Cache 與矩陣乘法

李哲榮

還記得程設二的時候教過的電腦系統嗎?所有要計算的程式和資料都要先由硬碟讀到記憶體,然後程式執行的時候要將記憶體的資料讀到CPU的暫存器registers才可以執行。

但是 CPU 的速度和記憶體的速度實在差太多了,假設執行 z=x+y 的 CPU 時間是 1,把 x 和 y 由記憶體讀進 CPU 來的時間至少是 20-100,把 z 搬走的時間也差不多。也就是說 CPU 要執行一行指令要等 100 倍的時間,這是無法忍受的事,所以有了 cache 記憶體的發明。

Cache 記憶體是在 CPU 內部的記憶體,通常可以和 CPU/register 有類似的速度,如果可以把要計算的資料拿到 Cache 內,那 CPU 就不用一直發呆。唯一的缺點就是 cache 通常很小,而且如果要用的資料只用一次,把資料由 RAM 搬進去 cache 的時間和把資料直接讀到 CPU 的時間差不多,有了 cache 反而要多讀一次(cache to CPU),所以 cache 的真正使用方法是,當 CPU 要資料時,資料已經在 cache 中了。

要達到這一點有兩個方法,第一就是 pre-fetch,CPU 知道接下來要用甚麼資料,所以先把要用的資料都先搬進來,當然"預測"這件事很難,但是所幸大部分的程式使用資料時都有 locality,也就是目前使用資料 M[a1],接下來大概就會使用資料 M[a1+1],M[a1+2]等等,所以只要把目前用的資料附近的資料一起搬進 cache,大概都可以預測得不錯。例如矩陣在 C 裡面是以 row major 的形式儲存,所以讀取時會把同一個 row,相鄰的數字也讀進 cache。但是光這樣是不夠的,因為 cache 還是太小,就算知道接下來的讀取那些資料,也是要一直讀取。

第二個有用的方法是將 cache 裡的資料反覆使用。這裡一個指標是 computation - communication ratio (CCR),就是計算量和資料量的比值,簡單的 說就是一個資料被搬進 cache 之後,會被使用幾次,如果 CCR 越高,搬資料相對的時間代價越低。我們以這次的矩陣乘法為例,比較兩種程式寫法的 CCR。

For i = 0: 1023 For j = 0:1023 For k=0:1023 C[i,j] += A[i,k]*B[k,j];

第一種寫法:

每計算一個 C[i,j],我們要把 A[i,0:1023]和 B[0:1023,j]讀進來,假設 cache 可以儲存 3072 個數字,而且有完美的 pre-fetch,我們剛好可以放 C 的一個 row,A 的一個 row,和 B 的一個 column。我們一次 cache 的資料最多就是計算一個 C[i,j]。例如要計算 C[0,0],我們需要把 A[0,0:1023]和 B[0:1023,0]放入 cache,計算量只有 2*1024,CCR 就是 4*1024/3072=2/3。之後要計算 C[0,1],我們就要把 cache 中的 B[0:1023,0]換成 B[0:1023,1],以此類推,所以我們要計算 C 的第一個 row,C[0,0:1023],我們要把 B 整個 matrix 讀一遍到 cache,等到要計算下一個 row 的時候,又要在把 B 整個 matrix 讀一遍到 cache 一遍。計算完整個 C matrix,A 只要讀一遍,整個 B matrix 要讀 1024 遍。 $O(N^3)$ 的資料搬移量,CCR 約等於 1。

第二種 block 的寫法,假設 block size b=32,我們用 A_b , B_b , 和 C_b 表示 block submatrices。 Cache 中剛好可以放入一個 C 的 block,一個 A 的 block,和一個 B 的 block。例如計算 $C_b[0,0]$ 時,我們要計算

$$C_b[0,0] = \sum_{k=0}^{31} A_b[0,k] B_b[k,0]$$

每一個 $A_b[0,k]$ 和 $B_b[k,0]$ 都可以被放到 cache 中,但是計算量是 2*32*32*32 = 64*1024,CCR 等於 64*1024/3072 = 64/3,是第一種寫法的 32 倍。整體而言,如果我們要算完整個 C 矩陣,我們要把 A 讀 32 遍,把 B 也讀 32 遍, $O(N^3)$ 的計算量需要 $O(N^3/b)$ 的資料搬移量,CCR 約等於 b=32。

假設資料搬移時間遠大於計算時間,所以我們只考慮資料搬移時間。第一種方法要把 A 矩陣搬 1 遍, B 矩陣搬 1024 遍, C 矩陣搬 1 遍。第二種方法把 A 矩陣搬 32 遍, B 矩陣搬 32 遍, C 矩陣搬 1 遍。兩者的時間比是 1025/65~16 倍。

真實的狀況會更複雜,因為 cache 有不同架構,也有不同 replacement policy,也有 L1, L2, L3 等階層,這些等到你們修 architecture 時可以去了解。另外 compiler 也有影響,因為 compiler 會交換程式碼的順序,會 pre-fetch data,可以提高 CCR,還有許多神奇的效能最佳化方法,你們可以去修 compiler 來了解。OS 也有關聯,因為在執行程式時會有 multi-tasking,會 schedule 其他的程序來執行,你也可以透過 OS 設定程式執行的優先次序,綁定特定 core,另外OS 也影響記憶體和虛擬記憶體的配置,這一部分影響效能更大,修了 OS 後會了解。但是,影響這兩個程式效能差異的主要原因仍然是他們的 CCR 不同。