网元模型管理微服务接口说明

0 模型文件的共享: 持久卷

PaaS环境在部署时需要创建一个持久卷,名字叫做 home_model。

模型管理微服务(nemodelmng)和其他要访问模型文件的微服务(例如配置管理的 cmmodel 微服务)都将此持久卷挂载到容器中,容器中的路径是 /home/model。

持久卷的挂载可以在蓝图中配置。

说明:

导入模型包时,模型管理微服务将模型包中的文件解压并存放在 /home/model 目录下。发送的变更通知中也是写的这个目录。

其他微服务收到通知,也到这个目录下获取模型文件。

这样在所有的微服务中开发Java代码时,看起来就是共享了/home/model这个目录。

并且这个目录是持久的,微服务重启了文件仍存在。

1 导入生效模型包

```
接口调用请求说明
```

http: POST /api/nemodelmng/v1/importModel

POSTmultipart/form-data

POST"/api/nemodelmng/v1/importModel" Post

-----31260873223523

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="MM(V1.00.00.01)-Model-S14.zip"

Content-Type: application/zip

xxx

-----31260873223523--

参数说明

l参数	说明	选填/必填	类型	取值范围
file	模型文件(必须是zip格式)	必填	file	一次接口调用可以导入多个模型文件和补丁文件

```
返回说明 正常时的返回JSON数据包示例:
{

"code": 0,

"message": "",

"version": [{

"displayName": "MM(V1.00.00.01)",

"version": "5GV3.0",

"remark": "MM(V1.00.00.01)_remark",

"importPath": "D:\\cm-core-5g-git\\nemodelmng\\models\\importTemp\\5GV3.0/main/",

"state": 0,

"moduleList": [{

"name": "CM",

"contentList": [{

"name": "PLAT",
```

```
"version": "PLAT_V1.000.00.01"
       },{
        "name": "MM",
        "version": "MM_V1.000.00.01"
       }]
    },{
      "name": "AM",
     "contentList": [{
        "name": "PLAT",
        "version": "PLAT_V1.000.00.01"
       },{
        "name": "MM",
        "version": "MM_V1.000.00.01"
       }]
    }],
   "patchInfo": {
    "patchList": [{
       "name": "sp2",
       "number": "2",
       "dependNumber": "",
       "target": "CM",
       "value": "to fix the problem xxxx",
       "importPath": "D:\cm-core-5g-git\nemodelmng\models\importTemp\5GV3.0\patch\2",
       "state": 0,
       "text": "to fix the problem xxxx"
     },{
       "name": "sp3",
       "number": "3",
       "dependNumber": "",
       "target": "CM",
       "value": "to fix the problem xxxx",
       "importPath": "D:\cm-core-5g-git\nemodelmng\models\importTemp\5GV3.0\patch\3",
       "state": 0,
       "text": "to fix the problem xxxx"
     }]
 }]
}
```

返回参数说明

参数	说明
code	操作结果码
message	操作详细信息,如果是导入生效成功,则返回发生变更的网元版本号,如果导入失败,则返回具体失败原因。

version	包含此次导入的模型版本列表,如果有这个版本的补丁,会一并在每个对应的modelinfo中列出来		
version-displayName	模型版本的显示版本名称		
version-version	模型版本的版本号		
version-remark	备注		
version-importPath	此模型版本导入的时候存放路径		
version-moduleList	此模型版本对应的模型包中的模块信息列表		
moduleList-name	模块名		
moduleList-contentList	此模块的内容信息		
contentList-name	模块内部对应的module版本名称		
contentList-version	模块内部对应的module版本号		
patchInfo	补丁信息		
patchInfo-patchList	此网元版本对应的此次导入的补丁列表,如果此次导入没有补丁,这个列表将为空		
patchList-name	补丁名称		
patchList-number	补丁号		
patchList-dependNumber	补丁依赖的补丁号		
patchList-target	补丁对应的应用模块		
patchList-value	说明		
patchList-importPath	补丁对应的导入路径		

错误时的JSON数据包示例:

```
1. 由程序正常返回错误的情况同上
2. 如果系统出错,比如输入的json属性名错误,则restful框架会返回下面json串:
{
    "code": 400,
    "message": "Unable to process JSON"
}
```

2 删除模型包

(1)删除整个网元版本模型包

接口调用请求说明

```
http: DELETE
URL:
       /api/nemodelmng/v1/deleteModel?neVersion=aaa
```

URL参数说明

neVersion: 模型包的版本号

```
返回说明
"code": 0,
"message": ""
```

返回参数说明

参数	说明			
code	操作结果码 , 0表示成功 , 其它失败。			
message	操作详细信息,当code不为0时,详细失败原因。			

(2)删除网元模型补丁包(只能删除最大补丁号的补丁包)

接口调用请求说明

返回参数说明

```
http: DELETE

URL: /api/nemodelmng/v1/deleteModelPatch?neVersion=5Gv1.0&patchName=sp1

URL参数说明
    neVersion: 模型包的版本号
    patchName:补丁名字

返回说明
{
"code": 0,
"message": ""
}
```

参数	说明			
code	操作结果码 , 0表示成功 , 其它失败。			
message	操作详细信息,当code不为0时,详细失败原因。			

3 查询所有网元版本信息

```
接口调用请求说明
http: GET /api/nemodelmng/v1/listModel
参数说明
para={startPage="1",pageNumber="20"}
该参数可选。用于分页查询。startPage为查询第几页;pageNumber为每页的记录数。
举例: /api/nemodelmng/v1/listModel?para={startPage="1",pageNumber="20"}
返回说明
返回值模型列表
模型列表格式如下:
[{
   "displayName": "MM(V1.00.00.01)",
   "version": "V1.00.00.01",
"remark": "MM(V1.00.00.01)_remark",
   "importPath": "MM(V1.00.00.01) Model-B51",
   "state": 1,
    "deviceType":"高频",
  "importTime":"2016-08-16 09:10:50",
  "moduleList": [{"name": "CM",
                 "contentList": [{"name": "PLAT"
                               "version": "MM_V1.000.00.01"}
                 ]},{
                 "name": "AM",
                 "contentList": [{ "name": "PLAT",
                              "version": "PLAT_V1.000.00.01"

},{ "name": "MM",

"version": "MM_V1.000.00.01"
                  }]
}],
"patchInfo": {"patchList": [{
                         .
"name": "sp1",
                        "text": "解决某某问题",
                        "number":1,
                         "importTime": "2016-08-16 09:10:50",
                         "state":1
                      }]
```

返回参数说明

	参数	说明	选填/必填	类型	取值范围
	displayName	模型包名称	必填	字符串	
	version	模型包版本	必填	字符串	
	remark	模型包描述	必填	字符串	
	importPath	导入的模型的路径名称	必填	字符串	
	state	模型包是否已生效,1表示生效,0表示未生效,先隐藏	必填	整数	[0,1]
	deviceType	模型包支持的设备类型	必填	字符串	
	importTime	导入时间	必填	字符串	
	moduleList	模块列表,包含一个或多个如CM、AM、PM、FM等模块名称	必填	数组	
-	name	模块名称,如CM	必填	字符串	
-	contentList	此模块包含的模型,包含一个或多个模型版本	必填	数组	
	name	模型的名称	必填	字符串	
	version	模型的版本	必填	字符串	
	patchInfo	补丁信息	必填	对象	
-	patchList	补丁列表	必填	数组	
	name	补丁名称	必填	字符串	
	text	该补丁的描述	必填	字符串	
	number	补丁编号	必填	整数	
	dependNumber	该补丁依赖补丁的编号	选填	整数	
	target	补丁作用模块	选填	字符串	
	importTime	导入时间	必填	字符串	
	state	补丁状态,是否已生效,1表示生效,0表示未生效,隐藏。	必填	整数	[0,1]

4 查询指定网元版本模型信息

http: GET /api/nemodelmng/v1/getModel

GET参数: neVersion="V1.0.0.0"

参数说明

参数	说明	选填/必填	类型	取值范围
neVersion	模型版本号	必填	字符串	

返回参数说明

见 3查询网元版本激活状态 的返回参数说明

5 查询指定网元版本模型路径

http: GET /api/nemodelmng/v1/getNeModelPath

GET参数: neVersion="V1.0.0.0"

参数说明

参数	说明		选填/必填	类型	取值范围
neVersion	模型网元版本号	选填,如果不填写	,则返回所有模型所在的根路径	字符串	

返回说明

如果指定的网元版本号,且该网元版本号有模型,则返回指定网元版本所在的模型包绝对路径。否则返回""。 如果没有指定网元版本号,则返回所有模型所在的根路径。

各个领域在关注某个网元版本号之下自己的模型时,可以自行添加约定的CM、PM、AM等子目录名称。

6 查询激活模型版本的文件夹路径及当前流水号

http: GET /api/nemodelmng/v1/getAll

返回说明

参数	说明	类型	取值范围
activeModelPath	激活模型的全路径	字符串	
serialNumber	当前模型的流水号	长整型	

7 模型变更通知

每当模型管理微服务进行网元模型的新增、打补丁、删除操作的时候,会发送MQ消息,MQ消息主题名:NE_MODEL_CHANGE_TOPIC

MQ消息Json格式如下:

```
[
    type:1,
    neVersion: "vLTE_V1.00.01",
    modelPath: "/home/model/models/active/vLTE_V1.00.01",
    target:"",
    serialNumber:1
},
{
    type:3,
    neVersion: "vLTE_V1.00.01",
    modelPath: "/home/model/models/active/vLTE/V1.00.01",
    target:["/common/cm","/common/pm"],
    serialNumber:1
}
```

说明:

一个MQ消息可以包含多个事件,事件类型由type参数决定。

type:事件类型。定义:

type=1: 网元模型包导入生效,消息中关注:type,neVersion,modelPath,serialNumber四个有效字段,不需要关注target。

type=2: 网元模型包删除,消息中关注:type,neVersion,serialNumber,不关注:modelPath、target两个字段。

type=3: 补丁包导入生效,消息中关注:type, neVersion, modelPath, target, serialNumber 五个字段。type=4: 补丁包导入删除,消息中关注:type, neVersion, modelPath, target, serialNumber 五个字段。

neVersion:该模型包对应的网元版本号。

modelPath:模型所在的CEPH路径。

target:模型的作用域,只对补丁生效。整网元版本导入不需要关心此字段。

serialNumber:序列号,整个模型管理有变化,则序列号加1,各个模块也可以存储此序列号,在模块微服务挂掉或者重新启动时,比较此流水号,检查模型是否有变化,再做相应的处理

注:如果想获取对应的网元版本信息,请使用第4条中的restful接口getModel。