## §19. Методы описания систем многих частиц:

## термодинамический метод

В предыдущих параграфах были рассмотрены динамический и статистический методы описания систем многих частиц. Динамический метод предполагал детальное описание системы на основе информации о положении и скорости всех частиц. Статистический метод описывает систему, опираясь на параметры, относящиеся к большим совокупностям частиц. Оба из перечисленных методов учитывают внутреннее устройство материальных тел.

Но систему многих частиц можно рассматривать и по-другому, не интересуясь совсем её внутренней структурой. При таком методе описания нужно использовать понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Таких физических величин немного, и носят они название макроскопических (термодинамических) параметров системы. Например, макроскопическими параметрами, описывающими модель идеального газа, являются:

- *V* объём область пространства, занимаемая системой;
- $\rho$  плотность масса единицы объёма системы  $\left(\rho = \frac{dm}{dV}\right)$ ;
- n концентрация число частиц в единице объема  $\left(n = \frac{dN}{dV}\right)$ ;
- P давление сила, с которой части системы действуют друг на друга, отнесенная к единице поверхности;
- T температура интенсивность теплового движения частиц системы, мера нагретости тела.

Значения этих параметров могут быть установлены с помощью измерительных приборов.

Экспериментальные исследования призваны установит связи между этими величинами, а теория, построенная на общих положениях (например, 3СЭ), объяснить эти связи.


Такой метод изучения систем многих частиц получил название *термодинамический*. Он не интересуется внутренними механизмами процессов, определяющих поведение системы. Система при этом рассматривается как целое.

Статистический и термодинамический методы изучения систем многих частиц дополняют друг друга. Их комбинированное применение способствует наиболее эффективному решению научных проблем, в которых приходится иметь дело с подобными системами.

Начиная описывать системы термодинамическим методом, договоримся рассматривать только системы, находящиеся в *состоянии термодинамического равновесия* (или в

## лекции по физике (І семестр) доц. Т.А.Андреева

*равновесном состоянии*). Не всегда макроскопический параметр, описывающий систему многих частиц, имеет одно и то же значение во всех частях системы.




Если, например, температура в разных точках системы неодинакова, то системе нельзя приписать определённое значение макропараметра T. Представим себе кастрюлю с водой, стоящую на нагревателе. Слои воды у дна кастрюли имеют более высокую температуру, чем те, которые находятся ближе к крышке.  $T_3 > T_1$ . В

этом случае состояние системы называется неравновесным.


Если снять кастрюлю с нагревателя и предоставить самой себе, то спустя некоторое время

температура воды в ней выровняется и станет одинаковой во всех точках этой системы. Следовательно, можно утверждать, что система перейдёт в *равновесное состояние*. Значение температуры кастрюли и воды в ней не изменятся до тех пор, пока мы снова не поставим её



на нагреватель, т.е. пока внешнее воздействие не выведет систему из состояния равновесия.

Аналогичные примеры можно привести и для других термодинамических параметров,




например, давления. Рассмотрим очень разреженный газ в цилиндрическом сосуде под плотно пригнанным поршнем. Если начать быстро вдвигать поршень в сосуд, то под ним образуется газовый слой, давление в котором будет выше, чем в остальной части газа. Значит, описать газ определённым значением величины давления в этом

случае не удастся. Состояние газа в каждый момент будет неравновесным.

Однако, если прекратить перемещение поршня, то через некоторое время давление в разных точках сосуда выровняется, газ перейдёт в равновесное состояние. Этот опыт можно

повторить, медленно вдвигая поршень в сосуд, так чтобы. скорость поршня была много меньше средней скорости частиц газа. В этом случае частицы вместо того, чтобы скапливаться под поршнем (как в примере выше), будут успевать равномерно распределяться по всему объёму системы. Поскольку скорость молекул при



комнатной температуре составляет сотни метров в секунду (см. §18), то вдвигание поршня со скоростью несколько метров в секунду будет проходить через равновесные состояния газа.

Таким образом, *равновесным состоянием* или *термодинамическим равновесием* называется такое состояние, при котором все макропараметры, описывающие систему, имеет

## лекции по физике (І семестр) доц. Т.А.Андреева

определённые значения, остающиеся постоянными сколь угодно при неизменных внешних условиях.

Во всех последующих параграфах будем рассматривать только системы многих частиц, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия. Состояния таких систем будем описывать с помощью макропараметров (термодинамических параметров).