## МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА, ТЕРМОДИНАМИКА

# §16. Методы описания систем многих частиц:

## динамический метод

В механике, изучению которой были посвящены все предыдущие параграфы, рассматривалось движение материальных тел, свойства которых моделировались в виде понятий материальной точки (МТ) и абсолютно твёрдого тела (АТТ).

Модель МТ	Модель АТТ
<ul> <li>пренебрегаем размерами системы;</li> <li>пренебрегаем внутренним устройством системы.</li> </ul>	• тело занимает некий объём пространства;  • внутреннее устройство системы выражается через: $\rho = \frac{dm}{dV}$ — распределение массы по объёму, не зависящую от времени.

Ни в первой, ни во второй модели никак не учитываются внутренние свойства материальных тел. Следовательно, эти модели не применимы, когда надо решать задачи о внутренних свойствах тел, в которых на первый план выходят вопросы о структуре тела и движении одних частей тела относительно других.

Примерами подобных задач могут служить: задачи о тепловых двигателях; задачи об изменении агрегатных состояний веществ и т.д.

В подобных задачах приходится использовать новую иную модель материального тела.

#### Материальное тело:

- состоит из атомов/молекул частиц вещества;
- частицы взаимодействуют друг с другом по некоторым законам;
- частицы движутся друг относительно друга;



Эолипил – тепловой двигатель Герона Александрийского вторая половина I века н.э.

Сами атомы и молекулы, входящие с состав материального тела, могут быть представлены по-разному в зависимости от сложности решаемых задач:

а) атомы/молекулы – MT;

- b) атомы/молекулы TT;
- с) в некоторых задачах приходится учитывать внутреннюю структуру и движение внутри частиц.

Но говоря об этой новой модели материального тела, важно понимать, что теперь, заменяя материальное тело на систему N MT, мы будем иметь дело с очень большим количеством точек  $(N \to \infty)$ .

Например, наше материальное тело -1 см<sup>3</sup> воздуха при *нормальных условиях* (НУ:  $P=10^5$  Па,  $T=0^{\circ}$ С = 273 К), в этом случае число частиц системы  $N=2,7\cdot 10^{19}$ . В задачах механики число точек в системе, описывающей материальное тело, было разумно ограничено (см. рисунок из  $\S 2$ : N=14).

Новая модель описания материального тела (как системы с бесконечно большим числом точек) требует и новых методов изучения поведения. Прежним остаётся лишь представление о «состоянии» системы (§4) как совокупности радиус-векторов всех точек системы и всех их векторов скорости:

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_1 \dots \vec{r}_N \\ \vec{v}_1 \dots \vec{v}_N \end{pmatrix}$$
.

Существует три метода описания систем: динамический, статистический и термодинамический.

# Динамический метод описания систем с большим количеством точек (частиц).

Как было сказано выше, все частицы системы (атомы/молекулы) движутся под действием других частиц и внешних полей. Поэтому, зная радиус-векторы всех точек системы и все их векторы скорости в некоторый момент времени, можно вычислить положение и скорости всех частиц во все последующие моменты времени, т.е. получить детальную информацию о каждой частице и, следовательно, о всей системе в целом. Для этого необходимо решить соответствующие дифференциальные уравнения.

$$t=t_0$$
: все  $\begin{pmatrix} \vec{r}_1(t_0) \dots \vec{r}_N(t_0) \\ \vec{v}_1(t_0) \dots \vec{v}_N(t_0) \end{pmatrix}$  известны:

для любой точки системы i справедливы следующие выражения:

$$egin{aligned} rac{ec{F}_i(ec{r}_i\,;ec{v}_i)}{m_i} & \stackrel{ ext{def}}{=} ec{a}_i = rac{dec{v}_i}{dt} \implies ec{v}_i(t) = ec{v}_i(t_0) + \int ec{a}_i dt \ \end{aligned}$$
 $ec{v}_i & \stackrel{ ext{def}}{=} rac{dec{r}_i}{dt} \implies ec{r}_i(t) = ec{r}_i(t_0) + \int ec{v}_i dt \ \end{aligned}$ 

Решаем дифференциальные уравнения и знаем положение системы для любого t:

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_1(t) \dots \vec{r}_N(t) \\ \vec{v}_1(t) \dots \vec{v}_N(t) \end{pmatrix}.$$

Однако, вся полученная таким образом информация оказывается довольно «проблемной» или даже «бесперспективной» для нас.

Рассмотрим систему с числом точек, равных числу Авогадро:  $N=N_A=6\cdot 10^{23}$  моль<sup>-1</sup> штук.


«Состояние» этой системы описывается 2N векторными параметрами:  $\vec{r}_1$  ...  $\vec{r}_N$ ;  $\vec{v}_1$  ...  $\vec{v}_N$ , а точнее даже 6N, т.к. сохранение информации о векторе подразумевает сохранение трёх его компонент:

$$\vec{v}_i \to (x_i; \ y_i; \ z_i) \ \vec{v}_i \to (v_{x_i}; \ v_{y_i}; \ v_{z_i})$$
 итого  $3 \cdot 2N = 6N$  параметров.

Т.е. для описания «состояния» нашей системы потребуется  $6N = 6 \cdot 6 \cdot 10^{23} \approx 4 \cdot 10^{24}$  чисел.

Даже если запись каждого числа мы будем производить с одинарной точностью (оставлять 6-7 значащих цифр — в информатике это соответствует описанию переменной типом Real4 или Single — занимает 4 байта), то для записи информации о «состоянии» всей системы нам понадобится  $6N \cdot 4$  байт  $\approx 1,6 \cdot 10^{25}$  байт  $\approx 10^{16}$  Гбайт =  $10^{13}$  Тбайт памяти. Это нереально большой объём (максимальный объём информации на жёстком диске 2019 г -16 Тбайт). Если количество точек (частиц) в системе больше, то объём информации о ней тоже возрастает. Соответственно, хранение подобной информации о «состоянии» системы — сложная техническая задача, не говоря уже о решении такого числа дифференциальных уравнений.

◆ Оказывается, однако, что даже в простых случаях такой подход оказывается бесперспективен. Рассмотрим совсем простую систему – «плоский» разреженный газ, в



котором частицы практически не взаимодействуют. В этом приближении

они летят равномерно и прямолинейно, изредка сталкиваясь друг с другом. Предположим, что для такой системы мы в начальный момент времени знаем значения радиус-векторов всех точек системы и всех векторов скоростей:  $\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N$ ;  $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_N$ . Рассмотрим две произвольные частицы:  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$ . В следующий момент времени частица  $\vec{A}$ , например, должна попасть в частицу  $\vec{B}$ . Это произойдёт только, если частица  $\vec{A}$  движется к частице  $\vec{B}$ , так что её вектор скорости не отклоняется от линии, соединяющей частицы, на угол больший, чем

$$\alpha \sim tg\alpha = d/I$$
.

Здесь  $d=1\,\mathrm{\mathring{A}}=10^{-10}\mathrm{M}$  — диаметр атома,  $L=0,1\,\mathrm{MKM}=10^{-7}\mathrm{M}$  — среднее расстояние, которое пролетает частица между столкновениями, т.е.  $\alpha=\frac{10^{-10}}{10^{-7}}\sim10^{-3}\,\mathrm{рад}$ . Если мы знаем положение и скорости всех частиц системы, то можем позволить и такое точное прицеливание.

После удара частица  ${\it B}$  может отскочить под любым углом:  $0 \le \beta \le \pi$  , рад. При таких соотношениях между d и L точное прицеливание невозможно – центрального (лобового) столкновения не будет, т.е. угол разлёта действительно такой большой. Он превышает первоначальный угол прицеливания  $\alpha$  в  $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{3,14}{10^{-3}} \approx 10^3$  раз. После всего одного столкновения новое положение частицы В отличается от первоначального положения (внутри угла  $\alpha$ ) на три порядка. Фактически, это означает, что новое состояние определяется третьей значащей цифрой в начальных условиях. После следующего столкновения:  $\frac{\beta_2}{\alpha} = \frac{10^3}{10^{-3}} = (10^3)^2 = 10^6$  раз. После третьего:  $(10^3)^3 = 10^9$  раз и т.д. После 50 столкновений отличие будет в  $(10^3)^{50} = 10^{150}$  раз и будет определяться 150-й цифрой в начальных условиях. Очевидно, что не только невозможно задать начальный условия с такой точностью, но и уже нельзя пренебрегать воздействием окружающего мира. Человек, вставший со стула на противоположной стороне Земли изменяет гравитационную силу в 30-й цифре... 50 столкновений – это не много, известно, что при нормальных условиях каждая частица за 1 секунду испытывает  $\approx 10^9$  столкновений с другими частицами. Таким образом, мы очень быстро потеряем известную нам в начальный момент информацию о частице B. Нам будет казаться, что она ведёт себя непредсказуемо (хаотично мечется). Частиц, как мы знаем, в системе много, и все они ведут себя подобно частице  $\mathbf{B}$ . Поэтому, для систем, состоящих из большого количества частиц, даже имея точную информацию о системе в некоторый момент времени, невозможно будет сказать, что будет с системой через 1 секунду. Поведение таких

систем непредсказуемо (*хаотично*). Можно сказать, что система очень быстро «забывает» своё предыдущее состояние – «склероз» системы с большим числом частиц. Следовательно, динамический метод описания систем многих частиц (минусы метода):

- неосуществим с технической точки зрения (затраты на хранение информации);
- непригоден с теоретической точки зрения («склероз» системы);
- бесполезен с практической точки зрения (для задачи о повышении эффективности теплового двигателя знание обо всех  $\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N$ ;  $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_N$  частиц рабочего тела двигателя бесполезно).

Всё же этот метод не совсем бесполезен. Для дальнейшего описания систем многих частиц (плюсы метода) у нас остаётся понятие *микросостояния системы* — набора всех  $(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N)$  и понятие об э*нергии системы*.

### Энергия системы многих частиц.

Вспомним механику. Энергия системы N МТ складывалась из кинетической и потенциальной энергии точек системы:  $E=E_{\rm кин}+E_{\rm пот}$ , каждую из которых можно было представить как сумму двух слагаемых: собственную энергию и «внешнюю»:  $E_{\rm кин}=E'_{\rm кин}+E_{\rm кин}_c$  (см. §12) и  $E_{\rm пот}=E_{\rm пот}^{\rm взаим}+E_{\rm пот}^{\rm внеш}$  (см. §10).

Договоримся, что при всех дальнейших описаниях наши системы многих частиц будут как целое покоится, и что число частиц в системах будет постоянным N = const. Первого легко добиться, ведя описание систем частиц в системе отсчёта центра масс (в Ц-системе, §12). Второе потребуем, что бы наши модели не были слишком сложными (задачи, в которых  $N \neq const$  пока рассматривать не будем).

гь не оудем). 
$$E = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i'^2}{2} + \frac{m v_c^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \ j \neq i}}^{N} E_{\text{пот}_{ij}} + \sum_{i=1}^{N} E_{\text{пот}_{i}}^{\text{внеш}}$$

Если проанализировать оставшиеся в формуле слагаемые, то можно выделить слагаемые, связанные с внутренним устройством системы:  $\sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2}$ ,  $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} E_{\text{пот}_{ij}}$ , и слагаемые, связанные с положением системы относительно внешних тел:  $\sum_{i=1}^{N} E_{\text{пот}_{i}}^{\text{внеш}}$ .

Дальше «'» в слагаемых кинетической энергии опускаем. По умолчанию система отсчёта всегда будет Цсистемой.

Поэтому, энергию системы можно представить как  $E = U + E_{\text{пот}}^{\text{внеш}}$ , где

$$U = E'_{\text{кин}} + E^{\text{взаим}}_{\text{пот}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i {v_i}^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \ j \neq i}}^{N} E_{\text{пот}_{ij}} -$$

внутренняя энергия системы многих частиц.

На самом деле, в нашем сознании такое деление на внутреннюю и внешние части происходит естественным образом: говоря, что скорость движения тела велика, мы имеем в виду, что тело быстро перемещается в пространстве; если же, сказать, что скорость частиц тела велика, имея в виду их внутреннее движение, то это будет означать, что тело сильно нагрето.

В дальнейшем описании материальных тел как систем многих частиц для нас будет важна именно внутренняя энергия этих систем.

$$U = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \ j \neq i}}^{N} E_{\text{пот}_{ij}} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \Longrightarrow U = U(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N, \vec{v}_1 \dots \vec{v}_N) - \text{cm. } \S 5$$

внутренняя энергия – функция состояния системы.

Существуют системы частиц, у которых энергия взаимодействия оказывается существенно меньше их кинетической энергии:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} E_{\text{пот}_{ij}} \ll \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2}.$$

В таком случае меньшим слагаемым можно пренебречь:  $U = E'_{\text{кин}} = \sum_{i=1}^{N} E_{\text{кин}_i}$  — внутренняя энергия определяется через кинетическую энергию движения самих частиц (и энергию их составляющих, если при описании необходимо учитывать строение молекул вещества).

Системы многих частиц, для которых справедливо предыдущее соотношение называют – udeanbhbii cas (ИГ), поскольку только у газов расстояние между частицами настолько велико, что кинетическая энергия частиц действительно превышает потенциальную энергию их взаимодействия.

$$U = \sum_{i=1}^{N} E_{\text{\tiny KИH}_i} -$$

внутренняя энергия идеального газа.

Идеальный газ (ИГ):

- система большого количества частиц;
- ▶ частицы системы МТ, конечной массы;
- между частицами отсутствуют силы взаимодействия, действующие, когда частицы находятся на некотором расстоянии друг от друга;

> частицы системы сталкиваются друг с другом, обмениваясь при этом энергией.

Последнее условие необходимо, чтобы не потерять характерное для систем многих частиц *хаотичное поведение*.

Простота модели ИГ делает её удобной для первоначального изучения систем многих частиц. В обычных условиях все реальные газы ведут себя как идеальные. Отличия появляются только при больших давлениях ( $P \gg 10^5~\Pi a$ ) или низких температурах ( $T \ll 273~\mathrm{K}$ ):

- 1) при больших давлениях расстояние между частицами газа значительно уменьшается  $|\vec{r}_i \vec{r}_j|$ , и, следовательно, сила взаимодействия и энергия взаимодействия возрастают;
- 2) при малых температурах частицы двигаются медленно, кинетическая энергия системы снижается:

$$E_{\text{\tiny KИH}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2}.$$

В таких случаях утверждать, что энергия взаимодействия существенно меньше кинетической энергии, нельзя – модель ИГ не применима:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \ i \neq i}}^{N} E_{\text{пот}_{ij}} \approx \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2}.$$