Linux 下使用 quota 工具为用户配置磁 盘配额

文章目录

- 介绍:
- 操作步骤:
 - o 1、安装 quota 软件包
 - o 2、给指定分区开启磁盘配额功能
 - o 3、扫描所有支持磁盘配额的分区并在其根目录生成相应的配置文件
 - o 4、为用户/组设置磁盘配额大小
 - o <u>5、开启磁盘配额功能</u>
 - 0 6、测试

介绍:

Linux 是多用户多任务的操作系统,这就难免出现多个用户共享磁盘的情况,如何使多个用户公平的使用磁盘,就是磁盘配置要解决的问题。当然也可以在每创建一个用户的时候,将它的主目录建在一个单独的逻辑分区上,但是这样太麻烦了,也不灵活。

本文以针对用户的磁盘配额配置为例,演示磁盘配额的配置流程。

操作步骤:

1、安装 quota 软件包

[root@localhost ~]# yum install -y quota

2、给指定分区开启磁盘配额功能

编辑/etc/fstab (此文件负责记录文件系统信息)

[root@localhost ~]# vim /etc/fstab

如下图(看第一个分区),给想要开启磁盘配额的分区的挂载方式后面加上,usrquota,grpquota,其中 usrquota 是开启用户磁盘限额,grpquota 是开启组磁盘限额。

```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Mon Jun 19 09:05:16 2017
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
8 #
9 /dev/mapper/VolGroup-lv_root / ext4 defaults, usrquota, grpquota
10 UUID=/2cbl11/-5819-44a6-bb56c-fc302ff5d9b6 /boot ext4 defaults
11 /dev/mapper/VolGroup-lv_swap swap swap defaults
12 /dev/mapper/VolGroup-lv_swap swap
13 devpts /dev/shm tmpfs defaults 0 0
14 sysfs /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
15 proc /proc proc defaults 0 0
16 /dev/cdrom /media/cdrom auto defaults 0 0
```

保存并退出此文件后配置并未生效,还需要重新挂载磁盘。

[root@localhost ~]# mount -o remount /

3、扫描所有支持磁盘配额的分区并在其根目录生成相应的配置文件

[root@localhost ~]# quotacheck -avugm

上面的命令中,参数 a 扫描/etc/fstab 中所有支持磁盘配额的分区, v 显示指令执行过程, u 生成用户磁盘配额配置文件, g 生成组用户配置文件, m 强制扫描(有的时候不加 m 会报错,最好加上)。

记得把 selinux 关上再执行此命令。

```
[root@mail2 ~]# quotacheck -avugm quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider switching to journaled quota to avoid running quotacheck after an unclean shutdown. quotacheck: Scanning /dev/mapper/VolGroup-lv root [/] done quotacheck: Cannot store old user quota file //aquota.user: 沒有那个文件或目录. Usage will not be substracted. quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: 沒有那个文件或目录. Usage will not be substracted. quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: 沒有那个文件或目录. Usage will not be substracted. quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.user: 沒有那个文件或目录. Usage will not be substracted. quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: 沒有那个文件或目录. Usage will not be substracted. quotacheck: Old of uncontacheck: Old file not found.
```

执行完可以查看下分区挂载的目录中出没出现 aquota.group(组磁盘配额配置文件)、aquota.user(用户磁盘配额配置文件)这两个配置文件,有就代表成功了。

当然这两个文件不一定都有,因为你有可能在执行命令的时候指定只生成用户磁盘 配额配置文件,那就看不到组磁盘配额配置文件了。

```
1 root root
                           7168 6月
                                      21 05:55 aguota.group
                           7168 6月
             1 root root
                                      21 05:55 aquota.user
             2
                           4096 6月
                                      19 09:05 bin
               root root
             5
               root
                    root
                           1024 6月
                                      19 09:06 boot
            18
                           3560 6月
                                      21 05:54 dev
               root
                    root
drwxr-xr-x
                           4096 6月
                                      21 05:54 etc
drwxr-xr-x. 62 root root
                           4096 6月
                                      19 14:33 home
             4
               root root
drwxr-xr-x.
             8
                           4096 6月
                                      19 09:05 lib
               root root
dr-xr-xr-x.
dr-xr-xr-x.
             8
               root
                    root 12288 6月
                                      21 05:53 lib64
             2 root root 16384 6月
                                      19 09:05 lost+found
             3
                                      19 09:15 media
                           4096 6月
drwxr-xr-x.
               root root
             2 root
                           4096 9月
                                      23 2011 mnt
                    root
drwxr-xr-x.
                                      23 2011 opt
             2
                           4096 9月
               root root
drwxr-xr-x.
                              0 6月
                                      23 2017 proc
dr-xr-xr-x
            80 root root
dr-xr-x---.
             2 root root
                           4096 6月
                                      21 05:54 root
                                      21 05:53 sbin
             2
               root root 12288 6月
dr-xr-xr-x.
drwxr-xr-x.
             2 root root
                           4096 6月
                                      19 09:05 selinux
                           4096 9月
             2 root root
                                      23 2011 srv
drwxr-xr-x.
                              0 6月
                                      23 2017 svs
drwxr-xr-x
            13 root root
             3
                           4096 6月
                                      21 05:54
               root
                    root
drwxr-xr-x. 13 root root
                           4096 6月
                                      19 09:05 usr
                           4096 6月
                                      19 09:05 var
drwxr-xr-x. 17 root root
```

4、为用户/组设置磁盘配额大小

[root@localhost ~]# edquota -u 接用户名 //为用户配置磁盘配额 [root@localhost ~]# edquota -g 接组名 //为组配置磁盘配额

```
Disk quotas for user user1 (uid 500):
Filesystem blocks soft hard inodes soft hard
/dev/mapper/VolGroup-lv_root 20480 0 20480 27 0 0
```

命令执行后会自动使用 vi/vim 文本编辑器打开对应配置文件,下面是对此配置文件中各个区域的解释(顺序,从左到右)。

Filesystem 文件系统

blocks 已经使用的块数(块的单位为 1K)

soft 块数软限制, 0 表示禁用 hard 块数硬限制, 0 表示禁用

inodes 已经创建的文件个数,如果后面有*表示已经超出软限制

soft 创建的文件个数的软限制, 0 表示禁用 hard 创建的文件个数的硬限制, 0 表示禁用

其中软限制的额度在达到后会弹出警告,如果用户在宽限期(默认7天)内还未删除超出部分的文件,软限制就会转为硬限制,阻止用户继续写入数据。

可以通过如下命令修改宽限期。

[root@localhost ~]# edquota -t

Grace period before enforcing soft limits for users: Time units may be: days, hours, minutes, or seconds Filesystem Block grace period Inode grace period /dev/mapper/VolGroup-lv_root 7days 7day<mark>s</mark>

如上图可以看到,Block grace period(块的宽限期)对应值是 7days(七天),Inode grace period(文件数量的宽限期)对应值也是 7days(7 天),这里直接修改对应值即可。上图中因为我的设备名称比较长,所以文字排版乱了,导致值和选项没有对应起来,但不影响其生效。

修改后保存并退出。

此外,所涉及到容量的配置部分的计算单位都是 KB,比如上图中容量的 hard 值我设置成了 20480,这个数值的单位就是 KB,可以换算成 20MB。

修改后,保存并退出。

如果有多个账户需要设定相同的磁盘配额则可以使用 edquota 搭配-p 参数实现,例如:

[root@localhost~]# edquota -p user1 user2 将 user1 的磁盘配额配置复制给 user2。

5、开启磁盘配额功能

quotaon 接需要开启磁盘配额功能的分区所挂载的目录,例如本实验中分区挂载到了根目录,则执行如下命令开启该分区的磁盘配额。

[root@localhost ~]# quotaon /

关闭磁盘配额:

[root@localhost ~]# quotaoff /

6、测试

切换为被设置了磁盘配额的用户身份,本实验中是 user1。

[root@localhost ~]# su - user1

进入用户邮箱目录(本实验中/var/mail 目录存在于根目录所挂载的磁盘上,所以根目录的磁盘限额对其有效)。

[root@localhost ~]# cd /var/mail

写 1G 的数据到 user1 的邮箱中。

[userl@mail2 mail]\$ dd if=/dev/zero of=userl bs=1M count=1000 dm-0: write failed, user block limit reached. dd: 正在写入"userl": 超出磁盘限额记录了20+0 的读入记录了19+0 的写出20545536字节(21 MB)已复制,0.032882 秒,625 MB/秒

可以看到,弹出提示说超出磁盘限额了。

查看下 user1 用户的邮箱现在的大小,正好是 20MB。

[root@localhost mail]# ll -h user1

[user1@mail2 mail]\$ ll -h user1 -rwxrwxrwx 1 user1 mail 20M 6月 21 06:58 user1

最后记得清空邮箱中的数据哦。

[root@localhost mail]# echo '' > user1