

64-040 Modul IP7: Rechnerstrukturen

http://tams.informatik.uni-hamburg.de/ lectures/2011ws/vorlesung/rs Kapitel 19

Andreas Mäder



Universität Hamburg Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

卣

Wintersemester 2011/2012

Kapitel 19

Assembler-Programmierung

Motivation

Grundlagen der Assemblerebene

Assembler und Disassembler

x86 Assemblerprogrammierung

Elementare Befehle und Adressierungsarten

Arithmetische Operationen

Kontrollfluss


Sprungbefehle und Schleifen

Mehrfachverzweigung (Switch)

Funktionsaufrufe und Stack

Grundlegende Datentypen

Das Kompilierungssystem



- ⇒ verschiedene Repräsentationen des Programms
 - Hochsprache
 - Assembler
 - Maschinensprache

Das Kompilierungssystem (cont.)

```
temp = v[k];
High Level Language
                                  v[k] = v[k+1];
  Program
                                  v[k+1] = temp;
          Compiler
                                  lw $15, 0($2)
Assembly Language
                                  lw $16, 4($2)
   Program
                                  sw $16.
                                           0(\$2)
                                  sw $15.
                                           4($2)
          Assembler
                          0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
Machine Language
                          1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
   Program
                          1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
                          0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
          Machine Interpretation
 Control Signal
                              ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK
    Specification
```

Warum Assembler?


Programme werden nur noch selten in Assembler geschrieben

- Programmentwicklung in Hochsprachen weit produktiver
- Compiler/Tools oft besser als handcodierter Assembler

aber Grundwissen bleibt trotzdem unverzichtbar

- Verständnis des Ausführungsmodells auf der Maschinenebene
- Programmverhalten bei Fehlern / Debugging
- Programmleistung verstärken
 - Ursachen für Programm-Ineffizienz verstehen
 - effiziente "maschinengerechte" Datenstrukturen / Algorithmen
- Systemsoftware implementieren
 - Compilerbau: Maschinencode als Ziel
 - Betriebssysteme implementieren (Prozesszustände verwalten)
 - Gerätetreiber schreiben

Assembler-Programmierung










Universität Hamburg

64-040 Rechnerstrukturen

Beobachtbare Zustände (Assemblersicht)

- ► Programmzähler (*Instruction Pointer* EIP)
 - Adresse der nächsten Anweisung
- Registerbank
 - häufig benutzte Programmdaten
- Zustandscodes
 - gespeicherte Statusinformationen über die letzte arithmetische Operation
 - ▶ für bedingte Sprünge benötigt (Conditional Branch)
- Speicher
 - byteweise adressierbares Array
 - Code, Nutzerdaten, (einige) OS Daten
 - beinhaltet Kellerspeicher zur Unterstützung von Abläufen

Umwandlung von C in Objektcode





Kompilieren zu Assemblercode

code.c

```
int sum(int x, int y)
  int t = x+y;
  return t;
```

- ▶ Befehl gcc -0 -S code.c
- Erzeugt code.s

code.s

```
sum:
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   movl 12 (%ebp), %eax
   addl 8(%ebp), %eax
   movl %ebp, %esp
   popl %ebp
   ret
```

Assembler Charakteristika

Datentypen

- ► Ganzzahl- Daten mit 1, 2 oder 4 Bytes
 - Datenwerte
 - Adressen (pointer)
- ► Gleitkomma-Daten mit 4, 8 oder 10/12 Bytes
- keine Aggregattypen wie Arrays oder Strukturen
 - nur fortlaufend adressierbare Byte im Speicher





Assembler Charakteristika (cont.)

Primitive Operationen

- arithmetische/logische Funktionen auf Registern und Speicher
- Datentransfer zwischen Speicher und Registern
 - ▶ Daten aus Speicher in Register laden
 - Registerdaten im Speicher ablegen
- Kontrolltransfer
 - unbedingte / Bedingte Sprünge
 - Unterprogrammaufrufe: Sprünge zu/von Prozeduren

<sum>:

64-040 Rechnerstrukturen

Objektcode

▶ 13 bytes

► Instruktionen: 1-, 2- oder 3 bytes

► Startadresse: 0x401040

0x550x89 0xe50x8b0x450x0c 0x030x450x080x89 0xec

 0×401040







Assembler und Linker

Assembler

- übersetzt .s zu .o
- binäre Codierung jeder Anweisung
- ▶ (fast) vollständiges Bild des ausführbaren Codes
- Verknüpfungen zwischen Code in verschiedenen Dateien fehlen

Linker / Binder

- ▶ löst Referenzen zwischen Dateien auf
- kombiniert mit statischen Laufzeit-Bibliotheken.
 - z.B. Code für malloc, printf
- manche Bibliotheken sind dynamisch verknüpft
 - Verknüpfung wird zur Laufzeit erstellt

Assembler-Programmierung - Assembler und Disassembler

Beispiel: Maschinenbefehl

C-Code

- int t = x+y;
- addiert zwei Ganzzahlen mit Vorzeichen
- Assembler
 - Addiere zwei 4-byte Integer
 - ▶ long Wörter (für gcc)
 - keine signed/unsigned Unterscheidung
 - Operanden

x: Register %eax

y: Speicher M[%ebp+8]

t: Register %eax

Ergebnis in %eax

- Objektcode
 - ▶ 3-Byte Befehl
 - ► Speicheradresse 0x401046

addl 8(%ebp),%eax

Similar to expression

x += y

0x401046:

03 45 08

Assembler-Programmierung - Assembler und Disassembler

Objektcode Disassembler: objdump

```
00401040 < sum>:
   0:
            55
                              push
                                       %ebp
   1:
            89 e5
                                       %esp, %ebp
                              mov
   3:
            8b 45 0c
                                       0xc(%ebp), %eax
                              mov
   6:
            03 45 08
                                       0x8 (%ebp), %eax
                              add
   9:
            89 ec
                                       %ebp, %esp
                              mov
   b:
            5d
                                       %ebp
                              pop
   c:
            c3
                               ret
   d:
            8d 76 00
                               lea
                                       0x0(%esi), %esi
```

- ▶ objdump -d...
 - Werkzeug zur Untersuchung des Objektcodes
 - rekonstruiert aus Binärcode den Assemblercode
 - kann auf vollständigem, ausführbaren Programm (a.out) oder einer .o Datei ausgeführt werden

0x08

0x89 0xec

0x5d

0xc3

Alternativer Disassembler: gdb

```
Object
                 0x401040 < sum > :
                                            push
                                                     %ebp
0 \times 401040:
                 0x401041 < sum + 1>:
                                           mov
                                                     %esp, %ebp
    0x55
                 0x401043 < sum + 3>:
                                                     0xc(%ebp), %eax
                                           mov
    0 \times 89
                                                     0x8 (%ebp), %eax
                 0x401046 < sum + 6>:
                                            add
    0xe5
                 0 \times 401049 < sum + 9 > :
                                                     %ebp, %esp
                                           mov
    0x8b
                 0x40104b <sum+11>:
                                           pop
                                                     %ebp
    0x45
                 0x40104c < sum + 12>:
                                            ret.
    0x0c
                 0 \times 40104d < sum + 1.3 > :
                                            lea
                                                     0x0 (%esi), %esi
    0 \times 03
    0x45
```

Disassembled

gdb Debugger

gdb p disassemble sum

Disassemble procedure

x/13b sum

Examine the 13 bytes starting at sum

Was kann "disassembliert" werden?

```
objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE:
                 file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000: 55
                          push
                                  %ebp
30001001: 8b ec
                                  %esp, %ebp
                          mov
30001003: 6a ff
                          push
                                  $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30
                          push
                                  $0x30001090
3000100a: 68 91 dc 4c 30
                          push
                                  $0x304cdc91
```

- alles, was als ausführbarer Code interpretiert werden kann
- Disassembler untersucht Bytes und rekonstruiert Assemblerquelle

- ► Adressierungsarten
- ► arithmetische Operationen
- Statusregister
- ► Umsetzung von Programmstrukturen

Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Elementare Befehle und Adressierungsarten

Datentransfer "move"

- ▶ Format: movl $\langle src \rangle$, $\langle dst \rangle$
- transferiert ein 4-Byte "long" Wort
- sehr häufige Instruktion
- ► Typ der Operanden
 - ► Immediate: Konstante, ganzzahlig
 - ▶ wie C-Konstante, aber mit dem Präfix \$
 - z.B., \$0x400, \$-533
 - codiert mit 1, 2 oder 4 Bytes
 - ► Register: 8 Ganzzahl-Registern
 - %esp und %ebp für spezielle Aufgaben reserviert
 - z.T. andere Spezialregister für andere Anweisungen
 - Speicher: 4 konsekutive Speicherbytes
 - Zahlreiche Adressmodi

- %edx %ecx
- %ebx
- %esi
 - %edi
 - %esp

mov1 Operanden-Kombinationen

Source Destination C Analogon | Imm | Reg | movl \$0x4, %eax | temp = 0x4 | | Mem | movl \$-147, (%eax) | *p = -147; | Reg | Reg | movl %eax, %edx | temp2 = temp; | Mem | Reg | movl (%eax), %edx | temp = *p; | Mem | Reg | movl (%eax), %edx | temp = *p; temp = 0x4;

temp = *p;

*p = temp;

temp2 = temp1;

Elementare Befehle und Adressierungsarten

- ▶ Normal: $(R) \rightarrow Mem[Req[R]]$
 - ► Register R spezifiziert die Speicheradresse
 - ► Beispiel: movl (%ecx), %eax
- ▶ Displacement: $D(R) \rightarrow Mem[Reg[R]+D]$
 - Register R
 - Konstantes "Displacement" D spezifiziert den "offset"
 - ▶ Beispiel: movl 8 (%ebp), %edx

Beispiel: einfache Adressierungsmodi

```
void swap(int *xp, int *yp)
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
```

```
swap:
   pushl %ebp
                           Set
   movl %esp, %ebp
   pushl %ebx
   movl 12(%ebp), %ecx
   mov1 8 (%ebp), %edx
   movl (%ecx), %eax
                           Body
   movl (%edx), %ebx
   movl %eax, (%edx)
   movl %ebx, (%ecx)
   movl -4 (%ebp), %ebx
   movl %ebp, %esp
                           Finish
   popl %ebp
```

ret

indizierte Adressierung

- gebräuchlichste Form
 - ▶ $Imm(Rb,Ri,S) \rightarrow Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+Imm]$
 - ▶ ⟨*Imm*⟩ Offset
 - ► ⟨*Rb*⟩ Basisregister: eins der 8 Integer-Registern
 - ► ⟨Ri⟩ Indexregister: jedes außer %esp %ebp grundsätzlich möglich, jedoch unwahrscheinlich
 - \triangleright $\langle S \rangle$ Skalierungsfaktor 1, 2, 4 oder 8
- spezielle Fälle
 - $(Rb,Ri) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri]]$
 - $Imm(Rb,Ri) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri] + Imm]$
 - $(Rb,Ri,S) \rightarrow Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri]]$

Beispiel: Adressberechnung

%edx	0xf000
%ecx	0x100

Expression	Computation	Address
0x8 (%edx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%edx, %ecx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%edx, %ecx, 4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%edx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Arithmetische Operationen

▶ binäre Operatoren

Format	Computation	
addl Src,Dest	Dest = Dest + Src	
subl Src,Dest	Dest = Dest - Src	
imull Src, Dest	Dest = Dest * Src	
sall <i>Src,Dest</i>	Dest = Dest << Src	also called shll
sarl Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Arithmetic
shrl Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Logical
xorl Src,Dest	Dest = Dest ^ Src	
andl Src,Dest	Dest = Dest & Src	
orl Src,Dest	Dest = Dest Src	

Arithmetische Operationen (cont.)

Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Arithmetische Operationen

unäre Operatoren

Format	Computation
incl <i>Dest</i>	Dest = Dest + 1
decl <i>Dest</i>	Dest = Dest - 1
negl <i>Dest</i>	Dest = - Dest
not 1 Dest	Dest = ~ Dest





Beispiel: arithmetische Operationen

```
int arith
  (int x, int y, int z)
 int t1 = x+y;
 int t2 = z+t1;
 int t3 = x+4;
 int t4 = v * 48;
 int t5 = t3 + t4;
 int rval = t2 * t5:
 return rval;
```

```
arith:
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   mov1 8 (%ebp), %eax
   movl 12 (%ebp), %edx
   leal (%edx, %eax), %ecx
   leal (%edx, %edx, 2), %edx
                                   Body
   sall $4,%edx
   addl 16 (%ebp), %ecx
   leal 4(%edx, %eax), %eax
   imull %ecx, %eax
   mov1 %ebp, %esp
                                  Finish
   popl %ebp
   ret
```



Stack

%ebp

A. Mäder

Beispiel: arithmetische Operationen (cont.)

```
int arith
  (int x, int y, int z)
 int t1 = x+y;
 int t2 = z+t1;
 int t3 = x+4;
 int t4 = v * 48;
 int t5 = t3 + t4;
 int rval = t2 * t5;
 return rval;
```

```
Offset
   16
            z
   12
           x
        Rtn adr
       Old %ebp
```

```
mov1 8 (%ebp), %eax
                           \# eax = x
movl 12 (%ebp), %edx
                             edx = v
leal (%edx, %eax), %ecx
                             ecx = x+y
                                        (t1)
leal (%edx, %edx, 2), %edx
                             edx = 3*y
sall $4,%edx
                             edx = 48*v (t4)
                             ecx = z+t1 (t2)
addl 16(%ebp), %ecx
leal 4(%edx, %eax), %eax
                             eax = 4+t4+x (t5)
imull %ecx, %eax
                             eax = t5*t2 (rval)
```

Beispiel: logische Operationen

```
int logical(int x, int y)
 int t1 = x^v;
 int t2 = t1 >> 17;
 int mask = (1 << 13) - 7;
 int rval = t2 & mask:
 return rval;
```

```
2^{13} = 8192, 2^{13} - 7 = 8185
```

```
mov1 8(%ebp), %eax
xorl 12(%ebp), %eax
sarl $17.%eax
andl $8185,%eax
```

```
logical:
                             Set
   pushl %ebp
   mov1 %esp, %ebp
   mov1 8 (%ebp), %eax
   xorl 12(%ebp), %eax
   sarl $17, %eax
   andl $8185, %eax
                             Body
   movl %ebp, %esp
   popl %ebp
                              Finish
   ret
```

```
eax = x
eax = x^v
              (t1)
eax = t1 >> 17 (t2)
eax = t2 & 8185
```

Kontrollfluss / Programmstrukturen

Zustandscodes

Universität Hamburg

- Setzen
- Testen
- Ablaufsteuerung
 - ► Verzweigungen: "If-then-else"
 - ► Schleifen: "Loop"-Varianten
 - Mehrfachverzweigungen: "Switch"

Zustandscodes

- vier relevante "Flags" im Statusregister
 - CF Carry Flag
 - ► SF Sign Flag
 - ZF Zero Flag
 - OF Overflow Flag
- implizite Aktualisierung durch arithmetische Operationen
 - ▶ Beispiel: addl ⟨src⟩, ⟨dst⟩

in C: t=a+b

- ► CF höchstwertiges Bit generiert Übertrag: Unsigned-Überlauf
- \triangleright ZF wenn t=0
- \triangleright SF wenn t < 0
- OF wenn das Zweierkomplement überläuft $(a > 0 \&\& b < 0 \&\& t < 0) \mid\mid (a < 0 \&\& b < 0 \&\& t > 0)$

Zustandscodes (cont.)

- 2. explizites Setzen durch Vergleichsoperation
 - ▶ Beispiel: cmpl ⟨src1⟩, ⟨src2⟩ (subl $\langle src1 \rangle$, $\langle src2 \rangle$) wie Berechnung von $\langle src1 \rangle - \langle src2 \rangle$ jedoch ohne Abspeichern des Resultats
 - ► CF höchstwertiges Bit generiert Übertrag
 - ightharpoonup ZF setzen wenn src1 = src2
 - ▶ SF setzen wenn (src1 src2) < 0
 - ▶ OF setzen wenn das Zweierkomplement überläuft (a > 0 && b > 0 && (a - b) < 0) ||

$$(a > 0 && b > 0 && (a - b) < 0)$$

 $(a < 0 && b > 0 && (a - b) > 0)$

Zustandscodes (cont.)

- 3. explizites Setzen durch Testanweisung
 - ▶ Beispiel: testl $\langle src1 \rangle$, $\langle src2 \rangle$ wie Berechnung von $\langle src1 \rangle \& \langle src2 \rangle$ (andl $\langle src1 \rangle$, $\langle src2 \rangle$) jedoch ohne Abspeichern des Resultats
 - ⇒ hilfreich, wenn einer der Operanden eine Bitmaske ist
 - ► ZF setzen wenn src1&src2 = 0
 - ► SF setzen wenn src1&src2 < 0



Zustandscodes lesen

set.. Anweisungen

► Kombinationen von Zustandscodes setzen einzelnes Byte

SetX	Condition	Description
sete	ZF	Equal / Zero
setne	~ZF	Not Equal / Not Zero
sets	SF	Negative
setns	~SF	Nonnegative
setg	~(SF^OF) &~ZF	Greater (Signed)
setge	~ (SF^OF)	Greater or Equal (Signed)
setl	(SF^OF)	Less (Signed)
setle	(SF^OF) ZF	Less or Equal (Signed)
seta	~CF&~ZF	Above (unsigned)
setb	CF	Below (unsigned)





Beispiel: Zustandscodes lesen

- ein-Byte Zieloperand (Register, Speicher)
- meist kombiniert mit movzbl (löschen hochwertiger Bits)

```
int gt (int x, int y)
  return x > y;
```

```
movl 12(%ebp), %eax
                    \# eax = v
cmpl %eax,8(%ebp)
                    # Compare x : y
setq %al
                    \# al = x > v
movzbl %al,%eax
                       Zero rest of %eax
```

```
%eax
                %al
          %ah
%edx
          %dh
                %d1
          %ch
                %cl
%ecx
%ebx
          %bh
                %b1
%esi
%edi
%esp
%ebp
```

Sprungbefehle ("Jump")

j.. Anweisungen

unbedingter- / bedingter Sprung (abhängig von Zustandscode)

jΧ	Condition	Description
jmp	1	Unconditional
je	ZF	Equal / Zero
jne	~ZF	Not Equal / Not Zero
js	SF	Negative
jns	~SF	Nonnegative
jg	~(SF^OF) &~ZF	Greater (Signed)
jge	~(SF^OF)	Greater or Equal (Signed)
j1	(SF^OF)	Less (Signed)
jle	(SF^OF) ZF	Less or Equal (Signed)
ja	~CF&~ZF	Above (unsigned)
jb	CF	Below (unsigned)

Beispiel: bedingter Sprung ("Conditional Branch")

```
int max(int x, int y)
  if (x > y)
    return x;
  else
    return y;
```

```
max:
       pushl %ebp
                               Set
       movl %esp, %ebp
                               Up
       mov1 8 (%ebp), %edx
       movl 12 (%ebp), %eax
       cmpl %eax, %edx
                                Body
       jle L9
       movl %edx, %eax
L9:
       movl %ebp, %esp
                                Finish
       popl %ebp
       ret
```

64-040 Rechnerstrukturer

Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Sprungbefehle und Schleifen

Beispiel: bedingter Sprung ("Conditional Branch") (cont.)

```
int goto max(int x, int y)
  int rval = v;
  int ok = (x \le y);
  if (ok)
    goto done;
  rval = x;
done:
  return rval;
```

- C-Code mit goto
- entspricht mehr dem Assemblerprogramm
- schlechter Programmierstil (!)

```
mov1 8(%ebp), %edx
                        \# edx = x
  movl 12(%ebp), %eax # eax = y
  cmpl %eax, %edx
                        # x : v
                          if <= goto L9
  ile L9
                          eax = x | Skipped when x \le y
  movl %edx, %eax
L9:
                          Done:
```

64-040 Rechnerstrukturer

Beispiel: "Do-While" Schleife

C Code

```
int fact_do
  (int x)
  int result = 1:
  do {
    result *= x:
    x = x-1:
  } while (x > 1);
  return result;
```

goto Version

```
int fact_goto(int x)
 int result = 1:
loop:
 result *= x:
 x = x-1:
 if (x > 1)
   goto loop;
 return result;
```

- Rückwärtssprung setzt Schleife fort
- wird nur ausgeführt, wenn "while" Bedingung gilt



Beispiel: "Do-While" Schleife (cont.)

```
int fact_goto
  (int x)
  int result = 1:
loop:
  result *= x:
  x = x-1:
  if (x > 1)
    goto loop;
  return result;
```

Register

```
%edx
      result
%eax
```

```
_fact_goto:
  pushl %ebp
                      # Setup
  movl %esp, %ebp
                        Setup
  movl $1.%eax
                      \# eax = 1
  movl 8(%ebp), %edx # edx = x
L11:
                      # result *= x
  imull %edx, %eax
  decl %edx
                      # x--
  cmpl $1, %edx
                      # Compare x : 1
  jg L11
                        if > goto loop
  movl %ebp, %esp
                      # Finish
  popl %ebp
                      # Finish
                       Finish
  ret
```

64-040 Rechnerstrukturer

"Do-While" Übersetzung

C Code

```
do
  Body
  while (Test);
```

Goto Version

```
loop:
  Body
  if (Test)
    goto loop
```

- beliebige Folge von C Anweisungen als Schleifenkörper
- Abbruchbedingung ist zurückgelieferter Integer Wert
 - ► = 0 entspricht Falsch
 - **▶** ≠ 0 -"-Wahr





Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Sprungbefehle und Schleifen

64-040 Rechnerstrukturen

"Do-While" Übersetzung (cont.)

C Code

```
while (Test)
  Body
```

Do-While Version

```
if (! Test)
    goto done;
  do
    Body
    while (Test);
done:
```

Goto Version


```
if (! Test)
    goto done;
loop:
  Body
  if (Test)
    goto loop;
done:
```



64-040 Rechnerstrukturer

"For" Übersetzung

Universität Hamburg



Mehrfachverzweigungen "Switch"

- ► Implementierungsoptionen
 - 1. Serie von Bedingungen
 - + gut bei wenigen Alternativen
 - langsam bei vielen Fällen
 - 2. Sprungtabelle "Jump Table"
 - ► Vermeidet einzelne Abfragen
 - möglich falls Alternativen kleine ganzzahlige Konstanten sind
 - Compiler (gcc) wählt eine der beiden Varianten entsprechend der Fallstruktur

Anmerkung: im Beispielcode fehlt "Default"

```
typedef enum
 {ADD, MULT, MINUS, DIV, MOD, BAD}
    op_type;
char unparse_symbol(op_type op)
  switch (op) {
  case ADD .
    return '+';
  case MULT:
    return '*':
  case MINUS:
    return '-';
  case DIV:
    return '/':
  case MOD:
    return '%':
  case BAD.
    return '?':
```


jtab:

Sprungtabelle

Switch Form

switch(op) { case val 0: Block 0 case val 1: Block 1 case val n-1: Block n-1

Jump Table



Jump Targets

Targ0: Code Block Targ1: Code Block Targ2: Code Block

Approx. Translation

```
target = JTab[op];
goto *target;
```

Targn-1: **Code Block** n-1

▶ Vorteil: k-fach Verzweigung in $\mathcal{O}(1)$ Operationen

Beispiel: "Switch"

Branching Possibilities

Enumerated Values

```
ADD 0
MULT 1
MINUS 2
DIV 3
MOD 4
BAD 5
```

```
unparse_symbol:
   pushl %ebp
```

```
push1 %ebp  # Setup
mov1 %esp,%ebp  # Setup
mov1 8(%ebp),%eax  # eax = op
cmp1 $5,%eax  # Compare op : 5
ja .L49  # If > goto done
imp *.L57(,%eax,4) # goto Table[op]
```

Setup:

64-040 Rechnerstrukturer

Beispiel: "Switch" (cont.)

Erklärung des Assemblers

- symbolische Label
 - Assembler übersetzt Label der Form .L..in Adressen.
- ▶ Tabellenstruktur
 - jedes Ziel benötigt 4 Bytes
 - Basisadresse bei .L57
- Sprünge
 - ▶ jmp .L49 als Sprungziel
 - ▶ imp * .L57(.%eax. 4)
 - Sprungtabell ist mit Label .L57 gekennzeichnet
 - ► Register %eax speichert op
 - Skalierungsfaktor 4 für Tabellenoffset
 - Sprungziel: effektive Adresse .L57 + op×4

Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Mehrfachverzweigung (Switch)

64-040 Rechnerstrukturer

Beispiel: "Switch" (cont.)

Table Contents

```
.section .rodata
   .align 4
.L57:
 .long .L51 \#Op = 0
 .long .L52 \#Op = 1
 .long .L53 \#Op = 2
 .long .L54 \#Op = 3
 .long .L55 \#Op = 4
 .long .L56 \#Op = 5
```

Enumerated Values

```
ADD
MULT
MTNUS
DIV
MOD
BAD
```

Targets & Completion

```
.L51:
   movl $43, %eax # '+'
    jmp .L49
T.52:
   mov1 $42, %eax # '
    jmp .L49
.L53:
   movl $45, %eax #
    jmp .L49
T.54:
   movl $47, %eax # '/'
    jmp . L49
.L55:
   mov1 $37, %eax # '%'
    jmp .L49
T-56:
   mov1 $63, %eax # '?'
    # Fall Through to .L49
```

Sprungtabelle aus Binärcode Extrahieren

```
Contents of section .rodata:

8048bc0 30870408 37870408 40870408 47870408 0...7...@...G...

8048bd0 50870408 57870408 46616374 28256429 P...W...Fact(%d)

8048be0 203d2025 6c640a00 43686172 203d2025 = %ld..Char = %
...
```

- im read-only Datensegment gespeichert (.rodata)
 - ▶ dort liegen konstante Werte des Codes
- ▶ kann mit obdjump untersucht werden obdjump code-examples -s --section=.rodata
 - ▶ zeigt alles im angegebenen Segment
 - schwer zu lesen (!)
 - Einträge der Sprungtabelle in umgekehrter Byte-Anordnung z.B: 30870408 ist eigentlich 0x08048730

64-040 Rechnerstrukturer

C Kontrollstrukturen

- ...if-then-else"
- ..do-while"
- "while"
- "switch"
- Assembler Kontrollstrukturen
 - "Jump"
 - "Conditional Jump"
- Compiler
 - erzeugt Assembler Code für komplexere C Kontrollstrukturen
 - ▶ alle Schleifen in "do-while" Form konvertieren
 - Sprungtabellen für Mehrfachverzweigungen "case"


64-040 Rechnerstrukturer

Zusammenfassung – Assembler (cont.)

- Bedingungen CISC-Rechner
 - typisch Zustandscode-Register (wie die x86-Architektur)
- Bedingungen RISC-Rechner
 - keine speziellen Zustandscode-Register
 - stattdessen werden Universalregister benutzt um Zustandsinformationen zu speichern
 - spezielle Vergleichs-Anweisungen z.B. DEC-Alpha: cmple \$16, 1, \$1 setzt Register \$1 auf 1 wenn Register \$16< 1

x86 Stack (Kellerspeicher)


- Speicherregion
- Zugriff mit Stackoperationen
- wächst in Richtung niedrigerer Adressen
- Register %esp ("Stack-Pointer")
 - aktuelle Stack-Adresse
 - oberstes Flement



Stack: Push




- **•** holt Operanden aus $\langle src \rangle$
- dekrementiert %esp um 4
- speichert den Operanden unter der von %esp vorgegebenen Adresse






Stack: Pop


- popl $\langle dst \rangle$
- liest den Operanden unter der von %esp vorgegebenen Adresse
- ▶ inkrementiert %esp um 4
- ► chreibt gelesenen Wert in ⟨dst⟩



Beispiele: Stack-Operationen









pushl %eax









Stack - Prozedur-Aufruf

- Stack zur Unterstützung von call und return
- ► Prozedur-Aufruf: call ⟨*1abe1*⟩
 - Rücksprungadresse auf Stack ("Push")
 - ► Sprung zu ⟨*label*⟩
- ► Wert der Rücksprungadresse
 - Adresse der auf den call folgenden Anweisung

```
      ▶ Beispiel:
      804854e:
      e8 3d 06 00 00 ;call 8048b90

      8048553:
      50 ;pushl %eax

      ⟨main⟩
      ...

      8048b90:
      ;Prozedureinsprung

      ⟨proc⟩
      ...

      ...
      ret

      ;Rücksprung
```

- ► Rücksprungadresse 0x8048553
- Rücksprung ret

A. Mäder

- Rücksprungadresse vom Stack ("Pop")
- Sprung zu dieser Adresse


64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: Prozeduraufruf

Prozeduraufruf call

804854e: e8 3d 06 00 00 call. 8048b90 <main>

8048553: pushl 50 %eax





%eip is program counter

Beispiel: Prozeduraufruf (cont.)

► Prozedurrücksprung return

8048591: c3 ret





Stack-basierende Sprachen

- ► Sprachen, die Rekursion unterstützen
 - ▶ z.B.: C, Pascal, Java
 - ► Code muss "Reentrant" sein
 - erlaubt mehrfache, simultane Instantiierungen einer Prozedur
 - ▶ Ort, um den Zustand jeder Instantiierung zu speichern
 - Argumente
 - ► lokale Variable
 - ► Rücksprungadresse
- Stack Verfahren
 - Zustandsspeicher für Aufrufe
 - zeitlich limitiert: von call bis ret
 - aufgerufenes Unterprogramm ("Callee") wird vor aufrufendem Programme ("Caller") beendet
- Stack "Frame"
 - Bereich/Zustand einer einzelnen Prozedur-Instantiierung

Stack-Frame

- ▶ Inhalt
 - Parameter
 - lokale Variablen
 - Rücksprungadresse
 - temporäre Daten
- Verwaltung
 - bei Aufruf wird Speicherbereich zugeteilt


"Set-up" Code

- "Finish" Code bei Return freigegeben
- Adressenverweise ("Pointer")
 - Stackpointer %esp gibt das obere Ende des Stacks an
 - ► Framepointer %ebp gibt den Anfang des aktuellen Frame an

Beispiel: Stack-Frame

Code Structure







Call Chain















Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack

64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: Stack-Frame (cont.)















Beispiel: Stack-Frame (cont.)











Beispiel: Stack-Frame (cont.)



Call Chain









64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: Stack-Frame (cont.)



Call Chain






yoo

句



%esp

Beispiel: Stack-Frame (cont.)












Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack

64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: Stack-Frame (cont.)







amI













Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack

64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: Stack-Frame (cont.)







amI





Beispiel: Stack-Frame (cont.)






amI


amI





Beispiel: Stack-Frame (cont.)












amI


amI

句


64-040 Rechnerstrukturen


Beispiel: Stack-Frame (cont.)





Beispiel: Stack-Frame (cont.)






amI

x86/Linux Stack-Frame

aktueller Stack-Frame

- von oben nach unten organisiert "Top"..."Bottom"
- Parameter f
 ür weitere Funktion die aufgerufen wird call
- lokale Variablen
 - wenn sie nicht in Registern gehalten werden können
- gespeicherter Registerkontext
- Zeiger auf vorherigen Frame




x86/Linux Stack-Frame (cont.)

..Caller" Stack-Frame

Universität Hamburg

- Rücksprungadresse
 - von call-Anweisung erzeugt
- Argumente für aktuellen Aufruf









Register Sicherungskonventionen

yoo ("Caller") ruft Prozedur who ("Callee") auf

```
voo:
   movl $15213, %edx
   call who
   addl %edx, %eax
   ret.
```


```
who:
   movl 8 (%ebp), %edx
   addl $91125, %edx
   ret
```

- kann who Register für vorübergehende Speicherung benutzen?
 - Inhalt von %edx wird von who überschrieben
- ⇒ zwei mögliche Konventionen
 - ...Caller Save" yoo speichert in seinen Frame vor Prozeduraufruf
 - ...Callee Save" who speichert in seinen Frame vor Benutzung

x86/Linux Register Verwendung

Integer Register

- zwei werden speziell verwendet
 - %ebp, %esp
- "Callee Save" Register
 - ▶ %ebx, %esi, %edi
 - alte Werte werden vor Verwendung auf dem Stack gesichert
- "Caller Save" Register
 - ► %eax, %edx, %ecx
 - "Caller" sichert diese Register
- Register %eax speichert auch den zurückgelieferten Wert



Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack


Beispiel: Rekursive Fakultät

```
int rfact(int x)
  int rval:
  if (x \le 1)
    return 1:
  rval = rfact(x-1):
  return rval * x:
```

- %eax
 - benutzt ohne vorheriges Speichern
- %ebx
 - am Anfang speichern
 - am Ende zurückschreiben

```
.globl rfact
    .type
rfact,@function
rfact:
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   pushl %ebx
   mov1 8 (%ebp), %ebx
   cmpl $1, %ebx
    jle .L78
   leal -1(%ebx), %eax
   pushl %eax
   call rfact
    imull %ebx, %eax
    jmp .L79
    .align 4
.L78:
   movl $1, %eax
.L79:
   movl -4(%ebp),%ebx
   mov1 %ebp, %esp
   popl %ebp
    ret
```

Beispiel: rfact - Stack Organisation



Beispiel: rfact - Rekursiver Prozeduraufruf

```
movl 8(%ebp),%ebx
                                  \# ebx = x
               cmpl $1,%ebx
                                 # Compare x : 1
               jle .L78
                                  # If <= goto Term
               leal -1(\%ebx),\%eax # eax = x-1
Recursion
               pushl %eax
                                 # Push x-1
               call rfact # rfact(x-1)
               imull %ebx,%eax # rval * x
               jmp .L79
                                 # Goto done
             .L78:
                               # Term:
                                  # return val = 1
               movl $1, %eax
              .L79:
                               # Done:
```

```
int rfact(int x)
  int rval;
  if (x \le 1)
    return 1;
  rval = rfact(x-1):
  return rval * x;
```


Registers

%ebx Stored value of x

%eax

- Temporary value of x-1
- Returned value from rfact (x-1)
- Returned value from this call

Beispiel: rfact - Stack bei Rekursion




Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Funktionsaufrufe und Stack

64-040 Rechnerstrukturen

Beispiel: rfact - Ergebnisübergabe


Return from Call



%eax (x-1)!%ebx

Assume that rfact (x-1) returns (x-1)! in register %eax

imull %ebx, %eax




%eax x! %ebx x





Beispiel: rfact - Ausführung



Zeiger auf Adresse / call by reference

- Variable der aufrufenden Funktion soll modifiziert werden
- ⇒ Adressenverweis (call by reference)
 - Beispiel: sfact

Recursive Procedure

```
void s_helper
  (int x, int *accum)
  if (x \le 1)
    return;
  else {
    int z = *accum * x;
    *accum = z:
    s helper (x-1, accum);
```

Top-Level Call

```
int sfact(int x)
  int val = 1;
  s_helper(x, &val);
  return val;
```



Beispiel: sfact

Initial part of sfact

```
sfact:
  pushl %ebp
                     # Save %ebp
  movl %esp, %ebp
                                               Rtn adr
                     # Set %ebp
  subl $16,%esp
                     # Add 16 bytes
                                              Old %ebp
                                                           %ebp
  movl 8(\%ebp), \%edx # edx = x
                                          -4
                                              val = 1
  movl $1,-4(%ebp)
                     # val = 1
                                          -8
                                         -12
                                              Unused
                                         -16
```

- lokale Variable val auf Stack speichern
 - Pointer auf val
 - berechnen als -4(%ebp)
- Push val auf Stack
 - zweites Argument
 - ▶ movl \$1, -4(%ebp)

```
int sfact(int x)
  int val = 1:
  s helper(x, &val);
  return val:
```

Universität Hamburg

Beispiel: sfact - Pointerübergabe bei Aufruf

Calling s_helper from sfact

```
leal -4(%ebp),%eax # Compute &val
pushl %eax # Push on stack
pushl %edx # Push x
call s helper # call
movl -4(%ebp),%eax # Return val
• • • # Finish

int sfact(int x)
{
  int val = 1;
   s_helper(x, &val);
  return val;
}
```

Stack at time of call

Beispiel: sfact - Benutzung des Pointers

```
void s_helper
  (int x, int *accum)
    int z = *accum * x:
    *accum = z;
```

```
accum*x
                     %edx
%eax
      accum*x
%есх
```

```
movl %ecx, %eax
imull (%edx), %eax #
movl %eax, (%edx)
                      *accum = z
```

- Register %ecx speichert x
- Register %edx mit Zeiger auf accum

- Stack ermöglicht Rekursion
 - lokaler Speicher für jede Prozedur(aufruf) Instanz
 - ► Instanziierungen beeinflussen sich nicht
 - Adressierung lokaler Variablen und Argumente kann relativ zu Stackposition (Framepointer) sein
 - grundlegendes Stack- Verfahren
 - Prozeduren terminieren in umgekehrter Reihenfolge der "Calls"
- x86 Prozeduren sind Kombination von Anweisungen + Konventionen
 - call / ret Anweisungen
 - Konventionen zur Registerverwendung
 - "Caller Save" / "Callee Save"
 - %ebp und %esp
 - festgelegte Organisation des Stackframe

Grundlegende Datentypen

- ► Ganzzahl (Integer)
 - wird in allgemeinen Registern gespeichert
 - abhängig von den Anweisungen: signed/unsigned

•	Intel	GAS	Bytes	C	
	byte	b	1	[unsigned] char	
	word	W	2	[unsigned] short	
	double word	1	4	[unsigned] int	


- ► Gleitkomma (Floating Point)
 - wird in Gleitkomma-Registern gespeichert

•	Intel	GAS	Bytes	C	
	Single	S	4	float	
	Double	1	8	double	
	Extended	t	10/12	long double	

Assembler-Programmierung - x86 Assemblerprogrammierung - Grundlegende Datentypen

Array: Allokation / Speicherung

- ► T A[N];
 - Array A mit Daten von Typ T und N Elementen
 - ▶ fortlaufender Speicherbereich von N×sizeof(T) Bytes




- Allay. Zugilliskolivci
 - ► T A[N];
 - ► Array A mit Daten von Typ T und N Elementen
 - ▶ Bezeichner A zeigt auf erstes Element des Arrays: Element 0

Reference Type Value

val[4]	int	3
val		_
vai	int *	X
val+1	int *	x + 4
&val[2]	int *	x + 8
val[5]	int	??
*(val+1)	int	5
val + <i>i</i>	int *	x + 4i

Beispiel: einfacher Arrayzugriff

```
typedef int zip_dig[5];
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = \{ 9, 4, 7, 2, 0 \};
```



Beispiel: einfacher Arrayzugriff (cont.)

- Register %edx: Array Startadresse %eax: Array Index
- ▶ Adressieren von 4×%eax+%edx
- ⇒ Speicheradresse (%edx, %eax, 4)

```
int get digit
  (zip_dig z, int dig)
 return z[dig];
```

Memory Reference Code

```
%edx = z
# %eax = dig
movl (%edx, %eax, 4), %eax # z[dig]
```

- keine Bereichsüberprüfung ("bounds checking")
- Verhalten außerhalb des Indexbereichs ist Implementierungsabhängig

Beispiel: Arrayzugriff mit Schleife

Originalcode

- transformierte Version: qcc
 - Laufvariable i eliminiert.
 - aus Array-Code wird Pointer-Code
 - ▶ in "do-while" Form
 - Test bei Schleifeneintritt unnötig

```
int zd2int(zip dig z)
  int i;
  int zi = 0:
  for (i = 0; i < 5; i++) {
    zi = 10 * zi + z[i];
  return zi;
```

```
int zd2int(zip_dig z)
  int zi = 0:
  int *zend = z + 4;
  do {
    zi = 10 * zi + *z:
    z++;
  } while(z <= zend);</pre>
  return zi:
```

Beispiel: Arrayzugriff mit Schleife (cont.)

%eax · zend

```
► Register %ecx:z
%edx:zi
```

z + 2(zi+4*zi)
ersetzt 10*zi + *z

► z++ Inkrement: +4

```
int zd2int(zip_dig z)
{
   int zi = 0;
   int *zend = z + 4;
   do {
      zi = 10 * zi + *z;
      z++;
   } while(z <= zend);
   return zi;
}</pre>
```

```
# %ecx = z
xorl %eax, %eax  # zi = 0
leal 16(%ecx), %ebx  # zend = z+4
.L59:
leal (%eax, %eax, 4), %edx # 5*zi
movl (%ecx), %eax  # *z
addl $4, %ecx  # z++
leal (%eax, %edx, 2), %eax # zi = *z + 2*(5*zi)
cmpl %ebx, %ecx  # z : zend
jle .L59  # if <= goto loop</pre>
```

Strukturen

- Allokation eines zusammenhängenden Speicherbereichs
- ▶ Elemente der Struktur über Bezeichner referenziert
- verschiedene Typen der Elemente sind möglich

```
struct rec {
  int i:
  int a[3];
  int *p;
```

Memory Layout

```
void
set_i(struct rec *r,
      int val)
  r->i = val:
```

Assembly

```
%eax = val
 %edx = r
mov1 %eax, (%edx)
                    # Mem[r] = val
```

16 20

Strukturen: Zugriffskonventionen

- Zeiger auf Byte-Array für Zugriff auf Struktur(element) r
- Compiler bestimmt Offset für jedes Element

```
struct rec {
  int i;
  int a[3];
  int *p;
```

```
р
16
+ 4*idx
```

```
int *
find a
 (struct rec *r, int idx)
  return &r->a[idx];
```

```
%ecx = idx
# %edx = r
leal 0(, %ecx, 4), %eax
                          4*idx
leal 4(%eax,%edx),%eax #
                          r+4*idx+4
```

Beispiel: Strukturreferenzierung

```
struct rec {
  int i;
  int a[3];
  int *p;
```

```
void
set_p(struct rec *r)
  r->p =
   &r->a[r->i];
```

```
a
           16
           16
Element i
```

```
# %edx = r
movl (%edx), %ecx
                        # r->i
leal 0(, %ecx, 4), %eax # 4*(r->i)
leal 4(%edx, %eax), %eax # r+4+4*(r->i)
movl %eax,16(%edx)
                        # Update r->p
```






Ausrichtung der Datenstrukturen (*Alignment*)

- Datenstrukturen an Wortgrenzen ausrichten double- / quad-word
- sonst Problem
 - ineffizienter Zugriff über Wortgrenzen hinweg
 - virtueller Speicher und Caching
- ⇒ Compiler erzeugt "Lücken" zur richtigen Ausrichtung
 - typisches Alignment (IA32)

Länge	Тур	Windows		Linux
1 Byte	char	keine spezie	llen Verf	ahren
2 Byte	short	Adressbits:	0	0
4 Byte	int, float, char *		00	00
8 Byte	double	_ \\\+"- (()	000	00
12 Byte	long double	34\\\ <u>\</u> "- ``J		00

Beispiel: Structure Alignment

```
struct S1 {
  char c;
  int i[2];
  double v;
} *p;
```



Zusammenfassung: Datentypen

- Arrays
 - fortlaufend zugeteilter Speicher
 - Adressverweis auf das erste Flement.
 - keine Bereichsüberprüfung (Bounds Checking)
- Compileroptimierungen
 - Compiler wandelt Array-Code in Pointer-Code um
 - verwendet Adressierungsmodi um Arrayindizes zu skalieren
 - viele Tricks, um die Array-Indizierung in Schleifen zu verbessern
- Strukturen
 - ▶ Bytes werden in der ausgewiesenen Reihenfolge zugeteilt
 - ggf. Leerbytes, um die richtige Ausrichtung zu erreichen