Trainer: Eric Amberg & Jannis Seemann

# Zusammenfassung Tag 13

## Der Linux-Systemstart im Überblick

- Nachdem GRUB2 initialisiert wurde, startet der Bootloader Initrd, eine Initial-Ramdisk
- Initrd enthält einen Mini-Kernel und hat nur einen Zweck: die passenden Treiber für die gefundene Hardware zu finden und die Festplatten zu mounten
- Initrd übergibt dann an den echten Kernel vmlinuz
- Vorteil von Initrd: der Linux-Kernel muss nicht alle möglichen Treiber enthalten sondern nur die laden, welche tatsächlich benötigt werden
- Der Kernel initiiert einen ersten Prozess (Init) mit der PID 1
- Init prüft die Systemkonfigurationsdateien und ermittelt die Parameter für den Systemstart
- Dies betrifft das System-Level (Bootlevel) und die Programme (z.B. Shell oder GUI, zahlreiche Dienste etc.), die nach dem Systemstart zur Verfügung stehen sollen
- Es gibt verschiedene Systeme zum Systemstart:
  - SysVinit (der alte Standard, mittlerweile veraltet)
  - Upstart (wurde eine Zeitlang von Ubuntu genutzt)
  - Systemd (der neue Standard)

#### Kerneloptionen und Bootparameter beim Systemstart übergeben

- Der Bootloader GRUB ermöglicht das Editieren von Systemstart-Parametern (Taste e)
- Via Taste c ist sogar eine minimalistische Kommandozeile verfügbar für Reparaturaufgaben
- Mit e öffnet sich der Editor mit den Startparametern. In der Zeile für den Linux-Start kann z.B. *single* ergänzt werden, um den Single-User-Mode zu starten.
- Mit Strg+x startet der Bootloader das System mit den aktuellen (geänderten) Einstellungen
- Es gibt verschiedene Befehle, um das System herunterzufahren bzw. zu rebooten (siehe Befehlsübersicht)
- Der Parameter quiet sorgt für einen Systemstart mit deutlich weniger Meldungen, für Troubleshooting kann der Parameter entfernt werden
- Über entsprechende Parameter (bei CentOS 7: rw init=/sysroot/bin/sh) wird eine Root-Shell ohne Login geöffnet
- Im nächsten Schritt muss mit CentOS 7 an der Eingabeaufforderung ein **chroot** /sysroot eingegeben werden.
- Anschließend muss bei CentOS 7 touch /.autorelabel eingeben werden, um SELinux upzudaten

### Überblick über SysVinit

• SysVinit (sprich: Sys five init) ist das alte Init-System, das langsam abgelöst wird

- SysVinit spielt momentan noch eine große Rolle, da Systemd weitgehend kompatibel damit ist und die Systemdienste noch immer nach altem Standard verwaltet werden können mittels Init-Skripten.
- SysVinit startet einen ersten Prozess namens init, der wiederum weitere Prozesse "forkt"
- Unter /etc/init.d/ werden die Init-Skripte gespeichert, sie verwalten die Dienste
- Es gibt Runlevel, die den Status des Systems nach dem Start definieren
- Über Runlevel-Verzeichnisse (/etc/rc[0-6[S].d/) werden Verlinkungen für die Skripte gesetzt, die die Dienste im jeweiligen Runlevel starten oder stoppen sollen
- Der Kontroll-Befehl für die Dienste lautet: service < Dienstname > start | stop | restart | status

#### Einführung in Systemd

- SysVinit ist langsam und arbeitet alles seriell ab, daher nicht mehr zeitgemäß
- Upstart kommt als Alternative von Ubuntu/Canonical und ist 100% kompatibel zu SysVinit
- Systemd baut den Systemstart komplett um, ist nur noch oberflächlich mit SysVinit kompatibel und nutzt Binärdateien
- Systemd stellt die alten SysVinit-Systembefehle bereit, die aber neu programmiert wurden und die Dienste im Hintergrund nach Systemd-Art verwalten
- Systemd nutzt Units (/lib/systemd/system)
- Units definieren verschiedene Konfigurationsaspekte:
  - o Target: Systemzustand, analog zu Runlevel
  - o Service: Dienstkonfiguration
  - Socket: (Netzwerk-)Schnittstelle
- Systemd wird mit Hilfe des Befehls systemctl verwaltet

#### Die Boot-Targets

- Boot-Targets dienen dazu, einen bestimmten Systemzustand herzustellen. Es gibt unter /lib/systemd/system diverse Targets, einige davon sind äquivalent zu den Runlevels von SysVinit:
  - poweroff.target (Symlink: runlevel0.target)
  - rescure.target (Symlink: runlevel1.target)
  - multi-user.target (Symlink: runlevel[2-4].target)
  - graphical.target (Symlink: runlevel5.target)
  - reboot.target (Symlink: runlevel6.target)
- Das Default-Target (default.target) wird unter /etc/systemd/system als Symlink auf eines der obenstehenden Targets gesetzt.
- Unter /etc/systemd/system werden Einstellungen vorgenommen, die in jedem Fall berücksichtigt werden müssen.

- /etc/systemd/system/\*.target.wants-Verzeichnisse enthalten die Dienste, die in dem jeweiligen Systemzustand (\*.target) gestartet werden sollen – analog zu den Runlevel-Verzeichnissen
- Die Datei /etc/inittab regelt unter SysVinit den Systemzustand. Bei Systemd spielt sie keine Rolle mehr

#### Die Systemd-Units unter der Lupe

- Systemweite Units werden unter /lib/systemd/system abgelegt, /usr/lib/... ist ein Symlink
- Anpassungen werden immer in /etc/systemd/system vorgenommen
- User-Units werden im Gegensatz zu System-Units nicht beim Systemstart, sondern bei Anund Abmeldung eines Benutzers ausgeführt bzw. beendet
- User-Units stehen z.B. unter /lib/systemd/user bzw. /etc/systemd/user hier werden sie über \*.target.wants-Verzeichnisse ebenso verlinkt, wie die System-Units
- Im Home-Verzeichnis eines Benutzers können .local und .config als Unterverzeichnisse existieren, in denen User-Units abgelegt werden können
- Wichtiger als User-Units sind die System-Units, deren Konfigurationsdateien folgenden Aufbau haben (Beispiel: Service-Unit):
  - o [Unit] enthält allgemeine Informationen zur Unit
  - o [Service] enthält Einstellungen, wie der Service zu starten ist
  - o [Install] enthält Abhängigkeiten und Startbedingungen
- Service-Units können aktiviert oder deaktiviert werden (systemctl enable | disable < Unit>)
- Aktivierte Units können gestartet und gestoppt werden (systemctl start|stop <Unit>)
- Weitere Unit-Typen sind:
  - o \*.mount zum Ein- und Aushängen von Dateisystemen
  - o \*.socket zum Herstellen von Verbindungen zwischen Prozessen
  - o \*.path zur Ausführung von Prozessen in Abhängigkeit von bestimmten Änderungen