- 传统RNN的内部结构
 - * Xt是输入,ht是当前输出,也是下一个的输入
 - 内部工作原理:
 - 当前输入Xt和上一个时态的输出ht-1进行
 concatenate(拼接),然后通过一个全连接层,该层使用
 tanh作为激活函数,然后得到输出ht。
- LSTM的内部结构:
 - * Xt是输入, ht是输出, Ct是状态。
 - 遗忘门:
 - ft = sigmoid(Wf[ht-1, xt] + bf)
 - ps(sigmoid激活函数):将数值压缩在0-1之间。
 - 输入门:
 - it = sigmoid(Wi[ht-1, xt] + bi)
 - ct_ = tanh(Wc[ht-1, xt] + bc)
 - 更新计算公式 (得出Ct的公式): Ct = ft *Ct-1 + it*Ct_
 - 输出门
 - Ot = sigmoid(Wo[ht-1, Xt] + bo)
 - 更新计算公式 (得出ht的公式) ht = Ot*tanh(Ct)
- GRU模型:门控循环单元模型
 - * Xt是输入, ht是输出
 - 更新门:
 - rt = sigmoid(Wr[ht-1, Xt])
 - 所得值作用在ht-1上,确定上一个时态多少信息被这个时态所用,类似于LSTM的遗忘门。
 - 重置门
 - * Zt = sigmoid(Wz[ht-1, Xt])

- 重置门作用到ht-1和ht_上,重置之前的计算,当门值接近1时则输出就是新的ht,反之则上ht-1。
- ht_ = tanh(W[rt*ht-1, Xt])
- ht = (1-Zt)*ht-1 + Zt * ht_
- GRU 与其他 RNN系列模型的区别?
 - GRU输入输出的结构与普通的RNN相似,其中的内部思想与 LSTM相似。
 - 与LSTM相比,GRU内部少了一个"门控",参数比LSTM少,但是却也能够达到与LSTM相当的功能。考虑到硬件的计算能力和时间成本,因而很多时候我们也就会选择更加"实用"的GRU啦。
- LSTM 中激活函数区别?
 - 门控的激活函数为 sigmoid;
 - 输出的激活函数为tanh函数;

以上内容整理于 幕布文档