# 常识(从先前的笔记中节选出来的一些笔记)

2025年5月21日 16:43

》》》》这里我会放置一些比较基础的概念,值得反复回顾的概念。

这些笔记都来自我的笔记中。放在这个分区中,是为了能够高效率的回顾这些常见知识。

# <mark>》》》》什么是 QT 中的 signals 和 slots ?</mark>

### signals

signals 关键字是 Qt 中特有的,用于声明信号。

信号是 Qt 的对象间通信机制之一,signals 通常与槽(slots)配合使用。信号用于在对象之间发送通知,信号和槽的连接由 Qt 的 QObject::connect() 函数处理。

例如, 当某个事件发生时, 发出一个信号, 其他对象可以响应该信号。

```
class MyClass: public QObject {
    Q_OBJECT // 必须包含此宏才能使用信号和槽

public:
    MyClass(): QObject() {}

signals:
    void valueChanged(int newValue); // 信号声明

public slots:
    void onValueChanged(int newValue) {
        qDebug() << "Value changed to" << newValue;
    }
}:
```

在这个示例中,valueChanged 是一个信号,表示值已经变化。信号的发送通常通过 emit 关键字进行,如:

```
emit valueChanged(42);
```

### slots

slots 也是在类中定义的,不同于 signals 的是, slots 可以放在类的 public、protected 或 private 部分,具体取决于你想如何控制访问权限。

public slots:	如果槽是公共的,那么外部代码可以直接调用这些槽函数。这在很多情况下是需要的,因为槽函数可能是信号的响应函数。
private slots:	如果槽是私有的,那么它们只能在类内部被调用,外部代码无法直接调用。通常用于仅在内部响应某些信号的场景。
protected slots:	保护槽可以在类的派生类中访问。

```
class MyClass : public QObject {
   Q_OBJECT

public:
   MyClass() {}

signals:
   void valueChanged(int newValue);

public slots:
   void onValueChanged(int newValue) {
        qDebug() << "Value changed to" << newValue;
   }

private slots:
   void internalSlot() {
        // 仅在内部调用的槽
   }
}</pre>
```

### Signals 的作用域(是否存在修饰符?)

在Qt中, signals 不支持像 slots 那样使用 public或 private 进行前向修饰,因为信号的作用是: 让类的外部对象能够触发它们,并与某个对象进行通信。

因此 signals 在类中默认是 public 的,如果信号被声明为私有或受保护的,外部对象就无法连接到它,这违背了信号与槽机制的设计目的。

```
class MyClass : public QObject {
    Q_OBJECT

public:
    MyClass() {}

signals: // 这里的信号默认是 public 的, 不需要显式指定
    void valueChanged(int newValue); // 信号是 public 的, 外部可以连接和触发

private:
    void privateMethod() {}
};
```

在这个示例中,valueChanged 信号默认是 public 的,你不需要显示地使用 public signals。Qt 也不允许将其声明为 private。

### slots 和 signals 的区别:

signals	通常是 public 的,用于与外部对象通信。信号不会有访问限制,因此能够被外部
:	对象通过 connect() 连接和触发。
slots:	可以是 public、protected 或 private,这取决于设计者是否希望在外部访问,或
	只在类内部调用。

### 》》》》关于 QT 中的信号和槽机制的启用。QT 中 signals slots 函数的

要求。 QT 中的 connect() 的解释。

<mark>》》》》111111</mark>

》》》》Q\_OBJECT 的定义及其作用

### 作用 • 支持信号与槽的机制。

- 支持运行时元信息、反射。
- 支持动态属性和事件处理。
- •允许 MOC 自动生成代码,支持自动化的信号和槽连接。

### 解释 1. 信号和槽机制是否可用:

### •定义了 Q\_OBJECT:

你可以使用 Qt 的信号和槽机制。 (信号可以被发射,槽可以被调用,且可以通过 QObject::connect() 方法将信号和槽连接在一起。)信号和槽机制支持跨线程调用。 (Qt 会自动处理线程间的信号和槽连接,确保在正确的线程中调用槽。)

### •没有定义 Q\_OBJECT:

信号和槽机制无法使用。即使你在类中定义了 signals 和 public slots,Qt 也不会为它们生成相关的代码。 (这意味着你无法通过 connect() 来连接信号和槽,或者使用 emit 来发射信号。)

信号和槽无法跨线程使用,或者可能无法在不同的线程中正确工作。

### 2. MOC 生成的代码

### • 定义了 Q\_OBJECT:

Qt 的元对象编译器(MOC)会自动为你生成与信号、槽和元信息相关的代码,并使其能够正确地参与 Qt 的信号和槽机制。 在运行时,Qt 可以动态地查询类的元信息和处理信号槽的连接。(例如,信号的实现和槽的连接都由 MOC 生成,metaObject() 方法可以用于动态查询类的元信息。)

### •没有定义 Q OBJECT:

MOC 不会生成这些代码,你的类不会有与信号和槽相关的支持,也无法查询元信息。

(你无法在运行时通过反射访问类的信号、槽或属性,也不能使用 Qt 提供的信号和槽连接机制。)

### 3. 动态属性和反射功能:

### •定义了 Q\_OBJECT:

你可以使用 Qt 的动态属性系统,比如通过 setProperty() 和 property() 来设置和获取对象的属性。此外,可以使用 QMetaObject 来查询类的元信息,如类名、信号、槽等。

### •没有定义 Q\_OBJECT:

你的类将没有这些功能,因为 MOC 生成的代码包含了必要的元信息和属性处理机制。

没有 Q\_OBJECT 时的后果:

如果你在类中没有定义 Q\_OBJECT,并尝试使用信号和槽,程序将编译失败。你可能看到类似以下的错误:

"signal is not a member of class" 或 "no matching function for call to connect" 这些错误会提示你在类中没有启用信号和槽的功能。

### 》》!!!<mark>》》将一个类定义为:继承自 QObject 类</mark>和 在类中声明宏定义

Q\_OBJECT,这两个步骤必须搭配使用吗?是否可以单独使用?如果可以单独使用,两者有

什么不同?

# 》》!!!<mark>》》》QT 中的信号函数一般在什么时候发出信号?怎样发出信号?槽函数通过怎样的手段得知信号已经被发出?并接受该信号?</mark>

### signal

如何发送信 号:	在Qt中,信号函数本身并不直接发出信号,信号的发出是通过调用emit关键字实现的。
何时发送信 号:	我们必须在合适的地方使用 emit 来发出信号。(它通常是在特定条件满足时,由用户选择使用 emit() 发出信号。)
示例: void MyClass::someFunction() {     If() {         //         emit mySignal(); // 发出信号     } }	

### slot

如何接受信号:	你需要通过 QObject::connect() 函数将信号与槽关联起来,连接后,信号触发时会调用对应的槽函数。
示例:	<pre>MyClass obj; connect(&amp;obj, &amp;MyClass::someFunction, &amp;someObject, &amp;SomeClass::someSlot);</pre>

# » » » 2222222222

### 》》》》QT 中槽函数和信号函数的参数需要匹配,以下是其规则:

1. 参数类型匹配	信号和槽的参数类型必须匹配,即信号发射时传递的参数类型必须与槽函数中定义的参数类型一致。 (括引用传递:如果信号发出的是某种类型的引用(如 QString&),那么槽函数也必须接受同样类型的引用。)	
2. 参数个数匹配	信号和槽的参数个数必须匹配。即信号定义的参数数量和槽函数定义的参数数量必须相等。	
3. 默认参数	如果槽函数的参数有默认值,信号发射时可以不传递这些参数,但如果槽函数没有默认值,则必须在连接时传递对应的参数。	
4. 如果信号发出的参数与槽的接收参数不同:	Qt 会尝试进行类型转换。例如,如果信号发出的参数类型是 int,但槽函数的参数是 double,Qt 会自动进行转换,但这仅在 Qt 支持的类型转换之间有效。(如果类型不兼容,Qt 会报错,且信号与槽无法连接。)	

# 

### 》》》》QObject::connect 函数的参数,示意,重载,使用方法?

1. QObject::connect 函数的基本语法:	函数签名: QObject::connect(sender, • sender: 发射信号的对象 (通常是	signal, receiver, slot); 是一个 <u>继承自 QObject 的类的实例</u> )。	
	• signal:信号的名称。需要使用 Qt 的信号和槽机制进行声明,通常是 <u>SIGNAL() 宏包裹的信号名称</u> 。		
	• receiver:接收信号的对象(通常是一个继承自 QObject 的类的实例)。		
	• slot: 槽的名称, 通常是 <u>SLOT() 5</u>	宏包裹的槽函数名称。	
2. QObject::connect 函数的重载:	2.1 基本版本 (旧版信号和槽机制):	这种连接方式是 Qt 经典的信号和槽机制(老版本)。	
Qt 中的 QObject::connect 有多个重载版本,主要根据信号和槽的参数传递方	函数签名:	QObject::connect(sender, SIGNAL(signal_name(ArgType)), receiver, SLOT(slot_name(ArgType)));	
式有所不同。以下是一些常见的重载版	函数参数:	• sender: 信号发送方 <u>(QObject)</u> 。	
本:		• signal_name: 信号名称, <u>必须是 SIGNAL() 宏的形式</u> 。	
		• receiver: 信号接收方 <u>(QObject)</u> 。	
		• slot_name: 槽函数名称, <u>必须是 SLOT() 宏的形式</u> 。	
		SIOL_Name. 僧函致名材, <u>必须是 SLOTU 宏的形式</u> 。	

2.2 新版版本 (基于函数指针的连接):	Qt 5 引入了基于函数指针的新版本信号和槽连接,这种方式比传统的宏方式更安全,类型检查更严格,避免了运行时错误。 在新版本中,信号和槽的连接是类型安全的,编译时会检查信号和槽参数是否匹配。	
函数签名:	QObject::connect(sender, &Sender::signal_name, receiver, &Receiver::slot_name);	
函数参数:	<ul> <li>sender: 信号发送方_(QObject)。</li> <li>signal_name: 信号名称,是成员函数指针。</li> <li>receiver: 信号接收方_(QObject)。</li> <li>slot_name: 槽函数名称,是成员函数指针。</li> </ul>	

2.3 <b>重载版本 (支持 lambda 函数)</b> :	这种方式允许使用 lambda 函数来作为槽,具有更高的灵活性和简洁性。
函数签名:	QObject::connect(sender, &Sender::signal_name, [=](ArgType arg){     // lambda 表达式中处理信号 });
函数参数:	1. sender:指向信号发送者对象的指针。它是发出信号的 QObject 类的实例。 2. &Sender::signal_name(信号) 这是发送者类(Sender)中定义的信号。信号是发送者对象通过某些事件或状态变化发出的通知,通常是在 Sender 类内部通过 signals 关键字定义的。例如,可能是 clicked、valueChanged 等信号。 3. [=](ArgType arg)(lambda 表达式):作为槽函数来处理信号。当信号发出时,lambda 表达式会被调用。

2.4 连接类型 (传递方式)	Qt 还提供了几种 connect 的重载形式来指定信号和槽的调用方式:	
函数签名:	QObject::connect(sender, &Sender::signal_name, receiver, &Receiver::slot_name, <u>Qt::ConnectionType type</u> );	
● Qt::AutoConnection(默认):根据信号和槽的执行线程自动选择连接方式。  ● Qt::DirectConnection:直接在发出信号的线程中调用槽。  ● Qt::QueuedConnection:将槽调用放入接收者线程的事件队列中。  ● Qt::BlockingQueuedConnection:与 QueuedConnection 类似,但会阻塞直到槽函数执行完成。		

# 》》》》什么是正则表达式?正则表达式的规则是什么?

# <mark>》》》》正则表达式</mark>

# 定义:

正则表达式(Regular Expression,简称 regex 或 regexp)是一种用于匹配字符串的模式。它由一些字符组成,利用这些字符可以定义复杂的匹配规则。并可以用来检查、查找、替换或操作字符串中的文本。

# 正则表达式的规则表:


普通字符:	字母、数	字母、数字和标点符号等普通字符代表它们自己,如 a、1、# 等。		
特殊字符:	.:	匹配除换行符以外的任何单个字符。		
	^:	匹配输入字符串的开始位置。		
	\$:	匹配输入字符串的结束位置。		
	*:	匹配前一个字符零次或多次。		
	+:	匹配前一个字符一次或多次。		
	?:	匹配前一个字符零次或一次。		
	[]:	字符集,匹配括号内的任何字符,例如 [abc] 匹配 a、b 或 c。		
	:	表示"或"操作符,例如 a b 匹配 a 或 b。		
	注意:			
	1 -> "." 是一个有意义的特殊字符,如果需要匹配".",则需要对齐进行转移。			
	2 ->"*","+","?"指的是匹配前一个字符一次或者多次,而不是前面所有字符一次或多次。			
	(比如 <b>((\w+)(\. _)?)</b> ,这里的"?"仅作用于(\. _),即仅作用于".""_"二者的匹配。)			
转义字符:	\: 用来转义特殊字符,使其失去特殊含义,或者用于表示一些特殊字符,如:			
	\(	d: 匹配一个数字,等价于 [0-9]。		
	V	v: 匹配一个字母、数字或下划线,等价于 [A-Za-z0-9_]。		
	\:	正配一个空白字符(包括空格、制表符、换行符等)。		
量词:	{n}:	匹配前一个字符恰好出现 n 次,例如 a{3} 匹配 aaa。		

 {n,}:
 匹配前一个字符至少出现 n 次,例如 a{2,} 匹配 aa、aaa、aaaa 等。

 {n,m}:
 匹配前一个字符出现 n 到 m 次,例如 a{2,4} 匹配 aa、aaa 或 aaaa。

 分组与捕获:
 0:
 用于分组,可以将多个字符组合成一个单元,进行整体匹配。分组还可以用于捕获匹配的内容,例如 (abc) 匹配 abc,并且可以获取匹配到的字符串。

比如用于匹配邮箱的正则表达式: ((\w+)(\.|\_)?(\w+)@(\w+)(\.(\w+))+)



### 》》对于末尾的理解

# ((\w+)(\.|\_)?(\w+)@(\w+)(\.(\w+))+)

这里的 "+" 指的是对 (\.(\w+)) 需要匹配多次,比如对于这个邮箱: user@mail.example.co.uk,我们需要对 (\.(\w+)) 匹配多次,因为我们会多次获取 <u>.example</u>, <u>.co</u>, <u>.uk</u>

# 》》》》什么是全双工?半双工?单工?(关于设备能否进行传播和接收、传播或接收能否同时发生的问题)

1. 全双工(Full-Duplex)	全双工通信指的是在同一时间内,通信双方可以同时进行双向数据传输。也就是说,双方可以在同一时间既发送又接收数据。
特点:	○同时发送和接收数据。 ○双向通信不互相干扰。 ○需要独立的信号通道来实现同时的发送和接收。
例子:	<ul> <li>电话通信:在电话通话过程中,双方可以同时说话和听到对方的声音。</li> <li>现代计算机网络:例如以太网,在全双工模式下,数据可以同时在发送和接收方向上传输。</li> <li>无线通信(如Wi-Fi):现代的无线设备也支持全双工通信。</li> </ul>

2. 半双工 (Half- Duplex)	半双工通信指的是通信双方在同一时间内只能单向传输数据。在一个时间 段内,数据只能在一个方向上传输,另一方只能接收数据,无法同时发 送。 要实现双向通信,设备需要切换方向。
特点:	<ul><li>○ 在任意时刻只能发送或接收数据,不能同时进行。</li><li>○ 数据流是单向的,传输方向可以改变,但不能同时改变。</li></ul>
例子:	<ul><li>○对讲机: 对讲机是典型的半双工通信设备,一个用户按下按钮讲话时, 另一方只能接收,直到用户松开按钮才能接收或发送。</li><li>○无线电通信:在许多无线电系统中,广播和接收这两个操作只能是交替进行的。</li></ul>

3. 单工 (Simplex)	单工通信是一种通信模式,在这种模式下,数据只能沿着一个方向传输,即只能从发送方到接收方,不允许反向传输。可以将其视为全双工和半双工的"极端"情况。
特点:	<ul><li>&gt;数据只能单向传输,接收方无法发送任何反馈。</li><li>○通常只用于一些简单的数据传输场景。</li></ul>
例子:	○ 电视广播:电视台只会将信号广播到所有观众,观众无法将

信号发送回广播站。

○ 收音机:收音机只能接收广播电台的信号,无法反向传输数据。

# 》》》》什么是短连接,什么是长连接?

# 1. 短连接 (Short Connection)

/4/11/	(Short connection)	
特点	<ul><li>每次通信都建立新连接,完成后立即关闭。</li><li>适用于请求-响应模式(如 HTTP/1.0)。</li><li>每次请求都需要三次握手(建立连接)和四次挥手(关闭连接)。</li></ul>	
工作流程	1. 客户端 发起 TCP 连接(三次握手)。 2. 客户端 发送请求,服务器 返回响应。 3. 连接立即关闭(四次挥手)。 4. 下次请求时,重新建立连接。	
优点	<ul><li>实现简单,服务器不需要维护连接状态。</li><li>适合低频请求(如网页浏览、传统 API 调用)。</li></ul>	
缺点	<ul><li>频繁建立/关闭连接,性能开销大(三次握手、四次挥手耗时)。</li><li>高并发时服务器压力大(每个请求都要新建连接)。</li></ul>	
典型应用	HTTP/1.0 (默认短连接)。     简单的 REST API 请求。	

### 2. 长连接 (Long Connection)

特点	一次连接,多次通信,完成后不会立即关闭。     适用于 持续交互(如 WebSocket、数据库连接)。     减少握手开销,提高性能。	
工作流程	1.客户端 发起 TCP 连接(三次握手)。 2.客户端 和 服务器 可以 多次交换数据。 3.连接保持,直到超时或主动关闭。 4.下次请求 复用同一个连接。	
优点	<ul><li>减少 TCP 握手/挥手开销,提高效率。</li><li>适合高频请求(如实时通信、游戏、数据库访问)。</li><li>降低服务器负载(减少连接数)。</li></ul>	
缺点	•服务器需要维护连接状态(可能占用更多内存)。 •需要心跳机制(防止连接被误杀)。	
典型应用	<ul> <li>HTTP/1.1 (Keep-Alive) (默认复用连接)。</li> <li>WebSocket (全双工长连接)。</li> <li>MySQL/Redis 数据库连接池。</li> <li>实时通信(如聊天、直播)。</li> </ul>	

# 》》》》HTTP,UDP,TCP等等协议的区别?包括应用层面和形式上的不同:包括协议的格式等等,这些格式的设置导致了什么,有什么好处?


# 1. 协议层级与功能定位


根据 TCP/IP 四层模型,这些协议分布在不同的层级,承担不同的职责:

层级	协议	核心功能	
应用层	HTTP	主义应用程序间的数据交互规则(如网页请求/响应格式)。	
传输层	TCP / UDP	提供端到端的数据传输服务 (可靠性、流量控制、复用等)。	
网络层	IP	实现主机到主机的数据包路由和寻址(基于IP地址)。	
链路层	以太网 / Wi-Fi	负责物理介质上的数据传输(如MAC地址寻址、帧封装)。	

### 2. 协议格式对比

The wallet at the		
(1) IP 协议 (网络层)	(2) TCP 协议 (传输层)	





### (3) UDP 协议 (传输层)

格式:	↓	
	数据(可变长度)	
关键字段:	<ul><li>无序列号/确认号:不保证数据可靠到达。</li><li>校验和可选:部分场景可关闭以提升性能。</li></ul>	
设计优势:	・低延迟: 无连接、无握手,适合实时应用(如视频通话、游戏)。     ・轻量级: 头部开销小(仅8字节),传输效率高。	
1	•传输层协议: UDP 是一个面向数据报的协议,属于传输层协议。 •无连接: UDP 是无连接的,不需要建立连接即可发送数据。 •不可靠: UDP 不保证数据包的送达、顺序和完整性,数据包可能丢失、乱序或重复。	

### (4) HTTP 协议 (应用层)

格式   (HTTP/1.   1 请求示   例):	GET /index.html HTTP/1.1 Host: www.example.com User-Agent: Mozilla/5.0 Accept: text/html (请求体, GET 通常无内容)	
关键特	•文本协议:人类可读,但 HTTP/2 后改为二进制	
点:	帧以提高效率。	
	• 无状态:每次请求独立,依赖 Cookie/Session 维持状态。	
	• 方法语义: GET (获取资源) 、POST (提交数	
	据)、PUT (更新资源)等。	
设计优	• 灵活性:支持多种内容类型(JSON、HTML、	
势:	图片等)。	
	•可扩展性:通过头部字段(如 Content-	
	Type、Authorization)增强功能。	
1	应用层协议: HTTP属于应用层协议,是用于客户	
	端(通常是浏览器)和服务器之间交换数据的协	
	议。	
	无连接: HTTP 协议是无连接的,客户端和服务	
	在请求响应过程中不保持连接,每次请求都需要	
	建立新的连接。	
	请求-响应模式: HTTP 通常采用请求-响应模式,	
	客户端发送请求,服务器返回响应。	
	面向文本的协议: HTTP 消息通常是基于文本的,包括请求头、请求体(可选),响应头、响应体	
	(可选)。	

### 3. 应用场景对比

НТТР	标准化、易调试、兼容性
	强。
ТСР	需要可靠传输和有序交付。
UDP	容忍少量丟包,追求传输速度。
UDP	

# 》》》》HTTP 请求的格式:

定义:	HTTP 请求的格式由 <b>请求行(Request Line)、请求头(Headers)、空行(CRLF)和请求体(Body)</b> 四部分组成。	
基本格式:	<请求行>	
	<请求头>	
	<空行> // 通过回车换行(CRLF,即 `\r\n`)分隔头和体	
	<请求体> // 可选(如 POST 请求携带数据)	
示例 (GET 请求)	GET /api/user?id=123 HTTP/1.1	
通常用于从服务器中获取数据	Host: example.com User-Agent: Mozilla/5.0 Accept: application/json Connection: keep-alive	
示例(POST请求) 通常用于向服务器发送数据	POST /api/login HTTP/1.1  Host: example.com Content-Type: application/json Content-Length: 45	
	{"username": "alice", "password": "123456"}	

# 细则: (对照上述请求的示例理解)

1) 请求行(	Request Line)		
格式:	<method> <request-uri> <http-version></http-version></request-uri></method>		
字段说明:			
	字段	说明	
	Method	请求方法	
		(如 GET, POST, PUT, DELETE, HEAD) 。	
	Request-	请求的资源路径(如 /index.html 或带参数	
	URI	的/search?q=hello)。	
	HTTP-	HTTP 协议版本(如 HTTP/1.1 或 HTTP/2)。	
	Version		
示例:	GET /index.html HTTP/1.1		

(2) 请求头 (He	Headers)		
格式:	<header-name>: <header-value> (每行一个键值对)</header-value></header-name>		
常见请求			
头:	请求头    作用		
	Host	目标服务器域名(HTTP/1.1 必需字段)。	
	User-Agent	lser-Agent 客户端标识(如浏览器类型、操作系统)。	
Accept 声明客户端可接收的响应数据类型(如 text/html, appl		声明客户端可接收的响应数据类型(如 text/html, application/json)。	
	Content-Type	请求体的数据类型(如 application/json, application/x-www-form-urlencoded)。	
	Content-Length	请求体的字节数(POST/PUT必需)。	
	Authorization	身份验证凭证(如 Bearer <token>)。</token>	
	Cookie	客户端携带的 Cookie 信息。	
	Connection	控制连接行为(如 keep-alive 保持长连接)。	
示例:	Host: example.com		
	User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)		
	Accept: */*		
	Content-Type: application/json		

# (3) 空行 作用: 分隔请求头和请求体,通过\r\n (CRLF) 表示。 示例: Headers... \r\n Body...

(4) 请求体 (	Body)		
适用场景:	POST、PUT、PATCH 等方法需要发送数据时使用。		
数据格式:	由 Content-Type 在请求头中指定。		
	Content-Type 数据格式示例		
	application/json {"name": "Alice", "age": 25}		
	application/x-www-form-urlencoded	username=alice&password=123	
	multipart/form-data	文件上传(边界分隔不同部分)。	
示例:	POST /submit-form HTTP/1.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 23		
username=alice&age=30			

- 》)》》处理 HTTP 请求时,必须进行的操作包括:
- 》)》》处理 HTTP 请求时,必须进行的操作包括:
- 1.设置 HTTP 响应状态码。
- 2. 设置响应头部 (如 Content-Type, Content-Length 等)。

- 3. 生成响应体 (实际返回的内容)。
- 4. 处理错误和异常,返回适当的错误码和信息。
- 5. (视情况) 处理 CORS。
- 6. (视情况) 设置 Cookie。
- 7. 设置缓存控制。
- 8. (视情况)确保安全性,如使用 HTTPS 和设置相关的安全头部。
- 9. 返回正确格式的内容。

# <mark>》》》》POST 请求和 GET 请求</mark>

### **GET GET GET**

GET请求:	GET请求是用来 <u>从服务器获取数据的请求</u> 。它是一个无副作用的请求,即不会修改服务器上的资源。 GET请求通常用于请求数据或者获取某些信息,并且请求参数 <u>通常会通过</u> URL传递。	
操作:	<ul> <li>- 获取资源:通常用于请求页面内容、查询数据库中的数据、获取图片等态资源。</li> <li>- 传递参数: GET请求将请求的参数附加在URL后面,通常以?开头,多个数之间用&amp;连接。例如: https://example.com/api?name=John&amp;id=123.</li> </ul>	
GET请求的特点:	1.参数通过URL传递, <u>请求体为空</u> 。 2.请求内容可以被缓存。 3.浏览器可以书签GET请求,也就是说,GET请求的URL可以被保存并稍后再次访问。 4. <u>请求参数有限制</u> :由于GET请求的参数是附加在URL后的,所以URL <u>长度有限制</u> ,通常为2048个字符左右。 5.无副作用:GET请求通常是只读取数据,不修改服务器上的任何资源。	
客户端发起GET 请求后, 服务器一般的 处理:		
处理流程简 要:	1. 客户端发送GET请求。 2. 服务器解析请求并获取资源。 3. 服务器返回请求的资源或响应数据。	

# POST POST POST

POST请求:	POST请求用于 <u>向服务器发送数据</u> ,通常用于提交表单数据或上传文件等操作。 与GET不同,POST请求会将请求数据 <u>包含在请求体中,而不是URL中。</u>
操作:	<ul><li>提交数据:例如,提交用户的表单数据、登录请求、注册信息等。</li><li>修改服务器资源:POST请求会对服务器上的资源进行操作,可能会修改数据、存储数据、上传文件等。</li></ul>
POST请求的特点:	1.参数 <u>通过请求体传递</u> ,不会显示在URL中,传输更为安全。 2.请求内容不会被缓存。 3. <u>无长度限制</u> : POST请求的数据量没有像GET请求那样的URL长度限制,适用于大数据的传输。 4.可能引起副作用: POST请求一般用于向服务器提交数据,可能会修改服务器上的资源(例如,创建新记录、更新数据等)。
客户端发起POST 请求后, 服务器一般的处 理:	<ul> <li>服务器接收到POST请求后,会解析请求体中的数据(例如,表单数据、JSON数据等)。</li> <li>根据数据内容,服务器可能会修改数据库或执行其他操作。</li> <li>服务器根据操作的结果,返回一个响应(例如,操作成功的确认信息、错误消息或跳转指令等)。</li> </ul>
处理流程简要:	1.客户端发送POST请求,携带数据。 2.服务器解析请求体中的数据,并执行相应的操作(如数据库插入、更新等)。 3.服务器返回处理结果(如成功、失败、错误消息等)。

# 》》》》既然有请求,那么服务器处理了请求之后,会做出响应

# <mark>》》》》HTTP 响应的格式:</mark>

HTTP响应是服务器向客户端(如浏览器)发送的消息,表示请求的处理结果。它通常包含以

### 下内容:

- 1. 状态行: 指示请求的处理结果和状态码。
- 2. 响应头:包含有关响应的信息,比如内容类型、缓存控制等。
- 3. 响应体:包含实际的响应数据,如HTML页面、图片、JSON、XML等。

### 响应的组成部分

出地域的		
状态行(Status Line)	○包含HTTP版本、状态码和状态消息。 ○例如: HTTP/1.1 200 OK  ■HTTP/1.1: 表示使用的HTTP协议版本。  ■200: 表示请求成功(状态码)。  ■OK: 状态码的描述信息。	
响应头 (Response Headers)	● 含有描述响应内容的元信息。 ● 例如:  ■ Content-Type: text/html 表示响应体是HTML内容。 ■ Content-Length: 1234 表示响应体的大小是1234字节。  ■ Cache-Control: no-cache 指示客户端不要缓存响应。 ■ Set-Cookie: sessionId=abc123 用于设置浏览器的cookie。	
响应体(Response Body)	<ul><li>响应体包含了服务器返回的具体数据内容,如网页HTML、图片、视频、JSON数据等。</li><li>○对于GET请求,响应体通常是请求的资源(如网页、图片、JSON数据等)。</li><li>○对于POST请求,响应体可能是服务器操作结果的反馈,或者确认消息等。</li></ul>	

# 常见的 HTTP 响应格式

HTML	如果客户端请求网页(如GET /index.html),响应体通常是HTML格式的页面。
示例:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: text/html; charset=UTF-8
	Content-Length: 215
	<html></html>
	<head><title>Example</title></head>
	<body></body>
	<h1>Welcome to the site!</h1>

JSON	常用于API响应,特别是AJAX请求或RESTful API接口,响应体通常是JSON格式的数据。
示例:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: application/json
	Content-Length: 52
	{"message": "Form submitted successfully", "status": "OK"}

XML	在某些情况下,特别是SOAP Web服务中,响应体可能是XML格式。
示例:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: application/xml
	Content-Length: 92
	<response></response>
	<status>success</status>
	<message>Data processed successfully</message>

图片/二进制文件	如果请求的是图片或其他二进制文件,响应体会包含这些文件的数据。
示例:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: image/jpeg
	Content-Length: 2048
	[二进制图像数据]

纯文本	有时响应体可能是纯文本内容。
示例:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: text/plain
	Content-Length: 15
	Hello, world!

# 响应示例

GET请求的响应:	请求: GET /index.html HTTP/1.1
响应:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: text/html; charset=UTF-8
	Content-Length: 215
	<html></html>
	<head><title>Welcome</title></head>

<body><h1>Hello, world!</h1></body>

POST请求的响应:	请求: POST /submit-form HTTP/1.1 (包含表单数据)
响应:	HTTP/1.1 200 OK
	Content-Type: application/json
	Content-Length: 52
	{"message": "Form submitted successfully", "status": "OK"}

# <mark>》》》》其他响应</mark>

# 1. FTP(File Transfer Protocol)响应

响应格式:	FTP响应通常包含状态码和附带信息,通常是三位数字的状态码,后跟一条信息。
用途:	用于文件传输。
示例:	○ 200 OK:表示命令成功执行。 ○ 550 Requested action not taken:表示无法访问请求的文件。
完整示例:	220 FTP server ready. 230 User logged in, proceed. 550 File not found.

# 2. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)响应

用途:	用于邮件发送。
响应格 式:	SMTP响应通常是三位数字代码,并附带一个简短的描述信息。
常见状态码:	○ 220: 服务就绪。 ○ 250: 请求完成。 ○ 550: 拒绝邮件发送。
示例:	220 smtp.example.com ESMTP Exim 4.94.2 Wed, 20 May 2025 10:23:45 +0000 250 OK 550 Requested action not taken: mailbox unavailable

# 3. IMAP(Internet Message Access Protocol)响应

用途:	用于电子邮件的接收与管理。
响应格 式:	IMAP的响应格式也是以状态码为主,后跟响应信息,通常使用一组标签或标识符。
示例:	○ OK:表示命令成功执行。 ○ NO:表示命令失败。 ○ BAD:表示请求无效。
示例:	* 3 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 1234) OK FETCH completed. * BYE IMAP4rev1 server terminating connection

# 4. DNS (Domain Name System) 响应

用途:	用于域名解析。
响应格 式:	DNS响应通常由DNS服务器返回,它包含查询的结果,如IP地址或其他资源记录。
常见响 应:	○ 查询类型是A记录时,返回IP地址。 ○ 查询类型是MX记录时,返回邮件交换服务器的域名。
示例:	;; ANSWER SECTION: example.com. 3600 IN A 93.184.216.34

### 》》》》std::once\_flag 和 std::call\_once

```
std::onstd::once_flag 是 C++ 标准库中的同步工具,可以确保在多线程环境中某段代码(比如初始化函数)只会执行一次。ce_flagstd::once_flag 是一个标志对象,标记某个操作是否已经执行过,通常用于某个共享资源的初始化。g:用法:std::once_flag 通常与 std::call_once() 一起使用。你声明一个 std::once_flag 变量,然后在多线程代码中使用 std::call_once() 来确保某个代码块只执行一次。代码示例:例:
```

```
std::cal once() 是一个函数,确保传入的某个函数或代码块在多线程环境下只执行一次。
      无论多少线程调用它,所传入的函数或代码块只会被执行一次,其它线程会等到第一次执行完成。
II onc
e():
用法:
      std::call_once() 接受一个 std::once_flag 对象和一个可调用对象作为参数。
      即便是多个线程同时调用该函数,所传入的代码(或函数)也只会被执行一次,后续的线程会跳过这一执行。
      #include <iostream>
示例:
      #include <thread>
      #include <mutex>
      std::once_flag flag;
      void initialize() {
       std::cout << "Initializing... Only once." << std::endl;
      void thread_func() {
       std::call_once(flag, initialize); // 确保initialize()只执行一次
      int main() {
       std::thread t1(thread_func);
        std::thread t2(thread_func);
        std::thread t3(thread_func);
       t1.join();
        t2.join();
       t3.join();
      return 0;
```

```
工作原理:

• std::once_flag 是一个特殊的对象,用来标记某个操作是否已经执行过。它通常是全局或静态的,在第一次调用时会被初始化。

• std::call_once()会检查 std::once_flag 是否已经标记过,如果没有,它就会执行传入的函数;如果已经执行过,则其他线程会跳过这个执行。这样确保了函数只执行一次。
```

### 用处:

线程安全的 初始化:	std::once_flag 和 std::call_once() 常用于保证某些初始化操作只执行一次,特别是在多线程环境下。例如,线程安全地初始化单例模式、全局资源或库加载等。
避免重复工作:	当多个线程尝试同时执行相同的初始化时,使用 std::call_once() 可以确保只执行一次初始化,避免了重复工作或多次初始化带来的潜在问题。
避免线程冲突:	std::call_once() 和 std::once_flag 可以确保代码块只被执行一次,避免了多个线程同时执行某些敏感操作的竞态条件。

### 》》》》enable\_shared\_from\_this什么类?在哪里定义?

定义: enable\_shared\_from\_this 是一个 C++ 标准库 中的模板类,它位于 <memory> 头文件中。

```
_NODISCARD shared_ptr<_Ty> shared_from_this() {
    return shared_ptr<_Ty>(_Wptr);
作用:
              enable_shared_from_this 是一个辅助类模板,用于使得一个类的对象能够从 shared_ptr 获取指向自己的 shared_ptr
              通常,只有对象是由一个 shared_ptr 管理时,你才可以对其使用 enable_shared_from_this。
思考:
              你会想,我们明明可以使用 this,而 this 指针也能获得指向该对象的指针,为什么需要使用 shared from this 来获取
              呢?
              答案是:
              假设你的对象由智能指针管理(特指 shared ptr, 因为共享指针 shared ptr 会自动计数, 如果该对象被引用时, 引用
              计数会自动 +1) ,当我们想要使用对象时,如果不小心在之前将该智能指针类型的对象引用清零(即没有代码调用/引
              用该对象时,智能指针中的引用计数会递减,直到归零,如果系统检测到计数为0,则会结束该智能指针的生命周期),
              那么在之后的使用中,这个指针类型的对象便是无效的。
              为了避免这种情况发生,我们在调用之前提前使用 auto self = shared_from_this(); 这段代码,不仅仅获取指
              针(该指针存储的内容和 this 指针完全相同),同时还为智能指针添加一个引用计数,这确保我们在使用对象指针的
              过程中,操作始终有效。
详细描述:
              1.类模板定义: enable shared from this 是一个模板类,接受一个类型参数 T,通常是你想要使其能够获取
               shared ptr 的类。
               例如,假设有一个类 MyClass,你希望它能从 shared ptr<MyClass> 中获取指向它自己的 shared ptr,则 MyClass
               类可以继承自 enable shared from this<MyClass>。
              2. 实现方式: enable_shared_from_this 提供了一个成员函数 shared_from_this(),允许从当前对象中获取一个指向自
               己的 shared ptr.
              3. 但是,shared_from_this() 只能在对象已经由一个 shared_ptr 管理时调用,否则会抛出异常
                (std::bad weak ptr)
              #include <iostream>
示例:
              #include <memory>
              class MyClass : public std::enable_shared_from_this<MyClass> {
              public:
                 void print() {
                     std::cout << "Hello, I am MyClass!" << std::endl;</pre>
                 void example() {
                     // 获取指向当前对象的shared_ptr
                     std::shared_ptr<MyClass> ptr = shared_from_this();
                     ptr->print(); // 使用shared_ptr调用成员函数
              };
              int main() {
                 std::shared_ptr<MyClass> ptr = std::make_shared<MyClass>();
                 ptr->example(); // 正常调用 (ptr 会调用 MyClass的成员函数,该成员函数使用了
              shared_from_this() 实现其详细操作)
                 return 0;
```

### <mark>》》》》我终于明白为什么</mark>需要使用 <mark>shared\_from\_this 了(请看实例:m\_Socket</mark> 是 一个已经被定义的变量)

```
auto self = shared_from_this();
这样的代码有一种危险:
                                              boost::beast::http::async_write(XXX, XXX, [m_Socket, m_Deadline](boost::beast::error_code
                                              ec, std::size_t size)
你想直接在 Lambda 中捕获 m_Socket 和 m_Deadline, 但这两个变
                                                     m Socket.shutdown(XXX, ec);
量是 HttpConnection 类的成员变量 (也就是你当前对象的成员)。
                                                 }
                                              );
如果你直接捕获这些成员变量,它们会在 Lambda 执行时被销毁,导
致你在异步操作过程中访问到悬空对象(悬空引用),即这些对象已
经不再存在或者被销毁了。
                                              auto self = shared_from_this();
解决方法是使用 shared_from_this():
                                              boost::beast::http::async_write(XXX, XXX, [self](boost::beast::error_code ec, std::size_t
                                              size)
它返回一个 shared ptr, 确保当前对象在每一次的 Lambda 回调中
仍然有效,不会被销毁。
                                                     self->m_Socket.shutdown(XXX, ec);
                                                 }
                                              );
```

### 》》》》unsigned int 和 unsigned short 的区别??

unsigned short:	通常是一个 16 位 (2 字节) 的无符号整数,值的范围是 0 到 65535。	
unsigned int:	通常是一个 32 位 (4 字节) 的无符号整数, 值的范围 是 0 到 4294967295。	

### 》》》》什么是 左值,什么是 右值?

### 左值 (Lvalue) :

特点:	可以被赋值。 在程序中有明确的内存地址。即> 左值是可寻址的(例如,变量名就是一个左值)。	
定义:	左值是指可以出现在赋值符号 "=" 左边的表达式。简单来说,左值是有持久位置的对象,可以通过其地址进行访问。	
示例:	int x = 10; // x 是左值 x = 20; // x 作为左值出现在赋值左边	

### 右值 (Rvalue):

定义:	右值是指不能出现在赋值符号 "=" 左边的表达式,通常是临时对象或即将销毁的对象。	
特点:	点: ○右值是没有持久地址的。 ○右值通常表示临时值,不能对其进行修改(不能取地址)。 ○右值通常是表达式的结果,如常量或函数返回的临时值。	
示例:	int x = 10; int y = x + 5; // x + 5 是右值	

# 左值引用:

左值引用:	int& 是左值引用类型,表示对一个左值的引用。	
示例:	int a = 5;	
	int& b = a; // b 是 a 的左值引用	

### 右值引用:

右值引用:	int&& 是右值引用类型,表示对一个右值的引用。右值引用允许我们移动资源而不是复制它们。
示例:	int&& c = 10; // c 是右值引用,绑定到右值 10

### »»» std::move?

std::move 可以将左值转为右值吗?

是的,std::move 可以将左值转为右值。

std::move 本身并不会移动任何数据,它的作用只是将一个左值转换为右值引用,从而允许将这个对象的资源转移(移动)给另一个对象。这表明我们想要"移动"这个对象的资源,而不是拷贝它。

示例: int x = 10; int&& y = std::move(x); // std::move 将左值 x 转为右值引用 y

### 为什么需要 std::move?

在 C++ 中,移动语义允许资源(如动态内存或文件句柄)从一个对象转移到另一个对象,而不是进行昂贵的拷贝操作。 std::move 是实现这一机制的工具,告诉编译器这个对象不再需要,且其资源可以安全地转移。

示例: HttpConnection::HttpConnection(boost::asio::ip::tcp::socket socket)
: m\_Socket(std::move(socket)) // 使用 std::move,将 socket 的资源转移
到 m\_Socket
{
}

boost::asio::ip::tcp::socket 是一个非拷贝类型(禁止拷贝构造和拷贝赋值),也就是说它不允许被拷贝。

如果你尝试直接将 socket 赋值给  $m_s$  socket 而不使用 std:move,编译器会报错,因为它无法进行拷贝。

**通过 std::move 转移资源:** std::move(socket) 将 socket 转换成右值引用,允许编译器将 socket 的内部资源(如缓冲区、网络连接等)转移给 m\_Socket,而不是进行拷贝。

这样可以避免不必要的资源复制,并且能够正确地初始化 m Socket。

# 》》》》复制与移动

### 复制 (Copying):

定义: 复制是将一个对象的内容拷贝到另一个对象中。通常,复制会创建对象的一个副本,并且源对象和目标对象各自拥有自己的资源。

过程: 当进行复制时,原始对象的内容(如内存、数据等)会被逐个拷贝到新的内存位置。复制操作会导致开销,特别是当对象包含动态分配的资源(如指针、文件句柄等)时。

示例: std::vector<int> vec1 = {1, 2, 3}; std::vector<int> vec2 = vec1; // 复制,vec2 拷贝了 vec1 的所有元素

### 移动 (Moving / 资源转移):

定义:	移动是将一个对象的资源(如内存、指针等)从一个对象转移到另一个对象, 而不是复制这些资源。移动后的原对象通常不再拥有这些资源,移动操作不会 对这些资源进行复制,而是直接"转移"它们的所有权。
具体操作:	在移动操作中,原对象持有某些资源(例如动态分配的内存、文件句柄等),而目标对象需要接管这些资源。移动操作通常通过直接传递资源的地址或指针来实现这一转移。简而言之,原对象的指针(内存地址)会直接赋给目标对象。 例如,如果一个对象内有一个指向动态分配内存的指针,移动操作会将该指针直接转移到新对象,而原对象的指针会被置为 nullptr 或清空,从而避免资源的重复释放。
过程:	移动操作的关键是资源的所有权转移,原对象会被标记为"空"或"无效"状态,而目标对象获得资源的所有权。移动通常比复制更高效,因为它避免了不必要的资源分配和复制。
示例:	std::vector <int> vec1 = {1, 2, 3}; std::vector<int> vec2 = std::move(vec1); // 移动, vec2 获得 vec1 的资源, vec1 变为空状态</int></int>

### 移动和复制的关系:

复制:	拷贝资源,两个对象各自拥有独立的资源副本,可能需要额外的内存分配。
移动:	转移资源的所有权,一个对象不再拥有资源,另一个对象获得所有权,通常不需要
	额外的内存分配或数据拷贝。

### 举例: (移动和复制的关系:)

用我的话来讲, 复制就是:	我有一套房子,如果你想使用我的房子做一些事情,则需要你自己去买一套一模一样的房子,并可由你自己进行装潢。
而移动则是:	我有一套房子,如果你想使用我的房子做一些事情,我直接把房产证给
	你,在拥有者这一栏划掉我的名字,并写上你的名字,转移所有权,然后 房间任你处置。

### 》》》》什么是 static\_cast? 为什么需要使用 static\_cast?

### 什么是 static cast?

static\_cast 是 C++ 中的一种类型转换操作符,用于在类型之间进行显式的转换。它在编译时进行类型检查,能够安全地将一种类型转换为另一种类型,只要这种转换是合法的。与其他类型转换操作符(如 reinterpret\_cast 或 dynamic\_cast)不同,static\_cast 只适用于类型之间具有明确关系(如继承关系或基本类型转换)的转换。

### 为什么需要 static cast<unsigned short>(8080)?

1. 类型转换: 在 C++ 中, 8080 是一个常量整数 (int 类型)。然而, unsigned short 是一种较小的整数类型,通常为 16 位,表示范围从 0 到 65535 (通常是 2^16 - 1)。

当我们将一个值赋给 unsigned short 类型的变量时,必须确保它符合该类型的范围。



2. 显式转换: 使用 static\_cast < unsigned short > (8080) 将 8080 显式地转换为 unsigned short 类型。

虽然 8080 在 int 类型范围内,但是为了确保类型的正确性和避免潜在的隐式转换错误,显式地使用 static\_cast 可以帮助我们:

- 。 明确指定我们想要的类型转换。
- 使代码更具可读性和可维护性,特别是在类型转换可能影响程序行为时。 如果 8080 的值超过了 unsigned short 的上限(65535),赋值可能会导致数据 丢失或溢出。使用 static\_cast 可以明确指定转换类型,并且在编译时提醒你进行 这种转换。
- 即使 8080 在 unsigned short 的有效范围内,使用 static\_cast 也是一种良好的 编程实践,确保代码清晰、显式。

### <mark>》》</mark>提示

unsigned short port = unsigned short(8080);

这样写效果也是一样的。

### » » » EXIT\_FAILURE

意义: EXIT\_FAILURE 是一个宏常量,用于表示程序执行失败的退出状态。它通常在程序执行异常时返回,表示程序未正常完成,错误退出。
而 EXIT\_SUCCESS 与其相对,表示程序成功退出。

定义: EXIT\_FAILURE 在标准库头文件 < cstdlib > 中定义。

#define EXIT\_FAILURE 1

• EXIT\_FAILURE 通常被定义为 1(某些系统中可能是其他值),代表程序异常退出。
• EXIT\_SUCCESS 是另一个常量,通常定义为 0,表示程序成功退出。