



Факультет БИТ

Физика

Модуль №2. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория



Скачать презентацию

Лекция № 11

Второе начало термодинамики. Круговые процессы, КПД. Тепловые машины.

Энтропия.



Факультет БИТ Физика с элементами компьютерного моделирования

14 мая 2022




Модуль №2. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория

Лекция № 11

Второе начало термодинамики. Круговые процессы, КПД. Тепловые машины. Энтропия.

Изопроцессы

Адиабатный (адиабатический) процесс – процесс, при котором не происходит теплообмена с внешней средой ($\delta Q = 0$).





Адиабатический процесс


- это процесс, при котором не происходит теплообмена с внешней средой $\delta Q = 0$

$$\gamma = \frac{i+2}{i}$$

$$\delta Q = dU + \delta A = 0$$

$$U = \frac{\nu RT}{\gamma - 1} = \frac{pV}{\gamma - 1}$$

$$\frac{d(pV)}{\gamma - 1} + pdV = 0$$



$$U = \frac{vRT}{\gamma - 1} = \frac{pV}{\gamma - 1} \qquad \frac{d(pV)}{\gamma - 1} + pdV = 0 \qquad Vdp + pdV + \gamma pdV - pdV = 0$$

$$Vdp + \gamma pdV = 0 : pV$$

$$\frac{Vdp}{pV} + \frac{\gamma p dV}{pV} = 0 \qquad \int_{0}^{p} \frac{V}{p} + \int_{0}^{V} \frac{V}{V} = 0$$

$$\ln p + \gamma \ln V = const'$$

$$\ln(pV^{\gamma}) = const'$$

Если логарифм некоторой величины есть константа, то константой, но уже другой, является и сама эта величина:

Уравнение Пуассона:
$$pV^{\gamma} = const$$



Адиабатический процесс

$$C_V = \frac{m}{M} R \frac{1}{\gamma - 1}$$

$$U = \frac{vRT}{\gamma - 1} = \frac{PV}{\gamma - 1}$$

$$pV = vRT$$

$$\delta Q = dU + pdV = 0$$

$$U = \frac{vRT}{\gamma - 1} = \frac{PV}{\gamma - 1}$$

$$pV = vRT$$

$$\frac{vRdT}{\gamma - 1} + \frac{vRTdV}{V} = 0 \quad \text{:(Tv) x (y-1)}$$

$$C_p = \frac{m}{M} R \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

$$p$$
 адиабата изотерма V

$$\int_{0}^{T} \frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \int_{0}^{V} \frac{dV}{V} = 0$$

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = const'$$

$$\ln(\mathit{TV}^{\gamma-1}) = const'$$

Уравнение Пуассона: $TV^{\gamma-1} = const$

$$A_{12(\delta Q=0)} = -dU_{12(\delta Q=0)} = -\frac{vRdT}{v-1} = -C_VdT = -C_V(T_2 - T_1) = -C_{Vmol}v\Delta T$$

4) Молярная теплоёмкость в адиабатическом процессе: $c_{\text{мол}(\delta Q=0)} = \frac{1}{N} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{0}{dT} = 0$

Политропические процессы

такие процессы, при которых изменяются все параметры системы, кроме теплоемкости,

Уравнения процесса: $pV^n = const; TV^{n-1} = const$ n – показатель политропы

Молярная теплоёмкость газа:
$$c_n = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$$
 $n = \frac{c_n - c_p}{c_n - c_V}$

- 1) По первому началу термодинамики $c_n = c_V dT + \frac{pdV}{vdT}$ (1)
- **2)** Продифференцируем уравнение Пуассона $TV^{n-1} = const$ (pV=vRT) $dTV^{n-1} + T(n-1)V^{n-2}dV = 0$ Выразим $\frac{dV}{dT} = -\frac{1}{(n-1)}\frac{V}{T} = -\frac{vR}{(n-1)v}$ (2)
- 3) Используем $c_V = \frac{R}{\gamma 1}$ (3)
 - (3) и (2) подставляем в (1): $c_n = \frac{R}{\gamma 1} \frac{R}{n 1} = const$ $\frac{\partial mo}{\partial t} = \frac{\partial mo}$

Примеры политропических процессов

$$c_n = \frac{R}{\gamma - 1} - \frac{R}{n - 1}$$

n – показатель политропыγ - показатель адиабаты(коэффициент Пуассона)

| 1 | Адиабатический | $\delta Q = 0$ $pV^{\gamma} = const$ | $n = \gamma$ | $c_n = 0$ |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2 | Изотермический | $pV^1 = const$ | n=1 | $c_n = \infty$ |
| 3 | Изохорный | $pV^{\infty} = const$ | $n = \infty$ | $c_n = \frac{R}{\gamma - 1}$ |
| 4 | Изобарный | $pV^0 = const$ | n=0 | $c_n = \frac{R}{\gamma - 1} + R$ |



Первое начало термодинамики

(закон сохранения энергии в термодинамике)

Количество теплоты, сообщаемой телу, идёт на увеличение внутренней энергии и на совершение телом работы:

$$I = \int_{0}^{U_2} dII = II_2 - II_4$$

$$\delta Q = dU + \delta A$$

 δQ – элементарное количество теплоты, полученное системой $U = \int_{U_1}^{U_2} dU = U_2 - U_1$ $dU - приращение внутренней энергии системы <math>\delta A - 3$ дементарная работа системы нал внешни $\delta\! A$ – элементарная работа системы над внешними телами

Для конечных приращений $Q = \Delta U + A$

$$Q = \Delta U + A$$


Q – количество теплоты, полученное системой от внешних источников

 ΔU – приращение внутренней энергии системы А – работа, совершенная системой над внешними телами

Круговые процессы

Круговым процессом, или циклом, называется такой процесс, в результате которого термодинамическое тело возвращается в исходное состояние. На диаграммах состояния р, V и других круговые процессы изображается в виде замкнутых кривых.

Работа, совершаемая за цикл, определяется площадью, охваченной замкнутой кривой.





Обратимые и необратимые процессы

Процесс называют обратимым, если он протекает таким образом, что после окончания процесса он может быть проведен в обратном направлении через все те же промежуточные состояния, что и прямой процесс. После проведения кругового обратимого процесса никаких изменений в среде, окружающей систему, не произойдет. При этом под средой понимается совокупность всех не входящих в систему тел, с которыми система непосредственно взаимодействует.

Процесс называется необратимым, если он протекает так, что после его окончания систему нельзя вернуть в начальное состояние через прежние промежуточные состояния. Нельзя осуществить необратимый круговой процесс, чтобы нигде в окружающей среде не осталось никаких изменений.

Все реальные процессы являются неравновесными и необратимыми.

Второе начало термодинамики

Формулировка Клаузиуса. Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача тепла от менее нагретого тела к более нагретому.

Формулировка Планка-Томсона (Кельвина). Невозможен циклический процесс, единственным результатом которого было бы превращение некоторого количества тепла целиком в работу (невозможность совершения работы только за счёт охлаждения теплового резервуара).

Круговые процессы. КПД

В результате кругового процесса система возвращается в исходное состояние, и следовательно полное изменение внутренней энергии газа равно нулю.

Поэтому первое начало термодинамики для кругового процесса

$$Q = \Delta U + A = 0 + A = A$$

т.е. работа, совершаемая за цикл, равна количеству полученной извне теплоты.

В результате кругового процесса система может теплоту как получать, так и отдавать, поэтому

$$Q = Q_{\rm H} - |Q_{\rm X}|$$

где Q_{u} – количество теплоты, полученное системой; Q_{v} – количество теплоты, отданное системой.

Показателем эффективности превращения теплоты в механическую работу служит коэффициент полезного действия

$$\eta = \frac{A}{Q_{\rm H}} = \frac{Q_{\rm H} - |Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}} = 1 - \frac{|Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}}$$

КПД тепловой машины не может быть больше единицы.



Невозможность вечного двигателя первого рода

Первое начало термодинамики для кругового процесса

$$Q = \Delta U + A = 0 + A = A$$

Невозможно соорудить периодически действующую тепловую машину, которая совершала бы полезную работу в количестве, превышающем получаемую извне энергию

Невозможность вечного двигателя второго рода



Второе начало термодинамики.

Формулировка Планка-Томпсона (Кельвина). Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого было бы превращение некоторого количества теплоты целиком в работу.

Второе начало термодинамики запрещает существование теплового двигателя, превращающего полученное от внешнего источника количество теплоты целиком в работу (вечного двигателя второго рода - с КПД равным 100 %). Для обеспечения цикличности работы двигателя нужно каждый раз после совершения работы возвращать рабочее вещество в исходное состояние. Для этого приходится передавать некоторое количество теплоты холодильнику.

$$\eta = \frac{A}{Q_{\rm H}} = \frac{Q_{\rm H} - |Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}} = 1 - \frac{|Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}}$$

Тепловые машины. Тепловой двигатель

- это устройство, преобразующее тепловую энергию в циклическом процессе в работу.

Классический цикл теплового двигателя:

Полезная работа равна разности работ расширения и сжатия, т.е. равна площади, ограниченной замкнутой кривой



A > 0, или $A_2 < A_1$ (иначе никакого смысла в двигателе нет)

$$\eta = \frac{A}{Q_{\rm H}} = \frac{Q_{\rm H} - |Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}} = 1 - \frac{|Q_{\rm X}|}{Q_{\rm H}}$$




 V_1

 V_2



 V_1


Тепловые машины. Принцип работы холодильной машины



Полезным является количество отнимаемого тепла Q_2 , для чего совершается работа A_{II} .

Холодильный к-т:
$$k_{ ext{xoл}} = rac{Q_2}{ ext{A'}} = rac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$


КПД:
$$\eta_{ ext{xoл}} = rac{Q_2}{Q_1} = rac{Q_2}{Q_1 + \mathsf{A}'}$$



 V_2




Цикл Карно





$$Q_{\rm x}$$
= Q_2



$$\eta = \frac{A_{\text{II}}}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$= 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

1-2:
$$Q_1 = Q_{12} = A_{12} = \frac{m}{M}RT_1 \ln \frac{V_3}{V_1}$$

2-3:
$$Q_{23} = 0$$
, $T_1 V_3^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1}$

3-4:
$$Q_2 = Q_{34} = A_{34} = \frac{m}{M}RT_2 \ln \frac{V_2}{V_4}$$
 $|Q_2| = \frac{m}{M}RT_2 \ln \frac{V_4}{V_2}$


$$4-1: Q_{41} = 0, T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \qquad \frac{T_1}{T_2} = \frac{V_4^{\gamma-1}}{V_3^{\gamma-1}} = \frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} \qquad \frac{V_3}{V_1} = \frac{V_4}{V_2}$$

$$A = Q_1 - |Q_2| = \frac{m}{M}R(T_1 - T_2)\ln\frac{V_3}{V_1}$$

Теорема Карно

Из всех периодически действующих тепловых машин, имеющих одинаковые температуры нагревателей и холодильников, наибольшим КПД обладают обратимые машины. Причем КПД обратимых машин, работающих при одинаковых температурах нагревателей и холодильников, равны друг другу и не зависят от конструкции машины и от природы рабочего вещества. При этом КПД меньше единицы.


Цикл Карно является самым экономичным.



 $Q_{\rm H} = Q_1$

 $Q_{\rm x} = Q_{\rm z}$

КПД необратимого цикла Карно



$$Q_{\rm H} = Q_1$$
$$Q_{\rm X} = Q_2$$

$$\eta_{ ext{oбр Карно}} = rac{A_{ ext{ц}}}{Q_1} = 1 - rac{T_2}{T_1}$$


$$\eta_{
m oбр\ Kapho} = rac{A_{
m II}}{Q_1} = 1 - rac{T_2}{T_1}$$
 $\eta_{
m Heoбp} = 1 - rac{T_2 - \Delta T_1}{T_1 - \Delta T_2} < 1 - rac{T_2}{T_1}$






Цикл Отто. Двигатель внутреннего сгорания







$$1-\gamma$$
 γ - показатель адиабаты, $\varepsilon=V_2/V_1$ - степень сжатия
$$\frac{T_1}{T_2}=\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}=\frac{T_4}{T_3}$$
 $1-2$: $T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_1^{\gamma-1}$ $T_2=\frac{T_1\cdot T_3}{T_4}$ $T_2=\frac{T_1\cdot T_3}{T_4}$ T_3 -4: $T_3V_1^{\gamma-1}=T_4V_2^{\gamma-1}$ T_4 T_5 T_7 T_8 T_8

http://www.itp.nsc.ru/msmakarov/papers/000066/000066.pdf

Энтропия


КПД цикла Карно:
$$\eta = \frac{A_{\Pi}}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Откуда
$$\frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1}$$

или
$$\frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0$$

сколько приведенной теплоты получено от нагревателя, столько же отдано и холодильнику, т.е. алгебраическая сумма приведенных теплот для обратимого цикла равна нулю

Для любого обратимого цикла сумма приведенных теплот (круговой интеграл) равен нулю $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$



Если тело переходит обратимым путем из состояния A в состояние B, то интеграл $\int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ не зависит от пути перехода, а определяется только начальным и конечным состоянием тела.

Подинтегральное выражение является полным дифференциалом некоторой функции S, $dS = \frac{\delta Q}{T}$, характеризующей состояние тела, Введенная таким образом функция состояния S - энтропия.



Энтропия

Для обратимого процесса:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

S – функция состояния $(\Delta S - He зависит от вида процесса)$

- в случае обратимых процессов энтропия замкнутой (теплоизолированной) макросистемы S не изменяется
- в случае необратимых процессов S возрастает

dO-количество теплоты, полученное газом от внешних источников; Т-температура газа

Энтропия – аддитивная величина она равна сумме энтропий всех тел, входящих в систему (и, например, складывается для смеси газов)

Для необратимого процесса (неравенство Клаузиуса):

$$dS > \frac{\delta Q}{T}$$

Приращение энтропии при переходе системы из равновесного состояния 1 в равновесное состояние 2:


$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Для необратимого процесса: $S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$

Энтропия это функция ее состояния (не зависит от типа процесса, а только от началного и конечного состояния), интеграл - определяется с точностью до произвольной постоянной. Физический смысл имеет лишь разность энтропий.



Неравенство Клаузиуса – - закон возрастания энтропии



Для обратимого процесса: $dS = \frac{\delta Q}{T}$

Для необратимого процесса (неравенство Клаузиуса): $dS < \frac{\delta Q}{T}$

математическая запись второго начала термодинамики Для замкнутого обратимого цикла: $\oint dS = \oint \frac{\partial Q}{T} = 0$

Для любого (обратимого и необратимого) цикла: $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

$$\delta = \oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$
о и $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

сумма приведенных количеств теплоты на замкнутом цикле для любой термодинамической системы не может быть больше нуля

изменение энтропии:

$$\int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T} \le \Delta S_{12}$$

в дифференциальной форме

$$\frac{\delta Q}{T} \le dS$$

$$TdS \ge \delta Q$$

- = обратимый процесс ($TdS = \delta Q$)
- < необратимый процесс (*TdS*> δQ)



Закон возрастания энтропии

• Все процессы во Вселенной идут в сторону возрастания энтропии

для замкнутой системы
$$\Delta S \geq 0$$

Это выражение – математическая запись второго начала термодинамики.

$$TdS \ge \delta Q$$
 = обратимый процесс ($TdS = \delta Q$) < необратимый процесс ($TdS > \delta Q$)

Объединённая запись первого и второго начала термодинамики:

$$TdS \ge \delta Q = dU + \delta A$$

https://online.mephi.ru http://ens.tpu.ru

Энтропия $dS = \frac{\delta Q}{T}$

Первое начало термодинамики: $\delta Q = dU + \delta A$

$$dU = CVmo_{l} \frac{m}{M} dT$$

$$\frac{dU}{T} = C_{Vmol} \frac{m}{M} \frac{dT}{T}$$

$$\delta A = pdV$$

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\delta A = \frac{m}{M} RT \frac{dV}{V}$$

$$\frac{\delta A}{T} = \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{\delta A}{T} = C_{Vmol} \frac{m}{M} \frac{dT}{T} + \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$$

$$UHTEFPUPYEM$$


$$\Delta S_{12} = \int_{1}^{2} dS = C_{Vmol} \frac{m}{M} \ln \left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \frac{m}{M} R \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Изменение энтропии ΔS_{1-2} идеального газа при переходе из состояния 1 в состояние 2 не зависит от вида перехода

Вычисление приращения энтропии

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{\delta A}{T} = Cm_{ol} \frac{m}{M} \frac{dT}{T} + \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S_{12} = \int_{1}^{2} dS = CV_{mol} \frac{m}{M} \ln \left(\frac{T_{2}}{T_{1}}\right) + \frac{m}{M} R \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$



Расширение газа в пустой сосуд

$$A = 0$$
; $\Delta U = 0$; $T_1 = T_2$

Вычислим ΔS по изотермическому процессу:

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \int \frac{p dV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R}{V} dV$$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \frac{m}{M} R \ln \frac{V_1 + V^*}{V_1}$$

Вычисление приращения энтропии

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = Cm_{ol} \frac{m}{M} \frac{dT}{T} + \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S_{12} = \int_{1}^{2} dS = CV_{mol} \frac{m}{M} \ln \left(\frac{T_{2}}{T_{1}}\right) + \frac{m}{M} R \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$

• изохорный:
$$V_1 = V_2$$
, $\mathrm{d}S = C_{Vmol} \frac{m}{M} \frac{\mathrm{d}T}{T}$,

$$\Delta S = \int_{1}^{2} dS = C_{Vmol} \frac{m}{M} \ln \frac{T_{2}}{T_{1}} = C \ln \frac{T_{2}}{T_{1}};$$

• изобарный:
$$p_1=p_2$$
, $Q_{12p}=A_{12p}+\Delta U_{12p}=Cp_{mol}\frac{m}{M}\Delta T$,
$$\mathrm{d}S=C_{p\,mol}\frac{m}{M}\frac{\mathrm{d}T}{T}$$
, $\Delta S=C_{p\,mol}\frac{m}{M}\ln\frac{T_2}{T_1}=C\ln\frac{T_2}{T_1}$;

- изотермический: т.к. $T_1 = T_2$, $\Delta S = \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1}$;
- адиабатический:т.к. $\delta Q=0$, $\Delta S=0$.

Теплоёмкость

Молярная
$$c_{\text{мол }V} = \frac{i}{2}R$$

$$c_{\text{мол }p} = \frac{i+2}{2}R$$

$$c_{\text{MOЛ} T} = \infty$$

$$c_{\text{мол}\delta Q=0}=0$$

Полная

$$C = \nu c_{\text{мол}}$$

Удельная
$$c_{yд} = \frac{C}{m}$$

Теорема Нернста - третье начало термодинамики

При стремлении температуры к абсолютному нулю энтропия также стремится к нулю

ИЛИ

при абсолютном нуле температуры любые изменения термодинамической системы происходят без изменения энтропии.

Следствием третьего начала является то, что невозможно охладить тело до абсолютного нуля (принцип недостижимости абсолютного нуля температуры).

Теплоёмкость идеального газа

Теплоемкость тела - это отношение количества теплоты, сообщенного телу, к изменению температуры dT, которое при этом произошло.

Полная:
$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$
 $[C] = \frac{Дж}{K}$

$$[C] = \frac{Дж}{K}$$

$$C_V = \frac{Q_{12V}}{\Delta T} = \frac{m}{M} R \frac{1}{\gamma - 1}$$

$$C_p = \frac{Q_{12p}}{\Delta T} = \frac{m}{M} R \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

$$\gamma = \frac{C}{C_V}$$

Удельная:

Удельная теплоемкость - это отношение

теплоемкости тела к его массе:

$$c_{yд} = \frac{C}{m} = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$$
 $[c_{yд}] = \frac{Дж}{\kappa \Gamma \cdot K}$

$$\left[c_{ ext{yd}}
ight] = rac{\mathcal{A}^{ ext{X}}}{ ext{K}\Gamma \cdot ext{K}}$$
 вода: $c_{ ext{yd}} = 4200 rac{\mathcal{A}^{ ext{X}}}{ ext{K}\Gamma \cdot ext{K}}$

Молярная: Молярная теплоемкость - это

теплоемкость одного моля вещества:

$$c_{\text{мол}} = \frac{C}{\nu} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$$

$$c_{ ext{мол}} = rac{C}{
u} = rac{1}{
u} rac{\delta Q}{dT} \ [c_{ ext{мол}}] = rac{\int_{ ext{моль} \cdot ext{K}}^{ ext{лед: } c_{ ext{уд}} = 2100 rac{ ext{Дж}}{ ext{кг} \cdot ext{K}}}$$

$$c_{\text{мол } V} = \frac{i}{2}R = R\frac{1}{\gamma - 1}$$
$$c_{\text{мол } p} = \frac{i + 2}{2}R = R\frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

$$\delta Q = CdT = c_{yd} mdT = c_{MOJ} vdT$$

Вычисление приращения энтропии при плавлении

переход вещества из твердого состояния (фазы) в жидкое называется *плавлением*, а обратный – кристаллизацией.

при плавлении система поглощает тепло, а при отвердевании – отдает тепло.

в процессе плавления (кристаллизации) температура системы остается постоянной до тех пор, пока вся система не расплавится. Эта температура называется температурой плавления (кристаллизации).

Количество тепла δQ , которое необходимо **для плавления** вещества массой dm, пропорционально этой массе $\delta Q = \lambda dm$, λ - удельная теплота плавления


удельная теплота плавления льда = 340 кДж/кг, свинца = 25 кДж/кг

для кристаллизации $\delta Q' = -\lambda dm$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\pm \lambda dm}{T}$$

$$\Delta S_{12} = \int_{1}^{2} dS = \pm \frac{\lambda m}{T_{\text{пл}}}$$





Вычисление приращения энтропии при испарении

переход вещества из жидкости в газовую фазу называется испарением, а обратный переход – конденсацией.

при испарении система поглощает тепло, при конденсации – теряет.

процессы испарения и конденсации протекают в широком диапазоне температур, но фазовым переходом они являются лишь тогда, когда процесс захватывает всю массу вещества. Это происходит при определенной температуре T_{κ} , которая называется *температурой кипения*. Для каждого вещества температура кипения своя. В процессе фазового перехода «жидкость – газ» температура остается постоянной и равной температуре кипения до тех пор, пока вся система не перейдет из одной фазы в другую.

Количество тепла δQ , которое необходимо **для испарения** вещества массой dm, пропорционально этой массе $\delta Q = rdm$,

r - удельная теплота испарения


удельная испарения воды 2258 кДж/кг

для конденсации $\delta Q' = -rdm$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\pm rdm}{T}$$

$$\Delta S_{12} = \int_{1}^{2} dS = \pm \frac{rm}{T_{\text{исп}}}$$

Удельная теплота парообразования численно равна количеству теплоты, которое нужно подвести к 1 кг жидкости, взятой при температуре кипения, чтобы полностью превратить её в пар.









Рис. 25. График конденсации



К понятию энтропии

- Макроскопические параметры состояния системы температура, внутренняя энергия, энтропия.
- Любое макроскопическое состояние системы характеризуется набором микроскопических состояний.
- Существует несколько микроскопических состояний, которые в сумме дают данное макроскопическое состояние системы




Вероятность каждого состояния =1/8=1/2³



Статический вес Ω (термодинамическая вероятность)

 Ω - число различных микросостояний, соответствующих данному макросостоянию.

> Размещаем четыре молекулы в двух сообщающихся сосудах...



Каждая молекула, независимо от других, может находиться в двух положениях: слева и справа.

Молекул 4, значит общее число микросостояний (статистический вес) $\Omega_{\rm obm} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$.

$$w_i = \lim_{N \to \infty} \frac{N_i}{N} = \frac{N_i}{N}$$

 $w_i = \lim_{N \to \infty} \frac{N_i}{N} = \frac{N_i}{N}$ Вероятность реализации макросостояния с номером і будет пропорциональна статвесу Ω_i этого состояния:

$$w_i = \frac{\Omega_i}{\Omega_{\text{общ}}}$$

N — число опытов N_i — число опытов, в которых был результат і



Общее число микросостояний $\Omega_{\text{общ}} = 16 = 2^4$

| А | В | Ω_{i} | | Вероятность состояния $w_i = \Omega_i / \Omega_{\text{общ}} \ (\Sigma P_i = 1)$ | | |
|---|------|--------------|---|---|------|--|
| | 1234 | 1 | 1 | 1/16 | 1/16 | |


| | | • |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Общее число микросостояний $\Omega_{\rm oбщ} = 16 = 2^4$


| | А | В | | Ω_{i} | | ъ состояния _{бщ} (Σ <i>P_i</i> =1) |
|-------|------|------|---|--------------|------|--|
| • • • | | 1234 | 1 | 1 | 1/16 | 1/16 |
| 1 | 1234 | | 1 | 1 | 1/16 | 1/16 |
| | 1 | 234 | 1 | 4 | 1/16 | |
| · · · | 2 | 134 | 1 | | 1/16 | 4/16 |
| | 3 | 124 | 1 | | 1/16 | 4/16 |
| | 4 | 123 | 1 | | 1/16 | |
| | 234 | 1 | 1 | 4 | 1/16 | A / A C |
| | 134 | 2 | 1 | | 1/16 | |
| | 124 | 3 | 1 | | 1/16 | 4/16 |
| | 123 | 4 | 1 | | 1/16 | |
| | 12 | 34 | 1 | 6 - | 1/16 | |
| | 13 | 24 | 1 | | 1/16 | |
| | 14 | 23 | 1 | | 1/16 | C / 1 C |
| | 23 | 14 | 1 | | 1/16 | 6/16 |
| | 24 | 13 | 1 | | 1/16 | |
| | 34 | 12 | 1 | | 1/16 | 40 |



Формула Больцмана



Mгновенное расширение газа от V_1 до V_2



Вероятности того, что все N молекул в сосуде объёмом V_0 находятся в его части объёмом V_1 $W_1 = \left(\frac{V_1}{V_0}\right)^N$ N – число молекул

$$w_1 = \left(rac{V_1}{V_0}
ight)^N$$
N – число молекул
 $w_2 = \left(rac{V_2}{V_0}
ight)^N$

Для изотермического процесса вычислим приращение энтропии при расширении от объёма V_1 до V_2 :

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = k N \ln \frac{V_2}{V_1} = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N = k \ln \frac{w_2}{w_1} = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1$$

$$S = k \ln \Omega$$



Формула Больцмана. Определение энтропии в статистической физике

$$S = k \ln \Omega$$

 $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \, \text{Дж/K}$ - постоянная Больцмана.

Свойства энтропии

определяются свойствами макросостояния:

- 1) энтропия изолированной системы возрастает при протекании необратимого процесса (т.к. при этом возрастает статвес макросостояния);
- 2) энтропия системы, находящейся в равновесном состоянии, максимальна (это свойство энтропии также связано со статвесом, который максимален в равновесном состоянии).

Второе начало термодинамики утверждает, что энтропия изолированной системы не может убывать. Второе начало термодинамики также называется законом возрастания энтропии.



Закон возрастания энтропии

Все процессы во Вселенной идут в сторону возрастания энтропии

для замкнутой системы
$$\Delta S \geq 0$$

Это выражение – математическая запись второго начала термодинамики.

Энтропия замкнутой системы при любых происходивших в ней процессах не может убывать (или увеличивается, или остается неизменной).

47 http://ens.tpu.ru https://online.mephi.ru