La salida del comando de pmap para un proceso en una máquina es la siguiente.

|   |          |             | 7 - 30  |           |           |                   |  |
|---|----------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------------|--|
|   | antonio@ | abyecto:~\$ | pmap -x | 3709      |           |                   | c + c; \   |
|   | 3709:    | ./shell     |         | -> cuanti | o está en | memoria (Resident | Set 21fe)  |
|   | Address  | Kbytes      | RSS     | Dirty     | Mode      | Mapping           | a tale de accessos de accessos   |
|   | 08048000 | 4           | 4       | 0         | r         | shell             | Compilado estáticamente, porque no aparecen los libresios ni el linkodor |
| ( | 08049000 | 636         | 572     | 0         | r-x       | shell             | 48 CINESING IN CO. CHILDREN  |
|   | 080e8000 | 236         | 128     | 0         | r         | shell             |  |
|   | 08124000 | 8           | 8       | 4         | r         | shell             |  |
|   | 08126000 | 8           | 8       | 8         | rw        | shell             |  |
|   | 08128000 | 76          | 12      | 12        | rw        | [ anon ]          |  |
|   | 091c9000 | 136         | 8       | 8         | rw        | [ anon ]          |  |
|   | b7f11000 | 16          | 0       | 0         | r         | [ anon ]          |  |
|   | b7f15000 | 8           | 4       | 0         | r-x       | [ anon ]          |  |
|   | bfd4f000 | 132         | 16      | 16        | rw        | [ stack ]         |  |
|   |          |             |         |           |           |                   |  |
|   | total kB | 1260        | 760     | 48        |           |                   |  |
|   | antonio@ | abyecto:~\$ |         |           |           |                   |  |
|   |          |             |         |           |           |                   |  |

1.-¿Se trata de una máquina de 32 o de 64 bits?

# Es una máquina de 32 bit. Las direcciones son de 8 cifras hexadecimales

2.-¿Cual es el tamaño del espacio de direcciones del proceso?

## 1260 kbytes

4x

3.-¿Cuanta memoria fisica tiene asignada el proceso?

## En memoria hay 760 kbytes (Resident Set Size)

4.-¿Cuál es el tamaño de página para esta arquitectura?

Todas las regiones del proceso comienzan en una dirección cuyas tres últimas cifras hexadecimales son 000. Además el tamaño de la zona mas pequeña es 4k. Por tanto podemos asumir que el tamaño de página es 4K

5.-¿Cuál es el tamaño de cada entrada de la tabla de páginas, 1, 2, 4, 8 o 16 bytes?

No se dice nada en contrario, asumimos que el espacio físico es tambien de 32 bit y dado que necesita 20 bits para la dirección del marco físico, además de los bits de presencia, referencia, privilegio, etc. dos bytes no sería suficiente. cuatro bytes por entrada es lo razonable. Si el espacio físico fuese de 28 o 36 bits, 4 bytes por entrada tambien sería lo razonable.

6.-Suponiendo que el sistema utiliza paginación en dos niveles. ¿Cuánto ocupa la tabla de páginas de dicho proceso?

La manera mas sencilla de contestar esta pregunta se ve al final, en el apartado otras consideraciones, no obstante por claridad haremos primero la solución completa.

Vamos a reescribir las zonas del proceso poniendo la direccion de comienzo y fin y el tamaño en páginas. El número de páginas lo obtenemos dividiendo el tamaño en Kbytes entre 4, y la direccion de fin sumándole a la dirección del principio el tamaño en hexadecimal (número de páginas en hexadecimal con tres ceros, ejemplo 2 páginas es 2000, 59 páginas es 3B000)

| Principio | Fin      | Kbytes | Número<br>páginas | Número páginas<br>(Hex) | Tamano<br>(Hex) | perm |           |
|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------|
| 08048000  | 08049000 | 4      | 1                 | 1                       | 1000            | r    | shell     |
| 08049000  | 080E8000 | 636    | 159               | 9F                      | 9F000           | r-x  | shell     |
| 080e8000  | 08123000 | 236    | 59                | 3B                      | 3B000           | r    | shell     |
| 08124000  | 08126000 | 8      | 2                 | 2                       | 2000            | r    | shell     |
| 08126000  | 08128000 | 8      | 2                 | 2                       | 2000            | rw-  | shell     |
| 08128000  | 0813B000 | 76     | 19                | 13                      | 13000           | rw-  | [ anon ]  |
| 091c9000  | 091EB000 | 136    | 34                | 22                      | 22000           | rw-  | [ anon ]  |
| b7f11000  | B7F15000 | 16     | 4                 | 4                       | 4000            | r    | [ anon ]  |
| b7f15000  | B7F17000 | 8      | 2                 | 2                       | 2000            | r-x  | [ anon ]  |
| bfd4f000  | BFD70000 | 132    | 33                | 21                      | 21000           | rw-  | [ stack ] |

Si la páginación es en dos niveles, y dado que tenemos direcciones de 32 bits y 12 bits para el desplazamiento dentro de la página, hay 20 bits para el número de página, 10 para cada nivel. Con 10 bits hay 1024 (0x400) entradas y como las entradas son de 4 bytes, cada entrada de la tabla de páginas raiz aùnta a una tabla de segundo nivel que ocupa exactamente una página.

| Dirección | Numero página (bin)      | Entrada tabla<br>páginas nivel 1 | Entrada inicial tabla páginas nivel 2 | Págs |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|
| 08048000  | 0000 1000 0000 0100 1000 | 0000100000 0x20                  | 00 0100 1000 0x48                     | 0x01 |
| 08049000  | 0000 1000 0000 0100 1001 | 0000100000 0x20                  | 00 0100 1001 0x49                     | 0x9F |
| 080e8000  | 0000 1000 0000 1110 1000 | 0000100000 0x20                  | 00 1110 1000 0xE8                     | 0x3B |
| 08124000  | 0000 1000 0001 0010 0100 | 0000100000 0x20                  | 01 0010 0100 0x124                    | 0x02 |
| 08126000  | 0000 1000 0001 0010 0110 | 0000100000 0x20                  | 01 0010 0110 0x126                    | 0x02 |
| 08128000  | 0000 1000 0001 0010 1000 | 0000100000 0x20                  | 01 0010 1000 0x128                    | 0x13 |

| Dirección | Numero página (bin)      | Entrada tabla<br>páginas nivel 1 | Entrada inicial tabla<br>páginas nivel 2 | Págs |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|--|------|
| 091C9000  | 0000 1001 0001 1100 1001 | 0000100100 0x24                  | 01 1100 1001 0x1C9                       | 0x22 |
| B7F11000  | 1011 0111 1111 0001 0001 | 1011011111 0x2DF                 | 11 0001 0001 0x311                       | 0x04 |
| B7F15000  | 1011 0111 1111 0001 0101 | 1011011111 0x2DF                 | 11 0001 0101 0x315                       | 0x02 |
| BFD4F000  | 1011 1111 1101 0100 1111 | 1011111111 0x2ff                 | 01 0100 1111 0x14F                       | 0x21 |

## Si ahora ponemos para cada zona qué entradas en cada tabla de páginas usa

| Dirección | Entrada tabla<br>páginas nivel 1 | Entrada inicial tabla<br>páginas nivel 2 | Núm<br>Págs | Entradas usadas en tabla de páginas de nivel 2 |
|-----------|----------------------------------|--|-------------|--|
| 08048000  | 0x20                             | 0x48                                     | 0x01        | 0x48   |
| 08049000  | 0x20                             | 0x49                                     | 0x9F        | 0x49->0xE7                                     |
| 080e8000  | 0x20                             | 0xE8                                     | 0x3B        | 0xE8->0x122                                    |
| 08124000  | 0x20                             | 0x124                                    | 0x02        | 0x124->0x125                                   |
| 08126000  | 0x20                             | 0x126                                    | 0x02        | 0x126->0x127                                   |
| 08128000  | 0x20                             | 0x128                                    | 0x13        | 0x128->0x13A                                   |
| 091C9000  | 0x24                             | 0x1C9                                    | 0x22        | 0x1C9->0x1EA                                   |
| B7F11000  | 0x2DF                            | 0x311                                    | 0x04        | 0x311->0x314                                   |
| B7F15000  | 0x2DF                            | 0x315                                    | 0x02        | 0x315->0x316                                   |
| BFD4F000  | 0x2ff                            | 0x14F                                    | 0x21        | 0x14f->0x16F                                   |

En la tabla anterior se muestra cada dirección de inicio, qué entrada en la tabla de páginas de primer nivel usa, y que entradas en la tabla de páginas de segundo nivel usa cada zona.

#### Por tanto para el proceso se usa

- La tabla de páginas raíz o de primer nivel
- La página de segundo nivel de la tabla de páginas apuntada por la entrada 0x20 de la tabla de páginas raíz, de la que usamos las entradas 0x48 hasta 0x122, y 0x124 hasta 0x13A.
- La página de segundo nivel de la tabla de páginas apuntada por la entrada 0x24 de la tabla de páginas raíz, de la que usamos las entradas 0x1C9 hasta 0x1EA.
- La página de segundo nivel de la tabla de páginas apuntada por la entrada 0xD2F de la tabla de páginas raíz, de la que usamos las entradas 0x311 hasta 0x316
- La página de segundo nivel de la tabla de páginas apuntada por la entrada 0xDFF de la tabla de páginas raíz de la que usamos las entradas 0x14F hasta 0x16F

Total 20 Kbytes ocupa la tabla de páginas del proceso (la tabla de páginas raiz + cuatro páginas de segundo nivel).

7.- ¿Cuanto ocuparía la tabla de pñaginas si fuese en un nivel?.

Con 20 bits tendríamos 2^20 entradas y cada entrada 4 bytes, en total 4Mb, aunque la mayor parte de las entradas (todas excepto 315) no se usarian

8.-¿En que direcciones de memoria física está la pila del proceso?

No podemos saberlo, se muestran solo direcciones virtuales

9.-¿Está compilado estática o dinámicamente?

Estaticamente: no aparecen en el espacio de direcciones ni las librerias ni el linkador

#### OTRAS CONSIDERACIONES

El ejemplo corresponde a una máquina intel de 32 bits, con lo que las suposiciones que hemos hecho de tamaño de página, del tamaño de cada entrada de la tabla de páginas son correctas.

El ejercicio podría haberse simplificado, si nos fijamos que en la primera tabla muchas zonas son contiguas, podemos considerar las zonas contiguas como una sola zona (prescindiendo de lo que contienen y de sus permisos). Así tendríamos

- A partir de la dirección 08048000 hay 219 (0xDB) páginas (aunque con distintos permisos)
- A partir de la dirección 08124000 hay 23 (0x17) páginas (aunque con distintos permisos)
- A partir de la dirección 091C9000 hay 24 (0x22) paginas
- A partir de la dirección B7F11000 hay 6 paginas (aunque con distintos permisos)
- A partir de la dirección BFD4F000 hay 33 (0x22) paginas

Y asi tendríamos lo mismo a lo que llegamos anteriormente.

| Dirección | Numero página            | Entrada tabla<br>páginas nivel 1 | Entrada inicial tabla páginas nivel 2 | última |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 08048000  | 0000 0100 0000 0100 1000 | 0000010000 0x10                  | 00 0010 1000 0x48                     | 0x122  |
| 08124000  | 0000 1000 0001 0010 0100 | 0000100000 0x10                  | 01 0010 0100 0x124                    | 0x13A  |
| 091C9000  | 0000 1001 0001 1100 1001 | 0000100100 0x24                  | 01 1100 1001 0x1c9                    | Ox1EA  |
| B7F11000  | 1011 0111 1111 0001 0001 | 1011011111 0x2DF                 | 11 0001 0001 0x311                    | 0x316  |
| BFD4F000  | 1011 1111 1101 0100 1111 | 1011111111 0x2ff                 | 01 0100 1111 0x14f                    | 0x16F  |

Todavía se podría hacer de manera mas sencilla si miramos que entrada en la tabla de páginas raíz o de primer nivel de las direcciones de inicio y fin de cada zona, asi puede determinarse cuantas páginas de segundo nivel se han asignado.

| Direccion Inicio | Entrada TP nivel 1 dir inicio | Dirección fin | Entrada TP nivel 1 dirrección fin |
|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 08048000         | 0x20                          | 08049000      | 0x20                              |
| 08049000         | 0x20                          | 080E8000      | 0x20                              |
| 080e8000         | 0x20                          | 08123000      | 0x20                              |
| 08124000         | 0x20                          | 08126000      | 0x20                              |
| 08126000         | 0x20                          | 08128000      | 0x20                              |
| 08128000         | 0x20                          | 0813B000      | 0x20                              |
| 091C9000         | 0x24                          | 091EB000      | 0x24                              |
| B7F11000         | 0x2DF                         | B7F15000      | 0x2DF                             |
| B7F15000         | 0x2DF                         | B7F17000      | 0x2DF                             |
| BFD4F000         | 0x2ff                         | BFD70000      | 0x2ff                             |

Vemos que solo se utilizan 4 entradas distintas de la tabla de páginas raíz o de primer nivel (0x20, 0x24, 0x2DF y 0x2FF) por lo que hay asignadas 4 páginas de segundo nivel. ademas de la raíz Por tanto 5 páginas de tabla de páginas (de 4K cada una): 20K ocupa la tabla de páginas.