

## DESARROLLO DE APLICACIONES OPEN SOURCE (SI729)

# Ejercicio 1 2024-1

## Caso SmartHomeManagement

**Contexto:** SmartHomeManagement Inc. (<a href="https://www.smarthomemanagement.com">https://www.smarthomemanagement.com</a>) desea desarrollar una plataforma para gestionar dispositivos inteligentes en hogares modernos. El objetivo es proporcionar una solución que permita a los usuarios controlar y monitorear sus dispositivos de manera eficiente, utilizando un backend robusto y una aplicación web intuitiva.

**Objetivo:** El equipo de desarrollo debe crear un RESTful API que soporte las operaciones de SmartHomeManagement, incluyendo la gestión de dispositivos y el monitoreo de indicadores de rendimiento.

#### **REQUISITOS:**

## 1. Gestión de Dispositivos (Devices):

Cada dispositivo inteligente (Device) debe tener los siguientes atributos:

- id (Long, Primary Key, Autogenerado)
- serialNumber (String, Obligatorio, Único, máximo 30 caracteres)
- model (String, Obligatorio, máximo 50 caracteres)
- deviceType (DeviceType, Enum, Obligatorio) Posibles valores: LIGHTING, HEATING, SECURITY
- installationDate (Date, Obligatorio) Debe ser mayor o igual a la fecha actual del sistema
- status (String, Obligatorio) Posibles valores: ACTIVE, INACTIVE, máximo 10 caracteres

## Reglas de negocio:

- serialNumber debe ser único.
- deviceType debe ser uno de los valores enumerados.
- status debe ser uno de los valores válidos.
- installationDate no puede ser una fecha pasada.

#### 2. Indicadores de Rendimiento (PerformanceIndicators):

Cada indicador de rendimiento debe tener los siguientes atributos:

• id (Long, Primary Key, Autogenerado)

- name (String, Obligatorio, máximo 40 caracteres)
- description (String, Opcional, máximo 200 caracteres)
- minValue (Double, Obligatorio)
- maxValue (Double, Obligatorio)
- deviceType (DeviceType, Enum, Obligatorio)

### Reglas de negocio:

- Un PerformanceIndicator puede estar asociado a múltiples Devices.
- minValue debe ser menor que maxValue.
- No se puede asociar un PerformanceIndicator con un deviceType si ya existe otro con el mismo name para el mismo deviceType.

#### 3. Población de Tabla Inicial:

Se debe tener una tabla pre-poblada device\_types que contenga los posibles valores de DeviceType. Esta tabla debe ser verificada y poblada al inicio de la aplicación utilizando un evento de ApplicationReady.

### Tabla DeviceTypes:

- id (Long, Primary Key, Autogenerado)
- type (String, Obligatorio, Único, máximo 20 caracteres)

#### Los valores iniciales deben ser:

- 1, "LIGHTING"
- 2, "HEATING"
- 3, "SECURITY"

#### **Endpoints:**

# 1. Devices Endpoint:

- Agregar un Device (POST): /api/v1/devices
  - Al agregar un nuevo dispositivo, se debe retornar el status HTTP 201 (Created) y el objeto creado incluyendo su id generado.
- Actualizar un Device (PUT): /api/v1/devices/{id}
  - Debe permitir actualizar un dispositivo existente. Se debe retornar el status HTTP 200 (OK) si la actualización es exitosa, y el objeto actualizado. Si el id no existe, retornar el status HTTP 404 (Not Found).

# 2. Performance Indicators Endpoint:

- Agregar un Performance Indicator (POST): /api/v1/performance-indicators
  - Al agregar un nuevo indicador de rendimiento, se debe retornar el status HTTP 201 (Created) y el objeto creado incluyendo su id generado.

#### **Technical Constraints:**

- 1. Elabore la solución con Java 22 y Spring Boot Framework 3.
- 2. La información debe ser persistente en una base de datos relacional (MySQL) en un esquema smarthome.
- 3. Los packages deben tener como nombre raíz com.smarthome.platform.upc
- 4. Incluya documentación de los Endpoints con OpenAPI.
- 5. Gestione las excepciones en la aplicación.

#### **Bounded Context:**

- Inventory: Gestiona los dispositivos inteligentes (Device).
- Analytics: Gestiona los indicadores de rendimiento (PerformanceIndicator).
- Shared: Contiene elementos comunes/reutilizables como DeviceType.

#### Consideraciones adicionales:

- 1. La tabla device\_types debe ser verificada y poblada al inicio de la aplicación usando un evento ApplicationReady.
- 2. Utilice minúsculas para los nombres de URL y términos compuestos separados por guión medio (-) para todos los endpoints.
- 3. Utilice la biblioteca Lombok para el manejo de métodos constructores y de acceso en las clases POJO.
- 4. Utilice records en vez de clases para almacenamiento de valores inmutables.
- 5. Para Device, incluya atributos de auditoría createdAt y updatedAt con valores poblados de forma automática por Spring Boot al momento de la creación.
- 6. Utilice el patrón Assembler para el Object Mapping en la sección transform en la interface layer.
- 7. Documente su código con JavaDoc, colocando información de propósito para principales objetos de programación, así como propósito, parámetros y valor retornado en clases y métodos relevantes. Incluya como parte de la documentación sus nombres y apellidos como valor para @author.
- 8. Aplique buenas prácticas de Arquitectura de Software, enfoque de Domain-Driven Design, separación en bounded contexts, layered architecture (domain, application, interfaces, infrastructure), patrones de strategic y tactical Domain-Driven Design, patrón CQRS, principios y patrones de diseño de software orientado a objetos, convenciones de nomenclatura en inglés, así como buenas prácticas de nomenclatura en Java (entre ellas Upper-Camel-Case para Clases, Lower-Camel-Case para atributos y métodos) y buenas prácticas para nomenclatura de objetos de Base de Datos (entre ellas snake case, tablas en plural, sin mnemónicos).
- 9. Incluya documentación de Endpoints con OpenAPI.

#### No incluido en el alcance:

- 1. Soporte de CORS.
- 2. Seguridad.
- 3. Testing.