Mecânica e Campo Electromagnético 2015/2016

- Condutores
- Campo eléctrico no interior de um condutor com uma cavidade com forma arbitrária.
- · Capacidade e condensadores
- Condensadores de placas paralelas, cilíndrico e esférico.
- · Energia armazenada num condensador.
- · Resolução de exercícios.

Maria Rute André

rferreira@ua.pt


Condutores

Propriedades

- Materiais onde as cargas têm uma grande mobilidade.
- Num condutor perfeito, o deslocamento das cargas sob a ação de um campo elétrico podese fazer em qualquer direção e sem qualquer obstáculo.
- O campo elétrico no interior de um condutor é nulo


Condutores

Vamos analisar o que acontece a um condutor quando o colocamos na presença de um campo electrostático E_{ρ} .



- Inicialmente, as cargas do condutor estão em repouso e arbitrariamente distribuídas por todo o condutor;
- Na presença do campo electrostático, as cargas começam a mover-se, de modo a que sejam nulas as forças que nelas actuam ou quando atingem os limites do condutor, originado um campo elécrico no interior do condutor (E);
- 3. Uma vez que as cargas são móveis, continuarão a mover-se até que E' anule E_0 no interior do condutor; de tal modo que em equilibrio electrostático, o campo elétrico no interior do condutor é nulo.
- 4. No exterior do condutor o campo E' criado pela distribuição de cargas corresponde a um campo dipolar, sendo o campo total $E=E'+E_0$

Condutores



Próximo do condutor, as linhas de campo entram radialmente (ou seja, perpendicularmente) à superfície.

Condutores

- A carga está concentrada na superfície do condutor; logo o campo no interior do condutor é nulo.
- ${\bf \cdot O}$ condutor é um corpo equipotencial e a sua superfície é, também, equipotencial




A componente tangencial do campo elétrico na superficie em cada ponto é nula; Caso contrário, originaria um deslocamento de cargas o que implicaria que o condutor estivesse fora do equilibrio.

Portanto, o campo elétrico no exterior de um condutor pode ser calculado, usando a lei de Gauss

Condutores: campo eléctrico no exterior

1. Suponhamos um fio condutor e analisemos a sua superfície carregada, $+\sigma$



Só existe fluxo na superfície 1, pois o campo no interior é nulo e é perpendicular à superfície do condutor

$$\begin{split} \Phi &= \int\limits_{\mathbb{S}_1} \vec{E} \, \vec{da} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ &= E \pi r^2 = \frac{\sigma \pi r^2}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \end{split}$$

Condutores com cavidades

 Queremos saber se existe campo elétrico no interior de cavidades em condutores



Como já sabemos, o campo no interior do condutor é nulo, logo a *ddp* entre dois pontos do condutor é, também, zero; ou seja:

$$V_B - V_A = -\int_A^B E dl = 0$$


Como a *ddp* deve ser zero para qualquer caminho escolhido, podemos concluir que o campo eléctrico dentro da cavidade, também, terá de ser nulo.

Condutores

EXEMPLO

 a) Qual o potencial em todo o espaço devido a uma esfera condutora de raio a e carregada com carga +Q?


b) Qual a energia potencial do sistema?



Condutores

EXEMPLO

a) Qual o potencial em todo o espaço devido a uma esfera condutora de raio a e carregada com carga +Q?
 b) Qual a energia potencial U do sistema? É o









Capacidade e Condensadores

• Definimos capacidade de um condutor como a razão entre a sua carga e o potencial, relativamente ao infinito:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (F)$$

Um condensador é um dispositivo que armazena carga e energia elétrica

Um condensador pode ter diversas formas e tamanhos, sendo a sua configuração básica definida por dois condutores com a mesma quantidade de cargas opostas:



Aplicações: armazenar energia potencial elétrica, atrasar alterações de potencial quando acoplados a elementos resistivos, filtragem de sinais com frequência não desejadas, circuitos ressonantes....

Capacidade e Condensadores

No estado ñão carregado, a carga em cada condutor é zero. Durante o processo de carga, uma carga Q é movida de um condutor para outro, ficando um condutor carregado com +Q e o outro com -Q. Cria-se uma ddp, tal que o condutor carregado +Q está a um potencial superior àquele carregado com -Q. NOTA: tanto no estado carregado com on o estado não carregado a carga total no condensador é nula.




Definimos capacidade de um condensador como sendo uma medida da habilidade de armazenar carga e energia eléctrica.

Como um condensador é formado por dois (ou mais) condutores separados por uma dada distância, a capacidade pode, também, ser definida como a razão entre a carga total e a ddp dos condutores:

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} \qquad (F)$$
Para o caso de dois condutores

Condensador de placas paralelas

Considere um condensador de placas paralelas, cada uma com uma área A e carga +Q e -Q, separadas de uma distância d, tal que d<<<<A (ou seja, o campo é uniforme entre as placas).



Condensador Cilíndrico

Considere um condensador cilíndrico: temos um condutor central de raio a envolvido por um condutor cilíndrico de raio separados por uma distância (b-a).

Ou seja, inicialmente está descarregado mas devido à presença do condutor interior os electrões fluem da terra até à sua superfície.

•O campo no interior do condutor do meio é nulo; •O campo é radial (b-a)<<<l

•Vamos calcular o campo eléctrico entre os dois condutores, usando a lie de Gauss, considerando um cilindro de raio r. a<r
b

$$\int E da = E2\pi r l \Rightarrow E = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r}$$

•A ddp entre os condutores será:

$$V_b - V_a = \int E dl = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0} \ln \frac{a}{b} \Rightarrow C = \frac{2\pi \varepsilon_0 l}{\ln \frac{a}{b}}, \ \ onde \ Q = \sigma 2\pi a l$$

Condensador Esférico

Considere uma esfera de raio R_1 e carga +Q envolvida por outra esfera de raio R_2 e carga -Q separadas por uma distância $(R_2 - R_1)$.



- O campo é radial;
 O campo a uma distância r: R₁<r<R₂, pode ser calculado usando a lei de Gauss

ser calculado usando a la
$$E = \frac{\sigma R_{\rm l}^2}{\varepsilon_0 r^2}$$

$$V_2 - V_1 = -\int_{R}^{R_2} Edl = \frac{\sigma R_1^2}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \Rightarrow C = \frac{R_1 R_2 4\pi \varepsilon_0}{R_1 - R_2}$$

Energia armazenada num condensador

Por definição, é igual ao trabalho necessário para carregá-lo.

•Consideremos que numa dada altura, a carga em qualquer placa é q e que está associada um ddp, tal que V=q

O trabalho necessário para transportar uma carga infinitesimal dq da placa negativa para a placa positiva, será



$$dW = \frac{q}{C}dq \Rightarrow W = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C}dq = \frac{Q^{2}}{2C}$$
Trabalho total

O trabalho é armazenado na forma de energia potencial eléctrica ${\it U}$ e sendo ${\it Q=CV}$,

$$U = \frac{CV^2}{2}$$