

Bankkennzahlen verstehen

20 Lernkarten mit Formeln, echten Bankbeispielen und Eselsbrücken

1. Formel	Damit du die Kennzahl rechnerisch sofort einordnen kannst.
2. Interpretation	Grobe Lernbereiche für niedrig, solide und hoch.
3. Reale Banken	3-4 aktuelle Beispiele aus Q2/H1 2026, bewusst mit Kontrasten.
4. Eselsbrücke	Eine Mini-Geschichte, die das ökonomische Prinzip verankert.

Wichtig: Die Bereiche sind keine starren regulatorischen Grenzen. Bei Banken zählt immer Geschäftsmodell + Peer Group + individuelle regulatorische Requirement.

Ideal zum Lernen: Erst nur die Frage lesen und Formel/Interpretation selbst abrufen. Danach Bankbeispiele als Kalibrierung verwenden und zuletzt die Eselsbrücke wiederholen.

Was sagt die Bilanzsumme einer Bank aus?

Die Bilanzsumme zeigt die gesamte Größe der Bankbilanz: Kredite, Wertpapiere, Cash und andere Assets auf der Aktivseite entsprechen Funding, sonstigen Verbindlichkeiten und Eigenkapital auf der Passivseite. Sie ist eine Größenkennzahl, keine Qualitätskennzahl.

FORMEL

$$\text{Bilanzsumme} = \text{Summe aller Assets} = \text{Summe aus Liabilities} + \text{Equity}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
kleiner	< EUR 50 Mrd.	oft Spezial-/Regionalbank
mittel	EUR 50-500 Mrd.	größere nationale Bank
sehr groß	> EUR 500 Mrd.	große Universal-/Systembank

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	EUR 1.521 Mrd.	Q2 2026	sehr groß	S2
Commerzbank	EUR 619 Mrd.	Q2 2026	sehr groß	S3
Aareal Bank	EUR 48,6 Mrd.	H1 2026	klein/mittel	S4
HCOB	EUR 26,6 Mrd.	H1 2026	kleiner Spezialist	S1

ESELSBRÜCKE

Stell dir Banken wie Supermärkte vor: Deutsche Bank ist ein riesiger Hypermarkt, HCOB eher ein Spezialmarkt. Die Ladenfläche sagt dir noch nicht, ob das Geschäft profitabel oder sicher ist.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was sind Risk Weighted Assets (RWA bzw. TREA)?

RWA übersetzen die tatsächlichen Exposures einer Bank in eine regulatorisch risikogewichtete Größe. Ein risikoarmes Asset verbraucht weniger RWA als ein riskanteres Kredit- oder Markt-Exposure. Auf diese Größe beziehen sich die wichtigsten Kapitalquoten.

FORMEL

RWA = Summe der regulatorisch risikogewichteten Kredit-, Markt- und operationellen Risiken

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedrig absolut	kleine Bank	nicht automatisch sicher
hoch absolut	große/riskantere Bilanz	nicht automatisch schlecht
entscheidend	RWA relativ zur Bilanz	-> RWA Density

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	EUR 367,2 Mrd.	Q2 2026	sehr groß	S2
Commerzbank	EUR 182,4 Mrd.	Q2 2026	groß	S3
pbb	EUR 16,4 Mrd.	H1 2026	kleiner Spezialist	S5
HCOB	EUR 12,3 Mrd.	H1 2026	kleiner Spezialist	S1

ESELSBRÜCKE

Am Flughafen hat jeder Koffer dieselbe echte Größe, aber die Sicherheitskontrolle klebt unterschiedliche Risikosticker darauf. RWA ist dieser Sticker: Nicht nur wie groß ist das Asset, sondern wie riskant bewertet die Aufsicht es?

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die RWA Density und wie interpretiert man sie?

Die RWA Density zeigt, wie viele regulatorische RWA auf einen Euro Bilanzsumme kommen. Eine höhere Quote ist typisch für kreditintensive Spezialbanken; eine niedrigere Quote kann bei großen Universalbanken mit viel Handels-, Liquiditäts- oder sehr risikoarmem Geschäft auftreten.

FORMEL

$$\text{RWA Density} = \text{RWA} / \text{Total Assets}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
eher niedrig	< 30 %	viel niedrig gewichtetes/sonstiges Geschäft
mittel	30-50 %	kreditintensiver
hoch	> 50 %	sehr RWA-intensiv; Modell/Mix prüfen

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	ca. 24,1 %	Q2 2026	niedriger	S2
Commerzbank	ca. 29,5 %	Q2 2026	niedrig/mittel	S3
pbb	ca. 42,1 %	H1 2026	hoch	S5
HCOB	ca. 46,2 %	H1 2026	hoch	S1

ESELSBRÜCKE

Stell dir zwei gleich große Rucksäcke vor. Der eine ist mit Federn, der andere mit Steinen gefüllt. RWA Density sagt, wie schwer der regulatorische Inhalt im Verhältnis zur Bilanzgröße ist.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die CET1 Ratio und was sagt sie aus?

Die CET1 Ratio misst das harte verlustabsorbierende Kernkapital relativ zu den RWA. Sie ist die wichtigste regulatorische Kapitalquote. Höher bedeutet mehr Puffer - aber die relevante Mindestanforderung ist bankindividuell.

FORMEL

$$\text{CET1 Ratio} = \text{CET1 Capital} / \text{RWA}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
knapp	< ca. 11 %	bei vielen EU-Banken wenig Headroom
solide	ca. 12-15 %	häufiger Bereich großer Banken
hoch	> ca. 16 %	großer Kapitalpuffer; Effizienz mitdenken

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
ING	13,1 %	Q2 2026	solide	S6
Deutsche Bank	13,9 %	Q2 2026	solide	S2
Commerzbank	14,4 %	Q2 2026	solide	S3
HCOB	17,6 %	H1 2026	hoch	S1

ESELSBRÜCKE

CET1 ist die Knautschzone des Autos. Beim Unfall wird zuerst sie zusammengedrückt, bevor die Gläubiger getroffen werden. Je größer die Knautschzone relativ zum Risiko, desto mehr Verlust kann die Bank absorbieren.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Tier 1 Ratio?

Tier 1 Capital besteht aus CET1 plus Additional Tier 1 (AT1). Die Quote zeigt damit den gesamten Going-Concern-Kapitalpuffer, der bereits während laufender Geschäftstätigkeit Verluste absorbieren kann.

FORMEL

$$\text{Tier 1 Ratio} = (\text{CET1} + \text{AT1}) / \text{RWA}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
Basis	$\geq 6\%$ Pillar-1-Minimum	plus weitere Anforderungen/Puffer
typisch solide	ca. 14-18 %	bei großen europäischen Banken häufig
hoch	$> 20\%$	sehr starker Tier-1-Puffer

ECHE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Commerzbank	16,3 %	Q2 2026	solide	S3
pbb	16,4 %	H1 2026	solide	S5
Deutsche Bank	17,2 %	Q2 2026	solide/hoch	S2
Aareal Bank	23,7 %	H1 2026	hoch (phase-in)	S4

ESELSBRÜCKE

Denk an ein Bett: CET1 ist die dicke Matratze, AT1 ist der zusätzliche Topper. Zusammen bilden sie Tier 1. Erst darunter kommen Tier 2 und normale Gläubiger.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Total Capital Ratio?

Sie umfasst alle regulatorischen Eigenmittel: CET1, AT1 und Tier 2. Sie zeigt also den gesamten regulatorischen Kapitalpuffer vor Senior-Gläubigern.

FORMEL

$$\text{Total Capital Ratio} = (\text{CET1} + \text{AT1} + \text{Tier 2}) / \text{RWA}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
Pillar 1	$\geq 8 \%$	reines Basisminimum
solide	ca. 16-20 %	häufiger Bereich
hoch	$> 20 \%$	großer Gesamtpuffer

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
pbb	18,6 %	H1 2026	solide	S5
Deutsche Bank	19,0 %	Q2 2026	solide	S2
Commerzbank	19,6 %	Q2 2026	solide/hoch	S3
HCOB	22,0 %	H1 2026	hoch	S1

ESELSBRÜCKE

Stell dir einen dreischichtigen Helm vor: CET1 ist die stärkste Schicht, AT1 die nächste, Tier 2 die äußere zusätzliche Schutzschicht. Total Capital zählt alle drei zusammen.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Leverage Ratio und warum braucht man sie zusätzlich zur CET1 Ratio?

Die Leverage Ratio setzt Tier-1-Kapital ins Verhältnis zur gesamten, nicht risikogewichteten Leverage Exposure. Sie ist ein Backstop gegen zu hohe Verschuldung, falls Risikomodelle sehr niedrige RWA erzeugen.

FORMEL

$$\text{Leverage Ratio} = \text{Tier 1 Capital} / \text{Leverage Ratio Exposure}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
regulatorischer Sockel	ca. 3 % + ggf. Puffer	harte Untergrenze beachten
normal	ca. 4-5 %	bei Großbanken häufig
hoch	> 6 %	sehr niedriger Leverage

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Commerzbank	4,3 %	Q2 2026	normal	S3
Deutsche Bank	4,5 %	Q2 2026	normal	S2
pbb	7,3 %	H1 2026	hoch	S5
HCOB	7,8 %	H1 2026	sehr hoch	S1

ESELSBRÜCKE

Bei RWA darf der Koffer "Federn" leichter gewichtet werden. Die Leverage Ratio sagt: Mir egal, was auf dem Etikett steht - ich stelle den ganzen Koffer auf die Waage.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist der Pillar 2 Requirement (P2R)?

Der P2R ist ein bankspezifischer zusätzlicher Kapitalaufschlag aus dem SREP. Er deckt Risiken ab, die Pillar 1 aus Sicht der Aufsicht nicht ausreichend erfasst. Ein höherer P2R ist nicht automatisch ein schlechtes Rating, zeigt aber mehr aufsichtlichen Kapitalbedarf.

FORMEL

$$\text{Gesamte harte Kapitalanforderung} = \text{Pillar 1} + \text{P2R} + \text{anwendbare Kapitalpuffer}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
eher niedrig	ca. 1-2 %	geringer individueller Zuschlag
mittel	ca. 2-3 %	typisch anspruchsvoller
hoch	> 3 %	deutlich höherer individueller Zuschlag

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
ING	1,70 %	2026 SREP	eher niedrig	S8
Commerzbank	2,15 %	2026 SREP	mittel	S8
HCOB	2,29 %	2026 SREP	mittel	S8
pbb	3,25 %	2026 SREP	hoch	S8

ESELSBRÜCKE

Die Schule gibt allen dieselbe Grundprüfung (Pillar 1). Danach schaut der Lehrer auf jeden Schüler einzeln und sagt: Du hast bei Konzentrationsrisiko noch Schwächen - dafür bekommst du Zusatzhausaufgaben. Diese Zusatzhausaufgabe ist P2R.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was bedeutet CET1- bzw. MDA-Headroom?

Der Headroom ist der Abstand der tatsächlichen CET1 Ratio zur relevanten Ausschüttungs-/Kapitalschwelle. Je kleiner der Abstand, desto näher kommt die Bank an mögliche Einschränkungen bei Dividenden, Buybacks, Boni und AT1-Coupons. Die exakte MDA-Berechnung ist komplexer als eine einfache Differenz.

FORMEL

$$\text{vereinfachter CET1 Headroom} = \text{CET1 Ratio} - \text{relevante CET1-/MDA-Schwelle}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
eng	< 2 %-Punkte	wenig Manövriermasse
okay	2-4 %-Punkte	solider Puffer
komfortabel	> 4 %-Punkte	großer Ausschüttungs-/Stresspuffer

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	ca. 2,7 %-Pkt.	Q2 2026	solide, aber enger	S2
Commerzbank	ca. 4,1 %-Pkt.	Q2 2026	komfortabel	S3
HCOB	ca. 6,5 %-Pkt.*	H1 2026	sehr komfortabel	S1

ESELSBRÜCKE

Stell dir die MDA-Schwelle als Klippenkante vor. Die CET1 Ratio ist dein Standort. Der Headroom ist der Abstand zur Kante: Je weiter weg, desto mehr kannst du dich bewegen, ohne dass die Aufsicht Ausschüttungen begrenzt.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Liquidity Coverage Ratio (LCR)?

Die LCR prüft, ob eine Bank genügend High Quality Liquid Assets (HQLA) besitzt, um einen regulatorischen 30-Tage-Stress mit Netto-Cash-Abflüssen zu überstehen.

FORMEL

$$\text{LCR} = \text{HQLA} / \text{Netto-Cash-Outflows im 30-Tage-Stress}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
Minimum	100 %	regulatorische Untergrenze
komfortabel	120-180 %	typisch solider Puffer
sehr hoch	> 200 %	viel Liquidität; Opportunitätskosten prüfen

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	140 %	Q2 2026	normal/solide	S2
HCOB	186 %	H1 2026	komfortabel	S1
Aareal Bank	201 %	H1 2026	sehr hoch	S4
pbb	402 %	H1 2026	extrem hoch	S5

ESELSBRÜCKE

Die LCR ist der 30-Tage-Wassertank der Bank. Wenn plötzlich kein neues Wasser mehr kommt und Kunden Wasser abholen, muss der Tank mindestens einen Monat Stress überstehen.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Net Stable Funding Ratio (NSFR)?

Die NSFR vergleicht stabiles, langfristig verfügbares Funding mit dem stabilen Funding, das die Aktivseite aufgrund ihrer Laufzeit und Liquidität benötigt. Sie verhindert, dass sehr langfristige Assets zu stark mit kurzfristigem Geld finanziert werden.

FORMEL

$$\text{NSFR} = \text{Available Stable Funding (ASF)} / \text{Required Stable Funding (RSF)}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
Minimum	100 %	regulatorische Untergrenze
solide	110-125 %	komfortabel strukturell finanziert
hoch	> 130 %	sehr stabiles Funding; Effizienz prüfen

ECHE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Aareal Bank	115 %	H1 2026	solide	S4
Deutsche Bank	118 %	Q2 2026	solide	S2
HCOB	128 %	H1 2026	hoch/komfortabel	S1
CaixaBank	143 %	Q2 2026	sehr hoch	S9

ESELSBRÜCKE

Stell dir eine einjährige Brücke vor. Lange, schwere Assets brauchen lange tragende Pfeiler. Tagesgeld allein sind zu kurze Stützen. NSFR fragt: Reichen die stabilen Pfeiler für die Brücke?

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Loan-to-Deposit Ratio und wie liest man sie?

Sie zeigt, wie groß das Kundenkreditbuch im Verhältnis zu Kundeneinlagen ist. Unter 100 % sind die Einlagen größer als die Kredite; über 100 % muss ein Teil des Kreditbuchs typischerweise durch andere Fundingquellen wie Covered oder Senior Bonds finanziert werden.

FORMEL

$$\text{Loan-to-Deposit Ratio} = \text{Customer Loans} / \text{Customer Deposits}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
deposit-reich	< 80 %	große Einlagenbasis
balanciert	80-100 %	Kredite weitgehend deposit-funded
wholesale-lastiger	> 100 %	zusätzliches Markt-/sonstiges Funding nötig

ECHE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	70,3 %	Q2 2026	deposit-reich	S2
Commerzbank	ca. 83 %*	Q2 2026	balanciert	S3
CaixaBank	88,1 %	Q2 2026	balanciert	S9
HCOB	ca. 120 %*	H1 2026	wholesale-lastiger	S1

ESELSBRÜCKE

Du hast 100 Brote als Deposits. Wenn du daraus Kredite im Wert von 70 Broten vergibst, bist du sehr deposit-reich. Vergibst du Kredite für 120 Brote, musst du 20 Brote woanders beschaffen - zum Beispiel am Bondmarkt.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was bedeutet Asset Encumbrance?

Asset Encumbrance misst, welcher Teil der Assets bereits als Sicherheit gebunden ist, etwa für Pfandbriefe, Repos oder Zentralbankgeschäfte. Die Assets bleiben auf der Bilanz, stehen aber nicht mehr vollständig als frei mobilisierbares Collateral zur Verfügung.

FORMEL

$$\text{Asset Encumbrance Ratio} \approx \frac{\text{encumbered assets}}{\text{relevante encumberable assets}}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedrig	< 20 %	viel freie Collateral-Flexibilität
mittel	20-35 %	normal bei secured funding
hoch	> 40 %	großer Teil bereits gebunden; Geschäftsmodell beachten

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Lombard Bank Malta	ca. 0,7 %*	H1 2026	extrem niedrig	S10
CaixaBank	15,3 %	Q2 2026	niedrig	S9
HCOB	19 %	H1 2026	niedrig	S1

ESELSBRÜCKE

Du besitzt ein Haus weiterhin, auch wenn eine Hypothek darauf liegt. Aber du kannst dasselbe Haus nicht beliebig oft neu verpfänden. Encumbered = das Asset trägt bereits einen Sicherheiten-Aufkleber.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist MREL/TREA und warum ist die Quote wichtig?

MREL verlangt genügend Own Funds und geeignete bail-in-fähige Verbindlichkeiten, damit eine Bank im Abwicklungsfall Verluste absorbieren und rekapitalisiert werden kann. Die Quote wird u.a. relativ zur TREA/RWA-Basis gemessen; die konkrete Mindestanforderung ist bankspezifisch.

FORMEL

$$\text{MREL/TREA} = (\text{Own Funds} + \text{eligible liabilities}) / \text{TREA}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
nicht pauschal	bankindividuelle Vorgabe	mit Requirement vergleichen
Headroom	> Requirement	erhöht Resolution-Puffer
sehr hoch	weit über Requirement	robust, kann aber teures Funding binden

ECHE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Commerzbank	34,1 %	31.03.2026	solide	S3
Deutsche Bank	36,4 %	Q2 2026	solide	S2
HCOB	65,0 %	H1 2026	extrem hoher Puffer	S1

ESELSBRÜCKE

Stell dir ein Hochhaus mit opferbaren Brandschutz-Etagen vor. Wenn unten ein Feuer ausbricht, dürfen bestimmte Etagen geopfert werden, damit das gesamte Gebäude weitersteht. MREL misst, wie viele solcher verlusttragenden Etagen vorhanden sind.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die NPL- bzw. NPE-Ratio?

Sie misst den Anteil notleidender Kredite/Exposures am relevanten Kreditbuch. Je höher die Quote, desto größer der Problemkreditbestand. NPL und NPE sind nicht bei jeder Bank identisch definiert; Peer-Vergleiche sind deshalb nur näherungsweise.

FORMEL

$$\text{NPL Ratio} = \text{Non-Performing Loans} / \text{relevante Loans (NPE analog breiter)}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedrig	< 2 %	gute Asset Quality
moderat	2-4 %	erhöht, aber oft beherrschbar
hoch	> 5 %	deutlicher Problemkreditbestand

ECHE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Commerzbank	1,1 % NPE	Q2 2026	niedrig	S3
HCOB	3,0 % NPL	H1 2026	moderat	S1
Deutsche Bank	3,2 % NPL	Q2 2026	moderat	S11
pbb	ca. 8,5 %*	H1 2026	hoch (CRE-lastig)	S5

ESELSBRÜCKE

Ein Kreditbuch ist eine Kiste Äpfel. Die NPL-Ratio sagt, wie viele Äpfel bereits faul sind. 1 von 100 ist angenehm; 8 von 100 verlangen viel mehr Aufmerksamkeit und Vorsorge.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die NPL- bzw. Stage-3-Coverage-Ratio?

Die Coverage Ratio zeigt, wie viel des Problemkreditbestands bereits durch Wertberichtigungen abgedeckt ist. Eine niedrige Quote ist nicht automatisch schlecht: Bei gut besicherten Immobilienkrediten kann Collateral einen Teil des erwarteten Verlusts abdecken.

FORMEL

$$\text{Coverage Ratio} = \frac{\text{Kreditrisikovorsorge auf Problemkredite}}{\text{Problemkreditbestand}}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedriger	< 30 %	kann bei stark besicherten Loans okay sein
mittel	30-50 %	häufiger Bereich
hoch	> 50 %	starker Provision-Puffer, aber Portfolio-Mix beachten

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
HCOB	28 % Stage 3	H1 2026	niedriger, besichert	S1
Deutsche Bank	33 % Stage 3	Q2 2026	mittel	S11
UniCredit	45,8 % NPE	Q1 2026	höher	S7

ESELSBRÜCKE

Bei Regen schützt dich entweder ein Regenschirm oder ein gutes Dach. Provisions sind der Schirm, Collateral das Dach. Eine Bank mit starkem Dach braucht nicht zwingend einen 100%-Schirm.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist der Cost of Risk (CoR)?

Der Cost of Risk misst die Kreditrisikovorsorge relativ zum Kreditbuch und wird meist annualisiert in Basispunkten angegeben. Er zeigt, wie stark Kreditverluste die laufende Ergebnisrechnung belasten.

FORMEL

$$\text{Cost of Risk} \approx \text{Loan Loss Provisions} / \text{durchschnittliches Kreditvolumen (annualisiert)}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedrig	< 20 bp	sehr geringe laufende Kreditkosten
normal	20-50 bp	typischer Zyklusbereich
erhöht	50-100 bp	spürbarer Ergebnisdruck
hoch	> 100 bp	starker Kreditstress

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
ING	15 bp	Q2 2026	sehr niedrig	S6
UniCredit	17 bp	H1 2026	sehr niedrig	S7
Commerzbank	22 bp	Q2 2026	niedrig	S3
Deutsche Bank	40,6 bp	H1 2026	normal	S2

ESELSBRÜCKE

Denk an die Schadensquote einer Versicherung: Von EUR 10.000 Kreditbuch kosten 20 bp ungefähr EUR 20 Risikovorsorge pro Jahr. Je mehr Schäden auftreten, desto stärker frisst der CoR den Zinsertrag.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Net Interest Margin (NIM)?

Die NIM misst den Nettozinsertrag relativ zu den durchschnittlichen zinstragenden Assets. Sie zeigt, wie viel Zinsmarge die Bank auf ihrem zinstragenden Geschäft verdient. Definitionen unterscheiden sich zwischen Banken, besonders bei Universalbanken.

FORMEL

$$\text{NIM} = \text{Net Interest Income} / \text{durchschnittliche interest-earning assets}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
niedriger	< 1,5 %	enge Marge / anderer Business-Mix
normal	1,5-2,2 %	typischer europäischer Bereich
hoch	> 2,2 %	starke Marge; Risiko-/Mix beachten

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Deutsche Bank	ca. 1,6 %	H1 2026	niedriger	S2
HCOB	2,11 %	H1 2026	solide/hoch	S1
ING	2,26 %	Q2 2026	hoch (commercial NIM)	S6

ESELSBRÜCKE

Die Bank betreibt eine Mautstraße. Auf jedem EUR 100, der über zinstragende Assets läuft, bleibt nach Fundingkosten ein kleiner Mautbetrag hängen. Die NIM sagt, wie groß diese Maut ist.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist die Cost-Income Ratio (CIR)?

Die CIR setzt operative Kosten ins Verhältnis zu operativen Erträgen. Niedriger ist grundsätzlich effizienter: Eine CIR von 50 % bedeutet, dass von EUR 1 Ertrag etwa 50 Cent für den laufenden Betrieb benötigt werden.

FORMEL

$$\text{Cost-Income Ratio} = \text{Operating Expenses} / \text{Operating Income}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
sehr effizient	< 40 %	sehr schlanke Kostenbasis
gut/normal	40-60 %	solider Bereich
hoch	60-70 %	Kosten drücken Ergebnis
schwach	> 70 %	strukturell problematisch, wenn dauerhaft

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
Aareal Bank	31,4 %	H1 2026	sehr effizient	S4
HCOB	47 %	H1 2026	gut	S1
Deutsche Bank	60,9 %	H1 2026	höher	S2
pbb	82,0 %	H1 2026	sehr hoch	S5

ESELSBRÜCKE

Stell dir vor, jeder Euro Ertrag ist eine 1-Euro-Münze. Bei 50 % CIR frisst die Betriebsmaschine 50 Cent davon. Bei 80 % bleiben vor Risiko und Steuern nur 20 Cent übrig.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Was ist Return on Equity bzw. Return on Tangible Equity?

RoE misst den Gewinn auf das durchschnittliche Eigenkapital; RoTE verwendet das materielle Eigenkapital ohne Goodwill/intangible assets. Für Banken ist RoTE häufig die wichtigere Managementkennzahl. Entscheidend ist der Vergleich mit den Eigenkapitalkosten.

FORMEL

$$\text{RoE} = \text{Net Income} / \text{Average Equity}; \text{RoTE} = \text{Net Income} / \text{Average Tangible Equity}$$

GROBE ORIENTIERUNG

Bereich	Größe	Interpretation
schwach	< 5 %	Wertschaffung meist unzureichend
okay	8-12 %	oft in Nähe der Eigenkapitalkosten
stark	> 12 %	gute Profitabilität, wenn nachhaltig

ECHTE BANKBEISPIELE

Bank	Wert	Stand	Einordnung	Quelle
pbb	0,2 % RoTE	H1 2026	sehr schwach	S5
Aareal Bank	8,3 % RoE	H1 2026	okay	S4
Commerzbank	12,6 % RoTE	H1 2026	stark	S3
ING	17,0 % RoTE	Q2 2026	sehr stark	S6

ESELSBRÜCKE

Du bist Eigentümer und legst EUR 100 eigenes Geld in die Bank. RoE/RoTE fragt: Wie viele Euro Gewinn kommen pro Jahr auf diese EUR 100 zurück? Erst wenn die Rendite die geforderte Eigenkapitalrendite schlägt, entsteht nachhaltig Wert.

Hinweis: Werte sind nur innerhalb vergleichbarer Definitionen und Geschäftsmodelle direkt vergleichbar.

Der Gesamtzusammenhang

Wenn du die 20 Kennzahlen nicht isoliert, sondern als Kreislauf lernst, wird Bankanalyse deutlich einfacher:

NEUES GESCHÄFT / KREDITE	Assets und ggf. RWA wachsen
v	
CAPITAL	CET1 / Tier 1 / Total Capital / Leverage müssen passen
v	
FUNDING	Deposits, Covered, Senior, SNP, T2/AT1 finanzieren die Bilanz
v	
LIQUIDITÄT	LCR und NSFR prüfen kurzfristige bzw. strukturelle Stabilität
v	
ASSET QUALITY	NPL, Coverage und Cost of Risk zeigen Kreditprobleme
v	
PROFITABILITÄT	NIM, CIR und RoE/RoTE zeigen, ob das Modell Geld verdient
v	
RESOLUTION	MREL stellt Verlustabsorptionsfähigkeit im Abwicklungsfall sicher

Vier Grundfragen beim Lesen einer Bank:

1) Ist genug Kapital da? 2) Ist Funding/Liquidität stabil? 3) Sind die Assets gesund? 4) Verdient die Bank auf diesem Kapital ausreichend Geld?

Quellen und Methodik

Die Bankbeispiele wurden für diese Lernunterlage aus den jüngsten verfügbaren Quartals-/Halbjahresinformationen recherchiert (Stand 03.09.2026).

S1 - Hamburg Commercial Bank (HCOB), Investor Presentation / Factsheet H1 2026, veröffentlicht 20.08.2026. hcob-bank.com

S2 - Deutsche Bank, Q2 2026 Interim Report / Fixed Income Investor Call, Ende Juli 2026. investor-relations.db.com / db.com

S3 - Commerzbank, Q2/H1 2026 Ergebnisse und Analystenpräsentation, 06.08.2026. investor-relations.commerzbank.com

S4 - Aareal Bank, H1 2026 Ergebnisse, 06.08.2026. aareal-bank.com

S5 - Deutsche Pfandbriefbank (pbb), H1 2026 Report, 13.08.2026. pfandbriefbank.com

S6 - ING, Q2 2026 Results / Presentation, 30.07.2026. ing.com

S7 - UniCredit, Q2/H1 2026 Results (CoR) sowie Q1 2026 Disclosure (NPE Coverage), unicreditgroup.eu

S8 - ECB Banking Supervision, 2026 Pillar 2 Requirements (P2R), aktualisierte SREP-Tabelle 2026. bankingsupervision.europa.eu

S9 - CaixaBank, Q2/H1 2026 Results Presentation / CNMV filing. caixabank.com / cnmv.es

S10 - Lombard Bank Malta, H1 2026 Interim Report; Asset Encumbrance aus veröffentlichten Tabellen berechnet. lombardmalta.com

S11 - Moody's / bank disclosure used for Deutsche Bank Q2 2026 NPL and Stage-3 coverage figures; in conjunction with Deutsche Bank Q2 disclosures.

Methodische Hinweise

- * Werte mit Stern sind aus den publizierten Bilanz-/Segmentzahlen näherungsweise selbst berechnet und nicht zwingend eine offiziell von der Bank ausgewiesene Ratio.
- Peer-Vergleiche sind besonders bei NPL/NPE, Coverage, NIM, RoE/RoTE, Loan-to-Deposit und Asset Encumbrance nicht perfekt apples-to-apples, weil Definitionen und Konsolidierungskreise variieren.
- Die angegebenen Bereiche "niedrig / solide / hoch" sind Lern- und Interpretationshilfen - keine regulatorischen Grenzwerte. Harte regulatorische Anforderungen sind bankspezifisch und können sich ändern.
- MDA-Headroom ist vereinfacht dargestellt. Die tatsächlich bindende Ausschüttungsschwelle hängt von Kapitalstack, P2R-Zusammensetzung, CBR und weiteren regulatorischen Komponenten ab.

Diese Unterlage dient dem Lernen und der Einordnung von Bankkennzahlen. Sie ist keine Anlageberatung und ersetzt bei einer konkreten Credit-Analyse nicht die Prüfung der Originalberichte und Definitionen.