Alteração do kernel do Linux para prover suporte a sistemas de tempo real

João Pedro Oliveira Silva Willian Juan da Silva Melo

Funcionamento do kernel do Linux

Módulos do kernel do Linux

Real Time Application Interface

É uma aplicação de código aberto que tem por objetivo transformar o kernel de algumas distribuições linux para tempo real.

Conta atualmente com 10 contribuidores.

Conta com algumas ferramentas que fazem parte do pacote RTAI-LAB, focadas no uso de diagramas em tempo real.

PORÉM...

Carece de documentação

Tutoriais antigos e que não funcionam.

Última versão 5.2 -> sem tutorial até o momento

Real Time Application Interface

Para o RTAI ser instalado é necessário:

- 1 Uma versão específica do RTAI
- 2 Uma versão do kernel linux específica e que seja aceita pela versão específica do RTAI
- 3 Uma distribuição linux com o mesmo kernel que o mesmo kernel do item 2.

obs: se o kernel for modificado pelo time de desenvolvimento da distribuição,

- sudo -i
- apt install libncurses5-dev libssl-dev libelf-dev dpkg-dev bc
- cd /usr/src
- wget
 https://www.rtai.org/userfiles/downloads/RTAI/rtai-5.1.tar.bz2
- tar -xf rtai-5.1.tar.bz2
- In -s /usr/src/rtai-5.1 /usr/src/rtai
- Is /usr/src/rtai/base/arch/x86/patches/ | grep "4.4"
- wget
 https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.4.115.tar.gz
- tar zxvf linux-4.4.115.tar.gz
- In -s /usr/src/linux-4.4.115 /usr/src/linux

- wget
 https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainlin
 e/v4.4.115/linux-image-4.4.115-0404115-generi
 c_4.4.115-0404115.201802031230_amd64.deb
- dpkg-deb -x
 linux-image-4.4.115-0404115-generic_4.4.115-0
 404115.201802031230_amd64.deb
 linux-image-4.4.115
- cd /usr/src/linux
- cp
 /usr/src/linux-image-4.4.115/boot/config-4.4.11
 5-0404115-generic /usr/src/linux/.config
- patch -p1 /usr/src/rtai/base/arch/x86/patches/hal-linux-4.4.115-x86-10.patch
- make menuconfig

- 1. General setup
 - A. Stack Protector buffer overflow detection

Set to none

- 2. Processor type and features
 - A. Symmetric multi-processing support

include.

B. Processor family

Select processor family. If you are not sure, select "Pentium Pro" for 32bit or "Generic x86 64" for 64bit.

- C. Enable maximum number of SMP processors and NUMA nodes exclude
- D. Maximum number of CPU's

Select the number of CPU cores. You can check the details in the system settings.

- E. SMT (Hyperthreading) scheduler support exclude.
- 3. Power management and ACPI options

Exclude what can be done except "ACPI".

A ACPI

Exclude except Power Management Timer Support and button.

B. CPU Frequency scaling

exclude.

C. CPU idle Exclude

"CPU idle PM support".

- make -j `getconf _NPROCESSORS_ONLN` deb-pkg LOCALVERSION=-rtai
- cd ../
- dpkg -i linux-image-4.4.115-rtai_4.4.115-rtai-2_amd64.d eb
- dpkg -i linux-headers-4.4.115-rtai_4.4.115-rtai-2_amd64
 .deb
- uname -r
- vim /etc/default/grub
- GRUB_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with Linux 4.4.115-rtai"
- #GURB_HIDDEN_TIMEOUT=0

- #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic=notscdeadline"
- GRUB_TIMEOUT="2"
- update-grub
- sudo -i
- cd /usr/src/rtai
- make menuconfig
- make -j `getconf _NPROCESSORS_ONLN`
- make install
- vim /etc/profile.d/rtai.sh
- export PATH=/usr/realtime/bin:\$PATH
- export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/usr/r ealtime/lib

- vim /etc/ld.so.conf.d/rtai.conf
- /usr/realtime/lib
- Idconfig
- cd /usr/realtime/testsuite/kern/latency
- ./run

Resultados apresentados pelo RTAI

Teste de latência no modo kernel. O overrun deve ser sempre zero.

cd /usr/realtime/testsuite/kern/latency # ./run

```
## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns)
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot
```

RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)

RTH	lat minl	ovl minl	lat avgl	lat maxl	ovl max	overruns
RTDI	-11481	-11481	-7131	73951	73951	0
RTDI	-1065	-11481	-7031	45981	73951	0
RTDI	-9301	-11481	-7411	73501	73951	0
RTDI	-10281	-11481	-7221	105821	105821	0
RTDI	-1043	-11481	-7021	85571	105821	0
RTDI	-10881	-11481	-7301	67951	105821	0
RTDI	-11481	-11481	-7541	83401	105821	0
RTDI	-11781	-11781	-7551	66001	105821	0
RTDI	-10881	-11781	-7801	50031	105821	0