Requisitos previos

- 1. **Una imagen ISO de Windows 10** (descargada desde Microsoft).
- 2. Acceso de administrador en tu sistema actual.
- 3. **Al menos 25–30 GB de espacio libre** en una unidad NTFS.
- 4. **BIOS/UEFI en modo compatible** (UEFI es recomendado; asegúrate de que el arranque sea compatible con el modo en que está instalado tu sistema actual).
- 5. **Habilitar arranque desde VHD**: solo funciona en Windows 7/8/10/11 Pro, Enterprise o Education (no en Home).

Importante: Windows 10 Home no soporta arranque nativo desde VHD. Si usas Home, puedes crear y usar VHDs dentro del sistema (como discos virtuales), pero no podrás arrancar desde ellos.

Paso a paso: Instalar y arrancar Windows 10 desde un

Paso 1: Crear el archivo VHD

- 1. Abre Símbolo del sistema como administrador.
- 2. Ejecuta diskpart:

cmd

diskpart

3. Dentro de DiskPart, ejecuta los siguientes comandos (ajusta la ruta y tamaño según necesites):

diskpart

create vdisk file="C:\Windows10.vhd" type=expandable maximum=30720

Esto crea un VHD expandible de 30 GB en C:\. Puedes usar .vhdx (más moderno) si prefieres:

diskpart

create vdisk file="C:\Windows10.vhdx" type=expandable maximum=30720

4. Selecciona y monta el VHD:

diskpart

select vdisk file="C:\Windows10.vhdx" attach vdisk

5. Crea una partición y formatea:

```
create partition primary format quick fs=ntfs label="Windows10VHD" active
```

assign letter=Z exit

diskpart

Se asigna la letra Z: temporalmente al VHD. Puedes usar otra letra si Z está ocupada.

Paso 2: Instalar Windows 10 en el VHD

- 1. **Monta la ISO de Windows 10** (haz doble clic en el archivo .iso o usa una herramienta como Rufus o PowerShell).
 - Supongamos que la unidad montada es D:\.
- 2. Usa **DISM** (Deployment Image Servicing and Management) para aplicar la imagen de Windows al VHD:

cmd

dism /apply-image /imagefile:D:\sources\install.wim /index:1 /applydir:Z:\

- /index:1 suele ser "Windows 10 Home". Usa /index:6 para "Windows 10 Pro", por ejemplo.
- Para ver los índices disponibles:
 cmd
 1

dism /get-imageinfo /imagefile:D:\sources\install.wim

3. **Configurar el arranque** en el VHD:

cmd

bcdboot Z:\Windows /s Z: /f UEFI

Si tu sistema usa **Legacy BIOS** (no UEFI), usa:

cmd

bcdboot Z:\Windows /s Z: /f BIOS

Paso 3: Agregar el VHD al menú de arranque

1. Desmonta el VHD:

cmd

diskpart select vdisk file="C:\Windows10.vhdx" detach vdisk exit

2. Agrega una entrada de arranque para el VHD:

cmd

bcdedit /copy {current} /d "Windows 10 VHD"

XXXXXXXXXXXXX. Copia ese ID.

3. Configura esa entrada para que use el VHD:

cmd

```
bcdedit /set {ID_COPIADO} device vhd=[C:]\Windows10.vhdx
bcdedit /set {ID_COPIADO} osdevice vhd=[C:]\Windows10.vhdx
bcdedit /set {ID_COPIADO} detecthal on
```

Asegúrate de usar la ruta correcta. Si el VHD está en C:\, usa [C:]\ Windows10.vhdx.

Paso 4: Reiniciar y probar

- 1. Reinicia tu equipo.
- 2. En el menú de arranque de Windows (aparece automáticamente si hay múltiples entradas), selecciona "Windows 10 VHD".
- 3. La primera vez, Windows completará la instalación (configuración inicial, cuenta, etc.).

Consejos útiles

- **Rendimiento**: El VHD debe estar en una unidad SSD para mejor rendimiento.
- Actualizaciones: Windows en VHD recibe actualizaciones normalmente.
- **Copia de seguridad**: Copiar el archivo . vhdx es suficiente para respaldar todo el sistema.
- Eliminación: Para quitarlo, elimina la entrada con bcdedit /delete {ID} y borra el archivo .vhdx.

X Limitaciones

- No compatible con Windows 10/11 **Home** para arranque nativo.
- Algunos controladores o software de bajo nivel pueden no funcionar correctamente.
- No recomendado para sistemas de producción críticos.