

Ejercicio Práctico: Configuración y Uso de Escritorio Remoto (RDP)

Objetivo Principal

Realizar una conexión de **Escritorio Remoto** desde un equipo local (Windows 11) hacia un equipo remoto (HP ProDesk con Windows 11 Pro) utilizando la dirección IP proporcionada.

Información del Entorno

- **Equipo de trabajo (local):** Windows 11 (Dirección IP: 10.1.6.XX - varía por alumno)
 - **Equipo remoto (destino):** HP ProDesk con **Windows 11 Pro** (Dirección IP: 10.1.6.1XX - varía por alumno)
 - **Versión de Windows:** Pro (necesaria para habilitar Escritorio Remoto)
-

Parte 1: Configuración en el Equipo Remoto (HP ProDesk con Windows 11 Pro)

Paso 1: Habilitar Escritorio Remoto

1. En el equipo HP ProDesk, haz clic en el botón **Inicio**.
2. Busca y abre **Configuración** (o pulsa Windows + I).
3. Navega a: **Sistema** > **Escritorio remoto**.
4. Activa el botón **Escritorio remoto** (deslizar a la posición "Activado").
5. Aparecerá una ventana emergente con advertencias; haz clic en **Confirmar**.

Paso 2: Configurar el Firewall de Windows (Opcional, pero recomendado verificar)

1. Abre la aplicación **Panel de control**.
2. Ve a: **Sistema y seguridad** > **Firewall de Windows Defender**.
3. En el panel izquierdo, haz clic en **Configuración avanzada**.
4. Asegúrate de que las reglas de **Escritorio remoto** estén habilitadas para las redes correspondientes (Dominio, Privada, Pública). Si no es así, habilítalas.

Paso 3: Verificar el Nombre del Equipo y la Cuenta de Usuario

1. Pulsa Windows + R, escribe `sysdm.cpl` y pulsa Enter.
 2. En la pestaña **Nombre de equipo**, anota el **Nombre de equipo** (por ejemplo, HP-PRODESK-01).
 3. Cierra la ventana.
 4. Asegúrate de tener credenciales válidas (usuario y contraseña) para iniciar sesión en el equipo remoto.
-

Parte 2: Configuración en el Equipo de Trabajo (Local con Windows 11)

Paso 1: Verificar que el Equipo Local no Bloquee la Conexión

1. En tu equipo de trabajo (10.1.6.XX), abre **Configuración**.
2. Navega a: **Redes e Internet > Estado**.
3. Verifica que la conexión de red no esté configurada como "Pública" si tu institución lo requiere. Si es "Pública", es posible que necesites ajustes adicionales en el firewall local.

Paso 2: Obtener la Dirección IP del Equipo Remoto

1. Pregunta o confirma la dirección IP del **equipo HP ProDesk**. Debe ser 10 . 1 . 6 . 1XX donde XX es un número específico para ese equipo.
 2. Asegúrate de que ambos equipos estén en la **misma red local** (10 . 1 . 6 . x).
-

Parte 3: Realizar la Conexión desde el Equipo de Trabajo

Paso 1: Abrir la Herramienta de Conexión de Escritorio Remoto

1. En tu equipo de trabajo (10.1.6.XX), haz clic en el botón **Inicio**.
2. Busca y abre **Conexión a Escritorio Remoto** (Remote Desktop Connection).
 - Alternativamente, pulsa **Windows + R**, escribe **mstsc** y pulsa **Enter**.

Paso 2: Ingresar la Información del Equipo Remoto

1. En el campo **Nombre del equipo**, introduce la **dirección IP** del equipo HP ProDesk:
 - Ejemplo: 10 . 1 . 6 . 101 (según la IP asignada a ese equipo).
 - Opcional: puedes usar el **Nombre del equipo** si está resolviendo correctamente en la red local.
2. Haz clic en **Conectar**.

Paso 3: Iniciar Sesión en el Equipo Remoto

1. Aparecerá una ventana de inicio de sesión.
2. Introduce las credenciales del equipo remoto:
 - **Nombre de usuario:** **curso** (o el nombre de usuario local del HP ProDesk).
 - **Contraseña:** **qwerty** (o la contraseña correspondiente al usuario).
3. Marca la casilla **Recordar mi cuenta y contraseña** si deseas que se guarden (no recomendado en entornos compartidos).
4. Haz clic en **Aceptar**.

Paso 4: Confirmar la Conexión

1. Si es la primera vez que te conectas, puede aparecer un mensaje de advertencia sobre el certificado del equipo. Haz clic en **Sí** o **Conectar** para continuar.
2. El escritorio del equipo HP ProDesk debería aparecer en una nueva ventana.

Notas Importantes

- Solo la **edición Pro** de Windows 11 puede actuar como **equipo remoto** (servidor RDP). Windows 11 Home no permite conexiones entrantes de Escritorio Remoto.
 - Asegúrate de que el equipo remoto esté encendido y no esté en modo de suspensión o apagado.
 - Si la conexión falla, verifica:
 - Que la IP sea correcta.
 - Que el servicio de Escritorio Remoto esté activado en el equipo remoto.
 - Que no haya cortafuegos o reglas de red bloqueando el puerto 3389 (puerto por defecto de RDP).
-

Conclusión del Ejercicio

Has aprendido a:

- Habilitar Escritorio Remoto en un equipo Windows 11 Pro.
- Realizar una conexión remota desde otro equipo Windows 11.
- Verificar configuraciones de red y seguridad básicas para la conexión.

Este ejercicio simula situaciones reales de administración de sistemas y acceso remoto a equipos en una red local.