

FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Computación



G6_ENRUTAMIENTO ESTATICO

COMPETENCIAS

- El estudiante identifica y mapea las rutas estáticas a utilizar en una topología.
- El estudiante configura rutas estáticas en los equipos de enrutamiento.
- El estudiante identifica la diferencia entre ruta estática y ruta por defecto.

MATERIALES Y EQUIPOS

Computador con Simulador Packet-Tracer 8.2

INTRODUCCION

Ruta Estática: se definen administrativamente y establecen rutas específicas que han de seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto de destino. Se establece un control preciso del enrutamiento según los parámetros del administrador.


Las rutas estáticas se configuran mediante el comando **ip route**, en el **modo configuración global**, utilizando la siguiente sintaxis:

Router(config)# ip route << ip destino + mascara de red destino >> << ip_siguiente_salto ó interfaz_de_salida >> << distancia administrativa >>


- **Ip destino + mascara de red destino:** la ip específica la red o host que se quiere alcanzar junto con la máscara de red o subred correspondiente.
- **Ip del siguiente salto:** es la direccion ip de la interfaz del router conectado directamente al router que se esta configurando.
- Interfaz de salida: es la interfaz serial del router donde se está configurando la ruta estática. Se utiliza en el caso de desconocer la IP del siguiente salto.
- **Distancia administrativa:** El valor puede ser de 1 255, siendo 1 el valor de maxima prioridad

PARTE 1: ENRUTAMIENTO ESTATICO

1. Implemente la siguiente topología haciendo uso de switch 2950T y routers 4331.



- Instale el módulo NIM-2T (interfaces seriales) en todos los routers, para dichos módulos utilice cables serial DCE.
- Establezca el generador de reloj en (72000) en **las interfaces SE 0/1/1**



En base a la topología anterior se nos pide que mediante rutas estáticas se produzca el enrutamiento de paquetes entre las redes 192.168.10.0, 172.16.0.0 y 192.168.20.0

- 2. Configure todos los PC conforme a la red que pertenece cada dispositivo, respetando las direcciones de red, broadcast y Gateway (las cuales no pueden ser otorgadas a ningún host (dispositivo final)
 - Dirección IP/ Mascara/Gateway/Para el DNS: 172.20.0.2


3. Configure los **Routers** de la siguiente manera:

CLI -Router0							
Router0 > enable Router0 # configure terminal Router0 (config)# hostname RouterA	Modo Usuario Modo Privilegiado Cambiar Nombre						
RouterA (config)# interface gi 0/0/0 RouterA (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 RouterA (config-if)# description RED A RouterA (config-if)# no shutdown RouterA (config-if)# exit	GigabitEthernet 0/0/0 Dirección IP y mascara Descripción de red Enciende la Interface						
RouterA (config)# interface se 0/1/1 RouterA (config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 RouterA (config-if)# clock rate 72000 RouterA (config-if)# no shutdown RouterA (config-if)# exit	Interface serial 0/1/1 Dirección IP y mascara Reloj de sincronismo Enciende la Interface						
RouterA (config)# exit RouterA# wr RouterA# show ip route	Guarda la configuración Muestra tabla de enrutamiento						


CLI -Router1							
Router1 > enable Router1 # configure terminal Router1(config)# hostname RouterB	Modo Usuario Modo Privilegiado Cambia el Nombre						
RouterB (config)# interface gi 0/0/0 RouterB (config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 RouterB (config-if)# description RED B RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	GigabitEthernet 0/0/0 Dirección IP y mascara Descripción de red Enciende la Interface						
RouterB (config)# interface se 0/1/0 RouterB (config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	Interface serial 0/1/0 Dirección IP y mascara Enciende la Interface						
RouterB (config)# interface se 0/1/1 RouterB (config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.252 RouterB (config-if)# clock rate 72000 RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	Interface serial 0/1/1 Dirección IP y mascara Reloj de sincronismo Enciende la Interface						
RouterB (config)# do wr RouterB (config)# exit RouterB# show ip route	Guarda la configuración Muestra tabla de enrutamiento						

CLI -Router2							
Router2 > enable Router2# configure terminal Router2 (config)# hostname RouterC	Modo Usuario Modo Privilegiado Cambiar Nombre						
RouterC (config)# interface gi 0/0/0 RouterC (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 RouterC (config-if)# description RED C RouterC (config-if)# no shutdown RouterC (config-if)# exit	Int. GigabitEthernet 0/0/0 Dirección IP y mascara Descripción de red Enciende la Interface						
RouterC (config)# interface se 0/1/0 RouterC (config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252 RouterC (config-if)# no shutdown RouterC (config-if)# exit	Interface serial 0/1/0 Dirección IP y mascara Enciende la Interface						
RouterC (config)# exit RouterC# wr RouterC# show ip route	Guarda la configuración Muestra tabla de enrutamiento						

- **4.** Observe las tablas de enrutamiento de los tres **Routers** analice la información e identifique lo siguiente:
 - Interfaces del Router directamente conectadas
 - Dirección de Red en la que se encuentra conectado el Router



PARTE 2: ENRUTAMIENTO ESTATICO



5. Configure en primer lugar el RouterA. Para que los paquetes con origen en la red A (192.168.10.0) sean enrutados hacia las redes B(172.16.0.0), C(192.168.20.0) y punto a punto (10.0.0.4), tenemos que configurar rutas estáticas hacia esas redes.

CLI -RouterA	
RouterA (config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2	Ruta estática hacia red B
RouterA (config)# ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.2	Ruta estática hacia PTP
RouterA (config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2	Ruta estática hacia red C
RouterA (config)# do wr	Guarda la config.

6. En el caso del **RouterB**, para que los paquetes con origen en la red B (172.16.0.0) sean enrutados hacia las redes A (192.168.10.0) y C(192.168.20.0), tenemos que configurar rutas estáticas hacia esas redes.


CLI -RouterB							
RouterB(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1	Ruta estática hacia red A						
RouterB(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6	Ruta estática hacia red C						
RouterB (config)# do wr	Guarda la config.						

NOTA: Si solo tenemos como información las lps de las redes que tenemos que alcanzar y no tenemos la IP del siguiente salto, utilizamos la interfaz de salida del router local para nuestra configuración, como se explica a continuación:


7. La configuración en RouterC, para que los paquetes con origen en la red C (192.168.20.0) sean enrutados hacia las redes A(192.168.10.0), B(172.16.0.0) y punto a punto (10.0.0.0), tenemos que configurar rutas estáticas hacia esas redes.

CLI -Router C	
RouterC (config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 se 0/1/0	Ruta estática hacia red B
RouterC (config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 se 0/1/0	Ruta estática hacia PTP
RouterC (config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 se 0/1/0	Ruta estática hacia red A
RouterC (config)# do wr	Guarda la config.

Para el caso de RouterC, le presentará una **advertencia** que disminuirá su performance si no fuese una conexión punto a punto



8. Observe las tablas de enrutamiento de los tres **Routers**, analice la información e identifique las Redes que conoció de manera estática.



Comprobación de Rutas Estáticas

Para finalizar realice ping entre cada una de las distintas subredes existentes y verifique el proceso de comunicación y envió de paquetes. **Todas las pruebas deberán** ser exitosas

Para comprobar la configuración en caso de fallas usar el comando **show ip route** para ver las tablas de enrutamiento.

Las marcadas con "C" son las redes directamente conectadas Las marcadas con "S" son las rutas estáticas.

PARTE 3: RUTAS POR DEFECTO


Las rutas por defecto se configuran mediante el comando **ip route** en el modo configuración Global.

Router(config)# ip route << 0.0.0.0 0.0.0.0 >> << ip_siguiente_salto ó interfaz_de_salida >> << distancia administrativa >>

- 0.0.0.0: significa que no coincide con ninguna dirección lpv4 en la tabla de enrutamiento, por lo que enviara el paquete a la ip del proximo salto o a la interfaz de salida.

Una ruta por defecto se utiliza para enviar tráfico de paquetes a destinos que el **router** no conoce o destinos que no concuerden en las tablas de enrutamiento.

9. Agregue a la topología una salida hacia Internet (RouterD). Ahora, debemos hacer que haya enrutamiento estático desde las redes A, B y C hacia Internet; tomar en cuenta que hay una única salida a Internet.



10. Añada en RouterC las siguientes líneas de comando

CLI -RouterC	
RouterC (config)# interface se 0/1/1 RouterC (config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255 RouterC (config-if)# clock rate 72000 RouterC (config-if)# no shutdown RouterC (config-if)# exit	Interface serial 0/1/1 Dirección IP y mascara Reloj de sincronismo Enciende la Interface
RouterC (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/1 RouterC (config)# do wr	Ruta por defecto guarda la configuración

11. Configure RouterD (internet) de la siguiente manera.


CLI -RouterD (Internet)						
Router3 > enable Router3 # configure terminal Router3 (config)# hostname RouterD	Modo Usuario Modo Privilegiado Cambiar Nombre					
RouterD (config)# interface se 0/1/0 RouterD (config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255 RouterD (config-if)# no shutdown RouterD (config-if)# exit	Interface serial 0/1/0 Dirección IP y mascara Enciende la Interface					
RouterD (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0 RouterD (config)# do wr	Ruta por defecto Guarda la configuración					

12. Configure rutas por defecto en RouterA y RouterB.

CLI -RouterA	
RouterA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/1	Ruta por defecto
RouterA (config)# do wr	guarda la configuración


CLI -RouterB					
RouterB (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/1	Ruta por defecto				
RouterB (config)# do wr	guarda la configuración				

- 13. Realice pruebas de conectividad (ping) entre todas las redes y RouterD, todas las pruebas deben ser exitosas.
- **14.** Verifique nuevamente las tablas de enrutamiento de cada **Router**, deberán contener la ruta por defecto.



TAREA COMPLEMENTARIA

1. Agregue la Red-E a la topología tal cual se muestra en la figura y configure en RouterA, RouterB y RouterC las rutas estáticas para que conozcan a red Red-E.



- 2. Configure en RouterE las rutas estáticas hacia las redes (A, B, C), para que exista comunicación entre las redes (A, B, C y E), también configure en RouterE la ruta por defecto con se0/1/1. De tal forma que tenga salida hacia el router Internet.
- **3.** Una vez establecida la comunicación entre las tres redes, habilite el servicio DNS en el servidor y asigne nombre a los dispositivos de la siguiente manera.

PC0	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	Server0
Su apellido	chele	perversa	picara	morena	bandida	mentirosa	www.rec404.com

- 4. Deberá realizar pruebas de conexión desde PC5 a los nombres de los dispositivos.
- **5.** Levante/active el servicio de **correo electrónico** con el dominio **horchata.sv**, también deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación.

Usuario: china Password: 1234 PC0 Usuario: chapo Password: abcd PC2

6. Levante/active el servicio FTP, deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación.

Usuario: Rosalia Password: motomami (Todos los permisos) Usuario: su-apellido Password: nambechele (Todos los permisos)

- **7.** Habilite el servicio HTTP en el servidor y personalice la página <u>www.rec404.com</u> de tal manera que aparezcan sus apellidos, carnet, grupo de laboratorio y el escudo del Barcelona.
- **8.** En los Router (A, B, C, y E) active el servicio SSH para las 15 líneas digitales, pasword: perversa

 Dominio horchata.sv, key rsa, 2048, SSH v2, user: tilin, privilegios 15)
- **9.** Investigue que es una **ruta flotante** e impleméntela entre **RouterE** y **RouterA** haciendo uso de las interfaces se 0/2/1 y se 0/2/0

