

Tibero Tools

Contents

- 0. 교육소개
- 1. 티베로 유틸리티
- 2. tbSQL
- 3. tbStudio (tbAdmin)
- 4. tbExport / tbImport
- 5. tbLoader
- 6. T-Up



교육과정

과정	내용
Tibero Tools	Tibero 에서 제공하는 각종 유틸리티 도구에 대한 사용법 학습 • 교육기간 : 1일 • 교육대상 : Tibero 사용자


1. 티베로 유틸리티


티베로 유틸리티

Tibero 를 보다 효율적으로 개발 및 관리할 수 있도록 개발자와 관리자에게 필요한 Utility 를 지원함











기타 Utility

- tbrmgr
- ✓ 데이터베이스의 온라인 백업 및 복구를 손쉽게 수행
- tbpc
- ✓ tbESQL/C의 프리컴파일러
- tbdv
- ✓ 데이터파일의 기본적인 정합성 검사



tbSQL 소개

- tbSQL 소개
 - tbSQL 기능
 - 일반적인 SQL 문장 및 tbPSM 프로그램을 입력, 편집, 저장, 실행
 - 트랜잭션 설정 및 종료
 - 스크립트를 통한 일괄 실행
 - DBA에 의한 데이터베이스 관리
 - 데이터베이스의 기동 및 종료
 - 외부 유틸리티 및 프로그램의 실행
 - tbSQL 환경 설정
 - tbSQL 인터페이스

\$ tbsql

tbSQL 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

SQL>

tbSQL 환경 설정 및 변경

- tbSQL 환경 설정 및 변경
 - tbSQL 설정 확인
 - 사용법 : SHOW [ALL | 명령어 변수]

```
SQL> show all
PARAMETER
               VALUE
AUTOCOMMIT
          OFF
          OFF
AUTOTRACE
BLOCKTERMINATOR "." (0x2E)
               " " (0x20)
COLSEP
               "." (0x2E)
CONCAT
DDLSTATS
               OFF
               "&" (0x26)
DEFINE
               DEPTH 10
DESCRIBE
ECH0
               OFF
```

• tbSQL 환경설정 : SET[명령어 변수][변수 설정 값]

SQL> SET AUTOCOMMIT ON

tbSQL 시작 및 종료

- tbSQL에 sys 유저로 접속
 - tbSQL 시작
 - tbsql 실행 후 sys 유저로 접속

```
$ tbsql
```

tbSQL 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

SQL> conn sys/tibero Connected to Tibero.

- tbsql을 실행 하면서 sys 유저로 접속

\$ tbsql sys/tibero
tbSQL 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

Connected to Tibero.

• tbSQL 접속 종료하기

SQL> EXIT disconnected.

SQL> QUIT disconnected.

tbSQL 기본 기능

- Query 수행
 - SQL 문장 입력
 - tbSQL 프롬프트 상태에서 하나의 SQL 문장을 여러 라인에 걸쳐서 입력 가능
 - 실행된 SQL문장은 SQL 버퍼에 저장됨

```
SQL> SELECT * FROM PRODUCT
WHERE PROD_ID = '1300'

PROD_ID PROD_NAME PROD_GROUP PROD_COST

1300 Tibero DBMS 1500

1 row selected.
```

- tbPSM 프로그램의 입력
 - anonymous block (DECLARE, BEGIN)을 입력하거나 CREATE (OR REPLACE) PROCEDURE / FUNCTION / TRIGGER 등
 프로시저 / 함수 / 트리거를 생성하면 tbSQL에서 tbPSM 프로그램 입력 모드로 변경
 - 다수의 SQL문 또는 다수의 tbPSM으로 구성
 - 한번 실행된 프로그램은 SQL버퍼에 저장됨.
 - 입력을 마치려면 블록종료자(BLOCKTERMINATOR)를 입력

```
SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE P 1 (V ENO IN NUMBER)
V ENAME VARCHAR(25);
V SAL NUMBER(10);
BEGIN
 SELECT FIRST NAME, SALARY INTO V ENAME, V SAL
  FROM EMPLOYEES
WHERE EMPLOYEE ID=V ENO;
DBMS OUTPUT.PUT LINE('=========');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLOYEE SALARY');
DBMS OUTPUT.PUT LINE('=========');
DBMS OUTPUT.PUT LINE(RPAD(V ENAME, 8, ' ') | | '
                                           ' || V SAL);
DBMS OUTPUT.PUT LINE('=========');
END;
```

tbSQL 명령어	설명
! (느낌표) or HO[ST]	외부 프롬프트로 커서가 이동.
@ (at) or START	스크립트를 바로 실행. START 명령어와 같음
/ (슬래시) or RUN	현재 SQL 버퍼 내의 SQL 문장 또는 tbPSM 프로그램을 실행.
CONN[ECT]	다른 유저로 티베로 데이터베이스에 연결
COLUMN	컬럼 출력속성을 지정
DESC[RIBE]	테이블의 컬럼 정보를 출력
DISC[ONNECT]	현재 세션에 대한 데이터베이스로부터 연결을 끊음
ED[IT]	버퍼에 기록되어 있는 내용을 외부 편집기로 편집이 가능하다.
EXIT or QUIT	tbSQL을 종료
HELP	도움말 기능
L[IST]	SQL 버퍼 내의 내용을 출력
SET	tbSQL 변수를 설정
SHO[W]	tbSQL 변수를 출력
[TB]DOWN	티베로 시스템을 종료

- 명령어 사용 예
 - ! [command]
 - tbSQL 내에서 운영체제 명령어를 실행한다.

```
SQL>! Is SQL>!
```

- @ [command]
 - 스크립트 파일을 실행한다.

```
SQL> @ run.sql
```

- /
- 현재 SQL 버퍼 내의 명령어를 실행한다.

- COL[UMN] [column_name [option]]
 - 칼럼 출력속성을 지정할 수 있다.

```
SQL> COLUMN
SQL> COLUMN EMPNO
SQL> COLUMN EMPNO CLEAR
SQL> COLUMN EMPNO FORMAT 999999
SQL> COLUMN ENAME FORMAT A10
SQL> COLUMN SAL HEADING the salary of this month
SQL> COLUMN SAL OFF
SQL> COLUMN JOB WRAPPED
SQL> COLUMN JOB TRUNCATED
```

- DESC[RIBE] [schema.]object
 - 지정된 오브젝트의 컬럼 정보를 출력한다
- DISC[ONNECT]

SQL> DESCRIBE EMPLOYEE

- 티베로 데이터베이스와의 연결을 해제한다

SQL> DISC[ONNECT]

- ED[IT] [file_name]
 - 외부 에디터를 이용하여 운영체제 파일을 편집한다.

SQL> EDIT run.sql SQL> EDIT run SOL> ED

- HELP
 - 지정된 항목에 대한 도움말을 화면에 출력한다.

SQL> HELP SET

- HOST
 - ! (느낌표) 명령어와 같다

SQL> HO Is

- LIST
 - SQL 버퍼 내의 전체 라인을 화면에 출력한다.

SQL> LIST

- LS
 - 사용자가 소유한 데이터베이스 오브젝트 정보를 출력한다
- RUN

SQL> LS

- / (슬래시) 명령어와 같다.

SOL> RUN

- SET
 - tbSQL 시스템 변수 값을 설정한다.

SQL> SET AUTOCOMMIT ON

- SHOW
 - tbSQL 시스템 변수의 정보를 출력한다

SQL> SHOW AUTOCOMMIT

- SPOOL
 - 화면에 출력되는 모든 내용을 파일에 저장하거나 중지한다.

SQL> SPOOL report.txt SQL> SPO OFF

- START
 - @ (at) 명령어와 같다.

SQL> START run.sql

tbSQL 시스템 변수

SET 변수	기본값	설명
AUTOCOMMIT	OFF	자동 커밋 여부
AUTOTRACE	OFF	자동 Trace 기능 활성화 여부
BLOTERMINATOR		tbPSM 문장 입력의 나타내는 문자
COMMENT	ON	
DDLSTATS	OFF	
DEFINE	ON	
EDITFILE	.tbedit.sql	
ESCAPE	/ (슬래시)	종료 문자
FEEDBACK	ON	
FILEEXT	sql	디폴트 파일 확장자 -> SUFFIX 로 변경
HISTORY	50	
LINESIZE	80	한 줄에 출력할 문자 수
LONG	80	CLOB 데이터를 표시하기 위해 사용할 문자 수

SET 변수	기본값	설명
NOESCAPE	OFF	
NUMWIDTH	10	NUMBER 타입을 출력할 길이를 설정한다
OUTPUTSIZE	1024	
PAGESIZE	24	한 화면에 출력할 라인 수
PRINTSTMT	OFF	
PROFILE	OFF	
PROMPT	SQL>	화면 상의 프롬프트 문자
SERVEROUTPUT	OFF	DBMS_OUT으로 실행한 서버 메시지가 나타나게 할지 여부
TERMOUT	ON	
TIME	OFF	SQL> 프롬프트에 현재 시간 표시
TIMING	OFF	모든 명령어 실행 결과를 출력할 때마다 수행 시간을 출력할 것인지 여부
TIMEOUT	ON	
TRIMSPOOL	OFF	
WRAP	ON	출력할 라인이 긴 경우, 나머지를 다음 라인에 출력할 것인지 여부

- 시스템 변수 사용 예
 - AUTOCOMMIT
 - 문장이 실행된 후 자동적으로 커밋을 수행하도록 설정한다.

SQL> SET AUTO[COMMIT] {ON|OFF}

- AUTOTRACE
 - 수행중인 쿼리의 플랜이나 통계정보를 보여준다.

- BLOCKTERMINATOR
 - tbPSM 프로그램 입력의 마지막을 나타내는 문자를 c로 설정한다.

SQL> SET BLO[CKTERMINATOR] c

- ESCAPE
 - SQL, tbPSM 문장에서 종료문자를 설정한다.

SQL> SET ESC[APE] c

- LINESIZE
 - 화면 상의 한 라인의 길이를 설정한다.

SQL> SET LINES[IZE] n

- LONG
 - CLOB이나 LONG 타입의 데이터를 읽어와서 출력할 길이를 설정한다.

SQL> SET LONG n

- NUMWIDTH
 - NUMBER 타입을 출력할 길이를 설정한다. LINESIZE를 넘을 수 없다.

SQL> SET NUM[WIDTH] n

- PAGESIZE
 - tbSQL에서 출력하는 내용이 포함되는 각 페이지 내의 라인 개수를 설정한다.

SQL> SET PAGES[IZE] n

- PROMPT
 - 화면상의 프롬프트(prompt) 문자를 설정한다.

SQL> SET PROM[pt] prompt_string

- TIME
 - 프롬프트(prompt) 문자에 현재 시간을 같이 표기한다.

SQL> SET TIME {ON|OFF}

- TIMMING
 - SQL, tbPSM 문장에 대한 결과를 출력시 수행 시간을 출력을 설정한다.
- WRAP

SQL> SET TIMI[NG] {ON|OFF}

- 출력된 라인이 LINESIZE 변수로 설정된 값 보다 긴 경우, 나머지를 다음 라인에 출력할 것인지 아니면 LINESIZE 만큼만 출력할 것인지 설정한다

SQL> SET WRA[P] {ON|OFF}

tbSQL 컬럼 포맷

■ tbSQL 컬럼 포멧


• tbSQL 컬럼 포맷은 COLUMN 명령어를 이용하여 설정하고, 또한 COLUMN 명령어를 이용하여 출력할 수 있다. 아래에서 각 컬럼 포맷에 대하여 간략히 설명하고 COLUMN 명령어와 함께 문법을 제시한다.

tbSQL 명령어	설명
COLUMN CLEAR	칼럼 출력속성을 메모리에서 제거한다.
HEADING text	칼럼 제목을 지정한다
COLUMN ON OFF	칼럼 출력속성의 상태를 지정한다.
COLUMN An COLUMN 99	칼럼 출력형태를 지정한다

3. tbStudio

Tibero Studio 소개

■ Tibero를 이용하는 개발을 돕는 GUI 툴로써, 개발에 필요한 기능과 환경을 제공한다.



Tibero Studio 설치 및 실행 방법

- 시스템 요구사항
 - Tibero Studio를 기동하려면 JRE(Java Runtime Environment) 1.6 버전 이상이 반드시 설치되어 있어야 한다.

■설치 및 실행

- 별도의 라이센스 없이 해당 파일의 압축을 풀면 바로 설치됨
- 기존의 tbStudio 폴더가 존재하는 경우에는 반드시 폴더 삭제 후에, 압축을 해제해야 한다.
- 사용자 PC 플랫폼에 맞는 Tibero Studio의 압축 파일을 다운로드 받고, 압축해제 시 디렉터리 구조는 다음과 같다.




< JVM 메모리 옵션 >

항목	설명
xms256m	Heap 사이즈 최소 크기이다. (기본값:256)
xmx512m	Heap 사이즈 최대 크기이다. (기본값:512, 최댓값:1024)
XX:PermSize	Permanent Generation 크기이다. (기본값:128)
XX:MaxPermSize	Permanent Generation 최대 크기이다. (기본값:256)
XX:NewSize	New Generation 크기이다. (기본값:128)


Tibero Studio 환경설정

■ Data Format 설정



Tibero Studio 환경설정

Editor Options 설정




항목	설명
Appearance	• Data Grid Setting 항목에서 한번에 페치(fetch) 할 로우(row)의 개수를 입력한다.
	• Editor Setting 항목에서 화면에 표시되는 탭문 자 및 라인번호 등을 설정한다.
Syntax Highlighting	• SQL 및 주석 등의 키워드에 대해 강조할 색상을 지정한다.
Template	• SELECT, INSERT, UPDATE 및 각종 CREATE 구문의 사용자 지정 템플릿을 설정한다.

Tibero Studio 기능 설명

SQL Editor


- 일반적인 SQL 문장 및 입력, 편집, 실행
- DML SQL 문장의 Execution Plan 보기
- DBMS Output 보기 기능
- 성능향상을 위한 Partial Data Fetch 기능
- Cell Editor 편집기능
- GUI를 통한 Commit/Rollback
- Open File/Save As... 기능
- Describe Object(Table, View, Synonym) 기능
- 단일 문장 수행 기능
- 엑셀파일 저장기능, 컬럼 필터링, 정렬 기능
- SQL Keyword/SQL Function/SQL Template/Table name Completion 기능




Tibero Studio 기능 설명

SQL Editor


- 일반적인 SQL 문장 및 입력, 편집, 실행
- DML SQL 문장의 Execution Plan 보기
- DBMS Output 보기 기능
- 성능향상을 위한 Partial Data Fetch 기능
- Cell Editor 편집기능
- GUI를 통한 Commit/Rollback
- Open File/Save As... 기능
- Describe Object(Table, View, Synonym) 기능
- 단일 문장 수행 기능
- 엑셀파일 저장기능, 컬럼 필터링, 정렬 기능
- SQL Keyword/SQL Function/SQL Template/Table name Completion 기능






Schema Tree Browser


- 스키마 객체의 정보를 트리 형태로 조회
- 스키마 객체를 선택한 뒤 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 컨텍스트 메뉴가 나타난 다
- 컨텍스트 메뉴를 사용하면 별도의 화면에 서 스키마 객체를 생성하고, 수정, 삭제할 수 있다.
- PL/SQL의 PSM Editor과의 연동 기능





- Schema Object Detail
 - Schema Tree Browser에서 스키마 객체 를 선택하면, View 영역의 Schema Object Detail 화면에서 스키마 객체의 세부 정보를 볼 수 있다
 - 선택한 스키마 종류에 따라 탭이 다르게 구성되며, 선택한 스키마 객체명이 Schema Object Detail의 Title 이름이 된 다.



- Export / Import
 - DB 구조와 데이터를 binary 파일로 Export 및 Import 수행








4. tbExport / tbImport

tbExport 소개

- 개요
 - 티베로 데이터베이스에 저장된 데이터베이스 오브젝트 전체 또는 일부를 추출해 tbExport에서 정의한 고유 형식을 갖는 파일에 저장
 - Java로 구현됨
- 특징
 - 논리적인 백업: 데이터 존재 여부에 상관없이 Tibero의 내부 스키마 및 데이터를 SQL 문장 형태로 추출
 - Export 작업을 통해 추출한 각 테이블의 데이터는 동일 시점의 데이터가 아니라 순차적인 Export 작업 시점의 데이터



tbExport 설치 및 실행

- 설치
 - Tibero 서버 설치 시 Client 모듈과 같이 자동 설치됨
- 실행
 - JRE 1.4.2 이상 필요.
 - 실행 시 필요한 라이브러리 (기본 위치 : \$TB_HOME/client/lib/jar 디렉토리)
 - expimp.jar: tbExport/tbImport 클래스 파일
 - tbtoolcom.jar : 티베로 유틸리티 공통 라이브러리
 - tibero6-jdbc.jar : 티베로 JDBC 드라이버
 - tbexport 명령으로 실행

• 파라미터

• tbexport를 실행하면 사용법과 파라미터 목록이 나타남

Parameter	Default	Description
CFGFILE		Export 환경파일 이름
USERNAME		Export를 수행하는 사용자 계정
PASSWORD		Export를 수행하는 사용자 암호.
IP	Localhost	Export 대상 Tibero 서버의 IP
PORT	8629	Export 대상 Tibero 서버의 Port
FILE	default.dat	Export 수행시 생성되는 파일 이름
OVERWRITE	N	Export 수행시 생성되는 파일 이름과 동일한 이름의 파일이 이미 존재하는 경우 파일을 덮어 쓸지 여부
LOG	tbExpImp_[년]_[월]_[일]_[시 분초].log	Export 수행시 생성되는 파일 이름
FULL	N	Export 모드. 전체 데이터베이스를 Export 받음.
USER		Export 모드. 특정 USER에 대해 Export 받음. 복수지정 가능
TABLE		Export 모드. 특정 테이블에 대해 Export 받음. 복수지정 가능

Parameter	Default	Description
INDEX	Υ	인덱스에 대한 Export 여부
GRANT	Υ	권한에 대한 Export 여부
CONSTRAINT	Υ	제약조건에 대한 Export 여부
ROWS	Υ	테이블 데이터에 대한 Export 여부
SCRIPTS	N	Export시 DDL 스크립트를 보여줄지 여부 설정
THREAD_CNT	4	테이블 데이터를 Export 하기 위해 사용하는 쓰레드 개수
SERVER_VER	3	Export 대상 Tibero 버전 지정
PARALLEL_DEGREE	0 (NOT PARALLEL)	테이블의 데이터를 Export하기 위해 수행하는 질의의 parallel hint를 입력한다.
PARALLEL_DEGREE	0 (NOT PARALLEL)	테이블의 데이터를 Export하기 위해 수행하는 질의의 parallel hint를 입력한다.
PACK_TYPE	TAR	패키징에 사용할 알고리즘을 지정한다. - TAR: TAR 형식으로 패키징한다. - ZIP: ZIP 형식으로 패키징한다.

Export 모드

- 전체 데이터베이스 모드
 - SYS 사용자를 제외한 모든 사용자의 오브젝트 추출
 - DBA 권한을 가진 사용자만 사용 가능

\$ tbexport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=exp_data.dat LOG=exp_data.log FULL=y SCRIPT=y

- 사용자 모드
 - Export 대상 사용자를 지정하고 지정한 사용자가 소유한 모든 스키마 정보 추출
 - DBA는 하나 이상의 사용자 지정 가능

\$ tbexport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=exp_data.dat LOG=exp_data.log


USER=tester1,tester2 SCRIPT=y

- 테이블 모드
 - 하나 이상의 지정한 테이블과 연관된 인덱스 등의 데이터베이스 오브젝트 함께 추출
 - 테이블 지정 시 소유자도 명시해야 함

\$ tbexport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=imp_data.dat LOG=imp_data.log TABLE=tester1.CUSTOMER, tester1.PRODUCT SCRIPT=y

tblmport 소개

- 개요
 - tbExport에 의하여 생성된 익스포트 파일로부터 데이터베이스 오브젝트를 티베로 데이터베이스에 저장하는 유틸리티
 - 하나의 데이터베이스 오브젝트를 저장하면 그와 연관된 데이터베이스 오브젝트들이 자동으로 저장
 - Java로 구현됨
- 특징
 - 테이블 재구성 Export/Import 작업을 통해 수많은 DML 작업으로 발생한 단편화 현상 제거 가능



tblmport 설치 및 실행

- 설치
 - Tibero 서버 설치시 Client 모듈과 같이 자동 설치됨
- 실행
 - JRE 1.4.2 이상 설치되어 있어야 실행 가능.
 - 실행시 필요한 라이브러리 (기본 위치 : \$TB_HOME/client/lib/jar디렉토리)
 - expimp.jar: tbExport/tbImport 클래스 파일
 - tbtoolcom.jar : 티베로 유틸리티 공통 라이브러리
 - tibero6-jdbc.jar : 티베로 JDBC 드라이버
 - tbimport 명령으로 실행

```
$ tbimport username=tibero password=tmax file=exp_tester.dat log=exp_tester.log user=tester
the USER: tester: Mon Apr 01 12:00:00 KST 2011
Import character set: MS949
The version of this tbExport dump file is 4.0.
    importing schema: "TESTER"
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = " TESTER"

/
    importing tables
CREATE TABLE " TESTER"."CUSTOMER" (
        "CUST_ID" CHAR(5) NOT NULL,
        "CUST_NAME" VARCHAR2(20) NOT NULL,
```

• 파라미터

• tbimport를 실행하면 사용법과 파라미터 목록이 나타남

Parameter	Default	Description
CFGFILE		Import 환경파일 이름
USERNAME		Import를 수행하는 사용자 계정
PASSWORD		Import를 수행하는 사용자 암호.
IP	Localhost	Import 대상 Tibero 서버의 IP
PORT	8629	Import 대상 Tibero 서버의 Port
FILE	default.dat	Import 수행시 생성되는 파일 이름. 바이너리 파일의 형태로 운영체제에서 생성되며, 이름을 지정하지 않으면 디폴트 값에서 Import 한다.
NO_PACK_DIR		Import 수행할 압축 해제한 덤프 파일이 저장되는 디렉터리. 이 옵션이 지정되면, FILE 파라미터에 설정된 값은 무시된다.
LOG	tbExpImp_[년]_[월]_[일]_[시분초].log	Import 수행시 생성되는 파일 이름
FULL	N	Import 모드. 전체 데이터베이스 모드로 Import를 수행할 지 지정한다. (아래의 모든 중 하나를 선택해야 함) -Y: 전체 데이터베이스 모드로 Import 를 수행한다N: 사용자 또는 테이블 모드로 Import 를 수행한다.

Parameter	Default	Description
USER		사용자 모드로 Import 를 수행할 때 Import 될 객체의 소유자를 지정한다.(복수지정 가능) USER=userlist 형태로 사용한다.
FROMUSER		From to User 모드에서 사용하며 Export할 때 사용된 객체의 원래 소유자를 지정한다. FROMUSER=userlist의 형태로 사용한다.
TOUSER		From to User 모드에서 사용하며 Import를 수행할 때 Import 할 소유자를 지정한다. TOUSER=userlist의 형태로 사용한다.
TABLE		테이블 모드로 Import를 수행할 때 Import할 대상 테이블의 이름을 지정한다. TABLE=tablelist의 형태로 사용한다.
INDEX	Y	Import를 수행할 때 인덱스 정보의 Import 여부를 지정한다 Y: 인덱스를 Import 한다 N: 인덱스를 Import 하지 않는다.

Parameter	Default	Description
GRANT	Υ	Import를 수행할 때 권한의 Import 여부를 지정한다. - Y: 권한을 Import 한다. - N: 권한을 Import 하지 않는다
CONSTRAINT	Υ	Import를 수행할 때 제약조건의 Import 여부를 지정한다 Y: 제약조건을 Import 한다 N: 제약조건을 Import 하지 않는다.
ROWS	Υ	Import를 수행할 때 테이블의 데이터를 Import할 지 여부를 지 정한다. - Y: 테이블의 데이터를 Import 한다. - N: 테이블의 데이터를 Import 하지 않는다.
DPL	N	DPL 방법으로 Import할 지 여부를 지정한다. - Y: DPL 방법을 사용한다. - N: DPL 방법을 사용하지 않는다.

Parameter	Default	Description
PIPELINING	N	PIPELINING(with DPL) 기능을 사용하여 Import할 지 여부를 지정한다 Y: PIPELINING(with DPL) 기능을 사용한다 N: PIPELINING(with DPL) 기능을 사용하지 않는다.
SCRIPT	N	Import를 수행할 때 스키마 객체를 생성하는 DDL 스크립트를 표시할 지 여부를 지정한다. - Y: 스키마 객체를 생성하는 DDL 스크립트를 표시한다. - N: 스키마 객체를 생성하는 DDL 스크립트를 표시하지 않는다.
THREAD_CNT	4	테이블 데이터를 Import하기 위해 사용하는 스레드의 개수를 입력한다.
SERVER_VER	4	Import의 대상이 되는 Tibero의 버전을 지정한다.
IGNORE	N	Import를 수행할 때 이미 존재하는 스키마 객체로 인한 생성 에러를 무시한다 Y: 이미 존재하는 스키마 객체로 인한 생성 에러를 무시한다 N: 이미 존재하는 스키마 객체로 인한 생성 에러를 무시하지 않는다.

Parameter	Default	Description
IO_BUF_SIZE	16M(16777216)	Import를 실행할 때 파일의 입/출력에 사용되는 버퍼의 크기를 조절한다.
BIND_BUF_SIZE	1M(1048576)	Import를 DPL 모드로 실행할 때 stream에서 사용하는 bind buffer의 크기를 조절한다.

- 전체 데이터베이스 모드
 - Export한 파일로부터 Tibero 데이터베이스 전체를 Import
 - DBA 권한을 가진 사용자만 사용 가능
 - SYS 사용자를 제외한 모든 사용자의 오브젝트 Import

\$ tbimport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=imp_data.dat LOG=imp_data.log FULL=y SCRIPT=y

- 사용자 모드
 - Import 대상 사용자를 지정하고 지정한 사용자가 소유한 모든 스키마 정보 추출
 - DBA는 하나 이상의 사용자 지정 가능

\$ tbimport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=imp_data.dat LOG=imp_data.log

- **USER=tester1,tester2** SCRIPT=y
- 테이블 모드
 - 하나 이상의 지정한 테이블과 연관된 인덱스 등의 데이터베이스 오브젝트들을 함께 Import
 - 테이블 지정 시 소유자도 명시해야 함

\$ tbimport USERNAME=sys PASSWORD=tibero IP=192.168.1.1 PORT=8629 FILE=imp_data.dat LOG=imp_data.log **TABLE=tester1.CUSTOMER**, **tester1.PRODUCT** SCRIPT=y


- 수행 순서
 - 1. 테이블 정의
 - 2. 테이블 데이터
 - 3. 테이블 인덱스
 - 4. 테이블 제약조건, 뷰, 프로시저 등

```
tbImport 4.0 - Copyright (c) 2001-2011 Tibero Corporation. All rights reserved.
Unpacking the file...
the entire database: Fri Dec 01 16:19:44 KST 2008
Import character set: MS949
The version of this tbExport dump file is 4.0.
   importing schema: "TIBERO"
       importing tables
             [M] importing table BONUS no rows imported.
             [0] importing table DEPT 4 rows imported.
             [0] importing table SALGRADE 5 rows imported.
             [1] importing table EMP 10 rows imported.
       importing indexes
       importing sequences
       importing views
       importing synonyms
Import completed successfully: Fri Dec 01 16:19:44 KST 2008
```

5. tbLoader

tbLoader 개요

- 개요
 - 데이터베이스에 입력할 데이터의 칼럼 데이터만 일반 텍스트 파일로 만들어서 한꺼번에 적재하는 유틸리티



tbLoader 입출력 파일

■ 컨트롤 파일

- tbLoader의 실행을 위한 파라메터를 지정한 파일
 - 읽어 들일 데이터의 위치, 데이터 저장 위치
 - 데이터를 읽어 들이는 방법
- 파라미터

Parameter	Default	Description
USERID		•데이터베이스 사용자명과 패스워드 및 데이터베이스명을 지정 •userid=userid/passwd@databasename 형식
CONTROL		• 파라미터 정보를 포함하는 컨트롤 파일의 경로와 이름
DATA		•실제 데이터를 포함하고 있는 텍스트파일의 경로와 이름
LOG	[컨트롤 파일명].log	•데이터 로딩과정에서 발생하는 로그를 기록할 파일의 경로와 이름
BAD		•데이터 로딩에 실패한 레코드를 기록할 파일에 대한 경로와 이름
TABLE_NAME		•로드할 테이블의 이름
FIELD_TERMINATOR	'₩t'(tab)	•데이터파일로부터 데이터를 읽어 들일 때 필드 구분자
ENCLOSED_BY	'"'(double quotation mark)	•데이터 파일로부터 데이터를 읽어 들일 때 인용문자
ESCAPED_BY		• 뒤따르는 문자의 의미를 확장시켜서 특수문자를 읽고 쓸 수 있도록

tbLoader 입출력 파일 (계속)

Parameter	Default	Description
LINE_TERMINATOR	'₩n'(new line)	•데이터파일로부터 데이터를 읽어 들일 때 레코드 구분자
LINE_START		•데이터 파일로부터 라인 단위로 읽으면서 지정한 접두어 이후에 뒤따르는 데이터에 대해서만 로드의 대상으로 취급
SKIP	0	•데이터 파일의 처음부터 시작하여 지정한 수만큼의 라인을 로드의 대상에서 제외
DIRECT	N	•Conventional Load 또는 Direct Path Load 방법 중 데이터 로드 방법 선택
LONGDATA_IN_DATAFILE	N	•32KB이하의 CLOB 데이터를 파라메터 DATA에서 지정한 데이터파일내부에서 읽어 들일지, 아니면 별도의 외부파일에서 데이터를 읽을 들일지를 선택
CHARACTERSET	TB_NLS_LANG의 값	•Tibero 서버로 로드 할 문자 셋
COLUMNS		•사용자가 데이터를 입력하고자 하는 테이블의 칼럼 리스트를 명시

tbLoader 입출력 파일 (계속)

- 데이터 파일
 - 데이터베이스의 테이블에 저장할 데이터가 들어있는 텍스트 파일
 - 고정된 레코드 형태(Fixed Record Format)
 - 컨트롤 파일의 파라메터값인 FIELD_TERMINATOR와 ENCLOSED_BY을 모두 지정하지 않을 경우 적용
 - 필드 구분자 없음. 칼럼의 위치는 바이트의 길이에 의해 결정
 - 분리된 레코드 형태(Separated Record Format)에 비해 유연성(flexibility)이 부족, 성능은 우수

n001 n002	100001 100015	1002 2006/10/31 t0001 1002 2006/10/31 f0002	e001 e002
n003	100015	1002 2006/11/30 f0003	e003
n004	100008	1004 2006/10/01 p0001	e004

- 분리된 레코드 형태(Separated Record Format)
 - 컨트롤 파일의 파라메터값인 FIELD TERMINATOR나 ENCLOSED BY을 지정한 경우에 적용
 - 필드 구분자 존재
 - Separated Record Format에 비해 사용자가 원하는 형태로 형식을 지정할 수 있어서 유연성 우수, 성능은 부족함

```
"n001","100001","1002","2006/10/31","t0001","e001"
"n002","100015","1002","2006/10/31","f0002","e002"
"n003","100015","1002","2006/11/30","f0003","e003"
"n004","100008","1004","2006/10/01","p0001","e004"
.....
```

tbLoader 입출력 파일 (계속)

- 로그 파일
 - tbLoader의 실행 과정을 기록
 - 입력할 칼럼의 기본적인 메타정보
 - 실제 입력에 성공한 레코드와 실패한 레코드에 대한 통계 정보
- 오류 파일
 - tbLoader의 실행 시 로드에 실패한 레코드의 데이터를 기록

로드 방법

Conventional Path Load

• 사용자가 지정한 데이터파일을 읽어가며, 한 개의 레코드마다 직접 insert문을 통하여 데이터를 데이터베이스 서버에 로드

Direct Path Load

- 특정 칼럼의 데이터 타입에 맞게 데이터를 칼럼 배열(column array)형태 구성
- 칼럼 배열(column array)형태의 데이터는 block formatter을 거쳐 티베로 데이터베이스 블럭 형태에 맞게 만들어 지고, 이 블럭을 직접 티베로 데이터베이스에 기록
 - 체크제약조건(Check Constraint)과 참조제약조건(Referential Constraint)를 체크 안함
 - 기본키제약조건(Primary Key Constraint), 유일키제약조건(Unique Key Constraint), NOT NULL 제약조건은 체크
 - 로딩 중에 입력 트리거(Insert trigger) 동작 안함.

tbLoader 제약조건

- 동일한 구분자 사용
 - FIELD_TERMINATOR, ENCLOSED_BY, ESCAPED_BY, LINE_TERMINATOR 파라미터에 대하여 어느 하나라도 같은 값으로 지정이 되면 에러발생
- ESCAPED_BY 파라메터 값을 지정하지 않은 경우
 - 데이터 파일의 입력 필드 값이 ENCLOSED_BY, FIELD_TERMINATOR, LINE_TERMINATOR 파라메터로 지정된 문자와 같을 경우 입력 필드를 제대로 해석하지 못함.

tbLoader 공백(Whitespace) 정책

- 필드 값이 공백으로만 이루어졌을 때
- 티베로 데이터베이스가 제공하는 입력테이블의 칼럼이 가지고 있는 기본값으로 필드 값을 로딩
- 필드 값에 부분적인 공백이 존재할 때
 - 빈문자(' '), 탭문자('₩t') 및 라인표시문자('₩n')들이 FIELD_TERMINATOR나 LINE_TERMINATOR로 선언되어 있지 않은 경우 공백으로 취급
 - 필드의 중간부분에 존재하는 공백(whitespace)는 데이터의 한 부분으로 취급
 - 고정된 레코드 형태(Fixed record format)인 경우 : 필드 앞에 존재하는 공백들은 실제 데이터로 취급, 뒤에 따르는 공백은 삭제
 - 분리된 레코드 형태(Separated record format)인 경우 : 필드의 앞과 뒤에 존재하는 공백들을 모두 삭제

tbLoader 실행

- 실행
 - tbloader 명령으로 실행
- 파라미터
 - tbloader를 실행하면 사용법과 파라미터 목록이 나타남

Parameter	Default	Description
USERID		•티베로 데이터베이스 사용자명과 암호 및 데이터베이스명을 지정
CONTROL		•파라메터 정보를 포함하는 컨트롤 파일의 경로와 이름을 지정
LOG		•데이터 로딩과정에서 발생하는 로그를 기록할 파일의 경로와 이름 지정
BAD		•데이터 로딩에 실패한 레코드를 기록할 파일에 대한 경로와 이름을 지정
DATA		•실제 데이터를 포함하고 있는 텍스트파일의 경로와 이름을 지정
SKIP		•데이터 파일의 처음부터 시작하여 지정한 수만큼의 라인을 로드의 대상에서 제외한다
DIRECT		•사용자가 데이터를 로드 시, Conventional Load 또는 Direct Path Load 방법 중 하나를 선택
DPL_LOG	N	•DPL동작시 Redo로그 기록 여부

tbLoader 실행 (계속)

Parameter	Default	Description
MESSAGE		tbLoader가 현재 처리하고 있는 논리적인 레코드의 개수를 화면에 출력
ERRORS	50	데이터를 업로드시 허용할 에러의 최대 개수
MULTITHREAD	Υ	Direct Path Load에서 두개의 쓰레드 사용

tbLoader 예제

- 고정된 레코드 형태
 - 테이블 생성

```
CREATE TABLE ORDERED (
ORD_ID CHAR(4) CONSTRAINT ORD_ID_PK PRIMARY KEY ,
PROD_ID NUMBER(6) ,
ORD_AMOUNT NUMBER(4) ,
ORD_DATE DATE ,
CUST_ID CHAR(5) ,
EMP_ID CHAR(4)
);
```

컨트롤 파일 생성 (ordered_fix.ctl)

```
LOAD DATA
INFILE './ordered_fix.dat'
APPEND
INTO TABLE ORDERED
(ORD_ID position(01:04),
    PROD_ID position(12:17),
    ORD_AMOUNT position(25:28),
    ORD_DATE position(30:39),
    CUST_ID position(41:45),
    EMP_ID position(49:52))
```

data 파일 생성 (ordered_fix.dat)

```
n001
         100001
                    1002 2006/10/31 t0001
                                            e001
n002
         100015
                    1002 2006/10/31 f0002
                                            e002
                    1002 2006/11/30 f0003
n003
         100015
                                           e003
         100008
n004
                    1004 2006/10/01 p0001
                                            e004
                                            e004
n005
         100012
                    1004 2006/10/01 p0001
n006
         100012
                    1002 2006/10/31 t0003
                                            e006
         100011
n007
                    1001 2006/10/31 t0004
                                           e002
                    1001 2006/09/30 f0002
n008
         100002
                                           e003
                    1001 2006/09/30 p0003
         100009
n009
                                            e007
         100001
                    1002 2006/09/09 f0004
                                           e009
n010
         100001
                    1004 2006/08/30 f0001
                                           e008
n011
         100015
n012
                    1004 2006/08/30 f0001
                                           e008
         100013
                    1002 2007/02/01 p0003
n013
                                            e007
         100012
                    1002 2007/03/01 p0004
                                            e002
n014
         100005
n015
                    1008 2007/01/11 p0001
                                            e005
n016
         100009
                    1004 2006/11/01 t0002
                                           e006
                    1004 2006/11/01 t0002
n017
         100013
                                           e007
```

• tbloader 실행

\$ tbloader userid=esa/esa@tibero control=ordered fix.ctl

- 분리된 레코드 형태
 - 테이블 생성

CREATE TABLE CLUB (ID NUMBER(6) NOT NULL, NAME VARCHAR2(10), MASTERID NUMBER(4));

- 분리된 레코드 형태
 - 컨트롤 파일 생성 (club_sep.ctl)

INFILE './club_sep.dat'
APPEND
INTO TABLE club
FIELDS TERMINATED BY ', '
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '|\#n'
IGNORE 1 LINES
(id, name, masterid)

data 파일 생성 (club_sep.dat)

```
id name masterid|
111111,FC-SNIFER,2345|
dkkkkkkkk|
111112,"DOCTOR CLUBE ZZANG",2222|
111113,"ARTLOVE",3333|
111114,FINANCE,1235|
111115,"DANCE MANIA",2456|
111116,"MUHANZILZU",2378|
111117,"INT'L",5555
```

tbloader 실행

\$ tbloader userid=tibero/tmax@tibero control=./club_sep.ctl

- BLOB과 CLOB과 같은 대용량 데이터가 존재하는 경우
 - 테이블 생성

```
CREATE TABLE T1 (
C1 VARCHAR(10) CONSTRAINT T1_PK PRIMARY KEY,
C2 CLOB
);
```

- CLOB 테스트용 파일 생성 (test_clob.txt)
 - test_clob_01.txt ~ test_clob_10.txt 까지 텍스트 파일 생성
- 컨트롤 파일 생성 (test_clob.ctl)

data 파일 생성 (test_clob.dat)

```
'n001',./test_clob_01.txt
'n002',./test_clob_02.txt
'n003',./test_clob_03.txt
'n004',./test_clob_04.txt
'n005',./test_clob_05.txt
'n006',./test_clob_06.txt
'n007',./test_clob_07.txt
'n008',./test_clob_08.txt
'n009',./test_clob_09.txt
'n010',./test_clob_10.txt
```

• tbloader 실행

\$ tbloader userid=esa/esa@tibero control=ordered_sep.ctl



T-Up 개요

- T-Up 개요
 - 다른 데이터베이스에 저장된 테이블, 인덱스, 뷰 등의 데이터베이스 오브젝트와 데이터를 Tibero 로이관하는 기능을 제공하는 유틸리티.
- T-Up에서 제공하는 기능
 - 테이블, 인덱스, 뷰, 동의어 등의 스키마 객체와 테이블에 정의된 각종 제약조건을 마이그레이션.
 - 테이블 데이터 마이그레이션
 - 사용자 특권(privilege) 및 역할(role)을 마이그레이션.


T-Up 화면

호환성을 평가하는 Analyzer와 스키마와 데이터를 자동 전환하는 Migrator로 구성

T-Up GUI 화면

전환 호환성 사전 평가 Analyzer

- 전환 대상 DB 사전 분석
 통한 호환성 확인
- 전환 <u>수정 항목 사전</u> Check



전환 자동화 도구 **Migrator**

- DB **이관 실행**
- → <u>스키마 오브젝트, 테이블</u> 데이터 자동 이관


T-Up Analyzer

메뉴에서 선택한 이관 대상 중 지원 불가 건수, 비율을 표기 함



T-Up Migrator

GUI환경에서 Source 와 Target DB 접속 후, 대상 오브젝트를 선택하고 이관을 실행함





감사합니다