# **NSD PROJECT2 DAY01**

- 1. 案例1: 配置逻辑卷
- 2. 案例2: 配置数据库服务器
- 3. 案例3: 配置主从同步
- 4. 案例4: 配置读写分离服务
- 5. 案例5:准备NFS服务存储磁盘
- 6. 案例6: 配置NFS服务
- 7. 案例7: 配置网站服务
- 8. 案例8: 测试配置
- 9. 案例9: 配置监控服务
- 10. 案例10: 具体配置如下(以网站服务器192.168.4.33为例):
- 11. 案例11: 监控配置

# 1 案例1: 配置逻辑卷

## 1.1 问题

具体配置如下:

- 添加磁盘
- 磁盘分区
- 创建LV
- 格式化

# 1.2 方案

分别给2台虚拟机添加2块5G的磁盘。如图-1所示。



图-1

1.3

## 1.4 步骤

<u>Top</u>

实现此案例需要按照如下步骤进行。

### 步骤一: 磁盘分区(2台数据库服务器都配置)

1) 创建分区, 每块盘分1个区即可

```
[root@mysql11 ~]# fdisk -l /dev/vdb //查看磁盘容量
01.
02.
03.
      磁盘 /dev/vdb: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
04.
     Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
     扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
05.
     I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
06.
07.
      [root@mysql11 ~]#
08.
      [root@mysql11 ~]# fdisk -l /dev/vdc //查看磁盘容量
09.
10.
     磁盘 /dev/vdc: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
11.
     Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
12.
     扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
13.
     I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
14.
15.
     [root@mysql11 ~]#
16.
17.
      [root@mysql11~]# fdisk /dev/vdb //磁盘分区
18.
     欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
19.
20.
      更改将停留在内存中, 直到您决定将更改写入磁盘。
21.
      使用写入命令前请三思。
22.
23.
24.
     Device does not contain a recognized partition table
25.
     使用磁盘标识符 0x882d04b7 创建新的 DOS 磁盘标签。
26.
      命令(输入 m 获取帮助): n //创建分区
27.
28.
     Partition type:
29.
          primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
30.
        e extended
     Select (default p): p //创建主分区
31.
32.
     分区号 (1-4, 默认 1): 1 //指定编号
33.
     起始 扇区 (2048-10485759, 默认为 2048): //起始柱面数
     将使用默认值 2048
34.
35.
     Last 扇区, +扇区 or +size {K, M, G} (2048-10485759, 默认为 10485759): //结束村
                                                             Top
     将使用默认值 10485759
36.
     分区 1 已设置为 Linux 类型,大小设为 5 GiB
37.
```

```
38.
39.
      命令(输入 m 获取帮助): w //保存退出
      The partition table has been altered!
40.
41.
42.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
43.
      正在同步磁盘。
      [root@mysql11 ~]#
44.
45.
46.
      [root@mysql11 ~] # fdisk /dev/vdc //给vdc盘分区
47.
48.
      欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
49.
      更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
50.
      使用写入命令前请三思。
51.
52.
53.
      Device does not contain a recognized partition table
      使用磁盘标识符 0x5184f504 创建新的 DOS 磁盘标签。
54.
55.
      命令(输入 m 获取帮助): n
56.
57.
      Partition type:
           primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
58.
59.
            extended
      Select (default p): p
60.
      分区号 (1-4, 默认 1): 1
61.
      起始 扇区 (2048-10485759, 默认为 2048):
62.
63.
      将使用默认值 2048
      Last 扇区, +扇区 or +size {K, M, G} (2048-10485759, 默认为 10485759):
64.
      将使用默认值 10485759
65.
      分区 1 已设置为 Linux 类型, 大小设为 5 GiB
66.
67.
      命令(输入 m 获取帮助): w
68.
      The partition table has been altered!
69.
70.
71.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
      正在同步磁盘。
72.
73.
      [root@mysql11 ~]#
```

#### 2) 查看分区

<u>Top</u>

01. [root@mysql11 ~]# fdisk -l /dev/vdb

```
02.
03.
      磁盘 /dev/vdb: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
      Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
04.
05.
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
      I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
06.
      磁盘标签类型: dos
07.
      磁盘标识符: 0x882d04b7
08.
09.
10.
         设备 Boot
                    Start
                                  End
                                          Blocks Id System
      /dev/vdb1
                         2048
                                10485759
                                            5241856
                                                     83 Linux
11.
12.
      [root@mysql11 ~]#
      [root@mysql11 ~]#
13.
      [root@mysql11 ~] # fdisk -l /dev/vdc
14.
15.
16.
      磁盘 /dev/vdc: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
17.
      Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
18.
      I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
19.
      磁盘标签类型: dos
20.
      磁盘标识符: 0x5184f504
21.
22.
23.
        设备 Boot
                      Start
                                  End
                                          Blocks Id System
      /dev/vdc1
24.
                                10485759
                                            5241856
                                                     83 Linux
                         2048
      [root@mysql11 ~]#
25.
```

# 步骤二: 创建LV

#### 1) 修改设备ID

```
[root@mysql11~]# fdisk /dev/vdb //修改/dev/vdb
01.
     欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
02.
03.
04.
     更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
     使用写入命令前请三思。
05.
06.
07.
08.
     命令(输入 m 获取帮助): t //修改类型
     已选择分区 1
09.
     Hex 代码(输入 L 列出所有代码): 8e //指定为8e
10.
                                                      Top
11.
     己将分区 "Linux" 的类型更改为 "Linux LVM
12.
     命令(输入 m 获取帮助): w //保存退出
```

```
13.
      The partition table has been altered!
14.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
15.
16.
      正在同步磁盘。
      [root@mysql11 ~]# fdisk -l /dev/vdb //查看磁盘信息
17.
18.
      磁盘 /dev/vdb: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
19.
20.
      Units = \overline{\beta} of 1 * 512 = 512 bytes
21.
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
22.
      I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
23.
      磁盘标签类型: dos
24.
      磁盘标识符: 0x882d04b7
25.
26.
         设备 Boot
                      Start
                                            Blocks
                                                    Id System
                                   End
27.
      /dev/vdb1
                         2048
                                 10485759
                                             5241856
                                                      8e Linux LVM
      [root@mysql11 ~]#
28.
29.
30.
31.
      [root@mysql11 ~] # fdisk /dev/vdc
32.
33.
      欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
34.
      更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
35.
      使用写入命令前请三思。
36.
37.
38.
      命令(输入 m 获取帮助): t
39.
      已选择分区 1
40.
      Hex 代码(输入 L 列出所有代码): 8e
41.
      己将分区 "Linux" 的类型更改为 "Linux LVM"
42.
43.
      命令(输入 m 获取帮助): w
44.
45.
      The partition table has been altered!
46.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
47.
      正在同步磁盘。
48.
      [root@mysql11 ~]# fdisk -1 /dev/vdc
49.
50.
      磁盘 /dev/vdc: 5368 MB, 5368709120 字节, 10485760 个扇区
51.
                                                                 Top
52.
      Units = \overline{\beta} of 1 * 512 = 512 bytes
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
53.
```

```
54.
      I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
      磁盘标签类型: dos
55.
      磁盘标识符: 0x5184f504
56.
57.
         设备 Boot
58.
                       Start
                                    End
                                            Blocks
                                                     Id System
      /dev/vdc1
59.
                          2048
                                 10485759
                                              5241856
                                                       8e Linux LVM
      [root@mysq111 ~]#
60.
```

### 3) 安装软件提供命令的软件

```
01.
02.
       [root@mysql11 ~] # yum -y install lvm2 //安装软件
       已加载插件: fastestmirror
03.
04.
      Loading mirror speeds from cached hostfile
                                                                             3.
05.
      local_repo
      正在解决依赖关系
06.
      --> 正在检查事务
07.
       ---> 软件包 1vm2. x86 64.7.2.02.177-4.e17 将被 安装
08.
09.
10.
11.
       己安装:
12.
        1vm2. x86 64 7:2. 02. 177-4. e17
13.
14.
      作为依赖被安装:
15.
        device-mapper-event. x86_64 7:1.02.146-4.e17
16.
        device-mapper-event-libs.x86 64 7:1.02.146-4.e17
17.
        device-mapper-persistent-data.x86_64 0:0.7.3-3.e17
18.
        libaio.x86_64 0:0.3.109-13.e17
19.
        lvm2-libs.x86_64 7:2.02.177-4.e17
20.
       完毕!
21.
       [root@mysql11 ~]#
22.
```

#### 4) 创建PV

```
01. [root@mysql11 ~]#
02. [root@mysql11 ~]# pvcreate /dev/vdb1 /dev/vdc1 //创建PV Top
03. Physical volume "/dev/vdb1" successfully created.
04. Physical volume "/dev/vdc1" successfully created.
```

```
05.
       [root@mysql11 ~]#
06.
       [root@mysql11 ~]# pvdisplay //查看PV信息
         "/dev/vdb1" is a new physical volume of "<5.00 GiB"
07.
08.
         --- NEW Physical volume ---
09.
         PV Name
                                /dev/vdb1
         VG Name
10.
         PV Size
                                <5.00 GiB
11.
12.
         Allocatable
                                NO
13.
         PE Size
14.
         Total PE
15.
         Free PE
16.
         Allocated PE
         PV UUID
17.
                                nDR2To-tDoy-Vow6-AZz9-ryXe-go8D-RJLsdT
18.
19.
         "/dev/vdc1" is a new physical volume of "<5.00 GiB"
         --- NEW Physical volume ---
20.
21.
         PV Name
                                /dev/vdc1
22.
         VG Name
23.
         PV Size
                                <5.00 GiB
                                NO
24.
         Allocatable
25.
         PE Size
                                0
26.
         Total PE
27.
         Free PE
28.
         Allocated PE
29.
         PV UUID
                                OLxKI6-OymP-erzX-2sFh-6R4Z-TU1I-AOZ3C1
30.
       [root@mysql11 ~]#
31.
```

#### 5) 创建VG

```
[root@mysql11~]# vgcreate vg0 /dev/vdb1 /dev/vdc1 //创建vg 名称vg0
01.
         Volume group "vg0" successfully created
02.
       [root@mysql11 ~]# vgdisplay
03.
04.
         --- Volume group ---
         VG Name
05.
                                vg0
06.
         System ID
07.
         Format
                                1 \text{vm} 2
08.
         Metadata Areas
                                                                          Top
09.
         Metadata Sequence No 1
10.
         VG Access
                                read/write
```

```
11.
         VG Status
                                resizable
12.
         MAX LV
13.
         Cur LV
                                 0
14.
         Open LV
         Max PV
15.
         Cur PV
16.
         Act PV
                                 2
17.
18.
         VG Size
                                 9.99 GiB
19.
         PE Size
                                 4.00 MiB
20.
         Total PE
                                 2558
21.
         Alloc PE / Size
                                 0 / 0
22.
         Free PE / Size
                                 2558 / 9.99 GiB
         VG UUID
23.
                                 IEdyUc-jUgs-pNcs-En2M-XZLc-xpsx-GC3Xhc
24.
25.
       [root@mysql11 ~]#
```

#### 6) 创建LV

```
[root@mysql11~]# lvcreate -L 9.99G -n lv0 vg0 //创建LV 名称为lv0 大小9.
01.
         Rounding up size to full physical extent 9.99 GiB
02.
         Logical volume "1v0" created.
03.
       [root@mysql11 ~]# lvdisplay
04.
05.
         --- Logical volume ---
06.
         LV Path
                                dev/vg0/1v0
         LV Name
07.
                                1v0
08.
         VG Name
                                vg0
09.
         LV UUID
                                JTMuKS-b8b0-6dMK-VKqA-1ji0-rN59-FPV1ch
10.
         LV Write Access
                                read/write
         LV Creation host, time mysql11, 2019-07-05 09:39:41 +0800
11.
         LV Status
12.
                                available
13.
         # open
                                0
                                9.99 GiB
14.
         LV Size
                                2558
15.
         Current LE
16.
         Segments
                                2
17.
         Allocation
                                inherit
18.
         Read ahead sectors
                                auto
19.
         - currently set to
                                256
20.
         Block device
                                252:0
                                                                         Top
21.
22.
       [root@mysql11 ~]#
```

#### 7) 格式化

```
[root@mysql11 ~]# mkfs.xfs /dev/vg0/lv0 //格式化为 xfs 文件系统
01.
02.
      meta-data=/dev/vg0/1v0
                                        isize=512
                                                     agcount=4, agsize=654848 blks
03.
                                        sectsz=512
                                                     attr=2, projid32bit=1
04.
                                        crc=1
                                                     finobt=0, sparse=0
                                                     blocks=2619392, imaxpct=25
05.
                                        bsize=4096
       data
06.
                                                     swidth=0 blks
                                        sunit=0
07.
               =version 2
                                        bsize=4096
                                                     ascii-ci=0 ftype=1
      naming
08.
               =internal log
                                        bsize=4096
                                                     blocks=2560, version=2
       log
09.
                                                     sunit=0 blks, lazy-count=1
                                        sectsz=512
      realtime =none
                                        extsz=4096
                                                     blocks=0, rtextents=0
10.
11.
12.
       [root@mysql11 ~]# blkid /dev/vg0/lv0 //查看文件系统类型
13.
       /dev/vg0/1v0: UUID="3e06f58f-8793-4800-b444-676f5a07fe10" TYPE="xfs"
       [root@mysql11 ~]#
14.
```

# 2 案例2: 配置数据库服务器

# 2.1 问题

具体操作如下:

- 1. 安装MySQL软件
- 2. 挂载LV分区
- 3. 启动服务
- 4. 管理员登录

## 2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

# 步骤一:安装软件MySQL服务软件(2台数据库服务器都要安装)

#### 1)解包软件

```
01. [root@mysql11 ~]# tar -xvf mysql-5.7.17.tar

02. ./mysql-community-client-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm

03. ./mysql-community-common-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm

04. ./mysql-community-devel-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm

05. ./mysql-community-embedded-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm

06. ./mysql-community-embedded-compat-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm

07. ./mysql-community-embedded-devel-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
```

```
08.
       ./mysql-community-libs-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
09.
       ./mysql-community-libs-compat-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm
10.
       ./mysql-community-minimal-debuginfo-5.7.17-1.e17.x86 64.rpm
       ./mysql-community-server-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm
11.
12.
       ./mysql-community-test-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
       [root@mysql11 ~]#
13.
14.
15.
       [root@mysql11 ~]# ls *.rpm
16.
      mysql-community-client-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
17.
      mysql-community-common-5.7.17-1.e17.x86 64.rpm
18.
      mysql-community-devel-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm
19.
      mysql-community-embedded-5.7.17-1.e17.x86_64.rpm
20.
      mysql-community-embedded-compat-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
      mysql-community-embedded-devel-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm
21.
22.
      mysql-community-libs-5.7.17-1.e17.x86_64.rpm
23.
      mysql-community-libs-compat-5.7.17-1.e17.x86_64.rpm
24.
      mysql-community-minimal-debuginfo-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
25.
      mysql-community-server-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm
26.
      mysql-community-test-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm
       [root@mysql11 ~]#
27.
```

#### 2) 安装软件

```
[root@mysql11 ~]# yum -y install mysql-community-*.rpm
01.
02.
       已加载插件: fastestmirror
03.
       正在检查 mysql-community-client-5.7.17-1.el7.x86 64.rpm: mysql-community-cl
04.
      mysql-community-client-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm 将被安装
       .....
05.
06.
07.
       己安装:
08.
        mysql-community-client.x86 64 0:5.7.17-1.e17
09.
        mysql-community-devel.x86 64 0:5.7.17-1.e17
10.
        mysql-community-embedded-compat.x86 64 0:5.7.17-1.el7
11.
        mysql-community-libs.x86_64 0:5.7.17-1.e17
12.
        mysql-community-minimal-debuginfo.x86 64 0:5.7.17-1.el7
13.
        mysql-community-test.x86 64 0:5.7.17-1.e17
14.
15.
       作为依赖被安装:
                                                                       Top
16.
        perl-Data-Dumper.x86 64 0:2.145-3.e17
17.
```

```
18. 完毕!
19. [root@mysql11~]#
```

# 步骤二: 挂载lv设备

#### 1) 设置开机挂载

```
[root@mysql11 ~]# blkid /dev/vg0/lv0
01.
        /dev/vg0/1v0: UUID="3e06f58f-8793-4800-b444-676f5a07fe10" TYPE="xfs"
02.
        [root@mysql11 ~]#
03.
04.
        [root@mysql11 ~]# vim /etc/fstab
05.
                                                                      0 0
06.
       \frac{\text{dev}/\text{vg0}}{1\text{v0}}
                       /var/lib/mysql xfs
                                               defaults
07.
        :wq
08.
        [root@mysql11 ~]#
```

#### 2) 查看挂载信息

```
01. [root@mysql11 ~]# mount -a
02.
03. [root@mysql11 ~]# mount | grep lv0
04. /dev/mapper/vg0-lv0 on /var/lib/mysql type xfs (rw, relatime, attr2, inode64, no 05. [root@mysql11 ~]#
```

## 步骤三: 启动服务

#### 1) 启动服务

#### 2台数据库服务器都要启动服务

```
[root@mysql11 ~]# systemctl start mysqld
01.
       [root@mysql11 ~]#
02.
       [root@mysql11 ~]# ls /var/lib/mysql
03.
                   client-cert.pem ibdata1
04.
       auto. cnf
                                                  ibtmp1
                                                              mysql. sock. lock
                                                                                   pι
05.
       ca-key.pem client-key.pem
                                     ib logfile0 mysql
                                                              performance schema
                                                                                   se
06.
       ca.pem
                   ib_buffer_pool
                                    ib_logfile1 mysql.sock private_key.pem
                                                                                   se
       [root@mysql11 ~]#
07.
       [root@mysql11 ~]# systemctl enable mysqld
08.
                                                                         Top
09.
       [root@mysql11 ~]#
10.
```

# 步骤四: 管理员登录

#### 1) 查看初始密码

```
[root@mysql11 ~] # grep password /var/log/mysqld.log
01.
02.
       2019-07-05T01:56:51.895852Z 1 [Note] A temporary password is generated for
03.
       [root@mysql11 ~]#
04.
       [root@mysql11~]# mysql -uroot -p'bB0*uCmu:.Kj' //初始密码登录
05.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
06.
07.
       Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
       Your MySQL connection id is 3
08.
09.
       Server version: 5.7.17
10.
11.
       Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
12.
       Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
13.
14.
       affiliates. Other names may be trademarks of their respective
15.
       owners.
16.
       Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
17.
18.
19.
       mysq1>
```

## 2) 修改登录密码

```
01. mysql> alter user root@"localhost" identified by "123qqq...A";
02. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
03. mysql>
04. mysql> exit
05. Bye
06. [root@mysql11~]#
```

### 3)新密码登录

```
01.
       [root@mysql11 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A
02.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
       Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
03.
04.
       Your MySQL connection id is 4
05.
       Server version: 5.7.17 MySQL Community Server (GPL)
06.
07.
       Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
08.
09.
       Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
       affiliates. Other names may be trademarks of their respective
10.
11.
       owners.
12.
       Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
13.
14.
       mysql> show databases;
15.
16.
17.
       Database
18.
19.
       information_schema
20.
       mysql
       performance_schema
21.
22.
       sys
23.
       4 rows in set (0.00 sec)
24.
```

# 3 案例3:配置主从同步

# 3.1 问题

配置步骤如下:

- 1. 配置主服务器
- 2. 配置从服务器

# 3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 配置主服务器

1) 启用binlog日志

```
01. [root@mysql11~]# vim /etc/my.cnf
02. [mysqld]
03. server_id=11
```

```
04. log-bin=master11
05. :wq
06. [root@mysql11 ~]# systemctl restart mysqld
07. [root@mysql11 ~]#
```

## 2) 用户授权

```
01.
       [root@mysql11 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A
02.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
03.
       Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
       Your MySQL connection id is 3
04.
05.
       mysq1>
       mysql> grant replication slave on *.* to repluser@"%" identified by "12
06.
       Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.04 sec)
07.
08.
       mysq1>
```

# 3) 查看日志信息

```
[root@mysql11 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A
01.
02.
      mysql> show master status;
03.
                       Position Binlog_Do_DB Binlog_Ignore_DB Executed_G
04.
      File
05.
06.
      master11.000001
                              441
07.
      1 row in set (0.00 sec)
08.
09.
10.
      mysq1>
```

## 步骤二: 配置从服务器

#### 1) 指定server id

```
05. [root@mysq122 ~] # systemctl restart mysqld
```

### 2) 指定主服务器信息

```
01.
       [root@mysq122 ~]# mysq1 -uroot -p123qqq...A
02.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
03.
       Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
       Your MySQL connection id is 3
04.
       Server version: 5.7.17 MySQL Community Server (GPL)
05.
06.
       Mysq1>
07.
       mysql> change master to master host="192.168.4.11", master user="repluser",
08.
           -> master_password="123qqq...A", master_log_file="master11.000001", master
09.
10.
       Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.41 sec)
11.
12.
       mysq1>
```

# 3) 启动slave进程

```
01. mysql> start slave;
02. Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
03.
04. mysql>
```

# 4) 查看状态信息

```
01.
       [root@mysq122 ~] # mysq1 -uroot -p123qqq...A -e "show slave status\G" | grep
02.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse-
03.
                    Slave_IO_Running: Yes
                   Slave SQL Running: Yes
04.
       [root@mysq122 ~]#
05.
06.
       [root@mysq122~]# mysq1 -uroot -p123qqq...A -e "show slave status\G" | grep
07.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse-
08.
09.
                         Master Host: 192.168.4.11
                                                                         Top
       [root@mysq122 ~]#
10.
```

# 4 案例4: 配置读写分离服务

# 4.1 问题

#### 配置步骤如下:

- 1. 安装软件
- 2. 修改配置文件
- 3. 配置数据库服务器
- 4. 启动服务
- 5. 查看服务状态
- 6. 查看监控信息

# 4.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

# 步骤一: 配置读写分离服务

### 1) 安装软件

```
01.
      [root@maxscale77~]# rpm -ivh maxscale-2.1.2-1.rhel.7.x86_64.rpm //安装软件
02.
      警告: maxscale-2.1.2-1.rhel.7.x86 64.rpm: 头V4 RSA/SHA1 Signature, 密钥 ID
      准备中...
                                      ########### [100%]
03.
      正在升级/安装...
04.
05.
         1:maxscale=2, 1, 2-1
                                                                        (
      [root@maxscale77 ~]#
06.
      [root@maxscale77 ~]# ls /etc/maxscale.cnf //主配置文件
07.
      /etc/maxscale.cnf
08.
09.
      [root@maxscale77 ~]# ls /var/log/maxscale/ //日志目录
```

#### 2) 修改配置文件

```
[root@maxscale77 ~] # vim /etc/maxscale.cnf
01.
02.
03.
      [maxscale] //服务线程数量
04.
      threads=auto
05.
06.
      [server1] //第1台数据库服务器
07.
      type=server
      address=192.168.4.11
08.
09.
      port=3306
10.
      protocol=MySQLBackend
                                                                    Top
11.
12.
      [server2] //第2台数据库服务器
```

```
13.
       type=server
14.
      address=192. 168. 4. 22
      port=3306
15.
16.
      protocol=MySQLBackend
17.
       [MySQL Monitor] //指定监控数据库服务器server1 和 server2
18.
19.
       type=monitor
20.
      module=mysqlmon
21.
      servers=server1, server2
22.
      user=maxscalemon //监控用户
23.
      passwd=123qqq...A //密码
24.
      monitor_interval=10000
25.
26.
       [Read-Write Service] //定义读写分离服务
27.
       type=service
28.
      router=readwritesplit
29.
      servers=server1, server2
30.
      user=maxscalerouter //路由用户
      passwd=123qqq...A //密码
31.
32.
      max_slave_connections=100%
33.
34.
       [MaxAdmin Service] //定义管理服务
35.
       type=service
36.
      router=cli
37.
       [Read-Write Listener] //定义读写分离服务端口
38.
39.
       type=listener
      service=Read-Write Service
40.
      protocol=MySQLClient
41.
      port=4006 //端口号
42.
43.
       [MaxAdmin Listener] //定义管理服务端口
44.
45.
       type=listener
46.
      service=MaxAdmin Service
      protocol=maxscaled
47.
48.
       socket=default
49.
      port=4016 //端口号
50.
       [root@maxscale77 ~]#
51.
                                                                      Top
52.
```

## 步骤二: 配置数据库服务器

1) 创建用户:在主服务器上添加,从服务器查看即可

```
[root@mysql11 ~] # mysql -uroot -p123qqq...A
01.
02.
       mysql> grant replication slave, replication client on *.*
           -> to maxscalemon@"%"identified by "123qqq...A";
03.
       Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
04.
05.
       mysql> grant select on mysql.* to
06.
           -> maxscalerouter@"%" identified by "123qqq...A";
07.
08.
       Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)
09.
10.
       mysq1>
```

#### 2) 从服务器查看授权用户

```
[root@mysq122 ~] # mysq1 -uroot -p123qqq...A -e 'select user, host from mysq1.
01.
02.
       mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
03.
04.
       user
                        host
05.
       maxscalemon
06.
       maxscalerouter | %
07.
08.
       [root@mysq122 ~]#
09.
```

### 步骤三: 启动maxsacle服务

#### 1) 启动服务


```
01. [root@maxscale77 ~]#
02. [root@maxscale77 ~]# maxscale -f /etc/maxscale.cnf
03. [root@maxscale77 ~]#
```

#### 2) 查看服务信息(进程和端口)

```
01. [root@maxscale77 ~]# ps -C maxscale
```

```
02.
       PID TTY
                         TIME CMD
03.
      23254 ?
                     00:00:00 maxscale
      [root@maxscale77 ~]#
04.
05.
      [root@maxscale77 ~] # netstat -utnlp | grep maxscale
06.
                        0 :::4006
07.
                                                  :::*
                                                                         LISTEN
08.
       tcp6
                0
                       0 :::4016
                                                  :::*
                                                                         LISTEN
09.
       [root@maxscale77 ~]#
```

## 3) 在maxscale服务本机访问管理服务, 查看监控信息



# 5 案例5: 准备NFS服务存储磁盘

# 5.1 问题

具体配置如下:

- 1. 添加磁盘
- 2. 磁盘分区
- 3. 创建LV
- 4. 格式化

# 5.2 方案

给NFS服务器主机添加1块10G的磁盘。如图-2所示。

**Top** 



图-2

# 5.3

## 5.4 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

### 步骤一: 磁盘分区

1) 创建分区,分1个区即可

```
[root@nfs30 ~]# fdisk -l /dev/vdb //查看磁盘信息
01.
      磁盘 /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 字节, 20971520 个扇区
02.
03.
      Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
04.
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
      I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
05.
06.
      root@nfs30 ~]#
07.
      [root@nfs30 ~]# fdisk /dev/vdb //磁盘分区
08.
09.
      欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
10.
      更改将停留在内存中, 直到您决定将更改写入磁盘。
11.
      使用写入命令前请三思。
12.
13.
14.
      Device does not contain a recognized partition table
      使用磁盘标识符 0x67bb10cf 创建新的 DOS 磁盘标签。
15.
16.
      命令(输入 m 获取帮助): n //新建分区
17.
      Partition type:
18.
                                                              Top
            primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
19.
20.
            extended
```

```
21.
      Select (default p):
22.
      Select (default p): p //创建主分区
23.
      分区号 (1-4, 默认 1): //回车
24.
      起始 扇区 (2048-20971519, 默认为 2048): //回车
25.
      将使用默认值 2048
26.
      Last 扇区, +扇区 or +size {K, M, G} (2048-20971519, 默认为 20971519): //回车
      将使用默认值 20971519
27.
28.
      分区 1 已设置为 Linux 类型, 大小设为 10 GiB
29.
      命令(输入 m 获取帮助): w //保存退出
30.
      The partition table has been altered!
31.
32.
33.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
      正在同步磁盘。
34.
35.
      root@nfs30 ~ #
```

### 2) 查看分区

```
[root@nfs30 ~]# fdisk -1 /dev/vdb
01.
02.
      磁盘 /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 字节, 20971520 个扇区
03.
      Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
04.
05.
      扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
      I/0 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
06.
      磁盘标签类型: dos
07.
      磁盘标识符: 0x67bb10cf
08.
09.
         设备 Boot
10.
                      Start
                                  End
                                          Blocks Id System
      /dev/vdb1
11.
                         2048
                                20971519
                                           10484736 83 Linux
      [root@nfs30 ~]#
12.
```

#### 步骤二: 挂载磁盘

#### 1) 格式化

```
01. [root@nfs30~]# mkfs.xfs /dev/vdb1 //格式化
02. meta-data=/dev/vdb1 isize=512 agcount=4, agsize=655296 blks
03. = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
04. = crc=1 finobt=0, sparse=0
```

```
05.
                                                    blocks=2621184, imaxpct=25
      data
                                       bsize=4096
                                                    swidth=0 blks
06.
                                       sunit=0
              =version 2
07.
      naming
                                       bsize=4096
                                                    ascii-ci=0 ftype=1
08.
                                                    blocks=2560, version=2
       log
               =internal log
                                       bsize=4096
09.
                                       sectsz=512
                                                    sunit=0 blks, lazy-count=1
10.
      realtime =none
                                       extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
       root@nfs30 ~]#
11.
12.
       [root@nfs30 ~]# blkid /dev/vdb1 //查看
13.
      /dev/vdb1: UUID="81740d7a-51f1-4ce1-a830-7b6517cc778e" TYPE="xfs"
       [root@nfs30 ~]#
14.
```

#### 2) 配置开机挂载

```
[root@nfs30 ~]# vim /etc/fstab //修改配置文件
01.
      /dev/vdb1
                                                         0 0
02.
                    /sitedir
                             xfs
                                           defaults
      [root@nfs30 ~]#
03.
04.
      [root@nfs30 ~]# mkdir /sitedir //创建挂载目录
05.
06.
      [root@nfs30~]# chmod o+w /sitedir/ //赋予写权限
07.
08.
      [root@nfs30 ~]# mount -a //加载文件中所有未加载的设备
09.
10.
      [root@nfs30 ~]# mount | grep "/sitedir" //查看加载信息
11.
12.
      /dev/vdb1 on /sitedir type xfs (rw, relatime, attr2, inode64, noquota)
      [root@nfs30 ~]#
13.
```

# 6 案例6: 配置NFS服务

# 6.1 问题

#### 具体配置如下:

- 1. 安装软件
- 2. 修改配置文件
- 3. 启动服务
- 4. 查看共享信息

# 6.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

**Top** 

#### 步骤一: 部署NFS服务

1) 安装软件

```
01.
       [root@nfs30 ~] # yum -y install nfs-utils rpcbind
02.
       己安装:
         nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.54.e17
                                                              rpcbind. x86_64 0:0.2.0
03.
04.
       作为依赖被安装:
05.
         gssproxy. x86_64 0:0.7.0-17.e17
                                                              keyutils. x86_64 0:1.5.
06.
07.
         libbasicobjects.x86_64 0:0.1.1-29.e17
                                                              libcollection.x86 64 0
         libevent. x86_64 0:2. 0. 21-4. e17
                                                              libini_config.x86_64 0
08.
09.
         libnfsidmap. x86_64 0:0. 25-19. e17
                                                              libpath_utils.x86_64 0
         libref_array.x86_64 0:0.1.5-29.e17
                                                              libtirpc.x86_64 0:0.2.
10.
         libverto-libevent.x86 64 0:0.2.5-4.e17
                                                              quota. x86 64 1:4. 01-17
11.
12.
         quota-nls. noarch 1:4.01-17.el7
                                                              tcp_wrappers.x86_64 0:
13.
       完毕!
14.
       [root@nfs30 ~]#
15.
```

#### 2) 修改配置文件

# 步骤二: 启动服务

#### 1) 启动服务

```
[root@nfs30 ~] # systemctl start rpcbind
01.
       [root@nfs30 ~]#
02.
       [root@nfs30 ~]# systemctl start nfs
03.
       [root@nfs30 ~]#
04.
05.
       [root@nfs30 ~]# systemctl enable nfs
06.
       Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants Tcf2-server.
07.
       [root@nfs30 ~]#
08.
       [root@nfs30 ~]# systemctl enable rpcbind
09.
```

10. [root@nfs30 ~]#

### 2) 查看共享信息

```
01. [root@nfs30~]# vim /etc/fstab //修改配置文件
02. [root@nfs30~]# showmount -e localhost
03. Export list for localhost:
04. /sitedir *
05. [root@nfs30~]#
```

# 7案例7:配置网站服务

# 7.1 问题

#### 具体配置如下:

- 1. 安装软件
- 2. 挂载共享存储
- 3. 启动服务
- 4. 查看共享信息

# 7.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 部署网站服务

#### 1) 安装软件

```
01.
       [root@web33 ~] # yum -y install httpd //网站服务软件
02.
       己安装:
03.
        httpd. x86_64 0:2.4.6-80.e17.centos
04.
05.
      作为依赖被安装:
06.
        apr. x86 64 0:1.4.8-3.e17 4.1
                                                         apr-util.x86 64 0:1.5.2
07.
        httpd-tools. x86_64 0:2. 4. 6-80. e17. centos
                                                         mailcap.noarch 0:2.1.41
08.
      完毕!
09.
10.
      [root@web33 ~]#
11.
12.
       [root@web33 ~]# yum -y install nfs-utils //访问nfs服务软件
13.
       己安装:
                                                                     Top
        nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.54.e17
14.
15.
```

```
16.
       作为依赖被安装:
         gssproxy. x86_64 0:0.7.0-17.e17
                                                              keyutils. x86_64 0:1.5.
17.
         libbasicobjects.x86_64 0:0.1.1-29.e17
                                                              libcollection.x86 64 0
18.
19.
         libevent.x86 64 0:2.0.21-4.e17
                                                              libini config. x86 64 0
20.
         libnfsidmap. x86_64 0:0. 25-19. e17
                                                              libpath_utils.x86_64 0
21.
         libref_array.x86_64 0:0.1.5-29.e17
                                                              libtirpc. x86_64 0:0.2.
22.
         libverto-libevent.x86 64 0:0.2.5-4.e17
                                                              quota. x86 64 1:4.01-17
23.
         quota-nls. noarch 1:4.01-17.el7
                                                              rpcbind. x86_64 0:0.2.0
24.
         tcp_wrappers.x86_64 0:7.6-77.e17
25.
26.
       完毕!
27.
       [root@web33 ~]#
```

# 2) 挂载共享目录 到 /var/www/html

```
[root@web33 ~]# showmount -e 192.168.4.30 //查看共享
01.
02.
      Export list for 192.168.4.30:
03.
      /sitedir *
      root@web33 ~ ]#
04.
      [root@web33 ~]# vim /etc/fstab //配置开机挂载
05.
      192.168.4.30:/sitedir /var/www/html
06.
                                            nfs
                                                    defaults
                                                                   0 0
07.
      :wq
08.
      [root@web33 ~]# mount -a //加载所有未加载的设备
09.
```

# 步骤二: 启动服务

#### 1) 启动服务

```
[root@web33 ~]# systemctl start httpd
01.
       [root@web33 ~]#
02.
03.
       [root@web33 ~]# systemctl enable remote-fs.target //设置远程加载服务开机运
04.
05.
       [root@web33 ~]# systemctl enable httpd
06.
07.
      Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.serv
08.
                                                                      Top
       [root@web33 ~]#
09.
```

#### 2) 查看挂载信息

```
01. [root@web33 ~]#
02. [root@web33 ~]# mount | grep "/var/www/html"
03. 192.168.4.30:/sitedir on /var/www/html type nfs4 (rw, relatime, vers=4.1, rsiz 04. [root@web33 ~]#
```

# 8 案例8: 测试配置

8.1 问题

具体配置如下:

- 1. 测试NFS服务
- 2. 测试MySQL服务

# 8.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:测试NFS服务

1) 在nfs服务器创建网页 test.html

2) 在客户端192.168.4.254 分别访问网站服务

步骤二:测试MySQL服务

**Top** 

1) 在主数据库服务器上添加,访问数据的连接用户

```
01.
       [root@mysql11 ~]# mysql -uroot -p123qqq...A
02.
       mysql> create database gamedb; //建库
03.
       Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
04.
05.
       mysql> grant select, insert, update, delete on gamedb.* to yaya99@"%" identifi
06.
       Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
07.
       mysql> create table gamedb.user(name char(15)); //建表
08.
       Query OK, 0 rows affected (0.31 sec)
09.
10.
11.
       mysql> select * from gamedb.user;
12.
       Empty set (0.01 sec)
13.
       mysq1>
```

# 2) 在从服务器查看是否同步数据

```
[root@mysq122 ~] # mysq1 -uroot -p123qqq...A
01.
     mysql> show grants for yaya99@"%"; //查看授权用户
02.
03.
04.
      Grants for yaya99@%
05.
      GRANT USAGE ON *. * TO 'yaya99'@'%'
06.
07.
      GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `gamedb`.* TO 'yaya99'@'%'
08.
09.
      2 rows in set (0.00 sec)
10.
     mysql> desc gamedb.user; //查看库表
      +----+
11.
      | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
12.
13.
      name char (15) YES NULL
14.
      +----+
15.
16.
      1 row in set (0.01 sec)
17.
18.
     mysql> select * from gamedb.user;
19.
     Empty set (0.00 sec)
20.
21.
     mysq1>
     mysql> insert into gamedb.user values("xdd"); //用来验证数据读写分离
22.
23.
     Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
24.
```

```
25.
       mysq1>
26.
       mysql> select * from gamedb.user;
27.
28.
       name
29.
30.
       xdd
31.
32.
       1 row in set (0.00 sec)
33.
34.
       mysq1>
```

## 3) 测试读写分离服务

### 在网站服务器上,连接数据读写分离服务器77

```
01.
       [root@web33 ~]# yum -y install mariadb //安装提供连接命令软件
02.
       己安装:
03.
        mariadb. x86_64 1:5. 5. 56-2. e17
      作为依赖被安装:
04.
        mariadb-libs.x86_64 1:5.5.56-2.e17
05.
       完毕!
06.
       [root@web33 ~]#
07.
08.
       [root@web33~]# mysq1 -h192.168.4.77 -P4006 -uyaya99 -p123qqq...A //连接读写
09.
      Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
10.
11.
      Your MySQL connection id is 23258
12.
      Server version: 10.0.0 2.1.2-maxscale MySQL Community Server (GPL)
      Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
13.
      Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
14.
      MySQL [(none)]>
15.
```

#### 4) 查询数据

```
01. MySQL [(none)]> select * from gamedb.user; //显示的是从服务器上的数据
02. +----+
03. | name |
04. +----+
05. | xdd |
06. +----+
07. 1 row in set (0.00 sec)
```

```
08. MySQL [(none)]>
```

# 5) 存储数据

```
01.
      MySQL [(none)]> insert into gamedb.user values("pmm"); //插入记录
      Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
02.
03.
      MySQL [(none)]> select * from gamedb.user; //查看记录
04.
05.
       name
06.
07.
       xdd
08.
       pmm
09.
      2 rows in set (0.00 sec)
10.
11.
      MySQL [(none)]>
12.
```

#### 6) 在主服务器本机登录查看数据

```
01. [root@mysql11 ~] # mysql -uroot -pl23qqq...A -e "select * from gamedb.user"
02. mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insected.
03. +-----+
04. | name |
05. +-----+
06. | pmm |
07. +-----+
08. [root@mysql11 ~] #
```

# 9 案例9: 配置监控服务

# 9.1 问题

#### 具体配置如下:

- 1. 部署运行环境LNMP
- 2. 安装Zabbix软件
- 3. 初始化配置
- 4. 修改配置文件
- 5. 启动服务 <u>Top</u>

# 9.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 部署运行环境LNMP

#### 1) 安装LNMP环境

```
[root@zabbixserver ~]# yum -y install gcc pcre-devel openssl-devel
01.
       [root@zabbixserver ~] # tar -xf nginx-1.12.2. tar.gz
02.
       [root@zabbixserver ~]# cd nginx-1.12.2
03.
04.
       [root@zabbixserver nginx-1.12.2]# ./configure --with-http ssl module
05.
       [root@zabbixserver nginx-1.12.2]# make && make install
       [root@zabbixserver ~] # yum -y install php php-mysql \
06.
07.
      > mariadb mariadb-devel mariadb-server
       [root@zabbixserver] # yum -y install php-fpm-5.4.16-42.e17.x86_64.rpm
08.
      //注意, php-fpm这个软件包在1nmp soft/目录下
09.
```

#### 2) 修改Nginx配置文件

配置Nginx支持PHP动态网站,因为有大量PHP脚本需要执行,因此还需要开启Nginx的各种 fastcgi缓存,加速PHP脚本的执行速度。

```
[root@zabbixserver ~] # vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
01.
02.
03.
       http{
       ... ...
04.
05.
                fastcgi_buffers 8 16k;
                                                                                //缓存pl
                fastcgi_buffer_size 32k;
06.
                                                                                  //缓存
                fastcgi connect timeout 300;
                                                                             //连接PHP的
07.
                                                                                  //发送
08.
                fastcgi_send_timeout 300;
09.
                fastcgi_read_timeout 300;
       location ~ \. php$ {
10.
11.
                            root
                                            html;
12.
                                            127. 0. 0. 1:9000;
                            fastcgi_pass
                            fastcgi_index index.php;
13.
                             include
                                            fastcgi.conf:
14.
15.
16.
```

## 3) 启动服务

启动Nginx、PHP-FPM、MariaDB服务,关闭SELinux与防火墙。

**Top** 

```
01. [root@zabbixserver ~]# systemctl start mariadb
02. [root@zabbixserver ~]# systemctl start php-fpm
03. [root@zabbixserver ~]# ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /sbin/nginx
04. [root@zabbixserver ~]# nginx
05.
06. [root@zabbixserver ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
07. [root@zabbixserver ~]# setenforce 0
```

# 4) 客户端测试LNMP环境

服务器创建PHP测试页面,浏览器访问页面测试网页连通性。

# 步骤二:安装Zabbix软件

#### 1) 安装源码Zabbix软件

```
01.
      [root@zabbixserver lnmp_soft]# yum -y install net-snmp-devel \
02.
      > curl-devel
03.
      //安装相关依赖包
04.
      [root@zabbixserver lnmp_soft]# yum -y install \
05.
      > libevent-devel-2. 0. 21-4. e17. x86_64. rpm
      //注意libevent-devel这个软件包在lnmp soft目录下有提供
06.
07.
      [root@zabbixserver lnmp soft]# tar -xf zabbix-3.4.4. tar.gz
      [root@zabbixserver lnmp_soft]# cd zabbix-3.4.4/
08.
      [root@zabbixserver zabbix-3.4.4]# ./configure --enable-server \
09.
      > --enable-proxy --enable-agent --with-mysql=/usr/bin/mysql config \
10.
11.
      > --with-net-snmp --with-libcurl
      // --enable-server安装部署zabbix服务器端软件
12.
      // --enable-agent安装部署zabbix被监控端软件
13.
14.
      // --enable-proxy安装部署zabbix代理相关软件
                                                                   Top
      // --with-mysql配置mysql_config路径
15.
      // --with-net-snmp允许zabbix通过snmp协议监控其他设备
16.
```

```
17. // --with-libcurl安装相关curl库文件,这样zabbix就可以通过curl连接http等服务,
18. [root@zabbixserver zabbix-3.4.4]# make && make install

◆
```

# 步骤三: 初始化配置

#### 1) 创建数据库

```
[root@zabbixserver ~]# mysql
01.
02.
      mysql> create database zabbix character set utf8;
03.
      //创建数据库,支持中文字符集
04.
      mysql> grant all on zabbix.* to zabbix@'localhost' identified by 'zabbix';
      //创建可以访问数据库的账户与密码
05.
      [root@zabbixserver ~]# cd zabbix-3.4.4/database/mysql/
06.
07.
      [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < schema.sql
      [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < images.sql
08.
09.
      [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < data.sql
```

### 2) 安装依赖

```
01. [root@zabbixserver ~]# yum -y install php-gd php-xml
02. [root@zabbixserver ~]# yum -y install php-bcmath
03. [root@zabbixserver ~]# yum -y install php-mbstring
```

# 3) 修改php程序运行参数

```
[root@zabbixserver ~] # vim /etc/php.ini
01.
02.
                                                                    //设置时区
       date. timezone = Asia/Shanghai
03.
       max execution time = 300
                                                                       //最大执行时
                                                                          //POST数
04.
       post max size = 32M
       max input_time = 300
                                                                           //服务署
05.
                                                                          //内存容
06.
       memory_limit = 128M
07.
       :wq
       [root@zabbixserver ~]# systemctl restart php-fpm
08.
```

# 步骤四:修改配置文件

**Top** 

1) 在主数据库服务器上添加,访问数据的连接用户

```
01.
      [root@zabbixserver ~] # vim /usr/local/etc/zabbix_server.conf
02.
      DBHost=localhost //数据库主机,默认该行被注释
03.
      DBName=zabbix //设置数据库名称
      DBUser=zabbix //设置数据库账户
04.
      DBPassword=zabbix //设置数据库密码, 默认该行被注释
05.
      LogFile=/tmp/zabbix server.log
                                 //设置日志
06.
07.
08.
      :wq
```

### 步骤五: 启动服务

## 1) 启动服务

```
01. [root@zabbixserver ~]# useradd -s /sbin/nologin zabbix //不创建用户无法启动]
02. [root@zabbixserver ~]# zabbix_server //
```

## 2) 查看服务状态信息

```
01. [root@zabbixserver~]# ss -ntulp |grep zabbix_server //确认连接状态,端口102.
03. tcp LISTEN 0 128 *:10051 *:* users:(("zabbix_server",pid=23275,fd=4),("zabbix_server")
```

# 10 案例10: 具体配置如下(以网站服务器192.168.4.33为例):

# 10.1 问题

#### 具体配置如下:

- 1. 安装Zabbix软件
- 2. 修改配置文件(将agentd服务设置为主动模式)
- 3. 启动服务
- 4. 查看服务状态

## 10.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一:安装软件

1) 安装依赖软件

```
O1. ]#yum -y install gcc pcre-devel
```

## 2) 安装源码zabbix软件

```
01. ]#tar -zxvf zabbix-3.4.4. tar. gz
02. ]#cd zabbix-3.4.4/
03. ]#./configure --enable-agent
04. ]# make install
```

## 3) 修改配置文件

```
01. ]#vim /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
02. #Server=127.0.0.1
03. StartAgents=0
04. ServerActive=192.168.4.55
05. Hostname=web33
06. :wq
```

### 步骤二: 启动服务

1) 启动服务,只有端口没有进程

```
01. ]# useradd zabbix
02. ]# zabbix_agentd
03. ]# netstat -utnlp | grep :10050 没有端口
04. ]# ps -C zabbix_agentd 有进程
```

# 11 案例11: 监控配置

# 11.1 问题

在监控服务器上做如下配置:

- 1. 创建主动模式监控模板
- 2. 配置自动发现
- 3. 查看监控信息

# 11.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 创建主动模式监控模板

1) 克隆监控模板,新模板名称为: Template OS Linux ServerActive。如图-3所示

<u>Top</u>



图-3

2) 修改模板中的监控项目的监控模式为主动模式,如图-4所示



3) 禁用不支持主动模式的监控项目如图-5所示。



图-5

# 步骤二: 配置自动发现

1) 创建自动发现规则

通过Configuration (配置) --> Discovery (自动发现) --> Create discovery rule (创建发现规则) , 如图-6所示。



图-6

#### 2) 填写规则

填写自动发现的IP范围(逗号隔开可以写多个),多久做一次自动发现(默认为1小时,仅实验修改为1m),如图-7所示。配置检查的方式: Ping、HTTP、FTP、Agent的自定义key等检查,如图-8所示。



# 3) 创建Action动作

通过Configuration (配置) --> Actions Event source(事件源): 自动发现(Discovery)--> Create action (创建动作) , 如图-9所示。



# 4) 配置Action动作具体行为

配置动作,添加动作名称,添加触发动作的条件,如图-10所示。

**Top** 



图-10

点击操作(触发动作后要执行的操作指令),操作细节:添加主机到组,与模板链接(HTT如 图-11所示。



图-11

# 步骤三: 查看监控信息

1) 验证监控效果,如图-12所示



图-12

**Top**