

通信网理论基础

第四章 网内业务分析第三节 提高网络效率的一些措施

北京邮电大学 信息与通信工程学院

授课教师: 武穆清

电子信箱: wumuqing@bupt.edu.cn



本章内容

- 4.1 排队论基础
- 4.2 通信网的业务模型与分析
- 4.3 提高网络效率的一些措施
- 4.4 多址接入系统



4.3 提高网络效率的一些措施

- 4.3.1. 大群化效应
- -普遍而言
 - = 社会服务资源在一定范围内的统一利用总是 要优于分散经营的
 - ≡全利用度设施要优于部分利用度设施
 - = 通信网中的各种公共资源,如信道,也有类似的规律,即:在同样的质量指标下
 - ≡信道的统一分配与分散利用相比
 - ≡能够传送更多的业务量
 - = 这种规律就是大群化效应



- 以M/M/m(n)排队系统来说明

- = 通信网中许多实际系统都可用M/M/m(n)模型近似
- = 对于即时拒绝的M/M/m(m)系统:

 Δ 其中: $a = \frac{\lambda}{\mu}$,即业务量强度 Δ *m*是窗口数,或信道数 $\equiv a$, m , p_c 三者之间的数量关系

m	1	10	100
1	0.5	0.91	0.99
3	0.0625	0.75	0.97
10	10-7	0.215	0.90
30	~ 0	1.7×10^{-7}	0.70
100	~ 0	~ 0	0.076



= 呼损是建网时的重要指标

 \equiv 若要求 $p_c \leq 0.1$,则

 Δ a=1爱尔朗 (Erlang) 时,需m=3, η =31%

 Δ a=10爱尔朗(Erlang)时,需m=13, $\eta = 70.5\%$

 Δ a=100爱尔朗(Erlang)时,需m=96, η =94%

≡可见,业务量越大,所需的信道数也越多(以保证呼损指标),系统效率也越高


△业务量与所需信道数不是线性关系

△从系统效率的变化已可以感受到大群化效应




=定量计算,看出大群化效应

- \equiv 以a=10爱尔朗为例,仍然要求 $p_c \leq 0.1$
- ≡有两种方法可实现此系统,如图:
- 图a是分散的线路系统
 - △ 即需要用10个M/M/3即时 拒绝系统来承载a=10爱尔 朗的业务量强度
 - Δ 可保证用户呼损不大于0.1
 - △ 信道利用率为31%



- 图b是集中的线路系统
 - △ 即用一个M/M/13即时拒绝系 统来承载a=10爱尔朗的业务 量强度
 - Δ 就可保证用户呼损不大于0.1
 - Δ 信道利用率为70.5%
 - Δ 且较图a节省了17条信道
- 业务量越大,这种大群化效应越明显





- 以时延指标来说明大群化效应

- =在信息转接网(分组交换网)中,也有大群化效应
- =假设网络转接节点的存储容量足够大
 - 使节点成为不拒绝的排队系统
 - 用M/M/1排队模型来模拟
 - ≡此时,系统的主要质量指标是时延或系统时间

=对于M/M/1系统

$$\equiv$$
 系统时间: $S = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{1-\rho}$

$$\equiv$$
 信道效率: $\eta = \rho$

$$\equiv$$
 当 ρ 一定时, μ 越大,时延越小 Δ $\mu = \frac{c}{b}$ (要等一包数据逐比特全部移出系统)

 Δ c是以比特/秒为单位的信道容量 Δ b是每个信道包的平均比特数



=要把n个到达率为 λ 的业务集中到一个大容量 的线路中去

$$\equiv$$
 若保持业务量强度或效率不变 $\eta = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$

 Δ 则信道容量c须增加到n倍

 Δ 即: 使 λ 和 μ 都增加到n倍, 从而使 ρ 不变

 Δ 在这种情况下,时延可减小至1/n

$$\bar{s} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{1 - \rho}$$

≡ 若保持系统时间 S不变 (时延不变)

 Δ 则信道容量c 就不用增加到n倍

= 例:

■10个分别排队的业务

$$\Delta$$
各自的 $\rho = \eta = 0.5$

$$\Delta \quad \bar{s} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{1 - \rho} = \frac{2}{\mu}$$



≡集中在一起时,若保持系统时间 5不变 (即时延不变)

 Δ 总到达率 $\lambda' = 10\lambda$

 Δ 设集中后的服务率为 μ'

$$s = \frac{1}{\mu'(1-\rho')} = \frac{1}{\mu'-\lambda'} = \frac{2}{\mu}$$

$$\mu' = \frac{\mu}{2} + \lambda' = \mu(\frac{1}{2} + 10\rho) = 5.5\mu$$

≡ 可见,集中后

 Δ 线路容量只要增加到5.5倍,就可使时延不变

 Δ 集中后的效率为:

$$\eta' = \rho' = \frac{\lambda'}{\mu'} = 1.8\rho = 0.91$$



- 结论

- =不论是即时拒绝的电路转接系统, 还是不拒绝的信息转接系统
 - 采用集中器使尽量多的业务量集中,都是有益的
- = 但也要考虑到
 - ≡ 集中器和大群路本身也会出故障
 - △ 群路越大,故障的影响也越大
 - △使网络的可靠性下降
 - ≡ 使用集中器会增加费用
 - △ 集中器本身有费用
 - △用户到集中器的线路也有费用
 - △一般地说,比较分散的用户勉强集中也不一定合理
- =组建通信网时
 - 应在兼顾业务量、呼损、时延、可靠性、经济性、发展性等因素的情况下
 - ■尽量利用大群化效应



4.3.2. 延迟效应

- 在传统的电话系统中
 - =采用即时拒绝系统
 - =等待时间为零
 - =但是有呼损
- 在数据通信系统中
 - =采用不拒绝系统
 - =呼损为零
 - =但是有一定的平均等 待时间

- 若采用延时拒绝系统

- =由于延时的存在
- =可提高系统效率,
- = 降低呼损



延时、呼损和效率之间的关系

- = 仍以M/M/m(n)为例来讨论
 - 设截止队长为n=m+1

 Δ 即只允许一个顾客等待,再来顾客就拒绝 \equiv 单窗口业务量强度: $\alpha = \frac{\lambda}{1}$

$$a = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\equiv$$
 系统的业务量强度: $\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{a}{m}$


$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{a}{m}$$

$$p_0 = \left[\frac{a^{m+1}}{m!m} + \sum_{r=0}^{m} \frac{a^r}{r!}\right]^{-1}$$

$$p_c = p_{m+1} = \frac{a^m}{m!} \cdot \frac{a}{m} p_0 = \frac{m^m}{m!} \cdot \rho^{m+1} p_0$$



≡延迟拒绝和即时拒绝系统的比较





=呼损的数值分析(另见上页曲线)

m	1	10
1	0.33	0.9
2	0.09	0.79
3	0.02	0.71
10	10-3	0.18
12	~ 0	0.09

- 只要容许一个呼叫等待
 - △ 呼损就明显下降
 - Δ 所付出的代价是有的顾客须等待 $\frac{1}{m\mu}$ 的时间
 - Δ 当m较大时,这是很短的
- 若容许两个顾客等待
 - △ 呼损还将下降
 - Δ 当然等待时间也会响应增加

- ≡若只要保证呼损
 - △以a=1爱尔朗为例
 - △ 则延迟拒绝(n=m+1)比 即时拒绝可少用一条信道
 - △ 效率从31%提高到45.6%
- ≡这就是延迟效应



= 对于非实时性业务

- 由于允许一定的时延
- 又若存储容量足够大
- 则采用延迟拒绝,甚至不拒绝 系统是非常有利的
- 采用即时拒绝方式则不合理
- 实际的信息转接系统,应该是 延迟拒绝系统

△因为存储器容量就是有限的

=对于实时业务

- 也可采用呼叫信令的排 队等待方式
- 这样就可取得降低呼损 的效果
- ■此时需要共路信令系统 的支持

- 结论

- = 利用延迟效应
 - ≡可提高网络资源的利用率
 - ≡可降低呼损
 - ≡可取得较好的综合指标
- =延时效应也是建网时应考虑的因素之一



4.3.3. 综合效应

- 综合

- =综合是指不同性质的业务综合在一条线路上传输
- =例如:把数字的和模拟的、 宽带的和窄带的、 实时的和非实时的、高速的和低速的等各种业务综合在一起传输和交换
- =综合以后
 - ≡可以利用大容量信道以发挥大群化效应
 - 还有可能进一步提高信道利用率,降低呼损



- 宽带与窄带信号的综合

- =设一条线路能容纳m路窄带信号
- = 也能容纳 s 路宽带信号
 - ≡一路宽带信号要占用n路窄带信道
 - 并假设m=s×n, 即线路恰好容纳s路宽带信号, 不多不少
 - = 窄带业务的到达率为 λ_1 ,服务率为 μ_1 ,业务量强度 $\rho_1 = \lambda_1/\mu_1$
 - \equiv 宽带业务的到达率为 λ_2 ,服务率为 μ_2 ,业务量强度 $\rho_2 = \lambda_2 / \mu_2$

=采用即时拒绝方式的M/M/m模型

 \equiv 选 (r_1, r_2) 为系统的状态矢量

 Δr_i : 系统中窄带业务数


 Δr_2 : 系统中宽带业务数

 Δ 限制条件: $0 \le r_1 \le m$, $0 \le r_2 \le s$

 Δ 窄带业务数 = $r_1 + nr_2 \le m$

 Δ (其中: $\mathbf{n}r_2$ 是等效窄带业务数)






≡系统状态转移图



≡状态方程

$$\Delta \quad 0 \le \gamma_1 + nr_2 \le m - n$$

即中间状态




$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1 r_1 + \mu_2 r_2) p_{r_1 r_2} = \lambda_1 p_{r_1 - 1, r_2} + \lambda_2 p_{r_1, r_2 - 1} + \mu_1 (r_1 + 1) p_{r_1 + 1, r_2} + \mu_2 (r_2 + 1) p_{r_1, r_2 + 1}$$

$$m-n \leq 2\Delta_1 + nr_2 \leq m$$

即边缘状态

$$(\lambda_1 + \mu_1 r_1 + \mu_2 r_2) p_{r_1 r_2} = \lambda_1 p_{r_1 - 1, r_2} + \lambda_2 p_{r_1, r_2 - 1} + \mu_1 (r_1 + 1) p_{r_1 + 1, r_2}$$






$$\Delta \gamma_1 + nr_2 = m$$

即角状态

$$(\mu_1 r_1 + \mu_2 r_2) p_{r_1 r_2} = \lambda_1 p_{r_1 - 1, r_2} + \lambda_2 p_{r_1, r_2 - 1}$$



$$\equiv$$
 归一化条件: $\sum_{r_1 r_2}^{s} p_{r_1 r_2} = 1$

 Δ 注:凡出现负下标的概率p,我们规定其为零

≡求解方程组

$$\Delta$$
 通解: $p_{r_1r_2} = p_{00} \cdot \frac{a_1 \cdot r_1}{r_1!} \cdot \frac{a_2 \cdot r_2}{r_2!}$

$$\Delta$$
 其中: $p_{00} = \frac{1}{\sum_{r_2}^{s} \sum_{r_1}^{m-nr_2} \frac{a_1 \cdot r_1}{r_1!} \cdot \frac{a_2 \cdot r_2}{r_2!}}$ $a_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}$ $a_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$

$$a_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} \qquad a_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$$



=分析

■ 窄带信号的呼损条件是: m条信道都占满

$$\Delta$$
 即: 角状态 $\gamma_1 + nr_2 = m$

$$\Delta$$
 呼损为: $p_{C_1} = \sum_{r_1+nr_2=m} p_{r_1r_2} = \sum_{r_2=0}^{s} p_{m-nr_2,r_2}$

■ 宽带信号的呼损条件是:空闲的信道数(按窄带信道)不足n条

$$\Delta$$
 即: 边缘状态 $\gamma_1 + nr_2 > m - n$


$$\Delta$$
 呼损为:
$$p_{C_2} = p_{0s} + \sum_{r_2}^{s-1} \sum_{r=m-n(r_2+1)+1}^{m-nr_2} p_{r_1r_2}$$

 Δp_{0s} : 整条线路全部被宽带业务所占满的概率

 Δ $m-n(r_2+1)+1$: 当线路中已有 $r_2(0 \le r_2 \le s-1)$ 个宽带业务时,要阻止宽带业务再进入,则须有个以上的窄带业务占据线路



△宽带信号的呼损条件的图解



$$\equiv$$
 信道利用率为:
$$\eta = \frac{1}{m} [a_1(1-p_{c1}) + na_2(1-p_{c2})]$$



4. 3. 4. 迂回效应

- 最短径与可用径
 - = 最短径: 通常作为站间业务传输的主路由
 - = 可用径: 通常作为迂回路由
- 迂回路由主要承载
 - = 当主路由发生故障时,主路由上的业务量
 - = 当主路由满负荷时,主路由上溢出的业务量
- 迂回路由的作用
 - = 采用迂回路由可以减小主路由中业务的呼损
 - ≡ 当迂回路由中原来已有业务流时,这些业务流的呼损会增加
 - ≡ 但全网总指标会有所提高
 - ≡这就是迂回效应




- 例

=有四个交换站

- ≡站间的业务量强度均为a=1爱尔朗
- ≡各边均为有两个信道的线路
- = 当无迂回路由时
 - ≡即:各站间业务均经直达电路传送
 - ≡则所有呼叫的呼损均为:

$$p_{co} = \frac{\frac{a^{m}}{m!}}{\sum_{r=0}^{m} \frac{a^{r}}{r!}} = \frac{\frac{a^{2}}{2!}}{\frac{a^{0}}{0!} + \frac{a^{1}}{1!} + \frac{a^{2}}{2!}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + 1 + \frac{1}{2}} = 0.2$$



= 各站间设置一条迂回路由

按如下路由表设置迂回路由

$$12 \rightarrow 142 \qquad 23 \rightarrow 243$$

$$34 \rightarrow 324$$

$$21 \rightarrow 231 \qquad 32 \rightarrow 312$$

$$43 \rightarrow 413$$


$$14 \rightarrow 134 \qquad 13 \rightarrow 123$$

 $41 \rightarrow 421$

$$24 \rightarrow 214$$

$$31 \rightarrow 341$$

$$31 \rightarrow 341$$
 $42 \rightarrow 432$



△ 用B表示这一阻塞概率

■ 从路由表可以看出


△ 1、3间和3、2间的溢出业务都要经过边12

 Δ 而这些业务实际通过边12的将各为 $aB(1-B)^2$ 爱尔朗

 Δ 其中: a=1爱尔朗

- B 为3、2间发生拥塞,
 - (1-B)²为3、1间和1、2间均未拥塞的概率;
- 或 B 为1、3间发生拥塞,

(1-B)²为1、2间和2、3间均未拥塞的概率





 Δ 而1、2间的直通业务实际能通过边12的为a(1-B)爱尔朗 Δ 所以,边12上实际通过的业务量强度为:

• $a(1-B) + 2aB(1-B)^2 = a(1-B)[1+2B(1-B)]$ 爱尔朗

 V_1

△ 这相当于: 到达边12上的总业务量强度为:

• a[1+2B(1-B)]爱尔朗

△其它边的情况也是如此

 Δ 当窗口数m=2、a=1时,阻塞率应为:

$$B = \frac{\frac{1}{2!} [1 + 2B(1 - B)]^{2}}{1 + [1 + 2B(1 - B)] + \frac{1}{2!} [1 + 2B(1 - B)]^{2}}$$

 \triangle 解为: B = 0.28



≡站间业务经过迂回后仍被阻塞的概率

$$\Delta$$
 即有迂回时的呼损为: $p_{c1} = B[1 - (1 - B)^2] = 0.11$

△ 其中: B是直达路由被阻塞的概率


 $\Delta 1 - (1 - B)^2$ 是迂回路由被阻塞的概率

- · 其中: (1-B)²是迂回路由的两段均不阻塞的概率
- 即均空闲的概率

$$\Delta \mathcal{R}: \quad 1 - (1 - B)^{2}$$

$$= 2B - B^{2}$$

$$= B^{2} + B(1 - B) + B(1 - B)$$



概率		边 23	
		阻塞	空闲
边 12	阻塞	B^2	B (1-B)
	空闲	B (1-B)	$(1-B)^2$



 V_3

 V_2

≡可以看出,与无迂回时的呼损p_{c0}相比

△有一条迂回路径时的呼损降低了近一半

△即:不增加网络资源或信道容量,仅靠迂回效应可降低呼损


△反之: 若保持呼损不变,则利用迂回效应可减少配置网络资源

 Δ 总之,提高了网络的利用率

=各站间设置两条或两条以上的 迂回路由

≡这样可以进一步降低呼损

≡如:按下列路由表作二次迂回



 Δ 用同样的方法可算得: 边的阻塞率B=0.3

 Δ 而各站间的呼损为: $p_{c2} = 0.078$



- ≡注: 以上的计算中, 假定了溢出的呼叫也是泊松流
 - △这样才能与原有的业务量强度相加,并运用爱尔朗阻塞公式
 - △但是这个假定并不正确,书上有证明,大家自己阅读
 - △思路: 求出溢出业务量的均值和方差
 - 若二者不等,则此流量肯定不是泊松流
 - △ 结论表明:
 - 当溢出量较小时,可近似为泊松流

(本节结束)