# C++编程建议与UML描述

# 类与类之间的关系

类是代码中的重要组成元素,它把数据和方法当成一个整体来对待。它的很大一个作用就是限定一个方法和数据的职责。举个例子,我们目标检测的后处理是需要**把模型输出的feature-map解析成一个个障碍物**,完成这个功能需要用到很多参数和数据,但这些数据是给一个目标服务的。那么我们就可以用类来实现这个功能,把这个功能当做整体工程中的一个细胞。

## 实现的建议

我们现在知道类的功能是信息封装和限定职责,那么怎么去设计一个类比较好呢?

#### 我给一些小建议:

- 1. **单一职责**,这一条是必须的。假如我设计一个类,这个类的作用包含tracking和detection,那明显是不合理的。单一职责有几个好处:
  - 有效限制各个类的职责,加快问题的定位与程序修改的范围。
  - 降低复杂度,增加可维护性,可读性。
- 2. 尽量隐藏更多信息,如把数据信息和一些不会被外部使用的函数隐藏在类的内部。
  - 类的使用者经常不是自己(或者是很久之后的自己),如果我们提供更少和更明确的信息,那么使用者能够最快速得掌握类的使用方法。
  - 如果使用者有随意修改参数的权限,可能会出现不可预计的错误。

# 优化与关系的描述

### part 1

### 代码整理和优化

我们现在有一个最原始版的detector类,这个类实现的质量不错也很稳定,但是我有点吹毛求疵,提了两个小小的建议:

- 1. 我使用Initialize做初始化会不会更好呢?
- 2. 如果我把类中的需要初始化的参数整理成一个数据结构,那么我的Init需要传入的参数就很少,调用起来多方便。

```
class Detector {
 2
     Detector(int input_image_width, int input_image_height, int num_classes,
 3
               std::vector<float> confidence_threshold_arry, float
    nms_threshold,
 5
               bool is_tensorflow);
 6
      ~ Detector();
 7
     std::vector<std::vector<float>> Detect(std::vector<float *> reslut_blobs,
 8
                                              NmsMode nms mode);
9
    protected:
10
11 private:
12
     // nms parameters
13
     int num_classes_;
```

```
14
      int num_anchors_;
15
      int num_stages_;
16
      int num_total_anchors_;
17
      int coords_;
18
      int c_num_;
      float confidence_threshold_;
19
20
      std::vector<float> confidence_threshold_arry_; //[MAX_CLASS_NUM] = {0.0};
      float objectness_threshold_;
21
      float nms_threshold_;
22
23
      int input_image_width_;
24
      int input_image_height_;
25
      std::vector<float> anchors_;
      std::vector<int> mask_;
26
27
      std::vector<int> anchors_scale_;
28
      bool is_tensorflow_;
      void GetRegionBox(std::vector<float> &pred_bbox, const float *pred,
29
                        const std::vector<float> &anchors, int n, int index,
30
                        int i, int j, int w, int h, int num_hw);
31
32
    };
33
```

#### 稍稍整理后:

```
struct DetectorParams {
 2
        int num_stages = 3;
 3
        int input_image_width = 384;
 4
        int input_image_height = 640;
 5
 6
        int num_anchors;
 7
        int num_classes;
 8
        int offset_objectness;
 9
        float objectness_threhold;
        int offset_box_objectness;
10
        int coords;
11
        float nms_threshold;
12
13
        int one_anchor_c_num;
14
        int c_num;
15
        std::vector<float> anchors;
16
        std::vector<int> mask;
17
        std::vector<int> anchors_scale;
18
        std::vector<float> confidence_threshold_array;
19
        NmsMode nms_mode;
20
    };
21
22
23
    class Detector {
24
    public:
25
      Detector();
26
27
      void Initialize(const DetectorParams &params);
      std::vector<std::vector<float>> Detect(std::vector<float *> reslut_blobs);
28
29
    protected:
    private:
31
      // nms parameters
32
33
      DetectorParams params_;
```

### UML文档描述


单个类的基本元素包含**方法和属性**,其中根据**可见性**,可以分成**公有、私有和受保护**这三类。 因此UML中类的基本描述包含:

区域	属性
1区	类名 (还可以包含构造型)
2区	类的属性区 (内部数据元素)
3区	行为 - 私有的和公共的

#### 可见性的标注如下:

标记	含义
-	私有的,说明对类外部的调用者是不可见的。
#	保护类型的,只对子类是可见的
+	公共的,对所有都是可见的

我们可以用UML图来表示Detector和DetectorParams这**两个类**, 这里的两个类是**强聚合**的关系,因此用**强聚合**符号来描述:



### 代码整理与优化

之前我们只有DetectType1一种检测方法,而现在我们又增加DetectType2的检测方法,那我们如何去**扩展我们的**detector更合适呢?

首先提出有一种简单粗暴的方法,我啥都不考虑**怼接口**就完事了。

```
struct DetectorParams {}
 2
    class Detector {
 3
   public:
     Detector();
 4
 5
     ~ Detector();
     void Initialize(const DetectorParams &params);
     std::vector<std::vector<float>> DetectType1(std::vector<float *>
    reslut_blobs);
 8
     std::vector<std::vector<float>>> DetectType2(std::vector<float *>
    reslut_blobs);
    protected:
10
11
12
    private:
13
     // nms parameters
14
      DetectorParams params_;
15
     void GetRegionBoxType1(std::vector<float> &pred_bbox, const float *pred,
                          const std::vector<float> &anchors, int n, int index,
16
                          int i, int j, int w, int h, int num_hw);
17
18
     void GetRegionBoxType2(std::vector<float> &pred_bbox, const float *pred,
                          const std::vector<float> &anchors, int n, int index,
19
20
                          int i, int j, int w, int h, int num_hw);
21
22 | };
```

#### 但是这里两个问题:

- 1. DetectType1与DetectType2的输出的都是std::vector < std::vector>,但是vector包含的信息是不同的,那么我就需要**两个解析vector的函数**,会增加了**代码的复杂度**。
- 2. DetectType1与DetectType2中95%的内容是重复的,这会增加了代码的冗余性,不好维护。

我们先来解决**第一个问题**,有没有一个通用的数据结构来表示DetectType1与DetectType2的输出呢?有!

我们可以把函数的输出设置为一个struct,struct可以作为一个**通用的数据传输格式**,非常好解析,也 非常好理解


```
struct Obstacle {
 2
     int cutin_type;
 3
     int cls;
     float score;
 4
 5
     float x;
 6
     float y;
 7
     float w;
 8
     float h;
9
     float dist;
     std::vector<Eigen::Vector2f> box3d;
10
      std::vector<Eigen::Vector2f> box2d;
11
12
    };
13
```

#### 我们来解决**第二个问题**,有没有办法来**最大化来提高代码的复用性**呢?有!

首先我们可以子类继承父类的方法复用相同的代码与函数,然后通过动态绑定的方法调用不能被复用的代码。 经过分析之后发现,DetectType1和DetectType2中只有GetRegion函数不一样,那么我们Detect函数就可以被完全复用了。我们只需要在子类中实现各自的GetRegion函数就可以了。

```
1
    class BaseDetector {
 2
      public:
 3
        BaseDetector();
        virtual ~BaseDetector();
 4
 5
 6
        void Initialize(const DetectorParams &params);
        ObstacleList Detect(const std::vector<float *> &result_blobs);
 7
 8
        std::vector<int> GetOutputSizes(const DetectorParams &params);
 9
      protected:
        int GetSumOutputSize(const DetectorParams &params);
10
11
12
      private:
13
        DetectorParams params_;
14
        virtual BBox GetRegionBox(const float *pred, const std::vector<float>
    &anchors,
                                   int n, int index, int i, int j, int w, int h,
15
                                   int num_hw,int offset_cls_objectness) = 0;
16
17
    };
18
19
    class DetectType2Detector : public BaseDetector {
20
21
        public:
22
             DetectType2Detector();
23
            ~DetectType2Detector();
24
        private:
25
            BBox GetRegionBox(const float *pred, const std::vector<float>
    &anchors,
                               int n, int index, int i, int j, int w, int h,
26
27
                               int num_hw, int offset_cls_objectness) override;
28
    };
29
30
    class DetectType1Detector : public BaseDetector {
31
32
        public:
33
             DetectType1Detector();
            ~DetectType1Detector();
34
35
      private:
            BBox GetRegionBox(const float *pred, const std::vector<float>
36
    &anchors,
37
                               int n, int index, int i, int j, int w, int h,
                               int num_hw, int offset_cls_objectness) override;
38
39
    };
```

这里类与类之间就又多了一种新的关系----继承, 我们用继承符号描述父类与子类的关系。



### part 3

#### 代码整理和优化

我们已经把detector这个模块的功能实现得差不多了,需要知道以下三件事才能使用这个detector模块:

- 1. 如何去实例化
- 2. 如何去初始化
- 3. 如何去调用功能接口


但是现在我使用它需要掌握的信息还是太多了,使用方法能不能**更加简单**一点呢?OK!我们使用 **factory设计模式**去控制类的实例化和实例化。

```
enum struct DetectorType {DetectType1, DetectType2};
 1
 2
 3
    class DetectorFactory {
 4
      public:
 5
        DetectorFactory();
 6
        ~DetectorFactory();
        std::shared_ptr<BaseDetector> CreateDetector(DetectorType option);
 8
      private:
 9
10
    };
11
    DetectorFactory::DetectorFactory() {}
12
    DetectorFactory::~DetectorFactory() {}
13
14
    std::shared_ptr<BaseDetector> DetectorFactory::CreateDetector(DetectorType
15
    option) {
      std::shared_ptr<BaseDetector> detector = nullptr;
16
17
      switch (option) {
18
        case DetectorType::DetectType1: {
          detector = std::make_shared<DetectType1Detector>();
19
          DetectorParams params= GetDetectType1DetectorParams();
          detector->Initialize(params);
21
22
          break;
23
        }
24
        case DetectorType::DetectType2: {
25
          detector = std::make_shared<DetectType2Detector>();
26
          DetectorParams params= GetDetectType2DetectorParams();
```

```
27
          detector->Initialize(params);
28
          break;
29
        }
30
       default: {
31
          assert(0);
32
       }
33
34
    return detector;
35 }
```

#### UML文档描述

我在这里用UML完整得描述一下detector模块,其实在工程中类与类之间95%关系,强聚合(组合)和继承(实现)。



# 模块与模块之间的关系

到这里我们的detector模块已经比较完整了,那我们如何去描述模块和模块之间的关系?如何去设计好一个模块呢?

# 实现的建议:

- 一般情况下,每个子文件夹都中内容都包含一个模块,我针对模块的实现也给出小建议。
  - 1. 模块之间的代码**尽量不要出现耦合**的情况(common模块和data模块除外),模块应该各司其职,一个模块完成独立的一个功能。模块之前的交互只应该是输入与输出的数据。

#### 好处:

- 有效限制各个模块的职责,加快问题的定位与程序修改的范围。
- o 可读性, 可维护性。
- 2. 单一职责,一个模块只执行模块名表述的职责。
  - o 可读性, 可维护性。

# 优化与关系描述

#### part 1

整理与优化

整理代码之后,工程的文件结构如下,我在这里做了一些细微的优化。

- 1. 建立一个common模块,将一些在不同模块间传输的数据结构放入data\_type.h中,将对象获取初始化参数的模块放在params.cpp中,之后统一使用params.cpp来获取工程初始化类的参数。
- 2. 将detector模块中通用的函数放入detector/common.cpp中。

```
|-- src // 代码
1
2
        |-- common
3
           |-- data_type.h
4
           |-- params.cpp
5
            |-- params.h
6
     |-- detector
       |-- base_detector.h
7
8
       |-- base_detector.cpp
9
       |-- common.h
10
       |-- common.cpp
11
       |-- detector_factory.cpp
       |-- detector_factory.h
12
13
       |-- DetectType2_detector.h
       |-- DetectType2_detector.cpp
14
15
       |-- DetectType1_detector.h
16
       |-- DetectType1_detector.cpp
       |-- perception
17
       |-- front_obstacle_perception.h
18
        |-- front_obstacle_perception.cpp
19
20
        |-- tracking
21
22
    . . .
23 ...
```

...