

进程,系统性能和计划任务

讲师:王晓春

本章内容

- ◆进程相关概念
- ◆进程工具
- ◆系统性能相关工具
- ◆计划任务



进程概念



- ◆ 内核功用:进程管理、文件系统、网络功能、内存管理、驱动程序、安全功能等
- ◆ Process: 运行中的程序的一个副本,是被载入内存的一个指令集合进程ID(Process ID, PID)号码被用来标记各个进程UID、GID、和SELinux语境决定对文件系统的存取和访问权限通常从执行进程的用户来继承存在生命周期
- ◆ task struct: Linux内核存储进程信息的数据结构格式
- ◆ task list:多个任务的的task struct组成的链表
- ◆ 进程创建:

init:第一个进程

进程:都由其父进程创建,fork(),父子关系,CoW

进程,线程和协程





操作系统


进程相关概念



- ◆ 查看线程: cat /proc/PID/status | grep -i threads
- ◆ Page Frame: 页框,用存储页面数据,存储Page 4k
- ◆ 物理地址空间和线性地址空间
- ◆ MMU: Memory Management Unit 负责转换线性和物理地址
- ◆ TLB: Translation Lookaside Buffer 翻译后备缓冲器 用于保存虚拟地址和物理地址映射关系的缓存
- ◆ LRU: Least Recently Used 近期最少使用算法,释放内存


用户和内核空间





进程的基本状态和转换





进程的基本状态



- ◆ 创建状态:进程在创建时需要申请一个空白PCB(process control block进程控制块),向其中填写控制和管理进程的信息,完成资源分配。如果创建工作无法完成,比如资源无法满足,就无法被调度运行,把此时进程所处状态称为创建状态
- ◆ 就绪状态:进程已准备好,已分配到所需资源,只要分配到CPU就能够立即运行
- ◆ 执行状态: 进程处于就绪状态被调度后, 进程进入执行状态
- ◆ 阻塞状态:正在执行的进程由于某些事件(I/O请求,申请缓存区失败)而暂时 无法运行,进程受到阻塞。在满足请求时进入就绪状态等待系统调用
- ◆终止状态:进程结束,或出现错误,或被系统终止,进入终止状态。无法再执行

状态之间转换六种情况




- ◆ 运行——>就绪:1,主要是进程占用CPU的时间过长,而系统分配给该进程占用CPU的时间是有限的;2,在采用抢先式优先级调度算法的系统中,当有更高优先级的进程要运行时,该进程就被迫让出CPU,该进程便由执行状态转变为就绪状态
- ◆ 就绪——>运行:运行的进程的时间片用完,调度就转到就绪队列中选择合适的进程分配CPU
- ◆ 运行——>阻塞:正在执行的进程因发生某等待事件而无法执行,则进程由执行状态变为阻塞状态,如发生了I/O请求
- ◆ 阻塞——>就绪:进程所等待的事件已经发生,就进入就绪队列
- ◆ 以下两种状态是不可能发生的:
- ◆ 阻塞——>运行:即使给阻塞进程分配CPU,也无法执行,操作系统在进行调度时不会从阻塞队列进行挑选,而是从就绪队列中选取
- ◆ 就绪——>阻塞:就绪态根本就没有执行,谈不上进入阻塞态

LRU算法

- ◆假设序列为43423142 物理块有3个,则
- ◆第1轮 4调入内存 4
- ◆ 第2轮 3调入内存 3 4
- ◆ 第3轮 4调入内存 4 3
- ◆ 第4轮 2调入内存 2 4 3
- ◆ 第5轮 3调入内存 3 2 4
- ◆ 第6轮 1调入内存 1 3 2
- ◆ 第7轮 4调入内存 4 1 3
- ◆ 第8轮 2调入内存 2 4 1





IPC进程间通信



◆ IPC: Inter Process Communication

同一主机:pipe 管道

socket 套接字文件

signal 信号

shm shared memory

semaphore 信号量,一种计数器

不同主机: socket IP和端口号


RPC remote procedure call

MQ 消息队列,如:Kafka,RabbitMQ,ActiveMQ




linux2.6内核将任务优先级进行了一个划分, 实时优先级范围是0到MAX_RT_PRIO-1(即99), 而普通进程的静态优先级范围是从MAX_RT_PRIO到MAX_PRIO-1(即100到139).

优先级范围	描述
099	实时进程
100——139	非实时进程





Centos 优先级





◆ 进程优先级:

系统优先级:数字越小,优先级越高

0-139:各有140个运行队列和过期队列

实时优先级: 99-0 值最大优先级最高

nice值:-20到19,对应系统优先级100-139

◆ Big O:时间复杂度,用时和规模的关系 O(1), O(logn), O(n)线性, O(n^2)抛物线, O(2^n)

进程状态



◆ Linux内核:抢占式多任务

◆ 进程类型:

守护进程: daemon,在系统引导过程中启动的进程,和终端无关进程

前台进程:跟终端相关,通过终端启动的进程

注意:两者可相互转化

◆ 进程状态:

运行态:running

就绪态:ready

睡眠态:

可中断:interruptable

不可中断: uninterruptable

停止态:stopped,暂停于内存,但不会被调度,除非手动启动

僵死态:zombie,结束进程,父进程结束前,子进程不关闭

系统管理工具



◆ 进程的分类:

CPU-Bound: CPU密集型, 非交互

IO-Bound: IO密集型,交互

- ◆ Linux系统状态的查看及管理工具: pstree, ps, pidof, pgrep, top, htop, glance, pmap, vmstat, dstat, kill, pkill, job, bg, fg, nohup
- ◆ pstree命令:

pstree display a tree of processes

ps: process state

ps report a snapshot of the current processes Linux系统各进程的相关信息均保存在/proc/PID目录下的各文件中

查看进程进程ps



- ps [OPTION]...
- ◆ 支持三种选项:

UNIX选项 如-A -e

BSD选项 如a

GNU选项 如--help

- 选项:默认显示当前终端中的进程
 - a 选项包括所有终端中的进程
 - x 选项包括不链接终端的进程
 - u 选项显示进程所有者的信息
 - f 选项显示进程树,相当于 --forest
 - k|--sort 属性 对属性排序,属性前加- 表示倒序
 - o 属性... 选项显示定制的信息 pid、cmd、%cpu、%mem
 - L 显示支持的属性列表

ps常见选项



- ◆ -C cmdlist 指定命令,多个命令用,分隔
- ◆ -L 显示线程
- ◆ -e 显示所有进程,相当于-A
- ◆ -f 显示完整格式程序信息
- ◆ -F 显示更完整格式的进程信息
- ◆ -H 以进程层级格式显示进程相关信息
- ◆ -u userlist 指定有效的用户ID或名称
- ◆ -U userlist 指定真正的用户ID或名称
- ◆ -g gid或groupname 指定有效的gid或组名称
- ◆ -G gid或groupname 指定真正的gid或组名称
- ◆ -p pid 显示指pid的进程
- ◆ --ppid pid 显示属于pid的子进程
- ◆ -t ttylist 指定tty,相当于 t
- ◆-M 显示SELinux信息,相当于Z

ps 输出属性



◆ VSZ: Virtual memory SiZe,虚拟内存集,线性内存

◆ RSS: ReSident Size, 常驻内存集

◆ STAT: 进程状态

R: running

S: interruptable sleeping

D: uninterruptable sleeping

T: stopped

Z: zombie

+: 前台进程

I: 多线程进程

L:内存分页并带锁

N:低优先级进程

<: 高优先级进程

s: session leader,会话(子进程)发起者

ps



- ◆ ni: nice值
- ◆ pri: priority 优先级
- ◆ rtprio: 实时优先级
- ◆ psr: processor CPU编号
- → 示例:
 - ps axo pid,cmd,psr,ni,pri,rtprio
- ◆ 常用组合:
 - aux
 - -ef
 - -eFH
 - -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,comm axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm



- ◆ 查询你拥有的所有进程 ps -x
- ◆ 显示指定用户名(RUID)或用户ID的进程 ps -fU apache ps -fU 48
- ◆ 显示指定用户名(EUID)或用户ID的进程 ps -fu wang ps -fu 1000
- ◆ 查看以root用户权限(实际和有效ID)运行的每个进程 ps -U root -u root
- ◆列出某个组拥有的所有进程(实际组ID:RGID或名称) ps -fG nginx



- ◆列出有效组名称(或会话)所拥有的所有进程 ps -fg mysql ps -fg 27
- ◆ 显示指定的进程ID对应的进程 ps -fp 1234
- ◆以父进程ID来显示其下所有的进程,如显示父进程为1234的所有进程ps-f--ppid 1234
- ◆显示指定PID的多个进程 ps -fp 1204,1239,1263
- ◆ 要按tty显示所属进程 ps -ft pts/0



- ◆ 以进程树显示系统中的进程如何相互链接 ps -e --forest
- ◆ 以进程树显示指定的进程 ps -f --forest -C sshd ps -ef --forest | grep -v grep | grep sshd
- ◆要显示一个进程的所有线程,将显示LWP(轻量级进程)以及NLWP(轻量级进程数)列 ps -fL -C nginx
- ◆要列出所有格式说明符 ps L
- ◆ 查看进程的PID, PPID, 用户名和命令 ps -eo pid,ppid,user,cmd



- ◆ 自定义格式显示文件系统组,ni值开始时间和进程的时间 ps -p 1234 -o pid,ppid,fgroup,ni,lstart,etime
- ◆ 使用其PID查找进程名称: ps -p 1244 -o comm=
- ◆要以其名称选择特定进程,显示其所有子进程 ps -C sshd,bash
- ◆ 查找指定进程名所有的所属PID,在编写需要从std输出或文件读取PID的脚本时这个参数很有用。
 - ps -C httpd,sshd -o pid=
- ◆ 检查一个进程的执行时间 ps -eo comm,etime,user | grep nginx



- ◆ 查找占用最多内存和CPU的进程 ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head
- ◆显示安全信息 ps -eM ps --context
- ◆ 使用以下命令以用户定义的格式显示安全信息 ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
- ◆ 使用watch实用程序执行重复的输出以实现对就程进行实时的监视,如下面的命令显示每秒钟的监视
 - watch -n 1 'ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head'



- ◆进程优先级调整
 - 静态优先级:100-139
 - 进程默认启动时的nice值为0,优先级为120
 - 只有根用户才能降低nice值(提高优先性)
- ◆ nice命令 nice [OPTION] [COMMAND [ARG]...]
- ◆ renice命令 renice [-n] priority pid...
- ◆ 查看 ps axo pid,comm,ni

搜索进程



- ◆ 最灵活: ps 选项 | 其它命令
- ◆ 按预定义的模式: pgrep
 - pgrep [options] pattern
 - -u uid: effective user, 生效者
 - -U uid: real user, 真正发起运行命令者
 - -t terminal: 与指定终端相关的进程
 - -l: 显示进程名
 - -a: 显示完整格式的进程名
 - -P pid: 显示指定进程的子进程
- ◆按确切的程序名称:/sbin/pidof pidof bash

系统工具



- ◆ /proc/uptime 包括两个值,单位 s
 系统启动时长,空闲进程的总时长(按总的CPU核数计算)
- ◆ uptime 和 w

显示当前时间,系统已启动的时间、当前上线人数,系统平均负载(1、5、15分钟的平均负载,一般不会超过1,超过5时建议警报)

- □系统平均负载: 指在特定时间间隔内运行队列中的平均进程数
- □通常每个CPU内核的当前活动进程数不大于3,那么系统的性能良好。如果每个CPU内核的任务数大于5,那么此主机的性能有严重问题
- □如果linux主机是1个双核CPU,当Load Average 为6的时候说明机器已经被充分使用

进程管理工具

◆ top:有许多内置命令

排序:

P:以占据的CPU百分比,%CPU

M:占据内存百分比,%MEM

T:累积占据CPU时长,TIME+

首部信息显示:

uptime信息:I命令

tasks及cpu信息:t命令

cpu分别显示:1(数字)

memory信息:m命令

退出命令:q

修改刷新时间间隔:s

终止指定进程:k

保存文件:W



top命令

◆ 栏位信息简介

us:用户空间

sy:内核空间

ni:调整nice时间

id:空闲

wa:等待IO时间

hi:硬中断

si:软中断(模式切换)

st:虚拟机偷走的时间



进程管理工具



- ◆ 选项:
 - -d# 指定刷新时间间隔,默认为3秒
 - -b 全部显示所有进程
 - -n # 刷新多少次后退出
 - -H 线程模式,示例:top-H-p`pidof mysqld`
- ◆ htop命令: EPEL源

选项:

- -d #: 指定延迟时间;
- -u UserName: 仅显示指定用户的进程
- -s COLUME: 以指定字段进行排序

子命令:

- s:跟踪选定进程的系统调用
- 1:显示选定进程打开的文件列表
- a:将选定的进程绑定至某指定CPU核心
- t:显示进程树


内存空间



- ◆ 内存空间使用状态:
 - free [OPTION]
 - -b 以字节为单位
 - -m 以MB为单位
 - -g 以GB为单位
 - -h 易读格式
 - -o 不显示-/+buffers/cache行
 - -t 显示RAM + swap的总和
 - -s n 刷新间隔为n秒
 - -c n 刷新n次后即退出

Free命令





内存工具



◆ vmstat命令:虚拟内存信息 vmstat [options] [delay [count]] vmstat 2 5

procs:

r:可运行(正运行或等待运行)进程的个数,和核心数有关

b:处于不可中断睡眠态的进程个数(被阻塞的队列的长度)

memory :

swpd: 交换内存的使用总量

free:空闲物理内存总量

buffer:用于buffer的内存总量

cache:用于cache的内存总量

swap:

si:从磁盘交换进内存的数据速率(kb/s)

so:从内存交换至磁盘的数据速率(kb/s)

内存工具



o io :

bi:从块设备读入数据到系统的速率(kb/s)

bo: 保存数据至块设备的速率

system :

in: interrupts 中断速率,包括时钟

cs: context switch 进程切换速率

cpu :

us:Time spent running non-kernel code

sy: Time spent running kernel code

id: Time spent idle. Linux 2.5.41前,包括IO-wait time.

wa: Time spent waiting for IO. 2.5.41前,包括in idle.

st: Time stolen from a virtual machine. 2.6.11前, unknown.

◆ 选项:

-s: 显示内存的统计数据

系统监控工具



◆ iostat:统计CPU和设备IO信息

示例:iostat 1 10

◆ iftop:显示带宽使用情况, EPEL源

示例:iftop-n-ieth1

◆ pmap命令:进程对应的内存映射

pmap [options] pid [...]

-x: 显示详细格式的信息

示例:pmap 1

◆ 另外一种实现 cat /proc/PID/maps



- ◆ glances命令: EPEL源
- glances [-bdehmnrsvyz1] [-B bind] [-c server] [-C conffile] [-p port] [-P password] [-r password] [-t refresh] [-f file] [-o output]
- ◆ 内建命令:
 - a Sort processes automatically
 - c Sort processes by CPU%
 - m Sort processes by MEM%
 - p Sort processes by name
 - i Sort processes by I/O rate
 - d Show/hide disk I/O stats
 - f Show/hide file system stats
 - n Show/hide network stats
 - s Show/hide sensors stats
 - y Show/hide hddtemp stats

- I Show/hide logs
- b Bytes or bits for network I/O
- w Delete warning logs
- x Delete warning and critical logs
- 1 Global CPU or per-CPU stats
- h Show/hide this help screen
- t View network I/O as combination
- u View cumulative network I/O
- q Quit (Esc and Ctrl-C also work)



- ◆ 常用选项:
 - -b: 以Byte为单位显示网卡数据速率
 - -d: 关闭磁盘I/O模块
 - -f /path/to/somefile: 设定输入文件位置
 - -o {HTML|CSV}:输出格式
 - -m: 禁用mount模块
 - -n: 禁用网络模块
 - -t #: 延迟时间间隔
 - -1:每个CPU的相关数据单独显示



- ◆ C/S模式下运行glances命令
- ◆服务器模式:

glances -s -B IPADDR

IPADDR: 指明监听的本机哪个地址

◆客户端模式:

glances -c IPADDR

IPADDR:要连入的服务器端地址



- ◆ dstat命令:系统资源统计,代替vmstat,iostat
- dstat [-afv] [options..] [delay [count]]
 - -c 显示cpu相关信息
 - -C #,#,...,total
 - -d 显示disk相关信息
 - -D total,sda,sdb,...
 - -g 显示page相关统计数据
 - -m 显示memory相关统计数据
 - -n 显示network相关统计数据
 - -p 显示process相关统计数据
 - -r 显示io请求相关的统计数据
 - -s 显示swapped相关的统计数据

马哥教育 IT人的高薪职业学院

- **♦** --tcp
- ◆ --udp
- --unix
- --raw
- --socket
- **◆** --ipc
- ◆ --top-cpu:显示最占用CPU的进程
- ◆ --top-io: 显示最占用io的进程
- ◆ --top-mem: 显示最占用内存的进程
- ◆ --top-latency: 显示延迟最大的进程

iotop



◆ iotop命令是一个用来监视磁盘I/O使用状况的top类工具iotop具有与top相似的UI,其中包括 PID、用户、I/O、进程等相关信息,可查看每个进程是如何使用IO

◆ iotop输出

第一行: Read和Write速率总计

第二行:实际的Read和Write速率

第三行:参数如下:

线程ID(按p切换为进程ID)

优先级

用户

磁盘读速率

磁盘写速率

swap交换百分比

IO等待所占的百分比

线程/进程命令

iotop常用参数



- ◆ -o, --only只显示正在产生I/O的进程或线程,除了传参,可以在运行过程中按o生效
- ◆ -b, --batch非交互模式, 一般用来记录日志
- ◆ -n NUM, --iter=NUM设置监测的次数,默认无限。在非交互模式下很有用
- ◆ -d SEC, --delay=SEC设置每次监测的间隔,默认1秒,接受非整形数据例如1.1
- ◆ -p PID, --pid=PID指定监测的进程/线程
- ◆ -u USER, --user=USER指定监测某个用户产生的I/O
- ◆ -P, --processes仅显示进程,默认iotop显示所有线程
- ◆ -a, --accumulated显示累积的I/O, 而不是带宽
- ◆-k,--kilobytes使用kB单位,而不是对人友好的单位。在非交互模式下,脚本编程有用

iotop常用参数和快捷键



- ◆ -t, --time 加上时间戳, 非交互非模式
- ◆ -q, --quiet 禁止头几行, 非交互模式, 有三种指定方式
 - > -q 只在第一次监测时显示列名
 - ➤ -qq 永远不显示列名
 - ➤ -qqq 永远不显示I/O汇总
- ◆ 交互按键

left和right方向键:改变排序

r:反向排序

o:切换至选项--only

p:切换至--processes选项

a:切换至--accumulated选项

q:退出

i: 改变线程的优先级

nload 查看网络实时吞吐量



- ◆ nload是一个实时监控网络流量和带宽使用情况,以数值和动态图展示进出的流量情况
- ◆ 安装: yum install nload (EPEL源)
- ◆ 界面操作
 - □ 上下方向键、左右方向键、enter键或者tab键都就可以切换查看多个网卡的流量情况
 - □按 F2 显示选项窗口
 - □ 按 q 或者 Ctrl+C 退出 nload
- → 示例:
 - nload:默认只查看第一个网络的流量进出情况 nload eth0 eth1:在nload后面指定网卡,可以指定多个
- ◆ 设置刷新间隔:默认刷新间隔是100毫秒,可通过-t命令设置刷新时间(单位是毫秒) nload-t 500 eth0
- ◆ 设置单位:显示两种单位一种是显示Bit/s、一种是显示Byte/s,默认是以Bit/s,也可不显示/s
 - -u h|b|k|m|g|H|B|K|M|G 表示的含义: h: auto, b: Bit/s, k: kBit/s, m: MBit/s, H: auto, B: Byte/s, K: kByte/s, M: MByte/s nload -u M eth0

Isof



- ◆ Isof: list open files查看当前系统文件的工具。在linux环境下,一切皆文件,用户通过文件不仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件如传输控制协议 (TCP) 和用户数据报协议 (UDP)套接字等,系统在后台都为该应用程序分配了一个文件描述符
- ◆命令参数
 - ▶ -a:列出打开文件存在的进程
 - >-c<进程名>:列出指定进程所打开的文件
 - ➤ -g:列出GID号进程详情
 - >-d<文件号>:列出占用该文件号的进程
 - ▶ +d<目录>:列出目录下被打开的文件
 - ▶ +D<目录>:递归列出目录下被打开的文件

Isof



◆命令参数

- ▶ -n<目录>:列出使用NFS的文件
- >-i<条件>:列出符合条件的进程(4、6、协议、:端口、 @ip)
- ▶ -p<进程号>:列出指定进程号所打开的文件
- ➤ -u:列出UID号进程详情
- ▶-h:显示帮助信息
- ▶ -v:显示版本信息。
- ▶ -n: 不反向解析网络名字

Isof示例



- ◆ 进程管理
- ◆ 查看由登陆用户启动而非系统启动的进程 Isof /dev/pts/1
- ◆ 指定进程号,可以查看该进程打开的文件 Isof-p 9527
- ◆ 文件管理
- ◆ 查看指定程序打开的文件 Isof -c httpd
- ◆ 查看指定用户打开的文件 Isof -u root | more
- ◆ 查看指定目录下被打开的文件

lsof +D /var/log/

lsof +d /var/log/

参数+D为递归列出目录下被打开的文件,参数+d为列出目录下被打开的文件

Isof示例



◆ 查看所有网络连接

Isof -i -n

Isof -i@127.0.0.1

通过参数-i查看网络连接的情况,包括连接的ip、端口等以及一些服务的连接情况,例如:sshd等。也可以通过指定ip查看该ip的网络连接情况

◆ 查看端口连接情况

Isof -i :80 -n

通过参数-i:端口可以查看端口的占用情况,-i参数还有查看协议,ip的连接情况等

◆ 查看指定进程打开的网络连接

Isof -i -n -a -p 9527

参数-i、-a、-p等,-i查看网络连接情况,-a查看存在的进程,-p指定进程

◆ 查看指定状态的网络连接

Isof -n -P -i TCP -s TCP:ESTABLISHED

-n:no host names, -P:no port names,-i TCP指定协议, -s指定协议状态通过多个参数可以清晰的查看网络连接情况、协议连接情况等

Isof示例



◆ 恢复删除文件
Isof |grep /var/log/messages
rm -f /var/log/messages
Isof |grep /var/log/messages
cat /proc/653/fd/6
cat /proc/653/fd/6 > /var/log/messages

进程管理工具



◆ kill命令:向进程发送控制信号,以实现对进程管理,每个信号对应一个数字,信号名称以SIG开头(可省略),不区分大小写

显示当前系统可用信号: kill - 或者 trap - l

常用信号: man 7 signal

1) SIGHUP 无须关闭进程而让其重读配置文件

2) SIGINT 中止正在运行的进程;相当于Ctrl+c

3) SIGQUIT 相当于ctrl+\

9) SIGKILL 强制杀死正在运行的进程

15) SIGTERM 终止正在运行的进程

18) SIGCONT 继续运行

19) SIGSTOP 后台休眠

指定信号的方法: (1) 信号的数字标识: 1, 2, 9

(2) 信号完整名称: SIGHUP

(3) 信号的简写名称: HUP

进程管理工具



- ◆按PID: kill [-SIGNAL] pid ...
 - kill -n SIGNAL pid
 - kill -s SIGNAL pid
- ◆按名称: killall [-SIGNAL] comm...
- ◆按模式: pkill [options] pattern
 - -SIGNAL
 - -u uid: effective user, 生效者
 - -U uid: real user,真正发起运行命令者
 - -t terminal: 与指定终端相关的进程
 - -l: 显示进程名(pgrep可用)
 - -a: 显示完整格式的进程名(pgrep可用)
 - -P pid: 显示指定进程的子进程

作业管理



◆ Linux的作业控制

前台作业:通过终端启动,且启动后一直占据终端

后台作业:可通过终端启动,但启动后即转入后台运行(释放终端)

◆ 让作业运行于后台

(1) 运行中的作业: Ctrl+z

(2) 尚未启动的作业: COMMAND &

◆ 后台作业虽然被送往后台运行,但其依然与终端相关;退出终端,将关闭后台作业。如果希望送往后台后,剥离与终端的关系

nohup COMMAND &>/dev/null &

screen; COMMAND

◆ 查看当前终端所有作业:jobs

◆ 作业控制:

fg [[%]JOB_NUM]:把指定的后台作业调回前台

bg [[%]JOB_NUM]: 让送往后台的作业在后台继续运行

kill [%JOB_NUM]: 终止指定的作业

并行运行

- ◆ 同时运行多个进程,提高效率
- ◆方法1 vi all.sh f1.sh& f2.sh& f3.sh&
- ◆方法2 (f1.sh&);(f2.sh&);(f3.sh&)
- ◆方法3 { f1.sh& f2.sh& f3.sh& }



任务计划



- ◆Linux任务计划、周期性任务执行
- 未来的某时间点执行一次任务

at 指定时间点,执行一次性任务

batch 系统自行选择空闲时间去执行此处指定的任务

• 周期性运行某任务

cron

at任务



- ◆包:at
- ◆ at 命令: at [option] TIME
- ◆常用选项:
 - -V 显示版本信息
 - -t time 时间格式 [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]
 - -l 列出指定队列中等待运行的作业;相当于atq
 - -d 删除指定的作业;相当于atrm
 - -c 查看具体作业任务
 - -f /path/file 指定的文件中读取任务
 - -m 当任务被完成之后,将给用户发送邮件,即使没有标准输出
- ◆ 注意:作业执行命令的结果中的标准输出和错误以邮件通知给相关用户

at任务



◆ TIME: 定义出什么时候进行 at 这项任务的时间 HH:MM [YYYY-mm-dd] noon, midnight, teatime (4pm) tomorrow now+#{minutes,hours,days, OR weeks}

at时间格式



- ◆ HH:MM 02:00 在今日的 HH:MM 进行,若该时刻已过,则明天此时执行任务
- ◆ HH:MM YYYY-MM-DD 02:00 2016-09-20
 规定在某年某月的某一天的特殊时刻进行该项任务
- HH:MM[am|pm] [Month] [Date]04pm March 1717:20 tomorrow
- ◆ HH:MM[am|pm] + number [minutes|hours|days|weeks] 在某个时间点再加几个时间后才进行该项任务 now + 5 min

02pm + 3 days

at任务



- ◆执行方式:
 - 1) 交互式
 - 2)输入重定向
 - 3) at -f 文件
- ◆ 依赖与atd服务,需要启动才能实现at任务
- ◆ at队列存放在/var/spool/at目录中
- ◆ /etc/at.{allow,deny}控制用户是否能执行at任务

白名单:/etc/at.allow 默认不存在,只有该文件中的用户才能执行at命令

黑名单:/etc/at.deny 默认存在,拒绝该文件中用户执行at命令,而没有在at.deny 文件中的使用者则可执行

如果两个文件都不存在,只有 root 可以执行 at 命令

周期性任务计划cron



- ◆ 周期性任务计划:cron
- ◆ 相关的程序包:

cronie:主程序包,提供crond守护进程及相关辅助工具

crontabs:包含CentOS提供系统维护任务

cronie-anacron: cronie的补充程序,用于监控cronie任务执行状况,如cronie中的任务在过去该运行的时间点未能正常运行,则anacron会随后启动一次此任务



◆ 确保crond守护处于运行状态:

CentOS 7:

systemctl status crond

CentOS 6:

service crond status

◆ 计划周期性执行的任务提交给crond, 到指定时间会自动运行

系统cron任务:系统维护作业

/etc/crontab

用户cron任务:

crontab命令

◆ 日志:/var/log/cron



- ◆系统cron任务:/etc/crontab
- ◆注释行以 # 开头
- ◆详情参见 man 5 crontab

```
# Example of job definition:

# .----- minute (0 - 59)

# | .----- hour (0 - 23)

# | | .----- day of month (1 - 31)

# | | | .---- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

# | | | | .--- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

# | | | | | |

# * * * * * user-name command to be executed
```

◆ 例如:晚上9点10分运行echo命令 10 21 * * * wang /bin/echo "Howdy!"



- ◆时间表示法:
 - (1) 特定值 给定时间点有效取值范围内的值
 - (2) * 给定时间点上有效取值范围内的所有值表示"每..."
 - (3) 离散取值 #,#,#
 - (4) 连续取值 #-#
 - (5) 在指定时间范围上,定义步长 /#: #即为步长

时间格式



- @yearly 0 0 1 1 *
- @annually 0011*
- @weekly 0 0 * * 0
- hourly 0 * * * *
- @reboot
 Run once after reboot
- ◆示例:每3小时echo和wall命令 0 */3 * * * wang /bin/echo "howdy"; wall "welcome to Magedu!"

马哥教育 IT人的高薪职业学院

• 系统的计划任务:

/etc/crontab 配置文件

/etc/cron.d/ 配置文件

/etc/cron.hourly/ 脚本

/etc/cron.daily/ 脚本

/etc/cron.weekly/ 脚本

/etc/cron.monthly/ 脚本

anacron系统



- ◆ 运行计算机关机时cron不运行的任务,CentOS6以后版本取消anacron服务,由 crond服务管理
- ◆ 对笔记本电脑、台式机、工作站、偶尔要关机的服务器及其它不一直开机的系统 很重要对很有用
- ◆配置文件:/etc/anacrontab,负责执行/etc/cron.daily/etc/cron.weekly/etc/cron.monthly中系统任务
 - 字段1: 如果在这些日子里没有运行这些任务.....
 - 字段2:在重新引导后等待这么多分钟后运行它
 - 字段3:任务识别器,在日志文件中标识
 - 字段4:要执行的任务
- ◆ 由/etc/cron.hourly/0anacron执行
- ◆ 当执行任务时,更新/var/spool/anacron/cron.daily 文件的时间戳

管理临时文件



- ◆ CentOS7使用systemd-tmpfiles-setup服务实现
- ◆ CentOS6使用/etc/cron.daily/tmpwatch定时清除临时文件
- ◆配置文件:
 - /etc/tmpfiles.d/*.conf
 - /run/tmpfiles.d/*.conf
 - /usr/lib/tmpfiles/*.conf
- /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf
 - d /tmp 1777 root root 10d
 - d /var/tmp 1777 root root 30d
- ◆命令:
 - > systemd-tmpfiles -clean|remove|create configfile

用户计划任务



◆ crontab命令定义

每个用户都有专用的cron任务文件:/var/spool/cron/USERNAME

◆ crontab命令:

crontab [-u user] [-l | -r | -e] [-i]

-I 列出所有任务

-e 编辑任务

-r 移除所有任务

-i 同-r一同使用,以交互式模式移除指定任务

◆控制用户执行计划任务:

/etc/cron.{allow,deny}

at和crontab



- ◆一次性作业使用 at
- ◆ 重复性作业使用crontab

Create at *time* crontab -e

List at -l crontab -l

Details at -c *jobnum* crontab -l

Remove at -d *jobnum* crontab -r

Edit N/A crontab -e

- ◆没有被重定向的输出会被邮寄给用户
- ◆ root能够修改其它用户的作业



- ◆注意:运行结果的标准输出和错误以邮件通知给相关用户
 - (1) COMMAND > /dev/null
 - (2) COMMAND &> /dev/null
- ◆ 对于cron任务来讲,%有特殊用途;如果在命令中要使用%,则需要转义,将% 放置于单引号中,则可不用转义



- ◆思考:
- ◆(1)如何在秒级别运行任务?
 - * * * * * for min in 0 1 2; do echo "hi"; sleep 20; done
- ◆(2)如何实现每7分钟运行一次任务?
- ◆ sleep命令:

sleep NUMBER[SUFFIX]...

SUFFIX:

s: 秒, 默认

m: 分

h: 小时

d: 天

练习



- ◆ 1、每周的工作日1:30,将/etc备份至/backup目录中,保存的文件名称格式为 "etcbak-yyyy-mm-dd-HH.tar.xz",其中日期是前一天的时间
- ◆ 2、每两小时取出当前系统/proc/meminfo文件中以S或M开头的信息追加至/tmp/meminfo.txt文件中
- ◆ 3、工作日时间,每10分钟执行一次磁盘空间检查,一旦发现任何分区利用率高于80%,就执行wall警报

关于马哥教育



◆博客: http://mageedu.blog.51cto.com

◆主页: http://www.magedu.com

◆QQ: 1661815153, 113228115

◆QQ群: 203585050, 279599283



祝大家学业有成

谢 谢

咨询热线 400-080-6560