# Linux系统性能监控和管理

## 1.top监控系统进程

- top 命令查看进程时可自定义刷新频率,比较直观
- 用法

```
SYNOPSIS
      top -hv|-bcHiOSs -d secs -n max -u|U user -p pid -o fld -w [cols]
[root@centos7 ~]#top
top - 17:39:10 up 23:05, 4 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 290 total, 1 running, 289 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Swap: 0.9/3145724 [
                                                                             1
  PID USER
                PR NI
                         VIRT RES SHR S %CPU %MEM
                                                          TIME+ COMMAND
 2152 root
              20 0 3605496 183924 32756 S 1.0 12.1 2:05.55 gnome-shell
             20 0 1371916 75124 8116 S 0.0 4.9 0:06.11 gnome-softwa+
20 0 419092 69204 31728 S 0.0 4.5 0:08.68 X
 2435 root
 1531 root
 2593 root 20 0 419092 69204 31728 5 0.0 4.5 0:08.68 X
2593 root 20 0 752624 27920 9716 S 0.0 1.8 0:03.07 gnome-termin+
```

### • 对某列信息排序

```
P:以占据的CPU百分比,%CPU
M:占据内存百分比,%MEM
T:累积占据CPU时长,TIME+
首部信息显示:
uptime信息:1命令
tasks及cpu信息:t命令
cpu分别显示:1(数字)
memory信息:m命令
退出命令:q
修改刷新时间间隔:s
终止指定进程:k
保存文件:W
```

### • %Cpu(s)栏位信息简介

```
us: 用户空间
sy: 内核空间
ni: 调整nice时间
id: 空闲
wa: 等待IO时间
hi: 硬中断
```

- si: 软中断(模式切换) st: 虚拟机偷走的时间
- 选项
- -d # 指定刷新时间间隔, 默认为3秒
- -b 全部显示所有进程
- -n # 刷新多少次后退出
- -H 线程模式,示例: top -H -p `pidof mysqld`
- htop命令: 其使用不同的颜色来标识不同的信息, 甚至支持鼠标点击相应的选项; 来自EPEL源

### 选项:

- -d #: 指定延迟时间;
- -u UserName: 仅显示指定用户的进程
- -s COLUME: 以指定字段进行排序

进入程序后的子命令:

- s: 跟踪选定进程的系统调用
- 1: 显示选定进程打开的文件列表
- a: 将选定的进程绑定至某指定CPU核心
- t: 显示进程树

## 2.free命令查看内存空间使用情况

• 用法


### free [OPTION]

- -b 以字节为单位
- -m 以MB为单位
- -g 以GB为单位
- -h 易读格式
- -o 不显示-/+buffers/cache行
- -t 显示RAM + swap的总和
- -s n 刷新间隔为n秒
- -c n 刷新n次后即退出

### [root@centos7 ~]#free -ht

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	1.5G	829M	139M	55M	522M	432M
Swap:	3.0G	29M	3.0G			
Total:	4.5G	858M	3.1G			

• free命令所显示的各部分图示



## 3.vmstat命令查看虚拟内存信息

```
[root@centos8 ~]#vmstat
procs -----memory----- ----swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
                   buff cache si
     swpd free
                                  SO
                                          bi
                                               bo
                                                    in
                                                        cs us sy id wa st
1 0 351744 221400
                     48 310228
                                0
                                    3
                                          12
                                               10
                                                    96
                                                       123 0 1 99 0 0
```

### • 分栏说明

```
procs
 r: 可运行(正运行或等待运行)进程的个数,和核心数有关
 b: 处于不可中断睡眠态的进程个数(被阻塞的队列的长度)
memory
 swpd: 交换内存的使用总量
 free: 空闲物理内存总量
 buffer: 用于buffer的内存总量
 cache: 用于cache的内存总量
 si: 从磁盘交换进内存的数据速率(kb/s)
 so: 从内存交换至磁盘的数据速率(kb/s)
 bi: 从块设备读入数据到系统的速率(kb/s)
 bo: 保存数据至块设备的速率
system
 in: interrupts 中断速率,包括时钟
 cs: context switch 进程切换速率
cpu
 us:Time spent running non-kernel code
 sy: Time spent running kernel code
 id: Time spent idle. Linux 2.5.41前,包括IO-wait time.
 wa: Time spent waiting for IO. 2.5.41前,包括in idle.
```

```
st: Time stolen from a virtual machine. 2.6.11前, unknown.
选项
-s: 显示内存的统计数据
```

```
[root@centos8 ~]#vmstat -s
      1601624 K total memory
      1070076 K used memory
       304720 K active memory
      355440 K inactive memory
       220684 K free memory
           48 K buffer memory
       310816 K swap cache
      3145724 K total swap
      351488 K used swap
      2794236 K free swap
        23953 non-nice user cpu ticks
          283 nice user cpu ticks
        51189 system cpu ticks
     15032629 idle cpu ticks
         450 IO-wait cpu ticks
        22150 IRQ cpu ticks
         9239 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
      1831057 pages paged in
      1529731 pages paged out
        15528 pages swapped in
      103783 pages swapped out
     14519323 interrupts
     18668588 CPU context switches
   1572022693 boot time
       175270 forks
```

## 4.使用iostat统计CPU和设备IO信息

• iostat # 指定刷新频率为#秒刷新一次

```
[root@centos8 ~]#iostat
Linux 4.18.0-80.el8.x86_64 (centos8.suosuoli) 10/26/19
                                                          _x86_64_
                                                                         (4
CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
          0.16 0.00 0.55
                              0.00
                                       0.00 99.29
Device
                       kB read/s
                                  kB wrtn/s
                                             kB read
                                                         kB wrtn
                tps
nvme0n1
                1.64
                           48.17
                                      40.38
                                               1830027
                                                         1534327
scd0
                0.00
                            0.03
                                        0.00
                                                  1106
                                                               0
```

## 5.iftop显示带宽使用情况

	12.5Kb	25.0Kb	37.5Kb	50.	0Kb
62.5Kb				ı	
	2 1:		2 20 4 4		
1.70Kb 1.77Kb	8.suosuoli	=> 1/.	2.20.1.1		
1./000 1.//00	1.9/NU	<=		184b	258b
299b		<b>\-</b>		1040	2300
centos8.suosuoli		=> public1.alid	ns.com	284b	343b
318b		, p.,,			
		<=		592b	690b
628b					
224.0.0.251		=> 172.20.1.156		0b	0b
0b					
		<=		0b	275b
172b					
172.20.255.255		=> 172.20.2.20		0b	0b
0b		,		Oh	1076
117b		<=		0b	<b>1</b> 87b
172.20.255.255		=> 172.20.30.30		0b	0b
0b		-/ 1/2.20.30.30		00	OL.
		<=		0b	58b
36b					
255.255.255.255		=> 172.20.2.20		0b	0b
0b					
TX:	cum:	4.57KB peak:	2.81Kb	rates:	
1.98Kb 2.10Kb		pour.			
RX:	2.49KB	4.09Kb		776b	
1.47Kb 1.24Kb					
TOTAL:	7.06KB	6.90Kb		2.74Kb	
3.57Kb 3.53Kb					

# 6.pmap显示某进程对应的内存映射

用法

```
pmap [options] pid [...]
-x: 显示详细格式的信息
示例: pmap 1
man pmap
```

```
[root@centos8 ~]#pmap 2762 # gvfsd进程的进程号为2762
2762: /usr/libexec/gvfsd
0000562abe7ef000 32K r-x-- gvfsd
0000562abe9f6000 4K r---- gvfsd
```

Linux系统性能监控和管理.md 10/27/2019

```
0000562abe9f7000 4K rw--- gvfsd
0000562abfa5b000
                  532K rw--- [ anon ]
00007f4cc4000000
                  132K rw---
                             [ anon ]
00007f4cc4021000 65404K -----
                            [ anon ]
00007f4cfc567000 160K r-x-- ld-2.28.so
00007f4cfc769000
                  48K rw--- [ anon ]
00007f4cfc78d000
                  8K rw--- [ anon ]
                  4K r---- ld-2.28.so
00007f4cfc78f000
                  4K rw--- ld-2.28.so
00007f4cfc790000
00007f4cfc791000
                   4K rw--- [ anon ]
00007ffd2793d000 132K rw--- [ stack ]
00007ffd279db000
                 12K r---- [ anon ]
00007ffd279de000
                  8K r-x-- [ anon ]
fffffffff600000 4K r-x-- [ anon ]
total
               855884K
```

## 7.dstat命令用来统计系统资源(代替vmstat和iostat)

- dstat命令:系统资源统计,代替vmstat,iostat
- 用法

```
dstat [-afv] [options..] [delay [count]]
 -c 显示cpu相关信息
 -C #,#,...,total
 -d 显示disk相关信息
 -D total, sda, sdb,...
 -g 显示page相关统计数据
 -m 显示memory相关统计数据
 -n 显示network相关统计数据
 -p 显示process相关统计数据
 -r 显示io请求相关的统计数据
 -s 显示swapped相关的统计数据
 --tcp
 --udp
 --unix
 --raw
 --socket
 --ipc
 --top-cpu: 显示最占用CPU的进程
 --top-io: 显示最占用io的进程
 --top-mem: 显示最占用内存的进程
  --top-latency:显示延迟最大的进程
[root@centos7 ~]#dstat
You did not select any stats, using -cdngy by default.
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq | read | writ | recv | send | in
                                                 out | int
 0 0 100
                   0 | 34k 6742B
                                        0 | 34B 395B | 111
               0
                                   0
                                                            177
     1 99
                      0 3000k 180B 826B 0
            0
                   0
                                                 0 | 406
                                                            188
 0
                0
                   0|
                             0 | 120B 346B|
                                                            154
     0 100
                                             0
                                                   0
```

0	0 100	0	0	0	0	0   300B	338B	0	0   76	125
0	0 100	0	0	0	0	0   240B	338B	0	0   89	151
0	0 100	0	0	0	0	0   180B	338B	0	0   114	169
0	0 100	0	0	0	0	0   60B	338B	0	0   63	127
0	0 100	0	0	0	0	0   120B	338B	0	0   69	129

## 8.iotop命令用来监视磁盘I/O使用状况

- iotop命令是一个用来监视磁盘I/O使用状况的top类工具iotop具有与top相似的UI,其中包括 PID、用户、I/O、进程等相关信息,可查看每个进程是如何使用IO iotop命令是一个用来监视磁盘I/O使用状况的top类工具iotop具有与top相似的UI,其中包括 PID、用户、I/O、进程等相关信息,可查看每个进程是如何使用IO
- iotop输出解释

第一行: Read和Write速率总计

第二行:实际的Read和Write速率

第三行:参数如下:

线程ID (按p切换为进程ID)

优先级

用户

磁盘读速率

磁盘写速率

swap交换百分比

IO等待所占的百分比

线程/讲程命令

- -o, --only只显示正在产生I/O的进程或线程,除了传参,可以在运行过程中按o 生效
- -b, --batch非交互模式, 一般用来记录日志
- -n NUM, --iter=NUM设置监测的次数, 默认无限。在非交互模式下很有用
- -d SEC, --delay=SEC设置每次监测的间隔,默认1秒,接受非整形数据例如1.1
- -p PID, --pid=PID指定监测的进程/线程
- -u USER, --user=USER指定监测某个用户产生的I/O
- -P, --processes仅显示进程,默认iotop显示所有线程
- -a, --accumulated显示累积的I/O, 而不是带宽
- -k, --kilobytes使用kB单位,而不是对人友好的单位。在非交互模式下,脚本编程有用
- -t, --time 加上时间戳, 非交互非模式
- -q, --quiet 禁止头几行, 非交互模式, 有三种指定方式
- -q 只在第一次监测时显示列名
- -qq 永远不显示列名
- -qqq 永远不显示I/O汇总

#### 交互按键

left和right方向键: 改变排序

- r: 反向排序
- o: 切换至选项--only
- p: 切换至--processes选项
- a: 切换至--accumulated选项
- q: 退出
- i: 改变线程的优先级

Linux系统性能监控和管理.md

## 9.nload命令查看网络实时吞吐量

- nload是一个实时监控网络流量和带宽使用情况,以数值和动态图展示进出的流量情况
- 安装: yum install nload (EPEL源)
- 界面操作

上下方向键、左右方向键、enter键或者tab键都就可以切换查看多个网卡的流量情况按 F2 显示选项窗口按 q 或者 Ctrl+C 退出 nload

• 示例:

```
nload: 默认只查看第一个网络的流量进出情况
 nload eth0 eth1: 在nload后面指定网卡,可以指定多个
设置刷新间隔:默认刷新间隔是100毫秒,可通过 -t命令设置刷新时间(单位是毫秒)
 nload -t 500 eth0
设置单位:显示两种单位一种是显示Bit/s、一种是显示Byte/s,默认是以Bit/s,也可不显示/s
 -u h|b|k|m|g|H|B|K|M|G
 表示的含义:
  h: auto
  b: Bit/s
   k: kBit/s
  m: MBit/s
  H:auto
   B: Byte/s
   K: kByte/s
  M: MByte/s
 nload -u M eth0
```

## 10.lsof命令用来查看当前系统文件

- Isof: list open files查看当前系统文件的工具。在linux环境下,一切皆文件,用户通过文件不仅可以 访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件如传输控制协议 (TCP) 和用户数据报协议 (UDP)套接字等,系统在后台都为该应用程序分配了一个文件描述符。
- 用法

```
SYNOPSIS

| lsof [ -?abChlnNOPRtUvVX ] [ -A A ] [ -c c ] [ +c c ] [ +|-d d ] [ +|-D D ] [ +|-e s ] [ +|-f [cfgGn] ] [ -F [f] ] [ -g [s] ] [ -i [i] ] [ -k k ] [ -K k ] [ +|-L [1] ] [ +|-m m ] [ +|-M ] [ -o [o] ] [ -p s ] [ +|-r [t[m<fmt>]] ] [ -s [p:s] ] [ -S [t] ] [ -T [t] ] [ -u s ] [ +|-w ] [ -x [f1] ] [ -z [z] ] [ -Z [Z] ] [ -- ] [names]
```

- -a: 列出打开文件存在的进程
- -c<进程名>: 列出指定进程所打开的文件
- -g: 列出GID号进程详情
- -d<文件号>: 列出占用该文件号的进程
- +d<目录>: 列出目录下被打开的文件
- +D<目录>: 递归列出目录下被打开的文件
- -i<条件>: 列出符合条件的进程(4、6、协议、:端口、 @ip )
- -p<进程号>: 列出指定进程号所打开的文件
- -u: 列出UID号进程详情
- -h: 显示帮助信息
- -v: 显示版本信息。
- -n: 不反向解析网络名字

查看由登陆用户启动而非系统启动的进程

lsof /dev/pts/1

指定进程号,可以查看该进程打开的文件

lsof -p 9527

查看指定程序打开的文件

lsof -c httpd

查看指定用户打开的文件

lsof -u root | more

查看指定目录下被打开的文件

lsof +D /var/log/

lsof +d /var/log/

参数+D为递归列出目录下被打开的文件,参数+d为列出目录下被打开的文件

### • Isof示例

### 查看所有网络连接

lsof -i -n

lsof -i@127.0.0.1

通过参数-i查看网络连接的情况,包括连接的ip、端口等以及一些服务的连接情况,例如: sshd 等。也可以通过

指定ip查看该ip的网络连接情况

### 查看端口连接情况

lsof -i :80 -n

通过参数-i:端口可以查看端口的占用情况,-i参数还有查看协议,ip的连接情况等

### 查看指定进程打开的网络连接

lsof -i -n -a -p 9527

参数-i、-a、-p等,-i查看网络连接情况,-a查看存在的进程,-p指定进程查看指定状态的网络连接

lsof -n -P -i TCP -s TCP:ESTABLISHED

-n:no host names, -P:no port names, -i TCP指定协议, -s指定协议状态通过多个参数可以清晰的查看网络连接情况、协议连接情况等

### 恢复删除文件

lsof |grep /var/log/messages

rm -f /var/log/messages

lsof |grep /var/log/messages

cat /proc/653/fd/6

cat /proc/653/fd/6 > /var/log/messages