
#### 기본적인 도커 클라이언트 명령어 알아보기

#### 도커 이미지 복습



## ex) docker run hello-world 작동 순서 복습

- 1. 도커 클라이언트에 명령어 입력후 도커 서버로 보냄
- 2. 도커 서버에서 컨테이너를 위한 이미지가 이미 캐쉬가 되어 있는지 확인
- 3. 없으면 도커 허브에서 다운 받아옴 있다면 그 이미 가지고 있는 이미지로 컨테이너 생성

## 이미지로 컨테이너 생성하는 순서 복습 (아래 도표 참 조)

1. 먼저 파일 스냅숏 돼있는 것을 컨테이너의 하드 디스크 부분에 올린 다.

# 이미지 시작 시 실행할 명 령어




이미지의 기본 시작 명령어 출력)




# 파일 스냅숏

hello-world



#### 이미지 내부 파일 시스템 구조 보기



#### ex) docker run alpine Is


```
jaewon@Jaewonui-MacBookPro ~ % docker run alpine ls
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
df20fa9351a1: Pull complete
Digest: sha256:185518070891758909c9f839cf4ca393ee977ac378609f700f60a771a2dfe321
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
dev
etc
home
lib
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
tmp
usr
```


# 설명 (아래 도표 참조)

- 1. Alpine 이미지를 이용해서 컨테이너를 생성.
- 2. 생성할 때 Alpine 이미지 안에 들어있던 파일 스냅샷들 (bin, dev, etc 등 등..)이


컨테이너 안에 있는 하드 디스크로 다운로드됨

3. 이미지 이름 뒤에 다른 명령어를 더 붙여서 원래 이미지 안에 들어있는 기본 커맨드는 무시가 되고 Is 명령어가 실행됨









# 하지만 어떻게 Alpine 이미지를 이용해 Is 명령어를 실행가능?


## hello-world 이미지로는 Is 명령어 사용 불가능

1. docker run hello-world ls 하면 아래와 같은 오류가 뜸. 설명을 보면 excutable file not found. (실행할 수 있는 파일을 못 찾음)

jaewon@Jaewonui-MacBookPro ~ % docker run hello-world ls
docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container\_linux.go:349: startin
g container process caused "exec: \"ls\": executable file not found in \$PATH": unknown.

#### 컨테이너들 나열하기

#### 현재 실행중인 컨테이너 나열



#### 실습

- 1. 2개의 Terminal을 작동시킵니다.
- 2. 첫 번째 Terminal에서 container 하나를 실행 (하지만 이때 컨테이너를 바로 켰다가 바로 끄면 3번을 할 때 이미 프로세스가 꺼져있기 때문에 리스트에서 볼 수 없다).
- 3. 그리고 두 번째 Terminal에서 docker ps 로 확인.
- 4. 그러면 꺼져있는 container도 확인하고 싶다면?

[jaewon@Jaewonui-Mac	BookPro ~ % docker ps					J
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
459ab08c1f57	alpine	"ping google.com"	18 seconds ago	Up 17 seconds		sad_mccarthy

#### 이미지 설명

1. CONTAINER ID : 컨테이너의 고유한 아이디 해쉬값.

실제로는 더욱 길지만 일부분만 표출.

2. IMAGE : 컨테이너 생성 시 사용한 도커 이미지.

3. COMMAND: 컨테이너 시작 시 실행될 명령어.


대부분 이미지에 내장되어 있으므로 별도 설정이 필요 X.


4. CREATED : 컨테이너가 생성된 시간.

5. STATUS: 컨테이너의 상태입니다.

실행 중은 Up, 종료는 Exited, 일시정지 Pause.

6. PORTS : 컨테이너가 개방한 포트와 호스트에 연결한 포트.





특별한 설성을 하지 않은 경우 출력되지 않습니다.

뒤에 가서 더 자세히 설명합니다.

7. NAMES: 컨테이너 고유한 이름.

컨테이너 생성 시 --name 옵션으로 이름을 설정하지 않으면


도커 엔진이 임의로 형용사와 명사를 조합해 설정.

id와 마찬가지로 중복이 안되고 docker rename명령어로 이름을 변경할 수 있습니다.

어금을 단장을 구 있답니다.

docker rename original-name changed-name

### 원하는 항목만 보기



### 모든 컨테이너 나열





table {{.lmage}}'


#### 도커 컨테이너의 생명주기

#### 생명주기




## 하이라이트 된 부분에 대한 자세한 설명

지금까지 docker run <이미지 이름>으로 컨테이너 생성 실행했는데 이걸 docker create과 docker run으로 쪼개서 봐보겠습니다.




#### docker create <이미지 이름>






삭제 (deleted)

테이너 아이디/이




# docker start <컨테이너 아이디/이름>





#### docker stop vs docker kill

# 도커의 생명주기 중에서 중지 부분 docker stop과 docker kill로 중지할 수 있습니다.




## Stop과 Kill 은 어떤 차이가 있을까?

공통점은 둘 다 실행중인 컨테이너를 중지시킵니다.


#### 하지만

- Stop은 Gracefully 하게 중지를 시킵니다.
   자비롭게 그동안 하던 작업들을 (메시지를 보내고 있었다면 보내고 있던 메시지) 완료하고 컨테이너를 중지시킨다.
- 2. Kill 같은 경우는 Stop과 달리 어떠한 것도 기다리지 않고 바로 컨테이너를 중지시킨다.

#### docker stop <컨테이너 아이디/이름>



#### docker kill e커테이너 아이디/이르>




# 실제로 stop과 kill 체험해보기

- 1. docker run alpine ping google.com
- 2. 이걸 stop으로 한번 멈춰보고 kill로 한번 멈춰보자

#### 도커 컨테이너 삭제하기

#### 도커의 생명주기중에서 삭제 부분



# 중지된 컨테이너를 삭제하고 싶다면? docker rm <아이디/ 이름>

-실행 중인 컨테이너는 먼저 중지한 후에 삭제 가능.

모든 컨테이너를 삭제하고 싶다면? docker rm `docker ps -a -q`

이미지를 삭제하고 싶다면 ? docker rmi <이미지 id>

한 번에 사용하지 않는 컨테이너, 이미지, 네트워크 모두 삭제하고 싶다면?

## docker system prune

- 도커를 쓰지 않을 때 모두 정리하고 싶을 때 사용해주면 좋음

jaewon@Jaewonui—MacBookPro ~ % docker system prune WARNING! This will remove:

- all stopped containers
- all networks not used by at least one container
- all dangling images
- all dangling build cache

#### 실행 중인 컨테이너에 명령어 전달

## 이미 실행 중인 컨테이너에 명령어를 전달하고 싶다면 ?

#### docker exec <컨테이너 아이디>

- 1. 먼저 터미널 2개를 실행합니다.
- 2. 첫 번째 터미널에서 컨테이너 하나를 실행합니다. (docker run alpine ping localhost)
- 3. 두 번째 터미널에서 컨테이너가 잘 작동하고 있는지 확인하고 다른 명령 어를 전달합니다.

똑같은 결과를 내주는 것! docker run <이미지 이름>

#### docker run vs docker exec


- 1. docker run 은 새로 컨테이너를 만들어서 실행
- 2. docker exec 은 이미 실행 중인 컨테이너에 명령어를 전달

#### 레디스를 이용한 컨테이너 이해

레디스를 도커 환경에서 실행을 해서 컨테이너를 더욱 이해해 보는 시간을 갖겠습니다.

그러기 위해서 레디스를 실행을 해야겠는데요.

그전에 레디스를 어떻게 이용하며 작동하는지 알아보겠습니다.



### 위에 도표와 같이 먼저 레디스 서버를 실행한 후, 레디스 클라이 언트를 통해서 서버에 명령어를 전달해 줘야 합니다.

1. 먼저 첫 번째 터미널을 실행 후, 레디스 서버를 작동시키자 docker run redis

2. 그 후 레디스 클라이언트를 켜야 하는데 첫 번째 터미널에서는 아무것도할 수 없다.


그러니 두 번째 터미널을 켜서 레디스 클라이언트를 작동시킨다.

#### redis-cli

3. 하지만 에러가 났다..... 무엇이 잘못된 것일까요???

# 현재 레디스 클라이언트와 서버

레디스 | 도카컨테이 - - - - |




레디스 클라이언트가 레디스 서버가 있는 컨테이너 밖에서 실행을 하려 하니 레디스 서버에 접근을 할 수가 없기 그러면 어떻게 해야 할까요 ...?

답은 레디스 클라이언트도 컨테이너 안에서 실행을 시켜야 합 니다.

- 1. 먼저 이전과 똑같이 첫 번째 터미널을 킨 후, 레디스 서버를 작동시키자 docker run redis
- 2. 이제는 이전 시간에 배운 exec을 써먹을 차례입니다. 이미 실행 중인 컨테이너에 명령어를 전달할 때 exec을 쓴다고 배웠습니다.


그러니 redis 서버가 실행 중인 컨테이너에 exec을 이용하여 redis 클라이 언트도



#### 첫번째 터미널

```
[jaewon@Jaewonui-MacBookPro ~ % docker run redis
1:C 02 Jun 2020 10:55:51.648 # o000000000000 Redis is starting o00000000000
1:C 02 Jun 2020 10:55:51.648 # Redis version=6.0.4, bits=64, commit=0000000, mo dified=0, pid=1, just started
1:C 02 Jun 2020 10:55:51.648 # Warning: no config file specified, using the defa ult config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.co nf
1:M 02 Jun 2020 10:55:51.649 * Running mode=standalone, port=6379.
1:M 02 Jun 2020 10:55:51.649 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
1:M 02 Jun 2020 10:55:51.649 # Server initialized
1:M 02 Jun 2020 10:55:51.649 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) sup
```

th Redis. To fix this issue run the command 'echo never > /sys/kernel/mm/transpa rent\_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to ret ain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled. 1:M 02 Jun 2020 10:55:51.650 \* Ready to accept connections



#### 두번째 터미널


```
[jaewon@Jaewonui-MacBookPro ~ % docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND
2f3118e8ba88 redis "docker-entrypoint.s..."
b998e78244fc mongo "docker-entrypoint.s..."
[jaewon@Jaewonui-MacBookPro ~ % docker exec -it 2f3118e8ba88 red:
[127.0.0.1:6379> set value1 hello
OK
[127.0.0.1:6379> get value1
"hello"
```

#### 실행 중인 컨테이너에서 터미널 생활 즐기기

## 지금까지 실행 중인 컨테이너에 명령어를 전달할 때에는

ocker exec -it 컨테이너 아이 디어 시으로 명령어 하나 입력해야 할 때 마다이 모든 것을 계속 입력해줬어야 하는 데 있러한 문제점을 해결해주기 위해 컨테이너 안에 헬이나 터미널 환경으로 접속을 해줄 수가 있 나나는 마지막 명령어를 sh로 주시면 됩니다.

### 실행 중인 컨테이너에 쉘 환경으로 접 속하기




#### 컨테이너에 쉘 환경으로 접근해 보기

- 1. 먼저 첫 번째 터미널을 실행한 후, alpine 이미지를 이용해서 컨테이너를 실행합니다.
  - docker run alpine ping localhost
- 2. 그 후 exec을 이용하고 마지막 명령어 부분에 sh를 입력후 컨테이너 안에서 터미널 환경을 구축

docker exec -it 컨테이너 아이디 sh

- 3. 그 안에서 여러 가지 터미널에서 원래 할 수 있는 작동들을 해봅니다. ex)
  - Is -컨테이너 디렉토리에 있는 내용(디렉토리, 파일) 확인
  - touch new-file 파일 생성
  - export hello=hi echo \$hello -변수 생성 출력

# exec 대신에 run을 하는 것도 가능합니



이 터미널 환경에서 나오려면 Control + D