# Commutazione di pacchetto


# Nella commutazione di pacchetto si ha che:

- Ogni messaggio è suddiviso in pacchetti
- I pacchetti di più utenti condividono le stesse risorse di rete
- best effort, si utilizza la rete nella miglior maniera possibile
- Le risorse utilizzate quando necessario

# Le problematiche della commutazione di pacchetto sono:

- Le risorse richieste possono eccedere quelle disponibili.
- Congestione dovuta alla coda di pacchetti (buffer in uscita)
- Attesa per utilizzare il link (ritardo di coda)
- Ritardo di store and forward, i pacchetti si muovono di un hop (salto) alla volta

- Accodamento e trasmissione sul link di uscita
- La sequenza dei pacchetti tra due host non segue un ordine preciso, adottano il multiplexing statistico differente dal TDM



La commutazione di pacchetto consente l'utilizzazione della rete a un numero più alto di utenti.

Si supponga che gli utenti condividano un link di 1 Mbps e che ogni utente utilizza 100 kbps quando è "attivo" ed sia attivo il 10% del tempo.

Nel TDM con frame di 1 sec. Il canale viene suddiviso in 10 slot da 100ms, quindi avremo uno slot di tempo per frame e il link supporta al massimo 10 utenti contemporaneamente.

Nella Commutazione di pacchetto è ovvio che se vi sono meno di 11 utenti attivi non abbiamo ritardo.

La probabilità che un utente sia attivo è pari a 0,1 mentre la probabilità che gli altri non sono attivi è 1-0,1=0,9.

Se sono presenti 35 utenti, la probabilità di avere più di 11 utenti attivi è

$$\sum_{i=11}^{35} {35 \choose i} * (0,1)^{i} * (0,9)^{35-i} < 0,0004$$

La probabilità di avere meno di 11 utenti attivi è

$$\sum_{i=1}^{11} {35 \choose i} * (0,1)^{i} * (0,9)^{35-i} = 0,9996$$

# Il Packet switching è ottimale per i dati di tipo "a burst":

- Migliore suddivisione delle risorse, senza setup della chiamata
- Congestione eccessiva: ritardi e perdite dei pacchetti e protocolli specifici necessari per trasferimento affidabile e per il controllo della congestione

Per fornire un comportamento "tipo circuito" si deve garantire una banda necessaria per l'applicazioni richiesta, e si parla di Circuiti Virtuali.

Nelle reti a circuito virtuale (VC – Virtual Circuit) ogni pacchetto porta un'etichetta (virtual circuit ID), l'etichetta (tag) determina l'hop successivo, ed il percorso viene stabilito all'inizio della sessione (setup), e rimane fissato durante tutta la sessionee per fare questo i router mantengono le informazioni di stato sulle connessioni.

Viceversa nelle reti datagram l'indirizzo di destinazione (destination address) nel pacchetto determina l'hop successivo, la struttura dell'indirizzo è gerarchica e ogni pacchetto può seguire un percorso diverso, irouter non mantengono le informazioni di stato sulle connessioni (stateless).

Internet è una rete datagram.


#### Le reti di accesso

Le reti di accesso si occupano di come connettere i terminali ai router di confine.

#### Questo avviene tramite

- accesso residenziale
- accesso business aziende, università
- accesso mobile


I tre tipi di accesso hanno caratteristiche diverse in termini di banda (bps) della rete di accesso, del mezzo di accesso condiviso o dedicato.




#### Accessi residenziali

La maggior parte degli accessi residenziali avvengono o attraverso modem PSTN o ADSL.

Il modem PSTN è una connessione commutata (dial up) attraverso una normale linea telefonica, con un accesso diretto al router fino a 56Kbps (spesso minore per la qualità della linea) e non si ha la possibilità di avere Internet e telefono allo stesso tempo (No "always on").




ADSL sta per asymmetric digital subscriber line e si basa appunto su una linea digitale asimmetrica.



#### ADSL divide il canale così:


- Fino a 1 Mbps upstream
- Fino a 8 Mbps downstream

Quindi è una FDM che lavora da 138 – 1,1 MHz per downstream, da 26- 138 kHz per upstream, e da 0 kHz - 4 kHz per il telefono.




#### ADSL2 e 2+ divide il canale così:

- Fino a 2 Mbps upstream
- Fino a 25 Mbps downstream



Per tutte le ADSL vale il principio per cui all'aumentare della distanza diminuisce la velocità di trasmissione, quindi il l'utente non può stare ad una distanza > di 4 Km.



Altri accessi residenziali basati su DSL Digital Subscriber Line sono:

# SDSL (Single-Line Digital Subscriber Line)

- 1,5 ÷ 2 Mb/s sincroni (sia in download che in upload)
- singolo cavo twisted pair

### HDSL (High Data Rate Digital Subscriber Line)


- $1,5 \div 42$  Mb/s sincroni
- doppio cavo twisted pair

# VDSL (Very-High-Data-Rate Digital Subscriber Line)

- 13  $\div$  52 Mb/s in fase di download e fra m 1,5  $\div$  2,3 Mb/s in fase di upload
- singolo cavo twisted pair


# HFC Hybrid fiber-coaxial cable

Un altro tipo di accesso a banda larga è HFC Hybrid fiber-coaxial cable più presente negli USA. Prevede un primo tratto in fibra e un secondo in coassiale con topologia ad albero, è una soluzione asimmetrica: downstream 56-862 MHz, upstream 5-40 MHz.



## Accesso business (LAN)

Una o più LAN (local area networks ) dell'azienda o istituzione connettono i terminali al router di confine (edge). La tecnologia utilizzata in questi casi e la tecnologia Ethernet.



I collegamenti condivisi o dedicati connettono gli host al router con velocità da 10 Mbps, 100 Mbps(standard IEEE 802.3u) fino a 1000 Mbps con la Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z).

## Accesso mobile (wireless)

Una rete ad accesso mobile condiviso che connette i terminali al router attraverso una stazione base detta anche "punto di accesso" (access point). Le tipologie di rete wireless sono:

PAN (Personal Area Network) collegamenti a portata ridotta (Bluetooth)

WLAN (IEEE 802.11) da 11 o 54 Mbps

WAN wireless (Wide Area Network) le reti wireless a larga banda (IEEE 802.16) le cosiddette Internet key con tre tipi di collegamenti

- HSDPA con velocità dichiara di 7.2 MBps, ma in realtà la velocità nella maggior parte di casi è di circa la metà
- Umts con velocità dichiara di 3,6 MBps, ma nella realtà anche questa è Minore, almeno di un quarto
- Edge e Gprs con velocità di 56Kb.

dove non c'è la copertura di uno, automaticamente si cerca di collegarsi con il protocollo di trasmissione dati "inferiore".

