C语言二级指针(指向指针的指针)

指针可以指向一份普通类型的数据,例如 int、double、char 等,也可以指向一份指针类型的数据,例如 int *、double *、char * 等。

如果一个指针指向的是另外一个指针,我们就称它为二级指针,或者指向指针的指针。

假设有一个 int 类型的变量 a , p1 是指向 a 的指针变量 , p2 又是指向 p1 的指针变量 , 它们的关系如下图所示:



将这种关系转换为 C 语言代码:

- int a =100;
 int *p1 = &a;
 int **p2 = &p1;
 - 指针变量也是一种变量,也会占用存储空间,也可以使用&获取它的地址。C语言不限制指针的级数,每增加一级指针,在定义指针变量时就得增加一个星号*。p1是一级指针,指向普通类型的数据,定义时有一个*;p2是二级指针,指向一级指针 p1,定义时有两个*。

如果我们希望再定义一个三级指针 p3,让它指向 p2,那么可以这样写:

1. int ***p3 = &p2;

四级指针也是类似的道理:

1. int ****p4 = &p3;

实际开发中会经常使用一级指针和二级指针,几乎用不到高级指针。

想要获取指针指向的数据时,一级指针加一个*,二级指针加两个*,三级指针加三个

*,以此类推,请看代码:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main() {
4.
       int a = 100:
5.
       int *p1 = &a;
6.
       int **p2 = &p1;
7.
       int ***p3 = &p2;
8.
       printf("%d, %d, %d, %d\n", a, *p1, **p2, ***p3);
9.
       printf("\&p2 = \%\#X, p3 = \%\#X\n", \&p2, p3);
10.
       printf ("&p1 = %\#X, p2 = %\#X, *p3 = %\#X \setminus n", &p1, p2, *p3);
11.
       printf(" &a = %#X, p1 = %#X, *p2 = %#X, **p3 = %#X\n", &a, p1,
12.
  *p2, **p3);
13.
      return 0;
14.
```

运行结果:

```
100, 100, 100, 100


&p2 = 0X28FF3C, p3 = 0X28FF3C

&p1 = 0X28FF40, p2 = 0X28FF40, *p3 = 0X28FF40

&a = 0X28FF44, p1 = 0X28FF44, *p2 = 0X28FF44, **p3 = 0X28FF44
```

以三级指针 p3 为例来分析上面的代码。 ***p3 等价于 *(*(*p3))。 *p3 得到的是 p2 的值, 也即 p1 的地址; *(*p3) 得到的是 p1 的值, 也即 a 的地址; 经过三次 "取值" 操作后, *(*(*p3)) 得到的才是 a 的值。

假设 a、p1、p2、p3 的地址分别是 0X00A0、0X1000、0X2000、0X3000,它们之间的关系可以用下图来描述:



方框里面是变量本身的值,方框下面是变量的地址。