在WIN64系统上运行的原生 64位应用程序,其 PE 格式称为 PE32+,当然是和 32位程序有所不同的。但是,相同的部分是占大多数的,不同的地方,基本只是在 PE 头部分而已(IMAGE_NT_HEADERS64)。所以,本文只讲述 PE32和 PE32+不同的地方,相同的地方就略过不讲了。本文所有的资料均来源于微软官方的电子书籍《Microsoft 可移植可执行文件和通用目标文件格式文件规范》和 WDK7 自带的 ntimage. h,所以在数据的准确性方面应该是没有问题的。

首先对比一下 IMAGE NT HEADERS32 和 IMAGE NT HEADERS64:

```
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {

ULONG Signature;

IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;

IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;

IMAGE_NT_HEADER32, *PIMAGE_NT_HEADER332;

IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;

IMAGE_NT_HEADERS34 {

ULONG Signature;

IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;

IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 OptionalHeader;

IMAGE_NT_HEADERS32;

IMAGE_NT_HEADERS64, *PIMAGE_NT_HEADERS64;
```

可见只是"可选头"部分不同。再对比 IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 和 IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 的异同:

IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 的并问:				
typedef str	ruct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {	typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 {		
USHORT	Magic;	USHORT	Magic;	
UCHAR	MajorLinkerVersion;	UCHAR	MajorLinkerVersion;	
UCHAR	MinorLinkerVersion;	UCHAR	MinorLinkerVersion;	
ULONG	SizeOfCode;	ULONG	SizeOfCode;	
ULONG	SizeOfInitializedData;	ULONG	SizeOfInitializedData;	
ULONG	SizeOfUninitializedData;	ULONG	SizeOfUninitializedData;	
ULONG	AddressOfEntryPoint;	ULONG	AddressOfEntryPoint;	
ULONG	BaseOfCode;	ULONG	BaseOfCode;	
ULONG	BaseOfData;	//以上是标》	隹域,以下是特定域	
//以上是	是标准域,以下是特定域	ULONGLONG	ImageBase;	
ULONG	ImageBase;	ULONG	SectionAlignment;	
ULONG	SectionAlignment;	ULONG	FileAlignment;	
ULONG	FileAlignment;	USHORT	MajorOperatingSystemVersion;	
USHORT	MajorOperatingSystemVersion;	USHORT	MinorOperatingSystemVersion;	
USHORT	MinorOperatingSystemVersion;	USHORT	MajorImageVersion;	
USHORT	MajorImageVersion;	USHORT	MinorImageVersion;	
USHORT	MinorImageVersion;	USHORT	MajorSubsystemVersion;	
USHORT	MajorSubsystemVersion;	USHORT	MinorSubsystemVersion;	
USHORT	MinorSubsystemVersion;	ULONG	Win32VersionValue;	
ULONG	Win32VersionValue;	ULONG	SizeOfImage;	
ULONG	SizeOfImage;	ULONG	SizeOfHeaders;	
ULONG	SizeOfHeaders;	ULONG	CheckSum;	
ULONG	CheckSum;	USHORT	Subsystem;	
USHORT	Subsystem;	USHORT	DllCharacteristics;	
USHORT	DllCharacteristics;	ULONGLONG	SizeOfStackReserve;	
ULONG	SizeOfStackReserve;	ULONGLONG	SizeOfStackCommit;	
ULONG	SizeOfStackCommit;	ULONGLONG	SizeOfHeapReserve;	

ULONG	SizeOfHeapReserve;		ULONGLONG	SizeOfHeapCommit;	
ULONG	SizeOfHeapCommit;		ULONG	LoaderFlags;	
ULONG	LoaderFlags;		ULONG	NumberOfRvaAndSizes;	
ULONG	ULONG NumberOfRvaAndSizes;		IMAGE_DATA_DIRECTORY		
IMAGE_DATA_DIRECTORY		DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES			
DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];			
];		} IMAGE_OPTIONAL_HEADER64,			
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32,		*PIMAGE_OPTIONAL_HEADER64;			
*PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;					

可见两者基本上是相同的,具体各部分含义如下(以下内容来自《Microsoft 可移植可执行文件和通用目标文件格式文件规范》)。

首先是标准域部分:

偏移	大小	域	描述
0	2	Magic	这个无符号整数指出了映像文件的状态。最常用的数字是 0x10B, 它表明这是一个正常的可执行文件。0x107 表明这是一个 ROM 映像, 0x20B 表明这是一个 PE32+可执行文件。
2	1	MajorLinkerVersion	链接器的主版本号。
3	1	MinorLinkerVersion	链接器的次版本号。
4	4	SizeOfCode	代码节(.text)的大小。如果有多个代码节的话,它是所有代码节的和。
8	4	SizeOfInitializedData	已初始化数据节的大小。如果有多个这样的数 据节的话,它是所有这些数据节的和。
12	4	SizeOfUninitializedData	未初始化数据节(.bss)的大小。如果有多个.bss 节的话,它是所有这些节的和。
16	4	AddressOfEntryPoint	当可执行文件被加载进内存时其入口点相对于映像基址的偏移地址。对于一般程序映像来说,它就是启动地址。对于设备驱动程序来说,它是初始化函数的地址。入口点对于 DLL 来说是可选的。如果不存在入口点的话,这个域必须为 0。
20	4	BaseOfCode	当映像被加载进内存时代码节的开头相对于映 像基址的偏移地址。

PE32 中在 BaseOfCode 域后面是下面这个附加域,它并不存在于 PE32+中:

偏移	大小	域	描述
24	4	BaseOfData	当映像被加载进内存时数据节的开头相对于 映像基址的偏移地址。

特定域部分:

偏移 (PE32/ PE32+)	大小 (PE32/ PE32+)	域	描述
28/24	4/8	ImageBase	当加载进内存时映像的第一个字节的 首选地址。它必须是 64K 的倍数。DLL 默认是 0x10000000。Windows CE EXE 默认是 0x00010000。Windows NT、 Windows 2000、Windows XP、 Windows 95、Windows 98 和 Windows Me 默认是 0x00400000。
32/32	4	SectionAlignment	当加载进内存时节的对齐值(以字节 计)。它必须大于或等于 FileAlignment。默认是相应系统的页 面大小。
36/36	4	FileAlignment	用来对齐映像文件的节中的原始数据的对齐因子(以字节计)。它应该是界于 512 和 64K 之间的 2 的幂(包括这两个边界值)。默认是 512。如果SectionAlignment 小于相应系统的页面大小,那么 FileAlignment 必须与SectionAlignment 匹配。
40/40	2	MajorOperatingSystemVersion	所需操作系统的主版本号。
42/42	2	MinorOperatingSystemVersion	所需操作系统的次版本号。
44/44	2	MajorImageVersion	映像的主版本号。
46/46	2	MinorImageVersion	映像的次版本号。
48/48	2	MajorSubsystemVersion	子系统的主版本号。
50/50	2	MinorSubsystemVersion	子系统的次版本号。
52/52	4	Win32VersionValue	保留,必须为0。
56/56	4	SizeOfImage	当映像被加载进内存时的大小(以字节计),包括所有的文件头。它必须 是 SectionAlignment 的倍数。
60/60	4	SizeOfHeaders	MS-DOS 占位程序、PE 文件头和节头的 总大小,向上舍入为 FileAlignment 的倍数。
64/64	4	CheckSum	映像文件的校验和。计算校验和的算法被合并到了 IMAGEHLP. DLL 中。以下程序在加载时被校验以确定其是否合法: 所有的驱动程序、任何在引导时被加载的 DLL 以及加载进关键 Windows 进程中的 DLL。
68/68	2	Subsystem	运行此映像所需的子系统。
70/70	2	DllCharacteristics	DLL特征。

偏移 (PE32/ PE32+)	大小 (PE32/ PE32+)	域	描述
72/72	4/8	SizeOfStackReserve	保留的堆栈大小。只有 SizeOfStackCommit 指定的部分被提 交;其余的每次可用一页,直到到达 保留的大小为止。
76/80	4/8	SizeOfStackCommit	提交的堆栈大小。
80/88	4/8	SizeOfHeapReserve	保留的局部堆空间大小。只有 SizeOfHeapCommit 指定的部分被提 交;其余的每次可用一页,直到到达 保留的大小为止。
84/96	4/8	SizeOfHeapCommit	提交的局部堆空间大小。
88/104	4	LoaderFlags	保留,必须为0。
92/108	4	NumberOfRvaAndSizes	可选文件头其余部分中数据目录项的 个数。每个数据目录描述了一个表的 位置和大小。

一些常数:

Windows 子系统

为可选文件头的 Subsystem 域定义了以下值以确定运行映像所需的 Windows 子系统(如果存在):

常量	值	描述
IMAGE_SUBSYSTEM_UNKNOWN	0	未知子系统
IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE	1	设备驱动程序和 Native Windows 进程
IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI	2	Windows 图形用户界面(GUI)子系统
IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI	3	Windows 字符模式(CUI)子系统
IMAGE_SUBSYSTEM_POSIX_CUI	7	Posix 字符模式子系统
IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CE_GUI	9	Windows CE
IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_APPLICATION	10	可扩展固件接口(EFI)应用程序
<pre>IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_BOOT_SERVICE_DRIVER</pre>	11	带引导服务的 EFI 驱动程序
IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_RUNTIME_DRIVER	12	带运行时服务的 EFI 驱动程序
IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_ROM	13	EFI ROM 映像
IMAGE_SUBSYSTEM_XBOX	14	XBOX

DLL 特征 为可选文件头的 DllCharacteristics 域定义了以下值:

常量	值	描述
	0x0001	保留,必须为0。
	0x0002	保留,必须为0。
	0x0004	保留,必须为0。
	0x0008	保留,必须为0。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE	0x0040	DLL 可以在加载时被重定位。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY	0x0080	强制进行代码完整性校验。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NX_COMPAT	0x0100	映像兼容于 NX。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_ISOLATION	0x0200	可以隔离,但并不隔离此映像。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_SEH	0x0400	不使用结构化异常 (SE) 处理。
		在此映像中不能调用 SE 处理程
		序。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_BIND	0x0800	不绑定映像。
	0x1000	保留,必须为0。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_WDM_DRIVER	0x2000	WDM 驱动程序。
IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_	0x8000	可以用于终端服务器。
TERMINAL_SERVER_AWARE		

在整个可选头结构体里,最引人关注的恐怕就是 DataDirectory (数据目录)了。DataDirectory 其实是一个结构体数组,它有 16 个元素:

```
ULONG
          VirtualAddress;
   ULONG
           Size;
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
#define IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT
                                               // Export Directory
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT
                                            1
                                               // Import Directory
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_RESOURCE
                                               // Resource Directory
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXCEPTION
                                               // Exception Directory
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY SECURITY
                                               // Security Directory
                                            4
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC
                                               // Base Relocation Table
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DEBUG
                                               // Debug Directory
       IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COPYRIGHT
                                            7
                                               // (X86 usage)
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_ARCHITECTURE
                                               // Architecture Specific Data
                                            7
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY GLOBALPTR
                                               // RVA of GP
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS
                                               // TLS Directory
                                            9
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_LOAD_CONFIG
                                               // Load Configuration Directory
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT
                                           11
                                               // Bound Import Directory in headers
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT
                                           12
                                               // Import Address Table
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT
                                           13
                                               // Delay Load Import Descriptors
                                                // COM Runtime descriptor
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY COM DESCRIPTOR 14
```

有人可能觉得奇怪,说为什么定义了 16 个元素,可是只有 15 个宏呢?这是因为还有一个 IMAGE_DIRECTORY_ENTRY 尚未使用,处于 Reserve 状态。在这已有的 15 个元素里,每个元素的 VirtualAddress 都指向一个结构体,Size 都指出了这个结构体的大小。其中大家最为关注的输入表、导出表、重定位表、资源的结构体跟 PE32 一样,没有发生任何变化。但是也不是全部没有发生变化,比如 TLS 就发生了变化,不过这个似乎关注的人不多。

关于 PE32+相对于 PE32 的变化,该说的我基本都说完了,不过如果这样子就结束文章,估计有些朋友会不太高兴。所以,我"做了一个艰难的决定",一是把我亲自修改而成的 PE32+文件结构超高清大图(3056*1910)奉献给大家,二是把我之前做的一个程序《Simple PE64 Viewer》开源,以飨读者。接下来详细讲述一下我的 PE 查看器源码。

类似于制作 ARK,制作 PE 信息查看器也是从"底层新人"晋升为"底层高手"的必经之路。目前,支持 PE32+文件的 PE 信息查看器不多,LordPE 算是一个。我就模仿 LordPE,把一个 PE 文件的基本信息,以及输入表和导出表的信息显示出来。在展示源码之前,先说思路,这个思路很简单,就是把 PE 文件载入内存,此时 ReadFile 返回的 buffer 指针就是 IMAGE_DOS_HEADER 结构体的首地址。当确认文件是 PE32 文件且是 PE32+文件时,根据 DOS 头结构体 e_lfanew成员的值获得 NT 头的偏移,然后展示一系列文件头和可选头的信息之后,显示导出表的信息(如果导出表不存在的话,就跳到后面显示输入表的信息)。由于用语言描述获得导出表和输入表的信息十分麻烦,所以用列表的方式描述。

获得导出表信息(假设导出表存在):

- 1. 把 Optional Header. Data Directory [0]. Virtual Address 的值(RVA,相对虚拟地址)转化为 VA(虚拟地址),获得 IMAGE_EXPORT_DIRECTORY 结构体相对于 buffer 的地址;
- 2. 再使用三次 ImageRvaToVa,把 IMAGE_EXPORT_DIRECTORY 结构体里 AddressOfNames、AddressOfFunctions、AddressOfNameOrdinals 这三个成员的值(RVA)转化为 VA,获得导出函数的名字,RVA 和序号,然后使用 printf 把它们打印出来。

获得输入表的信息(假设输入表存在):

- 1. 把 Optional Header. Data Directory [1]. Virtual Address 的值(RVA)转化为 VA,获得 IMAGE_EXPORT_DIRECTORY 结构体相对于 buffer 的地址;
- 2. 获得被输入的 DLL 的名字;
- 3. 获得第一个 Thunk 的值(假定名为 dwThunk),并把这个值(RVA)转化为 VA,得到 IMAGE_THUNK_DATA 相对于 buffer 的地址(假定名为_pThunk);
- 4. 把 pThunk->u1. AddressOfData->Name 的值(RVA)转化为 VA,获得函数名和 Hint,然后用 printf 把 Hint(序号)、dwThunk(RVA)以及函数名打印出来:
- 5. 重复步骤 3, 直到 pThunk->u1. AddressOfData 为 NULL;
- 6. 重复步骤 2, 直到"输入的 DLL 的名字"为 NULL。

详细代码如下:

```
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
#include <IMAGEHLP.H>
#pragma comment(lib, "ImageHlp.lib")
void MyCls(HANDLE hConsole)
          coordScreen={0,0};//设置清屏后光标返回的屏幕左上角坐标
   BOOL bSuccess;
   DWORD
          cCharsWritten;
   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;//保存缓冲区信息
   DWORD
          dwConSize;//当前缓冲区可容纳的字符数
   bSuccess=GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);//获得缓冲区信息
    dwConSize=csbi.dwSize.X*csbi.dwSize.Y;//缓冲区容纳字符数目
   bSuccess=FillConsoleOutputCharacter(hConsole, (TCHAR)'
', dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten);
    bSuccess=GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);//获得缓冲区信息
bSuccess=FillConsoleOutputAttribute(hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritt
en);
   bSuccess=SetConsoleCursorPosition(hConsole, coordScreen);
   return;
void clrscr(void)
   HANDLE hStdOut=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   MyCls(hStdOut);
   return:
DWORD FileLen(char *filename)
    WIN32 FIND DATAA fileInfo={0};
    DWORD fileSize=0;
    HANDLE hFind;
    hFind = FindFirstFileA(filename , &fileInfo);
    if(hFind != INVALID_HANDLE_VALUE)
         fileSize = fileInfo.nFileSizeLow;
         FindClose(hFind);
    return fileSize;
```

```
CHAR *LoadFile(char *filename)
    DWORD dwReadWrite, LenOfFile=FileLen(filename);
    HANDLE hFile = CreateFileA(filename, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ |
FILE SHARE WRITE, O, OPEN EXISTING, O, O);
    if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
         PCHAR buffer=(PCHAR) malloc(LenOfFile);
         SetFilePointer(hFile, 0, 0, FILE BEGIN);
         ReadFile(hFile, buffer, LenOfFile, &dwReadWrite, 0);
         CloseHandle(hFile);
         return buffer;
    return NULL;
VOID ShowPE64Info(char *filename)
    PIMAGE_NT_HEADERS64 pinths64;
    PIMAGE_DOS_HEADER pdih;
    char *filedata;
    filedata=LoadFile(filename);
    pdih=(PIMAGE_DOS_HEADER)filedata;
    pinths64=(PIMAGE_NT_HEADERS64) (filedata+pdih->e_lfanew);
    if (pinths64->Signature!=0x00004550)
         printf("无效的 PE 文件! \n");
         return ;
    if (pinths64->0ptionalHeader. Magic!=0x20b)
         printf("不是 PE32+格式的文件! \n");
         return ;
    printf("\n");
    printf("入口点:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. AddressOfEntryPoint);
    printf("镜像基址:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. ImageBase);
    printf("镜像大小:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. SizeOfImage);
    printf("代码基址:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. BaseOfCode);
    printf("块对齐:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. SectionAlignment);
    printf("文件块对齐:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader.FileAlignment);
    printf("子系统:
                              %llx\n", pinths64->OptionalHeader. Subsystem);
```


```
printf("区段数目:
                               %llx\n", pinths64->FileHeader. NumberOfSections);
    printf("时间日期标志:
                               %llx\n", pinths64->FileHeader. TimeDateStamp);
    printf("首部大小:
                               %llx\n", pinths64->OptionalHeader. SizeOfHeaders);
    printf("特征值:
                               %llx\n", pinths64->FileHeader. Characteristics);
    printf("校验和:
                               %11x\n", pinths64->0ptionalHeader. CheckSum);
    printf("可选头部大小:
                               %llx\n", pinths64->FileHeader. SizeOfOptionalHeader);
    printf("RVA 数及大小:
                               %llx\n", pinths64->OptionalHeader. NumberOfRvaAndSizes);
    getchar();
    printf("\n");
    printf("输出表: \n");
    printf("Ordinal\tRVA\t\tName\n");
    PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY pied;
    if (pinths64, pdih, pinths64->0ptionalHeader.DataDirectory[0].VirtualAddress==0) goto imp;
    pied=(PIMAGE EXPORT DIRECTORY) ImageRvaToVa((PIMAGE NT HEADERS) pinths64, pdih, pinths64->Optio
nalHeader.DataDirectory[0].VirtualAddress, NULL);
    DWORD i = 0;
    DWORD NumberOfNames = pied->NumberOfNames;
    ULONGLONG **ppdwNames = (ULONGLONG **)pied->AddressOfNames;
    ppdwNames =
(PULONGLONG*) ImageRvaToVa ((PIMAGE_NT_HEADERS) pinths64, pdih, (ULONG) ppdwNames, NULL);
    ULONGLONG **ppdwAddr = (ULONGLONG **)pied->AddressOfFunctions;
    ppdwAddr = (PULONGLONG*) ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64, pdih, (DWORD)ppdwAddr, NULL);
    ULONGLONG
*ppdwOrdin=(ULONGLONG*)ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64,pdih, (DWORD)pied->AddressOfNameO
rdinals, NULL);
    char*\ szFun=(PSTR)\ ImageRvaToVa((PIMAGE\_NT\_HEADERS)pinths64,pdih,(ULONG)*ppdwNames,NULL);
    for(i=0; i < NumberOfNames; i++)</pre>
         printf("\%0.4x\t\%0.8x\t\%s\n", i+1, *ppdwAddr, szFun);
         szFun=szFun + strlen(szFun)+1;
         ppdwAddr++;
         if(i\%200==0 \&\& i/200>=1)
              printf("{Press [ENTER] to continue...}");
              getchar();
imp:
    printf("\n\n 输入表: \n");
    printf("\tHint\tThunkRVA\tName\n");
    PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR piid;
    PIMAGE_THUNK_DATA _pThunk=NULL;
    DWORD dwThunk=NULL;
    USHORT Hint;
```

```
if(pinths64->OptionalHeader.DataDirectory[1].VirtualAddress==0) return;
    piid=(PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR) ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64, pdih, pinths64->0pti
onalHeader.DataDirectory[1].VirtualAddress, NULL);
    for(;piid->Name!=NULL;)
         char *szName=(PSTR)ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64, pdih, (ULONG)piid->Name,
0);
         printf("%s\n", szName);
         if(piid->0riginalFirstThunk!=0)
              dwThunk=piid->OriginalFirstThunk;
    _pThunk=(PIMAGE_THUNK_DATA)ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64,pdih,(ULONG)piid->Origi
nalFirstThunk, NULL);
         else
              dwThunk=piid->FirstThunk;
    _pThunk=(PIMAGE_THUNK_DATA)ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64,pdih,(ULONG)piid->First
Thunk, NULL);
         for(; pThunk->u1.AddressOfData!=NULL;)
              char
*szFun=(PSTR)ImageRvaToVa((PIMAGE_NT_HEADERS)pinths64,pdih,(ULONG)(((PIMAGE_IMPORT_BY_NAME)_pThu
nk->u1.AddressOfData)->Name), 0);
              if(szFun!=NULL)
                  memcpy(&Hint, szFun-2, 2);
              else
                  Hint=-1;
              printf("\t%0.4x\t%0.8x\t%s\n", Hint, dwThunk, szFun);
              dwThunk+=8;
              _pThunk++;
         printf("{Press [ENTER] to continue...}");
         getchar();
int main()
    char filename[MAX_PATH]={0};
```

```
SetConsoleTitleA("Simple PE64 Viewer");
bgn:
    printf("Simple PE64 Viewer\n=========\nAuthor: Tesla. Angela\nVersion:
0.01\nSupport: PE32+ file\n\n\n");
    printf("输入文件名(支持文件拖拽,直接按回车则默认打开 ntoskrnl. exe,输入 exit 退出):");
    gets(filename);
    if (FileLen(filename) == 0)
        if( stricmp(filename, "exit") )
             CopyFileA("c:\\windows\\system32\\ntoskrnl.exe", "c:\\ntoskrnl.exe", 0);
             strcpy(filename, "c:\\ntoskrnl.exe");
             printf("c:\\ntoskrnl.exe\n");
        else
             goto end;
    ShowPE64Info(filename);
    clrscr();
    goto bgn;
end:
    DeleteFileA("c:\\ntoskrnl.exe");
    return 0;
```

运行效果:

```
Simple PE64 Viewer
                                                                         _ | | | | | | |
Simple PE64 Viewer
Author: Tesla.Angela
Version: 0.01
Support: PE32+ file
输入文件名(支持文件拖拽,直接按回车则默认打开ntoskrnl.exe,输入exit退出):
:\ntoskrnl.exe
                 2b66f0
                 140000000
                 5ea000
                 1000
                 1000
                 200
                 18
                 4ce7951a
                 600
                 22
                 55ceØc
                 f0
                 10
```



本文到此结束。示例代码在附件里。