在WIN32平台上,监控注册表的手段通常是SSDT HOOK。不过用SSDT HOOK的方式监控注册表实在是太麻烦了,要HOOK一大堆函数,还要处理一些NT6系统有而NT5系统没有的函数。下面我就来介绍一种完胜SSDT HOOK监控注册表的方法,效果跟SSDT HOOK一样好。这个方法就是使用微软推荐的注册表监控函数:CmRegisterCallbak。此函数其实在XP系统上就有了,不过那时功能不完善,只能简单的禁止或允许,无法获得完整的注册表修改信息(即做不到监控);在VISTA以及之后的系统里,微软对此函数做了相当大的改进,使之能获得完整的注册表修改信息。本文最后实现的效果就是:把"注册表编辑器"(regedit.exe)所有对注册表添加、删除、重命名的操作都通过DbgView打印出来,并拒绝访问(只针对regedit.exe是因为系统对注册表的操作太频繁了,这么做是为了方便大家实验)。

## 首先看一下这个函数的原型:

```
NTSTATUS CmRegisterCallback
(

_In_ PEX_CALLBACK_FUNCTION Function,

_In_opt_ PVOID Context,

_Out_ PLARGE_INTEGER Cookie
);
```

MSDN上的解释太书面化了,看得让人不舒服。用大白话说,这三个参数分别为:回调函数的地址,随便设置的值(直接传入NULL即可),回调的句柄。相反还有个函数用于销毁回调,它是CmUnRegisterCallback,原型如下:

```
NTSTATUS CmUnRegisterCallback( _In_ LARGE_INTEGER Cookie);
```

CmUnRegisterCallback 函数唯一的的参数就是 cookie, 也就是我所说的"回调的句柄"。创建和销毁回调的代码如下:

```
LARGE_INTEGER CmHandle;

NTSTATUS CmSt;

CmSt=CmRegisterCallback(RegistryCallback, NULL, &CmHandle);

if(NT_SUCCESS(CmSt))

DbgPrint("CmRegisterCallback SUCCESS!");

else

DbgPrint("CmRegisterCallback Failed!");

CmUnRegisterCallback(CmHandle);
```

## 接下来看看回调函数的原型:

```
NTSTATUS RegistryCallback

(
    _In_ PVOID CallbackContext,
    _In_opt_ PVOID Argument1,  //操作类型(只是操作编号,不是指针)
    _In_opt_ PVOID Argument2  //操作详细信息的结构体指针
)
```

CallbackContext 基本可以忽略,重要的就是下面的两个参数 Argument1 和 Argument2。Argument1 记录的是操作类型(这个参数不是指针,只是操作类型的编号而已),Argument2 记录的是有关操作信息的结构体指针。接下来举个例子。比如我们已经注册了一个注册表回调,当有删除注册表项的操作发生时,我们注册的回调就会被调用,Argument1 的信息是 RegNtPreDeleteKey(pre 是"操作前"的意思),Argument2 的信息是一个指向

REG\_DELETE\_KEY\_INFORMATION 结构体的指针。当操作完成后,我们的注册表回调又会被调用一次,此时 Argument1 的信息是 RegNtPostDeleteKey (post 是 "操作后"的意思),Argument2 的信息是一个指向

REG\_POST\_OPERATION\_INFORMATION 结构体的指针。在所有的结构体里,有一项是肯定有的,就是 Object,它是你操作了那个项或者根项的对象指针(相对于新建项而言,就是根项的对象指针;相对于新建/设置/删除/重命名键值和删除项而言,就是项的对象指针)。通过这个 Object 获得项名称的代码如下:

```
BOOLEAN GetRegistryObjectCompleteName(PUNICODE STRING pRegistryPath, PUNICODE STRING
pPartialRegistryPath, PVOID pRegistryObject)
    BOOLEAN foundCompleteName = FALSE;
    BOOLEAN partial = FALSE;
    if((!MmIsAddressValid(pRegistryObject)) | (pRegistryObject == NULL))
         return FALSE:
    /* Check to see if the partial name is really the complete name */
    if(pPartialRegistryPath != NULL)
         if( (((pPartialRegistryPath->Buffer[0] == '\\') || (pPartialRegistryPath->Buffer[0] ==
'%')) ||
                 ((pPartialRegistryPath->Buffer[0] == 'T') && (pPartialRegistryPath->Buffer[1]
== 'R') &&
                   (pPartialRegistryPath->Buffer[2] == 'Y') && (pPartialRegistryPath->Buffer[3]
== '\\'))) )
              RtlCopyUnicodeString(pRegistryPath, pPartialRegistryPath);
              partial = TRUE;
              foundCompleteName = TRUE;
    if(!foundCompleteName)
         /* Query the object manager in the kernel for the complete name */
         NTSTATUS status;
         ULONG returnedLength;
         PUNICODE STRING pObjectName = NULL;
         status = ObQueryNameString(pRegistryObject, (POBJECT_NAME_INFORMATION)pObjectName, 0,
&returnedLength);
         if(status == STATUS INFO LENGTH MISMATCH)
```

一般来说第二个参数可以忽略,只要第一个和第三个参数就行了。第一个参数是一个**已经分配好了缓冲区的 UNICODE\_STRING 结构体指针**,第三个参数就是注册表项的对象指针。除了获得项或根项的路径麻烦一点,其它的信息都放在结构体里了,直接就是 UNICODE\_STRING,获取非常方便。以设置键值为例子,REG SET VALUE INFORMATION 结构体的定义如下:

```
typedef struct _REG_SET_VALUE_KEY_INFORMATION
 PVOID
                  Object;
 PUNICODE STRING ValueName;
                  TitleIndex;
 ULONG
 ULONG
                  Type;
 PVOID
                  Data;
 ULONG
                  DataSize;
 PVOID
                  CallContext;
 PVOID
                  ObjectContext;
 PVOID
                  Reserved:
} REG_SET_VALUE_KEY_INFORMATION, *PREG_SET_VALUE_KEY_INFORMATION;
```

一般来说,我们只关注此结构体的第 1、2、4、5、6 个成员, 1 是这个键所属的项, 2 是这个键的名称、4 是这个键的类型、5 是这个键的值、6 是这个键的数据长度。其它结构体里具体每个成员的意义和用途, 直接查 MSDN 就行了。回调函数的源码如下(看完上面的解释, 看下面的代码应该就没难度了).

```
NTSTATUS RegistryCallback


(
IN PVOID CallbackContext,
IN PVOID Argument1,
IN PVOID Argument2
```

```
long type;
    NTSTATUS CallbackStatus=STATUS SUCCESS;
    UNICODE_STRING registryPath;
    registryPath.Length = 0;
    registryPath.MaximumLength = 2048 * sizeof(WCHAR);
    registryPath. Buffer = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, registryPath. MaximumLength,
REGISTRY_POOL_TAG);
    if(registryPath.Buffer == NULL)
         return STATUS SUCCESS;
    type = (REG_NOTIFY_CLASS)Argument1;
    switch(type)
         case RegNtPreCreateKeyEx: //出现两次是因为一次是 OpenKey, 一次是 createKey
             if(IsProcessName("regedit.exe", PsGetCurrentProcess()))
    GetRegistryObjectCompleteName(&registryPath, NULL, ((PREG_CREATE_KEY_INFORMATION)Argument2)->
RootObject);
                  DbgPrint("[RegNtPreCreateKeyEx]KeyPath: %wZ",&registryPath); //新键的路径
                  DbgPrint("[RegNtPreCreateKeyEx]KeyName: %wZ",
                           ((PREG_CREATE_KEY_INFORMATION)Argument2)->CompleteName);//新键的名称
                  CallbackStatus=STATUS ACCESS DENIED;
             }
             break;
         case RegNtPreDeleteKey:
             if(IsProcessName("regedit.exe", PsGetCurrentProcess()))
             {
    GetRegistryObjectCompleteName(&registryPath, NULL, ((PREG_DELETE_KEY_INFORMATION)Argument2)->
Object);
                  DbgPrint("[RegNtPreDeleteKey]%wZ",&registryPath);
                                                                                 //新键的路径
                  CallbackStatus=STATUS_ACCESS_DENIED;
             break;
         case RegNtPreSetValueKey:
             if(IsProcessName("regedit.exe", PsGetCurrentProcess()))
```

```
GetRegistryObjectCompleteName(&registryPath, NULL, ((PREG SET VALUE KEY INFORMATION)Argument2
)->0bject);
                  DbgPrint("[RegNtPreSetValueKey]KeyPath: %wZ", &registryPath);
    DbgPrint("[RegNtPreSetValueKey]ValName: %wZ", ((PREG_SET_VALUE_KEY_INFORMATION)Argument2)->V
alueName);
                  CallbackStatus=STATUS_ACCESS_DENIED;
              break;
         case RegNtPreDeleteValueKey:
              if(IsProcessName("regedit.exe", PsGetCurrentProcess()))
              {
    GetRegistryObjectCompleteName(&registryPath, NULL, ((PREG_DELETE_VALUE_KEY_INFORMATION)Argume
nt2)->0bject);
                  DbgPrint("[RegNtPreDeleteValueKey]KeyPath: %wZ", &registryPath);
    DbgPrint("[RegNtPreDeleteValueKey]ValName: %wZ", ((PREG_DELETE_VALUE_KEY_INFORMATION) Argumen
t2)->ValueName);
                  CallbackStatus=STATUS ACCESS DENIED;
              break;
         case RegNtPreRenameKey:
              if(IsProcessName("regedit.exe", PsGetCurrentProcess()))
    GetRegistryObjectCompleteName(&registryPath, NULL, ((PREG_RENAME_KEY_INFORMATION)Argument2)->
Object);
                  DbgPrint("[RegNtPreRenameKey]KeyPath: %wZ",&registryPath);
    DbgPrint("[RegNtPreRenameKey]NewName: %wZ", ((PREG_RENAME_KEY_INFORMATION)Argument2)->NewNam
e);
                  CallbackStatus=STATUS_ACCESS_DENIED;
              }
              break;
         //『注册表编辑器』里的"重命名键值"是没有直接函数的,是先 SetValueKey 再 DeleteValueKey
         default:
              break;
```

```
}
if(registryPath.Buffer != NULL)
ExFreePoolWithTag(registryPath.Buffer, REGISTRY_POOL_TAG);
return CallbackStatus;
}
```

需要注意的是,此函数如果返回 STATUS\_SUCCESS, 注册表操作就会继续执行, 如果返回 STATUS\_ACCESS\_DENIED, 注册表操作就不会执行执行了。这样子就达到了"监控"的效果。最终效果如下:



本文到此结束,此代码在 WIN7 X64 和 WIN8 X64 上测试通过(特别提醒: WIN8 对权限的管理非常严格,即使你已经是 Administrator 用户了,运行的程序都是以普通用户的权限运行的。所以在运行任何程序时,都务必对程序按右键,选择"以管理员权限运行")。

课后作业: 完善此监控程序, 使之能打印出更加详细的信息。