程序的本质,就是内存里的一串串的数字(它们被 CPU 当作指令解析,才能够有意义, 否则就是一坨垃圾);因此在正式讲解驱动编程之前,首先讲解内存使用。

内存使用,无非就是申请、复制、设置、释放。在 C 语言里,它们对应的函数是: malloc、memcpy、memset、free; 在内核编程里,他们分别对应 ExAllocatePool、RtlMoveMemory、RtlFillMemory、ExFreePool。它们的原型分别是:

```
PVOID ExAllocatePool(POOL_TYPE PoolType, SIZE_T NumberOfBytes);

VOID RtlMoveMemory(PVOID Destination, PVOID Source, SIZE_T Length);

VOID RtlFillMemory(PVOID Destination, SIZE_T Length, UCHAR Fill);

VOID ExFreePool(PVOID P);
```

需要注意的是,RtIFillMemory 和 memset 的原型不同、ExAllocatePool 和 malloc 的原型 也不同。前者只是参数前后调换了一下位置,但是后者则多了一个参数: PoolType。这个 PoolType 也是必须了解的。PoolType 在 MSDN 的介绍上有 N 种,其实常用的只有 2 种: PagedPool 和 NonPagedPool。PagedPool 是分页内存,简单来说就是物理内存不够时,会把 这片内存移动到硬盘上,而 NonPagedPool 是无论物理内存如何紧缺,都绝对不把这片内存 **的内容移动到硬盘上**。在往下讲之前,先补充一个知识,**就是我们操作的内存,都是虚拟内** 存,和物理内存是两码事。但虚拟内存的数据是放在物理内存上的,两者存在映射关系,一 般来说,一片物理内存可以映射为多片虚拟内存,但一片虚拟内存必定只对应一片物理内 存。假设虚拟内存是 0Xfffff80001234567 在物理内存的地址是 0x123456, 当物理内存不够用 时,物理内存 0x123456 的原始内容就挪到硬盘上,然后把另外一片急需要用的内容移到物 理内存里。此时, 当你再读取 0Xfffff80001234567 的内容时, 就会引发缺页异常, 系统就会 把在硬盘上的内容再次放到物理内存中(如果这个过程失败,一般就死机了)。以上说了这 么多废话,总结两句: 1.NonPagedPool 的总量是有限的(具体大小和你物理内存的大小相 关),而 PagedPool 的总量较多。申请了内存忘记释放都会造成内存泄漏,但是很明显忘记 释放 NonPagedPool 的后果要严重得多; 2.一般来说, PagedPool 用来放数据(比如你用 ZwQuerySystemInformation 枚举内核模块,可以申请一大片 PagedPool 存放返回的数据), 而 NonPagedPool 用来放代码(你写内核 shellcode 并需要执行时,必须使用 NonPagedPool 存放 shellcode)。以我的经验来说,访问到切换出去的内存没事,但是执行到切换出去的内 存必然蓝屏(这只是我的经验,正确性待定)。3.在用户态,内存是有属性的,有的内存片 只能读不能写不能执行(PAGE_READ),有的内存片可以读可以写也可以执行 (PAGE READ WRITE EXECUTE)。在内核里, PagedPool 和 NonPagedPool 都是可读可写可执 行的,而且没有类似 VirtualProtect 之类的函数。示例代码:

```
void test()
{
    PVOID ptr1 = ExAllocatePool(PagedPool,0x100);
    PVOID ptr2 = ExAllocatePool(NonPagedPool,0x200);
    RtlFillMemory(ptr2,0x200,0x90);
    RtlMoveMemory(ptr1,ptr2,0x50);
    ExFreePool(ptr1);
    ExFreePool(ptr2);
}
```

在内核里想要写入"别人的"内存(一般指 NTOS 等系统模块的内存空间),还有另外的

规矩,这里又涉及到另外两个概念: IRQL 和内存保护。IRQL 成为中断请求级别,从 0~31 共32 个级别; 内存保护可以打开和关闭,如果在内存处于保护状态时写入,会导致蓝屏。一般来说,要写入"别人的"内核内存,必须关闭内存写保护,并把 IRQL 提升到 2 才行(绝大多数时候 IRQL 都为 0,当 IRQL=2 时,会阻断大部分线程执行,防止执行出错)。内存是否处于写保护的状态记录在 CRO 寄存器上,因此直接修改 CRO 寄存器的值即可;而提升或降低IRQL 则使用 KeRaiselrqlToDpcLevel 和 KeLowerlrql 实现(WIN64 的 IRQL 值记录在 CR8 寄存器上,而 WIN32 的 IRQL 值记录在 KPCR 上)。代码如下:

```
KIRQL WPOFFx64()
    KIRQL irql=KeRaiseIrqlToDpcLevel();
    UINT64 cr0=__readcr0();
    __writecr0(cr0);
    disable();
    return irql;
}
void WPONx64(KIRQL irql)
    UINT64 cr0=__readcr0();
    cr0 = 0x10000;
    _enable();
    writecr0(cr0);
    KeLowerIrql(irql);
}
void test()
    KIRQL irql=WPOFF();
    RtlMoveMemory(NtOpenProcess,HookCode,15);
    WPON(irql);
```

至于写入"别人的"内存,还有一种微软推荐的安全方式,就是 MDL 映射内存的方式。这个比较麻烦,大概方法是申请一个 MDL(类似句柄的玩意),然后尝试锁定页面,如果成功,则让系统分配一个"安全"的虚拟地址再行写入,写入完毕后解锁页面并释放掉 MDL。以下是某人写的 SafeCopyMemory:

```
BOOLEAN SafeCopyMemory( PVOID pDestination, PVOID pSourceAddress, SIZE_T SizeOfCopy )

{
    PMDL pMdl = NULL;
    PVOID pSafeAddress = NULL;
    if( !MmIsAddressValid(pDestination) || !MmIsAddressValid(pSourceAddress) )
        return FALSE;
    pMdl = IoAllocateMdl(pDestination, (ULONG)SizeOfCopy, FALSE, FALSE, NULL );
```

```
if(!pMdl)
    return FALSE;
__try
    MmProbeAndLockPages( pMdl, KernelMode, IoReadAccess );
}
 _except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    IoFreeMdl(pMdl);
    return FALSE;
}
pSafeAddress = MmGetSystemAddressForMdlSafe( pMdl, NormalPagePriority );
if(!pSafeAddress)
    return FALSE;
 __try
    RtlMoveMemory(pSafeAddress, pSourceAddress, SizeOfCopy);
 _except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
{
MmUnlockPages( pMdl );
loFreeMdl( pMdl );
return TRUE;
```

内存部分的基础知识讲解到此完毕,但内存管理涉及的方方面面太多了,以后想到什么, 我还会随时补充新内容。最后,**对那些把指针写成 ULONG 的人,表示深深的鄙视。这种只 考虑眼前方便而不考虑后期移植的人,终究会自尝苦果**。