# Qt 中文文档翻译

作者: QtDocumentCN

2021 年 7 月 10 日

# 目录

第一章	参与翻译的人员	7
第二章	API Design Principles(未完结)	9
第三章	QAbstractAnimation	17
3.1	公共成员类型	17
3.2	属性	17
3.3	公共成员函数	18
3.4	公共槽	18
第四章	QAbstractAudioDeviceInfo	19
4.1	公共功能	19
4.2	类型	19
4.3	成员函数文档	19
第五章	QAbstractAudioInput	21
5.1	- 公有有函数	21
	信号	22
5.3	详细描述	22
5.4	成员函数文档	22
第六章	QAbstractAudioOutput	25
6.1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
6.2	信号	26
6.3	详细描述	26
6.4	成员函数	26
第七章	QAbstractAxis	29
7.1	公共类型	29
7.2	属性	30
7.3	公共函数	30
	信号	32
	详细说明	32
第八章	<b>QAbstractBarSeries</b>	43
第九章	QAbstractItemModel	47
	QAbstractSocket	81
<b>布「早</b>	QND3C1-dCC3UCKEC	OΤ

7	8	п	
ı	1		

第十一章	ContainerClasses	101
第十二章	QCoreApplication	115
第十三章	QDate QDate	129
第十四章	QFile	143
第十五章	QFileInfo-未完成	155
第十六章	QGenericArgument	161
第十七章	QGenericReturnArgument	163
第十八章	const_iterator	165
第十九章	QHash	169
19 1	、 公共成员类型	169
	公共成员函数	169
19.3	相关非成员函数	171
19.4	详细描述	172
	成员类型文档	175
	成员函数文档	176
19.7	相关非成员函数	184
第二十章	key_iterator	191
20.1	公共成员函数	191
	详细描述	191
	成员函数文档	192
20.3	风贝图如文信	1/2
第二十一	章 qhash-iterator	195
21.1	公共成员函数	195
	详细描述	195
	成员函数文档	197
第二十二章	章 QHashIterator	199
	公共成员函数	199
		199
	详细描述	
22.3	成员函数文档	200
第二十三章	章 QJsonParseError	203
23.1	公共类型	203
	公共成员函数	203
	公共变量	203
23.4	详细说明	203
23.5	成员类型文档	204
	公有成员函数文档	204
	成员变量文档	204
23.7	以以又主人仁 •••••••••••••••••••	204
第二十四章	章 QLibrary	205
第二十五章	- B 10 m 1	207

第二十六章 QSqlDatabase	209
第二十七章 QWaitCondition	223
第二十八章 QWebEngineHistory	227
第二十九章 QWebEngineHistoryItem	231
第三十章 QWebEngineView	233
第三十一章 QWriteLocker	237
第三十二章 QX11Info	239

# 第一章 参与翻译的人员

Github 账号	翻译的章节	状态
CryFeiFei	QAbstractBarSeries	编写中
	QAbstractAxis	编写中
	QAbstractAudioOutput	待完善
	QAbstractAudioInput	待完善
	QAbstractAnimation	待完善
FlyWM	QAbstractItemModel	待完善
chenjiqing	QAbstractItemView	编写中
skykeyjoker	TODO	TODO.tex
xyz1001	TODO	TODO.tex
leytou	TODO	TODO.tex
froser	TODO	TODO.tex
顾晓	TODO	TODO.tex
吴冬亮	TODO	TODO.tex
ZgblKylin	TODO	TODO.tex
JackLovel	TODO	TODO.tex

# 第二章 API Design Principles(未完 结)

### API 设计规范

#### 译者注:

本文不来自于 Qt 文档,而是来自于 Qt Wiki: API\_Design\_Principles

API(Application Programming Interface),应用开发接口,本文中也将 P 解释为 Programmer (开发者)。

Qt 最出名的特点之一是一致性强、易于学习、功能强大的 API。本文尝试对我们在设计 Qt 风格的 API 中积累的诀窍进行总结。其中许多准则都是通用的,其它的则是习惯性用法,我们主要为了保持接口一致性而继续遵循。

尽管这些准则主要面向公共接口,但也鼓励您在设计内部接口时使用相同的技术,这对与您合作开 发的同僚会更加友好。

您可能也会有兴趣查阅 Jasmin Blanchette 的 Little Manual of API Design (PDF), 或它的前身,由 Matthias Ettrich 编写的 Designing Qt-Style C++ APIs 。

# 优秀接口的六大特点

API 是面向开发者的,而 GUI 则是面向终端用户。API 中的 P 代表开发者 (Programmer),而非程序 (Program),目的是指出 API 由开发者,即人类(而非计算机)所使用这一特点。

Matthias 在 Qt 季刊弟 13 期,关于 API 设计的文章中,声称他坚信 API 应该是最小化但 完备的,具备清晰而简洁的语义,符合直觉,被开发者,易于记忆,能够引导开发者编写高可读性 的代码。

#### 最小化

最小化的 API 指包含尽可能少的公共成员和最少的类。这可让 API 更易于理解、记忆、调试和修改。

完备性完备的 API 意味着具备所有应有的功能。这可能会与最小化产生冲突。此外,若一个成员函数位于错误的类中,则大多数潜在的用户回无法找到它。

### 清晰简洁的语义

与其它设计协作时,应该让您的设计做到最小例外。通用化会让事情更简单。特例可能存在,但不应成为关注的焦点。在处理特定问题时,不应让解决方案过度泛化。(例如,Qt 3 中的 QMine-SourceFactory 本该被称作 QImageLoader,并且具备另一套 API。)



### 复合直觉

如同计算机上其它内容,API 应复合直觉。不同的开发经验和技术背景会导致对复合直觉与否有不同的感知。复合直觉的 API 应能让中等经验的开发者无需阅读文档并直接使用,并让不知道这个 API 的开发者可以理解使用它编写的代码。

#### 易干记忆

为了让 API 易于记忆,请选择一组保持一致并足够精确的命名约定。使用可理解的模式和概念,并且避免缩写。

#### 可读性导向

编写代码只需要一次,但阅读(以及调试和修改)则会非常频繁。高可读性的代码通常需要花更多时间编写,但可以在产品的生命周期中节约更多的时间。

最后需要谨记,不同类型的用户会使用 API 的不同部分。在单纯地创建一个 Qt 类实例能非常直观的同时,希望用户在尝试继承它之前先阅读文档则是很合理的。

### 静态多态

相似的代码类应具有相似的 API。可以使用继承来实现——当运行时多态支持时,这是很合理的。但多态同时也可以体现在设计截断。例如,若将代码中的 QProgressBar 换为 QSlider,或将 QString 换为 QByteArray,他们间相似的 API 会另替换操作变得非常容易。这便是为何我们称之为"静态多态"。

静态多态同样可让记忆 API 和开发模式变得更加简单。结果是,对于一组有关联的类,相似的 API 通常比为每个类独立设计的完美 API 更加好用。

在 Qt 中,当不具备有足够说服力的原因时,我们更倾向于使用静态多态,而非继承。这减少了 Qt 的公共类数量,并让新用户更容易在文档中找到需要的内容。

# 好的

QDialogBox 和 QMessageBox 具有相似的 APi,以用于处理按钮(addButton(), set-StandardButtons(),但无需继承自某些"QAbstractButtonBox" 类。

# 坏的

QAbstractSocket 被 QTcpSOcket 和 QUdpSocket 所继承,但这两个类的交互方式差异很大。看起来并没有人使用过(或能够使用)QAbstractSocket 指针来进行通用且有效的操作。

### 存疑

QBoxLayout 是 QHBoxLayout 和 QVBoxLayout 的基类。优点:可以在工具栏中使用 QBoxLayout,调用 setOrientation() 来令其水平/垂直排布。缺点:引入额外的类,用户可能会写出形如 ((QBoxLayout \*)hbox)→setOrientation(Qt::Vertical) 的代码,而 这是不合理的。

基于属性的 API 比较新的 Qt 类倾向于使用基于属性的 API,例如:

```
QTimer timer;
timer.setInterval(1000);
timer.setSingleShot(true);
timer.start();
```

此处的属性,指的是作为对象状态一部分的任何概念性的特征——无论是否是实际的 **Q\_PROPERTY**。只要可行,用户都应该允许以任何顺序设置属性,也就是说,这些属性应该是正交的。例如,上文的代码也可以写为:

```
QTimer timer;
timer.setSingleShot(true);
timer.setInterval(1000);
timer.start();
```

为了方便,我们也可以这样写:

```
timer.start(1000);
```

类似的,对于 QRegExp,我们可以:

```
QRegExp regExp;
regExp.setCaseSensitive(Qt::CaseInsensitive);
regExp.setPattern(".");
regExp.setPatternSyntax(Qt::WildcardSyntax);
```

为了实现此类 API,内部的对象需要被惰性构造。例如在 QRegExp 的案例中,不应该在还不知道表达式使用何种语法之前,就在 setPattern() 中过早地编译. 表达式。

属性通常是级联的,此时我们应该谨慎地处理。仔细考虑下当前样式提供的"默认图标大小"与QToolButton 的 iconSize 属性:

```
toolButton->iconSize(); // 返回当前样式表的默认大小
toolButton->setStyle(otherStyle);
toolButton->iconSize(); // 返回 otherStyle 的默认大小
toolButton->setIconSize(QSize(52, 52));
toolButton->iconSize(); // 返回 (52, 52)
toolButton->setStyle(yetAnotherStyle);
toolButton->iconSize(); // 返回 (52, 52)
```

注意,一旦 iconSize 被设置,它会被一直留存,此时修改当前样式不会影响它。这是好的。有时,提供重置属性的渠道会很方便,这有两种实现方式:

- 传递一个特定值(如 QSIze()、-1 或 Qt::Alignment(0)) 来指代 "重置";
- 提供显示的 resetFoo() 或 unsetFoo() 函数。

对于 iconSize,将 QSize()(即 QSize(-1, -1))设为"重置"便足够了。

某些场景中,取值方法会返回值会与设置的内容不同。例如,若调用 widget→setEnabled(true),可能通过 widget→isEnabled() 获得的依然是 false,因为父控件被禁用了。这并没问题,因为通常这正是我们要检查的状态(父控件被禁用时,子控件也应该变灰,表现为也被禁用,但同时在它内部,应该知道自己实际是"可用"的,并等待父控件可用后恢复状态),但必须在文档中正确地进行描述。

### QProperty

译者注: 该类型为 Qt 6.0 引入,需要参见 Qt 6 类文档。

本文原文中的内容与现有的 Qt 6.0 预览版存在出入,因此暂不翻译本节,待官方进一步维护更新原文。



C++ 特性

值与对象

译者注:此条原文无内容,待官方更新

指针与引用

作为输出参数,指针与引用哪个更好?

```
void getHsv(int *h, int *s, int *v) const void getHsv(int &h, int &s, int &v) const
```

绝大多数 C++ 数据都推荐尽可能使用引用,因为引用在感知上比指针"更安全更漂亮"。事实上,我们在 Qt 软件中更倾向于使用指针,因为这会令代码更加已读。如对比:

```
color.getHsv(&h, &s, &v);
color.getHsv(h, s, v);
```

第一行代码能很清晰地表示,h、s、v 对象有很大概率会被该函数调用所修改。

即便如此,由于编译器并不喜欢输出参数,在新 APi 中应该避免此用法,而是返回一个小结构体:

```
struct Hsv { int hue, saturation, value }; Hsv getHsv() const;
```

译者注:对于可能失败的带返回值的函数,Qt 倾向于返回数值,使用 bool\* ok = Qt 参数来存储调用结果,以便在不关心时忽略之。同样在 Qt 6 以后,该方式不再被建议使用,而是改用 Std:Optional<T> 返回类型。

传递常引用与传递值若类型大于 16 字节,传递常引用。

若类型具有非平凡的拷贝构造函数或非平凡的析构函数,传递常引用来避免执行这些方法。

所有其它类型都应使用值传递。

### 范例:

```
void setAge(int age);
void setCategory(QChar cat);
void setName(QLatin1String name);
void setAlarm(const QSharedPointer<Alarm> &alarm); // 常引用远快于拷贝构造和析构
// QDate, QTime, QPoint, QPointF, QSizeF, QRect 都是其它应该值传递的好例子
```

# 虚函数

当 **C++** 中的一个成员函数被声明为虚函数,这主要用于通过在子类中重写来自定义该函数的行为。 将函数设为虚函数的目的是让对该函数的现有调用会被替代为访问自定义的代码分支。若在该类之 外没人调用此函数,则在将其声明为虚函数之前需要小心斟酌:

```
// Qt 3 中的 QTextEdit: 成员函数不需要作为虚函数的成员函数
virtual void resetFormat();
virtual void setUndoDepth( int d );
virtual void setFormat( QTextFormat &f, int flags );
virtual void ensureCursorVisible();
virtual void placeCursor( const QPoint &pos;, QTextCursorc = 0 );
virtual void moveCursor( CursorAction action, bool select );
virtual void doKeyboardAction( KeyboardAction action );
virtual void removeSelectedText( int selNum = 0 );
```

```
virtual void removeSelection( int selNum = 0 );
virtual void setCurrentFont( const QFont &f );
virtual void setOverwriteMode( bool b ) { overWrite = b; }
```

当 QTextEdit 从 Qt 3 迁移至 Qt 4 时,几乎所有虚函数都被移除。有趣的是(但并未预料到),并没有大量的抱怨。为什么? 因为 Qt 3 并未使用 QTextEdit 的多态性,Qt 3 并不会调用这些函数——只有使用者会。简单来说,否则并没有任何理由去继承 QTextEdit 并重写这些方法——除非您自己会通过多态去调用它们。若您需要在您的应用程序,也就是 Qt 之外使用多态机制,您应该自行添加。

#### 避免使用虚函数

在 **Qt** 中,我们因为多种原因而尝试最小化虚函数的数量。每个虚函数调用都会让缺陷修复变得更难,因为会在调用图中插入一个不受控制的节点(使得调用结果无法预测)。人们会在虚函数中做非常疯狂的举措,例如:

- 发送事件
- 发送信号
- 重入事件循环(例如,打开一个模态文件对话框)
- 删除对象 (例如,某些导致 delete this 的操作)

此外还有一些避免过度使用虚函数的原因:

- 无法在不破坏二进制兼容性的前提下增加、移动或删除虚函数
- 无法简便地重写虚函数
- 编译器通常几乎不会内敛虚函数调用
- 调用虚函数需要查询虚表,导致其比常规函数调用慢 2-3 倍
- 虚函数另类对象更难进行值拷贝(可能做到,但会表现得很混乱且不被推荐)

过去的经验告诉我们,没有虚函数地类会产生更少的错误,通常也导致更少的维护。

一个通用的经验法则是,除非从工具集或该类的主要使用者角度需要调用它,否则一个函数不应该 是虚函数。

虚对象与可复制性

多态对象和值类型的类并不是好朋友。

包含虚函数的类会有虚析构函数来避免基类析构时未清理子类数据导致的内存泄漏。

若需要以值语义拷贝、复制和对比一个类,则可能需要拷贝构造函数、赋值运算符重载和等于运算符重载:

```
class CopyClass {
    public:
    CopyClass();
    CopyClass(const CopyClass &other);
    ~CopyClass();
    CopyClass &operator=(const CopyClass &other);
    bool operator== (const CopyClass &other) const;
    bool operator!=(const CopyClass &other) const;
```



```
virtual void setValue(int v);
};
```

若创建该类的子类,则代码中会开始发生意料外的行为。通常来说,若没有虚函数和虚构造函数,则人们无法创建依赖于多态特性的子类。因此一旦虚函数或虚析构函数被添加,这会马上成为建立子类的理由,事情从此变得复杂。乍一看来,很容易觉得可以简单定义一下虚运算符重载。但顺着这条路深入下去,会导致混乱和毁灭(例如无可读性的代码)。请研究下这段代码:

```
class OtherClass {
    public:
    const CopyClass &instance() const; // 此处会返回什么? 我应该将返回值赋值给谁?
};
```

(此小节正在施工中)

### 不变性

C++ 提供了 const 关键字来标识不会改变或不会产生副作用的事物。它可被用于数值、指针和倍只想的内容,也可被作为成员函数的特殊属性来标识它不会修改对象的状态。

注意,const 自身并不提供太大的价值——许多语言甚至并未提供 const 关键字,但这并不会自动导致它们存在缺陷。事实上,若移除所有函数重载,并通过搜索替换移除 C++ 代码中的所有 const 标识,代码很可能依然能够编译并正确执行。使用实用主义导向来使用 const 是很重要的。

让我们看看 Qt 中使用 const 的 API 设计:

输入参数: const 指针

使用指针输入参数的 const 成员函数几乎总是使用 const 指针。

若一个成员函数确实被声明为 const,这意味着它不具有副作用,也不会修改对象对外可见的状态。那么,为什么要需要非 const 的输入参数?需要牢记,const 成员函数经常会被其它 const 成员函数,在这些调用场合中,非 const 的指针并不容易得到(除非使用 const\_cast,而我们应该尽可能避免使用它)。

### 修改之前:

```
bool QWidget::isVisibleTo(const QWidget *ancestor) const;
bool QWidget::isEnabledTo(const QWidget *ancestor) const;
QPoint QWidget::mapFrom(const QWidget *ancestor, const QPoint &pos) const;
```

注意: 我们在 QGraphicsItem 中修复了这些成员函数,但 QWidget 的修复需要等待 Qt 5:

```
bool isVisibleTo(const QGraphicsItem *parent) const;

QPointF mapFromItem (const QGraphicsItem *item, const QPointF &point) const;
```

返回值: const 值

函数的返回值,要么是引用类型,要么是右值。

非类类型的右值是不受 cv 限定符影响的。因此,即使在语法上允许为其添加 const 修饰,这并不会产生效果,因为由于其访问权不允许对其做出修改。大多数现代编译器在编译此类代码时会打印警告信息。

当为类类型的右值添加 const 时,对该类的非 const 的成员函数的访问会被禁止,对其成员变量的直接操作也会被禁止。

不添加 const 允许此类操作,但很少有此类需求,因为这些修改会伴随右值对象生命周期的结束 而消失,这会在当前语句的分号结束后发生。

### 例如:

```
struct Foo {
     void setValue(int v) { value = v; } int value;
};
Foo foo() { return Foo(); }
const Foo cfoo() { return Foo(); }
int main() {
     // 下述代码可以编译, foo() 返回非 const 右值, 无法
     // 成为赋值目标(这通常需要左值),但对成员变量的访问
     // 是左值:
     foo().value = 1; // 可以编译,但该临时值在这个完整的表达式结束后会被抛弃
     // 下述代码可以编译, foo() 返回非 const 右值, 无法
     // 成为赋值目标,但可以调用(甚至于非 const 的)成员函数:
     foo().setValue(1); // 可以编译,但该临时值在这个完整的表达式结束后会被抛弃
     // 下述代码无法编译, cfoo() 返回 const 右值, 因此其
     // 成员变量是 const 授权,无法被赋值:
     cfoo().value = 1; // 无法编译
     // 下述代码无法编译,cfoo() 返回 const 右值,无法调用
     // 其非 const 的成员函数:
     cfoo().setValue(1); // 无法编译
```

返回值: 指针与 const 指针

const 成员函数应该返回指针还是 const 指针这个问题,令许多人发现 C++ 的 "const 正确性"被瓦解了。该问题源于某些 const 成员函数,并不修改它们的内部状态,而是返回成员变量的非 const 指针。单纯返回一个指针并不会影响对象对外可见的状态,也不会修改它正在维护的状态。但这会令程序员获得间接地修改对象数据的权限。

下述范例展示了通过 const 成员函数返回的非 const 指针来规避不可变性的诸多方法之一:

```
QVariant CustomWidget::inputMethodQuery(Qt::InputMethodQuery query) const {
    moveBy(10, 10); // 无法编译!
    window()->childAt(mapTo(window(), rect().center()))->moveBy(10, 10); // 可以编译!
}
```

返回 const 指针的函数,至少在一定程度上,避免了此类(可能并不希望/非预期的)副作用。但哪些函数会考虑返回 const 指针,或一组 const 指针?若我们使用 const 正确的方案,即令任何 const 成员函数返回成员变量(或一组成员变量的指针)时都是用 const 指针形式。很不幸的是,实际中这会造就无法使用的 API:

```
QGraphicsScene scene;
// ··· 初始化场景
foreach (const QGraphicsItem *item, scene.items()) {
   item->setPos(qrand() % 500, qrand() % 500); // 无法编译! item 是 const 指针
```



.

QGraphicsScene::items() 是 const 成员函数,这可能会让人觉得应该返回 const 指针。

在 Qt 中,我们近乎只使用非 const 的模式。我们选择了实用主义之路:返回 const 指针更容易导致 const\_cast 的过度使用,这比滥用返回的非 const 指针引发的问题更加频繁。

返回类型: 值或 const 引用?

如果我们在返回对象时还保留了它的副本,返回 const 引用是最快的方法;然而,这在我们之后打算重构这个类时成为了限制(使用 d 指针惯用法,我们可以在任何时候修改 Qt 类的内存结构;但我们无法在不破坏二进制兼容性的前提下,将函数签名从 const QFoo& 改为 QFoo)。出于此原因,我们通常返回 QFoo 而非 const QFoo&,除了性能极端敏感,而重构并不是问题的少数场合(例如 QList::at())。

const 与对象的状态

const 正确性是 C 中的一场"圣战"(译者注:原文为 vi-emacs discussion),因为该原则在一些领域(如基于指针的函数)中是失效了。

但 const 成员函数的常规含义是值不会修改一个类对外可见的状态,状态在此处值"我自己的和我负责的"。这并不意味着 const 成员函数会改变它们自己的私有成员变量,但也不代表不能这么做。但通常来说,const 成员函数不会产生可见的副作用。例如:

```
QSize size = widget->sizeHint(); // const
widget->move(10, 10); // ╡ const
```

代理对象负责处理对另一个对象的绘制工作,它的状态包含了它负责的内容,也就是包含它的绘制目标的状态。请求代理进行绘制是具有副作用的:这会改变正在被绘制的设备的外观(也意味着状态)。正因如此,令 paint() 成为 const 并不合理。任何视图控件或 QIcon 的 paint() 作为 const 都很不合理。没人会在 const 成员函数中去调用 QIcon::paint(),除非他们明确地像规避当前函数的 const 性质。而在这种场景中,显示的 const\_cast 会是更好的选择:

```
// QAbstractItemDelegate::paint 是 const
void QAbstractItemDelegate::paint(QPainter *painter,
const QStyleOptionViewItem &option,
const QModelIndex &index) const

// QGraphicsItem::paint 不是 const
void QGraphicsItem::paint(QPainter &painter,
const QStyleOptionGraphicsItem &option,
QWidget &widget = 0)
```

const 关键字不会为你做任何事,考虑将其移除,而非为一个成员函数提供 const/非 const 的 重载版本。

# 第三章 QAbstractAnimation

QAbstractAnimation 是所有的动画相关的基类。

QAbstractAnimation 定义了所有动画类相关的基础功能,通过继承该类,您可以实现动画的其它功能,或者添加自定义的特效。

属性	方法	
头文件	#include <qabstractanimation></qabstractanimation>	
qmake	QT+=core	
自从	Qt 4.6	
继承	QObject	
派生	QAnimationGroup, QPauseAnimation, QVariantAnimation	

# 3.1 公共成员类型

类型	方法
enum	<pre>DeletionPolicy { KeepWhenStopped, DeleteWhenStopped }</pre>
enum	Direction { Forward, Backward }
enum	State { Stopped, Paused, Running }

# 3.2 属性

属性	类型	属性	类型
currentLoop	const int	duration	const int
currentTime	int	loopCount	int
direction	Direction	state	const State



# 3.3 公共成员函数

返回类型	函数名
	QAbstractAnimation(QObject *parent = Q_NULLPTR)
virtual	∼QAbstractAnimation()
int	currentLoop() const
int	currentLoopTime() const
int	currentTime() const
Direction	direction() const
virtual int	duration() const = 0
QAnimationGroup * group() const	
int	loopCount() const
void setDirection(Direction direction)	
<pre>void setLoopCount(int loopCount)</pre>	
State state() const	
int totalDuration() const	

# 3.4 公共槽

返回类型	函数名
void	pause()
void	resume()
void	<pre>setCurrentTime(int msecs)</pre>
void	setPaused(bool paused)
void	start(QAbstractAnimation::DeletionPolicy policy = KeepWhenStopped)
void	stop()

# 第四章 QAbstractAudioDeviceInfo

QAbstractAudioDeviceInfo 是音频后端的基类。

属性	方法
头文件	<pre>#include<qabstractaudiodeviceinfo></qabstractaudiodeviceinfo></pre>
qmake	QT += multimedia
继承	QObject

# **4.1** 公共功能

类型	方法
virtual QString	deviceName() const = 0
virtual bool	<pre>isFormatSupported(const QAudioFormat &amp;format) const = 0</pre>
virtual QAudioFormat	preferredFormat() const = 0
virtual QListQAudioFormat::Endian	<pre>supportedByteOrders() = 0</pre>
virtual QList	<pre>supportedChannelCounts() = 0</pre>
virtual QStringList	supportedCodecs() = 0
virtual QList	<pre>supportedSampleRates() = 0</pre>
virtual QList	<pre>supportedSampleSizes() = 0</pre>
virtual QListQAudioFormat::SampleType	<pre>supportedSampleTypes() = 0</pre>

# 4.2 类型

### 详细说明

QAbstractAudioDeviceInfo 是音频后端的基类。

该类实现了 QAudioDeviceInfo 的音频功能,即 QAudioDeviceInfo 类中会保留一个 QAbstractAudioDeviceInfo,并对其进行调用。关于 QAbstractAudioDeviceInfo 的实现的 其它功能,您可以参考 QAudioDeviceInfo 的类与函数文档

# 4.3 成员函数文档

QString QAbstractAudioDeviceInfo::deviceName() const [纯虚函数]

返回音频设备名称

bool QAbstractAudioDeviceInfo::isFormatSupported(const QAudioFormat &format) const [纯虚函数]



传入参数 QAudioFormat (音频流) 类,如果 QAbstractAudioDeviceInfo 支持的话,返回 true (真是不好翻译)

QAudioFormat QAbstractAudioDeviceInfo::preferredFormat() const [纯虚函数] 返回 QAbstractAudioDeviceInfo 更加倾向于使用的音频流。

QListQAudioFormat::Endian QAbstractAudioDeviceInfo::supportedByteOrders()

[纯虚函数] 返回当前支持可用的字节顺序 (QAudioFormat :: Endian) 列表

QList QAbstractAudioDeviceInfo::supportedChannelCounts() [纯虚函数]

返回当前可用的通道(应该是这样翻译)列表

QStringList QAbstractAudioDeviceInfo::supportedCodecs() [纯虚函数]

返回当前可用编解码器的列表

QList QAbstractAudioDeviceInfo::supportedSampleRates() [纯虚函数]

返回当前可用的采样率列表。(突然发现 Google 翻译真心吊啊)

QList QAbstractAudioDeviceInfo::supportedSampleSizes() [纯虚函数]

返回当前可用的样本大小列表。

QListQAudioFormat::SampleType QAbstractAudioDeviceInfo::supportedSampleTypes() [纯虚函数]

返回当前可用样本类型的列表。

# 第五章 QAbstractAudioInput

QAbstractAudioInput 类为 QAudioInput 类提供了访问音频设备的方法。(通过插件的形式)

属性	方法	
头文件	<pre>#include <qabstractaudioinput></qabstractaudioinput></pre>	
qmake	QT += multimedia	
继承	QObject	

简述

# 5.1 公有有函数

类型	方法
virtual int	<pre>bufferSize() const = 0</pre>
virtual int	bytesReady() const = 0
virtual qint64	elapsedUSecs() const = 0
virtual QAudio::Error	error() const = 0
virtual QAudioFormat	format() const = 0
virtual int	notifyInterval() const = 0
virtual int	periodSize() const = 0
virtual qint64	processedUSecs() const = 0
virtual void	reset() = 0
virtual void	resume() = 0
virtual void	setBufferSize(int value) = 0
virtual void	<pre>setFormat(const QAudioFormat &amp;fmt) = 0</pre>
virtual void	<pre>setNotifyInterval(int ms) = 0</pre>
virtual void	setVolume(qreal) = 0
virtual void	start(QIODevice *device) = 0
virtual QIODevice*	start() = 0
virtual QAudio::State	state() const = 0
virtual void	stop() = 0
virtual void	suspend() = 0
virtual qreal	volume() const = 0



# 5.2 信号

类型	方法
void	errorChanged(QAudio::Error error)
void	notify()
void	<pre>stateChanged(QAudio::State state)</pre>

# 5.3 详细描述

QAbstractAudioInput 类为 QAudioInput 类提供了访问音频设备的方法。(通过插件的形式)QAudioDeviceInput 类中保留了一个 QAbstractAudioInput 的实例,并且调用的函数与 QAbstractAudioInput 的一致。

译者注: 也就是说 QAudioDeviceInput 调用的函数实际上是 QAbstractAudioInput 的函数,就封装了一层相同函数名吧。可以自己看看源码。)

这意味着 QAbstractAudioInput 是实现音频功能的。有关功能的描述,可以参考 QAudioInput 类。另见 QAudioInput 函数

# 5.4 成员函数文档

int QAbstractAudioInput::bufferSize() const [纯虚函数]

以毫秒为单位返回音频缓冲区的大小

int QAbstractAudioInput::bytesReady() const [纯虚函数]

以字节(bytes)为单位返回可读取的音频数据量

qint64 QAbstractAudioInput\*\*::elapsedUSecs() const [纯虚函数]

返回调用 start() 函数以来的毫秒数,包括空闲时间与挂起状态的时间

QAudio::Error QAbstractAudioInput::error() const [纯虚函数]

返回错误的状态

void QAbstractAudioInput::errorChanged(QAudio::Error error) [信号 signal] 当错误状态改变时,该信号被发射

QAudioFormat QAbstractAudioInput::format() const [纯虚函数]

返回正在使用的 QAudioFormat(这个类是储存音频流相关的参数信息的) 另参见 setFormat() 函数

void QAbstractAudioInput::notify() [信号 signal]

当音频数据的 x ms 通过函数 setNotifyInterval() 调用之后,这个信号会被发射。

int QAbstractAudioInput::notifyInterval() const [纯虚函数]



以毫秒为单位返回通知间隔

int QAbstractAudioInput::periodSize() const [纯虚函数]

以字节为单位返回其周期

qint64 QAbstractAudioInput::processedUSecs() const [纯虚函数]

返回自 start() 函数被调用之后处理的音频数据量 (以毫秒为单位)

void QAbstractAudioInput::reset() [纯虚函数]

将所有音频数据放入缓冲区,并将缓冲区重置为零

void QAbstractAudioInput::resume() [纯虚函数]

在音频数据暂停后继续处理

void QAbstractAudioInput::setBufferSize(int value) [纯虚函数]

将音频缓冲区大小设置为 value 大小 (以毫秒为单位) 另参阅 bufferSize() 函数

void QAbstractAudioInput::setFormat(const QAudioFormat &fmt) [纯虚函数]

设置音频格式,设置格式的时候只能在 QAudio 的状态为 StoppedState 时 (QAudio::StoppedState)

void QAbstractAudioInput::setNotifyInterval(int ms) [纯虚函数]

设置发送 notify() 信号的时间间隔。这个 ms 时间间隔与操作系统平台相关,并不是实际的 ms 数。

void QAbstractAudioInput::setVolume(qreal) [纯虚函数]

另见 volume() 函数(设置这里应该是设置音量的值,Volume 在英文中有音量的意思,官方文档这里根本就没有任何说明,说去参考 valume() 函数,可是 valume() 说又去参考 SetValume() 函数,这是互相甩锅的节奏么??? 坑爹啊!!!)

void QAbstractAudioInput::start(QIODevice \*device) [纯虚函数]

使用输入参数 QIODevice \*device 来传输数据

QIODevice \*QAbstractAudioInput::start() [纯虚函数]

返回一个指向正在用于正在处理数据 QIODevice 的指针。这个指针可以用来直接读取音频数据。

QAudio::State QAbstractAudioInput::state() const [纯虚函数]

返回处理音频的状态

void QAbstractAudioInput::stateChanged(QAudio::State state) [信号 signal]

当设备状态改变时,会发出这个信号

void QAbstractAudioInput::stop() [纯虚函数]

停止音频输入(因为这是个 QAbstractAudioInput 类啊,输入类啊,暂时这么解释比较合理。)

void QAbstractAudioInput::suspend() [纯虚函数]

停止处理音频数据,保存缓冲的音频数据



qreal QAbstractAudioInput::volume() const [纯虚函数]

另见 setVolume()(内心 os:参考我解释 setVolume() 函数的说明,这里应该是返回其音量)

# 第六章 QAbstractAudioOutput

# QAbstractAudioOutput 类是音频后端的基类

属性	方法	
头文件	<pre>#include <qabstractaudiooutput></qabstractaudiooutput></pre>	
qmake	QT += multimedia	
继承	QObject	

# **6.1** 公有函数

类型	方法
virtual int	<pre>bufferSize() const = 0</pre>
virtual int	<pre>bufferSize() const = 0</pre>
virtual int	<pre>bytesFree() const = 0</pre>
virtual QString	category() const
virtual qint64	elapsedUSecs() const = 0
virtual QAudio::Error	error() const = 0
virtual QAudioFormat	format() const = 0
virtual int	notifyInterval() const = 0
virtual int	periodSize() const = 0
virtual qint64	processedUSecs() const = 0
virtual void	reset() = 0
virtual void	resume() = 0
virtual void	setBufferSize(int value) = 0
virtual void	<pre>setCategory(const QString &amp;)</pre>
virtual void	setFormat(const QAudioFormat &fmt) = 0
virtual void	setNotifyInterval(int ms) = 0
virtual void	setVolume(qreal volume)
virtual void	start(QIODevice *device) = 0
virtual QIODevice *	start() = 0
virtual QAudio::State	state() const = 0
virtual void	stop() = 0
virtual void	suspend() = 0
virtual qreal	volume() const



# 6.2 信号

类型	函数名
void	errorChanged(QAudio::Error error)
void	notify()
void	stateChanged(QAudio::State state)

# 6.3 详细描述

QAbstractAudioOutput 类是音频后端的基类。QAbstractAudioOutput 类是 QAudioOutput 类的实现类。QAudioOutput 的实现实际上是调用的 QAbstractAudioOutput 类,有关实现相关的功能,请参考 QAudioOutput() 类中的函数说明。

# 6.4 成员函数

int QAbstractAudioOutput::bufferSize() const [纯虚函数]

以字节为单位,返回音频缓冲区的大小。

另见 setBufferSize() 函数

int QAbstractAudioOutput :: bytesFree ()const [纯虚函数]

返回音频缓冲区的可用空间 (以字节为单位)

QString QAbstractAudioOutput::category() const [虚函数 virtual]

音频缓冲区的类别(官方文档没有,这是我个人经验,当然可能有误,望指正)另见 setCategory() qint64 QAbstractAudioOutput::elapsedUSecs() const [纯虚函数 pure virtual] 返回调用 start() 函数之后的毫秒数,包括处于空闲状态的时间和挂起状态的时间。

QAudio::Error QAbstractAudioOutput::error() const [纯虚函数 pure virtual]返回错误状态。

void QAbstractAudioOutput::errorChanged(QAudio::Error error) [信号 sig-nal]

当错误状态改变时,该信号被发射。

QAudioFormat QAbstractAudioOutput :: format () const [纯虚函数 pure virtual] 返回正在使用的 QAudioFormat() 类另见 setFormat()

void QAbstractAudioOutput::notify() [信号 signal]

当函数 setNotifyInterval(x) 函数已经调用,即音频数据的时间间隔已经被设置时。该信号被发射。(就是调用 setNotifyInterval(x) 后,这个信号会被发射。官方文档讲的好详细啊 =。=)



int QAbstractAudioOutput::notifyInterval() const [纯虚函数 pure virtual]

以毫秒为单位,返回时间间隔另见函数 setNotifyInterval()

int QAbstractAudioOutput::periodSize() const [纯虚函数 pure virtual]

以字节为单位返回周期大小。

qint64 QAbstractAudioOutput::processedUSecs() const [纯虚函数 pure virtual]

返回自调用 start() 函数后处理的音频数据量 (单位为毫秒)

void QAbstractAudioOutput::reset() [纯虚函数 pure virtual]

将所有音频数据放入缓冲区,并将缓冲区重置为零。

void QAbstractAudioOutput::resume() [纯虚函数 pure virtual]

继续处理暂停后的音频数据 (也就是暂停后继续的意思呗)

void QAbstractAudioOutput::setBufferSize(int value) [纯虚函数 pure virtual]

重新设置音频缓冲区的大小(以字节为单位即输入参数 value) 另见 bufferSize() 函数

void QAbstractAudioOutput::setCategory(const QString &)

[虚函数 virtual] 参见函数 category()

void QAbstractAudioOutput::setFormat(const QAudioFormat &fmt) [纯虚函数 pure virtual]

QAbstractAudioOutput 设置 QAudioFormat 类,只有当 QAudio 状态为 QAudio::StoppedState 时,音频格式才会被设置成功。另见函数 format()

void QAbstractAudioOutput::setNotifyInterval(int ms) [纯虚函数 pure virtual]

设置发送 notify() 信号的时间间隔。这个 ms 并不是实时处理的音频数据中的 ms 数。这个时间间隔是平台相关的。另见 notifyInterval()

void QAbstractAudioOutput::setVolume(greal volume) [虚函数 virtual]

设置音量。音量的范围为 [0.0 - 1.0]。另见函数 volume()

void QAbstractAudioOutput::start(QIODevice \*device) [纯虚函数 pure virtual]

调用 start() 函数时,输入参数 QIODevice\* 类型的变量 device,用于音频后端处理数据传输。

QIODevice \*QAbstractAudioOutput::start() [纯虚函数 pure virtual]

返回一个指向正在处理数据传输的 QIODevice 类型的指针,这个指针是可以被写入的,用于处理音频数据。(参考上边的函数是咋写入的)

QAudio::State QAbstractAudioOutput::state() const [纯虚函数 pure virtual]



返回音频处理的状态。

void QAbstractAudioOutput::stateChanged(QAudio::State state) [信号 signal]

当音频状态变化的时候,该信号被发射

void QAbstractAudioOutput::stop() [纯虚函数 pure virtual]

停止音频输出

void QAbstractAudioOutput::suspend() [纯虚函数 pure virtual]

停止处理音频数据,保存处理的音频数据。(就是暂停的意思啊 =。=)

qreal QAbstractAudioOutput::volume() const [虚函数 virtual]

返回音量。

音量范围为 [0.0 - 1.0] 另参阅函数 setVolume()

# 第七章 QAbstractAxis

QAbstractAxis 类是用于专门处理坐标轴的类

属性	方法
头文件	<pre>#include <qabstractaxis></qabstractaxis></pre>
实例化	AbstractAxis
继承	QObject
派生	QBarCategoryAxis, QDateTimeAxis, QLogValueAxis, and QValueAxis

.....

# 7.1 公共类型

类型	方法			
enum	AxisType	AxisTypeNoAxis,	AxisTypeValue,	AxisTypeBarCategory,AxisTypeCatego
flags	AxisTypes			



# 7.2 属性

函数名	类型
alignment :	const Qt::Alignment
color :	QColor
gridLineColor :	QColor
gridLinePen :	QPen
gridVisible :	bool
labelsAngle :	int
labelsBrush :	QBrush
labelsColor :	QColor
labelsFont :	QFont
labelsVisible :	bool
linePen :	QPen
lineVisible :	bool
minorGridLineColor :	QColor
minorGridLinePen :	QPen
minorGridVisible :	bool
orientation :	const Qt::Orientation
reverse :	bool
shadesBorderColor :	QColor
shadesBrush :	QBrush
shadesColor :	QColor
shadesPen :	QPen
shadesVisible :	bool
titleBrush :	QBrush
titleFont :	QFont
titleText :	QString
titleVisible :	bool
visible :	bool

# 7.3 公共函数

类型	函数名
	∼QAbstractAxis()
Qt::Alignment	alignment() const
QColor	gridLineColor()
QPen	gridLinePen() const
void	hide()
bool	isGridLineVisible() const
bool	isLineVisible() const
bool	isMinorGridLineVisible() const
bool	isReverse() const
bool	isTitleVisible() const
bool	isVisible() const



int	labelsAngle() const
QBrush	labelsBrush() const
QColor	labelsColor() const
QFont	labelsFont() const
bool	labelsVisible() const
QPen	linePen() const
QColor	linePenColor() const
QColor	minorGridLineColor()
QPen	minorGridLinePen() const
Qt::Orientation	orientation() const
void	setGridLineColor(const QColor &color)
void	setGridLinePen(const QPen &pen)
void	setGridLineVisible(bool visible = true)
void	setLabelsAngle(int angle)
void	setLabelsBrush(const QBrush &brush)
void	setLabelsColor(QColor color)
void	setLabelsFont(const QFont &font)
void	setLabelsVisible(bool visible = true)
void	setLinePen(const QPen &pen)
void	setLinePenColor(QColor color)
void	setLineVisible(bool visible = true)
void	setMax(const QVariant &max)
void	setMin(const QVariant &min)
void	setMinorGridLineColor(const QColor &color)
void	
void	setMinorGridLinePen(const QPen &pen)
	setMinorGridLineVisible(bool visible = true)
void	setRange(const QVariant &min, const QVariant &max)
void	setReverse(bool reverse = true)
void	setShadesBorderColor(QColor color)
void	setShadesBrush(const QBrush &brush)
void	setShadesColor(QColor color)
void	setShadesPen(const QPen &pen)
void	setShadesVisible(bool visible = true)
void	setTitleBrush(const QBrush &brush)
void	setTitleFont(const QFont &font)
void	setTitleText(const QString &title)
void	setTitleVisible(bool visible = true)
void	setVisible(bool visible = true)
QColor	shadesBorderColor() const
QBrush	shadesBrush() const
QColor	shadesColor() const
QPen	shadesPen() const
bool	shadesVisible() const
void	show()
QBrush	titleBrush() const



QFont	titleFont() const
QString	titleText() const
virtual AxisType	type() const = 0

# 7.4 信号

类型	函数名
void	colorChanged(QColor color)
void	<pre>gridLineColorChanged(const QColor &amp;color)</pre>
void	gridLinePenChanged(const QPen &pen)
void	gridVisibleChanged(bool visible)
void	labelsAngleChanged(int angle)
void	labelsBrushChanged(const QBrush &brush)
void	labelsColorChanged(QColor color)
void	labelsFontChanged(const QFont &font)
void	labelsVisibleChanged(bool visible)
void	linePenChanged(const QPen &pen)
void	lineVisibleChanged(bool visible)
void	minorGridLineColorChanged(const QColor &color)
void	minorGridLinePenChanged(const QPen &pen)
void	minorGridVisibleChanged(bool visible)
void	reverseChanged(bool reverse)
void	<pre>shadesBorderColorChanged(QColor color)</pre>
void	shadesBrushChanged(const QBrush &brush)
void	shadesColorChanged(QColor color)
void	shadesPenChanged(const QPen &pen)
void	shadesVisibleChanged(bool visible)
void	titleBrushChanged(const QBrush &brush)
void	titleFontChanged(const QFont &font)
void	titleTextChanged(const QString &text)
void	titleVisibleChanged(bool visible)
void	<pre>visibleChanged(bool visible)</pre>

# 7.5 详细说明

QAbstractAxis 是专门用于处理坐标轴的基类。

每一个连续的序列可以绑定到一个或者多个水平轴和垂直轴,但是不同域的混合轴的类型是不支持的。比如在同一个方向指定 QValueAxis 和 QLogValueAxis。

每个轴的元素(比如轴线,标题,标签,网格线,阴影,可见性)都是可以控制的。

成员变量 enum QAbstractAxis::AxisType flags QAbstractAxis::AxisTypes

这个枚举类型指定了轴对象的类型



变量	值
QAbstractAxis::AxisTypeNoAxis	0x0
QAbstractAxis::AxisTypeValue	0x1
QAbstractAxis::AxisTypeBarCategory	0x2
QAbstractAxis::AxisTypeCategory	0x4
QAbstractAxis::AxisTypeDateTime	0x8
QAbstractAxis::AxisTypeLogValue	0x10

 AxisTypes
 是 QFlags<AxisType>
 的 typedef。它是 AxisType 类型的组合。(也就是个宏呗)

alignment : const Qt::Alignment 该属性是轴的对齐属性其值可以为 Qt::AlignLeft, Qt::AlignRight, Qt::AlignBottom, or Qt::AlignTop. 相关函数

类型	函数名	
Qt::Alignment	alignment()	const

color: QColor 该属性是指坐标轴与刻度的颜色

# 相关函数

类型	函数名
QColor	linePenColor() const
void	<pre>setLinePenColor(QColor color)</pre>

### 通知信号

类型	函数名	_
void	colorChanged(QColor color)	

gridLinePen : QPen 该属性是指绘制网格线的笔

# 相关函数

类型	函数名
QPen	gridLinePen() const
void	setGridLinePen(const QPen &pen)

# 通知信号

类型	函数名		
void	gridLinePenChanged(const	QPen	&pen)

labelsAngle : int 该属性以度数保存轴坐标的角度

# 相关函数

类型	函数名
int	labelsAngle() const
void	setLabelsAngle(int angle)

# 通知信号



类型	函数名
void	labelsAngleChanged(int angle)

labelsBrush : QBrush 该属性表示用于绘制标签的画笔只有画刷的颜色是相关的(这句话其实我不太理解 Only the color of the brush is relevant.)

# 相关函数

类型	函数名
QBrush	labelsBrush() const
void	setLabelsBrush(const QBrush &brush)

# 通知信号

类型	函数名
void	labelsBrushChanged(const QBrush &brush)

labelsColor : QColor 该属性表示轴标签的颜色

# 相关函数

类型	函数名
QColor	labelsColor() const
void	setLabelsColor(QColor color)

### 通知信号

类型	函数名
void	labelsColorChanged(QColor color)

labelsFont : QFont 该属性表示轴标签的字体信息

# 相关函数

类型	函数名
QFont	labelsFont() const
void	setLabelsFont(const QFont &font)

# 通知信号

类	型	函数名		
۷O	id	labelsFontChanged(const	QFont	&font)

labelsVisible: bool 该属性表示轴标签是否可见

# 相关函数

类型	函数名
bool	labelsVisible() const
void	setLabelsVisible(bool visible = true)

# 通知信号



类型	函数名
void	labelsVisibleChanged(bool visible)

.....

linePen: QPen 该属性表示绘制轴线的笔相关

# 相关函数

类型	函数名
QPen	linePen() const
void	setLinePen(const QPen &pen)

# 通知信号

类型	函数名
void	linePenChanged(const QPen &pen)

lineVisible: bool 该属性表示轴线是否可见

# 相关函数

类型	函数名
bool	isLineVisible() const
void	<pre>setLineVisible(bool visible = true)</pre>

# 通知信号

类型	函数名
void	<pre>lineVisibleChanged(bool visible)</pre>

minorGridLineColor: QColor 该属性表示副格线的颜色仅适用于支持副网格线的轴

# 相关函数

类型	函数名
QColor	minorGridLineColor()
void	<pre>setMinorGridLineColor(const QColor &amp;color)</pre>

# 通知信号

类型	函数名
void	<pre>minorGridLineColorChanged(const QColor &amp;color)</pre>

minorGridVisible: bool 该属性表示副格线是否可见仅适用于支持副网格线的轴

# 相关函数

类型	函数名
bool	isMinorGridLineVisible() const
void	<pre>setMinorGridLineVisible(bool visible = true)</pre>

# 通知信号

类型	函数名
void	<pre>minorGridVisibleChanged(bool visible)</pre>



.....

orientation : const Qt::Orientation 该属性表示坐标轴的方向。当坐标轴被添加到图表时,该属性为 Qt::Horizontal 或者 Qt::Vertical

### 相关函数

类型	函数名	
Qt::Orientation	orientation() const	

reverse: bool 该属性表示是否使用反转轴。该值默认为 false。反转轴由直线,样条,散列 图系列以及笛卡尔图表组成的区域支持。如果一个方向相反,或者行为为定义,则所有相同方向的 所有轴必须保持一致。

# 相关函数

类型	函数名
bool	isReverse() const
void	setReverse(bool reverse = true)

### 通知信号

	函数名
void	reverseChanged(bool reverse)

shadesBorderColor: QColor 该属性表示坐标轴阴影的边框(笔)颜色

# 相关函数

类型	函数名
QColor	shadesBorderColor() const
void	<pre>setShadesBorderColor(QColor color)</pre>

# 通知信号

类型	函数名	
void	<pre>shadesBorderColorChanged(QColor color)</pre>	

shadesBrush : QBrush 该属性表示用于绘制轴阴影的画笔(网格线之间的区域)

# 相关函数

类型	函数名
QPen	shadesPen() const
void	setShadesPen(const QPen &pen)

# 通知信号

类型	函数名		
void	shadesPenChanged(const	QPen	&pen)

shadesVisible: bool 该属性表示轴阴影是否可见

相关函数



类型	函数名
bool	shadesVisible() const
void	setShadesVisible(bool visible = true)

## 通知信号

类型	函数名
void	shadesVisibleChanged(bool visible)

titleBrush: QBrush 该属性表示用于绘制坐标轴标题文本的画笔。只影响画刷的颜色。

# 相关函数

类型	函数名
QBrush	titleBrush() const
void	<pre>setTitleBrush(const QBrush &amp;brush)</pre>

## 通知信号

类型	函数名
void	titleBrushChanged(const QBrush &brush)

titleFont : QFont 该属性表示坐标轴标题的字体。

## 相关函数

类型	函数名
QFont	titleFont() const
void	<pre>setTitleFont(const QFont &amp;font)</pre>

## 通知信号

类型	函数名
void	titleFontChanged(const QFont &font)

titleText: QString 该属性表示坐标轴的标题默认为空,坐标轴的标题支持 HTML 的格式。

## 相关函数

类型	函数名	
QString	titleText() const	
void	setTitleText(const QString &title	e)

## 通知信号

类型	函数名
void	<pre>titleTextChanged(const QString &amp;text)</pre>

titleVisible: bool 该属性表示坐标轴的可见性。默认值为 true。

相关函数



类型	函数名
bool	isTitleVisible() const
void	<pre>setTitleVisible(bool visible = true)</pre>

## 通知信号

	函数名
void	titleVisibleChanged(bool visible)

visible: bool 该属性表示坐标轴的可见性。

## 相关函数

类型	函数名
bool	isVisible() const
void	setVisible(bool visible = true)

## 通知信号

类型	函数名
bool	isVisible() const
void	visibleChanged(bool visible)

成员函数

QAbstractAxis::~QAbstractAxis()

析构函数,销毁轴对象,当一个坐标轴添加到图表时,该图表获得该坐标轴的所有权。

void QAbstractAxis::colorChanged(QColor color) [信号]

当坐标轴的颜色变化时,该信号被发射。

注意: 属性 color 的通知信号。

void QAbstractAxis::gridLineColorChanged(const QColor &color) [信号]

当绘制网格线的笔的颜色改变时,该信号被发射。

注意: 属性 gridLineColor 的通知信号。

QPen QAbstractAxis::gridLinePen() const

返回用于绘制网格的笔。

注意: 属性 gridLinePen 的 Getter 函数。

另参见函数 setGridLinePen()。

void QAbstractAxis :: gridLinePenChanged (const QPen &pen) [信号]

当用于绘制网格线的笔变化时,会发出此信号。

注意: 属性 gridLinePen 的通知信号。

void QAbstractAxis::gridVisibleChanged(bool visible) [信号]



当坐标轴的网格线的可见性变化时,发出该信号。

注意: 属性 gridVisible 的通知信号。

void QAbstractAxis::hide() 使坐标轴,阴影,标签,网格线不可见。

void QAbstractAxis::labelsAngleChanged(int angle) [信号]

当坐标轴标签的角度变化时,发出该信号。

注意: 属性标签角度的通知信号

QBrush QAbstractAxis::labelsBrush() const

返回用干绘制标签的画笔。

注意: 属性 labelsBrush 的 Getter 函数。

另参见 setLabelsBrush().

void QAbstractAxis::labelsBrushChanged(const QBrush &brush) [信号]

当用于绘制坐标轴标签的画笔改变时,会发出此信号。属性 Brush 的通知信号。

void QAbstractAxis :: labelsColorChanged (QColor color) [信号 signal]

当坐标轴标签的颜色改变时,会发出此信号。属性 labelsColor 的通知信号。

QFont QAbstractAxis::labelsFont() const

返回用于绘制标签的字体。

注意: 属性 labelsFont 的 Getter 函数。另参见函数 setLabelsFont()。

void QAbstractAxis :: labelsFontChanged (const QFont &font) [信号]

当坐标轴的字体改变时,会发出此信号。属性 labelsFont 的通知信号。

void QAbstractAxis::labelsVisibleChanged(bool visible) [信号]

当坐标轴标签的可见性变化时,会发出此信号。属性 labelsVisible 的通知信号。

QPen QAbstractAxis::linePen() const

返回用于绘制轴线与刻度线的笔。

注意: 属性 linePen 的 Getter 函数。另参阅函数 setLinePen()。

void QAbstractAxis::linePenChanged(const QPen &pen) [信号]

当绘制坐标轴的笔变化时,会发出此信号。

注意: 属性 linePen 的通知信号。

void QAbstractAxis::lineVisibleChanged(bool visible) [信号]

当坐标轴线的可见性变化时, 会发出此信号。

注意: 属性 lineVisible 的通知信号。

void QAbstractAxis::minorGridLineColorChanged(const QColor &color) [信号]



当绘制副格线的笔的颜色变化时,该信号被发射。

注意: 属性 minorGridLineColor 的通知信号。

void QAbstractAxis::minorGridLinePenChanged(const QPen &pen) [信号]

当绘制副格线的笔变化时,该信号被发射。

注意: 属性 minorGridLinePen 的通知信号。

void QAbstractAxis::minorGridVisibleChanged(bool visible) [信号]

当绘制副格线的可见性变化时,该信号被发射。

注意: 属性 minorGridVisible 的通知信号。

Qt::Orientation QAbstractAxis::orientation() const

返回坐标轴的方向 (垂直或者水平)

注意: 坐标轴方向的 Getter 函数。

void QAbstractAxis::setGridLinePen(const QPen &pen)

设置绘制网格线的笔。

注意: gridLinePen 的 Setter 函数。另参见函数 gridLinePen()。

void QAbstractAxis::setLabelsBrush(const QBrush &brush)

设置用于绘制标签的画笔。

注意: 属性 LabelsBrush 的 Setter 函数。另参阅 labelsBrush().

void QAbstractAxis::setLabelsFont(const QFont &font)

设置用于绘制标签的字体相关

注意: 属性 labelsFont 的 Setter 函数。

另参阅函数 labelsFont()。

void QAbstractAxis::setLinePen(const QPen &pen)

设置用于绘制坐标轴线和刻度线的笔。

注意: 属性 linePen 的 Setter 函数。另参见函数 linePen ()。

void QAbstractAxis::setLineVisible(bool visible = true)

设置坐标轴线与刻度线是否可见。注意: 属性 lineVisible 的 Setter 函数另参见函数 is-LineVisible()。

void QAbstractAxis::setMax(const QVariant &max)

设置坐标轴上显示的最大值。根据当前坐标轴的类型,最大值参数会被转换为适当的值。如果转化失败,该函数设置无效。

void QAbstractAxis::setMin(const QVariant &min)



设置坐标轴上显示的最小值。根据当前坐标轴的类型,最小值参数会被转换为适当的值。如果转化失败,该函数设置无效。

void QAbstractAxis::setRange(const QVariant &min, const QVariant &max)

设置坐标轴的范围。根据当前坐标轴的类型,最大值最小值会被转换为适当的值。如果转化失败,该函数设置无效。

void QAbstractAxis::setShadesBrush(const QBrush &brush)

设置用于绘制阴影的画笔。注意: 属性 shadesBrush 的 Setter 函数。另参见函数 shades-Brush().

void QAbstractAxis::setShadesPen(const QPen &pen)

设置用于绘制阴影的笔。注意:属性 shadesPen 的 Setter 函数。另参见函数 shadesPen().

void QAbstractAxis::setTitleBrush(const QBrush &brush)

设置用于绘制标题的画笔。注意:属性 titleBrush 的 Setter 函数。另参见函数 title-Brush().

void QAbstractAxis::setTitleFont(const QFont &font)

设置用于绘制标题的笔。注意:属性 titleFont 的 Setter 函数。另参见函数 titleFont().

void QAbstractAxis::setVisible(bool visible = true)

设置坐标轴,阴影,标签,网格线是否可见。注意:属性 visible 的 Setter 函数。另参见函数 isVisible().

void QAbstractAxis::shadesBorderColorChanged(QColor color) [信号 signal]

当绘制坐标轴边框的颜色变化时,会发出此信号。注意:属性 shadesBorderColor 的通知信号。

QBrush QAbstractAxis::shadesBrush() const

返回用于绘制阴影的画笔。注意:属性 shadesBrush()的 Getter 函数。另参阅函数 set-ShadesBrush().

void QAbstractAxis::shadesBrushChanged(const QBrush &brush) [信号 signal]

当绘制坐标轴阴影的画刷变化时,会发出此信号。注意:属性 shadesBrush() 的通知信号。

void QAbstractAxis::shadesColorChanged(QColor color) [信号 signal]

当绘制坐标轴阴影颜色发生变化时,会发出此信号。注意:属性 shadesColor() 的通知信号。

QPen QAbstractAxis::shadesPen() const

返回用于绘制阴影的笔。注意: 属性 shadesPen() 的 Getter 函数另参阅函数 setShade-sPen().

void QAbstractAxis::shadesPenChanged(const QPen &pen) [信号 signal]

当绘制坐标轴阴影的笔发生变化时,会发出此信号。注意:属性 shadesPen() 的通知信号。

void QAbstractAxis::shadesVisibleChanged(bool visible) [信号 signal]

当坐标轴的阴影可见性变化时,会发出此信号。注意:属性 shadesVisible() 的通知信号。



void QAbstractAxis::show()

使坐标轴, 阴影, 标签, 网格线可见。

QBrush QAbstractAxis::titleBrush() const

返回用于绘制标题的画刷注意: 属性 titleBrush 的 Getter 函数另参阅函数 setTitle-Brush()

void QAbstractAxis::titleBrushChanged(const QBrush &brush) [信号 signal] 当绘制坐标轴标题的画刷变化时,该信号被发射注意:titleBrush 的通知信号。

QFont QAbstractAxis::titleFont() const

返回绘制标题的笔相关属性。注意: titleFont 的 Getter 函数另参阅函数 setTitleFont() void QAbstractAxis::titleFontChanged(const QFont &font) [信号 signal]

当坐标轴标题的字体属性更改时,会发出此信号。注意:titleFont 的通知信号。

void QAbstractAxis::titleTextChanged(const QString &text) [信号 signal]

当坐标轴标题的文本内容改变时,会发出此信号。注意:titleText 的通知信号。

void QAbstractAxis::titleVisibleChanged(bool visible) [信号 signal]

当坐标轴的标题文本的可见性变化时,会发出此信号。注意:titleVisible 的通知信号

AxisType QAbstractAxis::type() const

返回坐标轴的类型

void QAbstractAxis::visibleChanged(bool visible)

当坐标轴的可见性变化时,会发出此信号。注意:坐标轴的 visible 的通知信号

# 第八章 QAbstractBarSeries

QAbstractBarSeries 是所有柱状图/条形图系列的基类

属性	方法
头文件	<pre>#include<qabstractbarseries></qabstractbarseries></pre>
实例化	AbstractBarSeries
继承	QAbstractSeries
派生	QBarSeries, QHorizontalBarSeries,QHorizontalPercentBarSeries, QHorizontalSt

.....

简述

公共类型

类型	方法				
enum	LabelsPosition	LabelsCenter,	LabelsInsideEnd,	LabelsInsideBase,	LabelsOutsi

# 属性

函数名	类型
barWidth :	qreal
count :	const int
labelsAngle :	qreal
5 个属性继承自 QAbstractSeries	
1 个属性继承自 QObject	

.....

**Public Functions** 



函数名	类型
virtual	~QAbstractBarSeries()
bool	append(QBarSet *set)
bool	append(QList <qbarset *=""> sets)</qbarset>
QList <qbarset *=""></qbarset>	barSets() const
qreal	barWidth() const
void	clear()
int	count() const
bool	insert(int index, QBarSet *set)
bool	isLabelsVisible() const
qreal	labelsAngle() const
QString	labelsFormat() const
QAbstractBarSeries::LabelsPosition	labelsPosition() const
bool	remove(QBarSet *set)
void	setBarWidth(qreal width)
void	setLabelsAngle(qreal angle)
void	setLabelsFormat(const QString &format)
void	setLabelsPosition(QAbstractBarSeries::LabelsPo
void	setLabelsVisible(bool visible = true)
bool	take(QBarSet *set)
15 个公共函数继承自 QAbstractSeries	
32 个公共函数继承自 QObject	

......

## 信号

函数名	类型
void	barsetsAdded(QList <qbarset *=""> sets)</qbarset>
void	<pre>barsetsRemoved(QList<qbarset *=""> sets)</qbarset></pre>
void	clicked(int index, QBarSet *barset)
void	countChanged()
void	doubleClicked(int index, QBarSet *barset)
void	hovered(bool status, int index, QBarSet *barset)
void	labelsAngleChanged(qreal angle)
void	labelsFormatChanged(const QString &format)
void	labelsPositionChanged(QAbstractBarSeries::LabelsPosition position)
void	labelsVisibleChanged()
void	<pre>pressed(int index, QBarSet *barset)</pre>
void	released(int index, QBarSet *barset)

额外继承的 1 个公共槽继承自 Q0bject 11 个静态成员函数继承自 Q0bject 9 个保护函数 继承自 Q0bject

.....

## 详细说明

QAbstractBarSeries 类是所有条形柱的抽象类。



在条形图中,条形柱被定义为包含一种数据的集合。条形柱的位置由其类别与数值来决定。条形柱组合则是属于同一类别的条形柱。条形柱的显示则是由创建图表的时候决定的。

如果使用 QValueAxis 来代替 QBarCategoryAxis 当做图表的主轴。那么条形柱别按照索引值来分类。

可以参考 Qt Example (example 这里我还没有来得及翻译)

.....

成员类型

enum QAbstractBarSeries::LabelsPosition\*\*

这个枚举值表示的是条形柱标签的位置:

枚举值	数值	描述
QAbstractBarSeries::LabelsCenter	0	中部
QAbstractBarSeries::LabelsInsideEnd	1	顶部
QAbstractBarSeries::LabelsInsideBase	2	底部
QAbstractBarSeries::LabelsOutsideEnd	3	外部

# 第九章 QAbstractItemModel

QAbstractItemModel 类为项模型类提供了抽象接口。更多...

属性	方法
头文件	<pre>#include <qabstractitemmodel></qabstractitemmodel></pre>
qmake	QT+=core
自从	Qt 4.6
继承	QObject
派生	QAbstractListModel、QAbstractProxyModel、QAbstractTableModel、QConcatenateTable-sProxyModel、QDirModel、QFileSystemModel和QStandardItemModel

## 公有成员类型

类型	类型名称
enum class	CheckIndexOption NoOption, IndexIsValid, DoNotUse-
enom class	Parent, ParentIsInvalid
flags	CheckIndexOptions
enum	LayoutChangeHint NoLayoutChangeHint, VerticalSortHint, HorizontalSortHint

# 公共成员函数

类型	函数名称		
	QAbstractItemModel(QObject *parent = nullptr)		
virtual	$\sim$ QAbstractItemModel()		
virtual QMod- elIndex	buddy(const QModelIndex &index) const		
virtual bool	<pre>canDropMimeData(const QMimeData *data, Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &amp;parent) const s</pre>		
virtual bool	canFetchMore(const QModelIndex &parent) const		
bool	<pre>checkIndex(const QModelIndex &amp;index, QAb- stractItemModel::CheckIndexOptions options = CheckIndexOption::NoOption) const</pre>		



virtual int	<pre>columnCount(const QModelIndex &amp;parent = QModelIn- dex()) const = 0</pre>
virtual QVariant	<pre>data(const QModelIndex &amp;index, int role = Qt::DisplayRole) const = 0</pre>
virtual bool	<pre>dropMimeData(const QMimeData *data, Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &amp;par- ent)</pre>
virtual void	fetchMore(const QModelIndex &parent)
virtual Qt::ItemFlags	flags(const QModelIndex &index) const
virtual bool	hasChildren QModelIndex &parent = QModelIndex()) const
bool	hasIndex row, int column, const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const
virtual QVariant	headerData section, Qt::Orientation orientation, int role = Qt::DisplayRole) const
virtual QMod- elIndex	<pre>index row, int column, const QModelIndex &amp;parent = QModelIndex()) const = 0</pre>
bool	<pre>insertColumn column, const QModelIndex &amp;parent =   QModelIndex())</pre>
virtual bool	<pre>insertColumns column, int count, const QModelIndex &amp;parent = QModelIndex())</pre>
bool	<pre>insertRow(int row, const QModelIndex &amp;parent = QModelIndex())</pre>
virtual bool	<pre>insertRows row, int count, const QModelIndex &amp;par- ent = QModelIndex())</pre>
virtual QMap <int, QVariant&gt;</int, 	itemData QModelIndex &index) const
virtual QMod- elIndexList	<pre>match QModelIndex &amp;start, int role, const QVari- ant &amp;value, int hits = 1, Qt::MatchFlags flags = Qt::MatchFlags (Qt::MatchStartsWith</pre>
virtual QMimeData *	mimeData QModelIndexList &indexes) const
virtual QStringList	mimeTypes const
bool	moveColumn QModelIndex &sourceParent, int sourceColumn, const QModelIndex &destination-Parent, int destinationChild)
virtual bool	moveColumns QModelIndex &sourceParent, int sourceColumn, int count, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)
bool	<pre>moveRow QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceRow, const QModelIndex &amp;destinationParent, int d esti- nationChild)</pre>

virtual bool	<pre>moveRows QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceRow, int destinationChild)</pre>
bool	<pre>moveRow QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceRow, const QModelIndex &amp;destinationParent, int destina- tionChild)</pre>
virtual bool	<pre>moveRows QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceRow, int count, const QModelIndex &amp;destinationParent, int destinationChild)</pre>
virtual QMod- elIndex	parent QModelIndex &index) const = 0
bool	<pre>removeColumn column, const QModelIndex &amp;parent = QModelIndex())</pre>
virtual bool	<pre>removeColumns column, int count, const QModelIndex &amp;parent = QModelIndex())</pre>
bool	<pre>removeRow row, const QModelIndex &amp;parent = QMod- elIndex())</pre>
virtual bool	<pre>removeRows row, int count, const QModelIndex &amp;par- ent = QModelIndex())</pre>
virtual QHash <int, QByteArray&gt;</int, 	roleNames const
virtual int	<pre>rowCount QModelIndex &amp;parent = QModelIndex()) const = 0</pre>
virtual bool	<pre>setData QModelIndex &amp;index, const QVariant &amp;value, int role = Qt::EditRole)</pre>
virtual bool	<pre>setHeaderData section, Qt::Orientation orien- tation, const QVariant &amp;value, int role = Qt::EditRole)</pre>
virtual bool	<pre>setItemData QModelIndex &amp;index, const QMap<int, qvariant=""> &amp;roles)</int,></pre>
virtual QMod- elIndex	<pre>sibling row, int column, const QModelIndex &amp;index) const</pre>
virtual void	<pre>sort column, Qt::SortOrder order = Qt::AscendingOrder)</pre>
virtual QSize	span QModelIndex &index) const
virtual Qt::DropActions	supportedDragActions const
virtual Qt::DropActions	supportedDropActions const

.....



类型	函数名称
virtual void	revert()
virtual bool	submit()

信号

类型	函数名称			
void	<pre>columnsAboutToBeInserted QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>			
void	columnsAboutToBeMoved(const QModelIndex &sourceParent, int sourceStart, int sourceEnd, const QModelIndex &destination-Parent, int destinationColumn)			
void	<pre>columnsAboutToBeRemoved(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>			
void	columnsInserted(QModelIndex &parent, int first, int last)			
void	<pre>columnsMoved(const QModelIndex &amp;parent, int start, int end, const QModelIndex &amp;destination, int column)</pre>			
void	<pre>columnsRemoved(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>			
void	<pre>dataChanged(const QModelIndex &amp;topLeft, const QModelIndex &amp;bottomRight, const QVector &amp;roles = QVector())</pre>			
void	headerDataChanged(Qt::Orientation orientation, int first, int last)			
void	<pre>layoutAboutToBeChanged(const QList &amp;parents = QList(),   QAbstractItemModel::LayoutChangeHint hint = QAbstractItem- Model::NoLayoutChangeHint)</pre>			
void	<pre>layoutChanged(const QList &amp;parents = QList(), QAb- stractItemModel::LayoutChangeHint hint = QA bstractItem- Model::NoLayoutChangeHint)</pre>			
void	modelAboutToBeReset()			
void	modelReset()			
void	<pre>rowsAboutToBeInserted(const QModelIndex &amp;parent, int start, int end)</pre>			
void	rowsAboutToBeMoved(const QModelInd ex &sourceParent, int sourceStart, int sourceEnd, const QM odelIndex &destination-Parent, int destinationRow)			
void	<pre>rowsAboutToBeRemoved(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>			
void	rowsInserted(const QModelIndex &parent, int first, int last)			
void	rowsMoved(const QModelIndex &parent, int start, int end, const QModelIndex &destination, int row)			
void	rowsRemoved(const QModelIndex &parent, int first, int last)			



类型	函数名称				
void	<pre>beginInsertColumns(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>				
void	<pre>beginInsertRows(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>				
bool	<pre>beginMoveColumns(const QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceFirst, int sourceLast, const QModelIndex &amp;destinationParent, int destinationChild)</pre>				
bool	<pre>beginMoveRows(const QModelIndex &amp;sourceParent, int sourceFirst, int sourceLast, const QModelIndex &amp;destinationParent, int destinationChild)</pre>				
void	<pre>beginRemoveColumns(const QModelIndex &amp;parent, int first, int last)</pre>				
void beginRemoveRows(const QModelIndex &parent, first, int last)					
void	beginResetModel()				
void	<pre>changePersistentIndex(const QModelIndex &amp;from, const QModelIndex &amp;to)</pre>				
void	changePersistentIndexList(const QModelIndexList &from, const QModelIndexList &to)				
QModelIndex	<pre>createIndex(int row, int column, void *ptr = nullptr) const</pre>				
QModelIndex	<pre>createIndex(int row, int column, quintptr id) const</pre>				
void	endInsertColumns()				
void	endInsertRows()				
void	endMoveColumns()				
void endMoveRows()					
void	endRemoveColumns()				
void	endRemoveRows()				
void	endResetModel()				
QModelIndexList	persistentIndexList() const				

## 受保护的槽函数

类型	函数名称
void	resetInternalData()

# 详细描述

.....

QAbstractItemModel 类定义了项模型与模型/视图体系结构中的其他组件进行交互操作时必须使用的标准接口。应该子类化该类创建新的模型,而不是直接实例化使用。

QAbstractItemModel 类是模型/视图类中的一个,也是 Qt 模型/视图框架的一部分。它可以 用作 QML 中的项视图元素或 Qt Widgets 模块中的项视图类的底层数据模型。



如果需要一个模型来使用项视图,比如 QML 的 List View 元素或者 C++ widgets 的 QListView 或者 QTableView,应该考虑子类化 QAbstractListModel 或者 QAbstractTableModel 而不是使用该类。

底层数据模型作为表的层次结构暴露给视图和委托。如果不使用层次结构,那么模型就是一个简单的具有行和列的表。每个项都有一个由 QModelIndex 指定的惟一索引。




图 9.1: model index

每个数据项都可以通过包含一个关联的模型索引的模型进行访问。该索引可以通过 index() 函数获得。每个索引可能有一个 sibling() 索引; 子项有一个 parent() 索引。

每个项目都有许多与之关联的数据元素,可以通过为模型的 data() 函数指定一个角色(请参阅Qt::ItemDataRole)来检索它们。可以使用 itemData() 函数同时获取所有可用角色的数据。

使用特定的 Qt::ItemDataRole 设置每个角色的数据。可以使用 setData() 单独设置各个角色的数据,也可以使用 setItemData 设置所有角色的数据。

可以使用 flags() 查询项(请参阅 Qt::ItemFlag),以查看是否可以通过其他方式选择,拖动或操纵它们。

如果项具有子对象,则 hasChildren 为相应的索引返回 true。

该模型在层次结构的每个级别都有一个 rowCount() 和 columnCount。可以使用 insertRows(), insertColumns(), removeRows() 和 removeColumns() 插入和删除行和列。

模型发出信号以指示变化。例如,只要模型可用的数据项发生更改,就会发出 dataChanged()。对模型提供的标题的更改将将发射 headerDataChanged() 信号。如果底层数据的结构发生了变化,则模型可以发出 layoutChanged() 来向任何附加的视图指示它们应该重新显示所显示的任何项,并需要考虑到新的结构。

可以使用 match() 函数在模型中搜索可用的项以查找特定数据。

要对模型进行排序,可以使用 sort()。

.....

#### 子类化

注意: 在模型子类化参考中有一些关于模型子类化的通用指南。

子类化 QAbstractItemModel 时,至少必须实现 index(), parent(), rowCount(), columnCount() 和 data()。这些函数在所有的只读模型中使用,同样也构成了可编辑模型的基础。

还可以为模型重新实现 hasChildren() 来提供特殊的行为,而不是重新实现成本很高的 row-Count()。这使得模型可以限制视图请求的数据量,并且可以作为实现模型数据的惰性填充的一种方式。

要在模型中启用编辑,还必须实现 setData 和重新实现 flags() 以确保返回 ItemIsEditable。还可以重新实现 headerData() 和 setHeaderData 来控制呈现模型标题的方式。

当分别重新实现 setData() 和 setHeaderData() 函数时,必须显式发射 dataChanged() 和 headerDataChanged() 信号。

定制模型需要创建模型索引以供其他组件使用。为此,请使用适当的行号和列号以及相应的标识符调用 createIndex(),并将其作为指针或整数值。这些值的组合对于每个项都必须是唯一的。定制模型通常在其他重新实现的函数中使用这些唯一标识符,以检索项数据并访问有关该项的父项和子项的信息。有关唯一标识符的更多信息,请参见简单树模型示例。

不必支持 Qt::ItemDataRole 中定义的每个角色。根据模型中包含的数据类型,可能只有实现data() 函数以返回一些更常见角色的有效信息才有用。大多数模型至少为 Qt::DisplayRole 提供项数据的文本表示,行为良好的模型也应为 Qt::ToolTipRole 和 Qt::WhatsThisRole 提供有效信息。支持这些角色可使模型与标准 Qt 视图一起使用。但是,对于某些处理高度专业化数据的模型,仅为用户定义的角色提供数据可能是合适的。

提供可调整数据结构大小的接口的模型可以提供 insertRows(), removeRows(), insert-Columns() 和 removeColumns() 的实现。在实现这些函数时,重要的是要在模型尺寸大小发生之前和之后将有关模型尺寸的更改通知所有连接的视图:

- insertRows() 的实现必须在将新行插入数据结构之前调用 beginInsertRows(), 然后立即调用 endInsertRows()。
- insertColumns() 的实现必须在将新列插入数据结构 之前调用 beginInsertColumns(), 然后立即调用 endInsertColumns()。
- removeRows() 的实现必须在从数据结构中删除行 之前调用 beginRemoveRows(), 然 后立即调用 endRemoveRows()。
- removeColumns()的实现必须在列从数据结构中删除之前调用 beginRemoveColumns(),
   然后立即调用 endRemoveColumns()。

这些函数发出的私有信号使附加组件有机会在任何数据变得不可用之前采取行动。使用这些 begin 和 end 函数封装插入和删除操作还使模型能够正确地管理持久模型索引。如果希望正确处理选择,则必须确保调用了这些函数。如果插入或移除带有子项的项,则不需要为子项调用这些函数。换句话说,父项将管理其子项。

要创建增量填充的模型,可以重新实现 fetchMore() 和 canFetchMore()。如果 fetchMore()的重新实现向模型中添加了行,则必须调用 beginInsertRows() 和 endInsertRows()。

参见模型类、模型子类化参考、QModelIndex、QAbstractItemView、在项视图中使用拖放、简单 DOM 模型示例、简单树模型示例、可编辑树模型示例和 Fetch More 示例。

#### 成员类型文档

CheckIndexOption CheckIndexOptions enum class QAbstractItemModel::CheckIndexOption flags QAbstractItemModel::CheckIndexOptions



这个枚举可以用来控制 QAbstractItemModel::checkIndex() 执行的检查。

常量	值	描述	
QAbstractItemModel::CheckIndexOption::NoOpt	iGbxn0000	没有指定检查选项。	
QAbstractItemModel::CheckIndexOption::Index		传递给 QAbstractItem- Model::checkIndex() 的 模型索引被检查为有效的模型 索引。	
QAbstractItemModel::CheckIndexOption::DoNot	: <b>Use###</b> 2:n	不执行任何涉及到传递 给 QAbstractItem- t Model::checkIndex()的 父索引的使用的检查。	

该枚举是在 Qt 5.11 中引入或修改的。

CheckIndexOptions 类型是一个 QFlags<CheckIndexOption> 的类型定义。它存储一个或组合的 CheckIndexOption 值。

......

## LayoutChangeHint

enum QAbstractItemModel::LayoutChangeHint

这个枚举描述了模型改变布局的方式。

常量	值	描述
QAbstractItemModel::NoLayoutChangeHint		没有任何提示。
QAbstractItemModel::VerticalSortHint		正在对行进行排序。
QAbstractItemModel::HorizontalSortHint	2	正在对列进行排序。

注意,VerticalSortHint 和 HorizontalSortHint 表示项在同一父级中移动,而不是移动到模型中的不同父级,也没有过滤掉或过滤进来。

......

#### 成员函数文档

#### QAbstractItemModel

QAbstractItemModel::QAbstractItemModel(QObject \*parent = nullptr)

构造指定父类对象 parent 的抽象项模型。

## columnsAboutToBeInserted

[signal] void QAbstractItemModel::columnsAboutToBeInserted(const QModelIndex &parent, int first, int last)

在将列插入模型之前就发射此信号。新项将位于给定父项 parent 下的首 first 尾 last 之间。

注意: 连接到这个信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 的实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。它可以用于信号连接,但不能由用户发射。

参见 insertColumns() 和 beginInsertColumns()。

# columnsAboutToBeMoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::columnsAboutToBeMoved(const QModelIndex &sourceParent, int sourceStart, int sourceEnd, const QModelIndex &destinationParent, int destinationColumn)

模型中的列被移动之前发射该信号。将要移动的项是在给定 sourceParent 下在 sourceStart 和 sourceEnd 之间(包括首尾)的项。它们将从 destinationColumn 列开始移动到 destinationParent。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 beginMoveRows()。

#### columnsAboutToBeRemoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::columnsAboutToBeRemoved(const QModelIndex &parent, int first, int last)

模型中的列被移除之前发射该信号。将要移除的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间 (包括首尾) 的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 removeColumns() 和 beginRemoveColumns()。

#### columnsInserted

[ signal ] void QAbstractItemModel::columnsInserted(const QModelIndex
&parent, int first, int last)

将列插入到模型之后发射该信号。新的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间(包括首尾)的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 insertColumns() 和 beginInsertColumns()。

#### columnsMoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::columnsMoved(const QModelIndex &parent, int start, int end, const QModelIndex &destination, int column)

模型中的列被移动之后发射该信号。新的项是在给定 parent 下在 start 和 end 之间(包括首尾)的项。它们将从 column 列开始移动到 destination。



注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 beginMoveRows()。

#### columnsRemoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::columnsRemoved(const QModelIndex &parent, int first, int last)

模型中的列被移除之后发射该信号。移除的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间(包括首尾)的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 removeColumns() 和 beginRemoveColumns()。

## dataChanged

[ signal ] void QAbstractItemModel::dataChanged(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles = QVector())

现有的项的数据发生改变时发射该信号。

如果项是同一父项,则受影响的项是在 topLeft 和 bottomRight(包含)之间的项目。如果项没有相同的父项,则行为是不确定的。

当重新实现 setData() 函数时,必须显示地发射该信号。

可选的 roles 参数可用于指定实际修改了哪些数据角色。Roles 参数中的向量为空,表示应将 所有角色视为已修改。角色参数中元素的顺序没有任何关联。

参见 headerDataChanged()、setData() 和 layoutChanged()。

#### headerDataChanged

[ signal ] void QAbstractItemModel::headerDataChanged(const Qt::Orientation
&orientation, int first, int last)

当标题改变时发射该信号。orientation 表示是横向标题还是竖向标题发生了改变。标题中从 first 到 last 的部分需要更新。

当重新实现 setData() 函数时,必须显示地发射该信号。

如果要更改列数或行数,则不需要发出此信号,而可以使用 begin/end 函数(有关详细信息,请参见 QAbstractItemModel 类描述中的子类化部分)。

参见 headerData()、setHeaderData() 和 dataChanged()。

#### layoutAboutToBeChanged

[ signal ] void QAbstractItemModel::layoutAboutToBeChanged(const QList<QPersistentMo &parents = QList(), QAbstractItemModel::LayoutChangeHint hint = QAbstractItemModel::NoLayoutChangeHint)

这个信号会在模型的布局改变之前发出。连接到这个信号的组件使用它来适应模型布局的变化。

在发出 layoutAboutToBeChanged() 之后,子类应该更新所有的持久化模型索引。

可选的 parents 参数用于提供更具体的通知关于模型布局的哪些部分正在被改变。空列表表示对整个模型的布局进行了更改。parents 列表中元素的顺序不重要。可选的 hint 参数用于提示模型重新布局时都发生了什么。

该函数在 Qt 5.0 中被引入。

参见 layoutChanged() 和 changePersistentIndex()。

## layoutChanged

[ signal ] void QAbstractItemModel::layoutChanged(const QList<QPersistentModelIndex>
&parents = QList(), QAbstractItemModel::LayoutChangeHint hint = QAbstractItemModel::NoLayoutChangeHint)

每当模型公开的项的布局发生变化时,就会发出这个信号,例如,对模型进行排序时。当视图接收 到该信号时,应更新项的布局来反映此更改。

当对 QAbstractItemModel 或 QAbstractProxyModel 进行子类化时,请确保在更改项顺序或更改要公开给视图的数据的结构之前发出 layoutAboutToBeChanged() 信号,并在更改布局后发出 layoutChanged() 信号。

可选的 parents 参数用于给出有关模型布局的哪些部分正在更改的具体的通知。空列表表示更改了整个模型的布局。parents 列表中元素的顺序并不重要。可选的 hint 参数用于提示模型重新布局时发生的情况。

子类应在发 出 layoutChanged() 信号之前更新所有持久模型索引。换句话说,当结构改变时:

- 发出 layoutAboutToBeChanged
- 记住将会改变的 QModelIndex
- 更新内部数据
- 调用 changePersistentIndex()
- 发出 layoutChanged

该函数在 Qt 5.0 中被引入。

参见 layoutAboutToBeChanged()、dataChanged()、headerDataChanged()、modelReset() 和 changePersistentIndex()。

modelAboutToBeReset [ signal ] void QAbstractItemModel::modelAboutToBeReset()

当调用 beginResetModel() 时,在模型的内部状态 (例如持久模型索引) 失效之前发出这个信号。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Qt 4.2 中被引入。

参见 beginResetModel() 和 modelReset()。

#### modelReset

```
[ signal ] void QAbstractItemModel::modelReset()
```

当调用 endResetModel() 时,在模型的内部状态 (例如持久模型索引) 失效之后发出这个信号。

注意,如果模型被重置,则应该认为之前从模型中检索的所有信息都是无效的。这包括但不限于 row-Count()、columnCount()、flags()、通过 data() 检索的数据和 roleNames()。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Qt 4.1 中被引入。

参见 endResetModel() 和 modelAboutToBeReset()。

#### resetInternalData

```
[ protected slot ] void QAbstractItemModel::resetInternalData()
```

该槽函数在模型的内部数据被清除并被重置之后被调用。

该槽函数为具体代理模型的子类提供了便利,例如维护了额外的数据的

## QSortFilterProxyModel 的子类。

```
class CustomDataProxy : public QSortFilterProxyModel
   Q OBJECT
public:
   CustomDataProxy(QObject *parent)
     : QSortFilterProxyModel(parent)
   }
   QVariant data(const QModelIndex &index, int role) override
      if (role != Qt::BackgroundRole)
          return QSortFilterProxyModel::data(index, role);
      if (m_customData.contains(index.row()))
          return m_customData.value(index.row());
      return QSortFilterProxyModel::data(index, role);
   }
private slots:
   void resetInternalData()
      m_customData.clear();
   }
private:
 QHash<int, QVariant> m_customData;
};
```

注意:由于错误,该槽函数没有出现在 Qt 5.0 中。

该函数在 Qt 4.8 中被引入。

参见 modelAboutToBeReset() 和 modelReset()。

#### revert

[ virtual slot ] void QAbstractItemModel::revert()

让模型知道它应该丢弃缓存的信息。这个函数通常用于行编辑。

该函数在 Qt 4.2 中被引入。

参见 submit()。

#### rowsAboutToBeInserted

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsAboutToBeInserted(const QModelIndex &parent, int start, int end)

在将行插入模型之前就发出该信号。新项将位于给定 parent 项目下的包含 start 和 end 之间。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发出,而不能在子类代码中显式发出。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 insertRows() 和 beginInsertRows()。

#### rowsAboutToBeMoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsAboutToBeMoved(const QModelIndex &sourceParent, int sourceStart, int sourceEnd, const QModelIndex &destinationParent, int destinationRow)

模型中的行被移动之前发射该信号。将要移动的项是在给定 sourceParent 下在 sourceStart 和 sourceEnd 之间(包括首尾)的项。它们将从 destinationRow 列开始移动到 destinationParent。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 beginMoveRows()。

#### rowsAboutToBeRemoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsAboutToBeRemoved(const QModelIndex &parent, int first, int last)

模型中的行被移除之前发射该信号。将要移除的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间 (包括首尾) 的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。



注意:这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 removeRows() 和 beginRemoveRows()。

#### rowsInserted

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsInserted(const QModelIndex &parent, int first, int last)

将行插入到模型之后发射该信号。新的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间(包括首尾)的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意:这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 insertRows() 和 beginInsertRows()。

#### rowsMoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsMoved(const QModelIndex &parent,
int start, int end, const QModelIndex &destination, int column)

模型中的行被移动之后发射该信号。新的项是在给定 parent 下在 start 和 end 之间(包括首尾)的项。它们将从 column 列开始移动到 destination。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

该函数在 Ot4.6 中被引入。

参见 beginMoveRows()。

## rowsRemoved

[ signal ] void QAbstractItemModel::rowsRemoved(const QModelIndex &parent, int first, int last)

模型中的行被移除之后发射该信号。移除的项是在给定 parent 下在 first 和 last 之间(包括首尾)的项。

注意:连接到该信号的组件使用它来适应模型尺寸的变化。它只能由 QAbstractItemModel 实现发射,不能在子类代码中显式发射。

注意: 这是一个私有信号。仅用于信号连接,而不能由用户发射。

参见 removeRows() 和 beginRemoveRows()。

### submit

[ virtual slot ] void QAbstractItemModel::submit()

让模型知道它应该将缓存的信息提交到永久存储。这个函数通常用于行编辑。

如果没有错误,返回 true; 否则返回 false。

参见 revert()。

### $\sim$ QAbstractItemModel

[ virtual ] void QAbstractItemModel:: QAbstractItemModel()


销毁抽象项模型。

## beginInsertColumns

[ protected ] void QAbstractItemModel::beginInsertColumns(const QModelIndex &parent, int first, int last)

开始一个列插入操作。

在子类中重新实现 insertColumns() 时,必须在将数据插入模型的底层数据存储之前调用此函数。parent 索引对应于插入新列的父索引;first 和 last 是新列插入后的列号。



注意:此函数发出 columnAboutToBeInserted() 信号,在插入数据之前,已连接的视图(或代理)必须处理该信号。否则,视图可能会以无效状态结束。

参见 endInsertColumns()。

.....


## beginInsertRows

[ protected ] void QAbstractItemModel::beginInsertRows(const QModelIndex &parent, int first, int last)

开始一个行插入操作。

在子类中重新实现 insertRows() 时,必须在将数据插入模型的底层数据存储之前调用此函数。 parent 索引对应于插入新列的父索引;first 和 last 是新行插入后的行号。





注意:此函数发出 rowsAboutToBeInserted() 信号,在插入数据之前,已连接的视图(或代理)必须处理该信号。否则,视图可能会以无效状态结束。

参见 endInsertRows()。

.....

#### beginMoveColumns

[ protected ] void QAbstractItemModel::beginMoveColumns(const QModelIndex &sourceParent, int sourceFirst, int sourceLast, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

开始一个列移动操作。

当重新实现子类时,此方法简化了模型中实体的移动。此方法负责在模型中移动持久索引,否则您将需要自己执行此操作。使用 beginMoveColumns 和 endMoveColumns() 是直接发送与 changePersistentIndex() 一起的 layoutAboutToBeChanged() 和 layoutChanged() 的另一种选择。

sourceParent 索引对应于从其移出列的父级; sourceFirst 和 sourceLast 是要移动的列的第一列和最后一列。destinationParent 索引对应于将这些列移入的父级。destinationChild 是要将列移动到的列。也就是说,sourceParent 中 sourceFirst 列的索引将成为 destinationParent 中的 destinationChild 列,然后是所有其他列,直到 sourceLast。

但是,当在同一父目录下移动列时 (sourceParent 和 destinationParent 是相等的),这些列将被放置在 destinationChild 索引之前。也就是说,如果您希望移动列 0 和 1,使它



们变成列 1 和列 2,destinationChild 应该是 3。在本例中,源列 i (位于 sourceFirst 和 sourceLast 之间) 的新索引等于 (destinationChild-sourceLast-1+i)。

注意,如果 sourceParent 和 destinationParent 是相同的,您必须确保 destination-Child 不在 sourceFirst 和 sourceLast + 1 的范围内。还必须确保不会尝试将列移动到它自己的子列或祖先列中。如果任一条件为真,此方法将返回 false,在这种情况下,应中止移动操作。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 endMoveColumns()。

.....

## beginMoveRows

[ protected ] void QAbstractItemModel::beginMoveRows(const QModelIndex &sourceParent, int sourceFirst, int sourceLast, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

开始一个行移动操作。


当重新实现子类时,此方法简化了模型中实体的移动。此方法负责在模型中移动持久索引,否则您将需要自己执行此操作。使用 beginMoveRows 和 endMoveRows 是直接发送与 changePersistentIndex() 一起的 layoutAboutToBeChanged() 和 layoutChanged() 的另一种选择。


sourceParent 索引对应于从其移出行的父级; sourceFirst 和 sourceLast 是要移动的行的第一行和最后一行。destinationParent 索引对应于将这些行移入的父级。destinationChild 是要将行移动到的行。也就是说,sourceParent 中的 sourceFirst 行的索引将成为 destinationParent 中的 destinationChild 行,然后是所有其他行,直到 sourceLast。

但是,当在同一父目录下移动列时(sourceParent 和 destinationParent 是相等的),这些行将被放置在 destinationChild 索引之前。也就是说,如果您希望移动列 0 和 1,使它们变成行 1 和行 2,destinationChild 应该是 3。在本例中,源行 i (位于 sourceFirst 和 sourceLast 之间)的新索引等于(destinationChild-sourceLast-1+i)。

注意,如果 sourceParent 和 destinationParent 是相同的,您必须确保 destination-Child 不在 sourceFirst 和 sourceLast + 1 的范围内。还必须确保不会尝试将行移动到它自己的子列或祖先行中。如果任一条件为真,此方法将返回 false,在这种情况下,应中止移动操作。







要在同一父级中移动行,请指定要将其移动到的行。例如,如图所示,我们将一项从第 2 行移至第 4 行,因此 source-First 和 sourceLast 为 2,destinationChild 为 4。beginMoveRows(parent, 2, 2, parent, 4); 注意,其他行可能会相应移位。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 endMoveRows()。

## beginRemoveColumns


[ protected ] void QAbstractItemModel::beginRemoveColumns(const QModelIndex &parent, int first, int last)

开始一个列移除操作。

在子类中重新实现 removeColumns() 时,必须在从模型的底层数据存储中删除数据之前调用此函数。parent 索引对应于删除新列的父索引; first 和 last 是要删除的第一个和最后一个列的列号。

注意:此函数发出 columnAboutToBeRemoved() 信号,在删除数据之前,已连接的视图(或代理)必须处理该信号。否则,视图可能会以无效状态结束。

#### 参见 endRemoveColumns()。



指定要从模型中的项中删除的列的范围的第一个和最后一个列号。例如,如图所示,我们将这三列从第 4 列移到第 6 列,因此 first 是 4, last 是 6: beginRemoveColumns(parent, 4, 6);

## beginRemoveRows


[ protected ] void QAbstractItemModel::beginRemoveRows(const QModelIndex &parent, int first, int last)

开始一个行移除操作。

在子类中重新实现 removeRows() 时,必须在从模型的基础数据存储中删除数据之前调用此函数。

parent 引对应于从中删除新行的父索引; first 和 last 是要删除的行的行号。





注意:此函数发出 rowsAboutToBeRemoved() 信号,连接的视图(或代理)必须在删除数据之前处理该信号。否则,视图可能会以无效状态结束。

参见 endRemoveRows()。

## beginResetModel

[ protected ] void QAbstractItemModel::beginResetModel()

开始模型重置操作。

重置操作会在任何附加的视图中将模型重置为当前状态。

注意: 附加到这个模型的任何视图都将被重置。

当一个模型被重置时,这意味着以前从该模型报告的任何数据现在都是无效的,必须再次进行查询。 这也意味着当前项和任何选定项都将无效。当模型从根本上更改其数据时,有时只需调用此函数比 在底层数据源或其结构发生更改时发出 dataChanged() 通知其他组件更容易。

在重新设置模型或代理模型中的任何内部数据结构之前,必须调用此函数。

这个函数发出信号 modelAboutToBeReset()。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 modelAboutToBeReset()、modelReset() 和 endResetModel()。

#### buddy

[ virtual ] void QAbstractItemModel::buddy(const QModelIndex &index) const

返回由 **index** 表示的项的伙伴的模型索引。当用户想要编辑项目时,视图将调用此函数以检查是 否应改为编辑模型中的另一个项。然后,视图将使用伙伴项返回的模型索引构造一个委托。

此功能的默认实现将每个项都作为自己的伙伴。

#### canDropMimeData

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::canDropMimeData(const QMimeData \*data,
Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &parent)
const

如果模型接受放置 data,则返回 true。这个默认实现只检查 mimeTypes() 列表中数据是否至少有一种格式,以及操作是否在模型的 supportedDropActions() 中。

如果您想要测试是否可以在 row、column、parent 节点上放置 data,请在自定义模型中重新实现此函数。如果您不需要该测试,那么就没有必要重新实现此函数。

参见 dropMimeData() 和在项视图中使用拖放。

#### canFetchMore

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::canFetchMore(const QModelIndex &parent) const

如果在 parent 索引下有更多可用的数据返回 true; 否则返回 fasle;

默认的实现总是返回 false。

如果 canFetchMore() 返回 true,则应该调用 fetchMore() 函数。比如 QAbstractItemView 就是这样做的。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE 。

参见 fetchMore()。

### changePersistentIndex

[ protected ] void QAbstractItemModel::changePersistentIndex(const QModelIndex &from, const QModelIndex &to)

将等于给定的 from 的 QPersistentModelIndex() 模型索引更改为 to 模型索引。

如果没有找到与给定的模型索引 from 相等的持久模型索引,则什么也不会改变。

如果 canFetchMore() 返回 true,则应该调用 fetchMore() 函数。比如 QAbstractItemView 就是这样做的。

参见 persistentIndexList() 和 changePersistentIndexList()。

#### changePersistentIndexList

[ protected ] void QAbstractItemModel::changePersistentIndexList(const
QModelIndexList &from, const QModelIndexList &to)

将等于给定的 from 的 QPersistentModelIndex()es 模型索引列表更改为 to 模型索引列表。

如果没有找到与给定的模型索引 from 相等的持久模型索引,则什么也不会改变。

该函数在 **0t4.1** 中被引入。

参见 persistentIndexList() 和 changePersistentIndex()。

#### checkIndex

bool QAbstractItemModel::checkIndex(const QModelIndex &index, QAbstractItemModel::CheckIndexOptions options = CheckIndexOption::NoOption) const

此函数检查索引是否为此模型的合法模型索引。合法模型索引要么是无效的模型索引,要么是具有以下所有条件的有效模型索引:



- index 的模型就是 this;
- · index 的行数大于等于零;
- · index 的行数小于父索引的行数;
- index 的列数大干等干零;
- index 的列数小于父索引的列数。

options 参数可能会改变其中一些检查。如果 options 包含 IndexIsValid,那么 index 必须是一个有效的索引;这在重新实现 data()或 setData()等需要有效索引的函数时非常有用。

如果 options 包含 DoNotUseParent,那么将调用 parent() 的检查将被省略;允许在重新实现的 parent() 函数中调用此函数 (否则,将导致无穷递归和崩溃)。

如果 options 不包含 DoNotUseParent,但包含 IndexIsValid,那么将执行额外的检查: 检查父索引是否有效。这在实现平面模型 (如列表或表) 时非常有用,在这种情况下,模型索引不 应该具有有效的父索引。

该函数如果检查成功返回 true,否则返回 false。允许在 Q\_ASSERT 和类似的其他调试机制中使用该函数。如果某些检查失败,则将在 qt.core.qabstractitemmodel.checkindex 日志记录类别中显示一条警告消息,其中包含一些可能对调试失败有用的信息。

注意:这个函数是一个调试助手,用于实现您自己的项模型。在开发复杂模型时,以及在构建复杂的模型层次结构时 (例如使用代理模型),调用这个函数来捕获传递给某个 QAbstractItemModel() API 的非法模型索引 (如上定义) 相关的 bug 是很有用的。

警告:请注意,将非法索引传递给项模型是未定义的行为,因此应用程序必须避免这样做,并且不能依赖于项模型可以用来优雅地处理非法索引的任何"防御性"编程。

该函数在 'Qt5.11 中被引入。

参见 QModelIndex。

#### columnCount

[ pure virtual ] int QAbstractItemModel::columnCount(const QModelIndex
&parent = QModelIndex()) const

返回给定 parent 索引的子项的列的数量。

在大多数子类中,列的数量独立于 parent。

### 例如:

```
int DomModel::columnCount(const QModelIndex &parent) const
{
    Q_UNUSED(parent);
    return 3;
}
```

注意:在实现基于表的模型时,当父模型有效时,columnCount() 应该返回 0。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

该函数在 Qt4.1 中被引入。

参见 rowCount()。

#### createIndex

[ protected ] QModelIndex QAbstractItemModel::createIndex(int row, int column, void \*ptr = nullptr) const

使用内部指针 ptr 为给定的 row 和 column 创建模型索引。

当使用 QSortFilterProxyModel 时,它的索引有自己的内部指针。不建议在模型外部访问这个内部指针。使用 data() 函数代替。

这个函数提供了一个一致的接口,模型子类必须使用这个接口来创建模型索引。

参见 QModelIndex::internalId()。

#### data

[ pure virtual ] QVariant QAbstractItemModel::data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const

返回指定角色 role 和索引 index 的项数据。

注意:如果没有要返回的值,则返回无效的 QVariant,而不是返回 O。

注意: 该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 Qt::ItemDataRole、setData() 和 headerData()。

#### dropMimeData

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::dropMimeData(const QMimeData \*data,
Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &parent)
const

处理以给定操作 action 结束的拖放操作提供的数据 data。

如果数据和操作被模型处理了则返回 true, 否则返回 false。

指定的行 row、列 column 和父索引 parent 指示模型中操作结束的项的位置。在正确的位置 完成动作是模型的责任。

例如,QTreeView 中的一个项上的拖放操作可以导致新项作为行 row、列 column 和父索引 parent 指定的项的子项插入,或者作为项的兄弟项插入。

当行 row 和列 column 为 -1 时,这意味着放置的数据应该被认为是直接在 parent 上放置的。通常这意味着将数据附加为父项 parent 的子项。如果行 row 和列 column 大于或等于零,则表示放置发生在指定父索引 parent 的 row 和列 column 的前面。

调用 mimeTypes() 成员来获取可接受的 MIME 类型列表。这个默认实现假定 mimeTypes() 是默认实现,它返回一个默认 MIME 类型。如果您在自定义模型中重新实现 mimeTypes() 以返回多个 MIME 类型,那么您必须重新实现此函数以使用它们。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 supportedDropActions、canDropMimeData() 和在项视图中使用拖放。

#### endInsertColumns



结束行删除操作。

[ protected ] void QAbstractItemModel::endInsertColumns() 结束列插入操作。 在子类中重新实现 insertColumns() 时,必须在将数据插入模型的底层数据存储之后调用此函 数。 参见 beginInsertColumns()。 endInsertRows [ protected ] void QAbstractItemModel::endInsertRows() 结束行插入操作。 在子类中重新实现 insertRows() 时,必须在将数据插入模型的底层数据存储之后调用此函数。 参见 beginInsertRows()。 endMoveColumns [ protected ] void QAbstractItemModel::endMoveColumns() 结束列移动操作。 在实现子类时,必须在模型的底层数据存储中移动数据之后调用此函数。 该函数在 Qt4.6 中被引入。 参见 beginMoveColumns()。 endMoveRows [ protected ] void QAbstractItemModel::endMoveRows() 结束行移动操作。 在实现子类时,必须在模型的底层数据存储中移动数据之后调用此函数。 该函数在 Ot4.6 中被引入。 参见 beginMoveRows()。 endRemoveColumns [ protected ] void QAbstractItemModel::endRemoveColumns() 结束列删除操作。 在子类中重新实现 removeColumns() 时,必须在从模型的底层数据存储中删除数据之后调用此 函数。 参见 beginRemoveColumns()。 endRemoveRows [ protected ] void QAbstractItemModel::endRemoveRows()

在子类中重新实现 removeRows() 时,必须在从模型的底层数据存储中删除数据之后调用此函数。

参见 beginRemoveRows()。

endResetModel

[ protected ] void QAbstractItemModel::endResetModel()

完成模型重置操作。

在重置模型或代理模型中的任何内部数据结构后,必须调用此函数。

该函数发出 modelReset() 信号。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 beginResetModel()。

fetchMore

[ virtual ] void QAbstractItemModel::fetchMore(const QModelIndex &parent)

获取指定的 parent 父索引的项的任何可用的数据。

如果递增地填充模型,则需要重新实现该函数。

该函数的默认实现没有做任何事情。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 canFetchMore()。

flags

[ virtual ] Qt::ItemFlags QAbstractItemModel::flags(const QModelIndex &index) const

返回给定索引的项标志。

基类的实现返回启用项 (ItemIsEnabled) 和允许选择项 (ItemIsSelectable) 的标志的组合。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 Qt::ItemFlags。

hasChildren

[ virtual ] Qt::ItemFlags QAbstractItemModel::hasChildren(const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

如果父索引 parent 有任何子项则返回 true, 否则返回 false。

在父索引上使用 rowCount() 来查找子项的数量。

注意,如果一个索引设置了 Qt::ItemNeverHasChildren 标志,那么用该索引调用该方法是未定义的行为。



注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 parent() 和 index()。

#### hasIndex

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::hasIndex(int row, int column, const
QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

如果模型返回一个指定父索引 parent、行 row 和列 column 的有效 QModelIndex,则返回 true,否则返回 false。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

#### headerData

[ virtual ] QVariant QAbstractItemModel::headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role = Qt::DisplayRole) const

返回标题中具有给定 orientation 和 section 的数据。

对于水平标题,节号对应于列号。类似地,对于垂直标题,节号对应于行号。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 Qt::ItemDataRole、setHeaderData() 和 QHeaderView。

#### index

[ pure virtual ] QModelIndex QAbstractItemModel::index(int row, int column, const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

返回模型中指定 row、column 和 parent 索引的项的索引。

在子类中重新实现此函数时,调用 createIndex() 来生成模型索引,其他组件可以使用这些索引来引用模型中的项。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 createIndex()。

## insertColumn

bool QAbstractItemModel::insertColumn(int column, const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

在指定 parent 索引的子项的指定 column 之前插入一列。

如果插入了该列,则返回 true; 否则,返回 false。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 insertColumns()、insertRow() 和 removeColumn()。

## insertColumns

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::insertColumns(int column, int count,
const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

在支持此功能的模型上,在模型中的给定 column 之前插入 count 列新列。每个新列中的项将是由父模型索引 parent 表示的项的子项目。

如果 column 为 0,则这些列将添加到任何现有列的前面。

如果 column 为 columnCount(),则将这些列追加到任何现有列之后。

如果 parent 没有子项,插入带有 count 列的单行。

如果列成功插入,则返回 true, 否则返回 false。

基类的实现没有做任何事情,并且返回 false。

如果您实现了自己的模型,希望支持插入,则可以重新实现此函数。或者,您可以提供自己的 API 来更改数据。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 insertRows()\removeColumns()\beginInsertColumns() 和 endInsertColumns()。

#### insertRow

bool QAbstractItemModel::insertRow(int row, const QModelIndex &parent =
QModelIndex()) const

在指定 parent 索引的子项的指定 row 之前插入一列。

注意: 该函数调用了虚函数 insertRows()。

如果插入了该行,则返回 true; 否则, 返回 false。

参见 insertRows()、insertColumn() 和 removeRow()。

#### insertRows

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::insertRows(int row, int count, const
QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

注意:基类的实现没有做任何事情,并且返回 false。

在支持此功能的模型上,将 count 行插入模型中给定的行之前。新行中的项将是由父模型索引 parent 表示的项的子项。

如果 row 为 0,则这些行将添加到任何现有列的前面。

如果 row 为 rowCount(),则将这些列追加到任何现有行之后。

如果 parent 没有子项,插入带有 count 行的单列。

如果列成功插入,则返回 true, 否则返回 false。

如果您实现了自己的模型,希望支持插入,则可以重新实现此函数。或者,您可以提供自己的 API 来更改数据。在任何一种情况下,您都需要调用 beginInsertRows() 和 endInsertRows() 来通知其他组件模型已经更改

参见 insertColumns()、removeRows()、beginInsertRows() 和 endInsertRows()。

## itemData



[ virtual ] QMap<int, QVariant> QAbstractItemModel::itemData(const QModelIndex &index) const

为给定索引 index 处的项返回具有模型中所有预定义角色值的 map。

如果希望扩展此函数的默认行为以在 map 中包含自定义角色,请重新实现此函数。

参见 setItemData()、Qt::ItemDataRole 和 data()。

#### match

[ virtual ] QModelIndexList QAbstractItemModel::match(const QModelIndex &start, int role, const QVariant &value, int hits = 1, Qt::MatchFlags flags = Qt::MatchFlags(Qt::MatchStartsWith|Qt::MatchWrap)) const

返回一列项的索引,这些索引在 start 索引的列中并且该索引下的数据在给定角色下存储的数据 与指定值匹配。执行搜索的方式由给定的 flags 定义。返回的列表可能是空的。还要注意,如果 使用了代理模型,列表中结果的顺序可能与模型中的顺序不一致。不能依赖结果的顺序。

搜索从 start 索引开始,直到匹配数据项的数量等于 hits,搜索到达最后一行,或者再次搜索 到达 start—这取决于是否在 flags 中指定了 MatchWrap。如果希望搜索所有匹配项,请使用 hits = -1。

默认情况下,此函数将对所有项执行基于字符串的包装比较,搜索以 value 指定的搜索项开头的项。

注意: 这个函数的默认实现只搜索列。重新实现此函数以包含不同的搜索行为。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

## mimeData

[ virtual ] QMimeData QAbstractItemModel::mimeData(const QModelIndexList &indexes) const

返回一个对象,该对象包含与指定索引 indexes 列表对应的序列化数据项。用于描述编码数据的格式是从 mimeTypes() 函数获得的。这个默认实现使用 mimeTypes() 的默认实现返回的默认 MIME 类型。如果您在自定义模型中重新实现 mimeTypes() 以返回更多 MIME 类型,那么重新实现此函数以使用它们。

如果 indexes 为空,或者没有受支持的 MIME 类型,则返回 0,而不是序列化的空列表。

参见 mimeTypes() 和 dropMimeData()。

## mimeTypes

[ virtual ] QStringList QAbstractItemModel::mimeTypes() const

返回允许的 MIME 类型的列表。默认情况下,内置模型和视图使用内部 MIME 类型:application / x-qabstractitemmodeldatalist。

在自定义模型中实现拖放支持时,如果您将以默认内部 MIME 类型以外的格式返回数据,请重新实现此函数以返回您的 MIME 类型列表。

如果在自定义模型中重新实现这个函数,还必须重新实现调用它的成员函数: mimeData() 和 dropMimeData()。

参见 mimeData() 和 dropMimeData()。

#### moveColumn

bool QAbstractItemModel::moveColumn(const QModelIndex &sourceParent, int sourceColumn, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

在支持此功能的模型上,将 sourceColumn 从 sourceParent 移到 destinationParent 下的 destinationChild。

如果列被成功移动,则返回 true; 否则返回 false。

参见 moveColumns() 和 moveRow()。

### moveColumns

[virtual] bool QAbstractItemModel::moveColumns(const QModelIndex &sourceParent, int sourceColumn, int count, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

在支持此功能的模型上,将 count 列从父索引 sourceParent 下的给定 sourceColumn 移到父索引 destinationParent 下的 destinationChild 列。

如果列被成功移动,则返回 true; 否则返回 false。

基类的实现没有做任何事情,并且返回 false。

如果实现自己的模型,则如果要支持移动,则可以重新实现此功能。另外,您可以提供自己的 API 来更改数据。

参见 beginMoveColumns() 和 endMoveColumns()。

#### moveRow

bool QAbstractItemModel::moveRow(const QModelIndex &sourceParent, int sourceRow
const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

在支持此功能的模型上,将 sourceColumn 从 sourceParent 移到 destinationParent 下的 destinationChild。

如果行被成功移动,则返回 true; 否则返回 false。

参见 moveRows() 和 moveColumn()。

## moveRows

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::moveRows(const QModelIndex &source-Parent, int sourceRow, int count, const QModelIndex &destinationParent, int destinationChild)

在支持此功能的模型上,将 count 行从父索引 sourceParent 下的给定 sourceColumn 移到父索引 destinationParent 下的 destinationChild 行。

如果行被成功移动,则返回 true; 否则返回 false。

基类的实现没有做任何事情,并且返回 false。



如果实现自己的模型,则如果要支持移动,则可以重新实现此功能。另外,您可以提供自己的 API 来更改数据。

参见 beginMoveRows() 和 endMoveRows()。

## parent

[ pure virtual ] bool QAbstractItemModel::parent(const QModelIndex &index) const

返回具有给定索引 index 的模型项的父项。如果该项没有父项,则返回无效的 QModelIndex。

在公开树数据结构的模型中使用的常见约定是,只有第一列中的项才有子级。对于这种情况,当在子类中重新实现此函数时,返回的 QModelIndex 的列将为 Q0。

在子类中重新实现这个函数时,要小心避免调用 QModelIndex 成员函数,比如 QModelIndex::parent(),因为模型的索引将简单地调用实现,从而导致无限递归。

注意: 该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 createIndex()。

## persistentIndexList

[ protected ] QModelIndexList QAbstractItemModel::persistentIndexList()
const

返回作为模型中的持久索引存储的索引列表。

该函数在 Qt4.2 中被引入。

## removeColumn

bool QAbstractItemModel::removeColumn(int column, const QModelIndex &parent = QModelIndex())

从指定的父项 parent 的子项中删除给定的列 column。

如果删除了该列,则返回 true; 否则返回 false。

参见 removeColumns()、removeRow() 和 insertColumn()。

## removeColumns

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::removeColumns(int column, int count, const QModelIndex &parent = QModelIndex())

在支持此功能的模型上,从模型中删除以父项 parent 下给定列 column 开头的 count 列。

如果列被成功删除,返回头 true; 否则返回 false。

基类的实现没有做任何事情并返回了 false。

如果实现自己的模型,要支持删除,则可以重新实现此函数。另外,您可以提供自己的 API 来更改数据。

参见 removeColumn()、removeRows()、insertColumns()、beginRemoveColumns()和 endRemoveColumns()。

## removeRow

bool QAbstractItemModel::removeRow(int row, const QModelIndex &parent =
QModelIndex())

从指定的父项 parent 的子项中删除给定的行 row。

如果删除了该行,则返回 true; 否则返回 false。

这是一个调用 removeRows() 的便利函数。QAbstractItemModel 的 removeRows() 的实现不做任何事情。

参见 removeRows()、removeColumn() 和 insertRow()。

## removeRows

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::removeRows(int row, int count, const
QModelIndex &parent = QModelIndex())

在支持此功能的模型上,从模型中删除以父项 parent 下给定列 row 开头的 count 行。

如果行被成功删除,返回头 true;否则返回 false。

基类的实现没有做任何事情并返回了 false。

如果实现自己的模型,要支持删除,则可以重新实现此函数。另外,您可以提供自己的 API 来更改数据。

参见 removeRow()、removeColumns()、insertColumns()、beginRemoveRows() 和 endRemoveRows()。

## roleNames

[ virtual ] QHash<int, QByteArray> QAbstractItemModel::roleNames() const返回模型的角色名称。

## Qt 设置的默认角色名是:

Qt Role	QML Role Name
Qt::DisplayRole	display
Qt::DecorationRole	decoration
Qt::EditRole	edit
Qt::ToolTipRole	toolTip
Qt::StatusTipRole	statusTip
Qt::WhatsThisRole	whatsThis

参见 removeRow()、removeColumns()、insertColumns()、beginRemoveRows() 和 endRemoveRows()。

该函数在 Qt4.6 中被引入。

参见 setRoleNames()。

## rowCount



[ pure virtual ] int QAbstractItemModel::rowCount(const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const

返回给定父节点 parent 下的行数。当父节点有效时,这意味着 rowCount 返回父节点的子节点数。

注意:在实现基于表的模型时,当父节点有效时,rowCount() 应该返回 0。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 columnCount()。

#### setData

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::setData(const QModelIndex &index,
const QVariant &value, int role = Qt::EditRole)

将索引 index 处的项的角色数据设置为 value。

成功返回 true; 否则返回 false。

如果数据被成功设置,应该发出 dataChanged() 信号。

基类的实现返回 false。对于可编辑的模型来说,该函数和 data() 必须被实现。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 Qt::ItemDataRole、data() 和 itemData()。

## setHeaderData

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::setHeaderData(int section, Qt::Orientation orientation, const QVariant &value, int role = Qt::EditRole)

设置指定 section、orientation 和 role 标题的数据为 value。

标题数据更新完成,返回 true; 否则返回 false。

在重新实现此函数时,必须显式发出 headerDataChanged() 信号。

注意: 该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 Qt::ItemDataRole 和 headerData()。

#### setItemData

[ virtual ] bool QAbstractItemModel::setItemData(const QModelIndex &index, const QMap<int, QVariant> &roles)

对于每个 Qt::ItemDataRole,将索引 index 处的项目的角色数据设置为角色中的关联值。

设置成功,返回 true;否则返回 false。

不在角色中的角色将不会被修改。

参见 setData()、data() 和 itemData()。

## sibling

[ virtual ] QModelIndex QAbstractItemModel::sibling(int row, int column, const QModelIndex &) const

返回索引 index 项的行和列上的同级索引,如果该位置上没有同级索引,则返回无效的 QModelIndex。

sibling() 只是一个便捷函数,它找到项的父项,并使用它来检索指定行和列中子项的索引。

可以选择性地重写此方法以进行特定于实现的优化。

注意:该函数可以通过元对象系统和 QML 调用。请参阅 Q\_INVOKABLE。

参见 index()、QModelIndex::row() 和 QModelIndex::column()。

sort

[ virtual ] void QAbstractItemModel::sort(int column, Qt::SortOrder order
= Qt::AscendingOrder)

按给定顺序 order 按列 column 对模型进行排序。

基类实现不执行任何操作。

span

[ virtual ] QSize QAbstractItemModel::span(const QModelIndex &index) const 返回由索引 index 表示的项的行和列跨度。

注意:目前没有使用 span。

supportedDragActions

[ virtual ] Qt::DropActions QAbstractItemModel::supportedDragActions()
const

返回此模型中数据支持的操作。

默认实现返回 supportedDropActions()。如果希望支持其他操作,请重新实现此函数。

当发生拖动时,QAbstractItemView::startDrag() 使用 supportedDragActions() 作为默认值。

注意:目前没有使用 span。

参见 setSupportedDragActions()、Qt::DropActions 和在项视图中使用拖放。

supportedDropActions

[ virtual ] Qt::DropActions QAbstractItemModel::supportedDropActions()
const

返回此模型支持的放置动作。

默认实现返回 Qt::CopyAction。如果希望支持其他操作,请重新实现此函数。您还必须重新实现 dropMimeData() 函数来处理额外的操作。

该函数在 Qt4.2 中被引入。

参见 dropMimeData()、Qt::DropActions 和在项视图中使用拖放。

# 第十章 QAbstractSocket

QAbstractSocket 类是 Qt 中 Socket 通信类的基类,被 QTcpSocket 和 QUdpSocket 等类继承。QAbstractSocket 类为所有的 socket 通信类提供了最基本的功能。

属性	方法		
头文件	#include <qabstractsocket></qabstractsocket>		
qmake	QT+=network		
父类	QIODevice		
子类	QTcpSocket、QUdpSocket		

## 公共成员类型

类型	方法		
enum	BindFlag ShareAddress, DontShareAddress, ReuseAddressHint, DefaultForPlatform		
flags	BindMode		
enum	NetworkLayerProtocol IPv4Protocol, IPv6Protocol, AnyIPProtocol, UnknownNetworkLayerProtocol		
enum	PauseMode PauseNever, PauseOnSslErrors		
flags	PauseModes		
enum	SocketError ConnectionRefusedError, RemoteHostClosedError, HostNotFoundError, SocketAccessError, SocketResourceError,, UnknownSocketError		
enum	SocketOption LowDelayOption, KeepAliveOption, MulticastTt-lOption, MulticastLoopbackOption, TypeOfServiceOption,, PathMtuSocketOption		
enum	SocketState UnconnectedState, HostLookupState, ConnectingState, ConnectedState, BoundState,, ListeningState		
enum	SocketType TcpSocket, UdpSocket, SctpSocket, UnknownSocketType		

## 公共成员函数

类型	函数名
	<pre>QAbstractSocket(QAbstractSocket::SocketType socketType, QObject *parent)</pre>
virtual	$\sim$ QAbstractSocket()
void	abort()



bool	<pre>bind(const QHostAddress &amp;address, quint16 port = 0, QAbstractSocket::BindMode mode = Default- ForPlatform)</pre>			
bool	<pre>bind(quint16  port = 0, QAbstract- Socket::BindMode mode = DefaultForPlatform)</pre>			
virtual void	<pre>connectToHost(const QString &amp;host- Name, quint16 port,QIODevice::OpenMode openMode = ReadWrite, QAbstract- Socket::NetworkLayerProtocol protocol = AnyIPProtocol)</pre>			
virtual void	<pre>connectToHost(const QHostAddress &amp;address, quint16 port, QIODevice::Ope nMode openMode = ReadWrite)</pre>			
virtual void	disconnectFromHost()			
QAbstractSocket::SocketErr	oerror() const			
bool	flush()			
bool	isValid() const			
QHostAddress	localAddress() const			
quint16	localPort() const			
QAbstractSocket::PauseMode	spauseMode() const			
QHostAddress	peerAddress() const			
QString	peerName() const			
quint16	peerPort() const			
QString	protocolTag() const			
QNetworkProxy	proxy() const			
qint64	readBufferSize() const			
virtual void	resume()			
void	<pre>setPauseMode(QAbstractSocket::PauseModes pauseMode)</pre>			
void	setProtocolTag(const QString &tag)			
void	setProxy(const QNetworkProxy &networkProxy)			
virtual void	setReadBufferSize(qint64 size)			
virtual bool	<pre>setSocketDescriptor(qintptr socketDescriptor,   QAbstractSocket::SocketStat e socketState =   ConnectedState, QIODevice::OpenMode openMode   = ReadWrite)</pre>			
virtual void	<pre>setSocketOption(QAbstractSocket::SocketOption option, const QVariant &amp;value)</pre>			
virtual qintptr	socketDescriptor() const			
virtual QVariant	<pre>socketOption(QAbstractSocket::SocketOption option)</pre>			
QAbstractSocket::SocketTypesocketType() const				



QAbstractSocket::SocketState() const			
virtual bool waitForConnected(int msecs = 30000)			
virtual bool	<pre>waitForDisconnected(int msecs = 30000)</pre>		

## 重载公共成员函数

类型	函数名		
virtual bool	atEnd() const override		
virtual qint64	bytesAvailable() const override		
virtual qint64	bytesToWrite() const override		
virtual bool	canReadLine() const override		
virtual void	close() override		
virtual bool	isSequential() const override		
virtual bool	<pre>waitForBytesWritten(int msecs = 30000) override</pre>		
virtual bool	waitForReadyRead(int msecs = 30000) override		

## 信号

类型	函数名		
void	connected()		
void	disconnected()		
void	errorOccurred(QAbstractSocket::SocketError socketError)		
void	hostFound()		
void	<pre>proxyAuthenticationRequired(const QNetworkProxy &amp;proxy, QAuthenticator *authenticator)</pre>		
void	stateChanged(QAbstractSocket::SocketState socketState)		

## 保护成员函数

类型	函数名		
void	setLocalAddress(const QHostAddress &address)		
void	setLocalPort(quint16 port)		
void	setPeerAddress(const QHostAddress &address)		
void	setPeerName(const QString &name)		
void	setPeerPort(quint16 port)		
void	setSocketError(QAbstractSocket::SocketError socketError)		
void	setSocketState(QAbstractSocket::SocketState state)		

## 重载保护成员函数



类型	函数名
virtual qint64	readData(char *data, qint64 maxSize) override
virtual qint64	readLineData(char *data, qint64 maxlen) override
virtual qint64	writeData(const char *data, qint64 size) override

#### 详细介绍

QAbstractSocket 类是 QTcpSocket 类和 QUdpSocket 类的基类,包含了这两个类所有的常规功能。您可以通过以下两种方法使用一个套接字 ( Socket ):

- 实例化一个 QTcpSocket 或者 QUdpSocket 对象
- 声明一个自定义套接字描述符,实例化 QAbstractSocket ,然后调用 setSocketDe-scriptor() 函数包装该自定义套接字描述符。

TCP(传输控制协议)是一种可靠的,面向流,面向连接的传输协议。UDP(用户数据报协议)是一种不可靠的,面向数据报的无连接协议。实际上,这意味着 TCP 更适合于连续数据传输,而当可靠性不重要时,可以使用更轻量的 UDP。

QAbstractSocket 的 API 统一了这两种协议之间的大部分差异。例如,尽管 UDP 是无连接的,但 connectToHost() 为 UDP 套接字建立了虚拟连接,使您可以忽略底层协议,以几乎相同的方式使用 QAbstractSocket 类。在 QAbstractSocket 类的内部实现中,QAbstractSocket 记录了传递给 connectToHost() 的地址和端口,并且能在调用 read() 和 write() 之类的成员函数时使用这些值。

任何情况下,QAbstractSocket 类都有一个状态(state ,该值可以由 state() 成员函数的返回值获得)。初始状态为未连接(QAbstractSocket :: UnconnectedState )状态。调用 connectToHost() 成员函数连接主机后,套接字会首先进入寻找主机(QAbstractSocket :: HostLookupState )状态。如果找到了主机,则 QAbstractSocket 会进入连接中(QAbstractSocket :: ConnectingState )状态,并发送 hostFound() 信号。建立连接后,它将进入已连接(QAbstractSocket :: ConnectedState )状态并发送 connected() 信号。如果在以上列出任何阶段发生了错误,则会发出 errorOccurred() 信号。每当状态发生更改时,QAbstractSocket 都会发出 stateChanged() 信号。为方便起见,当套接字已准备好进行读取和写入数据操作时,isValid() 成员函数的返回值为 true 。但是要注意一下,在进行读写操作之前,套接字的状态必须为已连接(QAbstractSocket :: ConnectedState )状态。

您可以通过调用 read() 或 write() 来进行数据读写操作,同时为了方便进行特殊的数据读入操作,您还可以使用 QAbstractSocket 的父类 QIODevice 提供的成员函数 readLine()和 readAll()。当我们需要以字节为单位进行数据读写操作时,可以使用 QAbstractSocket 的父类 QIODevice 提供的成员函数 getChar(),putChar()和 ungetChar()。待数据写入套接字后,QAbstractSocket 会发出继承自父类 QIODevice 的信号 bytesWritten()。请特别注意一下,Qt 并不限制写缓冲区的大小。您可以通过监听 bytesWritten()信号来监视其大小。

每当有新的数据块到达时,QAbstractSocket 都会发出继承自父类 QIODevice 的信号 readyRead()。您可以通过 bytesAvailable() 成员函数的返回值来获得当前读取缓冲区中可读取的字节数。通常来讲,您可以将 readyRead() 信号与一个槽函数相连接,然后在该槽函数中读取所有可用的数据。如果您不一次性读取所有数据,则其余数据以后仍可以读取,并且任何新的传入数据都将追

加到 QAbstractSocket 的内部读取缓冲区中。您可以通过调用 setReadBufferSize() 成员函数来限制读取缓冲区的大小。

您可以通过调用 disconnectFromHost() 成员函数关闭套接字。调用 disconnectFromHost() 成员函数后,QAbstractSocket 会进入关闭中(QAbstractSocket :: ClosingState )状态。待所有未处理数据写入套接字后,QAbstractSocket 将关闭套接字,进入未连接(QAbstractSocket :: UnconnectedState )状态,并发送 disconnected() 信号。如果要立即中止连接,并丢弃所有未处理数据,请调用 abort() 成员函数。如果远程主机关闭了该连接,QAbstractSocket 将发出 errorOccurred(QAbstractSocket :: RemoteHostClosedError) 错误信号,在此期间套接字状态仍为已连接(QAbstractSocket :: ConnectedState )状态,此后将发送 disconnected() 信号。

您可以通过调用 peerPort() 和 peerAddress() 成员函数来获取已连接的对等方的端口和地址。peerName() 成员函数则会返回传递给 connectToHost() 的对等方的主机名。另外,localPort() 和 localAddress() 成员函数可返回本地套接字的端口和地址。

QAbstractSocket 提供了一组函数,这些函数可以挂起调用线程,直到发出某些信号为止。这些函数可用于实现阻塞套接字:

- waitForConnected() 阻塞套接字直到一个新的连接建立
- waitForReadyRead() 阻塞套接字直到有新的数据可以读取
- waitForBytesWritten() 阻塞套接字直到一个有效的荷载数据写入到了套接字
- waitForDisconnected() 阻塞套接字直到连接已经关闭

## Qt 官方提供了如下示例:

waitForReadyRead() 成员函数返回值为 false,则说明连接已关闭或发生了错误。

使用阻塞套接字进行编程与使用非阻塞套接字进行编程完全不同。阻塞套接字不需要有一个事件循环,这通常可以简化代码。但是,在 GUI 应用程序中,阻塞套接字只能在非 GUI 线程中使用,以避免冻结用户界面。有关这两种方法的概述,请参见 fortuneclien 和 blockingfortuneclient示例。

注意: Qt 官方并不推荐将阻塞函数与信号一起使用。

QAbstractSocket 可以与 QTextStream 和 QDataStream 的流运算符(operator»() 和 operator»()) 一起使用。但是,有一个问题需要注意: 在尝试使用 operator»() 读取数据之前,必须确保有足够的数据可用。



您也可以在	${\tt QNetworkAccessManager}$	类和	QTcpServer	类的文档中找到一	一部分相关的信息。

## 成员类型文档

enum QAbstractSocket::BindFlag | flags QAbstractSocket::BindMode 该枚举描述了一些不同的标志,这些标志可以传递为 bind() 成员函数的参数,指定了不同的主机绑定模式。

常量	值	描述		
QAbstractSocket::S	Sh@axn≙Addres	允许其他服务绑定到相同的地址和端口。在多个进程通过侦听相同的地址和端口来分担单个服务的负载的情况下(例如,具有多个预分支侦听器的 Web 服务器可以大大缩短响应时间),该模式十分有效。但是,由于该模式下允许任何服务对主机进行重新绑定,因此此选项存在着安全隐患。请注意,您还可以允许您的服务重新绑定现有的共享地址通过将此选项与 QAbstractSocket::ReuseAddressHint 结合使用。在 Unix 上,这等效于 SO_REUSEADDR 套接字选项。在Windows 上,这是默认行为,因此将忽略此选项。		
QAbstractSocket::DoGwt2ShareAd		绑定主机时独占地址和端口,不允许其他服务重新绑定。将此选项作为 QAbstractSocket :: bind() 参数,可以确保在绑定主机成功后,您当前的服务是唯一侦听指定地址和端口的服务。即使其他服务通过指定 QAbstractSocket::ReuseAddressHint 模式来绑定服务,这个操作也是不允许的。该模式相比 QAbstractdress Socket::ShareAddress 提供了更高的安全性,但是在某些操作系统上,它要求您以管理员权限运行该服务。在 Unix 和 macOS上,独占地址和端口是绑定主机的默认行为,因此该选项将被忽略。在 Windows 上,此选项使用 SO_EXCLUSIVEADDRUSE 套接字选项。		
QAbstractSocket::F	R <b>eOus∕e</b> Addres	示意 QAbstractSocket 即使地址和端口已被另一个套接字绑定,s <b>吃她</b> 应尝试重新绑定服务。在 Windows 和 Unix 上,这等效于 SO_REUSEADDR 套接字选项。		
QAbstractSocket::[	ethewltForP	使用当前平台的默认模式。在 Unix 和 macOS 上,这等效于(QAbstractSocket::DontShareAddress + QAbstract-latform Socket::ReuseAddressHint ),在 Windows 上,它等效于QAbstractSocket::ShareAddress。		

该枚举最初在 Qt5.0 版本引入。

BindMode 类型是 typedef QFlags <BindFlag> 生成的用户自定义类型。它存储着 BindFlag 值的 OR 组合。

enum QAbstractSocket::NetworkLayerProtocol

该枚举描述了 Qt 中可以使用的网络层协议



常量	值	描述
QAbstractSocket::IPv4Protocol	0	IPv4
QAbstractSocket::IPv6Protocol	1	IPv6
QAbstractSocket::AnyIPProtocol	2	IPv4 或 IPv6
QAbstractSocket::UnknownNetworkLayerProtocol		除 IPv4 和 IPv6
QADS TractSocket OffKilowilketworkLayerFrotocot	_T	之外的协议

您也可以在 QHostAddress::protocol() 中找到有关网络层协议的相关知识。

enum QAbstractSocket::PauseMode | flags QAbstractSocket::PauseModes 该枚举描述了套接字在什么情况下该停止传输中的数据。

当前 Qt 支持的唯一通知是 QSslSocket::sslErrors()。

常量	值	描述
QAbstractSocket::PauseNever	0x0	"永远"不暂停套接字上的数据传输。该模式是默认设置,符合 Qt 4 的标准。
QAbstractSocket::PauseOnSslErrors 0x1 QSslSocket::ss		收到 SSL 错误(即 QSslSocket::sslErrors() )的通 知后,暂停套接字上的数据传输。

该枚举最初在 Qt5.0 版本引入。

PauseModes 类型是 typedef QFlags<PauseMode> 生成的用户自定义类型。它储存着 Pause-Mode 值的 OR 组合。

enum QAbstractSocket::SocketError

该枚举描述了常见的套接字错误。

常量	值	描述	
QAbstractSocket::ConnectionRefused	Ei®ror	连接被对方拒绝(或连接超时)。	
QAbstractSocket::RemoteHostClosedE	rdor	远程主机关闭了连接。请注意,在发送远程 主机连接关闭的通知后,客户端套接字(即 此套接字)将被关闭。	
QAbstractSocket::HostNotFoundError	2	未能找到主机地址。	
QAbstractSocket::SocketAccessError	3	程序没有权限来进行特定的套接字操作	
QAbstractSocket::SocketResourceErr	o rá	本地系统资源不足(例如本地系统使用了过多的套接字)。	
QAbstractSocket::SocketTimeoutError5 套接字操作超时。		套接字操作超时。	
QAbstractSocket::DatagramTooLargeEricor 数据报大于操作系统的限制(该限制 至 8192 字节)。		数据报大于操作系统的限制(该限制可以低至 <b>8192</b> 字节)。	
QAbstractSocket::NetworkError	7	网络发生错误(例如网线断开)。	
QAbstractSocket::AddressInUseError	8	QAbstractSocket::bind() 指定的主机地址已被另一个套接字使用独占模式绑定。	
QAbstractSocket::SocketAddressNotA	v <b>ə</b> ilab	OAbstractSocket::bind() 指定的主 LeError 机地址不属于主机。	



QAbstractSocket::UnsupportedSocket	O <b>µLe</b> Drat	本地操作系统不支持请求的套接字操作(例 zionError 如,缺少 IPv6 支持)。
QAbstractSocket::ProxyAuthenticati	on <b>1.R2</b> equ	套接字正在使用代理,并且代理需要身份验 piredError 业。
QAbstractSocket::SslHandshakeFaile	d <b>∐</b> i3ror	SSL / TLS 握手失败,因此连接已关闭(仅 在 QSslSocket 中使用)。
QAbstractSocket::UnfinishedSocket0	p <b>en</b> ati	仅由 QAbstractSocketEngine 使用,上 LonErnar 一次尝试的操作尚未完成(仍在后台进行)。
QAbstractSocket::ProxyConnectionRe	f <b>ú</b> skedE	r代理服务器拒绝了连接。
QAbstractSocket::ProxyConnectionCl	osle5dEr	与代理服务器的连接意外关闭(在建立与对 ror 方的最终连接之前)。
QAbstractSocket::ProxyConnectionTi	m <b>el</b> o6∪tE	与代理服务器的连接超时或代理服务器在身 <b>rfgr</b> 份验证阶段停止响应。
QAbstractSocket::ProxyNotFoundErro	r 17	找不到使用 setProxy() (或应用程序代理)设置的代理地址。
QAbstractSocket::ProxyProtocolErro	r 18	与代理服务器通信失败,因为无法理解来自 代理服务器的响应,这通常是代理服务协议 错误的锅。
QAbstractSocket::OperationError	19	套接字所处的状态不允许该操作
QAbstractSocket::SslInternalError	20	使用的 SSL 库出现内部错误。这可能是由于 SS L 库安装错误或配置错误造成的。
QAbstractSocket::SslInvalidUserDat	a <b>E</b> rinor	提供了无效的数据(证书,密钥,密码等), 其使用导致 SSL 库出现错误。
QAbstractSocket::TemporaryError	22	发生临时错误(例如,操作将阻塞套接字,而 套接字未阻塞)。
QAbstractSocket::UnknownSocketErro	r -1	神了,出现了一个未知错误。

您也可以在 QAbstractSocket::error() 和 QAbstractSocket::errorOccurred() 成 员函数的详细介绍中找到一部分套接字错误的介绍。

.....

enum QAbstractSocket::SocketOption

该枚举表示可以在套接字上设置的选项。如果需要设置这些选项,您可以在套接字接收到 connectd() 信号之后,或者在 QTcpServer 接收到新的套接字之后,对它们进行设置。



常量	值	描述
QAbstractSocket::LowDelayOption	0	尝试优化套接字以降低延迟。对于 QTcpS
QAbstractSocket::KeepAliveOption	1	将此设置为 1 以启用 SO_KEEPALIVE
QAbstractSocket::MulticastTtlOption	2	将此设置为整数值以设置 IP_MULTICAS
QAbstractSocket::MulticastLoopbackOption	3	将此设置为 1 以启用 IP_MULTICAST_
QAbstractSocket::TypeOfServiceOption	4	Windows 不支持此选项。这映射到 IP_
QAbstractSocket::SendBufferSizeSocketOption	5	在操作系统级别设置套接字发送缓冲区的大
QAbstractSocket::ReceiveBufferSizeSocketOption	6	在操作系统级别设置套接字接收缓冲区的大
QAbstractSocket::PathMtuSocketOption	7	检索 IP 堆栈当前已知的路径最大传输单

## TypeOfServiceOption 可能的可取值(优先级):

值	描述
224	Network control (网络控制)
192	Internetwork control (互联网络控制)
160	CRITIC/ECP(至关重要)
128	Flash override(火速覆盖)
96	Flash(火速)
64	Immediate (立即)
32	Priority (主要)
0	Routine(常规)

该枚举最初在 Qt4.6 版本引入。

您也可以在 QAbstractSocket::setSocketOption() 和 QAbstractSocket::socketOption() 函数介绍中找到相关内容。

.....

enum QAbstractSocket::SocketState 该枚举描述了套接字不同的状态。

常量	值	描述
QAbstractSocket::UnconnectedState	0	套接字未连接。
QAbstractSocket::HostLookupState	1	套接字正在查询主机。
QAbstractSocket::ConnectingState	2	套接字开始建立连接。
QAbstractSocket::ConnectedState	3	新的连接已建立。
QAbstractSocket::BoundState	4	套接字已绑定到一个地址和端口。
QAbstractSocket::ClosingState	6	套接字即将关闭(数据可能仍在等待写入)。
QAbstractSocket::ListeningState	5	套接字仅限内部使用。

您也可以在 QAbstractSocket::state() 成员函数介绍中找到相关内容。

......

enum QAbstractSocket::SocketType

该枚举描述了传输层的协议。



常量	值	描述
QAbstractSocket::TcpSocket	0	TCP
QAbstractSocket::UdpSocket	1	UDP
QAbstractSocket::SctpSocket	2	SCTP
QAbstractSocket::UnknownSocketType	-1	除 TCP, UDP 和 SCTP 外的协议

您也可以在 QAbstractSocket::socketType() 成员函数介绍中找到相关内容。

.....

## 成员函数文档

QAbstractSocket::QAbstractSocket(QAbstractSocket::SocketType socketType, QObject \*parent)

创建一个新抽象套接字 socketType 。函数中父对象的参数传递给 QObject 的构造函数。

这就是它的构造函数嘛,没啥好说的。另外由于 QAbstractSocket 类继承自 QObject 类,应注意在 QAbstractSocket 类构造函数中调用一下父类 QObject 类的构造函数。

另外您也可以在 socketType() 成员函数文档,以及 QTcpSocket 和 QUdpSocket 类文档找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::connected()

connectToHost() 调用并成功建立一个连接后,QAbstractSocket 类将发送 connectd() 信号。

注意:在某些操作系统上,connected()信号可能直接从 connectToHost()调用发出,以连接到本地主机。

另外您也可以在 connectToHost() 和 disconnected() 成员函数文档中找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::disconnected()

套接字断开后会发送该信号。

警告:如果您想在与这个信号相连接的槽函数中删除信号的发送者(sender()),请使用 delete-Later() 函数。

另外您也可以在 connectToHost() ,disconnectFromHost() 和 abort() 函数介绍中找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::errorOccurred(QAbstractSocket::SocketError socketError)

当套接字遇到错误时会发送该信号。socketError 参数描述了该错误类型。

发出此信号后,套接字可能并未准备好进行重新连接。在这种情况下,我们应尝试从事件循环中进行重新连接。例如我们可以调用一个 QTimer::singleShot(),并将 0 作为时间间隔。

请注意,QAbstractSocket :: SocketError 并不是 Qt 预注册好的元类型。因此如果您要在队列连接(queued connections )模式的信号与槽的连接中传递该类型的参数,您必须使用Q\_DECLARE\_METATYPE() 和 qRegisterMetaType() 注册它为元类型。

该函数在 Qt5.15 版本引入。

另外您也可以在 error() 和 errorString() 函数介绍以及 Creating Custom Qt Types 文档中找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::hostFound()

在 QAbstractSocket 调用 connectToHost() 函数并成功找到主机后,它将发送该消息。

注意:从 Qt 4.6.3 开始,由于可能已缓存 DNS 结果,因此 QAbstractSocket 可能直接在 调用 connectToHost() 时发送 hostFound() 信号。

另外您也可以在 connectd() 函数介绍中找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::proxyAuthenticationRequired(const QNetworkProxy &proxy, QAuthenticator \*authenticator)

套接字连接的代理服务期需要身份验证时会发送该消息。您可以用所需的详细信息填充 authenticator 对象,以便代理服务期进行身份验证并继续连接。

注意:如果信号返回时未使用新信息填充 authenticator ,则连接将失败,因此您不能使用队列连接模式(QueuedConnection )连接到该信号。

该函数首次在 Qt4.3 版本引入。

另外您也可以在 QAuthenticator 和 QNetworkProxy 文档中找到相关信息。

[SIGNAL] void QAbstractSocket::stateChanged(QAbstractSocket::SocketState socketState)

QAbstractSocket 状态发生改变后会发送该信号。socketState 参数记录了新的状态。

请注意,QAbstractSocket :: SocketState 并不是 Qt 预注册好的元类型。因此如果您要在队列连接(queued connections )模式的信号与槽的连接中传递该类型的参数,您必须使用Q\_DECLARE\_METATYPE() 和 qRegisterMetaType() 注册它为元类型。

另外您也可以在 state() 成员函数介绍和 Create Custom Qt Types 文档中找到相关信息。

[virtual] QAbstractSocket::~QAbstractSocket()

析构函数,销毁套接字。

void QAbstractSocket::abort()

中止当前连接并重置套接字。与 disconnectFromHost() 不同,此函数会立即关闭套接字,并 丢弃写缓冲区中的所有未处理数据。

另外您也可以在 disconnectFromHost() 和 close() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] bool QAbstractSocket::atEnd() const

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::atEnd() const 。

如果当前没有更多数据可读取,则返回 true , 否则返回 false 。

在循环中从套接字读取数据时,最常使用此功能。例如:

```
// This slot is connected to QAbstractSocket::readyRead()
void SocketClass::readyReadSlot()
{
    while (!socket.atEnd()) {
```



```
QByteArray data = socket.read(100);
....
}
```

另外您也可以在 bytesAvailable() 和 readyRead() 函数介绍中找到相关信息。

.....

bool QAbstractSocket::bind(const QHostAddress &address, quint16] port =
0, QAbstractSocket::BindMode mode = DefaultForPlatform)

使用 mode 指定的 QAbstractSocket::BindMode 模式绑定到 address 和 port 指定的 地址和端口上。

对于 UDP 套接字来说,在使用 bind() 绑定主机后,只要 UDP 数据报到了达指定的地址和端口,就会发出 QUdpSocket :: readyRead() 的信号。因此,此功能对于编写 UDP 服务器很有用。

对于 TCP 套接字来说,此功能可用于指定将哪个接口用于传出连接,这在多个网络接口的情况下很有用。

默认情况下,QAbstractSocket 会使用 DefaultForPlatform BindMode 模式绑定套接字。如果未指定端口 port ,则 QAbstractSocket 会选择一个随机端口。

成功后,函数返回 true ,套接字进入已绑定(BoundState )状态; 否则返回 false 。

该函数最初在 Qt5.0 版本引入。

bool QAbstractSocket::bind(quint16 port = 0, QAbstractSocket::BindMode
mode = DefaultForPlatform)

重载 bind() 函数。

该函数会使用 mode 指定的 QAbstractSocket::BindMode 模式绑定到主机上的任何地址 (QHostAddress:Any ) 和 port 指定的端口上。

默认情况下,QAbstractSocket 会使用 DefaultForPlatform BindMode 模式绑定套接字。 如果未指定端口 port ,则 QAbstractSocket 会选择一个随机端口。

该函数最初在 Qt5.0 版本引入。

[override virtual] qint64 QAbstractSocket::bytesAvailable() const

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::bytesAvailable() const 。 返回等待读取的传入字节数。

另外您也可以在 bytesToWrite() 和 read() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] gint64 QAbstractSocket::bytesToWrite() const

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::bytesToWrite() const 。

返回等待写入的字节数。当控制权返回事件循环或调用 flush() 时,这些字节将会被写入。

另外您也可以在 bytesAvailable() 和 flush() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] bool QAbstractSocket::canReadLine() const

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::canReadLine() const 。

如果能从该套接字中读取一行数据时返回 true, 否则返回 false 。

另外您也可以在 readLine() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] void QAbstractSocket::close()

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::close()。

关闭套接字的 I/O 设备并调用 disconnectFromHost() 来关闭套接字的连接。

您可以阅读 QIODevice::close() 的介绍来查阅关闭 I/O 设备时发生的操作。

另外您也可以在 abort() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] void QAbstractSocket::connectToHost(const QString &hostName,
quint16 port, QIODevice::OpenMode openMode = ReadWrite, QAbstractSocket::NetworkLayer
protocol = AnyIPProtocol)

尝试连接到远程主机 hostname 的给定端口 port 。protocol 参数可用于指定要使用的网络协议(例如 IPv4 或 IPv6)。

使用 openMode 给定的模式打开套接字并进入寻找主机(HostLookupState)状态,然后 QAbstractSocket 开始执行主机名查找操作。成功查找到主机名后,QAbstractSocket 会发出 hostFound() 信号,并进入连接中(ConnectingState)状态。接着 QAbstractSocket 会尝试连接到上一部查找主机后返回的一个或多个地址。最终建立连接后,QAbstractSocket 会进入已连接(ConnectedState)并发送 connectd() 信号。

在以上的任意一阶段中遇到错误,套接字都会发送 error0ccurred() 信号。

hostName 参数可以是一个字符串形式的 IP 地址(例如"49.195.83.32"),也可以是一个主机名(例如"example.com")。QAbstractSocket 仅在需要时才会进行查找。port 端口参数按本机字节顺序。

另外您也可以在 state(), peerName(), peerAddress(), peerPort() 和 waitForConnected() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] void QAbstractSocket::connectToHost(const QHostAddress &address,
quint16 port, QIODevice::OpenMode openMode = ReadWrite)

重载 connectToHost() 函数。

尝试连接到远程主机 hostname 的给定端口 port 。

[virtual] void QAbstractSocket::disconnectFromHost()

尝试关闭套接字。如果还有未处理的数据等待写入,QAbstractSocket 会进入正在关闭(ClosingState )状态并等待所有数据被写入后再关闭套接字。最终 QAbstractSocket 会进入未连接(UnconnectedState )状态并发送 disconnected() 信号。

另外您也可以在 connectToHost() 函数介绍中找到相关信息。

QAbstractSocket::SocketError QAbstractSocket::error() const

返回最后一个错误的类型。



另外您也可以在 state() 和 errorString() 函数介绍中找到相关信息。

bool QAbstractSocket::flush()

该函数尽可能多的在不阻塞套接字的前提下将数据从内部写入缓冲区写入基础网络套接字。如果写入了任何数据,则此函数返回 true ,否则返回 false 。

可成功写入的字节数取决于操作系统。请仅在需要 QAbstractSocket 立即开始发送缓冲的数据的情况下调用此函数。在大多数情况下,您不需要调用此函数,因为一旦控制权返回事件循环,QAbstractSocket 将自动开始发送数据。在没有事件循环的情况下,请改为调用 waitFor-BytesWritten()。

另外您也可以在 write() 和 waitForBytesWritten() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] bool QAbstractSocket::isSequential() const

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::isSequential()。

bool QAbstractSocket::isValid() const

如果套接字有效并且可以使用,则返回 true , 否则返回 false 。

注意:在进行读写操作之前,套接字必须处于已连接(ConnectedState )状态。

另外您也可以在 state() 函数介绍中找到相关信息。

QHostAddress QAbstractSocket::localAddress() const

如果本地套接字则可用返回主机地址,否则返回 QHostAddress::Null 。

返回的主机地址通常是主机的 IP 地址。但是当套接字连接到本地主机时,返回的主机地址为QHostAddress::LocalAddress。

另外您也可以在 localPort(), peerAddress() 和 setLocalAddress() 函数介绍中找到相关信息。

quint16 QAbstractSocket::localPort() const

如果本地套接字可用则按照本地字节顺序返回主机端口,否则返回 0。

另外您也可以在 localAddress(), peerPort() 和 setLocalPort() 函数介绍中找到相关信息。

QAbstractSocket::PauseModes QAbstractSocket::pauseMode() const

返回该套接字的数据传输暂停模式。

该函数最初在 Qt5.0 版本引入。

另外您也可以在 setPauseMode() 和 resume() 函数介绍中找到相关信息。

QHostAddress QAbstractSocket::peerAddress() const

如果套接字处于已连接(ConnectedState )状态则返回对等端的地址,否则返回 QHostAddress::Null 。

另外您也可以在 peerName(), peerPort(), localAddress() 和 setPeerAddress() 函数介绍中找到相关信息。

## QString QAbstractSocket::peerName() const

返回在 connectToHost() 函数中指定的主机名。如果 connectToHost() 函数未被调用过则返回一个空的 QString 。

另外您也可以在 peerAddress(), peerPort() 和 setPeerName() 函数介绍中找到相关信息。

quint16 QAbstractSocket::peerPort() const 如果套接字处于已连接(Connected-State )状态则返回对等端的端口,否则返回 0。

另外您也可以在 peerAddress(), localPort() 和 setPeerPort() 函数介绍中找到相关信息。

## QString QAbstractSocket::protocolTag() const

返回此套接字的协议标签。如果设置了协议标签,则在 QAbstractSocket 内部创建协议标签时 将其传递给 QNetworkProxyQuery,以指示要使用的协议标签。

该函数最初在 Qt5.13 版本引入。

另外您也可以在 setProtocolTag() 函数介绍和 QNetworkProxyQuery 文档中找到相关信息。

## QNetworkProxy QAbstractSocket::proxy() const

返回该套接字的网络代理。默认情况下套接字会使用 QNetworkProxy::DefaultProxy ,套接字会查询应用程序的默认网络代理设置。

该函数最早在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 setProxy() 函数介绍以及 QNetworkProxy 和 QNetworkProxyFactory 文档中找到相关信息。

## qint64 QAbstractSocket::readBufferSize() const

返回内部读取缓冲区的大小。这限制了客户端在调用 read() 或 readAll() 之前可以接收的数据量。

读取缓冲区大小为 0 (默认值) 意味着缓冲区没有大小限制,从而确保没有数据丢失。

另外您也可以在 setReadBufferSize() 和 read() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual protected] qint64 QAbstractSocket::readData(char \*data, qint64 maxSize)

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::readData()。

[override virtual protected] qint64 QAbstractSocket::readLineData(char \*data, qint64 maxlen)

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::readLineData()。

## [virtual] void QAbstractSocket::resume()

继续套接字数据传输。仅当将套接字设置为收到暂停的消息后暂停数据传输,并接收到暂停的消息后暂停了数据传输,才能使用此方法。当前支持的唯一通知是 QSslSocket :: sslErrors()。如果套接字未暂停,则调用此方法将导致未定义的行为(undefined behavior)。



该函数最初在 Qt5.0 版本引入。

另外您也可以在 pauseMode() 和 setPauseMode() 函数介绍中找到相关信息。

[protected] void QAbstractSocket::setLocalAddress(const QHostAddress &address)

将套接字连接中本地的地址设置为 address 。

套接字连接建立后,您可以在 QAbstractSocket 的子类中调用此函数以更改 localAddress() 函数的返回值。代理连接通常将此功能用于虚拟连接设置。

请注意,此函数在连接之前不会绑定套接字的本地地址(例如 QAbstractSocket :: bind())。

该函数最初在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 localAddress(), setLocalPort() 和 setPeerAddress() 函数介绍中找到相关知识。

[protected] void QAbstractSocket::setLocalPort(quint16 port)

将套接字连接中本地的端口设置为 port 。

套接字连接建立后,您可以在 QAbstractSocket 的子类中调用此函数以更改 localPort() 函数的返回值。代理连接通常将此功能用于虚拟连接设置。

请注意,此函数在连接之前不会绑定套接字的本地端口(例如 QAbstractSocket :: bind())。

该函数最初在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 localPort(), localAddress(), setLocalPort()setPeerAddress()

void QAbstractSocket::setPauseMode(QAbstractSocket::PauseModes pauseMode)

设置套接字是否在收到通知后暂停数据传输。pauseMouse 参数指定套接字暂停的条件。目前唯一支持的暂停套接字数据传输的信号是 QSslSocket::sslErrors() 。如果将套接字暂停模式设置为 PauseOnSslErrors ,在接收到 QSslSocket::sslErrors() 信号后套接字上的数据传输将被暂停,并且需要通过调用 resume() 再次显式启用。默认情况下 QAbstractSocket暂停模式为 PauseNever 。若要修改暂停模式,您必须在连接服务器前调用此函数,否则对此函数的调用将被视为未定义行为。

该函数最初在 Qt5.0 版本引入。

另外您也可以在 pauseMode() 和 resume() 函数介绍中找到相关信息。

[protected] void QAbstractSocket::setPeerAddress(const QHostAddress &address)

设将套接字连接中远程的地址设置为 address 。

您可以在 QAbstractSocket 的一个子类中去改变 peerAddress() 函数的返回值。代理连接通常将此功能用于虚拟连接设置。

该函数最早在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 peerAddress(), setPeerPort() 和 setLocalAddress() 函数介绍中找到相关信息。

[protected] void QAbstractSocket::setPeerName(const QString &name)

设将套接字连接中远程的主机名设置为 name 。

套接字连接建立后,您可以在 QAbstractSocket 的子类中调用此函数以更改 peerName() 函数的返回值。代理连接通常将此功能用于虚拟连接设置。

该函数最早在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 peerName() 函数介绍中找到相关信息。

[protected] void QAbstractSocket::setPeerPort(quint16 port)

设将套接字连接中远程的端口设置为 port 。

套接字连接建立后,您可以在 QAbstractSocket 的子类中调用此函数以更改 peerPort() 函数的返回值。代理连接通常将此功能用于虚拟连接设置。

该函数最早在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 peerPort() 函数介绍中找到相关信息。

void QAbstractSocket::setProtocolTag(const QString &tag)

将此套接字的协议标签设置为 tag 。

该函数最早在 Qt5.13 版本引入。

另外您也可以在 protocolTag() 函数介绍中找到相关信息。

void QAbstractSocket::setProxy(const QNetworkProxy &networkProxy ) 将此套接字的显式网络代理设置为 networkProxy 。

您可以通过指定 networkProxy 为 QNetworkProxy::NoProxy 以禁止套接字使用代理网络:

socket->setProxy(QNetworkProxy::NoProxy);

套接字默认使用的代理为 QNetworkProxy::DefaultProxy 即套接字会使用应用程序的代理设置,将代理设置为 QNetworkProxy::setApplicationProxy 也可以达到同样的效果。如果您使用 QNetworkProxyFactory :: setApplicationProxyFactory 设置了 QNetworkProxy 插件工厂,它将使用 QNetworkProxyQuery :: TcpSocket 类型查询该插件工厂。

该函数最早在 Qt4.1 版本引入。

另外您也可以在 proxy() 函数介绍以及 QNetworkProxy 和 QNetworkProxyFactory::queryProxy() 文档中找到相关信息。

[virtual] void QAbstractSocket::setReadBufferSize(qint64 size)

设置 QAbstractSocket 内部读入缓冲区的大小(字节为单位)。

如果将该缓冲区的大小设置为一个确定的值,QAbstractSocket 内部读入缓冲区内的值大小超过该值后,便不会再缓冲数据。与此相反,缓冲区大小为 O 意味着读缓冲区不受限制,所有传入数据都将被缓冲,同时这也是默认值。



该功能在特定的情况下(例如,在实时流应用程序中)读取数据,或者要保护套接字避免接收过多的数据(可能最终导致应用程序用尽内存)很有用。

只有 QTcpSocket 使用 QAbstractSocket 的内部缓冲区。QUdpSocket 根本不使用任何缓冲,而是依赖于操作系统提供的隐式缓冲。因此,在 QUdpSocket 上调用此函数无效。

另外您也可以在 readBufferSize() 和 read() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] bool QAbstractSocket::setSocketDescriptor(qintptr socketDescriptor, QAbstractSocket::SocketState socketState = ConnectedState, QIODevice::OpenMode openMode = ReadWrite)

使用本机套接字描述符 socketDescriptor 初始化 QAbstractSocket 。如果 socketDescriptor 为有效的套接字描述符,则返回 true ,否则返回 false 。套接字以 openMode 指定的模式打开,并进入由 socketState 指定的套接字状态。读取和写入缓冲区将会丢弃所有未决数据并清空。

注意: 无法使用相同的本机套接字描述符初始化两个抽象套接字。

另外您也可以在 socketDescriptor() 函数介绍中找到相关信息。

[proteched] void QAbstractSocket::setSocketError(QAbstractSocket::SocketError
socketError)

将套接字最后一个出现的错误的类型设置为 socketError 。

另外您也可以在 setSocketState() 和 setErrorString() 函数中找到相关信息。

[virtual] void QAbstractSocket::setSocketOption(QAbstractSocket::SocketOption
option, const QVariant &value)

将 option 指定的套接字选项设置为 value 指定的值。

注意: 当应用程序在 Windows 下运行时,QAbstractSocket:: KeepAliveOption 选项的值必须在套接字连接之前指定。

该函数最初在 Qt4.6 版本引入。

另外您也可以在 socketOption() 函数介绍中找到相关信息。

[protected] void QAbstractSocket::setSocketState(QAbstractSocket::SocketState state) 将套接字的状态设置为 state 。

另外您也可以在 state() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] qintptr QAbstractSocket::socketDescriptor() const

当 QAbstractSocket 类对象的本地套接字描述符可用时,则返回该描述符,否则返回-1。

如果套接字使用了网络代理,则返回的描述符可能无法与本机套接字一起使用。

当 QAbstractSocket 类处于未连接(UnconnectedState)状态时,该描述符是不可用的。

另外您也可以在 setSocketDescriptor() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] QVariant QAbstractSocket::socketOption(QAbstractSocket::SocketOption)
option)

返回 option 指定的套接字选项的值。

该函数最早在 Qt4.6 版本引入。

另外您也可以在 setSocketDescriptor() 函数介绍中找到相关信息。

QAbstractSocket::SocketType QAbstractSocket::socketType() const 返回套接字 类型 (TCP, UDP, 或者其他)。

另外您也可以在 QTcpSocket 和 QUdpSocket 文档中找到相关信息。

QAbstractSocket::SocketState QAbstractSocket::state() const 返回套接字的当前状态。

另外您也可以在 error() 函数介绍中找到相关信息。

[override virtual] bool QAbstractSocket::waitForBytesWritten(int msecs =
30000)

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::waitForBytesWritten(int msecs)。

该函数将阻塞套接字通信直到至少一个字节被写入到套接字并发送 bytesWritten() 信号为止。函数将会在 msecs 指定的时间后超时,默认的超时时间设置为 30000 毫秒。

bytesWritten() 信号发出后该函数返回值为 true, 偶则返回 false (如果有一个错误发生或者该操作超时)。

注意:在 Windows 上,此功能可能会随机性地失败。如果您的软件将在 Windows 上运行,请考虑使用事件循环和 bytesWritten() 信号。

另外您也可以在 waitForReadyRead() 函数介绍中找到相关信息。

[virtual] bool QAbstractSocket::waitForConnected(int msecs = 30000)

在 msecs 指定的时间内等待套接字连接到主机。如果连接成功建立,则返回 true ,否则返回 false 。如果该函数返回 false ,您可以调用 error() 函数来确定连接中出现的错误的类型。

这里 Qt 官方给了一个 1 秒内等待套接字建立到主机的连接的示例:

如果将 msecs 设置为-1,这个函数将不会超时。

注意:由于套接字完成主机的查询需要一定时间,这个函数超时的时间可能会比 msecs 设定的时间要轻微的长一些。

注意: 多次调用这个函数并不会累积超时时间。如果函数超时,套接字的连接进程就会被中断。

注意:在 Windows 上,此功能可能会随机性地失败。如果您的软件将在 Windows 上运行,请考虑使用事件循环和 connected() 信号。

另外您也可以在 connectToHost() 和 connected() 函数中找到相关信息。

......



[virtual] bool QAbstractSocket::waitForDisconnected(int msecs = 30000)

在 msecs 指定的时间内等待套接字从主机断开连接。如果连接成功断开,则返回 true ,否则返回 false (操作超时,出现错误,或者已经断开连接)。如果该函数返回 false ,您可以调用 error() 函数来确定断开连接时出现的错误的类型。

这里 Qt 官方给了一个 1 秒内等待套接字从主机断开连接的示例:

如果 msecs 设为-1,该函数将不会超时。

注意:在 Windows 上,此功能可能会随机性地失败。如果您的软件将在 Windows 上运行,请考虑使用事件循环和 disconnected() 信号。

另外您也可以在 disconnectFromHost() 和 close() 函数介绍中找到相关信息。

.....

[override virtual] bool QAbstractSocket::waitForReadyRead(int msecs = 30000)

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::waitForReadyRead(int msecs)。

该函数将阻塞套接字通信直到有新的字节可以读取并发送 readyRead() 信号为止。函数将会在 msecs 指定的时间后超时,默认的超时时间设置为 30000 毫秒。

readyRead() 信号发出后该函数返回值为 true,偶则返回 false (如果有一个错误发生或者该操作超时)。

注意:在 Windows 上,此功能可能会随机性地失败。如果您的软件将在 Windows 上运行,请考虑使用事件循环和 readyRead() 信号。

另外您也可以在 waitForBytesWritten()() 函数介绍中找到相关信息。

.....

[overrude virtual protected] qint64 QAbstractSocket::writeData(const char \*data, qint64 size)

该函数重写了父类 QIODevice 的类成员函数 QIODevice::writeData(const char data, qint64 size)。

## 第十一章 ContainerClasses

容器

.....

引言

Qt: 提供了一系列基于模板的通用容器类,可以用于存储指定类型的元素。例如,如果你需要一个可动态调整大小的 QString 数组,那么你可以使用 QVector<QString>。

这些类的设计目标是比 STL 容器更轻量,更安全,更易用。如果你不熟悉 STL,或想更有 "Qt 范",使用这些类代替 STL 会是更好的选择。

这些类都是隐式共享和可重入的,并且针对几个方面做了优化,一是速度,二是较低的内存占用,三是尽可能少的内联代码,减少生成程序的体积。另外,在所有线程都以只读的方式访问容器时,这些类是线程安全的。

要遍历容器中的元素,你可以使用两种风格迭代器: Java 风格迭代器和 STL 风格迭代器。Java 风格迭代器有更好的易用性和更高级的函数,而 STL 风格迭代器则在效率上会略有优势,并且可以用于 Qt 和 STL 提供的泛型算法中。

Qt 还提供了 foreach 关键字,可以方便地遍历容器。

注:从 Qt 5.14 开始,绝大部分容器类已经支持范围构造函数,但需要注意的是 QMultiMap 是一个例外。我们推荐使用该特性代替各种 from/to 方法。例如:

译者注: 这里的 from/to 方法指的是 Qt 容器类提供的以 from/to 开头的转换方法,如 QVector::toList

```
QVector<int> vector{1, 2, 3, 4, 4, 5};
QSet<int> set(vector.begin(), vector.end());
/*
将会生成一个 QSet, 包含元素 1, 2, 4, 5。
*/
```

容器类

.....

Qt 提供了以下几种顺序容器: QList, QLinkedList, QVector, QStack 和 QQueue。对于大多数的应用,QList 是最适用的。虽然其基于数组实现,但支持在头部和尾部快速插入。如果确实需要一个基于链表的列表,你可以使用 QLinkedList; 如果要求元素以连续内存的形式保存,那么可以使用 QVector。QStack 和 QQueue 提供了 LIFO 和 FIFO 语义的支持。



Qt 也提供了一系列关联容器: QMap,QMultiMap,QHash,QMultiHash 和 QSet。"Multi" 容器可以方便地支持键值一对多的情形。"Hash"容器提供了快速查找的能力,这是通过使用哈希函数代替对有序集合进行二分查找实现的。

较为特殊的是 QCache 和 QContiguousCache,这两个类提供了在有限的缓存中快速查找元素的能力。

类	综述
QList	这是目前使用最普遍的容器类,其保存了一个元素类型为 T 的列表,或
QVarLengthArray <t, prealloc=""></t,>	这个类提供了一个底层的变长数组,在速度极其重要的情况下可以用来代
QStack	这个类继承于 QVector,用于为"后进,先出"(LIFO )提供便捷的
QQueue	这个类继承于 QVector,用于为"先进,先出"(FIFO )提供便捷的
QSet	这个类提供了一个单值数学集合,支持快速查找
QMap <key, t=""></key,>	这个类提供了一个将类型为 Key 的键映射到类型为 T 的值的字典()
QMultiMap <key, t=""></key,>	这个类继承于 QMap,其为诸如键值一对多的多值映射提供了一个友好的
QHash <key, t=""></key,>	这个类几乎与 QMap 有完全一致的 API ,但查找效率会有明显的提高
QMultiHash	这个类继承于 QMap,其为多值映射提供了一个友好的接口

容器可以嵌套。例如在键为 QString,值为 QList 时,完全可以使用 QMap<QString, QList>。

容器类的定义位于和容器同名的独立头文件中(例如, <QLinkedList>)。为了方便,在 <QtContainerFwd> 中对所有容器类进行了前置声明。

保存在各个容器中的值类型可以是任意可复制数据类型。为了满足这一要求,该类型必须提供一个复制构造函数和一个赋值运算符。某些操作可能还要求类型支持默认构造函数。对于大多数你想要在容器中保存的类型都满足这些要求,包括基本类型,如 int,double,指针类型,以及 Qt 数据类型,如 QString,QDate 和 QTime,但并不包括 QObject 及其子类(QWidget,QDialog,QTimer 等)。如果你尝试实例化一个 QList<QWidget>,编译器将会抱怨道 QWidget 的复制构造函数和赋值运算符被禁用了。如果需要在容器中保存这些类型的元素,可以保存其指针,如QList<QWidget \*>。

下面是一个满足可赋值数据类型要求的自定义数据类型的例子:

```
class Employee
{
public:
    Employee() {}
    Employee(const Employee &other);

    Employee &operator=(const Employee &other);

private:
    QString myName;
    QDate myDateOfBirth;
};
```

如果我们没有提供一个复制构造函数或一个赋值运算符,C++将会提供一个表现为逐个复制成员的默认实现。在上面的例子中,默认行为就足够了。同样的,如果没有提供默认构造函数,C++会提供一个默认构造函数,对成员进行默认构造。尽管没有提供任何的构造函数或赋值运算符,下面的数据类型可以被保存于容器中。

struct Movie

```
{
    int id;
    QString title;
    QDate releaseDate;
};
```

一些容器对它们所能保存的数据类型有额外的要求。举个例子,QMap<Key, T> 的键类型 Key 必须提供 operator<() 方法。这些特殊要求在类的详细描述中有说明。在某些情况下,特定函数会有特定的要求,这在函数的描述中有说明。如果条件不满足,编译器将总是会报错。

Qt 容器提供了 operator«() 和 operator»(),因此这些类可以很方便地通过 QDataStream 进行读写。这意味着存储在容器中的元素类型也必须支持 operator«() 和 operator»()。支持这一点是很简单的;以下是我们使上面的 Movie 结构体支持这一点所做的改动:

某些容器类的文档中会提到默认值;举个例子,QVector 会自动使用默认值初始化其元素;QMap::value() 在指定键不存在时会返回一个默认值。对于大部分的值类型,这就是简单地代表通过默认构造函数 创建的值(例如对于 QString 即空字符串)。但是对于基本类型,如 int 和 double 和指针类型,C++ 语言并没有规定任何的初始化方式,因此在这些情况下,Qt 容器将会自动将其初始化为  $\theta$ 。

.....

## 迭代器类

迭代器提供了一个统一的方式去访问容器中的元素。Qt 容器类提供了两种风格迭代器: Java 风格迭代器和 STL 风格迭代器。两种迭代器均会在容器中的数据被修改或因调用非 const 成员函数导致数据从隐式共享中分离后失效。

.....

## Java 风格迭代器

Java 风格迭代器在 Qt4 中引入,作为标准使用在 Qt 应用中。和 STL 风格迭代器相比,其易用性更高,代价是性能略低。该风格迭代器 API 以 Java 迭代器类为原型设计。


对于每一个容器类,同时提供了两种数据类型的 Java 风格迭代器:一种支持只读访问,另一种支持读写访问。



容器	只读迭代器	读写迭代器
QList, QQueue	QListIterator	QMutableListIterator
QLinkedList	QLinkedListIterator	QMutableLinkedListIterato
QVector, QStack	QVectorIterator	QMutableVectorIterator
QSet	QSetIterator	QMutableSetIterator
QMap <key, t="">, QMultiMap<key, t=""></key,></key,>	QMapIterator <key, t=""></key,>	QMutableMapIterator <key,< td=""></key,<>
QHash <key, t="">, QMultiHash<key, t=""></key,></key,>	QHashIterator <key, t=""></key,>	QMutableHashIterator <key< td=""></key<>

在接下来的讨论中,我们将重点关注 QList 和 QMap。QLinkedList,QVector 和 QSet 的 迭代器类型和 QList 有完全一样的接口,类似的,QHash 和 QMap 的迭代器类型的接口也是相同的。

和 STL 风格迭代器(下一节介绍)不同,Java 风格迭代器指向的是元素间隙而不是元素本身。因此,Java 风格迭代器可以指向容器最前(在第一个元素之前),也可以指向容器最后(在最后一个元素之后),还可以指向两个元素之间。下图用红色箭头展示了一个四个元素的列表容器合法的迭代器位置。



这是一个通过循环迭代有序遍历 QList<QString> 中的所有元素并打印到终端的常用写法:

```
QList<QString> list;
list << "A" << "B" << "C" << "D";

QListIterator<QString> i(list);
while (i.hasNext())
    qDebug() << i.next();</pre>
```

它的工作原理如下:需要被迭代的 QList 对象作为参数传递给 QListIterator 的构造函数。此时迭代器位于列表中第一个元素的前面(位于元素 "A "之前)。接着我们调用 hasNext() 检查 迭代器之后是否有元素,如果有,我们调用 next() 跳过这个元素。next() 方法会返回其跳过的元素。对于 QList<QString> 类型,元素的类型为 QString。


下列代码展示了如何反向迭代一个 QList:

```
QListIterator<QString> i(list);
i.toBack();
while (i.hasPrevious())
    qDebug() << i.previous();</pre>
```

这段代码的逻辑和前向迭代是对称的除了在开始我们调用了 toBack() 将迭代器移动到列表中最后一个元素之后。

下图说明了在迭代器上调用 next() 和 previous() 产生的效果:

下表总结了 QListIterator 的 API:



函数	行为
toFront()	移动迭代器到列表最前(第一个元素之前)
toBack()	移动迭代器到列表最后(最后一个元素之后)
hasNext()	如果迭代器不在列表最后则返回 true
next()	返回下一个元素并将迭代器前移一位
peekNext()	不移动迭代器,仅返回迭代器下一个元素
hasPrevious()	如果迭代器不在列表最前则返回 true
previous()	返回前一个元素并将迭代器后移一位
peekPrevious()	不移动迭代器,仅返回迭代器前一个元素

QListIterator 没有提供任何在迭代列表时插入或删除元素的方法。要实现这一点,你必须使用QMutableListIterator。这是一个使用 QMutableListIterator 从 QList 中移除所有奇数的例子:

```
QMutableListIterator<int> i(list);
while (i.hasNext()) {
   if (i.next() % 2 != 0)
        i.remove();
}
```

next() 方法会在每次循环时调用,用于跳过下一个元素。remove() 方法用于移除上一个我们跳过的元素。对 remove() 方法的调用不会导致迭代器的失效,因此继续使用迭代器是安全的。这种方式在反向迭代时也是没问题的。

```
QMutableListIterator<int> i(list);
i.toBack();
while (i.hasPrevious()) {
   if (i.previous() % 2 != 0)
        i.remove();
}
```

如果仅仅想修改已存在元素的值,我们可以使用 setValue()。下列代码中,我们将所有大于 128 的值替换成 128:

```
QMutableListIterator<int> i(list);
while (i.hasNext()) {
   if (i.next() > 128)
       i.setValue(128);
}
```

和 remove() 一样, setValue() 对我们跳过的最后一个元素进行操作。如果我们向前迭代,这个元素就是迭代器之前的元素;如果我们向后迭代,这个元素就是迭代器之后的元素。

next()方法返回的是列表中元素的非常量引用,对于简单的操作,我们并不需要调用 setValue()。



```
QMutableListIterator<int> i(list);
while (i.hasNext())
  i.next() *= 2;
```

正如上面提到的,QLinkedList,QVector 和 QSet 的迭代器的 API 和 QList 的完全一致。接下来我们来看看在某些方面不太一样的 QMapIterator,因为其用于迭代(键,值)对。

和 QListIterator 一样,QMapIterator 提供了 toFront(), toBack(), hasNext(), next(), peekNext(), hasPrevious(), previous() 和 peekPrevious() 方法。我们可以对 next(), peekNext(), previous() 或 peekPrevious() 返回的对象调用 key()和 value()方法来获得键和值。

下列代码用于移除所有首都名以"city"结尾的(首都名,国家名)键值对。

```
QMap<QString, QString> map;
map.insert("Paris", "France");
map.insert("Guatemala©City", "Guatemala");
map.insert("Mexico©City", "Mexico");
map.insert("Moscow", "Russia");
...

QMutableMapIterator<QString, QString> i(map);
while (i.hasNext()) {
   if (i.next().key().endsWith("City"))
        i.remove();
}
```

QMapIterator 也提供了 key() 和 value() 方法用于操作迭代器及迭代器上一个跳过的元素的键和值。举个例子,下列代码用于将 QMap 的内容拷贝到 QHash 中。

```
QMap<int, QWidget *> map;
QHash<int, QWidget *> hash;

QMapIterator<int, QWidget *> i(map);
while (i.hasNext()) {
   i.next();
   hash.insert(i.key(), i.value());
}
```

如果想要迭代遍历所有值相同的元素,我们可以使用 findNext() 和 findPrevious()。这里的例子用于移除带有指定值的元素。

```
QMutableMapIterator<int, QWidget *> i(map);
while (i.findNext(widget))
   i.remove();
```

......

## STL 风格迭代器

STL 风格迭代器在 Qt 2.0 中被引入,可用于 Qt 和 STL 的泛型算法,且为速度做了优化。 对于每一个容器类,同时提供了两种类型的 STL 风格迭代器:一种支持只读访问,另一种支持读写访问。

容器	只读迭代器	只写迭代器
QList, QQueue	QList::const_iterator	QList::iterator
QLinkedList	QLinkedList::const_iterator	QLinkedList::ite
QVector, QStack	QVector::const_iterator	QVector::iterato
QSet	QSet::const_iterator	QSet::iterator
QMap <key, t="">, QMultiMap<key, t=""></key,></key,>	QMap <key, t="">::const_iterator</key,>	QMap <key, t="">::it</key,>
QHash <key, t="">, QMultiHash<key, t=""></key,></key,>	QHash <key, t="">::const_iterator</key,>	QHash <key, t="">::i</key,>


STL 风格迭代器的 API 以数组指针为原型设计。例如, ++ 运算符将迭代器向前移动至下一个元素, \*\* 运算符返回迭代器指向的元素。实际上,对于 QVector 和 QStack 这类元素存储在连续内存的容器来说,iterator 类型仅仅是 T \*\* 的别名,const\_iterator 是 const T \*\* 的一个别名。

在接下来的讨论中,我们将重点关注 QList 和 QMap。QLinkedList,QVector 和 QSet 的 迭代器类型和 QList 有完全一样的接口,类似的,QHash 和 QMap 的迭代器类型的接口也是相同的。

这是一个通过循环迭代有序遍历 QList<QString> 中的所有元素并将它们转成小写的常见写法:

和 Java 风格迭代器不同,STL 风格迭代器直接指向元素本身。容器的 begin() 方法会返回一个指向容器第一个元素的迭代器,end() 方法返回的迭代器指向一个虚拟的元素,该元素位于容器最后一个元素的下一个位置。end() 标记了一个非法的位置,永远不要对其解引用。其通常被用作循环的结束条件。对于空列表,begin() 和 end() 是相等的,因此我们永远不会执行循环。

下图用红色箭头展示了一个四个元素的列表容器中合法的迭代器位置。



使用 STL 风格迭代器反向遍历可以通过反向迭代器实现

```
QList<QString> list;
list << "A" << "B" << "C" << "D";

QList<QString>::reverse_iterator i;
for (i = list.rbegin(); i != list.rend(); ++i)
    *i = i->toLower();
}
```

上面的代码片段中,我们通过一元运算符 \* 来获取保存在指定迭代器位置的元素(此处类型为 QString),并对其调用了 QString::toLower() 方法。大部分 C++ 编译器也同时支持 i->toLower() 这种写法,但也有一些不支持。



对于只读访问,你可以使用 const\_iterator , constBegin() 和 constEnd()。例如:

```
QList<QString>::const_iterator i;
for (i = list.constBegin(); i != list.constEnd(); ++i)
    qDebug() << *i;</pre>
```

## 下表整理了 STL 风格迭代器的 API:

表达式	行为
*i	返回当前元素
++i	向前移动迭代器至下一元素
i += n	向前移动迭代器 n 次
-i	向后移动迭代器至前一个元素
i -= n	向后移动迭代器 n 次
i - j	返回迭代器 i 和 j 间隔的元素个数

对于非常量迭代器类型,一元运算符 ★ 的返回值可以作为赋值运算符的左侧。

对于 QMap 和 QHash, \* 运算符返回一个元素的值,如果你想获取键,可以调用迭代器的 key()方法。相对应的,迭代器类型也提供了 value() 用于获取值。下面是一个将 QMap 中所有元素打印到终端的例子:

```
QMap<int, int> map;
...
QMap<int, int>::const_iterator i;
for (i = map.constBegin(); i != map.constEnd(); ++i)
    qDebug() << i.key() << ':' << i.value();</pre>
```

正是因为隐式共享,调用一个返回容器的函数的开销不会很大。Qt API 中包含几十个返回值为QList 或 QStringList 的函数(例如 QSplitter::sizes())。如果需要通过 STL 迭代器遍历这些返回值,你应当总是将返回的容器复制一份然后迭代其副本。例如:

```
// 正确
const QList<int> sizes = splitter->sizes();
QList<int>::const_iterator i;
for (i = sizes.begin(); i != sizes.end(); ++i)
...

// 错误
QList<int>::const_iterator i;
for (i = splitter->sizes().begin();
        i != splitter->sizes().end(); ++i)
...
```

如果函数返回的是一个容器的常量或非常量引用,那么是不存在这个问题的。

隐式共享迭代器问题

隐式共享给 STL 风格迭代器带来了另一个后果是: 当一个容器的迭代器在使用时你应当避免复制 该容器。迭代器指向了一个内部结构,当你复制容器时你需要特别小心的处理迭代器。比如:

```
QVector<int> a, b;
a.resize(100000); // 创建一个填充0的大数组.
QVector<int>::iterator i = a.begin();
// 迭代器i的错误用法:
b = a;
/*
  现在我们应当小心地使用迭代器`i`,因为 i 指向的是共享的数据。
  如果我们执行 *i = 4 那么我们可能改变共享的实例(两个数组共享)
  这个行为和 STL 容器是不同的。在 Qt 中不要这样做。
*/
a[0] = 5;
/*
  容器 a 现在已经和共享数据脱离,
  即使 i 之前是容器 a 的迭代器,但现在它是作为 b 的迭代器而存在。
  此时 (*i) == 0
*/
b.clear(); // 此时 i 彻底失效
int j = *i; // 未定义行为!
  b 中的数据(即i 指向的)已经被释放,
  在 STL 容器中这是有明确定义的((*i) == 5),
  但对于 OVector 来说这样做很有可能导致崩溃。
*/
```

译注: STL 容器 std::vector 在调用 clear() 方法后内存不会被释放,因此迭代器并不会立即失效

上面的例子仅仅说明了 QVector 的问题,但实际上所有支持隐式共享的容器都存在该问题。

.....

#### foreach 关键字

如果仅仅是需要有序迭代容器中的每个元素,你可以使用 Qt 提供的关键字 foreach。这个关键字对 C++ 语言的一个特定于 Qt 的补充,其通过预处理器实现。

使用的语法是:foreach(变量,容器)语句。下面是一个使用 foreach 迭代 QLinkedList<QString>的例子:

```
QLinkedList<QString> list;
...
QString str;
foreach (str, list)
    qDebug() << str;</pre>
```

和使用迭代器实现相同功能的代码相比,使用 foreach 的代码明显简洁很多。

```
QLinkedList<QString> list;
```



```
...
QLinkedListIterator<QString> i(list);
while (i.hasNext())
    qDebug() << i.next();</pre>
```

除了数据类型包含逗号(例如 QPair<int, int>)以外,用于迭代的变量可以在 foreach 语句中被定义:

```
QLinkedList<QString> list;
...
foreach (const QString &str, list)
    qDebug() << str;
和其他 C++ 循环结构类似,你可以使用大括号将循环体包围,也可以使用 break 跳出循环。

QLinkedList<QString> list;
...
foreach (const QString &str, list) {
    if (str.isEmpty())
        break;
    qDebug() << str;
}
```

对于 QMap 和 QHash, foreach 会自动访问(键,值)对中的值,因此你不需要再调用容器的 values() 方法(这样可能会产生不必要的复制,见后续说明)。如果你想要同时迭代键和值,可以使用迭代器(会更快),或者也可以先获取所有的键,再通过它们获取对应的值:

```
QMap<QString, int> map;
...
foreach (const QString &str, map.keys())
    qDebug() << str << ':' << map.value(str);</pre>
```

#### 对于一个多值映射:

```
QMultiMap<QString, int> map;
...
foreach (const QString &str, map.uniqueKeys()) {
  foreach (int i, map.values(str))
    qDebug() << str << ':' << i;
}</pre>
```

当进入一个 foreach 循环,Qt 会自动产生一个容器的副本。如果在迭代过程中修改了容器,并不会影响到这次循环。(如果没有修改容器,副本依然会占用空间,但由于隐式共享的缘故,复制一个容器是非常快的)。

因为 foreach 会产生容器的副本,使用是个变量的非常量引用也是无法修改原容器的,它仅仅会 影响副本,这可能不是你想要的。

一个对 Qt 的 foreach 循环的替代方案是 C++ 11 或更新标准中引入的基于范围的 for 循环。然而,基于范围的 for 循环可能强行导致 Qt 容器脱离,但 foreach 不会。由于使用 foreach 总是会复制一份容器,对 STL 容器来说这通常会导致一定的开销。如果不知道用哪个,建议对 Qt 容器选择 foreach,而对 STL 容器选择基于范围的 for 循环。

除了 foreach, Qt 还提供了一个 forever 伪关键字用于执行无限循环。

```
forever {
    ...
}
```

如果你担心命名空间污染,你可以在.pro 文件中添加以下代码以禁用这些宏:

```
CONFIG += no_keywords
```

.....

#### 其他类似容器类

Qt 包含了在某些方面和容器相似的其他模板类。这些类没有提供迭代器,也无法在 foreach 关键字中使用。

- QCache<Key, T> 提供了一个缓存,用于保存与键类型 Key 相关联的类型 T 的对象。
- QContiquousCache 提供了一个高效的方式用于缓存那些通常以连续的方式访问的数据。
- QPair<T1, T2> 保存了一对元素。

其他基于 Qt 的模板容器实现的非模板类型有 QBitArray, QByteArray, QString 和 QStringList。

.....

#### 算法复杂度

算法复杂度关注的是当容器中元素数量增加时,每个函数有多快(或者说多慢)。例如,无论 QLinkedList中的元素数量有多少,在其中间插入一个元素是一个极快的操作,然而在一个具有非常多的元素的QVector 中间插入一个元素可能会非常慢,因为半数的元素需要在内存中移动一个位置。

为了描述算法复杂度,我们使用以下基于"大 0"符号的术语:

- 常量时间: 0(1)。函数有常量时间复杂度表示无论容器中有多少元素,执行该函数的时间都是相等的。一个例子是 QLinkedList::insert());
- 对数时间: **0(log n)**。函数有对数时间复杂度表示该函数的运行时间和容器中元素个数的对数成正比。一个例子是二分查找算法。
- 线性时间: 0(n)。函数有线性时间复杂度表示该函数的运行时间和容器中元素的个数成正比。 一个例子是 QVector::insert()。
- 线性对数时间: **0(n log n)**。线性对数时间复杂度的函数要比线性复杂度的函数慢,且随着数量的增加差距会越来越大,但依然比平方时间的函数快。
- 平方时间: **0(n²)**。函数有平方时间复杂度表示该函数的运行时间和容器中元素的个数的平方成正比。

下表总结了 Qt 线性容器类的算法复杂度。

	线性查找	插入	头部追加	尾部追加
QLinkedList	0(n)	0(1)	0(1)	0(1)
QList	0(1)	0(n)	Amort. 0(1)	Amort. 0(1)
QVector	0(1)	Amort. O(n)	0(n)	Amort. 0(1)



表中的 "Amort." 表示 "均摊行为"。例如,"Amort. 0(1)" 表示如果仅调用一次该方法,你可能耗费 0(n) 的时间,但如果多次调用(假设调用 n 次),平均下来复杂度将会是 0(1)。

下表总结了 Qt 关联容器的算法复杂度。

	查找键		插入	
	平均	最坏情况	平均	最坏情况
QMap <key, t=""></key,>	O(log n)	O(log n)	O(log n)	O(log n)
QMultiMap <key, t=""></key,>	O(log n)	O(log n)	O(log n)	O(log n)
QHash <key, t=""></key,>	Amort. 0(1)	0(n)	Amort. 0(1)	0(n)
QSet	Amort. 0(1)	0(n)	Amort. 0(1)	0(n)

对于 QVector,QHash 和 QSet,在尾部追加元素的时间复杂度均摊下来是  $0(\log n)$ 。但如果在插入元素之前以计划插入的元素个数 n 为参数调用 QVector::reserve(), QHash::reserve()或 QSet::reserve(),复杂度将会降低至 0(1)。下一节将会针对该问题做更深入的讨论。

.....

#### 增长策略

QVector,QString 和 QByteArray 使用连续内存保存元素; QList 维护了一个保存所有元素的指针(除非 T 本身是一个指针类型或一个指针大小的基本类型,这种情况下数组中保存的的是元素本身的值)的数组,用于提供基于索引的快速访问; QHash<Key, T> 内部有一个和大小元素个数成正比的哈希表。为了避免每次在尾部添加元素时重新分配内存,这些类通常会分配比实际需要要多的内存。

考虑下列代码,它用另一个 QString 构建出一个新的 QString:

```
QString onlyLetters(const QString &in)
{
    QString out;
    for (int j = 0; j < in.size(); ++j) {
        if (in[j].isLetter())
            out += in[j];
    }
    return out;
}</pre>
```

我们通过每次追加一个字符的方式动态的构建了一个字符串。假设我们追加 15000 个字符到这个 QString 字符串,接下来会在已分配内存耗尽时触发 QString 进行 18 次内存重新分配,分别 在已分配量为: 4,8,12,16,20,52,116,244,500,1012,2036,4048,6132,8180,10228,12276,14324,16372 时。最后,这个 QString 占用了 16372 个 Unicode 字符 的空间,其中 15000 个被实际使用了。

上面的数字可能有些奇怪,这里是分配的指导原则。

- QString 每次分配 4 个字符指导达到 20 个字符。
- 从 20 到 4084 个字符,每次将当前的大小翻倍。更准确的说,是翻倍后再减去 12。(一些内存分配器在分配刚好两倍的内存时性能较差,因为它们需要使用每块内存块中的一些字节用于登记。
- 从 4084 开始,每次分配将会在原来的基础上增加 2048 个字符大小(4096 字节)。这么 做的意义是现代操作系统在重新分配内存时并不会复制全部的数据,而仅仅是简单地将物理内



存页重新排序, 只有第一页和最后一页的数据需要复制。

QByteArray 和 QList 使用和 QString 差不多的增长算法。

当数据类型支持通过 memcpy() 在内存中进行移动时(包括基本 C++ 类型,指针类型和 Qt 的隐式共享类),QVector 也使用相同的算法。但在数据类型只支持通过复制构造函数和析构函数进行移动时则使用不同的算法。在这种情况下,重新分配的开销会大的多,因此 QVector 将总是会在空间耗尽时直接申请两倍的内存,以减少重新分配的次数。

QHash<Key, T> 则是完全不同。QHash 内部的哈希表每次增长两倍,每次增长时,保存的元素将会重新分配到一个通过 qHash(key) % QHash::capacity() (簇序号) 计算出来的新的簇中。此说明同样适用于 QSet 和 QCache<Key, T>。

对于大部分的应用,Qt 提供的增长策略完全可以满足需要。如果你需要进行自定义调整,QVector,QHash<Key, T>, QSet, QString 和 QByteArray 提供了一个提供了三个方法用于检查和指定保存元素使用的内存量。

- capacity() 用于返回已分配内存的元素个数(对于 QHash 和 QSet,返回的是哈希表的 簇的个数)。
- reserve(size) 用于显式的预分配 size 个元素大小的内存。
- squeeze() 用于释放所有没有用来保存元素的内存。

如果预先知道容器要保存元素的大概数量,可以提前调用 reserve() 方法分配内存,最后在填充 完容器后,再调用 squeeze() 来释放多余的预分配内存。

# 第十二章 QCoreApplication

### QCoreApplication 类

QCoreApplication 类为没有 UI 的 Qt 程序提供了一个事件循环。

属性	方法
头文件	<pre>#include<qcoreapplication></qcoreapplication></pre>
qmake	QT+=core
自从	Qt 4.6
继承	QObject
派生	QGuiApplication

#### 属性

属性	类型	属性	类型
applicationName	QString	organizationName	QString
applicationVersion	QString	quitLockEnabled	QString
organizationDomain	QString		

#### 公共成员函数

#### 详细说明

此类为那些没有 GUI 的应用程序提供消息循环。对于使用 Qt 但无 GUI 的程序,它们必须有且 仅有一个 QCoreApplication 对象。对于 GUI 应用程序,请参见 QGuiApplication。对于 使用了 Qt Widgets 的模块,请参见 QApplication。

QCoreApplication 包含主事件循环,这些来自于操作系统(如定时器、网络事件等)及其它来源的事件将由它来处理和派发。它同时也处理应用程序的初始化和析构,以及全系统和全程序的设置。

#### 事件循环及事件处理

消息循环从调用 exec() 开始。长时间运行的一些操作也可以通过调用 processEvents() 让程序保持响应。

一般地,我们建议您尽可能早地在您的 main() 函数中创建 QCoreApplication、QGuiApplication 或 QApplication。当消息循环退出时,例如当 quit() 被调用时,exec() 才会返回。

我们也提供了一些便捷的静态函数。QCoreApplication 对象能够通过 instance() 来获取。您可以通过 sendEvent() 来发送事件,以及通过 postEvent() 来投送事件。待处理的事件能



通过 removePostedEvents() 来移除,亦可通过 sendPostedEvents() 来派发。

此类提供了一个槽函数 quit() 及一个信号 aboutToQuit()。

#### 程序和库路径

一个应用程序有一个 applicationDirPath() 和一个 applicationFilePath()。库路径(参见 QLibrary) 能通过 libraryPaths()被获取,且能通过 setLibraryPaths()、addLibraryPath()和 removeLibraryPath()来对它进行操作。

#### 国际化和翻译

翻译文件能分别通过 installTranslator() 和 removeTranslator() 被加载和移除。您可以通过 translate() 来翻译应用中的字符串。QObject::tr() 和 QObject::trUtf8() 这两个函数根据 translate() 来进行了实现。

#### 访问命令行参数

您应该通过 arguments() 来获取传递给 QCoreApplication 构造函数的命令行参数。

注意: QCoreApplication 将移除 -qmljsdebugger="..." 选项。它会解析 qmljsdebugger 参数,然后删除此选项及其参数。

对于一些更加高级的命令行参数的处理,请创建一个 QCommandLineParser。

#### 区域设置

运行在 Unix/Linux 的 Qt 程序,将会默认使用系统的区域设置。这可能会导致在使用 POSIX 函数时发生冲突,例如,数据类型转换时由转换浮点数转换为字符串,由于不同区域符号的差异可能会导致一些冲突。为了解决这个问题,在初始化 QGuiApplication、QApplication 或 QCore-Application 之后,需要马上调用 POSIX 函数 setlocale(LC\_NUMERIC, "C"),以重新将数字的格式设置为"C"-locale。

另请参阅 QGuiApplication, QAbstractEventDispatcher, QEventLoop, Semaphores Example, 以及 Wait Conditions Example。

#### 属性文档

applicationName : QString

此属性保存应用程序的名字。

当使用空的构造函数初始化 QSettings 类的实例时,此属性被使用。这样一来,每次创建 QSettings 对象时,都不必重复此信息。

如果未设置,则应用程序名称默认为可执行文件名称(自 5.0 开始)。

#### 访问函数:

QString	applicationName()
void	<pre>setApplicationName(const QString &amp;application)</pre>

#### 通知信号:

void	applicationNameChanged()
------	--------------------------

另请参阅 organizationName, organizationDomain, applicationVersion, 以及 applicationFilePath()。

applicationVersion: QString

此属性保存应用程序的版本。

如果没有设置此属性,那么此属性将会被默认设置为平台相关的值,该值由主应用程序的可执行文件或程序包确定(自 **Qt 5.9** 起):

平台	源
Windows (经典桌面)	VERSIONINFO 资源中的 PRODUCTVERSION 参数
Windows 通用应用平台 (UWP)	应用程序包中清单文件的版本属性
macOS, iOS, tvOS, watchOS	信息属性列表中的 CFBundleVersion 属性
Android	AndroidManifest.xml 清单中的 android:versionName 属性

在其他平台上,此属性默认值为空字符串。

此属性自 Qt 4.4 引入。

#### 访问函数:

QString	applicationVersion()
void	<pre>setApplicationVersion(const QString &amp;version)</pre>

#### 通知信号:

void	applicationVersionChanged()
------	-----------------------------

另请参阅 applicationName, organizationName, 以及 organizationDomain。

organizationDomain: QString

此属性保存编写此应用程序的组织的 Internet 域。

当使用空的构造函数初始化 QSettings 类的实例时,此属性被使用。这样一来,每次创建 QSettings 对象时,都不必重复此信息。

在 Mac 上,如果 organizationDomain() 不是一个空值,那么 QSettings 将会使用它; 否则它将会使用 organizatioName()。在其他平台上,QSettings 将 organizationName()作为组织名来使用。

#### 访问函数:

QString	organizationName()	
void	setOrganizationName(const QString &orgName)	)

#### 通知信号:

void	organizationNameChanged()
------	---------------------------

另请参阅 applicationDomain 和 applicationName。

quitLockEnabled: bool

此属性保存使用 QEventLoopLocker 是否能退出的特性。



默认值是 true。

访问函数:

bool isQuitLockEnabled()
hline void setQuitLockEnabled(bool enabled)

另请参阅 QEventLoopLocker。

.....

成员函数文档

QCoreApplication::QCoreApplication(int &argc, char \*\*argv)

构造一个 Qt 内核程序。所谓内核程序,就是没有图形用户界面的程序。这样的程序使用控制台,或者是作为服务进程运行着。

argc 和 argv 参数将会被应用程序处理,将其转换为一种更加便捷的形式,并可以通过 arguments() 来获取。

警告: argc 和 argv 这两个值所指向的内存,必须在整个 QCoreApplication 生命周期内有效。另外,agrc 必须要大于 0,且 argv 必须至少包含一个合法的字符串。

void QCoreApplication::aboutToQuit() [signal]

当程序即将退出主消息循环时,如当消息循环嵌套层数降为 ① 时,此事件被发射。它可能发生在应用程序中调用 quit() 之后,亦发生在关闭整个桌面会话时。

注意: 这是一个私有信号。它能够被连接, 但是用户无法发射它。

另请参阅 quit()。

void QCoreApplication::quit() [static slot]

告知程序以返回值 0 来退出。等效于调用 QCoreApplication::exit(0)。

一般我们将 quit() 槽连接到 QGuiApplication::lastWindowClosed() 信号,您同样可以将此槽连接到 QAction、QMenu 或 QMenuBar 的 QAbstractButton::clicked() 信号上。

将信号以 QueuedConnection 参数连接此槽是一个不错的实践。如果连接了此槽的一个信号(未在队列中的)在控制流程进入主消息循环前(如在 int main 中调用 exec() 之前)被发射,那么这个槽不会有任何效果,应用程序也不会退出。使用队列连接方式能保证控制路程进入主消息循环后,此槽才会被触发。

例如:

```
QPushButton *quitButton = new QPushButton("Quit");
connect(quitButton, &QPushButton::clicked, &app, &QCoreApplication::quit, Qt::QueuedConnection);
```

另请参阅 exit(), aboutToQuit(), and QGuiApplication::lastWindowClosed()。

QCoreApplication::~QCoreApplication() [virtual]

销毁 QCoreApplication 对象。

void QCoreApplication::addLibraryPath(const QString &path) [static]

将 path 添加到库路径开头,保证它先会被库搜索到。如果 path 为空或者已经存在于路径列表,那么路径列表保持不变。

默认的路径列表只包含一个条目,即插件安装路径。默认的插件安装文件夹是 INSTALL/plugins, 其中 INSTALL 是 Qt 安装文件夹。

当 QCoreApplication 被销毁后,这些库路径将会被重设为默认值。

另请参阅 removeLibraryPath(), libraryPaths(), and setLibraryPaths().

QString QCoreApplication::applicationDirPath() [static] 返回包含此可执行文件的文件夹路径。

例如,您已经在 C:/Qt 安装了 Qt,然后运行 regexp 示例,那么这个函数会返回"C:/Qt:/examples/tools/re

在 macOS 和 iOS 上,它会指向实际包含可执行文件的目录,该目录可能在一个应用程序包内(如果是以应用程序包形式存在)。

警告:在 Linux 上,这个函数会尝试从/proc 获取文件路径。如果失败了,那么它假设 argv[0]包含了可执行文件的绝对路径。此函数同样也假设了应用程序不会改变当前路径。

另请参阅 applicationFilePath()。

QString QCoreApplication::applicationFilePath() [static]

返回包含此可执行文件的文件路径。

例如,您已经在/usr/local/qt 目录安装了 Qt,然后运行 regexp 示例,那么这个函数会返回"/usr/local/qt/examples/tools/regexp/regexp"。

警告:在 Linux 上,这个函数会尝试从/proc 获取文件路径。如果失败了,那么它假设 argv[0]包含了可执行文件的绝对路径。此函数同样也假设了应用程序不会改变当前路径。

另请参阅 applicationDirPath()。

qint64 QCoreApplication::applicationPid() [static]

返回当前应用程序的进程 ID。

此函数自 Qt 4.4 引入。

QStringList QCoreApplication::arguments() [static]

返回命令行参数列表。

一般情况下, arguments().at(0) 表示可执行文件名, arguments().at(1) 是第一个参数, arguments().last() 是最后一个参数。请见下面关于 Windows 的注释。

调用这个函数需要花费很多时间——您应该在解析命令行时,将结果缓存起来。

警告:在 Unix 下,这个参数列表由 main()函数中的 argc 和 argv 参数生成。argv 中的字符串数据将会通过 QString::fromLocal8Bit()来解析,因此,在 Latin1 的区域环境下,是不可能来传递日语的命令行的,其他情况以此类推。大部分现代 Unix 系统没有此限制,因为它们是基于 Unicode 的。

在 Windows 下,这个参数列表,只有在构造函数中传入了修改的 argc 和 argv 时,才会从这 个 argc 和 argv 中解析。这种情况下,就会出现编码问题。



如果不是上述情况,那么 arguments() 将会从 GetCommandLine() 中构造。此时 arguments().at(0) 在 Windows 下未必是可执行文件名,而是取决于程序是如何被启动的。

此函数自 Qt 4.1 引入。

另请参阅 applicationFilePath() 和 QCommandLineParser。

bool QCoreApplication::closingDown() [static]

如果 application 对象正在被销毁中,则返回 true,否则返回 false。

另请参阅 startingUp()。

bool QCoreApplication::event(QEvent \*e) [override virtual protected]

重写了: QObject::event(QEvent\* e)。

QAbstractEventDispatcher \*QCoreApplication::eventDispatcher() [static]

返回指向主线程事件派发器的指针。如果线程中没有事件派发器,则返回 nullptr。

另请参阅 setEventDispatcher()。

int QCoreApplication::exec() [static]

进入主消息循环,直到 exit() 被调用。其返回值是为 exit() 传入的那个参数(如果是调用 quit(),等效于调用 exit(0))。

通过此函数来开始事件循环是很有必要的。主线程事件循环将从窗口系统接收事件,并派发给应用程序下的窗体。

为了能让您的程序在空闲时来处理事件(在没有待处理的事件时,通过调用一个特殊的函数),可以使用一个超时为 0 的 QTimer。可以使用 processEvents() 来跟进一步处理空闲事件。

我们建议您连接 aboutToQuit() 信号来做一些清理工作,而不是将它们放在 main 函数中。因为在某些平台下,exec() 可能不会返回。例如,在 Windows 下,当用户注销时,系统将在 Qt 关闭所有顶层窗口后才终止进程。因此,不能保证程序有时间退出其消息循环来执行 main 函数中 exec() 之后的代码。

另请参阅 quit(), exit(), processEvent() 和 QApplication::exec()。

void QCoreApplication::exit(int returnCode = 0) [static]

告诉程序需要退出了,并带上一个返回值。

在此函数被调用后,程序将离开主消息循环,并且从 exec() 中返回。其返回值就是 returnCode。如果消息循环没有运行,那么此方法什么都不做。

一般我们约定 0 表示成功,非 0 表示产生了一个错误。

将信号以 QueuedConnection 参数连接此槽是一个不错的实践。如果连接了此槽的一个信号(未在队列中的)在控制流程进入主消息循环前(如在 int main 中调用 exec() 之前)被发射,那么这个槽不会有任何效果,应用程序也不会退出。使用队列连接方式能保证控制路程进入主消息循环后,此槽才会被触发。

另请参阅 quit() 和 exec()。

void QCoreApplication::installNativeEventFilter(QAbstractNativeEventFilter
\*filterObj)

在主线程为应用程序所能接收到的原生事件安装一个事件过滤器。

事件过滤器 filterObj 通过 nativeEventFilter() 来接收事件。它可以接收到主线程所有的原生事件。

如果某个原生事件需要被过滤或被屏蔽,那么 QAbstractNativeEventFilter::nativeEventFilter需要返回 true。如果它需要使用 Qt 默认处理流程,则返回 false:那么接下来这个原生事件则会被翻译为一个 QEvent,并且由 Qt 的标准事件过滤器来处理。

如果有多个事件过滤器被安装了,那么最后安装的过滤器将会被最先调用。

注意:此处设置的过滤器功能接收原生事件,即 MSG 或 XCB 事件结构。

注意:如果设置了 Qt::AA\_PluginApplication 属性,那么原生事件过滤器将会被屏蔽。

为了最大可能保持可移植性,您应该总是尽可能使用 QEvent 和 QObject::installEventFilter()。

另请参阅 QObject::installEventFilter()。

您可以安装多个翻译文件。这些翻译文件将会按照安装顺序的逆序被搜索到,因此最近添加的翻译文件会首先被搜索到,第一个安装的搜索文件会最后被搜索。一旦翻译文件中匹配了一个字符串,那么搜索就会终止。

安装、移除一个 QTranslator,或者更改一个已经安装的 QTranslator 将会为 QCoreApplication 实例产生一个 LanguageChange 事件。一个 QApplication 会将这个事件派发到所有的顶层窗体,使用 tr() 来传递用户可见的字符串到对应的属性设置器,通过这种方式来重新实现 changeEvent 则可以重新翻译用户的界面。通过 Qt 设计师 (Qt Designer) 生成的窗体类提供了一个 retranslateUi() 可以实现上述效果。

函数若执行成功则返回 true,失败则返回 false。

另请参阅 removeTranslator(), translate(), QTranslator::load() 和动态翻译。

QCoreApplication\* QCoreApplication::instance() [static]

返回程序的 QCoreApplication (或 QGuiApplication/QApplication) 实例的指针。

bool QCoreApplication::isSetuidAllowed() [static]

如果在 UNIX 平台中,允许应用程序使用 setuid,则返回 true。

此函数自 Qt 5.3 引入。

另请参阅 QCoreApplication::setSetuidAllowed()。

QStringList QCoreApplication::libraryPaths() [static]

返回一个路径列表,其中的路径表示动态加载链接库时的搜索路径。

此函数的返回值也许会在 QCoreApplication 创建之后改变,因此不建议在 QCoreApplication 创建之前调用。应用程序所在的路径(非工作路径),如果是已知的,那么它会被放入列表中。



为了能知道这个路径,QCoreApplication 必须要在创建时使用 arqv[0] 来表示此路径。

Qt 提供默认的库搜索路径,但是它们同样也可以通过 qt.conf 文件配置。在此文件中所指定的路径会覆盖默认路径。注意如果 qt.conf 文件存在于应用程序所在的文件夹目录下,那么直到QCoreApplication 被创建时它才可以被发现。如果它没有被发现,那么调用此函数仍然返回默认搜索路径。

如果插件存在,那么这个列表会包含插件安装目录(默认的插件安装目录是 INSTALL/plugins, 其中 INSTALL 是 Qt 所安装的目录。用分号分隔的QT\_PLUGIN\_PATH环境变量中的条目一定会 被添加到列表。插件安装目录(以及它存在)在应用程序目录已知时可能会被更改。

如果您想遍历列表,可以使用 foreach 伪关键字:

```
foreach (const QString &path, app.libraryPaths())
  do_something(path);
```

另请参阅 setLibraryPaths(), addLibraryPath(), removeLibraryPath(), QLibrary , 以及如何创建 Qt 插件。

bool QCoreApplication::notify(QObject receiver, QEvent event) [virtual]

将事件发送给接收者: receiver→event(event)。其返回值为接受者的事件处理器的返回值。注意这个函数将会在任意线程中调用,并将事件转发给任意对象。

对于一些特定的事件(如鼠标、键盘事件),如果事件处理器不处理此事件(也就是它返回 false),那么事件会被逐级派发到对象的父亲,一直派发到顶层对象。

处理事件有 5 种不同的方式: 重写虚函数只是其中一种。所有的五种途径如下所示:

- 1. 重写 paintEvent(), mousePressEvent() 等。这个是最通用、最简单但最不强大的一种方法。
- 2. 重写此函数。这非常强大,提供了完全控制,但是一次只能激活一个子类。
- 3. 将一个事件过滤器安装到 QCoreApplication。这样的一个事件过滤器可以处理所有窗体的 所有事件,就像是重写了 notify() 函数这样强大。此外,您还可以提供多个应用级别全局 的事件过滤器。全局事件过滤器甚至可以接收到那些不可用窗体的鼠标事件。注意程序的事件 过滤器仅能响应主线程中的对象。
- 4. 重写 QObject::event()(就像 QWidget 那样)。如果您是这样做的,您可以接收到 Tab 按键,及您可以在任何特定窗体的事件过滤器被调用之前接收到事件。
- 5. 在对象上安装事件过滤器。这样的事件过滤器将可以收到所有事件,包括 Tab 和 Shift+Tab 事件——只要它们不更改窗体的焦点。

未来规划:在 Qt 6 中,这个函数不会响应主线程之外的对象。需要该功能的应用程序应同时为其事件检查需求找到其他解决方案。该更改可能会扩展到主线程,因此不建议使用此功能。

注意:如果您重写此函数,在您的应用程序开始析构之前,您必须保证所有正在处理事件的线程停止处理事件。这包括了您可能在用的其他库所创建的线程,但是不适用于 Qt 自己的线程。

另请参阅: QObject::event() 和 installNativeEventFilter()。

void QCoreApplication::postEvent(QObject\* receiver, QEvent\* event, int priority = Qt::NormalEventPriority) [static] 添加一个 event 事件,其中 receiver 表示事件的接收方。事件被添加到消息队列,并立即返回。

被添加的事件必须被分配在堆上,这样消息队列才能接管此事件,并在它被投送之后删除它。当它被投递之后,再来访问此事件是不安全的。

当程序流程返回到了主事件循环时,所有的队列中的事件会通过 notify() 来发送。

队列中的事件按照 priority 降序排列,这意味着高优先级的事件将排列于低优先级之前。优先级 priority 可以是任何整数,只要它们在<mark>INT\_MAX</mark> 和 <mark>INT\_MIN</mark> 之闭区间内。相同优先级的事件会按照投送顺序被处理。

注意:此函数是线程安全的。

此函数自 Qt 4.3 引入。

另请参阅: sendEvent(), notify(), sendPostedEvents(), 和 Qt::EventPriority。

void QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::ProcessEventsFlags flags
= QEventLoop::AllEvents) [static]

根据 flags 处理调用线程的所有待处理事件,直到没有事件需要处理。

您可以在您程序进行一项长时间操作的时候偶尔调用此函数(例如拷贝一个文件时)。

如果您在一个本地循环中持续调用这个函数,而不是在消息循环中,那么 DeferredDelete 事件不会被处理。这会影响到一些窗体的行为,例如 QToolTip,它依赖 DeferredDelete 事件。以使其正常运行。一种替代方法是从该本地循环中调用 sendPostedEvents()。

此函数只处理调用线程的事件,当所有可处理事件处理完毕之后返回。可用事件是在函数调用之前排队的事件。这意味着在函数运行时投送的事件将会排队到下一轮事件处理为止。

注意:此函数是线程安全的。

另请参阅: exec(), QTimer, QEventLoop::processEvents(), flush() 和 sendPostedEvents()。

void QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::ProcessEventsFlags flags
= QEventLoop::AllEvents, int ms) [static]

此函数重写了 processEvents()。

此函数将用 ms 毫秒为调用线程处理待处理的事件,或者直到没有更多事件需要处理。

您可以在您程序进行一项长时间操作的时候偶尔调用此函数(例如拷贝一个文件时)。

此函数只处理调用线程的事件。

注意:不像 processEvents() 的重写,这个函数同样也处理当函数正在运行中时被投送的事件。),QTimer,QEventLoop::processEvents()。

另请参阅: exec(), QTimer, QEventLoop::processEvents()。

void QCoreApplication::removeLibraryPath(const QString &path) [static]

从库的搜索路径列表中移除 path。如果 path 是空的,或者不存在于列表,则列表不会改变。

当 QCoreApplication 被析构时,此列表会被还原。



另请参阅: exec(), QTimer 和 QEventLoop::processEvents()。

void QCoreApplication::removeNativeEventFilter(QAbstractNativeEventFilter
\*filterObject)

从此实例中移除 filterObject 事件过滤器。如果这个事件过滤器没有被安装,则什么也不做。

当此实例被销毁时,所有的事件过滤器都会自动被移除。

任何时候——甚至正在事件过滤被激活时(通过 nativeEventFilter() 函数)——移除一个事件过滤器都是安全的。

此函数自 Qt 5.0 引入。

另请参阅: installNativeEventFilter()。

void QCoreApplication::removePostedEvents(QObject \*receiver, int event-Type = 0) [static]

移除所指定的 eventType 类型且由 postEvent() 所添加的事件。

这些事件不会被派发,而是直接从队列中移除。您从来都不需要调用此方法。如果您确实调用了它,那么请注意杀掉事件可能会影响 receiver 的不变性 (invariant)。

如果接收者为 nullptr, 那么所有对象将会移除 eventType 所指定的所有事件。如果 event-Type 为 0,那么 receiver 的所有事件将会被移除。自始自终,您都不应将 0 传递给 eventType。

注意:此函数是线程安全的。

此函数自 Qt 4.3 引入。

bool QCoreApplication::removeTranslator(QTranslator \*translationFile) [static]

从此应用程序使用的翻译文件列表中删除翻译文件 translationFile 。(不会在文件系统中删除此翻译文件。)

该函数成功时返回 true , 失败时返回 false 。

另请参阅: installTranslator(), translate(), 与 QObject::tr()。

bool QCoreApplication::sendEvent(QObject \*receiver, QEvent \*event) [static]

通过函数 notify() 将事件 event 直接发送至接收对象 receiver 。返回从事件处理对象得到的返回值。

事件不会在发送之后删除掉。通常的方法是在栈上创建事件,例如:

```
QMouseEvent event(QEvent::MouseButtonPress, pos, 0, 0, 0);
QApplication::sendEvent(mainWindow, &event);
```

另请参阅: postEvent() 与 notify()。

void QCoreApplication::sendPostedEvents(QObject \*receiver = nullptr, int
event\_type = 0) [static]

立刻分派所有先前通过 QCoreApplication::postEvent() 进入队列的事件。这些事件是针对接收对象的,且事件类型为 event\_type 。

该函数不会对来自窗口系统的事件进行分派,如有需求请参考 processEvents()。

如果接收对象指针为 nullptr ,event\_type 的所有事件将分派到所有对象。如果 event\_type 为 0 ,所有事件将发送到接收对象 receiver 。

注意:该方法必须由其 QObject 参数 receiver 所在的线程调用。

另请参阅: flush() 与 postEvent()。

void QCoreApplication::setAttribute(Qt::ApplicationAttribute attribute,
bool on = true) [static]

如果 on 为 true ,则设置属性 attribute; 否则清除该属性。

注意: 在创建 QCoreApplication 实例之前,一些应用程序的属性必须要设置。有关更多信息,请参考 Qt::ApplicationAttribute 文档。

另请参阅: testAttribute()。

void QCoreApplication::setEventDispatcher(QAbstractEventDispatcher \*event-Dispatcher) [static]

将主线程的事件分派器设置为 eventDispatcher 。只有在还没有安装事件分派器的情况下,也就是在实例化 QCoreApplication 之前,才可以进行设置。此方法获取对象的所有权。

另请参阅: eventDispatcher()。

void QCoreApplication::setLibraryPaths(const QStringList &paths) [static]

将加载库时要搜索的目录列表设置为 paths。现有的所有路径将被删除,路径列表将从参数 paths 中获取。

当实例 OCoreApplication 被析构时,库路径将设置为默认值。

另请参阅: libraryPaths()、addLibraryPath()、removeLibraryPath() 与 QLibrary。
void QCoreApplication::setSetuidAllowed(bool allow) [static]

若 allow 为 true,允许程序在 UNIX 平台上运行 setuid 。

若 allow 为 false (默认值),且 Qt 检测到程序使用与实际用户 id 不同的有效用户 id 运行,那么在创建 QCoreApplication 实例时程序将中止。

Qt 受攻击面较大,因此它并不是一个恰当 setuid 程序解决方案。不过,出于历史原因,可能某些程序仍需要这种方式运行。当检测到此标志时,可防止 Qt 中止应用程序。须在创建 QCoreApplication 实例之前将其进行设置。

注意:强烈建议不要打开此选项,它会带来安全风险。

此函数自 Qt 5.3 引入。

另请参阅: isSetuidAllowed()。

bool QCoreApplication::startingUp()

如果应用程序对象尚未创建,则返回 true ; 否则返回 false 。

另请参阅: closingDown()。



bool QCoreApplication::testAttribute(Qt::ApplicationAttribute attribute)
[static]

如果设置了属性 attribute ,返回 true ;否则返回 false 。

另请参阅: setAttribute()。

QString QCoreApplication::translate(const char \*context, const char \*source-Text, const char \*disambiguation = nullptr, int n = -1) [static]

搜索最近到首次安装的翻译文件,查询翻译文件中 sourceText 对应的翻译内容,返回其结果。

QObject::tr() 作用相同且使用更便捷。

context 通常为类名(如"MyDialog"),sourceText 则是英文文本或简短的识别文本。

disambiguation 为一段识别字符串,用于同一上下文中不同角色使用相同的 sourceText 。它的默认值为 nullptr。

有关上下文、消除歧义和注释的更多信息,请参阅 QTranslator 和 QObject::tr() 文档。

n 与%n 一并使用以便支持复数形式。详见 Q0bject::tr()。

如果没有任何翻译文件包含 context 中 sourceText 的翻译内容,该函数则返回 QString 包裹的 sourceText 。

此函数非虚函数。您可以子类化 QTranslator 来使用其他翻译技术。

注意:此函数线程安全。

另请参阅: QObject::tr(), installTranslator(), removeTranslator(), 与 translate()。

相关非成员函数

void qAddPostRoutine(QtCleanUpFunction ptr)

添加一个全局例程,它将在 QCoreApplication 析构函数中调用。这个函数通常用来作为在程序范围功能内,添加程序清除例程的函数。

清除例程的调用顺序与添加例程的顺序相反。

参数 ptr 指定的函数应既没有参数,也没有返回值,例如:

```
static int *global_ptr = nullptr;

static void cleanup_ptr()
{
    delete [] global_ptr;
    global_ptr = nullptr;
}

void init_ptr()
{
    global_ptr = new int[100]; // allocate data
    qAddPostRoutine(cleanup_ptr); // delete later
}
```

注意,对于应用程序或模块范围的清理,qAddPostRoutine() 通常不太合适。例如,若程序被分割成动态加载的模块,那么相关的模块可能在 QCoreApplication 的析构函数调用之前就卸载了。在这种情况下,如果仍想使用 qAddPostRoutine() ,可以使用 qRemovePostRoutine() 来防止 QCoreApplication 的析构函数调用一个例程。举个例子,在模块卸载前调用 qRemovePostRoutine() 。

对于模块或库,使用引用计数初始化管理器,或者 **Qt** 对象树删除机制可能会更好。下面是一个私有类使用对象树机制正确调用清除函数的一个例子:

```
class MyPrivateInitStuff : public QObject
{
public:
   static MyPrivateInitStuff *initStuff(QObject *parent)
      if (!p)
         p = new MyPrivateInitStuff(parent);
      return p;
   }
   ~MyPrivateInitStuff()
      // cleanup goes here
   }
private:
   MyPrivateInitStuff(QObject *parent)
      : QObject(parent)
      // initialization goes here
   }
   MyPrivateInitStuff *p;
};
```

通过选择正确的父对象,正常情况下可以在正确的时机清理模块的数据。

注意:函数自 Qt 5.10 已线程安全

注意:该函数线程安全

另请参阅: qRemovePostRoutine()。

void qRemovePostRoutine(QtCleanUpFunction ptr)

注意:函数自 Qt 5.10 已线程安全

注意:该函数线程安全

此函数自 Qt 5.3 引入。

另请参阅: qAddPostRoutine()。

宏文档

Q\_COREAPP\_STARTUP\_FUNCTION(QtStartUpFunction ptr)



添加一个全局函数,它将在 QCoreApplication 的构造函数中调用。这个宏通常用于为程序范围内的功能初始化库,无需应用程序调用库进行初始化。

参数 ptr 指定的函数应既没有参数,也没有返回值,例如:

```
// Called once QCoreApplication exists
static void preRoutineMyDebugTool()
{
    MyDebugTool* tool = new MyDebugTool(QCoreApplication::instance());
    QCoreApplication::instance()->installEventFilter(tool);
}

Q_COREAPP_STARTUP_FUNCTION(preRoutineMyDebugTool)
```

注意,启动函数将在 QCoreApplication 构造后,在任何 GUI 初始化前调用。如果函数中需要 GUI 代码,请使用计时器 (或队列动态调用),在后面的事件循环中执行初始化。

如果删除了 QCoreApplication 并创建了另一个 QCoreApplication ,将再次调用启动函数。

注意:此宏不适用于静态链接到应用程序中的库代码中使用,因为链接器可能会删除该函数,使其根本不会被调用。

注意:此函数是可重入的。

此函数自 Qt 5.1 引入。

......

Q\_DECLARE\_TR\_FUNCTIONS(context)

Q\_DECLARE\_TR\_FUNCTIONS() 宏使用以下签名声明并实现了两个转换函数 tr() 和 trUtf8():

如果您想在不继承 QObject 的类使用 QObject::tr() 或者 QObject::Utf8() ,这个宏就非常适用。

**Q\_DECLARE\_TR\_FUNCTIONS()** 宏必须写在类的第一行(在第一个 public: 或 protected: 之前),例如:

```
class MyMfcView : public CView
{
    Q_DECLARE_TR_FUNCTIONS(MyMfcView)

public:
    MyMfcView();
    ...
};
```

通常 context 参数为类名,不过也可以是任何文本。

另请参阅: Q\_OBJECT, QObject::tr(),与 QObject::trUtf8()。

# 第十三章 QDate

# QDate Class

属性	方法
头文件	<pre>#include <qdate></qdate></pre>
qmake	QT += core

注意:该类提供的所有函数都是可重入的。

.....

### 公共成员类型

类型	名称
enum	MonthNameType DateFormat, StandaloneFormat

### 公共成员函数

类型	函数名						
	QDate(int y, int m, int d)						
	QDate()						
QDate	addDays(qint64 ndays) const						
QDate	addMonths(int nmonths, QCalendar cal) const						
QDate	addMonths(int nmonths) const						
QDate	addYears(int nyears, QCalendar cal) const						
QDate	addYears(int nyears) const						
int	nt day(QCalendar cal) const						
int	day() const						
int	dayOfWeek(QCalendar cal) const						
int	dayOfWeek() const						
int	dayOfYear(QCalendar cal) const						
int	dayOfYear() const						
int	daysInMonth(QCalendar cal) const						
int	daysInMonth() const						
int	daysInYear(QCalendar cal) const						
int	daysInYear() const						
qint64	daysTo(const QDate &d) const						



QDateTime	<pre>endOfDay(Qt::TimeSpec spec = Qt::LocalTime, int offsetSeconds = 0) const</pre>
QDateTime	endOfDay(const QTimeZone &zone) const
void	getDate(int *year, int *month, int *day) const
bool	isNull() const
bool	isValid() const
int	month(QCalendar cal) const
int	month() const
bool	setDate(int year, int month, int day)
bool	setDate(int year, int month, int day, QCalendar cal)
QDateTime	<pre>startOfDay(Qt::TimeSpec spec = Qt::LocalTime, int offsetSeconds = 0) const</pre>
QDateTime	startOfDay(const QTimeZone &zone) const
qint64	toJulianDay() const
QString	<pre>toString(Qt::DateFormat format = Qt::TextDate) const</pre>
QString	toString(const QString &format) const
QString	toString(const QString &format, QCalendar cal) const
QString	toString(QStringView format) const
QString	toString(QStringView format, QCalendar cal) const
int	weekNumber(int *yearNumber = nullptr) const
int	year(QCalendar cal) const
int	year() const
bool	operator≠(const QDate &d) const
bool	operator<(const QDate &d) const
bool	operator≤(const QDate &d) const
bool	operator=(const QDate &d) const
bool	operator>(const QDate &d) const
bool	operator≽(const QDate &d) const

# 静态公共成员

类型	函数名
QDate	currentDate()
QDate	fromJulianDay(qint64 jd)
QDate	<pre>fromString(const QString &amp;string, Qt::DateFormat format = Qt::TextDate)</pre>
QDate	fromString(const QString &string, const QString &format)
QDate	fromString(const QString &string, const QString &format, QCalendar cal)
bool	isLeapYear(int year)
bool	isValid(int year, int month, int day)

.....

#### 相关非成员函数

类型	函数名
QDataStream &	operator«(QDataStream &out, const QDate &date)
QDataStream &	operator»(QDataStream ∈, QDate &date)

#### 详细描述

无论系统的日历和地域设置如何,一个QDate对象代表特定的一天。它可以告诉您某一天的年、月、日,其对应着格里高利历或者您提供的QCalendar。

一个QDate 对象一般由显式给定的年月日创建。注意 QDate 将 1 99 的年数保持,不做任何偏移。静态函数 currentDate() 会创建一个从系统时间读取的QDate对象。显式的日期设定也可以使用 setDate()。fromString() 函数返回一个由日期字符串和日期格式确定的日期。

year()、month()、day() 函数可以访问年月日。另外,还有 dayOfWeek()、dayOfYear() 返回一周或一年中的天数。文字形式的信息可以通过 toString() 获得。天数和月数可以由 QLocale 类映射成文字。

QDate 提供比较两个对象的全套操作,小于意味着日期靠前。

您可以通过 addDays() 给日期增减几天,同样的还有 addMonths()、addYears() 增减几个月、几年。daysTo() 函数返回两个日期相距的天数。

daysInMonth() 和 daysInYear() 函数返回一个月、一年里有几天。isLeapYear() 用于判断闰年。

#### 特别注意

- 年数没有 0 第 0 年的日期是非法的。公元后是正年份,公元前是负年份。QDate(1, 1, 1) 的前一天是 QDate(-1, 12, 31)。
- 合法的日期范围日期内部存储为儒略日天号,使用连续的整数记录天数,公元前 4714 年 11 月 24 日是格里高利历第 0 天(儒略历的公元前 4713 年 1 月 1 日)。除了可以准确有效地表示绝对日期,此类也可以用来做不同日历系统的转换。儒略历天数可以通过QDate::toJulianDay() 和 QDate::fromJulianDay() 读写。由于技术原因,储存的儒略历天号在 -784350574879 784354017364 之间,大概是公元前 2 亿年到公元后 2 亿年之间。

另请参阅: QTime、QDateTime、QCalendar、QDateTime:: YearRange、QDateEdit、QDateTimeEdit 和 QCalendarWidget。

.....

成员类型文档

enum QDate::MonthNameType

此枚举描述字符串中月份名称的表示类型



常量	数值	描述
QDate::DateFormat	0	用于日期到字符串格式化。
QDate::StandaloneFormat	1	用于枚举月份和一周七天。通常单独的名字用 首字母大写的单数形式书写。

此枚举在 Qt 4.5 中引入或修改。

.....

#### 成员函数文档

QString QDate::toString(QStringView format) const

QString QDate::toString(QStringView format, QCalendar cal) const

QString QDate::toString(const QString &format) const

QString QDate::toString(const QString &format, QCalendar cal) const

返回字符串形式的日期。参数 format 控制输出的格式。如果传入参数 cal, 它决定了使用的日历系统,默认是格里高利历。

#### 日期格式的表示如下:

占位符	输出格式
d	无占位 0 的日期 (1 to 31)
dd	有占位 0 的日期 (01 to 31)
ddd	简写的一周七天名称 (例如'Mon' to 'Sun')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLocale::system()
dddd	长版的一周七天名称 (例如'Monday' to 'Sunday')。使用系统 地域设置来格式化, 也就是 QLocale::system()
M	无占位 0 的月份 (1 to 12)
MM	有占位 0 的月份 (01 to 12)
MMM	缩写的月份名称 (例如'Jan' to 'Dec')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLocale::system()
MMMM	长版的月份名称 (例如'January' to 'December')。使用系统 地域设置来格式化, 也就是 QLocale::system()
уу	两位数年份 (00 to 99)
уууу	四位数年份。如果是负数,加上符号是五个字符

单引号包裹的内容将会一字不差地放进输出到字符串中(不带外面的单引号),尽管包含上述格式占位符。连续两个单引号(")会被转义成一个单引号输出。所有其他字符不会被转义,将原封不动输出。

没有分隔符的多个占位符(例如"ddMM")受支持,但要慎用。因为结果的可读性不好,容易引发歧义(例如难以区分"dM"的输出"212"是清 2.12 还是 21,2)

假设今天是 1969 年 7 月 20 日,下面是一些格式字符串的例子

dd.MM.yyyy	20.07.1969							
ddd MMMM d yy	Sun July 20 69							
'The day is' dddd	The day is Sunday							

如果日期非法,会返回空字符串。

注意:如果需要本地化的日期表达,请使用 QLocale::system().toString(),因为 QDate 将在 Qt 6 使用英文表达(C 语言风格)。

另请参阅:fromString()、QDateTime::toString()、QTime::toString()和 QLocale::toString()。

.....

QDateTime QDate::endOfDay(Qt::TimeSpec spec = Qt::LocalTime, int offset-Seconds = 0) const

QDateTime QDate::endOfDay(const QTimeZone &zone) const

返回这一天的最后一刻的时间。通常来说,是午夜前 1ms: 然而,如果时区转换让这一天跨过午夜(如夏令时),返回的是真实的最后一刻时间。这种情况只可能在使用时区参数 QTimeZone zone 或者本地时间参数 Qt::LocalTime spec 时发生。

参数 offsetSeconds 会被忽略,除非参数 spec 为 Qt::OffsetFromUTC,其表示出了时区信息。如果 UTC 和那个时区间没有过渡,一天的结束是 QTime(23, 59, 59, 999)。

在罕见的日期被整体跳过(只在从东向西跨越国际日期变更线时),返回可能是非法的。将 Qt::TimeZone 作为 spec 参数传递 (而不是一个 QTimeZone) 也会造成非法结果,如果那一时刻超过了 QDateTime 的表示范围。

函数在 Qt 5.14 中引入。

另请参阅: startOfDay()。

.....

QDateTime QDate::startOfDay(Qt::TimeSpec spec = Qt::LocalTime, int offsetSeconds = 0) const

QDateTime QDate::startOfDay(const QTimeZone &zone) const

返回一天的开始时刻。通常来说应该是午夜那一时刻:然而,如果时区转换让这一天跨过午夜(如夏令时),返回的是真实的最早的一刻时间。这种情况只可能在使用时区参数 QTimeZone zone 或者本地时间参数 Qt::LocalTime spec 时发生。

参数 offsetSeconds 会被忽略,除非参数 spec 为 Qt::OffsetFromUTC,其表示出了时区信息。如果 UTC 和那个时区间没有过渡,一天的结束是 QTime(0, 0)。

在罕见的日期被整体跳过(只在从东向西跨越国际日期变更线时),返回可能是非法的。

将 Qt::TimeZone 作为 spec 参数传递 (而不是一个 QTimeZone) 也会造成非法结果,如果那一时刻超过了 QDateTime 的表示范围。

函数在 Qt 5.14 中引入。

另请参阅: endOfDay()。

.....

QDate::QDate(int y, int m, int d) 从年月日构造对象,使用格里高利历。如果日期非法,对象不会修改,且 isValid() 返回 false。

**警告: 1 99** 年就对应于它本身,不会偏移。第 **0** 年是非法的。



另请参阅: isValid() 和 QCalendar::dateFromParts()。 QDate::QDate() 构造一个空的日期,也是不可用的。 另请参阅: isNull() 和 isValid()。 QDate QDate::addDays(qint64 ndays) const 返回一个 ndays 天之后的新日期对象 (负数意味着往前减日期)。 当当前日期或新日期是非法日期时,返回非法日期。 另请参阅: addMonths()、addYears() 和 daysTo()。 QDate QDate::addMonths(int nmonths) const QDate QDate::addMonths(int nmonths, QCalendar cal) const 返回一个 nmonths 月之后的新日期对象(负数意味着往前减日期)。 如果传入 cal 参数,会使用日历系统使用,否则使用格里高利历。 **注意**:如果新的日期超出年、月的合理范围,函数讲返回那个月中最接近的日期。 另请参阅: addDays() 和 addYears()。 QDate QDate::addYears(int nyears) const QDate QDate::addYears(int nyears, QCalendar cal) const 返回一个 nyears 年之后的新日期对象 (负数意味着往前减日期)。 如果传入 cal 参数,会使用日历系统使用,否则使用格里高利历。 注意: 如果新的日期超出年、月的合理范围,函数讲返回那个月中最接近的日期。 另请参阅: addDays() 和 addMonths()。 [static] QDate QDate::currentDate() 返回系统时钟所示的今天的日期对象。 另请参阅: QTime::currentTime() 和 QDateTime::currentDateTime()。 ..... int QDate::day() const int QDate::day(QCalendar cal) const

返回日期是当前月份的第几天。

如果传入 cal 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历。非法日期则返回 0。

一些日历系统中,返回值可能大于 7。

另请参阅: year()、month() 和 dayOfWeek()。

.....

int QDate::dayOfWeek() const

int QDate::dayOfWeek(QCalendar cal) const

返回日期是当前周的第几天(1= 周一,7= 周日)。

如果传入 cal 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历。非法日期则返回 0。

一些日历系统中,返回值可能大于 7。

另请参阅: day()、dayOfYear() 和 Qt::DayOfWeek。

.....

int QDate::dayOfYear() const

int QDate::dayOfYear(QCalendar cal) const

返回日期是当年的第几天(第一天返回 1)。

如果传入 cal 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历。非法日期则返回 0。

另请参阅: day() 和 dayOfWeek()。

.....

int QDate::daysInMonth() const

int QDate::daysInMonth(QCalendar cal) const

返回日期对应的月份中总天数。

如果传入 cal 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历 (返回值是 28 31)。非法日期则返回  $\theta$ 。

另请参阅: day() 和 daysInYear()。

.....

int QDate::daysInYear() const

int QDate::daysInYear(QCalendar cal) const

返回日期对应的一年中的总天数。

如果传入 cal 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历 (返回值是 365 或 366)。非法日期则返回 0。

另请参阅: day() 和 daysInMonth()。

......

qint64 QDate::daysTo(const QDate &d) const



返回两个日期相差的天数 (d 日期靠前则返回为负)。

如果比较的二者中有非法日期,返回 0。

示例:

```
QDate d1(1995, 5, 17); // May 17, 1995

QDate d2(1995, 5, 20); // May 20, 1995

d1.daysTo(d2); // returns 3

d2.daysTo(d1); // returns -3
```

另请参阅: addDays()。

.....

[static]QDate QDate::fromJulianDay(qint64 jd)

将 jd 表示的儒略日解析为日期并返回。

另请参阅: toJulianDay()。

.....

[static]QDate QDate::fromString(const QString &string, Qt::DateFormat format = Qt::TextDate)

返回 string 表示的 QDate 对象,非法字符串不会被解析。

注意 Qt::TextDate:建议使用英文的简写月份名称(例如"Jan")。尽管本地化的月份名称在 Qt 5 中也可使用,但它们会依赖于用户的区域设置。

**注意**:对本地化的日期的支持,包括 Qt::SystemLocaleDate、Qt::SystemLocaleShortDate、

Qt::SystemLocaleLongDate、Qt::LocaleDate、Qt::DefaultLocaleShortDate 和 Qt::DefaultLocaleShortDate 和 Qt::

另请参阅: toString() 和 QLocale::toDate()。

.....

[static]QDate QDate::fromString(const QString &string, const QString &format)

[static]QDate QDate::fromString(const QString &string, const QString &format, QCalendar cal)

返回 string 表示的 QDate 对象,非法字符串不会被解析。

如果传入 *cal* 参数,会使用此日历系统,否则使用格里高利历。下面的格式描述针对于格里高利历,其它日历可能不同。

日期格式的表示如下:

占位符	输出格式
d	无占位 0 的日期 (1 to 31)
dd	有占位 0 的日期 (01 to 31)
ddd	简写的一周七天名称 (例如'Mon' to 'Sun')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLocale::s
dddd	长版的一周七天名称 (例如'Monday' to 'Sunday')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLoca
M	无占位 0 的月份 (1 to 12)
MM	有占位 0 的月份 (01 to 12)
MMM	缩写的月份名称 (例如'Jan' to 'Dec')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLocale::syste
MMMM	长版的月份名称 (例如'January' to 'December')。使用系统地域设置来格式化, 也就是 QLoca
уу	两位数年份 (00 to 99)
уууу	四位数年份。如果是负数,加上符号是五个字符

**注意**:不行此函数的其他版,日期和月份名必须使用用户本地语言。只有用户语言是英语时,英文名称才适用。

所有其他字符将会被舍弃,单引号(")包裹的内容,无论是否包含格式占位符也会被舍弃。例如:

```
QDate date = QDate::fromString("1MM12car2003", "d'MM'MMcaryyyy");
// date is 1 December 2003
```

如果字符串不符合格式,一个将返回一个非法的 QDate。不需要前面补 0 的格式是贪婪的,这意味着他们会读取两位数,尽管数字大小超出日期合法范围,并且会占据给后续格式读取的数字位置。例如,下面的日期可以表示 1 月 30 日,但 M 格式会捕获两位数字,导致日期返回非法:

```
QDate date = QDate::fromString("130", "Md"); // invalid
```

年月日中,没有出现在格式中的,将会使用如下默认值

Year	1900
Month	1
Day	1

#### 下面是默认值的示例:

```
QDate::fromString("1.30", "M.d");  // January 30 1900

QDate::fromString("20000110", "yyyyMMdd"); // January 10, 2000

QDate::fromString("20000110", "yyyyMd"); // January 10, 2000
```

注意:如果使用本地化的日期表达,请使用 QLocale::system().toDate(),因为 QDate 将在 Qt 6 使用英文表达 (C 语言风格)。

另请参阅: toString()、QDateTime::fromString()、QTime::fromString() 和 QLocale::toDate()。

......

void QDate::getDate(int \*year, int \*month, int \*day) const 读取日期,储存到 \*year, \*month 和 \*day。指针可以是空指针。

如果日期非法,返回的是 ⊙。

注意: 在 Qt 5.7 之前, 这个函数不是常函数。



此函数在 Qt 4.5 中引入。 另请参阅: year(), month(), day(), isValid() 和 QCalendar::partsFromDate()。 [static]bool QDate::isLeapYear(int year) 判断是否是格里高利历的闰年,是则返回 true。 另请参阅: QCalendar::isLeapYear()。 bool QDate::isNull() const 判断日期是否为空,日期为空则返回 true。空日期是非法的。 **注意**: 行为与 **isValid()** 等价。 另请参阅: isValid()。 bool QDate::isValid() const 判断日期是否合法,合法返回 true。 另请参阅: isNull() 和 QCalendar::isDateValid()。 [static]bool QDate::isValid(int year, int month, int day) 是上述方法的重载。 判断日期(以格里高利历解析)是否合法,合法返回 true。 例如: QDate::isValid(2002, 5, 17); // true QDate::isValid(2002, 2, 30); // false (2月没有20日) QDate::isValid(2004, 2, 29); // true (是闰年) QDate::isValid(2000, 2, 29); // true (是闰年) QDate::isValid(2006, 2, 29); // false (不是闰年) QDate::isValid(2100, 2, 29); // false (不是闰年) QDate::isValid(1202, 6, 6); // true (即使这一年在格里高利历之前) 另请参阅: isNull(), setDate() 和 QCalendar::isDateValid()。 int QDate::month() const int QDate::month(QCalendar cal) const 返回月份编号,第一个月返回 1。 如果传入 cal 参数,会使用日历系统使用,否则使用格里高利历。 对于格里高利历,1 月就是咱中文说的阳历一月。

对于非法日期返回 0。注意有一些日历中,月份可能多于 12 个。

另请参阅: year() 和 day()。

.....

bool QDate::setDate(int year, int month, int day)

设置对应的日期,使用的是格里高利历。如果设置的日期合法,将返回 true,否则日期标记为非法并返回 false。

此函数在 Qt 4.2 中引入。

另请参阅: isValid() 和 QCalendar::dateFromParts()。

.....

bool QDate::setDate(int year, int month, int day, QCalendar cal)

设置对应的日期,使用的是 cal 对应的日历。如果设置的日期合法,将返回 true,否则日期标记为非法并返回 false。

函数在 Qt 5.14 中引入。

另请参阅: isValid() 和 QCalendar::dateFromParts()。

.....

qint64 QDate::toJulianDay() const

将日期转换为儒略日。

另请参阅: fromJulianDay()。

.......

QString QDate::toString(Qt::DateFormat format = Qt::TextDate) const

这是一个重载函数,返回日期的字符串。format 参数决定字符串格式。

如果 format 是 Qt::TextDate,日期使用默认格式。日期月份将使用系统地域设置,也就是QLocale::system()。一个例子是"Sat May 20 1995"。

如果 format 是 Qt::ISODate, 字符串按照 ISO 8601 格式展开, 格式形如 yyyy-MM-dd。 例如 2002-01-05

format 中的 Qt::SystemLocaleDate,Qt::SystemLocaleShortDate 和 Qt::SystemLocaleLongDate 将在 Qt 6 中删除。这些应当由 QLocale::system().toString(date, QLocale::ShortFormat) 或 QLocale::system().toString(date, QLocale::LongFormat) 替代。

format 中的 Qt::LocaleDate,Qt::DefaultLocaleShortDate 和 Qt::DefaultLocaleLongDate 将在 Qt 6 中删除。这些应当由 QLocale().toString(date, QLocale::ShortFormat) 或 QLocale().toString(date, QLocale::LongFormat) 替代。

如果 format 是 Qt::RFC2822Date, 字符串会转换成 RFC 2822 兼容的格式。示例其一是"20 May 1995"。

如果日期非法,返回空字符串。



警告: Qt::ISODate 格式只在 0 9999 年可用。

另请参阅: fromString() 和 QLocale::toString()。

.....

int QDate::weekNumber(int \*yearNumber = nullptr) const

返回 ISO 8601 周序号 (1 到 53)。对于非法日期返回 0。

如果 yearNumber 不是 nullptr(默认参数), 年号返回值存于 \*yearNumber。

根据 ISO 8601, 格里高利历中,跨年的周属于天数更多的那年。由于 ISO 8601 规定一周始于周一,周三在哪一年这周就属于哪一年。大多数年有 52 周,但也有 53 周的年份。

注意: \*yearNumber 不总是与 year() 相等。例如, 2000.1.1 是 1999 年第 52 周, 2002.12.31 是 2003 年第 1 周。

另请参阅: isValid()。

.....

int QDate::year() const

int QDate::year(QCalendar cal) const

返回整数型的年份。

如果传入参数 cal , 它决定了使用的日历系统, 默认是格里高利历。

如果日期不合法,返回 0。在一些日历系统中,比第一年早的年份非法。

如果使用包含第 0 年的日历系统,在返回 0 时通过 isValid() 判断是否合法。这些日历正常的使用负年份,-1 年的下一年是 0 年,再下一年是 1 年。

一些日历中,没有 0 年份但是有负数年份。例如格里高利历,公元前 x 年就是年份-x。

另请参阅:month(),day(),QCalendar::hasYearZero() 和 QCalendar::isProleptic()。

.....

bool QDate::operator≠(const QDate &d) const

bool QDate::operator<(const QDate &d) const

bool QDate::operator ≤ (const QDate &d) const

bool QDate::operator=(const QDate &d) const

bool QDate::operator>(const QDate &d) const

bool QDate::operator ≥ (const QDate &d) const

对于日期 A 和 B,大于意味着日期靠后,小于意味着日期靠前,相等就是同一天。

.....

#### 相关非成员函数

QDataStream &operator«(QDataStream &out, const QDate &date)



## 向数据流写入日期

另请参阅: Serializing Qt Data Types。

QDataStream &operator»(QDataStream &in, QDate &date)

从数据流读出日期

另请参阅: Serializing Qt Data Types。

# 第十四章 QFile

QFile	cl	ass	6																														
•••••	••••	•••	• • • •	• • • •	• • • •	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	•••	•••	••	• • •	••	••	•••	•••	•••	•

属性	方法
Header:	#include
qmake:	QT += core
Inherits:	QFileDevice
Inherited By:	QTemporaryFile

- 包含继承成员的成员列表
- 废弃的成员

**注意**: 类中所有函数都是可重入的。

# 公共成员类型

类型	方法
typedef	DecoderFn

.....

公共成员函数



方法
QFile(const QString &name, QObject *parent)
QFile(QObject *parent)
QFile(const QString &name)
QFile()
~QFile()
copy(const QString &newName)
exists() const
link(const QString &linkName)
moveToTrash()
open(FILE *fh, QIODevice::OpenMode mode, QFileDevice::FileHandleFlags hand
open(int fd, QIODevice::OpenMode mode, QFileDevice::FileHandleFlags handle
remove()
rename(const QString &newName)
setFileName(const QString &name)
symLinkTarget() const

.....

# 重写公共函数

类型	方法
virtual	QString fileName() const override
virtual	bool open(QIODevice::OpenMode mode) override
virtual	QFileDevice::Permissions permissions() const override
virtual	bool resize(qint64 sz) override
virtual	bool setPermissions(QFileDevice::Permissions permissions) override
virtual qint64	size() const override

.....

类型	方法
bool	copy(const QString &fileName, const QString &newName)
QString	decodeName(const QByteArray &localFileName)
QString	decodeName(const char *localFileName)
QByteArray	encodeName(const QString &fileName)
bool	exists(const QString &fileName)
bool	link(const QString &fileName, const QString &linkName)
bool	moveToTrash(const QString &fileName, QString *pathInTrash
QFileDevice::Permissions	permissions(const QString &fileName)
bool	remove(const QString &fileName)
bool	rename(const QString &oldName, const QString &newName)
bool	resize(const QString &fileName, qint64 sz)
bool	setPermissions(const QString &fileName, QFileDevice::Per
QString	symLinkTarget(const QString &fileName)

.......

### 详细描述

QFile 是用于读写文本及二进制的文件及资源的 I/O 设备。一个 QFile 可以单独使用,或者更简单的,可以与 QTextStream 或 QDataStream 一同使用。

文件名通常在构造时传递,但也可以在随时使用 setFileName() 设置。QFile 需要目录分隔符为'/' 而不是依照操作系统。其他分隔符 (如') 不受支持。

您可以通过 exists() 判断文件是否存在。(更多操作系统相关的操作在 QFileInfo 和 QDir中提供)

文件通过 open() 打开,通过 close() 关闭,通过 flush() 刷新。数据通常使用 QDataStream or QTextStream 读写,但您也可以使用由 QIODevice 的继承函数 read(), read-Line(), readAll(), write()。单字符的操作也可以使用 getChar(), putChar(), and ungetChar()。

size()返回文件大小。您可以通过 pos()获取当前文件位置,或通过 seek()移动到新的位置 (译者注:此句中的"位置"指文件内操作的字节位置)。当您读到文件结尾,atEnd()返回 true。

### 直接读文件

如下例子逐行地直接读取文本文件:

```
QFile file("in.txt");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
    return;
while (!file.atEnd()) {
    QByteArray line = file.readLine();
    process_line(line);
}
```

QIODevice::Text flag 传递给 open(),其告诉 Qt 将 Windows 风格的换行符 ("\r\n")转换为 C++ 风格的换行符 ("\n")。默认情况下,QFile 假设为二进制模式读取,不做字节转换。



## 通过流来读文件

如下例子逐行地通过 QTextStream 读取文本文件:

```
QFile file("in.txt");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
    return;

QTextStream in(&file);
while (!in.atEnd()) {
    QString line = in.readLine();
    process_line(line);
}
```

QTextStream 会特意把 8 位文件中字节数据转换为 QString 中 16 位 UTF-16 字符。默认情况下,其假设用户使用系统默认编码(例如 unix 平台上是 UTF-8;详情参看 QTextCodec::codecForLocale())。编码可以通过 QTextStream::setCodec() 改变。

要写入文本,您可以使用左移运算符运算符 operator«(),在 QTextStream 中,其重载用于讲右侧内容追加的左侧,示例如下:

```
QFile file("out.txt");
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
    return;

QTextStream out(&file);
out << "The2magic2number2is:2" << 49 << "\n";</pre>
```

QDataStream 和上文很相似,详情请见相当应类的文档。

当你使用 QFile, QFileInfo 以及 QDir 来访问系统中文件,你可以使用 Unicode 文件名。在 Unix 平台,文件名会转换为 8 位编码。如果您想使用 C++ 标准 API (<cstdio> 或 <iostream>) 或平台相关 API 来访问文件而不是使用 QFile,你可以使用 encodeName()和 decodeName()来在 Unicode 文件名和 8 位文件名间转换。

在 Unix 平台,有一些特殊的系统文件 (例如 /proc 下的文件) ,对于这些文件,size() 会返回 0,但你依然可以读取更多数据;这些数据在你调用 read() 时即时产生。在这种情况下,您便不能使用 atEnd() 来判断是否已经没有更多数据。(因为 atEnd() 通过文件大小是否到达结尾)。然而您可以通过连续调用 readAll(), read() 或 readLine() 指导没有数据来替代此功能。下面的例子使用 QTextStream 逐行读取 /proc/modules:

```
QFile file("/proc/modules");
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
    return;

QTextStream in(&file);
QString line = in.readLine();
while (!line.isNull()) {
    process_line(line);
    line = in.readLine();
}
```

不像其他 QIODevice 的实现,例如 QTcpSocket, QFile 不会发出 aboutToClose(), bytesWritten(), 及 readyRead() 这些信号。这个实现细节意味着 QFile 不适用于读写某些特定类型的文件,比如 Unix 上的设备文件。

## 平台相关信息

文件权限和 Unix 和 Windows 上的处理并不相同。在 Unix 平台上,一个非可写入的目录,文件无法创建。但对于 Windows 并不一定如此,例如'My Documents' (我的文档)目录通常不可写入,但是在其中依然可以创建文件。

Qt 对于文件权限的理解有局限,尤其对于 QFile::setPermissions() 有影响。在 Windows 上,仅当没有任何 Write\* flags 被设置时,Qt 会设置旧版的只读 flag。Qt 不会操作访问 过滤表(access control lists , ACLs)这是的此函数在 NTFS 卷上基本上没什么用。对于 VFAT 格式的 U 盘,倒是有可能可用。POSIX 的 ACLs 也不会被修改。

另请参见 QTextStream, QDataStream, QFileInfo, QDir, 以及 The Qt Resource System。

.....

成员类型文档

typedef QFile::DecoderFn

这个类型定义了一个如下形式的函数的指针:

QString myDecoderFunc(const QByteArray &localFileName);

另请参见 setDecodingFunction().

.....

成员函数文档

QFile::QFile(const QString &name, QObject \*parent)

构造基于给定的父对象 parent 、文件名 name 指定的 QFile 对象。

QFile::QFile(QObject \*parent)

构造基于给定的父对象 parent 的 QFile 对象。

QFile::QFile(const QString &name)

构造文件名 name 指定的 QFile 对象。

QFile::QFile()

构造一个 QFile 对象。

[virtual]QFile::~QFile()

销毁此 OFile 对象,如需要会自动关闭文件。

bool QFile::copy(const QString &newName)

将当前 fileName() 指定的文件复制为文件名 newName 指定的文件。如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

注意如果 newName 文件名的文件已存在,函数不会覆盖,直接返回 false 。

源文件会在复制前关闭。

另请参见 setFileName().

[static]bool QFile::copy(const QString &fileName, const QString &newName) 这是一个重载函数。

将文件 fileName 复制为文件名 newName。如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

注意如果 newName 文件名的文件已存在,函数不会覆盖,直接返回 false 。

另请参见 rename().

[static]QString QFile::decodeName(const QByteArray &localFileName)

和 QFile::encodeName() 操作恰恰相反。返回 localFileName 的 Unicode 形式。 另请参见 encodeName().

[static]QString QFile::decodeName(const char \*localFileName)

这是一个重载函数。返回 localFileName 的 Unicode 形式。

详情参见 encodeName()。

[static]QByteArray QFile::encodeName(const QString &fileName)

基于用户区域设置,将 fileName 转换为本地的 8 为表示。这对于用户选择的文件名足够使用。 硬编码到程序中的文件名应当只使用 7 位 ASCII 字符。

另请参见 decodeName().

[static]bool QFile::exists(const QString &fileName)

如果 fileName 对应的文件存在,返回 true 否则返回 false。

注意:如果 fileName 是指向不存在文件的符号链接,返回 false。

bool QFile::exists() const

这是一个重载函数。

如果 fileName() 对应的文件存在,返回 true 否则返回 false。

另请参见 fileName() and setFileName().

[override virtual]QString QFile::fileName() const

重写函数: QFileDevice::fileName() const.

返回 setFileName() 或构造函数设置的文件名。

另请参见 setFileName() and QFileInfo::fileName().

bool QFile::link(const QString &linkName)

创建一个名为 linkName 的、指向 fileName() 文件的链接。链接的形式取决于底层文件系统 (Windows 上的快捷方式或 Linux 下的符号链接 symlink)。如果成功,返回 true ;返回 false。

此函数不会覆盖文件系统上已经存在的链接;如果已存在,link() 将返回 false 并设置 error() 为 RenameError。

注意:对于 Windows 平台,一个合法的链接名称必须包含.lnk 后缀名。

另请参见 setFileName().

[static]bool QFile::link(const QString &fileName, const QString &linkName)

创建一个名为 linkName 的、指向 fileName 文件的链接。链接的形式取决于底层文件系统 (Windows 上的快捷方式或 Linux 下的符号链接 symlink)。如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

另请参见 link().

这是一个重载函数。

bool QFile::moveToTrash()

将 fileName() 文件移入回收站。如果成功返回 true ,并将 fileName() 设置为回收站中对应文件的路径;否则返回 false。

注意:在 API 不能返回回收站中文件的路径的操作系统中,一旦文件被移动 fileName() 会被设置为空字符串。在没有回收站的操作系统,此函数总返回 false。

此函数引入自: Qt 5.15.

[static]bool QFile::moveToTrash(const QString &fileName, QString \*pathIn-Trash = nullptr)

这是一个重载函数。

将 fileName 文件移入回收站。如果成功返回 true ,并将 \*pathInTrash 设置为回收站中对应文件的路径字符串的指针;否则返回 false。

注意:在 API 不能返回回收站中文件的路径的操作系统中,一旦文件被移动 \*pathInTrash 会被设置为空字符串。在没有回收站的操作系统,此函数总返回 false。

此函数引入自: Qt 5.15.

[override virtual]bool QFile::open(QIODevice::OpenMode mode)

重写函数: QIODevice::open(QIODevice::OpenMod e mode)。

使用 OpenMode mode 模式打开文件,如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

模式 mode 必须是 QIODevice::ReadOnly, QIODevice::WriteOnly, 或 QIODevice::ReadWrite。 也可以有附加 flags,例如 QIODevice::Text 和 QIODevice::Unbuffered。

注意:在 WriteOnly 或 ReadWrite 模式,如果相关文件不存在,此函数会尝试在打开前新建。

另请参见 QIODevice::OpenMode and setFileName().



bool QFile::open(FILE \*fh, QIODevice::OpenMode mode, QFileDevice::FileHandleFlags
handleFlags = DontCloseHandle)

这是一个重载函数。

使用给出的模式 mode 打开已有的文件句柄 fh。handleFlags 可能会被用于指定附加选项。如果成功,返回 true; 否则返回 false。

#### 例如:

```
#include <stdio.h>

void printError(const char* msg)
{
    QFile file;
    file.open(stderr, QIODevice::WriteOnly);
    file.write(msg, qstrlen(msg)); // 写入 stderr
    file.close();
}
```

当一个 QFile 通过此函数被被打开, close() 的行为由 AutoCloseHandle flag 决定。如果指定了 AutoCloseHandle ,且此函数执行成功,那么 close() 会关闭传入的句柄。否则,close() 不会关闭文件,只会刷新数据 (flush)。

### 警告:

- 如果 *fh* 并非指向常规文件,例如 <mark>stdin</mark>, <mark>stdout</mark>, 或 <mark>stderr</mark>,你可能不能够使用 seek(),且 size() 返回 0。详见 QIODevice::isSequential()。
- 由于使用此函数打开的文件没有指定文件名,你不能通过 QFileInfo 读取相关信息。

Windows 平台的注意事项

当访问文件或其他随机存取设备时,fh 必须以二进制模式打开(也就是 fopen() 的模式串必须包含'b')。Qt 会转换行末字节如果您指定 QIODevice::Text 给 mode。顺序读取设备,例如标准输入输出,不受此限制影响。

您需要启用控制台应用支持,才能在控制台使用标准输入输出。要启用,可以在项目文件中加入:

```
CONFIG += console
```

另请参见 close(). bool QFile::open(int fd, QIODevice::OpenMode mode, QFileDevice::FileHandleFlags handleFlags = DontCloseHandle)

这是一个重载函数。

使用给出的模式 mode 打开已有的文件描述符 fh。handleFlags 可能会被用于指定附加选项。如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

当一个 QFile 通过此函数被被打开, close() 的行为由 AutoCloseHandle flag 决定。如果指定了 AutoCloseHandle ,且此函数执行成功,那么 close() 会关闭传入的句柄。否则,close() 不会关闭文件,只会刷新数据 (flush)。

通过此函数打开的文件会被自动设置为 raw 模式;这意味着文件 I/0 函数会很慢。如果您遇到了性能问题,可以尝试其他 open() 函数。

#### 警告:

- 如果 *fd* 不是一个常规文件,例如 0 (stdin), 1 (stdout), 或 2 (stderr), 你可能不能够使用 seek(),且 size()返回 0。详见 QIODevice::isSequential()。
- 由于使用此函数打开的文件没有指定文件名,你不能通过 QFileInfo 读取相关信息。

另请参见 close().

[override virtual]QFileDevice::Permissions QFile::permissions() const

重写函数: QFileDevice::permissions() const.

另请参见 setPermissions().

[static]QFileDevice::Permissions QFile::permissions(const QString &file-Name)

这是一个重载函数。

返回 fileName 文件经 OR(位或)后的权限 QFile::Permission 组合。

bool OFile::remove()

删除文件名 fileName() 的文件。

如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

文件会在删除前关闭。

另请参见 setFileName().

[static]bool QFile::remove(const QString &fileName)

这是一个重载函数。

删除文件名 fileName 的文件。

如果成功,返回 true; 否则返回 false。

另请参见 remove().

bool QFile::rename(const QString &newName)

把文件 fileName() 重命名为 newName。如果成功,返回 true; 否则返回 false。

注意如果 newName 文件名的文件已存在,函数不会覆盖,直接返回 false 。

文件在重命名前关闭。

如果直接重命名失败,Qt 会尝试拷贝数据到 newName 新文件并删除旧文件来实现重命名。如果拷贝或删除失败,Qt 会撤回新文件创建,返回原先状态。

另请参见 setFileName().

[static]bool QFile::rename(const QString &oldName, const QString &new-Name)

这是一个重载函数。

把文件 oldName 重命名为 newName。如果成功,返回 true ; 否则返回 false。

注意如果 newName 文件名的文件已存在,函数不会覆盖,直接返回 false 。



另请参见 rename().

[override virtual]bool QFile::resize(qint64 sz)

重写函数: QFileDevice::resize(qint64 sz).

[static]bool QFile::resize(const QString &fileName, qint64 sz)

这是一个重载函数。

这是文件名 fileName 文件的大小为 sz 字节。如果修改大小成功返回 true,否则返回 false。 如果 sz 比当前文件大小大,后面的数据会填充 0;如果 sz 比当前文件大小小,会裁剪文件数据。

**警告**:如果文件不存在,调用会失败。

另请参见 resize().

void QFile::setFileName(const QString &name)

设置文件名 name。名称可以不包含目录,包含相对目录或绝对目录。

请不要在文件已经打开后调用此函数。

如果文件名不包含路径,或者是相对路径,路径会基于应用程序调用 open() 时的当前路径。

## 例如:

```
QFile file;
QDir::setCurrent("/tmp");
file.setFileName("readme.txt");
QDir::setCurrent("/home");
file.open(QIODevice::ReadOnly); // 打开Unix下文件 "/home/readme.txt"
```

注意 Qt 中目录分隔符统一使用"/".

另请参见 fileName(), QFileInfo, and QDir.

••••••••••••••••••••••••••••••

[override virtual]bool QFile::setPermissions(QFileDevice::Permissions permissions)

重写函数:QFileDevice::setPermissions(QFileDevice::Permissions permissions).

为文件设置 permissions 权限。如果成功返回 true ,如果权限不能修改返回 false 。

警告:此函数不会操作修改 ACLs,这会限制函数功能。

另请参见 permissions() and setFileName(). ......

[static]bool QFile::setPermissions(const QString &fileName, QFileDevice::Permissions permissions)

这是一个重载函数。

为文件名 fileName 的文件设置 permissions 权限。

[override virtual]qint64 QFile::size() const

重写函数: QFileDevice::size() const.

.....

## [static]QString QFile::symLinkTarget(const QString &fileName)

返回符号链接(Unix 上的 symlink 或 Windows 上快捷方式)fileName 指向的文件或目录的绝对路径。如果 fileName 不是一个符号链接,返回空字符串。

名称可能并不是一个存在的文件,只是一个字符串路径。**QFile::exists()** 可以用来判断是否存在。

此函数引入自: Qt 4.2.

.....

QString QFile::symLinkTarget() const

这是一个重载函数。

返回 QFile 对象对应的符号链接(Unix 上的 symlink 或 Windows 上快捷方式)指向的文件或目录的绝对路径。如果 fileName 不是一个符号链接,返回空字符串。

名称可能并不是一个存在的文件,只是一个字符串路径。QFile::exists() 可以用来判断是否存在。

此函数引入自: Qt 4.2.

另请参见 fileName() and setFileName().

# 第十五章 QFileInfo-未完成

## QFileInfo 类

QFileInfo 类用于系统无关的文件信息。更多内容...

属性	方法
头文件:	<pre>#include <qfileinfo></qfileinfo></pre>
qmake:	QT += core

- 列出所有成员函数,包括继承的成员函数
- 废弃的成员函数

注意: 此类中所有函数均可重入

.....

## 公共成员函数

返回类型	函数名
心口大工	QFileInfo(const QFileInfo &fileinfo)
	QFileInfo(const QDir &dir, const QString &file)
	QFileInfo(const QFile &file)
	QFileInfo(const QString &file)
	QFileInfo()
QFileInfo &	operator=(QFileInfo &&other)
QFileInfo &	operator=(const QFileInfo &fileinfo)
	~QFileInfo()
QDir	absoluteDir() const
QString	absoluteFilePath() const
QString	absolutePath() const
QString	baseName() const
QDateTime	birthTime() const
QString	bundleName() const
bool	caching() const
QString	canonicalFilePath() const
QString	canonicalPath() const
QString	completeBaseName() const
QString	completeSuffix() const



QDir	dir() const
bool	exists() const
QString	fileName() const
QString	filePath() const
QDateTime	fileTime(QFile::FileTime time) const
QString	group() const
uint	groupId() const
bool	isAbsolute() const
bool	isBundle() const
bool	isDir() const
bool	isExecutable() const
bool	isFile() const
bool	isHidden() const
bool	isJunction() const
bool	isNativePath() const
bool	isReadable() const
bool	isRelative() const
bool	isRoot() const
bool	isShortcut() const
bool	isSymLink() const
bool	isSymbolicLink() const
bool	isWritable() const
QDateTime	lastModified() const
QDateTime	lastRead() const
bool	makeAbsolute()
QDateTime	metadataChangeTime() const
QString	owner() const
uint	ownerId() const
QString	path() const
bool	permission(QFile::Permissions permissions) const
QFile::Permissions	permissions() const
void	refresh()
void	setCaching(bool enable)
void	setFile(const QString &file)
void	setFile(const QFile &file)
void	setFile(const QDir &dir, const QString &file)
qint64	size() const
QString	suffix() const
void	swap(QFileInfo &other)
QString	symLinkTarget() const

bool	operator≠(const QFileInfo &fileinfo) const
bool	operator=(const QFileInfo &fileinfo) const

.....

### 静态公共成员函数

返回类型	函数名
bool	exists(const QString &file)

#### 相关非成员

返回类型	函数名
typedef	QFileInfoList

••••••

#### 详细描述

QFileInfo 可以获取任一文件的名字、路径、访问权限、是否是文件夹及是否是符号链接等信息,也可以获取文件的大小、上次修改时间、上次读取时间,还可以获取 Qt 资源文件的信息。

QFileInfo 可以表示相对路径也可以表示绝对路径。绝对路径以"/"(windows 上以驱动符号)开头(例如"/tmp/quartz"),相对路径以目录名或文件名开头,相对于当前工作目录(例如"src/fatlib")。可以用 isRelative() 检查一个 QFileInfo 表示的是相对路径还是绝对路径。可以用 makeAbsolute() 将相对路径转为绝对路径。

QFileInfo 可以在构造函数中或稍后在 setFile() 设置文件,可以用 exists() 查看文件是否存在,可以用 size() 获取文件大小。

文件类型可以用 isFile()、isDir() 和 isSymLink() 获取。symLinkTarget() 函数提供了符号链接指向的文件名。

在 Unix 系统(包括 macOS 和 iOS),此类的属性的 getter 函数(例如获取时间或大小)返回的都是目标文件的值,而不是符号链接的(因为 Unix 透明地处理符号链接)。使用 QFile 打开符号链接实际上是打开链接的目标。举例如下:

在 Windows 上,快捷方式(".lnk"文件)当前被视为符号链接。和 Unix 系统一样,属性的 getter 返回目标文件的大小,而不是.lnk 文件本身。此行为已被弃用,并且可能会在 Qt 的未



来版本中删除,此后,.lnk 文件将被视为常规文件。

Elements of the file's name can be extracted with path() and fileName(). The fileName()'s parts can be extracted with baseName(), suffix() or completeSuffix(). QFileInfo objects to directories created by Qt classes will not have a trailing file separator. If you wish to use trailing separators in your own file info objects, just append one to the file name given to the constructors or setFile().

涉及文件日期的函数: birthTime() lastModified() lastRead() fileTime()

涉及文件访问权限的函数: isReadable() isWritable() isExecutable()

涉及文件所有权的函数: owner() ownerId() group() groupId()

同时查验文件权限及所有权: permission()

**注意:** 在 NTFS 文件系统上,出于性能原因,默认情况下禁用所有权和权限检查。要启用它,请包含以下行:

```
extern Q_CORE_EXPORT int qt_ntfs_permission_lookup;
```

然后,通过将<mark>qt\_ntfs\_permission\_lookup</mark>递增和递减 1 来打开和关闭权限检查。

```
qt_ntfs_permission_lookup++; // 打开检查
qt_ntfs_permission_lookup--; // 再次关闭
```

## 性能问题

Some of QFileInfo's functions query the file system, but for performance reasons, some functions only operate on the file name itself. For example: To return the absolute path of a relative file name, absolutePath() has to query the file system. The path() function, however, can work on the file name directly, and so it is faster.

注意: To speed up performance, QFileInfo caches information about the file.

Because files can be changed by other users or programs, or even by other parts of the same program, there is a function that refreshes the file

information: refresh(). If you want to switch off a QFileInfo's caching and force it to access the file system every time you request information from it call setCaching(false).

另请参阅: QDir and QFile.

.....

成员函数文档

QFileInfo::QFileInfo(const QFileInfo &fileinfo)

复制一个新的 QFileInfo。

QFileInfo::QFileInfo(const QDir &dir, const QString &file)

构造一个新的 QFileInfo,表示指定 dir 目录中的 file 文件信息。

如果 dir 具有相对路径,则 QFileInfo 也将具有相对路径。

如果 file 是绝对路径,则 dir 指定的目录将被忽略。

另请参阅: isRelative()

QFileInfo::QFileInfo(const QFile &file)

构造一个新的 QFileInfo,表示指定的 file 文件信息。

如果文件具有相对路径,则 QFileInfo 也将具有相对路径。

另请参阅: isRelative()

QFileInfo::QFileInfo(const QString &file)

构造一个新的 QFileInfo,表示指定的 file 文件信息。file 可以包含绝对或相对路径。

**另请参阅:** setFile(), isRelative(), QDir::setCurrent() 和

QDir::isRelativePath()

QFileInfo::QFileInfo()

构造一个空的 QFileInfo 对象。

注意: 空的 QFileInfo 对象不包含文件引用。

另请参阅: setFile()

QFileInfo &QFileInfo::operator=(QFileInfo &&other)

移动构造函数。

该函数在 Qt 5.2 引入

QFileInfo &QFileInfo::operator=(const QFileInfo &fileinfo)

赋值构造函数。

QFileInfo::~QFileInfo()

析构函数。



QDir QFileInfo::absoluteDir() const

以 QDir 对象的形式返回文件的绝对路径。

另请参阅: dir(), filePath(), fileName() 和 isRelative()

QString QFileInfo::absoluteFilePath() const

返回包含文件名的绝对路径。

绝对路径名由完整路径和文件名组成。在 Unix 上,它将始终以根目录"/"开头。在 Windows 上,它将始终以"D:/"开头,其中 D 是驱动器号,但未映射到驱动器号的网络共享除外,在这种情况下,路径将以"// sharename /"开头。QFileInfo 将大写驱动器号。

Returns an absolute path including the file name.

The absolute path name consists of the full path and the file name. On Unix this will always begin with the root, '/', directory. On Windows this will always begin 'D:/' where D is a drive letter, except for network shares that are not mapped to a drive letter, in which case the path will begin '//sharename/'. QFileInfo will uppercase drive letters. Note that QDir does not do this. The code snippet below shows this.

QFileInfo fi("c:/temp/foo"); => fi.absoluteFilePath() => "C:/temp/foo"

# 第十六章 QGenericArgument

QGenericArgument 类

QGenericArgument 类是用于序列化参数的内部辅助类。更多信息...

属性	内容
头文件	<pre>#include <qgenericargument></qgenericargument></pre>
qmake	QT += core
被继承	QGenericReturnArgument

## 公共成员函数

返回类型	函数
	QGenericArgument(const char *name = nullptr, const void * data = nullptr)
void *	data() const
const char *	name() const

## 详细描述

该类绝不应该被主动使用,请通过 Q\_ARG() 来使用。

另请参阅: Q\_ARG()、QMetaObject::invokeMethod() 和 QGenericReturnArgument。

.....

## 成员函数描述

QGenericArgument::QGenericArgument(const char \*name = nullptr, const void \*data = nullptr)

通过给定的 name 和 data 构造 QGenericArgument 对象。

void \*QGenericArgument::data() const

返回构造函数中设置的数据对象指针。

const char \*QGenericArgument::name() const

返回构造函数中设置的名称。

# 第十七章 QGenericReturnArgument

QGenericReturnArgument 类是用于序列化返回值的内部辅助类。更多信息...

属性	内容
头文件	<pre>#include <qgenericreturnargument></qgenericreturnargument></pre>
qmake	QT += core
被继承	QGenericArgument

## 公共成员函数

返回类型	函数	
	QGenericReturnArgument(const char *name = nullptr,	
	void *data = nullptr)	

### 详细描述

该类绝不应该被主动使用,请通过 Q\_RETURN\_ARG() 来使用。

**另请参阅**: Q\_RETURN\_ARG(), QMetaObject::invokeMethod() 和 QGenericArgument。

.....

### 成员函数描述

QGenericReturnArgument::QGenericReturnArgument(const char \*name = nullptr, void \*data = nullptr)

通过给定的 name 和 data 构造 QGenericReturnArgument 对象。

# 第十八章 const\_iterator

const\_iterator 类

class QHash::const\_iterator

QHash::const\_iterator 类为 QHash十九 和 QMultiHash 提供 STL 风格的常量迭代器。 更多内容...

• 所有成员列表,包括继承的成员

• 废弃的成员

公共成员函数

类型	函数名
	<pre>const_iterator(const iterator &amp;other)</pre>
	<pre>const_iterator()</pre>
const Key &	key() const
const T &	value() const
bool	operator≠(const const_iterator &other) const
const T &	operator*() const
const_iterator &	operator++()
const_iterator	operator++(int)
const T *	operator→() const
bool	operator=(const const_iterator &other) const

### 详细描述

QHash 同时提供 STL 风格迭代器和 Java 风格迭代器。STL 风格迭代器更底层,使用更笨拙;同时也稍快一些。对于已经了解 STL 的开发者来说更加熟悉。

QHash<Key, T>::const\_iterator 用来遍历 QHash(或 QMultiHash)。如果想在遍历时修改 QHash,必须使用 QHash::iterator。对于非常量 QHash,使用 QHash::const\_iterator 通常也是好的编程实践,除非需要在遍历时改变 QHash。const 迭代器稍快一些并可以提高代码可读性。

QHash::const\_iterator 的默认构造函数创建一个未初始化的迭代器。必须在开始遍历前使用QHash::constBegin(),QHash::constEnd() 或 QHash::find() 等 QHash 函数初始化它。下面是一个典型的循环,该循环打印出 map 中的所有键值对:



与通过键的大小有序存储元素的 QMap 不同,QHash 无序存储元素。唯一的保证是共享同一键的元素(通过 QMultiHash 的函数插入)将按照从最新到最早插入值的顺序连续出现。

同一哈希表可以使用多个迭代器。然而,需要注意任何对 QHash 的直接修改都可能完全改变哈希 表中存储的元素顺序,因为该操作可能引起 QHash 重新散列其内部数据结构。如果需要长时间持 有迭代器,建议使用 QMap 而非 QHash。

**警告**:隐式共享容器迭代器的工作方式和 STL 迭代器不完全相同。当容器的迭代器还处于活动状态时,应该避免拷贝容器。更多信息请参阅隐式共享迭代器问题。

另请参阅: QHash::iterator 和 QHashIterator。

.....

成员函数文档

const\_iterator::const\_iterator(const iterator &other)

构造一个 other 的副本。

const\_iterator::const\_iterator()

构造一个未初始化的迭代器。

一定不要对未初始化的迭代器调用 key(), value() 和 operator++() 等函数。使用前要用 operator=() 赋值。

另请参阅: QHash::constBegin() 和 QHash::constEnd()。

const Key &const\_iterator::key() const

返回当前元素的键。

另请参阅: value()。

const T &const\_iterator::value() const

返回当前元素的值。

另请参阅: key() 和 operator\*()。

bool const\_iterator::operator≠(const const\_iterator &other) const

如果 other 与本迭代器指向的元素不同,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator=()。

const T &const\_iterator::operator\*() const

返回当前元素的值。

同 value()。

**另请参阅**: key()。

const\_iterator &const\_iterator::operator++()

前置 ++ 运算符(++i)将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向新位置元素的迭代器。

对 QHash::end() 调用该函数将导致未定义结果。

另请参阅: operator-()。

const\_iterator const\_iterator::operator++(int)

这是一个重载函数。

后置 ++ 运算符(i++) 将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向旧位置元素的迭代器。

const T \*const\_iterator::operator→() const

返回指向当前元素值的指针。

另请参阅: value()。

bool const\_iterator::operator=(const const\_iterator &other) const

如果 other 与本迭代器指向相同的元素,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator≠()。

# 第十九章 QHash

template <typename Key, typename T> class QHash QHash 类是一种模板类,提供基于哈希表的字典类结构。更多内容...19.4

属性	内容
头文件	<pre>#include <qhash></qhash></pre>
qmake	QT += core
派生类	QMultiHash

- 所有成员列表,包括继承的成员
- 废弃的成员

注意:该类中的所有函数都是可重入的。

.....

## 19.1 公共成员类型

class	const_iterator
class	iterator
class	key_iterator
typedef	ConstIterator
typedef	Iterator
typedef	const_key_value_iterator
typedef	difference_type
typedef	key_type
typedef	key_value_iterator
typedef	mapped_type
typedef	size_type

## 19.2 公共成员函数



	Ollooh (Tanut Thomaton haring To
	QHash(InputIterator begin, In
	QHash(QHash <k, v=""> &amp;&amp;other)</k,>
	QHash(const QHash <k, v=""> &amp;othe</k,>
	QHash(std::initializer_list <s< td=""></s<>
	QHash()
QHash <k, v=""> &amp;</k,>	operator=(QHash <k, v=""> &amp;&amp;other</k,>
QHash <k, v=""> &amp;</k,>	operator=(const QHash <k, v=""> &amp;</k,>
	~QHash()
QHash::iterator	begin()
QHash::const_iterator	begin() const
int	capacity() const
QHash::const_iterator	cbegin() const
QHash::const_iterator	cend() const
void	clear()
QHash::const_iterator	constBegin() const
QHash::const_iterator	constEnd() const
QHash::const_iterator	constFind(const Key &key) con
QHash::const_key_value_iterator	constKeyValueBegin() const
QHash::const_key_value_iterator	constKeyValueEnd() const
bool	contains(const Key &key) cons
int	count(const Key &key) const
int	count() const
bool	empty() const
QHash::iterator	end()
QHash::const_iterator	end() const
QPair <qhash::iterator, qhash::iterator=""></qhash::iterator,>	equal_range(const Key &key)
<pre>QPair<qhash::const_iterator, qhash::const_iterator=""></qhash::const_iterator,></pre>	equal_range(const Key &key) c
QHash::iterator	erase(QHash::const_iterator p
QHash::iterator	erase(QHash::iterator pos)
QHash::iterator	find(const Key &key)
QHash::const_iterator	find(const Key &key) const
QHash::iterator	insert(const Key &key, const
void	<pre>insert(const QHash<k, v=""> &amp;oth</k,></pre>
bool	isEmpty() const
const Key	key(const T &value) const
const Key	key(const T &value, const Key
QHash::key_iterator	keyBegin() const
QHash::key_iterator	keyEnd() const
QHash::key_value_iterator	keyValueBegin()
QHash::const_key_value_iterator	keyValueBegin() const
duasucomsr_veh-naroe_trenaron.	келлагоерейти() соизг



	·
QHash::key_value_iterator	keyValueEnd()
QHash::const_key_value_iterator	keyValueEnd() const
QList	keys() const
QList	keys(const T &value) const
int	remove(const Key &key)
void	reserve(int size)
int	size() const
void	squeeze()
void	swap(QHash <k, v=""> &amp;other)</k,>
Т	take(const Key &key)
const T	value(const Key &key) const
const T	value(const Key &key, const T
QList	values() const
bool	operator≠(const QHash <k, v=""></k,>
bool	operator=(const QHash <k, v=""></k,>
Т &	operator[](const Key &key)
const T	operator[](const Key &key) co

## 19.3 相关非成员函数

类型	函数名
int	qGlobalQHashSeed()
uint	qHash(const QSslDiffieHellmanParameters &dhparam, uint seed)
uint	qHash(const QUrl &url, uint seed = 0)
uint	qHash(const QOcspResponse &response, uint seed)
uint	qHash(const QHash <key, t=""> &amp;key, uint seed = 0)</key,>
uint	qHash(const QBitArray &key, uint seed = 0)
uint	qHash(char key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QDateTime &key, uint seed = 0)
uint	qHash(QSslEllipticCurve curve, uint seed)
uint	qHash(QLatin1String key, uint seed = 0)
uint	qHash(uchar key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QDate &key, uint seed = 0)
uint	qHash(signed char key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QTime &key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QSet &key, uint seed = 0)
uint	qHash(const T *key, uint seed = 0)
uint	qHash(ushort key, uint seed = 0)
uint	qHash(short key, uint seed = 0)
uint	qHash(uint key, uint seed = 0)



uint	qHash(const QPair <t1, t2=""> &amp;key, uint seed = 0)</t1,>
uint	qHash(int key, uint seed = 0)
uint	qHash(const std::pair <t1, t2=""> &amp;key, uint seed = 0)</t1,>
uint	qHash(const QVersionNumber &key, uint seed = 0)
uint	qHash(ulong key, uint seed = 0)
uint	qHash(long key, uint seed = 0)
uint	qHash(quint64 key, uint seed = 0)
uint	qHash(qint64 key, uint seed = 0)
uint	qHash(float key, uint seed = 0)
uint	qHash(double key, uint seed = 0)
uint	qHash(long double key, uint seed = 0)
uint	qHash(const Char key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QByteArray &key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QString &key, uint seed = 0)
uint	qHash(const QStringRef &key, uint seed = 0)
uint	qHashBits(const void *p, size_t len, uint seed = 0)
uint	qHashRange(InputIterator first, InputIterator last, uint seed = 0)
uint	qHashRangeCommutative(InputIterator first, InputIterator last, uint
void	qSetGlobalQHashSeed(int newSeed)
QDataStream &	operator«(QDataStream &out, const QHash <key, t=""> &amp;hash)</key,>
QDataStream &	operator»(QDataStream ∈, QHash <key, t=""> &amp;hash)</key,>

.....

## 19.4 详细描述

QHash<Key, T> 是一种 Qt 泛型容器类。该类存储键值对,可以用相关联的键非常快速地查找值。

QHash 的功能与 QMap 非常相似。二者的区别在于:

- QHash 的查找速度比 QMap 快。(详情请看算法复杂度。)
- 遍历 QMap 时,元素总是按照键的顺序排好序的。而遍历 QHash 时,元素的顺序是任意的。
- QMap 的键类型必须提供 operator<() 运算符。QHash 的键类型必须提供 operator=() 运算符和名为 qHash() 的全局哈希函数 (参考 qHash 哈希函数)。

下面是一个键类型为 QString,值类型为 <mark>int</mark> 的 QHash 的示例:

QHash<QString, int> hash;

可以使用 operator 运算符将键值对插入到哈希表中:



```
hash["one"] = 1;
hash["three"] = 3;
hash["seven"] = 7;
```

上面的代码将 3 个键值对插入到 QHash 中: ("one", 1), ("three", 3) 和 ("seven", 7)。另外一种向哈希表中插入元素的方法是使用 insert():

```
hash.insert("twelve", 12);
```

使用 operator 运算符或 value() 查找值:

```
int num1 = hash["thirteen"];
int num2 = hash.value("thirteen");
```

如果哈希表中不存在指定的键,这些函数返回默认构造的值。

如果想检查哈希表中是否包含特定键,使用 contains():

```
int timeout = 30;
if (hash.contains("TIMEOUT"))
  timeout = hash.value("TIMEOUT");
```

还有一个 value() 的重载函数,如果哈希表中不存在指定键的元素,该函数使用第 2 个参数作为默认值:

```
int timeout = hash.value("TIMEOUT", 30);
```

一般推荐使用 contains() 和 value() 而不是 operator 运算符查找哈希表中的键。原因是如果哈希表中不存在相同键的元素,operator 运算符会默默地将一个元素插入到哈希表中(除非哈希表是 const 的)。例如,下面的代码片段将在内存中创建 1000 个元素:

```
// 错误
QHash<int, QWidget *> hash;
...
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
   if (hash[i] == okButton)
        cout << "Found@button@at@index@" << i << Qt::endl;
}</pre>
```

为了避免这个问题,将上面代码中的 hash[i] 替换为 hash.value(i)。

QHash 内部使用哈希表来执行查找。哈希表自动增长和收缩以保证在不浪费太多内存的情况下快速查找。如果已经大概知道 QHash 将包含多少元素,可以通过调用 reserve() 来控制哈希表的大小,但是不能保证一定获得更好的性能。还可以调用 capacity() 来获取哈希表的大小。

如果想遍历 QHash 中存储的所有键值对,可以使用迭代器。QHash 同时提供 Java 风格迭代器 (QHashIterator 和 QMutableHashIterator)和 STL 风格迭代器(QHash::const\_iterator 和 QHash::iterator)。下面是使用 Java 风格迭代器遍历 QHash<QString, int> 的方法:

```
QHashIterator<QString, int> i(hash);
while (i.hasNext()) {
   i.next();
   cout << i.key() << ":\mathbb{D}" << i.value() << Qt::endl;
}</pre>
```



下面是相同的代码,不过这次使用 STL 风格迭代器:

```
QHash<QString, int>::const_iterator i = hash.constBegin();
while (i != hash.constEnd()) {
   cout << i.key() << ":D" << i.value() << Qt::endl;
   ++i;
}</pre>
```

QHash 是无序的,所以迭代器的顺序是不可预测的。如果需要通过键排序,使用 QMap。

通常,QHash 每个键只允许有一个值。如果用已经存在的键调用 insert(), 先前的值将被删除。例如:

```
hash.insert("plenty", 100);
hash.insert("plenty", 2000);
// hash.value("plenty") == 2000
```

如果只想从哈希表中获取值(而不是键),也可以使用 foreach:

```
QHash<QString, int> hash;
...
foreach (int value, hash)
  cout << value << Qt::endl;</pre>
```

移除元素有几种方法。一种是调用 remove();该函数移除指定键的所有元素。另一种方法是使用 QMutableHashIterator::remove()。另外,还可以使用 clear() 清除整个哈希表。

QHash 键和值的数据类型必须是可赋值数据类型。不能存储 QWidget 作为值;而应该存储 QWidget \*。qHash() 哈希函数

QHash 的键类型除了必须是可赋值数据类型外,还有一个额外要求:它必须提供 operator=()运算符,并且在键类型的命名空间内还必须有一个为键类型参数返回哈希值的 qHash() 函数。

该 qHash() 函数基于键计算数值。可以使用任何可以想到的算法计算,只要保证相同参数返回相同值就可以。也就是说,如果 e1 = e2,那么 qHash(e1) = qHash(e2) 也保持成立。然而,为了获得更好的性能,qHash() 函数应该尽最大可能对不同的键返回不同的哈希值。

对于键类型 K, qHash 函数必须是下面两种签名之一:

#### 例子:

```
#ifndef EMPLOYEE_H
#define EMPLOYEE_H

class Employee
{
  public:
    Employee() {}
    Employee(const QString &name, QDate dateOfBirth);
    ...

private:
    QString myName;
    QDate myDateOfBirth;
};
```



```
inline bool operator==(const Employee &e1, const Employee &e2)
{
    return e1.name() == e2.name()
        && e1.dateOfBirth() == e2.dateOfBirth();
}
inline uint qHash(const Employee &key, uint seed)
{
    return qHash(key.name(), seed) ^ key.dateOfBirth().day();
}
#endif // EMPLOYEE_H
```

上例中,我们依赖 Qt 的全局 qHash(const QString &, uint) 函数取得雇员名字的哈希值,然后将这个值与雇员的出生日期求异或,来为同名雇员生成各自唯一的哈希值。

注意, Qt 提供的 qHash() 重载函数的实现可能在任何时候改变。一定不能依赖于这个假定,认为不同 Qt 版本的 qHash() 函数(对于相同的输入)会计算出相同的结果。算法复杂度攻击

所有哈希表都容易受到一种特殊类型的拒绝服务攻击,攻击者预先仔细计算好一组不同的键,用这些键在哈希表的同一个 bucket 中(甚至具有相同哈希值)进行散列。攻击的目的是在数据输入表中时达到最坏情形的算法行为(0(n) 而不是平均的 0(1),详情参考算法复杂度)。

为了避免这种最坏情形的行为,可以在 qHash() 计算哈希值时通过随机种子进行掺杂,抵消攻击的程度。该种子由 QHash 自动生成,每个进程单独一个,由 QHash 传给两个参数的 qHash() 重载函数的第 2 个参数。

QHash 的这种随机化处理默认是激活的。尽管如此,使用者不应该依赖于特定的 QHash 顺序,这可能是在调试或回归测试等临时需要这种确定性行为的时候。要想关闭随机化处理,可以将环境变量  $QT_HASH_SEED$  设置为 0,或者使用参数 0 调用 qSetGlobalQHashSeed() 函数。

另请参阅 QHashIterator, QMutableHashIterator, QMap 和 QSet.

## 19.5 成员类型文档

typedef QHash::ConstIterator

QHash::const\_iterator 的 Qt 风格的别名。

typedef QHash::Iterator

QHash::iterator 的 Qt 风格的别名。

typedef QHash::const\_key\_value\_iterator

QMap::const\_key\_value\_iterator 类型定义为 QHash 和 QMultiHash 提供 STL 风格 迭代器。

除了 operator\*() 运算符返回的是键值对而不是值之外,QHash::const\_key\_value\_iterator 基本和 QHash::const\_iterator 相同。

Qt 5.10 中引入该类型定义。



另请参阅 QKeyValueIterator。

typedef QHash::difference\_type

ptrdiff\_t 的类型别名。为兼容 STL 提供。

typedef QHash::key\_type

Key 的类型别名。为兼容 STL 提供。

typedef QHash::key\_value\_iterator

QHash::key\_value\_iterator 类型定义为 QHash 和 QMultiHash 提供 STL 风格迭代器。

除了 operator\*() 运算符返回的是键值对而不是值之外,QHash::key\_value\_iterator 基本和 QHash::iterator 相同。

Qt 5.10 中引入该类型定义。

另请参阅: QKeyValueIterator。

typedef QHash::mapped\_type

T 的类型别名。为兼容 STL 提供。

typedef QHash::size\_type

int 的类型别名。为兼容 STL 提供。

## 19.6 成员函数文档

template QHash::QHash(InputIterator begin, InputIterator end)

用迭代器范围 [begin, end) 内每个元素的副本构造一个哈希表。需要满足下列两个条件之一: 迭代范围内的元素是包含 first 和 second 数据成员的对象(像 QPair, std::pair 等),分别可以转换为 Key 类型和 T 类型;或者迭代器必须含有 key()和 value()成员函数,分别返回可以转换为 Key 类型的键和 T 类型的值。

Qt 5.14 中引入该函数。

QHash::QHash(QHash<K, V> &&other)

移动构造一个 QHash 实例,使该实例指向 other 所指向的同一对象。

Qt 5.2 中引入该函数。

QHash::QHash(const QHash<K, V> &other)

构造一个 other 的副本。

该操作需要常数时间,因为 QHash 是隐式共享的。这使得从一个函数返回 QHash 非常快。如果 共享实例被修改了,它将以线性时间被复制一份(写时拷贝)。

另请参阅: operator=()。

QHash::QHash(std::initializer\_list<std::pair<Key, T» list)</pre>



用初始化列表 list 中每个元素的副本构造一个哈希表。

只有当程序在 C++11 模式下编译时,该函数才可用。

Qt 5.1 中引入该函数。

QHash::QHash()

构造一个空哈希表。

另请参阅: clear()。

QHash<K, V> &QHash::operator=(QHash<K, V> &&other)

移动赋值 other 到该 QHash 实例。

Qt 5.2 中引入该函数。

QHash<K, V> &QHash::operator=(const QHash<K, V> &other)

将 other 赋值给该哈希表并返回该哈希表的引用。

 $QHash:: \sim QHash()$ 

析构哈希表。该哈希表中值的引用及所有该哈希表的迭代器都将失效。

QHash::iterator QHash::begin()

返回 STL 风格迭代器 pointing to the first item in the hash.

另请参阅: constBegin() 和 end()。

QHash::const\_iterator QHash::begin() const

这是一个重载函数。

int QHash::capacity() const

返回 QHash 内部哈希表中的 bucket 数。

该函数的唯一目的是提供一种调节 QHash 内存使用的方法。一般很少需要调用该函数。如果想知道哈希表中的元素数,请调用 size()。

另请参阅: reserve() 和 squeeze()。

QHash::const\_iterator QHash::cbegin() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一个元素。

Qt 5.0 中引入该函数。

另请参阅: begin() 和 cend()。

QHash::const\_iterator QHash::cend() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一个元素之后的假想元素。

Qt 5.0 中引入该函数。

另请参阅: cbeqin() 和 end()。

void QHash::clear()



从哈希表中移除所有元素。

另请参阅: remove()。

QHash::const\_iterator QHash::constBegin() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一个元素。

另请参阅: begin() 和 constEnd()。

QHash::const\_iterator QHash::constEnd() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一个元素之后的假想元素。

另请参阅: constBegin() 和 end()。

QHash::const\_iterator QHash::constFind(const Key &key) const

返回常量类型(译者注:原文没有 const)的迭代器,指向哈希表中键为 key 的元素。

如果哈希表不包含键为 key 的元素,该函数返回 constEnd()。

Qt 4.1 中引入该函数。

另请参阅: find() 和 QMultiHash::constFind()。

QHash::const\_key\_value\_iterator QHash::constKeyValueBegin() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一项.

Qt 5.10 中引入该函数。

另请参阅: keyValueBegin()。

QHash::const\_key\_value\_iterator QHash::constKeyValueEnd() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一项之后的假想项。

Qt 5.10 中引入该函数。

另请参阅: constKeyValueBegin()。

bool QHash::contains(const Key &key) const

如果该哈希表包含键为 key 的元素,返回 true;否则返回 false。

另请参阅: count() 和 QMultiHash::contains()。

int QHash::count(const Key &key) const

返回与键 key 相关联的元素个数。

另请参阅: contains() 和 insertMulti()。

int QHash::count() const

这是一个重载函数。

同 size()。

bool QHash::empty() const



该函数为兼容 STL 提供。与 isEmpty() 等价,如果哈希表为空,返回 true;否则返回 false。

QHash::iterator QHash::end()

返回 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一个元素之后的假想元素。

另请参阅: begin() 和 constEnd()。

QHash::const\_iterator QHash::end() const

这是一个重载函数。

QPair<QHash::iterator, QHash::iterator> QHash::equal\_range(const Key &key)

返回一对迭代器界定与 key 相关联的值的范围 [first, second)。如果范围为空,则两个迭代器都为 end()。

Qt 5.7 中引入该函数。

QPair<QHash::const\_iterator, QHash::const\_iterator> QHash::equal\_range(const Key &key) const

这是一个重载函数。

Qt 5.7 中引入该函数。

QHash::iterator QHash::erase(QHash::const\_iterator pos)

从哈希表中移除迭代器 pos 指向的键值对,返回指向哈希表中下一个元素的迭代器。

与 remove() 和 take() 不同,该函数绝不会使 QHash 重新散列其内部数据结构。这意味着可以在迭代时安全调用该函数而不会影响哈希表中元素的顺序。

例如:

```
QHash<QObject *, int> objectHash;
...
QHash<QObject *, int>::iterator i = objectHash.find(obj);
while (i != objectHash.end() && i.key() == obj) {
    if (i.value() == 0) {
        i = objectHash.erase(i);
    } else {
        ++i;
    }
}
```

Qt 5.7 中引入该函数。

另请参阅: remove(), take() 和 find()。

QHash::iterator QHash::erase(QHash::iterator pos)

这是一个重载函数。

QHash::iterator QHash::find(const Key &key)

返回迭代器,指向哈希表中键为 key 的元素。

如果哈希表不包含键为 key 的元素,函数返回 end().



如果哈希表包含多个键为 *key* 的元素,函数返回指向最新插入的那个值的迭代器。其它值可以通过递增迭代器取得。例如,下面的代码遍历同一键的所有元素:

```
QHash<QString, int> hash;
...
QHash<QString, int>::const_iterator i = hash.find("HDR");
while (i != hash.end() && i.key() == "HDR") {
   cout << i.value() << Qt::endl;
   ++i;
}</pre>
```

另请参阅: value(), values() 和 QMultiHash::find()。

QHash::const\_iterator QHash::find(const Key &key) const

这是一个重载函数。

QHash::iterator QHash::insert(const Key &key, const T &value)

用键 key 和值 value 插入一个新元素。

如果已经存在键为 key 的元素,该元素的值将被 value 替换。

如果有多个键为 key 的元素,最新插入的元素的值将被 value 替换。

void QHash::insert(const QHash<K, V> &other)

将 other 哈希表中的所有元素插入到本哈希表中。

如果一个键同时在两个哈希表中出现,其值将被 other 中存储的值替换。

注意: 如果 other 中同一键关联多个元素,则该键的最终值未定义。

Ot 5.15 中引入该函数。

bool QHash::isEmpty() const

如果哈希表中不包含元素,返回 true; 否则返回 false。

**另请参阅:** size()。

const Key QHash::key(const T &value) const

返回与值 value 对应的第一个键。

如果哈希表不包含值为 value 的元素,函数返回默认构造的键.

该函数可能会比较慢(线性时间),因为 QHash 的内部数据结构是以快速查找键而不是值为目标来优化的。

另请参阅: value() 和 keys()。

const Key QHash::key(const T &value, const Key &defaultKey) const 这是一个重载函数。

返回与值 *value* 对应的第一个键,如果哈希表不包含值为 *value* 的元素,返回 *defaultKey*。 该函数可能会比较慢(线性时间),因为 QHash 的内部数据结构是以快速查找键而不是值为目标来优化的。



Qt 4.3 中引入该函数。

QHash::key\_iterator QHash::keyBegin() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一个键。

Qt 5.6 中引入该函数。

另请参阅: keyEnd()。

QHash::key\_iterator QHash::keyEnd() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的最后一个元素之后的假想元素的键。

Qt 5.6 中引入该函数。

另请参阅: keyBegin()。

QHash::key\_value\_iterator QHash::keyValueBegin()

返回 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一项。

Qt 5.10 中引入该函数。

另请参阅: keyValueEnd()。

QHash::const\_key\_value\_iterator QHash::keyValueBegin() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中的第一项。

Ot 5.10 中引入该函数。

另请参阅: keyValueEnd()。

QHash::key\_value\_iterator QHash::keyValueEnd()

返回 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一项之后的假想项。

Qt 5.10 中引入该函数。

另请参阅: keyValueBegin()。

QHash::const\_key\_value\_iterator QHash::keyValueEnd() const

返回常量类型的 STL 风格迭代器,指向哈希表中最后一项之后的假想项。

Qt 5.10 中引入该函数。

另请参阅: keyValueBegin()。

QList QHash::keys() const

以任意顺序返回哈希表中所有键的列表。在哈希表中多次出现的键(当该方法应用在 QMultiHash 时)也会在列表中多次出现。

键的顺序将确保与通过 values() 返回的值的顺序相同。

**另请参阅:** QMultiMap::uniqueKeys(), values() 和 key()。

QList QHash::keys(const T &value) const

这是一个重载函数。



以任意顺序返回所有与值 value 相关联的键的列表。

该函数可能会比较慢(线性时间),因为 QHash 的内部数据结构是以快速查找键而不是值为目标来优化的。

int QHash::remove(const Key &key)

从哈希表中移除所有键为 key 的元素。返回被移除的元素个数,如果键存在,则为 1,否则为 0。

另请参阅: clear(), take() 和 QMultiHash::remove()。

void QHash::reserve(int size)

确保 QHash 的内部哈希表包含至少 size 数量的 bucket。

该函数对于需要构建大型哈希表,并且不想重复分配内存的使用者来说很有用。

例如:

```
QHash<QString, int> hash;
hash.reserve(20000);
for (int i = 0; i < 20000; ++i)
    hash.insert(keys[i], values[i]);</pre>
```

理想情况下, size 应该比哈希表中期望的最大元素数略大。size 不一定必须是质数, 因为 QHash 内部总会使用一个质数。如果 size 预估小了,可能发生的最坏情形就是 QHash 会变慢一点。

一般很少需要调用该函数。QHash 的内部哈希表会自动收缩或增长来保证不浪费太多内存的情况下达到最优性能。

另请参阅: squeeze() 和 capacity()。

int QHash::size() const

返回哈希表中的元素个数。

另请参阅: isEmpty() 和 count()。

void QHash::squeeze()

减少 QHash 内部哈希表的大小以节约内存。

该函数的唯一目的是提供一种调节 QHash 内存使用的方法。一般很少需要调用该函数。

另请参阅: reserve() 和 capacity()。

void QHash::swap(QHash<K, V> &other)

将哈希表 other 与本哈希表。该操作非常快,永远不失败。

Qt 4.8 中引入该函数。

T QHash::take(const Key &key)

从哈希表中移除键为 key 的元素,返回键 key 所关联的值。

如果哈希表中不存在该元素,该函数简单返回一个默认构造的值。如果哈希表中有多个键为 key 的元素,只移除最新插入的元素并返回值。

如果不使用返回值,使用 remove() 更高效一些。



另请参阅: remove()。

const T QHash::value(const Key &key) const

返回键 key 关联的值。

这是一个重载函数。

如果哈希表不包含键为 key 的元素,该函数返回默认构造的值。如果哈希表中有多个键为 key 的元素,返回最新插入的元素的值。

另请参阅: key(), values(), contains() 和 [operator]()。

const T QHash::value(const Key &key, const T &defaultValue) const

如果哈希表不包含键为 key 的元素,该函数返回 defaultValue。

QList QHash::values() const

以任意顺序返回哈希表中所有值的列表。如果一个键关联到多个值,该键的所有值都将被放入列表中,而不只是最新插入的值。

顺序将确保与通过 keys() 返回的键的顺序相同。

另请参阅: keys() 和 value()。

bool QHash::operator≠(const QHash<K, V> &other) const

如果 other 与本哈希表不相等,返回 true, 否则返回 false。

如果两个哈希表包含相同的键值对,则认为二者相等。

该函数需要值类型实现 operator=()。

另请参阅: operator=()。

bool QHash::operator=(const QHash<K, V> &other) const

如果 other 与本哈希表相等,返回 true,否则返回 false。

如果两个哈希表包含相同的键值对,则认为二者相等。

该函数需要值类型实现 operator=()。

**另请参阅:** operator≠()。

T &QHash::operator[](const Key &key)

返回键 key 所关联的值的可修改引用。

如果哈希表不包含键为 key 的元素,该函数用键 key 插入一个默认构造的值,并返回该值的引用。如果哈希表包含多个键为 key 的元素,该函数返回最新插入的那个值的引用。

另请参阅: insert() 和 value()。

const T QHash::operator[](const Key &key) const

这是一个重载函数。

同 value()。



#### 19.7 相关非成员函数

int qGlobalQHashSeed()

返回当前全局 QHash 种子。

任何新创建的 QHash 都会设置该种子。请参考 qHash 了解 QHash 如何使用该种子。

Qt 5.6 中引入该函数。

另请参阅: qSetGlobalQHashSeed。

uint qHash(const QUrl &url, uint seed = 0)

返回 url 的哈希值。如果指定了 seed,该值用于初始化哈希表。

Qt 5.0 中引入该函数。

template <typename Key, typename T> uint qHash(const QHash<Key, T> &key,
uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来 seed 计算。

类型 T 必须被 qHash() 支持。

Qt 5.8 中引入该函数。

uint qHash(const QBitArray &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Ot 5.0 中引入该函数。

uint qHash(char key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint gHash(const QDateTime &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(QLatin1String key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

**Qt 5.0** 中引入该函数。

uint qHash(uchar key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(const QDate &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(signed char key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(const QTime &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Ot 5.0 中引入该函数。

template uint qHash(const QSet &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

哈希值不依赖于 key 中元素的顺序,即包含相同元素的 set 散列相同的值。

Qt 5.5 中引入该函数。

template uint qHash(const T \*key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(ushort key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(short key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(uint key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

template <typename T1, typename T2> uint qHash(const QPair<T1, T2> &key,
uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

类型 T1 和 T2 必须被 qHash() 支持。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(int key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。



template <typename T1, typename T2> uint qHash(const std::pair<T1, T2> &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

类型 T1 和 T2 必须被 gHash() 支持。

注意: 该函数的返回类型与下面函数调用的返回类型不同:

qHash(qMakePair(key.first, key.second), seed);

两个函数使用不同的哈希算法;因为二进制兼容的限制,我们不能在 Qt 6 之前修改 QPair 算法使其与 std::pair 保持一致。

Qt 5.7 中引入该函数。

uint qHash(const QVersionNumber &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.6 中引入该函数。

uint qHash(ulong key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(long key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(quint64 key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Ot 5.0 中引入该函数。

uint qHash(qint64 key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(float key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.3 中引入该函数。

uint qHash(double key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

**0t** 5.3 中引入该函数。

uint qHash(long double key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。



Qt 5.3 中引入该函数。

uint qHash(const QChar key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(const QByteArray &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(const QString &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

Qt 5.0 中引入该函数。

uint qHash(const QStringRef &key, uint seed = 0)

返回 key 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

0t 5.0 中引入该函数。

uint qHashBits(const void \*p, size\_t len, uint seed = 0)

返回 p 指向的大小为 len 的内存块的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果。

仅使用该函数为自定义类型实现 qHash() 函数。例如,下面是一个如何为 std::vector 实现 qHash() 函数的例子:

```
inline uint qHash(const std::vector<int> &key, uint seed = 0)
{
   if (key.empty())
      return seed;
   else
      return qHashBits(&key.front(), key.size() * sizeof(int), seed);
}
```

上面的例子利用了 std::vector 连续存储数据的优势。如果不是这种情况,或者包含的类型 has padding,应该使用 gHashRange()。

需要再次强调,qHashBits()的实现 - 与 Qt 提供的 qHash()函数一样 - 可能在任何时候改变。一定不能依赖于这个假定,认为不同 Qt 版本的 qHashBits()函数(对于相同的输入)会计算出相同的结果。

Qt 5.4 中引入该函数。

另请参阅: qHashRange() 和 qHashRangeCommutative()。

template uint qHashRange(InputIterator first, InputIterator last, uint seed = 0)

返回范围 [first, last) 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果,该函数依次对每个元素执行 qHash(),然后将所有哈希值组合成一个值。

该函数的返回值依赖于范围中元素的顺序。这意味着

```
{0, 1, 2}
```

和

```
{1, 2, 0}
```

散列成不同的值。如果顺序不重要,例如,对于哈希表,要使用 qHashRangeCommutative()。如果想散列原始内存,使用 qHashBits()。

仅使用该函数为自定义类型实现 qHash() 函数。例如,下面是一个如何为 std::vector 实现 qHash() 函数的例子:

```
inline uint qHash(const std::vector<int> &key, uint seed = 0)
{
   return qHashRange(key.begin(), key.end(), seed);
}
```

需要再次强调,qHashRange() 的实现 - 与 Qt 提供的 qHash() 函数一样 - 可能在任何时候改变。一定不能依赖于这个假定,认为不同 Qt 版本的 qHashRange() 函数(对于相同的输入)会计算出相同的结果,即使该元素类型的 qHash() 函数可以。

Qt 5.5 中引入该函数。

另请参阅: qHashBits() 和 qHashRangeCommutative()。

template uint qHashRangeCommutative(InputIterator first, InputIterator
last, uint seed = 0)

返回范围 [first, last] 的哈希值,使用 seed 来随机化计算结果,该函数依次对每个元素执行 qHash(),然后将所有哈希值组合成一个值。

该函数的返回值不依赖于范围中元素的顺序。这意味着

```
{0, 1, 2}
```

和

```
{1, 2, 0}
```

散列成相同的值。如果顺序重要,例如,对于 vector 和数组,要使用 qHashRange()。如果想 散列原始内存,使用 qHashBits()。

仅使用该函数为自定义类型实现 qHash() 函数。例如,下面是一个如何为 std::unordered\_set 实现 qHash() 函数的例子:

```
inline uint qHash(const std::unordered_set<int> &key, uint seed = 0)
{
   return qHashRangeCommutative(key.begin(), key.end(), seed);
}
```

需要再次强调,qHashRangeCommutative()的实现 - 与 Qt 提供的 qHash()函数一样 - 可能在任何时候改变。一定不能依赖于这个假定,认为不同 Qt 版本的 qHashRangeCommutative()函数(对于相同的输入)会计算出相同的结果,即使该元素类型的 qHash()函数可以。



Qt 5.5 中引入该函数。

另请参阅: gHashBits() 和 gHashRange()。

void qSetGlobalQHashSeed(int newSeed)

将全局 QHash 种子设置为 newSeed。

只有在测试和调试时才需要手动设置全局 QHash 种子值,此时需要 QHash 具有确定的和可复制的行为。我们不鼓励在产品代码中这么做因为这会使软件容易受到算法复杂度攻击。

从 Qt 5.10 开始,只能在 0 和 -1 之间设置值。传递 -1 将重新初始化全局 QHash 种子为一个随机值,传递 0 用来为 C++ 基本类型(例如 <mark>int</mark>)和字符串类型(QString,QByteArray)请求稳定算法。

任何新创建的 QHash 都会设置种子值。参考 qHash 了解 QHash 如何使用种子。

如果设置了环境变量 QT\_HASH\_SEED,调用该函数什么也不做。

Qt 5.6 中引入该函数。

另请参阅: qGlobalQHashSeed。

template <typename Key, typename T> QDataStream &operator«(QDataStream
&out, const QHash<Key, T> &hash)

将哈希表 hash 写出到流 out。

该函数需要键和值类型实现 operator ()。

另请参阅: Serializing Qt Data Types。

template <typename Key, typename T> QDataStream &operator»(QDataStream
&in, QHash<Key, T> &hash)

从流 in 读入数据到哈希表 hash。

该函数需要键和值类型实现 operator»()。

另请参阅: Serializing Qt Data Types。

## 第二十章 key\_iterator

class QHash::key\_iterator

QHash::key\_iterator 类为 QHash 和 QMultiHash 的键提供 STL 风格的常量类型迭代器。更多内容...20.2

Qt 5.6 中引入该类。

- 所有成员列表,包括继承的成员
- 废弃的成员

**20.1** 公共成员函数

类型	函数名
const_iterator	base() const
bool	operator≠(key_iterator other) const
const Key &	operator*() const
key_iterator &	operator++()
key_iterator	operator++(int)
const Key *	operator→() const
bool	operator=(key_iterator other) const

#### 20.2 详细描述

除了 operator\*() 和 operator→() 返回键而不是值以外,QHash::key\_iterator 基本和 QHash::const\_iterator 相同。

多数情况下应该使用 QHash::iterator 和 QHash::const\_iterator,

通过调用 QHash::iterator::key() 可以很容易地取得键:

```
for (QHash<int, QString>::const_iterator it = hash.cbegin(),
end = hash.cend(); it != end; ++it) {
  cout << "TheDkey:D" << it.key() << Qt::endl
  cout << "TheDvalue:D" << it.value() << Qt::endl;</pre>
```



```
cout << "Also@the@value:@" << (*it) << Qt::endl;
}</pre>
```

然而,如果想对 QHash 的键应用 STL 算法,就需要一个能解引用出键而不是值的迭代器。

通过 QHash::key\_iterator 就能直接对一组键应用 STL 算法而不必调用 QHash::keys(),这个函数比较低效,因为它首先要遍历一遍 QHash,然后分配内存创建一个临时的 QList。

```
// Inefficient, keys() is expensive
QList<int> keys = hash.keys();
int numPrimes = std::count_if(keys.cbegin(), keys.cend(), isPrimeNumber);
qDeleteAll(hash2.keys());

// Efficient, no memory allocation needed
int numPrimes = std::count_if(hash.keyBegin(), hash.keyEnd(), isPrimeNumber);
qDeleteAll(hash2.keyBegin(), hash2.keyEnd());
```

QHash::key\_iterator 是 const 的,键是不可能被修改的。

QHash::key\_iterator的默认构造函数创建一个未初始化的迭代器。必须使用 QHash::keyBegin()或 QHash::keyEnd()等 QHash 函数来初始化它。

**警告**: 隐式共享容器的迭代器的工作方式和 **STL** 迭代器不完全相同。当容器的迭代器还处于活动状态时,应该避免拷贝容器。更多信息请参阅隐式共享迭代器问题。

另请参阅 QHash::const\_iterator 和 QHash::iterator。

.....

#### 20.3 成员函数文档

const\_iterator key\_iterator::base() const

返回该 key\_iterator 基于的底层 const\_iterator。

bool key\_iterator::operator≠(key\_iterator other) const

如果 other 与本迭代器指向的元素不同,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator=()。

const Key &key\_iterator::operator\*() const

返回当前元素的键。

key\_iterator &key\_iterator::operator++()

前置 # 运算符(# i)将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向新位置元素的迭代器。

对 QHash::keyEnd() 调用该函数将导致未定义结果。

另请参阅: operator-()。

key\_iterator key\_iterator::operator++(int)

这是一个重载函数。

后置 ++ 运算符(i++)将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向旧位置元素的迭代器。

const Key  $*key_iterator::operator \rightarrow ()$  const

返回指向当前元素键的指针。

bool key\_iterator::operator=(key\_iterator other) const

如果 other 与本迭代器指向相同的元素,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator≠()。

## 第二十一章 qhash-iterator

class QHash::iterator

QHash::iterator 为 QHash 和 QMultiHash 提供 STL 风格的非常量迭代器。更多内容...

• 所有成员列表,包括继承的成员

• 废弃的成员

.....

### 21.1 公共成员函数

类型	函数名
	iterator()
const Key &	key() const
T &	value() const
bool	operator≠(const iterator &other) const
bool	operator≠(const const_iterator &other) const
T &	operator*() const
iterator &	operator++()
iterator	&operator++(int)
T *	operator→() const
bool	operator=(const iterator &other) const
bool	operator=(const const_iterator &other) const

21.2 详细描述

QHash 同时提供 STL-style iterators 和 Java-style iterators。STL 风格迭代器更底层,使用更笨拙;同时也稍快一些。对于已经了解 STL 的开发者来说更加熟悉。

QHash<Key, T>::iterator 用来遍历 QHash (或 QMultiHash) 并修改与特定键相关联的值(不能修改键)。如果想遍历常量 QHash,应该使用 QHash::const\_iterator。对于非常量 QHash,使用 QHash::const\_iterator 通常是也好的编程实践,除非需要在遍历时改变QHash。常量类型的迭代器稍快一些并可以提高代码可读性。



QHash::iterator 的默认构造函数创建一个未初始化的迭代器。必须在开始遍历前使用 QHash::begin(), QHash::end(),或 QHash::find() 等 QHash 函数初始化它。下面是一个典型的循环,该循环打印出哈希表中的所有键值对:

与通过键的大小有序存储元素的 QMap 不同,QHash 无序存储元素。

让我们通过几个例子来了解哪些情况下可以用 QHash::iterator 而不能用 QHash::const\_iterator。 下面的例子将存储在 QHash 中的每个值增加 2:

```
QHash<QString, int>::iterator i;
for (i = hash.begin(); i != hash.end(); ++i)
    i.value() += 2;
```

下面的例子移除所有键字符串的首字符是下划线的元素:

```
QHash<QString, int>::iterator i = hash.begin();
while (i != hash.end()) {
   if (i.key().startsWith('_'))
        i = hash.erase(i);
   else
        ++i;
}
```

对 QHash::erase() 的调用从哈希表中移除迭代器所指元素,返回指向下一个元素的迭代器。下面是另一个在遍历时移除元素的方法:

```
QHash<QString, int>::iterator i = hash.begin();
while (i != hash.end()) {
    QHash<QString, int>::iterator prev = i;
    ++i;
    if (prev.key().startsWith('_'))
        hash.erase(prev);
}
```

有人会写出像下面这样的代码:

```
// WRONG
while (i != hash.end()) {
   if (i.key().startsWith('_'))
      hash.erase(i);
   ++i;
}
```

然而,这会导致程序在 ++i 处崩溃,因为调用完 erase() 后,i 成为悬空迭代器。



同一哈希表可以使用多个迭代器。然而,需要注意任何对 QHash 的直接修改都可能完全改变哈希表中存储的元素顺序,因为该操作可能引起 QHash 重新散列其内部数据结构。有一个例外是QHash::erase()。该函数可以在迭代时安全调用,不会影响哈希表中元素的顺序。如果需要长时间持有迭代器,建议使用 QMap 而非 QHash。

**警告**:隐式共享容器迭代器的工作方式和 STL 迭代器不完全相同。当容器的迭代器还处于活动状态时,应该避免拷贝容器。更多信息请参阅隐式共享迭代器问题。

另请参阅: QHash::const\_iterator, QHash::key\_iterator 和 QMutableHashIterator。

#### 21.3 成员函数文档

bool iterator::operator≠(const const\_iterator &other) const

bool iterator::operator≠(const iterator &other) const

如果 other 与本迭代器指向的元素不同,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator=()。

bool iterator::operator=(const const\_iterator &other) const

bool iterator::operator=(const iterator &other) const

如果 other 与本迭代器指向相同的元素,返回 true; 否则返回 false。

另请参阅: operator≠()。

iterator::iterator()

构造一个未初始化的迭代器。

一定不要对未初始化的迭代器调用 key(), value() 和 operator++() 等函数。使用前要用 operator=() 赋值。

另请参阅: QHash::begin() 和 QHash::end()。

const Key &iterator::key() const

以常引用返回当前元素的键。

不能直接通过迭代器改变元素的键,尽管可以通过调用 QHash::erase() 后再调用 QHash::insert() 的方式来改变键。

另请参阅: value()。

T &iterator::value() const

返回当前元素值的可修改引用。

可以通过在赋值运算符左边使用 value() 来修改元素的值,例如:

```
if (i.key() == "Hello")
   i.value() = "Bonjour";
```



另请参阅: key() 和 operator\*()。

T &iterator::operator\*() const

返回当前元素值的可修改引用。

同 value()。

另请参阅: key()。

iterator &iterator::operator++()

前置 <mark>++</mark> 运算符(<mark>++i</mark>)将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向新位置元素的迭代器。

对 QHash::end() 调用该函数将导致未定义结果。

另请参阅: operator-()。

iterator iterator::operator++(int)

这是一个重载函数。

后置 ++ 运算符(**i**++)将迭代器向前移动到哈希表中的下一个元素并返回指向旧位置元素的迭代器。

T \*iterator::operator→() const

返回指向当前元素值的指针。

另请参阅: value()。

## 第二十二章 QHashIterator

template <typename Key, typename T> class QHashIterator

QHashIterator 类为 QHash 和 QMultiHash 提供 Java 风格的常量迭代器。更多内容...

头文件:	#include	
qmake:	QT += core	

- 所有成员列表,包括继承的成员
- 废弃的成员

.....

### 22.1 公共成员函数

类型	函数名	
	QHashIterator(const QHash <key, t=""> &amp;hash)</key,>	
QHashIterator <key, t=""> &amp;</key,>	operator=(const QHash <key, t=""> &amp;container)</key,>	
bool	findNext(const T &value)	
bool	hasNext() const	
const Key &	key() const	
QHashIterator::Item	next()	
QHashIterator::Item	peekNext() const	
void	toBack()	
void	toFront()	
const T &	value() const	

## 22.2 详细描述

QHash 同时提供 Java 风格迭代器和 STL 风格迭代器。Java 风格迭代器比 STL 风格迭代器 更高级,更容易使用;同时也略微低效。

QHashIterator<Key, T> 用来遍历 QHash (或 QMultiHash)。如果想在遍历时修改哈希表,要使用 QMutableHashIterator。




QHashIterator 构造函数接受 QHash 作为参数。构造后,迭代器位于哈希表的最开始位置(第一个元素之前)。下面的例子演示如何顺序遍历所有元素:

```
QHash<int, QWidget *> hash;
...
QHashIterator<int, QWidget *> i(hash);
while (i.hasNext()) {
   i.next();
   qDebug() << i.key() << ":D" << i.value();
}</pre>
```

next() 函数返回哈希表中的下一个元素并将迭代器前移。key() 和 value() 函数返回跳过的最后一个元素的键和值。

与 STL 风格迭代器不同, Java 风格迭代器指向元素之间而不是直接指向元素。第一次调用 next() 前移迭代器到第一个和第二个元素之间的位置,并返回第一个元素;第二次调用 next() 前移迭代器到第二个和第三个元素之间的位置;以此类推。



如果想查找特定值的所有实例,循环使用 findNext()。例如:

同一哈希表可以使用多个迭代器。如果在 QHashIterator 处于活动状态时修改哈希表,QHashIterator 将继续在原哈希表上遍历,而忽略修改后的副本。

另请参阅 QMutableHashIterator 和 QHash::const\_iterator.

.....

#### 22.3 成员函数文档

bool QHashIterator::findNext(const T &value)

从当前迭代器位置开始向前查找值 *value*。如果找到值为 *value* 的键值对,返回 <mark>true</mark>; 否则返回 <mark>false</mark>。

调用该函数后,如果找到值 *value*,迭代器将被移动到匹配元素的后面;否则,迭代器将被移动到容器的末端。

const Key &QHashIterator::key() const

调用遍历函数((next(), findNext()) 后,该函数返回跳过的最后一个元素的键。



另请参阅: value()。

bool QHashIterator::hasNext() const

如果该迭代器后面至少有一个元素,返回 true, 即该迭代器不在容器的末端; 否则返回 false。

**另请参阅:** next()。

void QHashIterator::toBack()

将迭代器移动到容器的末端(最后一个元素之后)。

另请参阅: toFront()。

void QHashIterator::toFront()

将迭代器移动到容器的前端(第一个元素之前)。

另请参阅: toBack() 和 next()。

QHashIterator<Key, T> &QHashIterator::operator=(const QHash<Key, T> &container)

将迭代器关联到 container 来遍历哈希表。迭代器将被移动到哈希表的前端(第一个元素之前)。

另请参阅: toFront() 和 toBack()。

QHashIterator::QHashIterator(const QHash<Key, T> &hash)

构造一个迭代器来遍历 hash。迭代器将被移动到哈希表的前端(第一个元素之前)。

另请参阅: operator=()。

QHashIterator::Item QHashIterator::next()

返回下一个元素并将迭代器向前移动一个位置。

对返回值调用 key() 获取元素的键,调用 value() 获取元素的值。

对位于容器末端的迭代器调用该函数将导致未定义结果。

另请参阅: hasNext() 和 peekNext()。

QHashIterator::Item QHashIterator::peekNext() const

不移动迭代器而返回下一个元素。

对返回值调用 key() 获取元素的键,调用 value() 获取元素的值。

对位于容器末端的迭代器调用该函数将导致未定义结果。

另请参阅: hasNext() 和 next()。

const T &QHashIterator::value() const

调用遍历函数(next(), findNext())后,该函数返回跳过的最后一个元素的值。

另请参阅: key()。

## 第二十三章 QJsonParseError

QJsonParseError 类用于在 JSON 解析期间报告错误。

属性	方法
头文件	#include <qjsonparseerror></qjsonparseerror>
qmake	QT+=core
自从	Qt5.0
继承	QObject

该结构在 5.0 被引入。

注意: 该结构的所有函数都是可重入。

### 23.1 公共类型

类型	枚举				
enum	ParseError	NoError,	UnterminatedObject,	MissingNameSeparator,	UnterminatedA

### 23.2 公共成员函数

类型	函数名	
QString	errorString()	const

## 23.3 公共变量

类型	变量名
QJsonParseError::ParseError	error
int	offset

### 23.4 详细说明

另外参阅: JSON Support in Qt 和 JSON Save Game Example。



#### 23.5 成员类型文档

enum QJsonParseError::ParseError

该枚举描述了在解析 JSON 文档期间发生的错误类型。

不变量	值	描述
QJsonParseError::NoError	0	没有发生错误
QJsonParseError::UnterminatedObject	1	对象未正确使用大括号
QJsonParseError::MissingNameSeparator	2	缺少分隔不同项目的逗号
QJsonParseError::UnterminatedArray	3	数组未正确用方括号括起来
QJsonParseError::MissingValueSeparator	4	缺少将键与对象内的值分隔开的冒号
QJsonParseError::IllegalValue	5	该值是非法的
QJsonParseError::TerminationByNumber	6	输入流在解析数字时结束
QJsonParseError::IllegalNumber	7	数字格式不正确
QJsonParseError::IllegalEscapeSequence	8	输入中发生非法的转义序列
QJsonParseError::IllegalUTF8String	9	输入中出现非法的 UTF8 序列
QJsonParseError::UnterminatedString	10	字符串未以引号终止
QJsonParseError::MissingObject	11	预期有对象,但找不到
QJsonParseError::DeepNesting	12	JSON 文档的嵌套太深,解析器无法对其进行解析
QJsonParseError::DocumentTooLarge	13	JSON 文档太大,解析器无法解析它
QJsonParseError::GarbageAtEnd	14	解析的文档末尾包含其他垃圾字符

## 23.6 公有成员函数文档

QString QJsonParseError::errorString() const

返回适合于所报告的 JSON 解析错误的人类可读消息。

另请参见: error。

### 23.7 成员变量文档

QJsonParseError::ParseError QJsonParseError::error

包含解析错误的类型。如果文档被正确解析,则等于 QJsonParseError:: NoError。

另外参阅: ParseError 和 errorString()。

int QJsonParseError::offset

包含发生解析错误的输入字符串中的偏移量。

另外参阅: error 和 errorString()。

# 第二十四章 QLibrary

## 第二十五章 QSql

QSql 命名空间

QSql 命名空间里的各种名样的标识符,已经被运用在 Qt SQL 各个模块中。更多

属性	方法			
头文件	<pre>#include <qsql></qsql></pre>			
qmake	QT += sql			

#### 类型

enum	Location { BeforeFirstRow, AfterLastRow }
enum	NumericalPrecisionPolicy { LowPrecisionInt32, LowPrecisionInt64,LowPrecisionDouble,HighPrecision}
flags	ParamType
enum	ParamTypeFlag { In, Out, InOut, Binary }
enum	TableType { Tables, SystemTables, Views, AllTables }

细节的介绍

查看 Qt SQL

类型文档

enum QSql::Location

此枚举类型描述特殊的 sql 导航位置

常量		介绍
QSql::BeforeFirstRow	-1	在第一个记录之前
QSql::AfterLastRow	-2	在最后一个记录之后

另请参阅 QSqlQuery::at()

enum QSql::NumericalPrecisionPolicy

数据库中的数值可以比它们对应的 C++ 类型更精确。此枚举列出在应用程序中表示此类值的策略。

常量 值		介绍		
QSql::LowPrecisionInt32	0x01	对于 32 位的整形数值。在浮点数的情况下,小数部分将会被舍去。		
QSql::LowPrecisionInt64	0x02	对于 64 位的整形数值。在浮点数的情况下,小数部分将会被舍去。		
QSql::LowPrecisionDouble	0x04	强制双精度值。这个默认的规则		
QSql::HighPrecision	0	字符串将会维技精度		

注意:如果特定的驱动发生溢出,这是一个真实行为。像 Oracle 数据库在这种情形下,就会返回一个错误。



enum QSql::ParamTypeFlag

flags QSql::ParamType

这个枚举用于指定绑定参数的类型

常量	值	介绍
QSql::In	0x00000001	这个参数被用于向数据库里写入数据
QSql::Out	0x00000002	这个参数被用于向数据库里获得数据
QSql::InOut	In   Out	这个参数被用于向数据库里写入数据; 使用查询来向数据库里,重写数据
QSql::Binary	0x00000004	如果您想显示数据为原始的二进制数据,那么必须是 OR'd 和其他的标志一

类型参数类型定义为 QFlags. 它被存放在一个 OR 与类型参数标志的值的组合。

## 第二十六章 QSqlDatabase

#### QSqlDatabase 类用于处理数据库的连接

属性	方法
头文件	<pre>#include <qsqldatabase></qsqldatabase></pre>
qmake	QT += sql

#### 列出所有的成员,包括继承成员

#### 公共类型

返回值	函数名		
	QSqlDatabase(const QSqlDatabase &other)		
	QSqlDatabase()		
QSqlDatabase &	operator=(const QSqlDatabase &other)		
	QSqlDatabase()		
void	close()		
bool	commit()		
QString	connectOptions() const		
QString	connectionName() const		
QString	databaseName() const		
QSqlDriver *	driver() const		
QString	driverName() const		
QSqlQuery	exec(const QString &query = QString()) const		
QString	hostName() const		
bool	isOpen() const		
bool	isOpenError() const		
bool	isValid() const		
QSqlError	lastError() const		
QSql::NumericalPrecisionPolicy	numericalPrecisionPolicy() const		
bool	open()		
bool	open(const QString &user, const QString &password)		
QString	password() const		
int	port() const		
QSqlIndex	primaryIndex(const QString &tablename) const		
QSqlRecord	record(const QString &tablename) const		
bool	rollback()		
void	<pre>setConnectOptions(const QString &amp;options = QString())</pre>		
void	setDatabaseName(const QString &name)		
void	setHostName(const QString &host)		
void setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy precisi			
void	setPassword(const QString &password)		
void	setPort(int port)		
void	void setUserName(const QString &name)		
QStringList	tables(QSql::TableType type = QSql::Tables) const		
bool	transaction()		
QString	userName() const		

静态公共成员



返回值	函数名
QSqlDatabase	addDatabase(const QString &type, const QString &connectionName = QLatin1String(defaultConnection))
QSqlDatabase	addDatabase(QSqlDriver *driver, const QString &connectionName = QLatin1String(defaultConnection))
QSqlDatabase	<pre>cloneDatabase(const QSqlDatabase &amp;other, const QString &amp;connectionName)</pre>
QSqlDatabase	<pre>cloneDatabase(const QString &amp;other, const QString &amp;connectionName)</pre>
QStringList	connectionNames()
bool	<pre>contains(const QString &amp;connectionName = QLatin1String(defaultConnection))</pre>
QSqlDatabase	database(const QString &connectionName = QLatin1String(defaultConnection), bool open = true)
QStringList	drivers()
bool	isDriverAvailable(const QString &name)
void	registerSqlDriver(const QString &name, QSqlDriverCreatorBase *creator)
void	removeDatabase(const QString &connectionName)

#### 受保护的成员函数

返回值	函数名
	QSqlDatabase(QSqlDriver *driver)
	QSqlDatabase(const QString &type)

#### 详细的介绍

QSqlDatabase 类提供接口用于数据库的连接。一个 QSqlDatabase 实例对象表示连接。这个连接提供数据库所需要的驱动,这个驱动来自于 QSqlDriver。换而言之,您可以实现自己的数据库驱动,通过继承 QSqlDriver。查看如何实现自己的数据库驱动来获取更多的信息。

通过调用一个静态的 addDatabase() 函数,来创建一个连接(即:实例化一个 QSqlDatabase 类),并且可以指定驱动或者驱动类型去使用(依赖于数据库的类型)和一个连接的名称。一个连接是通过它自已的名称,而不是通过数据库的名称去连接的。对于一个数据库您可以有多个连接。QSqlDatabase 也支持默认连接,您可以不传递连接名参数给 addDatabase() 来创建它。随后,这个默认连接假定您在调用任何静态函数情况下,而不去指定连接名称。下面的一段代码片段展示了如何去创建和打开一个默认连接,去连接 PostgreSQL 数据库:

```
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::database();
```

QSqlDatabase 是一个值类。通过一个 QSqlDatabase 实例对数据库连接所做的操作将影响表示相同连接的其他 QSqlDatabase 实例。使用 cloneDatabase() 在基于已存在数据库的连接来创建独立的数据库的连接。

警告:强烈建议不要将 QSqlDatabase 的拷贝作为类成员,因为这将阻止关闭时正确清理实例。如果需要访问已经存在 QSqlDatabase,应该使用 database() 访问。如果您选择使用作为成员变量的 QSqlDatabase,则需要在删除 QCoreApplication 实例之前删除它,否则可能会导致未定义的行为。

如果您想创建多个数据库连接,可以调用 addDatabase(), 并且给一个独一无二的参数 (即:连接名称)。使用带有连接名的 database() 函数,来获取该连接。使用带有连接名的 remove-Database() 函数,来删除一个连接。如果尝试删除由其他 QSqlDatabase 对象引用的连接,QSqlDatabase 将输出警告。可以使用 contains()查看给定的连接名是否在连接列表中。

	一些实用的方法
tables()	返回数据表的列表
<pre>primaryIndex()</pre>	返回数据表的主索引
record()	返回数据表字段的元信息
transaction()	开始一个事务
commit()	保存并完成一个事务
rollback()	取消一个事务
hasFeature()	检查驱动程序是否支持事务
lastError()	返回有关上一个错误的信息
drivers()	返回可用的数据库驱动名称
isDriverAvailable()	检查特定驱动程序是否可用
registerSqlDriver()	注册自定义驱动程序

注意: QSqlDatabase::exec() 方法已经被弃用。请使用 QSqlQuery::exec()

注意: 使用事务时,必须在创建查询之前启动事务。

成员函数文档

[protected] QSqlDatabase::QSqlDatabase(QSqlDriver \*driver)

这是一个重载函数

使用给定驱动程序来创建连接

[protected] QSqlDatabase::QSqlDatabase(const QString &type)

这是一个重载函数

通过引用所给的数据库驱动类型来创建一个连接。如果不给定数据库驱动类型,那么这个数据库连接将会没有什么作用。

#### 当前可用的驱动类型:

驱动类别	介绍		
QDB2	IBM DB2		
QIBASE	Borland InterBase 驱动		
QMYSQL	MySQL 驱动		
QOCI	Oracle 调用的接口驱动		
QODBC	ODBC 驱动 (包含 Microsoft SQL Server)		
QPSQL	PostgreSQL 驱动		
QSQLITE	SQLite 第三版本或者以上		
QSQLITE2	SQLite 第二版本		
QTDS	Sybase Adaptive Server		

其他第三方驱动程序,包括自己自定义的驱动程序,都可以动态加载。

请参阅 SQL Database Drivers, registerSqlDriver() 和 drivers()。

QSqlDatabase::QSqlDatabase(const QSqlDatabase &other)



创建一个其它的副本

QSqlDatabase::QSqlDatabase() 创建一个无效的 QSqlDatabase 空对象。使用addDatabase(), removeDatabase() 和database() 来获得一个有效的 QSqlDatabase 对象。

QSqlDatabase &QSqlDatabase::operator=(const QSqlDatabase &other)

给这个对象赋一个其他其他对象的值

QSqlDatabase:: QSqlDatabase()

销毁这个对象,并且释放所有配置的资源注意:当最后的连接被销毁,这个折构函数就会暗中的调用 close() 函数,去删除这个数据库的其他连接。

另请参阅 close()。

[static] QSqlDatabase QSqlDatabase::addDatabase(const QString &type,const
QString &connectionName = QLatin1String(defaultConnection))

使用驱动程序类型和连接名称,将数据库添加到数据库连接列表中。如果存在相同的连接名,那么这个连接将会被删除。

通过引用连接名,来返回一个新的连接。

如果数据库的类别不存在或者没有被加载,那么 isValid() 函数将会返回 false

如果我们没有指定连接名参数,那么应用程序就会返回默认连接。如果我们提供了连接名参数,那么可以使用 database(connectionName) 函数来获取该连接。

警告:如果您指定了相同的连接名参数,那么就会替换之前的那个相同的连接。如果您多次调用这个函数而不指定连接名参数,则默认连接将被替换。

在使用连接之前,它必须经过初始化。比如:调用下面一些或者全部 setDatabaseName()、setUserName()、setPassword()、setHostName()、setPort() 和 setConnectOptions(),并最终调用 open()

注意: 这个函数是线程安全的

请查看 database(), removeDatabase() 以及 线程和 SQL 单元。

[static] QSqlDatabase QSqlDatabase::addDatabase(QSqlDriver \*driver, const
QString &connectionName = QLatin1String(defaultConnection))

这个重载函数是非常有用的,当您想创建一个带有驱动 连接时,您可以实例化它。有可能您想拥有自己的数据库驱动,或者去实例化 Qt 自带的驱动。如果您真的想这样做,我非常建议您把驱动的代码导入到您的应用程序中。例如,您可用自已的 QPSQL 驱动来创建一个 PostgreSQL 连接,像下面这样:

```
PGconn *con = PQconnectdb("host=server@user=bart@password=simpson@dbname=springfield");
QPSQLDriver *drv = new QPSQLDriver(con);
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase(drv); // 产生成新的默认连接
QSqlQuery query;
query.exec("SELECT@NAME,@ID@FROM@STAFF");
```

上面的代码用于设置一个 PostgreSQL 连接和实例化一个 QPSQLDriver 对象。接下来,addDatabase() 被调用产生一个已知的连接,以便于它可以使用 Qt SQL 相关的类。Qt 假定您已经打开了数据库连接,当使用连接句柄(或一组句柄)实例化驱动程序时。

注意: 我们假设 qtdir 是安装 Qt 的目录。假定您的 PostgreSQL 头文件己经包含在搜索路径中,然后这里才能引用所需要的 PostgreSQL 客户端库和去实例化 QPSQLDriver 对象。

请记住,必须将数据库客户端库到您的程序里。确保客户端库在您的链接器的搜索路径中,并且像下面这样添加到您的.pro 文件里:

unix:LIBS += -lpq

win32:LIBS += libpqdll.lib

这里介绍了所有驱动支持的方法。只有驱动的构造参数有所不同。列举了一个关于 **Qt** 附带的程序,以及它们的源代码文件,和它们的构造函数参数的列表:

驱动	类名	构造器参数	用于导入的文件
QPSQL	QPSQLDriver	PGconn *connection	qsql_psql.cpp
QMYSQL	QMYSQLDriver	MYSQL *connection	qsql_mysql.cpp
QOCI	QOCIDriver	OCIEnv *environment, OCISvcCtx *serviceContext	qsql_oci.cpp
QODBC	QODBCDriver	SQLHANDLE environment, SQLHANDLE connection	qsql_odbc.cpp
QDB2	QDB2	SQLHANDLE environment, SQLHANDLE connection	qsql_db2.cpp
QTDS	QTDSDriver	LOGINREC *loginRecord, DBPROCESS *dbProcess, const QString &hostName	qsql_tds.cpp
QSQLITE	QSQLiteDriver	sqlite *connection	qsql_sqlite.cpp
QIBASE	QIBaseDriver	isc_db_handle connection	qsql_ibase.cpp

当构造用于为内部查询创建新连接的 QTDSDriver 时,需要主机名(或服务名)。这是为了防止在同时使用多个 QSqlQuery 对象时发生阻塞。

警告:添加一个存在连接名的连接时,这个新添加的连接将会替换另一个。警告: SQL 框架拥有驱动程序的所有权。它不能被删除。可以使用 removeDatabase(),去删除这个连接。另请参阅 drivers()

[protected] QSqlDatabase QSqlDatabase::cloneDatabase(const QString &other, const QString &connectionName)

克隆其他数据库连接并将其存储为 connectionName。原始数据库中的所有设置,例如 database-Name()、hostName() 等,都会被复制。如果其他数据库无效,则不执行任何操作。返回最新被创建的数据库连接。

注意: 这个新的连接不能被打开。您必须调用 open(), 才能使用这个新的连接。

[static] QSqlDatabase QSqlDatabase::cloneDatabase(const QString &other, const QString &connectionName) 这是个重载函数。

克隆其他数据库连接并将其存储为 connectionName。原始数据库中的所有设置,例如 database-Name()、hostName() 等,都会被复制。如果其他数据库无效,则不执行任何操作。返回最新被创建的数据库连接。

注意: 这个新的连接不能被打开。您必须调用 open(), 才能使用这个新的连接。

当我们在另一个线程克隆这个数据库,这个重载是非常有用的。

qt5.13 中引入了这个函数。

void QSqlDatabase::close() 关闭数据库连接,释放获取的所有资源,并使与数据库一起使用的任何现有 QSqlQuery 对象无效

这个函数也会影响它的 QSqlDatabase 对象副本。

另请参阅 removeDatabase()



bool QSqlDatabase::commit() 如果驱动支持事务和一个 transaction() 已经被启动,那就可以提交一个事务到这个数据库中。如果这个操作成功,就会返回 true。否则返回 false。

注意:对于一些数据库,如果对数据库使用 SELECT 进行查询操作,将会提交失败并且返回 false。在执行提交之前,使查询处于非活动状态。

调用 lastError() 函数获取错误信息。

另请参阅 QSqlQuery::isActive(), QSqlDriver::hasFeature(), 和 rollback()。

QString QSqlDatabase::connectOptions() const 返回用于此连接的连接选项字符串。 这个字符串可能是空。

另请参阅 setConnectOptions()

QString QSqlDatabase::connectionName() const 返回连接名,它有可能为空。

注意: 这个连接名不是数据库名

qt4.4 中引入了这个函数。

另请参阅 addDatabase()

[static] QStringList QSqlDatabase::connectionNames() 返回包含所有连接名称的列表。

注意: 这个函数是线程安全的。

另请参阅 contains(), database(), 和线程和 SQL 模块

[static] bool QSqlDatabase::contains(const QString &connectionName = QLatin1String(de 如果所给的连接名,包含在所给的数据库连接列表里,那么就返回 true; 否则返回 false。

注意: 这个函数是线程安全的

另请参阅 connectionNames(), database() 和线程和 SQL 模块。

[static] QSqlDatabase QSqlDatabase::database(const QString &connection-Name = QLatin1String(defaultConnection), bool open = true)

返回一个调用 connectionName 参数的数据库连接。这个数据库连接使用之前,必须已经通过 addDatabase() 函数进行添加。如果 open 为 true(默认值),并且数据库连接尚未打开,则 现在打开它。如果未指定连接名参数,则使用默认连接。如果连接名不存在数据库列表中,那么将 会返回一个非法的连接。

注意: 这个函数是线程安全的

另请参阅 isOpen() 和线程和 SQL 模块。

QString QSqlDatabase::databaseName() const

返回连接的连接数据库名称,当然它也可能是空的。

注意: 这个数据库名不是连接名

另请参阅 setDatabaseName()。

QSqlDriver \*QSqlDatabase::driver() const

返回被使用的数据库连接的所使用的数据库驱动。

另请参阅 addDatabase() 和 drivers()

QString QSqlDatabase::driverName() const

返回连接的驱动名称

另请参阅 addDatabase() 和 driver()

[static] QStringList QSqlDatabase::drivers()

返回一个可使用的数据库驱动列表另请参阅 registerSqlDriver()

QSqlQuery QSqlDatabase::exec(const QString &query = QString()) const

在这个数据库里执行 SQL 表达式和返回一个 QSqhttps://doc.qt.io/qt-5/qsqlquery.html 对象。使用 lastError() 来获取错误的信息。

如果查询为空,则返回一个空的、无效的查询。并且 lastError()。

另请参阅 QSqlQuery 和 lastError()。

QString QSqlDatabase::hostName() const

返回连接的主机名;它有可能为空。

另请参阅 setHostName()

[static] bool QSqlDatabase::isDriverAvailable(const QString &name)

如果调用一个叫 name 的驱动,是可以使用的,那么就返回 true;反之返回 false。

另请参阅 drivers()。

bool QSqlDatabase::isOpen() const

如果当前数据库连接是打开的,那么就返回 true,否则返回 false。

bool QSqlDatabase::isOpenError() const

如果打开数据库的连接有错误,那么就返回 true,否则返回 false。可以调用 lastError() 函数去获取相关的错误信息。

bool QSqlDatabase::isValid() const

如果 QSqlDatabase() 有一个有效的驱动,那么就返回 true。

例子:

```
QSqlDatabase db;
qDebug() << db.isValid(); // 返回 false
db = QSqlDatabase::database("sales");
qDebug() << db.isValid(); // 如果 "sales" 连接存在,就返回 true
QSqlDatabase::removeDatabase("sales");
qDebug() << db.isValid(); // 返回 false
```



QSqlError QSqlDatabase::lastError() const

返回这个数据库出现的最新错误信息。

使用 QSqlQuery::lastError() 函数来获取一个单个查询上的错误。

另请参阅 QSqlError and QSqlQuery::lastError()。

QSql::NumericalPrecisionPolicyQSqlDatabase::numericalPrecisionPolicy() const 返回数据库连接的当前默认精度策略。

qt4.6 中引入了这个函数。

另请参阅 QSql::NumericalPrecisionPolicy, setNumericalPrecisionPolicy()、

QSqlQuery::numericalPrecisionPolicy()和 QSqlQuery::setNumericalPrecisionPolicy()。

bool QSqlDatabase::open()

使用当前连接值打开数据库连接。如果操作成功就返回 true; 反之返回 false。可以调用 lastError() 来获取错误的信息。

另请参阅 lastError()、setDatabaseName()、setUserName()、

setPassword()、setHostName()、setPort() 和 setConnectOptions()。

bool QSqlDatabase::open(const QString &user, const QString &password)

这是一个重载函数。

使用所给的 username 和 password 两个参数,打开数据连接,如果成功就返回 true; 反之返回 false。使用 [lastError()]QSqlDatabase.md#qsqlerror-qsqldatabaselasterrorconst) 来获取错误的信息。

这个函数不存放所给的 password 参数,相反的它会把 password 参数直接传给驱动用于打连接,然后销毁这个参数。

另请参阅 lastError()。

QString QSqlDatabase::password() const

返回连接的密码。如果没有使用 setPassword() 函数进行密码的设置并且没有调用 open() 以及没有使用密码,那么就返回空的字符串。

另请参阅 setPassword()

int QSqlDatabase::port() const

返回连接的端口号。如果端口号没有设置,那么这个值就是未定义的。

另请参阅 setPort()

QSqlIndex QSqlDatabase::primaryIndex(const QString &tablename) const

返回所给表格名的索引。如果索引不存在,那么就返回一个空的 QSqlIndex

注意:如果表在创建时没有被引用,一些驱动程序(如 QPSQL 驱动程序)可能要求您以小写的形式传递表格名。

查看关于 Qt SQL driver 文档的更多信息。

另请参阅 tables() 和 record()。

QSqlRecord QSqlDatabase::record(const QString &tablename) const

返回一个 QSqlRecord,其中填充了名为 tablename 的表(或视图)中所有字段的名称。字段在记录中出现的顺序未定义。如果没有这样的表格(或者视图)存在,将会返回一个空的记录。

注意:如果表在创建时没有被引用,一些驱动程序(如 QPSQL 驱动程序)可能要求您以小写的形式传递表格名。

查看 Qt SQL driver 文档的更多信息。

[static] void QSqlDatabase::registerSqlDriver(const QString &name, QSqlDriver-CreatorBase \*creator)

这个函数在 SQL 框架中注册一个名为 name 的新 SQL 驱动程序。这个是非常有用的,如果您有一个自定义的驱动,并且您并不想把它编译作为一个插件。

#### 例如:

```
QSqlDatabase::registerSqlDriver("MYDRIVER", new QSqlDriverCreator<QSqlDriver>);
QVERIFY(QSqlDatabase::drivers().contains("MYDRIVER"));
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("MYDRIVER");
QVERIFY(db.isValid());
```

QSqlDatabase 拥有 creator 指针的所有权,因此您不能自己删除它。

另请参阅 drivers()。

[static] void QSqlDatabase::removeDatabase(const QString &connectionName)

从数据库列表中,删除一个叫 connectionName 数据库连接。

警告:不应在数据库连接上打开查询的情况下调用此函数,否则将发生资源泄漏。



### 例子:

```
// 错误
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::database("sales");
QSqlQuery query("SELECT@NAME,@DOB@FROM@EMPLOYEES", db);
QSqlDatabase::removeDatabase("sales"); // 将会输出警告
// "db" 现在是一个悬而未决的无效数据库连接,
// "查询"包含无效的结果集
```

#### 正确的做法:

```
{
    QSqlDatabase db = QSqlDatabase::database("sales");
    QSqlQuery query("SELECT®NAME,@DOB®FROM®EMPLOYEES", db);
}
// "db" 和 "query"都被销毁,因为它们超出了范围
QSqlDatabase::removeDatabase("sales"); // 正确的
```

如果要删除默认连接,这个连接可能是通过调用 addDatabase() 函数而创建的,但未指定连接名称,可以通过对 database() 返回的数据库调用 connectionName() 来检索默认连接名称。注意,如果没有创建默认数据库,将返回一个无效的数据库。

注意: 这个函数是线程安全的

另请查阅 database(), connectionName(), 和线程和 SQL 模块。

bool QSqlDatabase::rollback()

在数据库里回滚一个事务,如果驱动支持一个事务以及一个 transaction() 已经被启动。如果操作成功返回 true。否则返回 false。

注意:对于某些数据库,如果存在使用数据库进行选择的活动查询,则回滚将失败并返回 false。确保在执行回滚操作之前,查询是非活动的状态。

调用 lastError() 操作获得错误的相关信息。

另请查阅 QSqlQuery::isActive(), QSqlDriver::hasFeature() 和 commit()。

void QSqlDatabase::setConnectOptions(const QString &options = QString())

设置一组数据库的具体的可选项。它必须在打之这个连接之前执行这个操作,否则是无效的。另一个可能的原因是调用 QSqlDatabase::setConnectOptions() 去关闭这个连接,并且调用 open() 再次关闭这个连接。

选项字符串的格式是以分号分隔的选项名称,或选项 = 值对的列表。这个选项依赖于所使用的客户端:

ODBC	MySQL	PostgreSQL
SQL_ATTR_ACCESS_MODE	CLIENT_COMPRESS	connect_timeout
SQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT	CLIENT_FOUND_ROWS	options
SQL_ATTR_CONNECTION_TIMEOUT	CLIENT_IGNORE_SPACE	tty
SQL_ATTR_CURRENT_CATALOG	CLIENT_ODBC	requiressl
SQL_ATTR_METADATA_ID	CLIENT_NO_SCHEMA	service
SQL_ATTR_PACKET_SIZE	CLIENT_INTERACTIVE	
SQL_ATTR_TRACEFILE	UNIX_SOCKET	
SQL_ATTR_TRACE	MYSQL_OPT_RECONNECT	
SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING	MYSQL_OPT_CONNECT_TIMEOUT	
SQL_ATTR_ODBC_VERSION	MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT	
	MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT	
	SSL_KEY	
	SSL_CERT	
	SSL_CA	
	SSL_CAPATH	
	SSL_CIPHER	

DB2	OCI	TDS
SQL_ATTR_ACCESS_MODE	OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS	无
SQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT	OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY	

SQLite	Interbase
QSQLITE_BUSY_TIMEOUT	ISC_DPB_LC_CTYPE
QSQLITE_OPEN_READONLY	ISC_DPB_SQL_ROLE_NAME
QSQLITE_OPEN_URI	
QSQLITE_ENABLE_SHARED_CACHE	
QSQLITE_ENABLE_REGEXP	



#### 例子:

```
db.setConnectOptions("SSL_KEY=client-key.pem;SSL_CERT=client-cert.pem;SSL_CA=ca-cert.pem;CLIENT_IGNORE_SPA
if (!db.open()) {
      db.setConnectOptions(); // 清除连接的字符串
      // ...
}
// ...
// PostgreSQL 连接
db.setConnectOptions("requiressl=1"); // 确保 PostgreSQL 安全套接字连接
if (!db.open()) {
      db.setConnectOptions(); // 清除可选
      // ...
// ...
// ODBC 连接
db.setConnectOptions("SQL_ATTR_ACCESS_MODE=SQL_MODE_READ_ONLY;SQL_ATTR_TRACE=SQL_OPT_TRACE_ON"); // 设置 0
if (!db.open()) {
      db.setConnectOptions(); // 不要尝试去设置这个选项。
      // ...
}
}
```

查阅这个客户端库文档,获得更多关于不同可选项的更多信息。

另请查阅 connectOptions()。

void QSqlDatabase::setDatabaseName(const QString &name)

通过所给的 name 参数来设置所连接的数据库名称。必须在打开连接之前设置数据库名称。或者,可以调用 close() 函数关闭连接,设置数据库名称,然后再次调用 open() 。

注意:这个数据库名不是连接名。必须在创建连接对象时将连接名称传递给 addDatabase()。

对于 QSQLITE 驱动,如果数据库名指定的名字不存在,然后它将会创建这个文件,除非您设置了 QSQLITE\_OPEN\_READONLY

此外,可以把 name 参数设置为:memory:, 可以创建一个临时数据库,该数据库仅在应用程序的生命周期内可用。

对于 QOCI (Oracle) 驱动,这个数据库名是 TNS Service Name。

对于 QODBC 驱动程序,名称可以是 DSN,DSN 文件名(在这种情况下,文件扩展名必须为.DSN)或者是一个连接字符串。

例如,Microsoft Access 可以使用下面的连接方式来直接打开.mdb 文件,而不是在 ODBC 管理工具里创建一个 DSN 对象:

#### 这个没有默认的值

另请查阅 databaseName()、setUserName()、setPassword()、setHostName()、

setPort()、setConnectOptions() 和 open()。

void QSqlDatabase::setHostName(const QString &host)

通过 host 参数来设置连接的主机名。为了生效,必须在打开连接之前,设置主机名。或者,可以调用 close() 关闭连接,然后设置主机名,再次调用 open() 函数。

这个没有默认值。

另请查阅 hostName(), setUserName(), setPassword(), setDatabaseName(), set-Port(), setConnectOptions() 和 open()。

void QSqlDatabase::setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy
precisionPolicy)

设置在此数据库连接上创建的查询使用的默认数值精度策略。

注意:驱动程序不支持以低精度获取数值,将忽略精度策略。您可以使用 QSqlDriver::hasFeature()来查找一个驱动是否支持这个功能。

注意:通过 precisionPolicy 来设置这个默认的精度策略,将不会响影任何当前的活动查询。 gt4.6 中引入了这个函数。

另请查阅 QSql::NumericalPrecisionPolicy, numericalPrecisionPolicy(), QSql-Query::setNumericalPrecisionPolicy和 QSqlQuery::numericalPrecisionPolicy.

void QSqlDatabase::setPassword(const QString &password) 通过 password 参数来设置连接的密码。为了生效,必须在打开连接之前来设置密码。或者,您可以调用 close() 关闭连接,然后设置密码,再次调用 open() 函数。

这个没有默认值。

警告:这个函数以明文的形式把密码存放到 qt 里。将密码作为参数来避免这个行为,然后使用open()进行调用。

另请查阅 password(), setUserName(), setDatabaseName(), setHostName(),

setPort(), setConnectOptions() 和 open()。

void QSqlDatabase::setPort(int port)

通过 port 参数设置连接的端口号。为了生效,您必须在打开连接之前,进行端口号的设置。或者,您可以调用 close() 关闭连接,然后设置端口号,再次调用 open() 函数



这个没有默认的值。

另请查阅 port(), setUserName(), setPassword(),

setHostName(), setDatabaseName(), setConnectOptions() 和 open()。

void QSqlDatabase::setUserName(const QString &name)

通过 name 参数来设置连接的用户名。为了生效,必须在打开连接之前设置用户名。或者,您可以调用 close() 函数来关闭连接,设置用户,然后再次调用 open()

这个没有默认值。

另请查阅 userName(), setDatabaseName(), setPassword(),

setHostName(), setPort(), setConnectOptions() 和 open()。

QStringList QSqlDatabase::tables(QSql::TableType type = QSql::Tables) const 返回由 parameter type 参数指定的数据库的表格、系统表和视图的列表。

另请查阅 primaryIndex() 和 record()。

bool QSqlDatabase::transaction() 如果驱动程序支持事务,则在数据库上开始事务。如果操作成功的话,返回 true, 否则返回 false。

另请查阅 QSqlDriver::hasFeature(), commit() 和 rollback()。

QString QSqlDatabase::userName() const 返回连接的用户名; 它也许为空。

另请查阅 setUserName()。

# 第二十七章 QWaitCondition

# QWaitCondition

QWaitCondition 提供一个用于同步线程的条件变量。更多...

属性	内容
头文件	<pre>#include<qwaitcondition></qwaitcondition></pre>
qmake	QT += core

注意: 此类中所有函数都是线程安全的。 公共成员函数

返回类型	函数
int	appDpiX(int screen = -1)
	QWaitCondition()
	$\sim$ QWaitCondition()
void	notify_all()
void	notify_one()
bool	<pre>wait(QMutex *lockedMutex, QDeadlineTimer deadline = QDeadlineTimer(QDeadli</pre>
bool	<pre>wait(QMutex *lockedMutex, unsigned long time)</pre>
bool	<pre>wait(QReadWriteLock *lockedReadWriteLock, QDeadlineTimer deadline = QDeadl</pre>
bool	<pre>wait(QReadWriteLock *lockedReadWriteLock, unsigned long time)</pre>
void	<pre>wakeAll()</pre>
void	wakeOne()

### 详细描述

QWaitCondition 允许线程告诉其他线程某种条件已经满足。一个或多个线程可以被阻塞并等待 QWaitCondition 用 wakeOne() 或 wakeAll() 设置条件。使用 wakeOne() 唤醒一个随 机选择的线程,或使用 wakeAll() 唤醒所有线程。

例,假设我们有三个任务,当用户按下一个键时,应该执行某些任务。每个任务可以分成一个线程,每个线程都有一个 run() 主体,如下所示:

```
forever {
    mutex.lock();
    keyPressed.wait(&mutex);
    do_something();
    mutex.unlock();
}
```



这里,keyPressed 变量是 QWaitCondition 类型的全局变量。第四个线程将读取按键,并在每次收到按键时唤醒其他三个线程,如下所示:

```
forever {
    getchar();
    keyPressed.wakeAll();
}
```

唤醒三个线程的顺序是未知的。另外,如果某些线程在按下键时仍在 do\_something() 中,它们将不会被唤醒(因为它们没有等待条件变量),因此该按键不会执行任务。这个问题可以通过使用计数器和 QMutex() 来解决。例如,下面是工作线程的新代码:

```
forever {
    mutex.lock();
    keyPressed.wait(&mutex);
    ++count;
    mutex.unlock();

    do_something();

    mutex.lock();
    --count;
    mutex.unlock();
}
```

下面是第四个线程的代码:

```
forever {
    getchar();

    mutex.lock();

    // Sleep until there are no busy worker threads
    while (count > 0) {
        mutex.unlock();
        sleep(1);
        mutex.lock();
    }
    keyPressed.wakeAll();
    mutex.unlock();
}
```

互斥量是必需的,因为当两个线程同时更改同一变量的值时,结果是不可预测的。等待条件是一个强大的线程同步原语。Wait Conditions 示例演示了如何使用 QWaitCondition 作为 QSemaphore() 的替代品,来控制生产者消费者的共享循环缓冲区的访问。

另请参阅: QMutex、QSemaphore、QThread() 和 Wait Conditions 示例。

成员函数文档

QWaitCondition::QWaitCondition()

构造。

QWaitCondition:: QWaitCondition()

析构。

void QWaitCondition::notify\_all()

用于 STL 兼容。它相当于 wakeAll()。在 Qt 5.8 引入该函数。

void QWaitCondition::notify\_one()

用于 STL 兼容。它相当于 wakeOne()。在 Qt 5.8 引入该函数。

bool QWaitCondition::wait(QMutex \*lockedMutex, QDeadlineTimer deadline =
QDeadlineTimer(QDeadlineTimer::Forever))

释放 lockedMutex 并等待条件。lockedMutex 最初必须由调用线程锁定。如果 lockedMutex 未处于锁定状态,则行为未定义。如果 lockedMutex 是递归互斥体,则此函数将立即返回。 lockedMutex 将被解锁,调用线程将阻塞,直到满足以下任一条件:

另一个线程调用 wakeOne() 或 wakeAll() 发出信号。在这种情况下,此函数将返回 true。截止日期已到。如果 deadline 是默认值 QDeadlineTimer::Forever,则永远不会超时(必须用信号通知事件)。如果等待超时,此函数将返回 false。lockedMutex 将返回到相同的锁定状态。提供此函数是为了允许原子从锁定状态转换到等待状态。 在 Qt 5.12 引入该函数。

另请参阅: wakeOne()、wakeAll()。

bool QWaitCondition::wait(QMutex \*lockedMutex, unsigned long time) 重载。

bool QWaitCondition::wait(QReadWriteLock \*\*lockedReadWriteLock, QDeadlineTimer deadline = QDeadlineTimer(QDeadlineTimer::Forever))

释放 lockedReadWriteLock 并等待条件。lockedReadWriteLock 最初必须由调用线程锁定。如果 lockedReadWriteLock 未处于锁定状态,则此函数将立即返回。lockedReadWriteLock 不能递归锁定,否则此函数将无法正确释放锁。lockedReadWriteLock 将被解锁,调用线程将阻塞,直到满足以下任一条件:

另一个线程调用 wakeOne() 或 wakeAll() 发出信号。在这种情况下,此函数将返回 true。截止日期已到。如果 deadline 是默认值 QDeadlineTimer::Forever,则永远不会超时(必须用信号通知事件)。如果等待超时,此函数将返回 false。lockedReadWriteLock 将返回到相同的锁定状态。提供此函数是为了允许原子从锁定状态转换到等待状态。在 Qt 5.12 引入该函数。

另请参阅: wakeOne()、wakeAll()。

bool QWaitCondition::wait(QReadWriteLock \*lockedReadWriteLock, unsigned long time) 重载。

void QWaitCondition::wakeAll()

唤醒等待条件的所有线程。线程的唤醒顺序取决于操作系统的调度策略,无法控制或预测。

另请参阅: wakeOne()。

void QWaitCondition::wakeOne()

唤醒一个等待条件的线程。线程的唤醒顺序取决于操作系统的调度策略,无法控制或预测。如果要唤醒特定线程,解决方案通常是使用不同的等待条件,并让线程在不同的条件下等待。

另请参阅: wakeAll()。



# 第二十八章 QWebEngineHistory

# QWebEngineHistory

表示 Web 引擎页面的历史记录。

属性	方法
头文件	#include <qx11info></qx11info>
qmake	QT + = webenginewidgets

该类在 Qt 5.4 中引入。

# 公有成员函数

M. Till	
类型	函数名
void	back()
QWebEngineHistoryItem	backItem() const
QList	backItems(int maxItems) const
bool	canGoBack() const
bool	canGoForward() const
void	clear()
int	count() const
QWebEngineHistoryItem	currentItem() const
int	currentItemIndex() const
void	forward()
QWebEngineHistoryItem	forwardItem() const
QList	forwardItems(int maxItems) const
void	<pre>goToItem(const QWebEngineHistoryItem &amp;item)</pre>
QWebEngineHistoryItem	itemAt(int i) const
QList	items() const

# 相关非成员函数

类型	方法
QDataStream &	operator«(QDataStream &stream, const QWebEngineHistory &history)
QDataStream &	operator»(QDataStream &stream, QWebEngineHistory &history)

# 详细描述

成员函数文档



每个 Web 引擎页面都包含访问过的页面的历史记录,可以由 QWebEnginePage::history() 得到。

历史记录使用当前项目的概念,通过使用 back() 和 forward() 函数来回导航,将访问的页面划分为可以访问的页面。当前项目可以通过调用 currentItem() 获得,并且历史记录中的任意项目都可以通过将其传递给 goToItem() 使其成为当前项目。

可以通过调用 backItems() 函数获得描述可以返回的页面的项目列表。类似的,可以使用 forwardItems() 函数获得描述当前页面之前页面的项目。项目的总列表是通过 items() 函数获得的。

与容器一样,可以使用函数来检查列表中的历史记录。可以使用 itemAt() 获得历史记录中的任意项目,通过 count() 给出项目的总数,并可以使用 clear() 函数清除历史记录。

可以使用 » 运算符将 QWebEngineHistory 的状态保存到 QDataStream 中,并使用 « 操作符进行加载。

另外参见 QWebEngineHistoryItem and QWebEnginePage。

成员函数文档

void QWebEngineHistory::back() 将当前项目设置为历史记录中的前一个项目,然后转到相应页面;也就是说,返回一个历史项目。

See also forward() and goToItem() .

QWebEngineHistoryItem QWebEngineHistory::backItem() const

返回历史记录中当前项目之前的项目。

QList<QWebEngineHistoryItem> QWebEngineHistory::backItems(int maxItems)
const

返回向后历史记录列表中的项目列表。最多返回 maxItems 条目。

See also forwardItems().

bool QWebEngineHistory::canGoBack() const

如果历史记录中当前项目之前有一个项目,则返回 true, 否则返回 false。

See also canGoForward().

bool QWebEngineHistory::canGoForward() const

如果我们有一个项目可以前进,则返回 true, 否则返回 false。

See also canGoBack().

void QWebEngineHistory::clear()

清除历史记录。

See also count() and items().

int QWebEngineHistory::count() const

返回历史记录中的项目总数。

```
QWebEngineHistoryItem QWebEngineHistory::currentItem() const
返回历史记录中的当前项目。
int QWebEngineHistory::currentItemIndex() const
返回历史记录中当前项目的索引。
void QWebEngineHistory::forward()
将当前项目设置为历史记录中的下一个项目,然后转到相应页面;即,前进一个历史项目。
See also back() and goToItem()<sub>o</sub>
QWebEngineHistoryItem QWebEngineHistory::forwardItem() const
返回历史记录中当前项目之后的项目。
QList<QWebEngineHistoryItem> QWebEngineHistory::forwardItems(int maxItems)
const
返回转发历史记录列表中的项目列表。最多返回 maxItems 条目。
See also backItems().
void QWebEngineHistory::goToItem(const QWebEngineHistoryItem &item)
将当前项目设置为历史记录中的指定项目,然后转到页面。
See also back() and forward().
QWebEngineHistoryItem QWebEngineHistory::itemAt(int i) const
返回历史记录中索引 i 处的项目。
QList <QWebEngineHistoryItem> QWebEngineHistory::items() const
返回历史记录中当前所有项目的列表。
See also count() and clear().
相关非成员函数
QDataStream & Operator « (QDataStream & Stream, const QWebEngineHistory & his-
tory)
将 Web 引擎历史记录历史记录保存到流中。
```

 ${\tt QDataStream} \ \& {\tt operator} \\ {\tt webEngineHistory} \ \& {\tt history})$ 

将 Web 引擎历史记录从流加载到历史记录中。

# 第二十九章 QWebEngineHistoryItem

QWebEngineHistoryItem 类表示 Web 引擎页面历史记录中的一项。

属性	方法
头文件	<pre>#include <qwebenginehistoryitem></qwebenginehistoryitem></pre>
qmake	QT += webenginewidgets
Since:	Qt 5.4

#### 公有成员函数

类型	函数名
	QWebEngineHistoryItem(const QWebEngineHistoryItem &other)
	~QWebEngineHistoryItem()
QUrl	iconUrl() const
bool	isValid() const
QDateTime	lastVisited() const
QUrl	originalUrl() const
void	swap(QWebEngineHistoryItem &other)
QString	title() const
QUrl	url() const
QWebEngineHistoryItem &	operator=(const QWebEngineHistoryItem &other)

# 详细描述

QWebEngineHistoryItem 类表示 Web 引擎页面历史记录中的一项。

每个 Web 引擎历史记录项都代表一个网页历史记录堆栈中的一个条目,其中包含有关该页面,其位置以及上次访问时间的信息。

另请参见 QWebEngineHistory 和 QWebEnginePage::history()。

#### 成员函数文档

QWebEngineHistoryItem::QWebEngineHistoryItem(const QWebEngineHistoryItem &other)

从其他构造一个历史项。新项目和其他项目将共享其数据,并且修改该项目或其他项目将修改两个实例。

QWebEngineHistoryItem::~QWebEngineHistoryItem()

销毁历史记录项。

QUrl QWebEngineHistoryItem::iconUrl() const



返回与历史记录项关联的图标的 URL。

另见 url(), originalUrl(), 和 title()。

bool QWebEngineHistoryItem::isValid() const

返回这是否是有效的历史记录项。

QDateTime QWebEngineHistoryItem::lastVisited() const

返回上次访问与该项目关联的页面的日期和时间。

另见 title() 和 url()。

QUrl QWebEngineHistoryItem::originalUrl() const

返回与历史记录项关联的原始 URL。

另见 url()。

void QWebEngineHistoryItem::swap(QWebEngineHistoryItem &other)

将历史项与其他项交换。

QString QWebEngineHistoryItem::title() const

返回与历史记录项关联的页面的标题。

另见 url() 和 lastVisited()。

QUrl QWebEngineHistoryItem::url() const 返回与历史记录项关联的 URL。

另见 originalUrl(), title() 和 lastVisited().

QWebEngineHistoryItem &QWebEngineHistoryItem::operator=(const QWebEngine-HistoryItem &other)

为此分配另一个历史记录项。该项目和其他项目将共享其数据,并且修改该项目或其他项目将修改两个实例。

# 第三十章 QWebEngineView

# QWebEngineView

QWebEngineView 类提供了一个 widget, 被使用去查看和编辑 web 元素。

属性	方法
头文件	<pre>#include <qwebengineview></qwebengineview></pre>
qmake	QT += webenginewidgets
/n/	QWidget

# 特性

属性名	类型
hasSelection	const bool
title	const QString
icon	const QIcon
zoomFactor	qreal
selectedText	const QString

# 公共成员函数

类型	函数名
	<pre>QWebEngineView(QWidget *parent = Q_NULLPTR)]</pre>
virtual	~QWebEngineView()
void	findText(const QString &subString, QWebEnginePage::FindFlags options =, const QWebEngineCallback &resultCallback =)]
bool	hasSelection() const
QWebEngineHostory *	history() const
QIcon	icon() const
QUrl	iconUrl() const
void	load(const QUrl &url)
void	load(const QWebEngineHttpRequest &request) QWebEnginePage *page() const
QAction *	pageAction(QWebEnginePage::WebAction action) const
QString	selectedText() const
void	setContent(const QByteArray &data, const QString &mimeType = QString(), const QUrl &baseUrl = QUrl())
void	setHtml(const QString &html, const QUrl &baseUrl = QUrl())
void	setPage(QWebEnginePage *page)
void	setUrl(const QUrl &url)
void	setZoomFactor(qreal factor)
QWebEngineSettings *	settings() const
QString	title() const
void	triggerPageAction(QWebEnginePage::WebAction action, bool checked = false)
QUrl	url() const
qreal	zoomFactor() const

# 重实现公共成员函数

virtual QSize sizeHint() const override

- 216 个公共成员函数继承自 QWidget
- 31 个公共成员函数继承自 QObject



• 14 个公共成员函数继承自 QPaintDevice

### 公有槽函数

类型	函数名
void	back()
void	forward()
void	reload()
void	stop()

- 19 个公共槽函数继承自 QWidget
- 1 个公共槽函数继承自 QObject

### 信号

类型	函数名
void	iconChanged(const QIcon &icon)
void	iconUrlChanged(const QUrl &url)
void	iconUrlChanged(const QUrl &url)
void	loadProgress(int progress)
void	loadStarted()
void	$render Process Terminated (QWeb Engine Page :: Render Process Termination Status \ termination Status, \ int \ exit Code)$
void	selectionChanged()
void	titleChanged(const QString &title)
void	urlChanged(const QUrl &url)

- 3 信号继承自 QWidget
- 2 信号继承自 QObject

# 静态公有成员函数

- 5 个静态公有成员函数继承自 QWidget
- 9 个静态公有成员函数 QObject

### 保护成员函数

virtual QWebEngineView \* createWindow(QWebEnginePage::WebWindowType type)

# 重实现保护成员函数

类型	函数名
vitrual void	<pre>contextMenuEvent(QContextMenuEvent *event) override</pre>
virtual void	dragEnterEvent(QDragEnterEvent *e) override
virtual void	dragLeaveEvent(QDragLeaveEvent *e) override
virtual void	dragMoveEvent(QDragMoveEvent *e) override
virtual void	dropEvent(QDropEvent *e) override
virtual bool	event(QEvent *ev) override
virtual void	hideEvent(QHideEvent *event) override
virtual void	showEvent(QShowEvent *event) override

- 35 个保护成员函数继承自 QWidget
- 9 个保护成员函数继承自 QObject

• 1 个保护成员函数继承自 QPaintDevice

#### 额外继承成员

• 一个保护槽继承自 QWidget

#### 详细描述

QWebEngineView 类提供了一个小部件, 被用去查看和编辑 web 文档。

一个 web 视图是组成 Qt WebEngine web 浏览模块的主要 widget 之一。它可以被用于多种应用去展示来自 Internet 的 web 内容。

一个 web 元素可以通过load()函数加载到 web 视图。一般总是使用 Get 方法去加载 URLs.

像所有 Qt 小部件一样,必须调用show()函数才能显示 Web 视图。下面的代码段说明了这一点:

```
QWebEngineView *view = new QWebEngineView(parent);
view->load(QUrl("http://qt-project.org/"));
view->show();
```

或者, setUrl() 可以被使用去加载 web 元素。如果你有可读的 HTML 内容,你可以使用 setHtml() 代替。

当视图开始加载的时候,发出 loadStarted() 信号,当 web 视图的一个元素被完整加载的时候,发出 loadProgress() 信号,例如一个 embedded 图像或一个脚本。当视图被完整加载时,发出 loadFinished() 信号。其参数 true 或 false 指示加载是成功还是失败。

page() 函数返回一个指向 web 页对象的指针。一个 QWebEngineView 包含一个 QWebEnginePage, 允许依次访问 QWebEnginePage 在页的内容里。HTML 文档的标题可以用 title() 属性访问。另外,一个 web 元素可能是一个图标,可以使用 icon() 访问,使用 iconUrl() 访问图标的 URL。如果标题或是图标改变,将发出 titleChanged(), iconChanged() 和 iconUrlChanged() 信号来回应。zoomFactor() 属性通过缩放因子,能够缩放 web 页的内容。

该小部件适合于上下文菜单并包含在浏览器中有用的操作。对于自定义上下文菜单,或将动作嵌入菜单或工具栏中,可通过 pageAction() 获得单个动作。web 视图维护返回动作的状态,但允许修改动作属性,例如 text or icon. 动作语义也可以通过 triggerPageAction() 直接触发。

对于 web 元素,如果你想要提供支持允许用户去打开新的窗口,例如 pop-up windows, 你可以子类化 QWebEngineView 和实现 createWindow() 函数。

您也可以在 WebEngine Widgets Simple Browser Example, WebEngine Content Manipulation Example, 和 WebEngine Markdown Editor Example 的文档中找到相关的信息。

#### 特性文档编制

属性名	类型
hasSelection	const bool

此属性保存此页面是否包含所选内容。默认情况下,此属性为 false。

#### 访问函数:

bool	hasSelection()	const
------	----------------	-------



另见 selectionChanged()

icon : const QIcon

# 第三十一章 QWriteLocker

QWriteLocker 是工具类,它简化了对读写锁,写访问的的锁定和解锁。更多...

<pre>#include<qwritelocker> QT += core</qwritelocker></pre>
 方法

注意: 此类中所有函数都是线程安全的。

# 公共成员函数

返回类型	函数
	<pre>QWriteLocker(QReadWrtiteLock *lock)</pre>
	∼QWriteLocker()
	const QString
QReadWriteLock *	readWriteLock() const
void	relock()
void	unlock()

# 详细描述

QWriteLocker(和 QReadLocker)的目的是简化 QReadWriteLock 的锁定和解锁。锁定和解锁语句、异常处理代码是很容易出错的,而且很难调试。QWriteLocker 可以确保在此类情况下,锁的状态始终定义良好。

下面是一个使用 QWriteLocker 锁定和解锁读写锁的示例:

```
QReadWriteLock lock;

void writeData(const QByteArray &data)
{
      QWriteLocker locker(&lock);
      ...
}
```

# 等价于以下代码:

```
QReadWriteLock lock;

void writeData(const QByteArray &data)
{
    lock.lockForWrite();
    ...
    lock.unlock();
```

}

QMutexLocker 文档展示了使用 locker 对象来大大简化编程的示例。

另请参阅: QReadLocker、QReadWriteLock。

成员函数文档

QWriteLocker::QWriteLocker(QReadWriteLock \*lock)

构造一个 QWriteLocker 并锁定用于写入的锁。当 QWriteLocker 被销毁时,锁将被解锁。如果 lock == nullptr,则 QWriteLocker 不执行任何操作。

另请参阅: QReadWriteLock::lockForWrite()。

QWriteLocker::~QWriteLocker()

销毁 QWriteLocker 并解锁传递给构造函数的锁。

另请参阅: QReadWriteLock::unlock()。

QReadWriteLock \*QWriteLocker::readWriteLock() const

返回传递给构造函数的读写锁的指针。

void QWriteLocker::relock()

重新锁定。

另请参阅: unlock()。

void QWriteLocker::unlock() 解锁。

另请参阅: QReadWriteLock::unlock()。

# 第三十二章 QX11Info

# QX11Info

提供有关 X11 相关的相关配置信息(就是 linux 下的 x11 相关的配置信息

属性	方法
头文件	<pre>#include <qx11info></qx11info></pre>
qmake	QT += x11extras
Since:	Qt5.1

### 简述

类型	函数名
int	appDpiX(int screen = -1)
int	appDpiY(int screen = -1)
unsigned long	appRootWindow(int screen = -1)
int	appScreen()
unsigned long	appTime()
unsigned long	appUserTime()
xcb_connection_t *	connection()
Display *	display()
unsigned long	<pre>getTimestamp()</pre>
bool	isCompositingManagerRunning(int screen = -1)
bool	isPlatformX11()
QByteArray	nextStartupId()
void	setAppTime(unsigned long time)
void	<pre>setAppUserTime(unsigned long time)</pre>
void	setNextStartupId(const QByteArray &id)

详细说明该类提供了关于 x window 相关的显式配置信息

该类提供了两类 API: 一种是提供特定的 widget 或者特定的 pixmap 相关的非静态函数,一种是为应用程序提供默认信息的静态函数。(这个分类简直了!!!)

### 成员函数

int QX11Info::appDpiX(int screen = -1) static 函数

返回指定屏幕的水平分辨率。



参数 screen 是指哪个 x 屏幕(比如两个的话,第一个就是 0,第二个就是 1)。请注意,如果用户使用的系统是指 Xinerama(而不是传统的 x11 多屏幕),则只有一个 x 屏幕。请使用 QDesktopWidget 来查询有关于 Xinerama 屏幕的信息。

另参阅 apDipY();

int QX11Info::appDpiY(int screen = -1) static 函数

返回指定屏幕的垂直分辨率。

参数 screen 是指哪个 x 屏幕(比如两个的话,第一个就是 0,第二个就是 1)。请注意,如果用户使用的系统是指 Xinerama(而不是传统的 x11 多屏幕),则只有一个 x 屏幕。请使用 QDesktopWidget 来查询有关于 Xinerama 屏幕的信息。

另参阅 apDipX();

unsigned long QX11Info::appRootWindow(int screen = -1) static 函数

返回指定屏幕应用程序窗口的句柄

参数 screen 是指哪个 x 屏幕(比如两个的话,第一个就是 0,第二个就是 1)。请注意,如果用户使用的系统是指 Xinerama(而不是传统的 x11 多屏幕),则只有一个 x 屏幕。请使用 QDesktopWidget 来查询有关于 Xinerama 屏幕的信息。

int QX11Info::appScreen() static 函数

返回应用程序正在显示的屏幕编号。此方法是指每个原始的 X11 屏幕使用不同的 DISPLAY 环境变量。只有当您的应用程序需要知道它在哪个 X 屏幕上运行时,这个信息才有用。在典型的多个物理机连接到一个 X11 屏幕中时。意味着这个方法对于每台物理机来讲都是相同的编号。在这样的设置中,如果您对 X11 的 RandR 拓展程序感兴趣,可以通过 QDesktopWidget 和 QScreen 获得。

unsigned long QX11Info::appTime() static 函数

返回 X11 的时间

unsigned long QX11Info::appUserTime() static 函数

返回 X11 的用户时间

xcb\_connection\_t \*QX11Info::connection() static 函数

返回应用程序默认的 XCB 信息。

Display \*QX11Info::display() static 函数

返回应用程序默认的显式屏幕

unsigned long QX11Info::getTimestamp() static 函数

从 X 服务器上获取当前 X11 的时间戳。此方法创建一个事件来阻塞住 X11 服务器,直到它从 X 服务器接受回来。这个函数是从 Qt5.2 中引入的。

bool QX11Info::isCompositingManagerRunning(int screen = -1) static 函数

如果屏幕的合成管理器在运行时,则返回 true (ps, 合成管理器运行会有一些特殊的效果,比如一些透明色的绘制,可以用这个函数判断下。),否则则返回 false。这个函数是从 Qt5.7 中引入的。

bool QX11Info::isPlatformX11() static 函数

如果应用程序运行在 X11 上则返回 true。这个函数是从 Qt5.2 开始引入的。

QByteArray QX11Info::nextStartupId()

返回此进程显式的下一个窗口的启动 ID。显式下一个窗口后,下一个启动 ID 则为空。

(Qt 官网很少给这种链接啊)http://standards.freedesktop.org/startup-notification-spec/startup-notification-latest.txt

这个函数在 Qt5.4 引入。

void QX11Info::setAppTime(unsigned long time) static 函数

将 X11 时间设置成指定的值。

void QX11Info::setAppUserTime(unsigned long time) static 函数

设置 X11 用户的时间

void QX11Info::setNextStartupId(const QByteArray &id) static 函数

设置下一个启动程序的 ID。第一个窗口的启动 ID 来自环境变量 DESKTOP\_STARTUP\_ID。当请求来自另一个进程(比如通过 QDus)时,此方法对于后续窗口很有用。

这个函数是从 Qt5.4 中引用的。