Deepin Linux 使用笔记

JackLovel

2019年8月17日

目录

第一章		1
1.1	下载镜像	1
	制作启动盘镜像	
1.3	分区建议	1
	系统配置 更新源	3
第三章	基本软件的配置	5
3.1	zsh	5
3.2	emacs	6
3.3	jdk	7
3.4	python	7
3.5	at creator	q

第一章 安装

1.1 下载镜像

可以到清华源下载最新的系统镜像

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/deepin-cd/

1.2 制作启动盘镜像

1. 如果在 window 系统下, 可以使用 Rufus, 选好镜像后, 分区类型选 GPT, 刻录模式为 DD Rufus 下载地址:

https://share.weiyun.com/51nzNxs

2. 如果在 linux 系统下,可以使用 dd 命令。

\$ sudo fdisk -1

我的U盘分区: /dev/sdc

\$ umount /dev/sdc1

\$ sudo mkfs.vfat /dev/sdc -I

我本地 deepin 镜像的完整路径: /home/gog/下载/deepin-15.11-amd64.iso

U盘分区: /dev/sdc

\$ sudo dd bs=4M if=/home/gog/下载/deepin-15.11-amd64.iso of=/dev/sdc status=progress

1.3 分区建议

这是一个建议的分区,而不是必须的,仅供参考, 这里以 250G 为例:

挂载点	分区大小 (G)	占比 (百分比)
/	100	40
/home	100	40
交换分区 (/swap)	10	
/boot/efi	0.2	

这里分区有几点要说明一下:

- 根分区和 home 分区占大比重,其中 home 你可以在最后分,把剩下的所有的都给它。
- 这里的换算: 1GB = 1000MB

第二章 系统配置

2.1 更新源

• 修改更新源

// 以阿里源为例

- \$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
- \$ sudo deepin-editor /etc/apt/sources.list
- * 将其中的 http://packages.deepin.com/deepin 替换成 http://mirrors.aliyun.com/deepin
- 更新
 - # 更新软件列表
 - \$ sudo apt update
 - # 升级软件
 - \$ sudo apt upgrade

第三章 基本软件的配置

3.1 zsh

由于系统原来 bash shell 不怎么好用,所以这里我们推荐使用 zsh

• 安装 zsh:

```
$ sudo apt-get install -y zsh

$ sh -c \

"$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

# 将 zsh 更改为默认的 shell

$ chsh -s /bin/zsh
```

• 安装 percol

```
# 如果 pip 没有安装的话
$ sudo apt install —y python—pip
$ sudo pip install percol
$ deepin—editor ~/.zshrc
```

• 添加配置

```
function exists { which $1 &> /dev/null }

if exists percol; then
  function percol_select_history() {
    local tac
    exists gtac && tac="gtac" || { exists tac && tac="tac" || { tac="tail -r" } }

    BUFFER=$(fc -l -n 1 | eval $tac | percol --query "$LBUFFER")

    CURSOR=$#BUFFER # move cursor
    zle -R -c # refresh
  }

zle -N percol_select_history
bindkey '^R' percol_select_history
fi
```

3.2 emacs

下面介绍二种方式安装 emacs:

1. 每一种方法,比较简单,但是 emacs 版本还是比较低的。

```
$ sudo apt install —y emacs

// 查看版本
$ emacs ——version
```

- 2. 第二种方法,相对于第一种方法来说,略微复杂,比如:依赖问题;但是软件版本还是比较高的.
 - 下载源码

```
https://www.gnu.org/software/emacs/download.html#gnu-linux
```

• 解压

```
$ tar xvf emacs-26.2.tar.gz // 解压,并切换到解压后的目录
```

• 安装依赖

```
$ sudo apt-get install build-essential \
  texinfo libx11-dev libxpm-dev libjpeg-dev \
  libpng-dev libgif-dev libtiff-dev libgtk2.0-dev \
  libncurses-dev libxpm-dev automake autoconf
```

• 编译及安装

```
$ ./configure ——with—mailutils
$ sudo make && sudo make install
```

检测

```
$ emacs --version
```

3.3 jdk

这里安装的是 oracle jdk, 所以到 oracle 官网下载 jdk

• 下载

```
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
```

• 解压

```
$ tar xvf jdk-1.8.tar.gz
```

• 添加配置,将下面的内容写入 /.zshrc 或者 /.bashrc

```
export JAVA_HOME= 此处填写jdk的绝对路径
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

• 检测

```
$ source ~/.zshrc

$ java -version
$ javac
```

3.4 python

• pip 安装

```
# python2
$ sudo apt install python-pip
$ sudo pip --version

# python3
$ sudo apt install python3-pip
$ sudo pip3 --version
```

• pypi 配置

```
$ mkdir ~/.pip
$ cd ~/.pip
$ touch pip.conf
$ deepin—editor ~/.pip/pip.conf
```

然后添加下面的内容:

```
[global]
index-url = http://pypi.douban.com/simple
[install]
trusted-host=pypi.douban.com
```

• ipython

```
# python2
$ sudo apt install -y ipython

# python3
$ sudo apt install -y ipython3
```

• pyenv

python 版本管理工具

```
# 下载 pyenv

git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv

# 配置环境

$ echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc

$ echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

$ echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc

# 使配置生效

$ source ~/.zshrc

# 检测

$ pyenv --help

# deepin 系统中不建议 删除 原有的python版本,具体原因这里就不细说了。
# 这里我举一个 安装 python3.7.4 版本的过程:

$ pyenv install -v 3.7.4

$ pyenv global 3.7.4 # 设置系统中 python 版本

$ pyenv versions # 查看当前系统 python 的版本
```

3.5 qt creator

- 下载 qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run 下载地址
- 安装

```
$ chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run
$ ./qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run
```

• 解决中文输入