

PERCÉE DE LA ZONE FORTIFIÉE

P. S. Smirnov

1941

PREMIÈRE PARTIE

Développement des formes de défense et de percée au cours de la Première Guerre mondiale 1914-1918

Chapitre 1 : 1914

En novembre 1914, sur le théâtre occidental de la guerre mondiale, les armées des adversaires, ayant épuisé tous leurs efforts pour obtenir des succès décisifs dans les combats de manœuvre, sont passées à des formes de guerre de position. Sur le théâtre d'Europe de l'Est (russe), les combats continuaient encore à se développer sous des formes de manœuvre. Mais ici aussi, les deux parties ont tenté de se consolider sur les lignes atteintes, et, de ce fait, des formes de lutte positionnelle ont commencé à se mettre en place.

Le front positionnel établi a obligé le commandement de toutes les armées à recourir par la suite à la percée du front ennemi, comme le seul moyen possible de passer, en franchissant les formes positionnelles, à de vastes opérations de manœuvre.

Cependant, le dernier mois de 1914 et les premiers mois de 1915 se déroulaient en petites batailles pour améliorer les positions. Aucune des parties en lutte ne disposait de forces suffisantes pour des actions offensives décisives. C'est dans ces batailles que l'expérience pour passer à de nouvelles formes de guerre de position s'accumulait progressivement.

Ainsi, à la fin de 1914, les formes de combats ont été revues dans toutes les armées en fonction de la situation. On a également fait une évaluation complète des moyens de combat du point de vue des nouvelles formes de lutte et planifié le développement futur de l'armement.

En gros, ces conclusions se résumaient à ceci.

1. Infanterie

Sur le plan organisationnel, l'infanterie de 1914 dans toutes les armées des États européens était composée de bataillons à quatre compagnies ; chaque compagnie comptait 200 à 250 soldats armés de fusils à magasin. Dans l'armée anglaise, quatre bataillons identiques étaient regroupés en brigades, tandis que dans les autres armées, ils formaient des régiments d'infanterie. En plus, un régiment comprenait une équipe de mitrailleuses avec 6 à 8 mitrailleuses lourdes, une équipe de communication, une équipe de reconnaissance à pied ; dans les régiments de l'armée russe, il y avait aussi des équipes de reconnaissance à cheval. En général, un régiment comptait jusqu'à 4 000 soldats d'infanterie avec 6 à 8 mitrailleuses. Évidemment, dans une telle organisation, l'arme principale du combat d'infanterie était le fusil, ce qui se reflétait aussi dans les méthodes de combat. La chaîne de tir était la principale formation de combat à la fois en défense et en attaque.

Pour la défense, les compagnies se déployaient en ligne de tir (chaîne), en laissant derrière elles un peloton (sur quatre) comme soutien de compagnie. Les bataillons en défense déployaient généralement trois compagnies et gardaient une compagnie en arrière comme réserve de bataillon. Les régiments se déployaient selon le même schéma, c'est-à-dire trois bataillons en échelon de combat et un bataillon en réserve. Il n'est pas difficile de calculer que selon ce système de déploiement, un régiment d'infanterie, ayant 27 pelotons en première ligne, en laissait 37 derrière la

première ligne sur un total de 64. Les mitrailleuses, généralement par paires, étaient réparties entre les bataillons du premier échelon, renforçant ainsi uniformément leur capacité de feu.

Lors du passage à la défense, dans toutes les armées, l'infanterie creusait des tranchées, en établissant des tranchées séparées pour les unités de l'échelon de combat. Mais dès que la défense a commencé à devenir prolongée, il est devenu nécessaire d'organiser le système de positions qui se créait spontanément sur le champ de bataille. Dans ce domaine, il convient de noter deux directions.

Le haut commandement des armées russe et française avait longtemps insisté pour que les positions défensives soient faites de manière discontinue, avec des intervalles, pouvant être balayées par un feu croisé de fusils et de mitrailleuses. Les tranchées devaient être réparties sur le terrain en damier; pour un groupe de plusieurs tranchées occupées par une compagnie, il était nécessaire de créer des points d'appui renforcés par des obstacles en fil de fer. Il faut dire que ces instructions élaborées par les états-majors supérieurs pour l'organisation du système de défense n'ont pas rencontré de succès auprès des troupes. Les positions étaient construites en fonction des conditions locales et de l'ordre de bataille normal des bataillons. Sur le plan, la position avait l'apparence montrée sur la fig. 1. Lorsqu'il y avait du temps, certaines tranchées commençaient à être reliées par des boyaux, et finalement la position prenait un caractère linéaire.

Le commandement de l'armée allemande a choisi une autre voie. Déjà dans les instructions publiées à la fin de septembre 1914, il avait donné des directives selon lesquelles les positions défensives devaient être construites sous forme de trois lignes de tranchées étroites, espacées de 100 à 150 m les unes des autres, reliées par des galeries de communication. La position principale devait être considérée comme la première ligne de tranchées. Les autres étaient destinées à la disposition des réserves. La première ligne de tranchées (et, si possible, les autres) devait être protégée par des obstacles de fil de fer complet. Vue d'ensemble de la position allemande est montrée sur la fig. 2. En donnant ces directives, le commandement allemand se basait principalement sur les considérations suivantes.

Des lignes continues de tranchées, reliées par des passages, facilitent la communication entre les unités, ce qui est particulièrement important pour amener des renforts en première ligne. L'élément principal du combat de l'infanterie était le feu des fusils, qui ne pouvait atteindre son intensité maximale que si les tireurs étaient disposés en lignes. Enfin, pour passer à l'offensive, le système linéaire de tranchées constituait un point de départ prêt à l'emploi pour accumuler les forces en secret et pour attaquer simultanément sur tout le front. Il faut reconnaître que ce dernier point est particulièrement important : une défense qui ne prépare pas les conditions pour passer à l'offensive est une défense faible.

En comparant les deux systèmes de positionnement de l'équipement, il convient de tirer les conclusions suivantes : les deux systèmes, dès leur apparition, possédaient déjà une profondeur à l'échelle de l'ordre de bataille d'un bataillon ; dans les deux systèmes, continu et discontinu, les bases pour un développement ultérieur de leur profondeur étaient déjà posées.

En ce qui concerne le débat sur l'équipement de positions en groupes ou en continu (linéaire), un compromis a été trouvé au cours des opérations de combat, dont il sera question plus loin.

Dans la méthode d'aménagement des positions, il faut noter encore un phénomène important — l'utilisation massive de clôtures en fil de fer. Comme on le sait, le fil de fer pour les obstacles a été utilisé pour la première fois pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, mais à l'époque, on utilisait du fil lisse. En 1914, presque dès les premiers jours de la guerre, apparurent des obstacles en fil barbelé. Elle fut particulièrement largement utilisée dans l'armée allemande. En se préparant à la guerre, les Allemands semblaient mieux que d'autres avoir pris en compte l'expérience de la guerre russo-japonaise en matière de fortification des positions.

Le combat offensif, l'infanterie le menait en chaînes de tirailleurs, c'est-à-dire, en réalité, dans les mêmes formations de combat que pour le combat défensif. Toute la différence résidait dans le fait qu'il n'y avait pas d'intervalles entre les unités de l'infanterie attaquante, ce qui permettait de resserrer le front de l'attaque du bataillon ou du régiment et d'avoir une plus grande densité de la formation de combat.

La tâche immédiate pour l'infanterie attaquante était d'occuper la ligne de tir aussi près que possible des tranchées ennemies (mais pas au-delà de la portée directe, c'est-à-dire 400 à 500 m), d'où elle pouvait utiliser ses armes. L'expérience des combats a montré que l'infanterie devait aussi se rassembler juste à proximité de l'ennemi — à 50-100 m, sinon l'attaque était désorganisée et n'atteignait pas le succès. Ainsi, un autre stade de la bataille offensive est apparu : l'avancée et la concentration des troupes sur la ligne de départ pour l'attaque.

On pourrait nous faire remarquer que toutes ces techniques d'attaque d'infanterie ont été utilisées sous une forme ou une autre dans les guerres précédentes, notamment dans la guerre russo-japonaise et dans les guerres balkaniques. C'est vrai, mais l'expérience n'a pas été prise en compte dans la préparation des troupes en temps de paix, elle a été oubliée. L'armée allemande se référait encore dans bien des cas à l'expérience de sa guerre victorieuse contre les Français en 1870. Par exemple, la progression rapide vers la ligne de tir, cultivée par l'infanterie allemande, était clairement inspirée de l'attaque de la garde allemande à Saint-Privé le 18 août 1870. Comme on le sait, lors de ce combat, une brigade de la garde prussienne est tombée sous le feu des Français défendant Saint-Privé, armés du fusil Chassepot plus puissant. Pour égaler les chances sur le plan de l'artillerie, les gardes ont avancé au pas de course jusqu'à la ligne de tir, à partir de laquelle ils pouvaient utiliser leur fusil Dreyse moins puissant.

Dans l'armée russe, le courage des soldats ne donnait souvent pas de résultats à cause du manque flagrant de préparation militaire des officiers. Les cas où les régiments de fusiliers commençaient l'attaque en colonnes continues étaient fréquents au début de la guerre.

«La guerre de tranchées» dès ses premiers moments a apporté des changements dans l'équipement de l'infanterie. Il a fallu équiper l'infanterie de grenades à main pour faire sortir l'ennemi des tranchées. L'armée russe utilisait déjà des grenades pendant la guerre russo-japonaise, mais au début de la Première Guerre mondiale (1914-1918), seules les troupes de reconnaissance à pied étaient équipées de grenades.

Les Allemands ont rapidement compris l'importance des grenades à main dans le combat d'infanterie et ont été les premiers à en équiper toute l'infanterie. Ils ont également été les premiers à introduire les lance-grenades dans l'armement de l'infanterie. Dans l'armée française, on a jugé préférable de créer dans chaque peloton un groupe de grenadiers-lanceurs.

Il est vite devenu évident que le feu des mitrailleuses avait une importance énorme. Toutes les armées sont parties en guerre avec un nombre insuffisant de mitrailleuses fixes (6 à 8 par régiment), dont le mode d'emploi n'avait encore été développé dans aucune armée. Lors des premiers combats mobiles, elles étaient parfois utilisées comme des batteries indépendantes, et parfois réparties mitrailleuse par mitrailleuse entre les unités d'infanterie. Mais l'expérience du combat montrait chaque jour que la mitrailleuse révélait toute sa puissance seulement lorsqu'elle agissait avec l'infanterie, lui donnant une immense solidité en défense et l'aidant à surmonter le feu de tir en attaque. Les mitrailleuses sont passées d'un moyen de tir de régiment à une arme de bataillon dans toutes les armées. En même temps que la prise de conscience de l'importance des mitrailleuses, des mesures ont été prises pour en équiper davantage l'infanterie.

Allant un peu en avance, à titre d'exemple de la croissance des armements de mitrailleuses, nous donnerons les données de F. Külmann sur le développement de la production de mitrailleuses en Allemagne. Au cours de l'année 1914, l'industrie militaire allemande produisait 200 mitrailleuses par mois, à partir d'août 1915 la production est montée à 800 par mois, à partir d'août 1916 — à 2 300, au début de 1917 — à 7 000 et à partir de septembre 1917 à 13-14 mille mitrailleuses par mois. La croissance totale des armements de mitrailleuses dans les armées adverses est montrée dans le tableau suivant :

Армии	Пулемѳтов		
	1914 г.	конеч 1917 г.	
	станковых	ручных	станковых
Германская	2 400	39 000	33 000
Французская	2 000	50 000	16 000
Русская	2 500	—	24 000

Ainsi, presque dès les premiers jours de la guerre, il est apparu nécessaire d'augmenter la puissance de feu de l'infanterie, et par la suite, il a fallu modifier sa composition organisationnelle et ses formations de combat. Ce processus a duré pendant toute la guerre.

2. Artillerie

Après la mobilisation de leurs armées, les principaux adversaires dans la guerre mondiale disposaient du nombre suivant d'artillerie :

Армии	Количество орудий		
	легкая артиллерия	тяжелая артиллерия	всего
Германская	5 800	2 020	7 820
Французская	3 960	308	4 268
Русская	6 448	240	6 688
Австро-венгерская	3 920	168	4 088

L'artillerie était répartie entre les corps d'une composition de deux divisions de la manière suivante :

Армии	Количество орудий в корпусе		
	легкая артиллерия	тяжелая артиллерия	всего
Германская	108	52	160
Французская	120	—	120
Русская	96	12	108
Австро-венгерская	96	—	96

D'après ce tableau, on voit que le corps de l'armée allemande surpassait considérablement, en termes d'artillerie, les corps d'autres armées. Ce qui frappe particulièrement, c'est l'avantage de l'armée allemande en artillerie lourde. Les Allemands se préparaient à attaquer, en écrasant sur leur chemin les fortifications aux frontières de la France. C'est pourquoi ils ont pris des mesures pour augmenter leur artillerie lourde. Les Français comptaient sur une guerre rapide et manœuvrable sur le champ ouvert et ont donc concentré toute leur attention sur le développement de l'artillerie légère. La doctrine militaire russe commençait à peine à prendre en compte l'importance de l'artillerie lourde. Il en résultait que l'armée russe disposait principalement d'artillerie légère, mais des obusiers de 122 mm et 152 mm étaient déjà introduits dans l'artillerie de campagne.

D'après l'expérience de la période de manœuvre de la guerre et après les premiers combats pour les positions de campagne fortifiées, un certain nombre de lacunes dans l'utilisation de l'artillerie dans toutes les armées sont apparues. Les Allemands ont constaté que l'infanterie, avant d'entrer en combat rapproché avec l'infanterie ennemie, devait encore franchir une zone de tirs d'artillerie intense des canons légers ennemis. C'est pourquoi il est apparu nécessaire, au début du combat, de neutraliser cette artillerie. Mais par la suite, dans le développement même du combat, l'infanterie avait tout le temps besoin de l'aide de sa propre artillerie. Si pour accomplir la première tâche l'artillerie lourde disponible (canons de 100 mm et obusiers de 150 mm) suffisait largement, pour accomplir la deuxième tâche, il manquait clairement d'artillerie légère.

Les Français se sont vite rendu compte que leur canon de 75 mm pouvait très bien agir contre des cibles vivantes à découvert, mais était totalement impuissant contre un ennemi retranché. Comme les Allemands, ils ont compris la nécessité d'une lutte organisée contre l'artillerie ennemie.

L'artillerie russe utilisait bien ses pièces, mais elle souffrait d'un manque d'artillerie lourde, et surtout, elle n'avait pas assez de munitions, ce qui annulait tous ses succès en matière de précision du feu.

Dans toutes les armées, on a constaté un manque de coordination entre l'artillerie et son infanterie, ainsi qu'une impréparation de l'artillerie à manœuvrer rapidement sur le champ de bataille. Pour changer de position de tir d'une batterie légère, selon F. Külman, il fallait de 5 à 8 heures. Dans ces conditions, le combat ne pouvait pas se développer en profondeur.

En conséquence, dans toutes les armées, une course folle a commencé pour la production de nouveaux moyens d'artillerie. En même temps, les missions de tir de l'artillerie se sont élargies. Le tir de barrage est apparu pour repousser l'infanterie assaillante (une batterie de canons légers pour 100 m de front à une cadence de tir de 4 coups par minute) ; des types de contre-préparation (tir de riposte) et de tir d'interdiction contre l'artillerie ennemie et les voies de communication à l'arrière ont été élaborés. Conformément aux nouvelles missions de tir, la spécialisation de l'artillerie a commencé à se mettre en place : l'artillerie légère a été assignée au soutien de l'infanterie, les canons légers et lourds pour combattre l'artillerie ennemie, et les obusiers pour détruire les positions. Il y a eu également un changement dans la proportion des obus : au lieu de la shrapnelle, qui était considérée comme l'obus principal dans les actions de combat manœuvrables, la préférence est désormais donnée à la grenade.

Enfin, il faut mentionner que l'artillerie est finalement passée à des tirs depuis des positions couvertes afin d'éviter de lourdes pertes dues au feu ennemi. Cela a d'abord fortement détérioré la liaison entre l'artillerie et l'infanterie, car le système de points d'observation n'était pas encore développé, et les chefs d'artillerie n'avaient pas de liaison directe avec les officiers de l'infanterie.

Ainsi, dans l'artillerie aussi, le passage à des formes de guerre de position a nécessité d'importants changements dans l'organisation et les méthodes de combat.

3. Aviation

Le nombre d'avions militaires au début de la Première Guerre mondiale était faible. L'armée allemande possédait 232 avions, la française 162, et la russe 216. La plupart des avions étaient des reconnaissances biplaces. Leur participation aux combats se limitait principalement à l'observation du champ de bataille. Les actions de bombardement et d'assaut n'étaient pas encore utilisées. Mais la reconnaissance aérienne avait déjà une grande importance. Tout le champ de bataille pouvait être vu depuis les airs par les observateurs ; l'approche discrète, le déploiement des unités et les attaques surprises devenaient de plus en plus difficiles ; les positions d'infanterie et d'artillerie étaient visibles depuis le ciel, « comme sur la paume de la main ». Il s'est avéré nécessaire de relier l'aviation à l'artillerie, et des méthodes pour corriger le tir d'artillerie ont commencé à être mises en place. Toutes les branches des forces armées ont compris l'importance du camouflage, qui devenait peu à peu une règle incontournable dans tous les types de combat.

En même temps, la nécessité de créer une aviation de combat pour lutter contre l'aviation ennemie a été clairement comprise ; des possibilités d'utilisation de l'aviation à des fins de bombardement ont commencé à se dessiner. Un nouveau terme est apparu dans le lexique militaire — « lutte pour la supériorité aérienne », dont le contenu se révélait de plus en plus à chaque combat suivant.

C'est dans ces domaines que le développement de l'aviation s'est poursuivi.

4. Les autres types de troupes

Tout d'abord, il convient de mentionner les troupes du génie. La nécessité de renforcer la capacité de défense en position, ainsi que l'augmentation de la demande pour des moyens d'ingénierie comme les fils barbelés, les explosifs et les matériaux de construction, ont entraîné une augmentation du nombre d'unités de sapeurs.

Il a fallu aussi un déploiement immédiat des troupes de communication. Le stock de câbles téléphoniques de 8 à 12 km pour une division d'artillerie et un régiment de fusiliers s'est avéré

dérisoire. Il a fallu l'augmenter de deux à trois fois, augmentant en conséquence le nombre de troupes de communication.

Il est également apparu très rapidement que les véhicules automoteurs étaient d'une grande importance comme moyen de manœuvre rapide et pour assurer l'approvisionnement en munitions, ce qui a rendu nécessaire la formation de nouvelles unités automobiles. Les Français ont compris l'importance des véhicules plus rapidement que les Allemands, montrant une vision opérationnelle plus large. Dans de nombreuses batailles qui ont suivi, ce fait a contribué au succès de leurs actions.

5. Conclusions

D'un point de vue tactique, les conclusions tirées des premiers mois de combat de position dans toutes les armées se résument à ce qui suit :

a) il est nécessaire de continuer à travailler sur le renforcement des positions, sans céder un mètre à l'ennemi sans une résistance acharnée ;

b) il est nécessaire de renforcer les moyens de feu de l'infanterie, augmenter le nombre de mitrailleuses et équiper l'infanterie de moyens de combat rapproché ;

c) pour réussir dans l'offensive, il faut une artillerie puissante, surtout lourde ; la mobilité de l'artillerie doit être augmentée grâce à la création de nouveaux modèles de canons et à l'utilisation de moyens mécaniques de traction ; il est nécessaire d'assurer la liaison de l'artillerie avec l'infanterie dans tous les types de combat ;

d) la lutte pour la domination dans les airs doit être menée de manière organisée, pour cela il faut créer une aviation spéciale ; il est également nécessaire de mobiliser l'aviation pour toucher des cibles profondément situées.

Pour des conclusions plus concrètes, l'expérience était encore insuffisante. Dans les conclusions présentées, l'attention principale était accordée aux questions d'approvisionnement matériel au combat et à l'augmentation du nombre de moyens techniques de combat, comme base du combat moderne. En matière de tactique, on faisait attention à corriger certains manquements évidents. On ne parlait pas encore d'une révision générale des vues tactiques. La nouvelle tactique devait se créer plus tard, sur le vécu des combats.

Cette tendance à résoudre les problèmes tactiques qui se posent sur le champ de bataille en augmentant le nombre de moyens de combat traverse, par la suite, tout le travail tactique des généraux de la guerre mondiale. L'explication de ce phénomène réside dans la croissance des capacités de production de chaque pays. L'industrie très développée de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre poussait les états-majors généraux de toutes les armées vers les solutions quantitatives les plus simples. Lorsque la production industrielle est à un niveau faible, le perfectionnement technique des armes et l'augmentation de leur nombre se produisent lentement. Dans ces conditions, la créativité des généraux doit s'orienter vers la recherche de nouvelles, meilleures façons de combattre en utilisant les moyens disponibles.

Le bilan du premier période de la guerre sur le plan opérationnel a été dressé par le commandant en chef de l'armée française, Joffre, dans une directive du 29 novembre 1914. Il indiquait que « l'offensive générale de toutes les armées en même temps, dans les conditions actuelles, n'est possible que lorsque, par un coup puissant en un seul point, nous percerons la position de l'ennemi et le forcerons ainsi à commencer le nettoyage progressif du front par les autres troupes. Agir autrement ne nous ferait courir que le risque d'une série d'efforts inutiles, similaires à ceux qui ont eu lieu ces dernières semaines dans les différentes armées ».

Ainsi, la tâche immédiate du commandement anglo-français était de percer le front ennemi. Les conditions concrètes pour accomplir cette tâche n'avaient pas encore été définies, elles restaient pour l'instant cachées derrière une indication floue d'un « coup fort en un point ». Mais ce « point » s'est par la suite avéré être une idée assez persistante, contre laquelle la lutte continue encore aujourd'hui.

Les chefs de l'armée allemande, ayant subi une défaite stratégique sur le théâtre occidental des opérations militaires, ont décidé de transférer le centre de leurs efforts sur le théâtre oriental, où ils espéraient obtenir des succès sans changer fondamentalement leurs méthodes de combat. À l'ouest, les armées allemandes sont passées à une longue période de défense.

Le commandement russe, lié par des obligations politiques vis-à-vis des alliés, n'était pas libre dans ses plans stratégiques. Et le retard industriel du pays ne permettait pas au commandement russe de miser même sur une augmentation quantitative du matériel de combat. En conséquence, l'armée n'avait pas de tâches immédiates claires et « percevait lentement les conditions de combat changeantes ».

Chapitre 2 : 1915

Toute cette année de guerre mondiale a été marquée par des combats actifs tant sur les théâtres d'opérations occidentaux qu'orientaux. Parmi les batailles qui nous intéressent pour notre sujet, il faut s'arrêter sur les offensives de printemps et d'automne des Français et des Anglais, sur ce qu'on appelle la percée de Görlitz par Mackensen sur le front russe, ainsi que sur l'offensive allemande à Ypres.

Les Français et les Anglais ont décidé d'exploiter, pour le développement des opérations actives, la passivité de l'armée allemande et son affaiblissement partiel dû au transfert de troupes vers l'Est. Mais les formes de lutte en conditions de position n'étaient pas encore développées. C'est pourquoi les premières batailles de 1915 ont un caractère plutôt expérimental. Suivant l'approche de Joffre mentionnée ci-dessus, elles se déroulent sur un front extrêmement étroit. Leur importance opérationnelle, même en cas d'actions plus réussies, se réduisait toujours à zéro, bien que le commandement français fût semblant de croire en la possibilité de résultats opérationnels à grande échelle. Étendre une percée étroite en opération de portée frontale ne réussissait pas, même lorsque l'ennemi disposait de réserves et que les conditions étaient manœuvrables. C'était d'autant plus impossible en conditions de position, en présence à l'arrière des Allemands d'un réseau ferroviaire bien développé, permettant de transférer rapidement des troupes vers les secteurs menacés.

Après les premiers échecs à transformer un succès tactique en succès opérationnel, les Français se sont contentés des succès tactiques en espérant qu'une grande somme de succès tactiques individuels se transformerait finalement en succès opérationnel. Il y a un noyau sain dans cette idée, à partir duquel a ensuite évolué la théorie des opérations à objectif limité, des opérations successives, etc.

En nous limitant à ces remarques, passons à un examen plus détaillé de certaines batailles afin de voir comment les méthodes de défense et d'attaque ont continué à évoluer.

1. L'avancée des Français en février et mars

L'armée allemande, passant à la défense sur le théâtre occidental des opérations, continuait à renforcer activement ses positions. L'aménagement des positions sous forme de plusieurs lignes continues restait, mais les postes avancés à 50-100 m en avant commençaient à être protégés par des tranchées factices ; une attention particulière était portée aux cassures dans les lignes de tranchées permettant des tirs en flanc ; très souvent, les tranchées avant étaient déplacées vers les pentes arrière ; parfois, on construisait des points de tir pour mitrailleuses séparés pour le tir de couverture, cachés dans les angles rentrants des lignes de tranchées ; dans les espaces entre les tranchées, en arrière des premières lignes, on créait des points de tir pour mitrailleuses couvrant de larges zones avec des abris ; les tranchées factices étaient largement utilisées pour combler les espaces entre les tranchées isolées ; le nombre d'abris augmenta à tel point que toute la garnison pouvait s'y réfugier. Enfin, l'utilisation des obstacles en fil de fer prit une grande ampleur. Les obstacles en fil de fer protégeant le front furent créés en plusieurs bandes avec des espacements de 20 à 30 m pour éviter qu'une seule grenade ne les détruise simultanément. On accorda une grande importance à la création d'obstacles de coupure dans la profondeur de la ligne de défense pour protéger les tranchées préparées pour le tir. En conséquence, les positions furent divisées en zones distinctes, protégées sur tous les côtés par des obstacles. Cela permettait une défense à 360° ; le déplacement des réserves dans la ligne de défense devenait difficile et n'était possible que par les tranchées de communication ; mais cet inconvénient était compensé, car il compliquait également la manœuvre de l'infanterie ennemie en pénétration, qui devait aussi se déplacer par les tranchées.

L'aménagement de la profondeur de la ligne défensive à cette période se limitait à l'adaptation de certains points locaux pour la défense : villages, forêts. Des préconditions étaient créées pour l'organisation d'une deuxième ligne de positions.

Le schéma de l'équipement de la zone du bataillon est montré sur la fig. 3. Mais il faut prendre en compte qu'aucun schéma ne donne une image complète de l'utilisation du terrain, ce à quoi le commandement allemand prêtait beaucoup d'attention.

Le commandement français, en se préparant à des combats offensifs, devait indiquer aux troupes comment mener le combat dans des conditions de terrain et tactiques variées. Mais l'expérience pour de telles instructions n'était pas encore accumulée ; il a donc fallu se limiter pour l'instant à des réflexions et souhaits plutôt généraux. Dans l'instruction du commandant en chef de l'armée française du 2 janvier 1915, il est question de la nécessité d'une préparation minutieuse de l'attaque ; on souligne le rôle exceptionnel de la préparation d'artillerie, « qui ouvre la voie à l'infanterie ». L'attaque doit se dérouler simultanément sur un front aussi large que possible. L'offensive est décomposée en une série d'attaques successives (avec de courtes pauses entre elles) précédées par la préparation d'artillerie de chaque attaque. Il est recommandé à l'infanterie d'éviter d'attaquer des points d'appui naturels tels que les villages ou les forêts qui ne peuvent être détruits par le feu d'artillerie. L'infanterie attaque immédiatement après la préparation d'artillerie, consolidant la ligne conquise. Une attention particulière est portée à la communication étroite entre l'infanterie et l'artillerie.

Ainsi, dans cette instruction, l'artillerie jouait un grand rôle au combat : elle devait préparer l'attaque chaque fois que l'infanterie était arrêtée par l'ennemi. Mais cette instruction reconnaissait en même temps la faiblesse de l'artillerie française, qui ne pouvait pas détruire les points d'appui naturels. Cela s'expliquait par la faible puissance des canons de 75 mm et le manque d'artillerie lourde. L'artillerie avait une portée limitée et ne pouvait pas en même temps écraser la défense de l'ennemi sur toute sa profondeur. Le canon de 75 mm avait au premier année de la guerre une portée de seulement 8,5 km, ce qui correspondait à une portée de tir réelle de 5,5 km. Les artilleurs français venaient juste de commencer à apprendre à tirer à la portée maximale, et l'industrie commençait seulement à maîtriser les nouvelles améliorations techniques dans la conception des obus et des affûts, grâce auxquelles, en 1918, la portée de ce canon a augmenté à 11,8 km.

En général, dès les premiers pas dans les combats dans les nouvelles conditions, le commandement français essayait d'adapter les actions de l'infanterie aux possibilités de l'artillerie, sans se préoccuper pour l'instant de la question de l'accompagnement de l'infanterie par l'artillerie sur toute la profondeur du combat. L'artillerie intervenait sur le champ de bataille comme une organisation entièrement centralisée.

Au début des combats, l'infanterie avait eu le temps de recevoir de l'industrie seulement un stock accru de grenades à main, son équipement n'avait pas changé par ailleurs ; son organisation restait la même. Il est tout à fait compréhensible qu'aucun changement n'ait eu lieu dans la formation des unités pour le combat offensif. Les chaînes denses en première ligne et les pelotons de soutien de 15 hommes semblaient tout à fait adaptés pour mener le combat. Les indications sur un large front d'attaque restaient un souhait académique, car le front d'attaque de l'infanterie était déterminé par les secteurs d'assaut attribués sur la base des capacités théoriquement calculées de l'artillerie. En réalité, la largeur du front d'attaque de l'infanterie ne s'était pas élargie par rapport aux combats de la période de manœuvre, mais au contraire, elle s'était fortement rétrécie. Si lors des combats de manœuvre une division se déployait sur un front de 3 à 5 km, désormais son front d'attaque se réduisait à 1—1,5 km. Nous évaluerons ce phénomène plus bas.

Les offensives sur les bases mentionnées ci-dessus ont été menées par les Français en Champagne, à Vèvre et près de Saint-Mihiel. Nous donnons des données sur les deux premières batailles, étant les plus importantes.

La bataille en Champagne (fig. 4) du 16 février au 10 mars. Forces en présence : Français — 3 divisions, Allemands — 1,5 division. Front d'attaque — 7 km.

Le nombre de canons chez les Français est de 430.

La durée de la préparation d'artillerie est de 3 jours.

La densité chez les Français en première ligne : 1 division tous les 1,5 km ; canons — 50 à 70 par km.

Pendant la bataille, on a amené et lancé dans le combat : les Français — 9 divisions, les Allemands — 12 divisions. Les pertes françaises — environ 80 000 personnes.

La bataille à Vèvre du 30 mars au 6 avril. Forces vivantes : Français — 16 divisions, Allemands — 2 divisions. Front d'attaque — 10 km.

Le nombre de canons chez les Français est de 500.

La durée de la préparation d'artillerie est de 6 jours.

La densité chez les Français sur la première ligne pour 1 km de front est de 1 division et 40 à 50 canons.

Pendant la bataille, ils ont amené et engagé : les Français — 3 divisions, les Allemands — 6 divisions.

Les pertes françaises sont d'environ 50 000 personnes.

Dans ces deux batailles, les Français ont capturé une ligne de défense, mais ensuite, arrêtés par une défense acharnée des points d'appui solides et par les contre-attaques des réserves allemandes arrivantes, ils ne pouvaient pas avancer davantage.

L'échec de la bataille en Champagne, les Français l'ont attribué à une préparation d'artillerie insuffisante et à un front d'attaque trop étroit, ce qui permettait à l'artillerie allemande des secteurs voisins non attaqués de participer au combat. C'est pourquoi pour la bataille suivante, ils ont augmenté le temps de préparation d'artillerie, élargi un peu le front d'attaque et en même temps resserré encore plus l'ordre de combat de l'infanterie, espérant ainsi augmenter sa puissance de pénétration.

En réalité, la ligne défensive des Allemands avait été percée, mais les combats particuliers contre les réserves allemandes n'ont pas été gagnés par les Français. Cela s'est produit pour trois raisons : la première — l'absence totale de réserves ; la deuxième — le franchissement inégal de la ligne de défense allemande, étant donné qu'une grande partie de l'infanterie française se retrouvait coincée dans le labyrinthe des tranchées allemandes, et que certaines unités qui avaient percé en avant ne pouvaient pas faire face aux réserves allemandes arrivantes ; la troisième — le retard désespérant de l'artillerie et son incapacité à soutenir l'infanterie dans la profondeur de la ligne défensive pendant la bataille pour prendre les points d'appui individuels. Parmi ces trois raisons, le commandement français n'a absolument pas évalué l'importance de la première, et parmi les autres, il a accordé beaucoup d'importance à la troisième.

À en juger par le nombre de divisions engagées dans le combat, les Allemands ont subi des pertes au moins aussi importantes que les Français, mais ils ont réussi à empêcher le développement des percées, ce qui leur permettait de se considérer comme les vainqueurs. De plus, de ces batailles, ils ont tiré de sérieux enseignements sur l'équipement des lignes défensives.

2. Offensive allemande à Ypres

Bien que les opérations offensives anglo-françaises aient pu être localisées partout (Champagne, Vaux, Saint-Mihiel, Neuve-Chapelle), les Allemands réalisaient néanmoins la nécessité de répondre par des actions actives. Une occasion favorable s'est présentée (en raison du manque de main-d'œuvre), quand un nouveau moyen de combat est apparu : les substances toxiques.

Les Allemands ont utilisé les agents chimiques d'abord sous forme d'obus avec du lacrimator (janvier, mars sur le secteur de Mir), et le 22 avril, ils ont décidé de tester le chlore en le libérant à travers des bouteilles de gaz.

Pour l'offensive, un secteur situé au nord d'Ypres d'environ 6 km de large a été choisi. Le dégagement de l'onde gazeuse a duré 5 minutes. De plus, les flancs ont été bombardés avec des obus chimiques.

Les alliés ont perdu jusqu'à 15 000 personnes, dont environ 5 000 sont mortes.

Les Allemands n'étaient pas sûrs de l'efficacité du nouveau moyen de combat. De plus, ils ne disposaient pas de bons masques à gaz et n'avaient même pas encore développé de casques de combat contre les armes chimiques. Ainsi, ils n'étaient pas préparés à développer une offensive et se sont limités au petit succès tactique obtenu.

Cette bataille nous intéresse uniquement parce qu'elle a été menée sur la base de l'utilisation d'agents chimiques, qui sont ensuite entrés dans l'arsenal militaire de toutes les armées. Dans ce sens tactique, l'apparition des agents chimiques a nécessité la création d'un nouveau type de protection — la protection chimique, sans affecter de manière significative les formes de combat. Les obus chimiques sont solidement entrés dans l'équipement de guerre de l'artillerie et ont été par la suite utilisés en grande quantité, notamment lors des tirs de suppression.

Pendant leurs opérations offensives, les Anglais et les Français ont eu l'occasion de se familiariser en pratique avec le système de défense allemand. À leur tour, les Allemands, lors de la bataille d'Ypres, ont eu la possibilité d'étudier le système de défense anglo-français. Ainsi se produisait un échange mutuel d'expériences, ce qui avait une importance non négligeable. L'histoire montre que les deux camps combattants s'efforçaient d'emprunter à l'adversaire tout ce qu'ils jugeaient au moins un peu utile.

3. Percée de Gorlik

Pour percer le front russe dans les Carpates, le commandement allemand a désigné la 11^e armée de Mackensen, composée de 8 divisions d'infanterie allemandes, 2 divisions d'infanterie austro-hongroises et 1 division de cavalerie autrichienne. La tâche immédiate de Mackensen était de percer les positions de la 3^e armée russe dans le secteur Ropica-Ruocaya, Gorlice, Rzepennik et d'avancer vers le secteur Zmigrod, Kolacice. La largeur du front prévu pour la percée était d'environ 35 km.

Sur le secteur choisi pour la percée, deux corps russes (10^e et 11^e) se défendaient, comprenant 4 divisions.

La répartition des armements d'artillerie était la suivante :

	Орудий артиллерии			
	легких	тяжелых	всего	минометов
11-я германская армия . . .	464	160	624	70
Два русских корпуса . . .	99	6	105	—

L'artillerie allemande disposait de suffisamment de munitions, tandis que les Russes en manquaient et devaient faire attention à chaque tir.

La principale position défensive des Russes était équipée de tranchées en pleine hauteur avec quelques abris légers et des communications peu développées. Les obstacles en fil de fer ne couvraient que le front de la défense. Les tranchées de première ligne étaient situées sur les pentes tournées vers l'ennemi et étaient bien visibles pour lui.

À l'arrière, deux autres positions avaient été préparées à une distance de 2 à 5 km de la ligne de front et l'une de l'autre. Elles avaient aussi un réseau de tranchées, mais avec encore moins d'abris légers et des obstacles de fil de fer seulement sur certaines sections. En réalité, ces positions formaient une seule ligne de tranchées discontinue.

Il faut noter que l'armée russe a été la première à utiliser dans la zone défensive trois lignes de positions sur une profondeur de 7 à 8 km. Mais la faiblesse des moyens matériels et l'étirement des secteurs de défense (jusqu'à 10-12 km par division chez les Russes et 5-6 km chez les Allemands et les Français) ne permettaient pas de rendre ces positions suffisamment puissantes : il

y avait peu de barbelés, pas du tout d'abris lourds, les voies de communication étaient mal développées, certains objets locaux n'étaient pas adaptés à la défense, et surtout, il manquait des mitrailleuses.

Les Allemands ont concentré pour la percée deux fois plus d'infanterie et six fois plus d'artillerie que les Russes.

Le 1er mai à partir de 21 heures, les Allemands ont commencé un tir de réglage et partiellement une préparation d'artillerie. À 6 heures le 2 mai, la préparation à l'attaque par toute l'artillerie a commencé, se poursuivant jusqu'à 9 heures. Ensuite, 70 mortiers ont tiré pendant une heure sur les tranchées et les obstacles en fil de fer du front. Les tranchées et obstacles russes ont été détruits sur toute la ligne. Exactement à 10 heures, l'infanterie allemande est passée à l'attaque.

Le 2 mai, les Allemands ne capturèrent que la première position de la ligne défensive russe, emmenant avec eux 17 000 prisonniers et 8 canons. Les contre-attaques éparées des Russes furent repoussées. Le 3 mai, les Allemands prirent la deuxième position, ce qui les obligea à engager leur corps de réserve. Le troisième jour, le 4 mai, les Allemands poursuivaient leur offensive. La contre-attaque des unités arrivées du 3e corps caucasien russe échoua. L'absence de réserves empêcha la 3e armée russe d'organiser une contre-manche, et elle commença à reculer sous la pression continue des Allemands. Au cours des six premiers jours, les Allemands progressèrent de 40 km.

En gros, la percée a été réalisée avec succès. Ses résultats ont été énormes : les armées russes ont nettoyé la Galicie.

Pourquoi l'offensive de Mackensen a-t-elle réussi alors que toutes les tentatives des Français et des Anglais pour percer le front allemand sur le théâtre occidental ont échoué, même si la concentration des forces chez les Anglo-Français était plus importante : 40-50 canons par kilomètre de front contre 20 canons chez Mackensen, un front d'attaque de division de 1 à 1,5 km contre 3,5 km chez Mackensen.

Les Français expliquaient leurs échecs par une largeur insuffisante de la percée, ce qui permettait à l'artillerie ennemie des zones non attaquées sur les flancs de tirer sur toute la bande de percée, et par le retard de l'arrivée des réserves pour exploiter le succès. Ces deux raisons étaient bien sûr exactes, mais les principales étaient d'autres : premièrement, le solide aménagement des positions allemandes avec des obstacles et leur forte dotation en mitrailleuses ; deuxièmement, l'absence d'effet de surprise, ce qui donnait aux Allemands la possibilité, dès le début de la préparation d'artillerie, de renforcer considérablement leurs points d'appui à l'arrière et parfois même de créer une deuxième ligne de positions ; et troisièmement, la présence de réserves allemandes, qui rééquilibraient rapidement les forces sur le front de bataille.

Les Russes dans les Carpates n'avaient aucune des conditions favorables dont disposaient les Allemands à l'ouest, c'est pourquoi le combat a été perdu par eux.

La 11e armée allemande a apporté une nouvelle contribution à la technique de percée des lignes défensives, qui s'est manifestée par l'obtention de la surprise opérationnelle grâce à la réduction du temps de préparation d'artillerie, et par l'utilisation massive de mortiers, ce qui facilitait la tâche de la préparation d'artillerie pour l'attaque. Parmi ces deux réalisations, au début, on ne prêtait attention qu'à la seconde, c'est-à-dire à l'utilisation des mortiers.

En ce qui concerne les ordres de bataille de l'infanterie, l'offensive de Mackensen n'apportait rien de nouveau. L'infanterie allemande avançait vers la ligne d'attaque par bonds, puis se lançait à l'assaut en formations denses de tireurs. Les soutiens les plus proches (compagnies) se déployaient également en ligne. Il n'y avait pas de tir organisé d'infanterie pendant l'attaque. Les mitrailleuses traînaient derrière leurs compagnies. Les réserves avançaient derrière les lignes en colonnes ; on privilégiait la colonne de compagnie. C'est pourquoi, après les combats avec l'armée de Mackensen, les Russes avaient l'impression que les Allemands attaquaient en colonnes. Dans l'ensemble, l'ordre de bataille de l'infanterie allemande rappelait encore les schémas de l'époque de la guerre franco-prussienne de 1870.

4. Offensive en Artois du 9 mai au 17 juin

Les échecs en Champagne et à Vervins n'ont pas éteint le zèle offensif des généraux français. Ils comptaient réussir en redoublant d'efforts. La nouvelle offensive a été confiée à la 10^e armée française du général Foch.

Pour l'offensive, un secteur a été choisi en Artois entre Arras et La Basse, d'une largeur de 18 km. Le coup principal (pour la percée) était prévu sur un front de 10 km. Au premier échelon, les Français disposaient de trois corps avec 600 canons, dont jusqu'à 240 lourds. De plus, jusqu'à 300 mortiers de différents systèmes ont été utilisés dans cette bataille — de 37 mm à 240 mm, avec une portée de 600 à 900 m.

Pour développer le succès dans le deuxième échelon, encore trois corps ont été concentrés. En tout, la 10^e armée française disposait de 18 divisions contre 4 divisions de la 6^e armée allemande et avait une supériorité double en artillerie, sans compter les mortiers.

Le coup de la 10^e armée française devait être soutenu par la 2^e armée anglaise par une offensive au nord de La Bassée vers Neuve-Chapelle et Festubert.

La ligne de défense allemande avait le caractère déjà décrit plus tôt, et les points d'appui dans le dos des tranchées étaient particulièrement bien préparés. Par endroits, les Allemands ont eu le temps de construire des points de feu en béton armé pour mitrailleuses, du type caponnières et demi-caponnières. Un grand nombre d'abris, surtout dans la deuxième ligne de tranchées, ont été réalisés par explosifs, favorisés par le profil ondulé du terrain et surtout par l'élévation allongée de Lorette le long du front, dont la prise était la tâche immédiate des Français.

Un pas en avant a été fait dans la préparation des Français à l'offensive. En considérant justement que l'infanterie rassemblée pour l'attaque, n'étant protégée par rien, subirait prématurément d'importantes pertes face à l'artillerie de la défense, les Français ont décidé d'assurer la concentration de l'infanterie par un aménagement approprié du terrain. De plus, il y avait une autre considération importante. On avait remarqué qu'en passant par leurs propres tranchées, l'infanterie perturbait fortement son ordre de bataille. Cela concernait surtout les seconds échelons. Il a donc été jugé utile de créer un système d'aménagement du terrain qui non seulement ne gênerait pas le mouvement de l'infanterie, mais faciliterait même l'organisation de ses déplacements. C'est ainsi qu'est apparu le pont d'assaut d'ingénierie.

Le type d'équipement du site d'ingénierie est montré à la fig. 7.

Les tranchées de communication depuis la tranchée de première ligne vers l'arrière et les tranchées de liaison étaient creusées à l'avance, certaines étaient couvertes, d'autres simplement camouflées. La parallèle initiale était creusée la nuit précédant l'assaut, à une distance de 150 à 200 m des tranchées ennemies. Si la vigilance de l'ennemi ne permettait pas de creuser, la parallèle devait tout de même être faite avec des sacs ou des petites tranchées là où c'était possible. Les travaux pour établir des points d'appui, y compris la parallèle initiale, étaient effectués par des unités des seconds échelons et des sapeurs. Les unités destinées à mener l'attaque devaient bénéficier d'un repos complet avant l'assaut.

L'aménagement du pont d'ingénierie créait les conditions pour modifier l'ordre de bataille de l'infanterie, mais pour l'instant ces changements n'étaient pas encore strictement réglementés. Il suffisait simplement que les régiments se déploient en deux échelons, avec deux bataillons dans chaque échelon. À leur tour, les bataillons commencèrent eux aussi à se déployer en deux échelons. Les divisions, selon la largeur du front d'attaque, avançaient par brigade ou avec les deux brigades sur une seule ligne. En général, la formation de l'infanterie prenait l'aspect d'un énorme carré de 1 à 1,5 km de côté (fig. 8). Si l'on se rappelle qu'à cette époque la division française comptait jusqu'à vingt mille fantassins, on peut bien se représenter la densité de cette formation. Tout cela évoque clairement l'époque napoléonienne.

La préparation d'artillerie a duré 6 jours. Le commandement français continuait de viser la destruction complète des positions ennemies. Et comme ni la quantité ni les méthodes de tir de l'artillerie à l'époque ne permettaient encore de réaliser cette tâche rapidement, la préparation

d'artillerie, naturellement, s'est prolongée. L'expérience de Mackensen concernant la réduction du temps de préparation d'artillerie n'a pas été prise en compte.

Il est plus facile de comprendre l'exécution de l'attaque à partir de la description du combat de la 13e division, qui agissait dans une direction restreinte. Voici des extraits de la description de ce combat dans le livre de Loir et Jacotet « Le parcours de combat de la 13e division d'infanterie française ».

«La préparation d'artillerie a commencé à 6 heures le 9 mai. En raison de la proximité des tranchées de départ avec la ligne ennemie, cette préparation pose de grandes difficultés. Sur le secteur nord, le 21^e bataillon de chasseurs doit d'abord nettoyer ses tranchées de départ pour permettre à ses batteries d'ouvrir le feu avec effet sur les positions ennemies, puis réoccuper ces tranchées à la dernière minute dans des conditions difficiles, ce qui perturbe dans une certaine mesure l'ordre de bataille pour l'attaque. Sur le secteur sud, le 20^e bataillon de chasseurs reste sur ses positions, mais se retrouve sous le feu de ses propres batteries, ce qui diminue également son moral au combat.

Les deux bataillons partent à 10 heures — l'heure fixée pour l'attaque de toute l'armée...

Les tranchées les plus avancées de l'ennemi, pour les raisons exposées ci-dessus, ne se trouvent au moins en partie pas sous le feu de notre artillerie, et l'ennemi ouvre un feu acharné sur tout le front. Les deux bataillons de chasseurs subissent de lourdes pertes, et même avec le soutien des compagnies de deuxième ligne, ils ne parviennent à occuper les premières lignes des tranchées allemandes que par endroits.

Les bataillons de réserve du 17^e régiment d'infanterie se déplacent le long des communications derrière les chasseurs, cherchant à franchir les lignes prévues par le plan d'attaque et à encercler le plateau face à Sushé, mais ils ne font que se mêler aux chasseurs, ces derniers continuant à livrer une lutte acharnée contre l'ennemi avec des grenades à main.

Les tentatives d'avancée se poursuivent dans la nuit du 10, mais ne donnent que des résultats limités. Les pertes sont lourdes, et de nombreuses unités ont perdu leur capacité de combat à cause de la mort ou de l'évacuation pour blessures d'un nombre important d'officiers.

La 13e division a lancé une offensive le 9 mai avec un seul régiment, dont le premier échelon était composé de deux bataillons de chasseurs de six compagnies chacun. Selon Lora et Jacoté, la brigade a avancé de 700 à 800 mètres au cours de la journée, en perdant 257 hommes. Les autres unités de la 10e armée ont eu des succès similaires, voire un peu meilleurs. La division marocaine, en revanche, a progressé plus efficacement, réussissant à s'infiltrer relativement profondément dans les lignes ennemies et à capturer plusieurs hauteurs. Mais vers le soir, il a fallu retirer cette division afin d'aligner le front, car sa position avancée semblait trop dangereuse. Les pertes totales de l'armée au premier jour ont dépassé 13 000 hommes tués et blessés.

La percée n'a pas vraiment réussi, mais l'offensive n'était pas finie. Elle continuait sous forme d'attaques éparses de certains bataillons et régiments. Par endroits, les Français essayaient d'avancer grâce aux sapes. Quand le front se stabilisait un peu et qu'il devenait possible d'organiser une préparation d'artillerie, le commandement ordonnait de nouveau un « assaut général » sur des secteurs de certaines divisions ou corps. Les unités les plus éprouvées étaient retirées à l'arrière pour se reposer, remplacées par celles en réserve. La dernière tentative de percée sur le front de toute l'armée a eu lieu le 16 juin ; le résultat a été un nouvel avancement de 500 à 800 m.

Pendant toute la durée des combats, les Français ont engagé jusqu'à 25 divisions, les Allemands ont fait venir de fortes réserves 9 divisions, c'est-à-dire qu'ils ont engagé au total jusqu'à 15 divisions. Les pertes françaises sont d'environ 100 000 hommes. Les Allemands, apparemment, ont perdu au moins autant. Le résultat : une avancée des Français de 1 à 3 km, tandis que les Allemands ont réussi à conserver le contrôle de la hauteur de Lorette.

L'attaque de la 2e armée anglaise sur Neuve-Chapelle s'est terminée par un échec complet. Cette armée était principalement composée de nouvelles unités du soi-disant enrôlement Kitchener. Elle n'avait aucune expérience de combat. Le courage des soldats ne pouvait pas compenser le manque de connaissances et de compétences.

Ainsi les offensives printanières des Anglo-Français ne leur ont apporté qu'un gain insignifiant de territoire détruit et, en réalité, aucun succès tactique ou opérationnel. Le seul avantage était que la majeure partie de l'armée a acquis de l'expérience dans le combat dans de nouvelles conditions de position, mais cette expérience a été obtenue à un prix trop élevé.

5. Les batailles en Champagne et en Artois du 25 septembre au 6 octobre

Le commandement de l'armée allemande suivait de près les combats en Artois et, dès le mois de juin, alors que les combats se poursuivaient encore, il émit une instruction « Conclusions de l'expérience de la guerre pour le renforcement des positions sur le terrain », dans laquelle il donnait des indications sur l'amélioration de l'équipement des postes de défense. Les principales indications de l'instruction étaient les suivantes :

«Si une défense acharnée d'une zone connue est prévue, au moins deux positions doivent y être établies, l'une derrière l'autre. La distance entre ces positions doit être telle qu'une attaque simultanée des deux positions soit impossible, et que pour la deuxième position, un nouveau regroupement des forces ennemies et le déplacement de l'artillerie vers de nouvelles positions soient nécessaires.»

Cependant la distance dépend du terrain et doit être d'au moins 1 à 2 km, mais elle peut être beaucoup plus grande, selon la situation.

Chaque position doit être renforcée sur les fondations suivantes :

La position doit se composer de plusieurs lignes de tranchées, disposées les unes derrière les autres et reliées entre elles par de nombreux passages de communication.

La distance entre les lignes de tranchées doit être de 50 à 100 m, de manière à ce que les lignes arrière soient en dehors de la zone de dispersion du feu d'artillerie dirigé sur la ligne avant. Des distances trop grandes entre les lignes de tranchées ne sont pas pratiques, car en cas d'attaque, il serait difficile de faire entrer immédiatement en combat les réserves des lignes arrière vers les lignes avant.

Avant la première et, si possible, avant les autres lignes de tranchées, il est nécessaire de placer des obstacles artificiels fiables, de préférence des réseaux de fils de fer... »

«La division des positions en sections qui se flanquent mutuellement est très importante non seulement en terrain ouvert, mais surtout dans les forêts et les zones habitées. C'est seulement de cette manière qu'on peut empêcher de tout perdre après une percée réussie de l'ennemi sur notre position à un endroit donné, et permettre de reprendre les sections perdues en agissant depuis le flanc.»

Il faut veiller à ce que les flancs ne puissent pas être repérés par l'ennemi et sa reconnaissance aérienne.

La disposition en groupe doit être considérée comme une règle, les intervalles entre les groupes doivent être balayés par le feu de flanc des groupes voisins, ainsi que par le feu depuis les constructions intermédiaires.

Il faut s'efforcer de mettre en place des obstacles artificiels le plus rapidement possible dans les intervalles entre les groupes, afin d'empêcher toute percée lors des attaques ennemies, surtout la nuit et dans le brouillard.

Lors d'une occupation prolongée des positions, les intervalles entre les groupes de 25 sont remplis par des tranchées de manière à obtenir une position de tir continue de première ligne.

D'après les extraits, il est clair que l'instruction approuvait et précisait l'expérience de l'équipement des positions accumulée lors des combats de mai en Artois. Le principe des deux positions était fermement établi. En même temps, l'expérience française a été utilisée dans la mesure où un déploiement groupé des troupes était requis. Ainsi, un compromis a été trouvé entre la fortification linéaire et le déploiement groupé des moyens de tir. La nécessité de camoufler les positions était instaurée, ce à quoi les troupes prêtaient encore peu attention. La réalité du tir d'artillerie observé et corrigé depuis les airs commençait à être de plus en plus prise en compte.

L'instruction a commencé à être mise en œuvre sur tout le front des positions allemandes. Par exemple, voici comment le général Pétain, qui commandait alors la 2^e armée, décrivait les positions allemandes en Champagne :

«La deuxième position des Allemands était située à une distance de 5 à 6 décimètres derrière la première, sur la rive nord de la rivière Dormuaz (Champagne), donc hors de portée de notre artillerie de campagne. On n'y avait que rarement accédé à la fin du mois de juillet, mais dès que de notre côté ont commencé les travaux d'aménagement des approches, l'ennemi se mit aussitôt à travailler frénétiquement. Nos pièces lourdes essayaient de le gêner ; ces pièces, malheureusement, étaient trop peu nombreuses et trop mal approvisionnées en obus pour pouvoir obtenir des résultats sérieux. Malgré cela, au moment de l'attaque, les tranchées n'étaient pas complètement terminées, mais les ouvrages de flancs étaient tous en place, de même que les obstacles en fil de fer, qui se distinguaient même par une force et une densité exceptionnelles. Cette position était bien adaptée au terrain, et sa force était doublée par son implantation sur le versant opposé, ce qui la rendait absolument invisible à nos observateurs terrestres».

Bien sûr, cette description de Pétain comporte les exagérations habituelles — il faut bien justifier ses échecs — mais dans l'ensemble, elle correspond à la réalité. Le problème du commandement français était que, connaissant le système de la ligne fortifiée allemande, il n'a pas trouvé les méthodes de combat nécessaires pour la franchir. Au contraire, il continuait à s'accrocher à l'idée préconçue de percer en accumulant des masses.

Le commandant en chef français Joffre n'a en aucune manière été découragé par les résultats des batailles précédentes. Il pensait que l'expérience de ces batailles lui permettrait enfin de proposer un système qui mènerait sûrement à la victoire. La situation difficile sur le théâtre russe des opérations militaires le poussait également à agir activement. Il lui semblait que les lauriers du sauveur de toutes les puissances de l'Entente devaient absolument couronner son front.

Dans les instructions du 8 juillet et du 16 août 1915, Joffre a développé ses idées sur la percée du front ennemi de la manière suivante :

«1. L'attaque doit être menée sur un front aussi large que possible. La largeur du front d'attaque est déterminée par la disponibilité des forces, en calculant 1,5 km par division.

2. Les réserves de l'attaquant doivent être rapprochées autant que possible afin qu'elles puissent continuellement alimenter les unités de choc avancées et exploiter immédiatement le succès en cas de percée réussie.

3. Pour une percée rapide en territoire ennemi, il faut concentrer de larges masses de cavalerie.

4. Les unités d'assaut doivent être rapprochées du plus près possible de la position ennemie — à environ 100-200 m, afin qu'elles puissent, d'un seul bond, pénétrer dans les tranchées ennemies.

5. L'ordre de bataille doit être établi sous forme de rangées successives de vagues d'assaut (attaquantes) afin de maintenir la continuité de l'assaut. Un tel ordre est nécessaire parce que les vagues avant finiront inévitablement par se dissiper à cause des pertes. Derrière les vagues d'attaque, afin d'assurer un soutien constant et un remplacement des vagues de choc de front, se déplacent les soutiens et les réserves.

6. Le terrain dans la zone d'attaque doit être préparé sous forme d'une puissante tête de pont ingénierie, aménagée à l'avance pour abriter et disposer en toute sécurité toutes les unités attaquantes. La tête de pont se compose d'une série de tranchées et d'abris reliés par des galeries de communication, des ponts et des échelles pour permettre un mouvement continu dans les tranchées et sur le dessus.

Ces tranchées initiales sont créées pour 3 à 4 vagues, et derrière elles se trouvent des abris et d'autres refuges pour les réserves.

Le point d'appui comprend des dépôts d'armes et de munitions, des postes de premiers secours avancés, et un puissant réseau de communication et de surveillance est créé.

7. L'attaque est préparée par une artillerie assez puissante, qui doit complètement détruire la 27^e ligne fortifiée de l'ennemi dans la portée de son feu. Ensuite, le choc des chaînes d'assaut doit intervenir.

8. Avant le début de l'attaque, toute la masse d'assaut prend place dans les tranchées et, sur signal, avance rapidement en masse à travers les passages et les ponts, droit devant elle, vague après vague, avec derrière elle les soutiens et les réserves.

De ces instructions, il est clair que la largeur du front de percée devait être fixée principalement en fonction de la disponibilité de l'infanterie. Il semblerait que, dans ces conditions, le combat de l'infanterie devait être particulièrement bien pensé et organisé en fonction à la fois de ses moyens de combat et de ceux de l'ennemi. En réalité, les directives de Joffre consolidaient déjà l'ordre de bataille resserré de l'infanterie utilisé lors de la bataille de mai en Artois, le transformant en un mouvement de vagues de tireurs en chaîne, l'une après l'autre.

On se rappelle involontairement les phalanges de Napoléon, qu'il formait lors des batailles de Wagram, de Borodino et de Waterloo. Comme on le sait, dans ces célèbres batailles, elles n'ont pas apporté de gloire à Napoléon, et à Waterloo elles se sont complètement discréditées. Mais Napoléon avait des raisons de créer des phalanges, car il devait affronter la force vivante des adversaires, organisée en formations de combat tout aussi denses.

Sur les champs de bataille de la guerre mondiale, à partir de l'automne 1914, l'infanterie attaquante était d'abord confrontée au feu de l'ennemi, puis seulement aux maigres lignes dans les tranchées. Ce n'était qu'au cours des contre-attaques massives, que les Allemands aimaient entreprendre, qu'il fallait faire face à des ordres de bataille ennemis plus ou moins regroupés. Par conséquent, l'infanterie attaquante devait avant tout être capable de mener un combat de feu en avançant ses moyens de tir. En réalité, lors des assauts en vagues, tous ses moyens de tir les plus puissants (mitrailleuses lourdes et mortiers) se trouvaient derrière et ne pouvaient pas être utilisés, car il n'y avait aucun espace dans les vagues attaquantes, et pour tirer par-dessus les têtes, les distances nécessaires faisaient défaut. Le combat de feu de l'infanterie, qui pendant la période manœuvrable de la guerre constituait la base du succès de l'attaque, a été supprimé ou, plus précisément, remplacé par le lancement de grenades à main à courte distance, à laquelle il fallait encore parvenir.

La justification de cette utilisation de l'infanterie était le renforcement de l'artillerie, qui devait assumer l'exécution de toutes les tâches de tir ; mais à ce stade, elle n'y parvenait pas. Il fallait apparemment apporter des corrections aux méthodes d'utilisation de l'artillerie, mais cela n'avait pas encore été fait. Elle continuait à agir en masse centralisée. Seulement, le nombre croissant d'artillerie de tranchée facilitait dans une certaine mesure les actions de l'infanterie.

En général, le problème du combat d'infanterie s'est avéré être le plus lourd. Il n'était pas possible de se baser sur des modèles passés. Il fallait presque recréer toute la tactique de l'infanterie. Mais comme les adversaires se trouvaient dans la même situation, les expériences infructueuses n'entraînaient pas de catastrophes.

La figure 9 montre l'ordre de bataille approximatif d'un régiment français en vagues. Dans des conditions favorables (terrain couvert, faible feu ennemi), les bataillons du deuxième échelon du régiment avançaient en formations par rang et par peloton. Les divisions se déployaient par brigade : deux régiments au premier échelon, deux au deuxième. Le deuxième échelon de la division servait de réserve et était engagé au combat selon les besoins, régiment par régiment, voire bataillon par bataillon.

Passons à une brève description de l'opération.

Le commandement français et anglais a décidé d'unir ses efforts pour obtenir plus de succès. Pour porter un coup, deux secteurs ont été choisis : en Champagne (à l'est de Reims) — d'une largeur de 35 km et en Artois (au nord d'Arras) — d'une largeur de 22 km.

Dans le premier secteur, la conduite de l'opération était confiée aux 2^e et 4^e armées françaises, dirigées par Pétain, comprenant 30 divisions d'infanterie et 7 divisions de cavalerie, 1 100 canons légers, 872 lourds et 339 obusiers de tranchée. Elles étaient opposées à la 3^e armée

allemande, qui disposait sur le secteur choisi pour la percée de 6 divisions, avec en réserve un corps (3 divisions) et deux ou trois brigades distinctes.

Sur le deuxième secteur, l'opération était confiée à la 1^{re} armée anglaise et à la 10^e armée française, composées de 22 divisions d'infanterie et 6 divisions de cavalerie, 1 300 canons légers, 650 canons lourds et environ 200 pièces de tranchée. Les actions de ces armées n'étaient pas officiellement coordonnées par Foch. Sur le secteur choisi pour la percée, défendaient deux corps (6 divisions) de la 6^e armée allemande.

La tâche des groupes d'armées alliés consistait à percer le front ennemi et, en développant le succès, à atteindre l'arrière de toutes les armées non-Metz situées dans la courbure du front, en leur coupant les voies de retraite. Le front de cinq à vingt-neuf armées allemandes était ainsi menacé ; l'opération poursuivait donc des objectifs ambitieux.

Les opérations allemandes sur le front russe, menées avec succès pendant l'été 1915, ont sans aucun doute influencé la forme de cette opération. L'attaque était prévue selon des directions convergentes, et les zones de percée étaient considérablement élargies par rapport aux opérations précédentes des alliés. Cependant, les Anglais et les Français continuaient à ignorer complètement la surprise opérationnelle et tactique. Ils semblaient penser que la supériorité des forces sur le front de l'attaque garantissait à elle seule le succès, oubliant les réserves allemandes qui avaient fait échouer toutes les tentatives de percée précédentes du front.

On remarque une grande quantité d'artillerie lourde que les Français ont réussi à amener sur les zones de combat. L'industrie française à l'époque commençait tout juste à exécuter des commandes pour l'artillerie lourde, mais le commandement a réussi à utiliser l'artillerie de forteresse et une partie de l'artillerie navale. La majeure partie de cette artillerie était composée de canons de modèles anciens, peu mobiles et à courte portée, ce qui a affecté leur utilisation au combat. Les Anglais ont également augmenté leur artillerie lourde en utilisant d'anciens modèles, mais dans une moindre mesure que les Français ; ils n'avaient que 117 pièces d'artillerie lourde.

Le nombre de mortiers dans les armées alliées a augmenté, mais ils restaient de calibres variés, car on utilisait tout ce qui tombait sous la main. Les mortiers étaient répartis dans les divisions en moyenne à raison d'un mortier tous les 100 m de front. Ils étaient destinés à tirer sur les tranchées de première ligne de l'ennemi et sur les obstacles en fils de fer. La question de faire avancer les mortiers avec l'infanterie attaquante n'était en aucun cas résolue. Les commandants de division pouvaient les utiliser à leur guise. Dans la majorité des cas, ils laissaient les gros mortiers sur place et essayaient de faire avancer les petits mortiers (37 et 58 mm) juste derrière l'infanterie.

Dans certains cas, pour renforcer l'infanterie d'attaque, des canons de montagne de 65 mm étaient attribués aux régiments.

L'infanterie des deux côtés s'est considérablement renforcée avec des mitrailleuses : la plupart des régiments d'infanterie allemands avaient déjà à cette époque une deuxième compagnie de mitrailleuses ; de plus, des bataillons de mitrailleuses distincts étaient formés, servant de ressource pour l'armée. Chez les Français, chaque régiment d'infanterie avait également deux compagnies de mitrailleuses, et en plus, chaque brigade d'infanterie avait une ou deux compagnies de mitrailleuses séparées. Les mitrailleuses portatives commençaient à peine à apparaître. Dans l'armée anglaise, des compagnies de mitrailleuses avaient été formées dans tous les bataillons.

Le nombre croissant de mitrailleuses renforçait la capacité de défense de l'infanterie. C'est pourquoi les normes d'artillerie pour réprimer l'infanterie devenaient toujours obsolètes. Comme moyen d'assurer le combat offensif de l'infanterie, la mitrailleuse fixe n'était pas utilisée ; elle semblait trop encombrante ; c'est pour cela qu'on préférait la traîner derrière soi jusqu'à ce qu'il y ait l'occasion de l'utiliser à des fins défensives. Les Allemands, comme il a déjà été dit, ont largement utilisé les mitrailleuses pour armer les positions flanquantes à l'avant et en arrière des lignes.

L'aviation des deux côtés continuait d'effectuer des missions de reconnaissance et de chasse. L'aviation de bombardement et d'attaque au sol n'existait pas encore.

Les armes chimiques ont commencé à se répandre dans toutes les armées. Les artilleurs ont rapidement appris à utiliser les obus chimiques et fumigènes, qui se révélaient très utiles pour réprimer l'artillerie ennemie ainsi que les postes de commandement et d'observation. Les Anglais

ont été les premiers à introduire les grenades fumigènes. Ils ont décidé de mener une attaque avec l'appui des gaz, pour cela ils ont préparé environ 5 000 bouteilles de gaz contenant jusqu'à 150 g de chlore. Les Allemands allaient devoir faire l'expérience de la puissance de cette arme qu'ils avaient eux-mêmes créée.

L'offensive en Champagne (fig. IOB). L'attaque a été précédée par une préparation d'artillerie de trois jours (du 22 au 25 septembre). Le temps pluvieux gênait l'observation de l'artillerie et le travail des avions d'observation, ce qui compliquait le travail de l'artillerie. Par la suite, l'infanterie française se plaignait qu'à certains endroits, le nombre de passages praticables dans les obstacles de fils de fer était insuffisant, et que certaines positions de mitrailleuses allemandes, surtout celles situées sur les pentes arrière, n'avaient pas été détruites. Mais le principal défaut que les généraux d'artillerie français Cuhlmann et Gascouën constataient était de ne pas utiliser toute la portée de l'artillerie.

Gascouën écrivait à ce sujet : « D'un point de vue psychologique, il est intéressant de noter que l'armée a été paralysée et arrêtée par des obstacles qu'elle-même avait créés, qui n'étaient en réalité pas existants, mais imaginaires. Il était interdit de tirer à plus de 5 000 m avec des canons de 75 mm, les seuls nombreux et bien approvisionnés, pour détruire les obstacles en fil de fer. Ce fait limitait fortement les actions de l'artillerie en profondeur, car les canons de 75 mm ne pouvaient pas être installés à moins de 2 000–3 000 m des lignes ennemies avancées. Ainsi, à cause de la limitation de portée des tirs d'artillerie elle-même, l'artillerie ne pouvait pas tirer en profondeur à plus de 2 000–3 000 m (selon les circonstances !) »

À 9 h 15 sur l'ensemble du front de 25 kilomètres, désigné pour la percée, l'infanterie est passée à l'attaque. Malgré la résistance de certains points de tir allemands encore en état, elle a franchi la première position allemande sur tout le front et progressé de 2 à 3 km, et par endroits jusqu'à 4 km. Là, elle s'est retrouvée face à l'artillerie intacte de la deuxième position allemande et s'est arrêtée, en demandant en vain le renouvellement du feu de son artillerie. Certaines unités d'infanterie, entraînées par leurs commandants, se sont lancées à l'attaque mais ont été repoussées par le feu de mitrailleuse, subissant de lourdes pertes. D'autres unités ont réussi à s'infiltrer dans les tranchées allemandes et ont commencé à mener un « combat de tranchées » lent et sanglant, utilisant principalement des grenades à main.

Les vagues arrière déferlaient sur les vagues avant déjà en place, l'ordre du combat se mélangeait, la masse d'infanterie se densifiait, devenant une cible idéale pour l'artillerie ennemie. En un mot, la marche victorieuse de l'infanterie, dont parlaient les généraux, depuis le commandant en chef Joffre jusqu'à l'inspecteur général Foch, se transformait en ce qui avait déjà été observé dans les batailles décrites précédemment : un combat mal géré par des unités dispersées.

Les 26 et 27 septembre, le combat a continué sans résultats significatifs. L'infanterie réussissait parfois à prendre quelques points d'appui, mais ne pouvait pas percer toute la deuxième ligne de défense allemande.

Le 28 septembre, le haut commandement français a réussi à coordonner une attaque générale des lignes secondaires. Mais comme la préparation d'artillerie était insuffisante et que les Allemands avaient eu le temps de renforcer leurs réserves, l'attaque fut un échec. Du 1er au 5 octobre, le commandement tente de renforcer la préparation d'artillerie, et le 6 octobre, l'infanterie française attaque de nouveau les secondes lignes allemandes, encore une fois sans succès. L'artillerie allemande nombreuse tire impitoyablement sur les rassemblements d'infanterie sur le terrain non aménagé.

Les pertes subies par les Français ont été énormes. Il est très probable qu'elles aient dépassé 150 000 personnes. À la demande du gouvernement, le combat a été interrompu.

Pendant la bataille, les Français ont engagé toutes leurs 30 divisions d'infanterie, tandis que les Allemands ont déployé 17 divisions d'infanterie et 8 brigades séparées, soit un total d'environ 21 divisions d'infanterie. À la fin de la bataille, l'artillerie allemande comptait plus de 1000 pièces.

Les raisons de l'échec des Français sont essentiellement les mêmes que dans les batailles décrites précédemment. Parmi elles, les principales sont : le manque d'organisation de l'infanterie pour combattre dans des conditions de forte densité de feu ; l'utilisation maladroite de l'artillerie et

ses imperfections techniques. L'artillerie ne savait pas encore manœuvrer son feu — elle ne pouvait créer qu'un tir de barrage préparé à l'avance ; il était impossible pour elle de concentrer rapidement le feu sur des cibles nouvellement apparues ; sa portée restait insuffisante ; sa mobilité n'avait pas non plus progressé.

L'offensive en Artois (fig. 10B). Il n'est pas nécessaire de décrire en détail cette bataille, car les méthodes d'attaque et ses résultats étaient en général les mêmes que ceux de la bataille que nous venons d'examiner en Champagne. Il convient de s'attarder uniquement sur certains détails qui caractérisent l'évolution des formes de combat.

Comme déjà mentionné, les Anglais ont décidé d'utiliser une vague de gaz. Les conditions pour le lancement du gaz n'étaient pas idéales : le vent changeait de direction et était très faible. Néanmoins, à 5 h 50 du matin le 25 septembre, le gaz a été lancé. Comme le lancement du gaz était prévu pour durer 40 minutes et que la quantité de chlore (150 g) était insuffisante, le gaz a été libéré par intervalles, pendant lesquels des fumigènes étaient allumés afin de tromper l'ennemi sur la continuité du gaz. À la fin du déploiement des gaz, pour mieux couvrir l'attaque d'infanterie, un écran de fumée a été élevé pour la première fois dans la guerre. Ainsi, un nouveau moyen a été utilisé, qui a trouvé par la suite une application très large.

En raison du changement de direction du vent, une partie de la vague de gaz et de la fumée a commencé à se répandre dans les tranchées de l'infanterie anglaise. Cette circonstance a interrompu le début simultané de l'attaque, qui était prévue à 6 h 30. L'infanterie anglaise, exposée à la vague de gaz, n'étant pas encore entrée en combat, a subi des pertes importantes, car elle n'était pas dotée de bons masques à gaz. Néanmoins, l'attaque a eu lieu, bien que de manière insuffisamment organisée.

Le voisin de droite — la 10^e armée française — apparemment, savait que les Anglais avaient l'intention d'utiliser des gaz et attendait donc les résultats. Les troupes de la 10^e armée ont commencé l'attaque vers 13 heures.

Par conséquent, dès le premier jour du combat, rien de bon n'annonçait. Il y avait un manque d'organisation évident et une absence de coordination entre les actions des deux armées.

Le premier jour du combat, les Anglais ont réussi à prendre presque toute la première position allemande, puis les combats d'usure ont commencé pour chaque morceau de position, se poursuivant par intermittence jusqu'au 13 octobre. Ce jour-là, les Anglais ont fait leur dernière tentative de percer le front allemand. La 10^e armée française a cessé les attaques désespérées beaucoup plus tôt.

En général, les alliés ont réussi à reprendre 400 km² de territoire français, avançant de 2 à 4 km sur les secteurs attaqués. Les pertes anglaises ont atteint 60 000 hommes, et celles des Français environ 40 000. Selon les calculs de certains auteurs, les Allemands ont perdu lors des combats en Champagne et en Artois environ 140 000 hommes, dont environ 30 000 prisonniers.

Toutes les chiffres de pertes cités sont bien sûr loin d'être précis. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer les informations de différentes sources. Mais malgré tout, ces chiffres reflètent globalement correctement le rapport des pertes entre les deux parties.

À la suite des offensives en Champagne et en Artois, les Anglais et les Français, qui étaient pour la plupart unanimes dans leurs opinions, sont arrivés aux conclusions suivantes :

a) L'infanterie, à partir du début de l'attaque, ne peut pas compter sur un soutien d'artillerie ponctuel et précis. Par conséquent, elle doit adapter sa progression à l'avance en fonction du mouvement du feu de barrage, et non l'inverse.

b) Les divisions doivent disposer de leur propre artillerie lourde de campagne. Les corps d'armée doivent avoir de l'artillerie pour combattre l'artillerie ennemie, soutenue par des moyens de reconnaissance et de l'aviation.

c) Si l'artillerie de défense a eu le temps de se remettre du coup qu'elle a reçu et a été renforcée, il est difficile de compter sur le succès de l'offensive.

Ces conclusions ont servi à créer une nouvelle doctrine offensive : la séquence et le rythme des assauts de l'infanterie étaient déterminés par les capacités de feu de l'artillerie. C'est sur cela que devait se baser l'interaction entre l'infanterie et l'artillerie. La réorganisation de l'infanterie elle-même n'était pas encore envisagée. On estimait suffisant de continuer à l'équiper de mitrailleuses.

En ce qui concerne l'artillerie, l'attention se portait sur l'augmentation du nombre d'artillerie lourde et sur la mise en ordre de son organisation. Les moyens chimiques de combat conservaient un rôle auxiliaire. Une attention particulière était accordée aux obus chimiques.

6. Conclusions

Énumérons brièvement les principaux changements dans l'organisation, l'équipement de combat et les méthodes d'utilisation des branches militaires au cours de 1915, importants du point de vue du développement des formes de percée de la ligne défensive.

1) L'infanterie dans les armées des deux côtés belligérants a multiplié par 2 à 3 son armement en mitrailleuses par rapport à 1914. Les grenades à main et les lance-grenades sont devenues des équipements indispensables pour l'infanterie.

L'augmentation des moyens de feu a été utilisée par l'infanterie pour renforcer sa capacité de défense et n'a presque pas influencé les formes du combat offensif.

2) L'artillerie de tranchée s'est développée rapidement, principalement grâce à des systèmes au hasard et obsolètes. Le type d'armes n'était pas encore défini. Mais même sous cette forme, ce type d'artillerie s'est avéré un moyen indispensable pour préparer l'attaque d'infanterie à courte distance. La question de l'augmentation de la mobilité et de la portée des mortiers est alors apparue.

3) Le nombre d'artillerie augmentait également rapidement, surtout pour les pièces lourdes. On n'avait toujours pas le chiffre exact des canons des nouveaux systèmes. Le manque de canons de type obusier se faisait particulièrement sentir. La répartition de l'artillerie pour accomplir les missions de tir s'est précisée, et des changements organisationnels ont commencé à se dessiner en vue d'augmenter l'artillerie de division.

L'artillerie a considérablement amélioré la qualité du tir, mais elle n'a pas encore complètement maîtrisé la méthode de tir sur des cibles non observées ni la technique du tir de barrage mobile. Les obus chimiques et fumigènes ont été utilisés avec succès.

La mobilité de l'artillerie est restée au même niveau. En particulier, les formes de soutien pour les déplacements de l'artillerie lors de l'offensive n'ont pas reçu de manifestation vraiment claire.

La liaison entre l'artillerie et l'infanterie s'est améliorée.

4) Les moyens chimiques de combat ont été créés en 1914 et ont été définitivement introduits dans l'armée sous forme d'obus chimiques, d'obus fumigènes et de grenades ainsi que de substances toxiques pour les attaques au gaz en bouteille. Cependant, les moyens chimiques n'ont pas eu d'influence significative sur les formes d'offensive, mais ils ont considérablement contribué à améliorer les résultats de la lutte contre l'artillerie.

5) Les moyens d'ingénierie ont été utilisés avec succès dans la défense. Les obstacles en fil de fer étaient particulièrement largement utilisés. On a commencé à utiliser le béton pour les constructions défensives. Les défenseurs ont commencé à s'enfoncer de plus en plus dans le sol ; de profondes cachettes sont apparues — les « terriers de renard ». Tout cela a renforcé la défense.

Pour assurer le combat offensif, un pont d'ingénierie a été créé. Des sapes sont utilisées pour se rapprocher de l'ennemi ! Cependant, l'importance du soutien technique pour la progression de tout l'ordre de bataille, en particulier de l'artillerie, n'a pas été correctement évaluée.

6) L'aviation a augmenté en nombre. La lutte pour la suprématie aérienne s'est intensifiée. Mais l'aviation n'avait pas encore appris à aider directement les troupes attaquantes sur le champ de bataille, à part corriger le tir de l'artillerie.

7) Les moyens et la tactique de défense dominent généralement les moyens et la tactique d'attaque.

L'offensive était menée par des formations de combat massives d'infanterie avec le soutien d'une énorme quantité d'artillerie. Mais on a déjà commencé à reconnaître les limites possibles de la saturation du front en infanterie.

L'élément de surprise était entièrement assuré par les Allemands et complètement ignoré par les Anglais et les Français.

Le problème de l'assaut se résumait à pousser l'infanterie avec la puissance des moyens d'artillerie jusqu'à la distance du coup de baïonnette, plutôt qu'à organiser le mouvement et le combat de l'infanterie en utilisant pleinement ses propres moyens et ceux qui lui sont adjoints, et en interaction avec les autres branches des forces armées.

La puissance de feu de l'infanterie, pleinement prise en compte en défense, était complètement ignorée en attaque. Chez les Allemands, ce phénomène se manifestait de manière moins marquée.

Le combat se décidait finalement en fonction de l'arrivée des réserves. Certains points d'appui ont pris une importance considérable, comme moyen d'assurer le déploiement des réserves de défense.

8) Les besoins matériels des combats ont fortement augmenté. Par exemple, lors de la bataille en Champagne du 22 au 27 septembre, les Français ont dépensé 1 387 370 obus de 75 mm, 265 483 de 155 mm et 317 220 de 270 mm. Les capacités de production de chaque pays participant à la guerre ont commencé à influencer directement les résultats des opérations.

Chapitre 3 :

1916

Au cours de l'année 1916, des opérations actives ont eu lieu sur tous les nombreux fronts de la guerre mondiale. Les adversaires, utilisant l'expérience accumulée, cherchaient à améliorer l'utilisation tactique et opérationnelle de leurs troupes. En même temps, l'industrie de tous les pays, entièrement réorientée vers la guerre, a commencé à fournir aux armées de nouvelles armes et équipements à un rythme accéléré, ce qui a influencé le caractère des combats et des opérations.

Bien que les opérations de 1916 n'aient donné «aucun succès décisif à aucune des deux parties», elles méritent néanmoins d'être étudiées en ce qui concerne le développement ultérieur des formes de guerre de position. En accord avec notre sujet, nous examinerons la bataille de Verdun, la percée de Brusilov et la bataille de la Somme, qui sont les plus représentatives en ce qui concerne la croissance tactique et technique ultérieure des armées des principaux adversaires.

1. L'opération de Verdun

En 1916, l'attention de la stratégie allemande s'est de nouveau tournée vers l'ouest. Le commandement allemand a jugé nécessaire de lancer une attaque sur le front anglo-français. Le point d'attaque choisi fut Verdun.

Jusqu'à présent, les auteurs militaires restent perplexes face au choix du général Falkenhayn de se concentrer sur Verdun, qui n'offrait aucun avantage tactique, et dont les bénéfices opérationnels étaient extrêmement douteux. Selon nous, l'explication doit avant tout être cherchée dans le déclin général de la pensée stratégique allemande, ce qui entraînait finalement des hésitations, des décisions aventureuses, une surestimation de circonstances peu importantes et des tentatives de mener des opérations à double objectif.

Le maréchal Pétain écrit dans son ouvrage «La défense de Verdun» : «Il est probable que nous ne connaissons jamais les véritables intentions de Falkenhayn.» Falkenhayn lui-même indiquait que l'une des tâches poursuivies par l'offensive allemande à Verdun était de chercher à épuiser les réserves françaises.

À ce sujet, on ne peut s'empêcher de penser à différents parallèles historiques. Comme on le sait, à la fin de sa carrière militaire, Napoléon a créé une forme de bataille dont l'essence consistait à épuiser l'ennemi par un combat frontal et à porter un coup décisif avec la masse de ses réserves dans la direction décisive. Pour qu'une telle bataille réussisse, il fallait une supériorité des forces sous une forme ou une autre. Par conséquent, une des idées napoléoniennes a recommencé à être mise en pratique, mais, bien sûr, à une échelle plus grandiose et par d'autres moyens. Curieusement, les deux côtés — les Allemands et les Anglo-Français — ont commencé à considérer cette idée comme directrice. Ainsi, le précepte de Moltke — frapper l'ennemi sur tout le front, chercher à l'encercler et exploiter le succès là où il se manifeste — a été temporairement oublié, bien que toutes les armées se soient déployées sur de larges fronts conformément aux formes dont Moltke est considérablement reconnu comme le fondateur.

Le secteur du front français, choisi par le commandement allemand pour l'offensive, s'appelait Verdun ! une zone encore capturée. Il comprenait la forteresse de Verdun et les positions avancées sur le champ, avancées de 6 à 7 km depuis la ligne externe de forts. Ainsi, les Allemands devaient attaquer la forteresse. Mais en réalité, les forts de Verdun étaient désarmés, et la défense reposait presque exclusivement sur la force de résistance des positions de terrain et des centres de résistance mieux équipés. C'est pourquoi, en analysant la question de la percée des lignes fortifiées, nous n'avons pas jugé possible de nous passer de l'étude de l'expérience de la bataille de Verdun.

En 1916, les Français avaient déjà une idée assez précise de la manière d'aménager le terrain pour la défense. La position défensive française à cette époque consistait en une tranchée de

première ligne, devant laquelle, à 15-25 m, étaient installés des postes d'observation, et derrière, à 30-40 m, une tranchée parallèle pour abriter des refuges, des postes de commandement et d'observation. Cette tranchée était reliée à la première ligne par des boyaux de communication, généralement un par peloton. En arrière, à 150-200 m, étaient aménagées des tranchées pour le déploiement des soutiens, d'où le nom de ligne de soutien. Ils étaient reliés à la première ligne par un boyau de communication et renforcés parfois par une tranchée parallèle. Plus loin à l'arrière, à 800-1 500 m, se trouvait la ligne de réduits ou la ligne de couverture d'artillerie, composée de points d'appui séparés, parfois reliés entre eux par des boyaux longitudinaux, formant ainsi aussi une ligne.

Entre la deuxième ligne et les réduits, plusieurs tranchées de communication étaient aménagées, généralement une par bataillon. Enfin, profondément en arrière-plan, autant que nécessaire pour des déplacements discrets, plusieurs tranchées de communication principales étaient organisées. Grâce à ces tranchées de communication, la vie dans les tranchées ne s'arrêtait pas le jour, et il était possible pendant les périodes de calme de bien réguler la nourriture et le repos des soldats. Autour des tranchées de communication, des abris pour les équipes de service et pour les postes de soins étaient généralement aménagés, puis on voyait apparaître des tranchées séparées pour les mitrailleuses de flanc. Toutes les tranchées, qu'elles soient de première, deuxième ou troisième ligne, ainsi qu'une partie des tranchées de communication, étaient protégées par des obstacles de fil de fer. La position française est représentée schématiquement sur la figure 11.

La position était divisée en secteurs régimentaires. Les régiments, afin de faciliter les relèves et le repos, occupaient dans la plupart des cas la première ligne et la ligne de soutien avec deux bataillons, tandis que les deux autres bataillons étaient installés dans des redoutes. Mais parfois, les bataillons étaient disposés sur un seul échelon ; alors les redoutes étaient occupées par les quatrièmes compagnies des bataillons.

Les réserves de division étaient placées plus en arrière, dans les localités ou dans des baraquements spéciaux, des trous creusés dans la terre et des abris.

L'emplacement des unités et des moyens de tir sur les lignes avait un caractère groupé. Ainsi, les Français, tout en conservant leur système groupé, ont en même temps adopté l'organisation linéaire allemande des positions.

Près de Verdun, dès que des informations inquiétantes sur une éventuelle offensive allemande ont commencé à arriver, sous l'initiative du général Herr, la construction de nouvelles positions au nord de la forteresse a été intensifiée. Au total, quatre positions de différentes forces ont été érigées. Les premières et dernières positions, sur la ligne des forts, étaient les mieux équipées. Les forts désarmés ont été transformés en centres de résistance. Une grande attention a été portée à la protection des batteries et à l'aménagement de structures de flanquement du type réduit. Le caractère de l'adaptation des forts en centres de résistance est montré sur la figure 12.

Pour la défense du secteur fortifié de Verdun, le commandant disposait de 9 divisions d'infanterie et de 632 canons, dont 244 lourds. Le secteur où les Allemands prévoyaient une percée était défendu par deux divisions françaises (la 51^e et la 72^e) avec 270 canons, soit 30 canons par kilomètre de front. En réserve des deux corps de l'aile droite, il y avait une division chacun et en réserve du commandant, une division.

Le commandement allemand a concentré la 5^e armée pour l'offensive sur Verdun, composée de 6 corps (12 divisions) et environ 1 300 canons. Pour la percée sur un front de 15 km, trois corps (le 7^e, 18^e et 3^e) ont été directement concentrés, soutenus par 946 canons, dont 542 lourds, parmi lesquels environ 150 pièces de grande puissance (mortiers de 210 mm et obusiers de 420 mm). De plus, chaque corps d'attaque a reçu en moyenne un régiment du génie, équipé de beaucoup de matériel d'assaut et de grenades à main. Le principal coup a été porté par le 18^e corps sur un front de 2,5 km, soutenu par 124 canons légers, 90 lourds et 52 de grande puissance, ce qui donne en moyenne près de 110 canons par km de front, dont 30 lourds et 20 de grande puissance. Les deux autres corps (7^e et 3^e) avaient en moyenne entre 49 et 57 canons par km de front, dont 60 % étaient lourds ou de grande puissance.

La disposition des côtés et l'avancée des Allemands sont montrées sur la fig. 13.

D'après le rapport de forces présenté, on voit que les Allemands ne disposaient pas d'une supériorité décisive en effectifs humains, mais surpassaient considérablement les Français en artillerie (deux fois plus) et surtout en artillerie lourde (trois fois plus). La densité de l'artillerie allemande dans la direction du coup principal était énorme, mais sur les secteurs secondaires elle était insuffisante. Tout le calcul du succès, apparemment, les Allemands le fondaient sur le calibre de toute leur artillerie.

L'état-major allemand accordait une grande importance à la surprise (contrairement aux Français et aux Anglais) et a préparé l'offensive en respectant toutes sortes de méthodes de camouflage. L'infanterie et l'artillerie étaient transportées la nuit. Le tir d'ajustement se faisait uniquement sur des batteries spécifiques parmi celles déjà présentes sur le front. Les Allemands ont renoncé à la création de parallèles de départ et, en général, de plate-formes d'ingénierie comme le faisaient les Français, se contentant d'élargir et d'approfondir les tranchées existantes et d'aménager jusqu'à 40 abris supplémentaires, principalement de type sous-parapet.

Toutefois, les Allemands n'ont pas atteint une surprise opérationnelle totale. Les Français s'attendaient à l'offensive et se préparaient à la repousser, travaillant fébrilement à renforcer leurs positions. Cependant, ils ne pouvaient pas déterminer les points d'attaque jusqu'au dernier moment, ce qui les obligeait à mener des travaux de défense sur presque l'ensemble des 72 km du front de la zone fortifiée.

Le 21 février à 7 h 15, les Allemands ont commencé une préparation d'artillerie sur un front de 40 km englobant les six corps. Elle se déroulait sous forme de tirs successifs sur des zones et, dans l'heure précédant l'attaque, le feu était concentré sur les lignes françaises avancées et les batteries repérées. Il faut garder à l'esprit que les artilleurs allemands au temps des combats de Verdun ne maîtrisaient pas encore la méthode de tir sur des cibles non observables basée sur des données calculées. L'imprécision du tir était compensée par la quantité de projectiles tirés sur la zone. Les observateurs sur avions pouvaient apporter une aide certaine.

À 16 h 15, l'attaque d'infanterie a commencé. Par conséquent, la préparation d'artillerie n'a duré que 9 heures, ce qui était déjà un grand accomplissement. Les Allemands, apparemment, ne savaient pas encore créer, à cette époque, un feu barrager mobile. Le soutien d'artillerie de l'attaque se manifestait par la conduite d'un feu bordant immobile, ce qui a, dans une certaine mesure, influencé la profondeur de l'attaque.

Petz dans le livre mentionné ci-dessus dit que le 21 février les Allemands ont attaqué « en petites unités », et le matin du 22 — déjà en colonnes. En effet, les Allemands n'ont engagé le premier jour que les bataillons de tête. Cela découlait du plan d'attaque qu'ils avaient élaboré.

En tenant compte de l'expérience de Mackensen, qui, malgré la faiblesse de la défense russe, n'a quand même pas pu réaliser une percée complète le premier jour de l'offensive, et de l'expérience des offensives des armées anglo-françaises en Champagne et en Artois, les Allemands sont arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de percer la défense de l'adversaire par des frappes successives conformément aux possibilités de préparation d'artillerie.

En fait, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que l'alliance, mais ils ont eu le temps de changer la forme de l'attaque plus tôt. Comme la profondeur de l'attaque est limitée, il est logique de penser que les forces d'infanterie engagées à ce stade doivent également être limitées. Le premier jour du combat, le commandement allemand a décidé de prendre la première ligne des positions françaises sur une profondeur de 1 à 2 km, pour cela ils jugeaient suffisant de constituer le premier échelon avec des bataillons. Et les jours suivants, les Allemands ne lançaient pas toutes les unités en même temps, mais essayaient d'adapter la composition des unités attaquantes aux tâches à accomplir. Souvent, un régiment de fusiliers avait cette répartition des forces : un bataillon engageait le combat, un autre était la réserve la plus proche, le troisième faisait des travaux de tranchée, le quatrième se reposait. Cette répartition des forces dans les régiments découlait des conditions des combats de position prolongés.

Dans la formation de l'ordre de bataille des bataillons attaquants, les Allemands ont également montré un progrès notable. Ils ont créé des groupes d'assaut composés de 1 à 3 sections d'infanterie, renforcées par des sapeurs, des lance-flammes, des mitrailleuses et des mortiers légers,

dont la mission était d'envahir les tranchées ennemies et ainsi de faciliter l'attaque suivante du bataillon. Les groupes d'assaut étaient constitués de combattants spécialement entraînés. Les bataillons attaquaient par vagues. L'ordre de bataille pour l'attaque en vagues est montré à la figure 14. Chaque bataillon recevait jusqu'à deux pelotons de sapeurs et une équipe de porteurs avec du matériel pour la fortification rapide de la zone prise (« hérissons », rouleaux de fil barbelé, sacs de terre, outils de tranchée). À l'arrière du bataillon avançaient les mitrailleuses et les mortiers légers qui leur étaient attachés. Ces derniers avaient pour mission, par leurs tirs au-dessus des têtes de leurs combattants, de préparer éventuellement une attaque au cœur de la ligne défensive ennemie. Certaines mitrailleuses étaient rattachées aux compagnies et formaient leur troisième vague. Le front d'attaque d'un bataillon : 400-500 m.

Dans cette organisation de l'ordre de bataille des bataillons, les particularités du combat dans les tranchées étaient déjà prises en compte. Il est frappant de voir l'inclusion d'un grand nombre de sapeurs dans les bataillons d'attaque. Par la suite, l'expérience de la création de groupes d'assaut a été élargie : des unités d'assaut et même des divisions de choc ont été organisées.

Le premier jour de combat, les Allemands se sont limités à prendre la première position, bien que, selon de nombreux historiens, ils aient eu la possibilité de progresser davantage, car les Français, occupant solidement leurs premières lignes, avaient subi de lourdes pertes, et leur artillerie, elle aussi affaiblie, ne pouvait pas organiser un tir de barrage suffisamment dense. Mais le plan élaboré était exécuté méthodiquement, et l'attaque ne reprit que le matin du jour suivant. En revanche, le feu de l'artillerie ne s'est pas arrêté une seule minute. Les tirs ont même continué pendant la nuit.

Après quatre jours de combats, les Allemands ont complètement pris les premières et deuxième positions françaises sur un front de 8 à 9 km. À partir de ce jour — le 24 février — des renforts français commencent à affluer en continu dans la zone encerclée de Verdun. Le 25 février, les Allemands remportent encore un succès en avançant jusqu'à la ligne des forts et en prenant le fort Douaumont. Mais il n'y avait plus assez de forces pour exploiter ce succès. Des réserves importantes étaient nécessaires, mais elles arrivaient en quantité insuffisante. La bataille a alors pris la forme déjà connue de petits combats de tranchées.

Le 3 mars, les Allemands ont lancé une attaque sur la rive gauche de la Meuse dans le but de s'emparer des hauteurs dominantes de Mort-Om et 304. Bien que l'offensive ait duré jusqu'au 20 mars, les Allemands n'ont réussi qu'à prendre les abords des hauteurs.

Le 8 mars, dans le but de stopper le flux de réserves françaises sur la rive gauche de la Meuse, les Allemands ont renforcé la pression sur le flanc gauche de leur groupement d'attaque en direction du fort de Vaux. Les attaques ont continué jusqu'au 17 mars, mais n'ont eu aucun succès.

A. Zaisnchkovski décrivait ainsi les étapes suivantes de la lutte près de Verdun :

«L'opération près de Verdun a commencé à prendre le caractère d'une lutte d'usure. À Verdun, pendant 131 jours, toutes les nouvelles forces des deux adversaires également puissants sur le plan technique affluaient, étaient détruites dans ce carnage sur un petit espace, évacuées pour être reconstituées, puis réintroduites, et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les Allemands, sous l'influence d'abord de l'offensive russe, puis de l'offensive anglo-française sur la Somme, cessent leurs attaques».

Pour avoir une idée complète de la manière dont s'est déroulée la lutte positionnelle à Verdun, il est nécessaire de s'arrêter brièvement sur un épisode — la chute du fort de Vaux. Cela est d'autant plus nécessaire que de nos jours, l'importance des installations souterraines est reconnue par tous.

La lutte pour le fort Vo a commencé le 1er juin. Les bombardements de la période précédente avaient déjà considérablement endommagé le fort. Les voûtes des casemates de la caserne de gorge étaient intactes, mais dans l'une d'elles, une fissure traversait toute la longueur de la casemate. Le demi-caponier intermédiaire gauche était endommagé, son plafond avait été percé et risquait de s'effondrer. La poterne qui y menait était également endommagée. Dans la double casemate de l'ouest, deux brèches avaient été faites — dans la voûte et dans le mur arrière ; la poterne qui y menait avait elle aussi été percée. La tourelle de 75 mm avait été endommagée dès le

25 février, tout comme la poterne qui y menait depuis la casemate. Le poste d'observation blindé gauche était détruit. Le poste d'observation blindé droit était endommagé, mais pouvait encore être utilisé. Dans les demi-caponniers intermédiaires, des mitrailleuses avaient été mises à la place des canons. Les canons flanquants dans les coffres étaient en place, mais ne pouvaient pas tirer. L'entrée de gorge dans le fossé avait été détruite, et la communication avec le monde extérieur se faisait par le coffre individuel droit, où le mur arrière présentait une brèche. Le réseau d'eau avait été détruit.

Le garnison du fort se composait d'une compagnie d'infanterie, d'une équipe d'artilleurs, de mitrailleurs et de sapeurs, soit environ 300 personnes au total. Il utilisait l'eau des citernes. La relève avait lieu tous les 6 à 7 jours. La dernière relève a eu lieu dans la nuit du 24 mai. Les sapeurs présents au fort réparaient continuellement ses défenses, utilisant principalement des sacs de terre comme matériau de construction.

Le 1er juin, les Allemands ont capturé les réduits n° 2 et 3. Dans la nuit du 2 juin, ils ont tiré une artillerie très intense sur le fort et ont ensuite pris tous les accès menant à celui-ci. En moyenne, jusqu'à 1 000 obus tombaient sur le fort chaque heure. À 4 heures du 2 juin, l'assaut a commencé. Après de violents combats sur les approches du fort, à 7 heures, les Allemands ont réussi à pénétrer dans le coffrage isolé du nord-est et ont commencé à progresser dans la galerie qui menait du fond du fossé à l'intérieur du fort. Les sapeurs français ont immédiatement créé un barrage avec des sacs dans la galerie, en installant derrière un mitrailleuse. Chaque fois que les Allemands réussissaient à détruire le barrage avec une charge explosive, les sapeurs en faisaient un nouveau. Ainsi, dans la galerie de droite, le combat s'engageait d'un barrage à l'autre. Les Allemands subissaient de lourdes pertes.

Après plusieurs tentatives infructueuses de prendre la casemate nord-ouest par une attaque ouverte d'infanterie, les Allemands ont envoyé des sapeurs pour la conquérir. Ils ont rampé le long du glacis jusqu'à la frontière de la casemate, y ont installé un lance-flammes et, en agissant depuis le dessus, ont dirigé les flammes du lance-flammes vers les embrasures. L'équipage d'artillerie de la casemate a été obligé d'arrêter le feu. Profitant de cela, les fantassins allemands ont rapidement traversé le fossé, dont les parois avaient été détruites par les sapeurs au moyen de charges explosives et de grenades à main, et se sont installés sur le parapet du fort. Mais dès que la fumée s'est dissipée, les Français ont forcé les Allemands à nettoyer le fossé avec leurs mitrailleuses. Ce n'est qu'à 17 heures que les Allemands ont réussi à pénétrer dans la casemate nord-ouest, et là aussi la lutte à l'intérieur du fort a commencé.

Comme il n'était pas possible d'évacuer les morts, des cadavres jonchaient tous les bâtiments du fort. Il faisait très chaud, les corps se décomposaient rapidement et l'air devenait horrible. De plus, les défenseurs du fort avaient épuisé leurs réserves d'eau. Pourtant, la résistance du garnison continuait.

Dehors du fort, des combats acharnés faisaient rage. Les Allemands ont réussi à s'emparer du village de Damlu et à isoler complètement le fort. Les tentatives des Français pour venir en aide aux courageux défenseurs du fort étaient mal organisées et ont échoué. Après avoir épuisé l'eau et perdu tout espoir d'aide extérieure, les restes de la garnison se sont rendus à 6 heures le 7 juin.

De tout le système de résistance du fort Vo, c'est le réduit n°1 qui a combattu jusqu'au bout, représentant un puissant abri et des tranchées entourées d'obstacles en fil de fer. Les défenseurs du réduit ont repoussé toutes les attaques des Allemands et se sont retirés lorsque le fort Vo a capitulé.

De cette description, on voit à quel point l'eau et la ventilation étaient importantes pour ceux qui se défendaient dans les locaux souterrains, et pour les assaillants, l'utilisation de moyens de dynamitage, sans lesquels avancer sous terre était impossible, ainsi que la lenteur avec laquelle la lutte se déroulait dans les conditions d'une zone fortifiée.

Le 2 septembre, le haut commandement allemand a donné l'ordre d'arrêter l'offensive sur Verdun. En octobre et décembre, les Français ont organisé une contre-offensive, la première avec trois divisions, la seconde avec quatre, et ont presque entièrement repris tout le territoire que les Allemands avaient conquis après six mois d'efforts.

Dans cette bataille, la consommation de matériel a été énorme. Les Français, du 21 février au 15 juin, ont utilisé des munitions : pour l'artillerie de campagne légère — 10 642 800 pièces,

pour l'artillerie moyenne de gauche — 2 077 225, pour l'artillerie de campagne lourde — 1 618 592, de grande puissance — 11 500. Pendant la bataille, les Français ont remplacé 1119 canons (dont 853 ont été tirés). La consommation de ressources du côté allemand n'était pas moindre.

Les pertes en effectifs vivants sont calculées différemment par divers auteurs. Certains estiment que les Allemands ont perdu davantage, d'autres au contraire. En général, on peut dire que chaque camp a apparemment perdu jusqu'à un demi-million de personnes dans la « moulin de Verdun ». Les Allemands ont engagé 50 divisions sur les 125 dont ils disposaient pendant la bataille, les Français 69 sur 100. Les divisions françaises étaient remplacées plus souvent et étaient plus petites, tandis que les divisions allemandes l'étaient moins souvent mais étaient plus éprouvées. La justification de ce rythme de remplacement pour les deux camps était le type de combat qu'ils menaient. Les Français se défendaient ; dans ce cas, le remplacement peut se faire plus souvent, car la tâche est moins complexe. Les Allemands attaquaient et voulaient utiliser au maximum la connaissance par les troupes des conditions de combat.

D'un point de vue tactique, la bataille de Verdun permet de noter :

1) Création d'une méthode pour surmonter progressivement la ligne fortifiée de l'ennemi (qui n'a pas donné de résultat positif en raison de la lenteur injustifiée dans l'organisation des attaques successives).

2) L'organisation des groupes d'assaut, la tentative de disperser les formations de combat de l'infanterie et de les renforcer davantage avec des moyens d'ingénierie de combat.

3) Une énorme quantité d'artillerie lourde, déployée par l'attaquant dès la première phase du combat, et en même temps, le continuel incapacité à organiser le soutien de l'infanterie par l'artillerie.

4) L'apparition d'un nouveau moyen de combat de tranchée — le feu de mêlée, qui s'est avéré utile dans certains cas.

5) Création d'un moyen d'appui à l'infanterie sous forme de mortiers.

6) La résistance de certains points d'appui et points de tir, équipés de refuges lourds (réduit n° 1).

Sur le plan opérationnel, la conclusion selon laquelle une percée isolée sur un front étroit n'apporte pas de succès a été à nouveau confirmée. La méthode de lutte par usure face à des adversaires égaux en termes d'équipement technique s'est avérée être un couteau à double tranchant. Une telle méthode exige une supériorité générale décisive en forces.

2. L'offensive de Broussilov

Cette opération, malgré toutes ses imperfections individuelles, est l'un des événements marquants de la guerre mondiale, ne serait-ce que parce que c'est lors de cette opération que la tâche de percer un front fortifié a été résolue pour la première fois à une échelle opérationnelle. L'expérience des combats en France y a été utilisée et en même temps beaucoup de choses nouvelles ont été créées, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a influencé l'organisation de presque toutes les opérations suivantes. On peut affirmer que toutes les opérations suivantes ont été couronnées de succès dans la mesure où l'idée opérationnelle principale de l'offensive de Broussilov — percer sur le front principal tout en combinant avec des percées locales sur certaines sections dans le but de déstabiliser le front positionnel et de passer à un combat manœuvrable sur un large front opérationnel — y était appliquée.

L'organisateur même de l'offensive — le commandant du front sud-ouest russe, le général Broussilov, rapportait exactement dans cet esprit l'idée de l'opération lors de la réunion de la Commission historique militaire de l'Armée rouge le 20 août 1920 : « J'insistais particulièrement pour ce mode d'action (l'offensive sur tout le front) parce que j'avais vu le résultat des frappes en un seul point. Devant moi, il y avait les frappes infructueuses d'Evert, de Kuropatkine, des Allemands à Verdun, etc. Puis, lorsque l'on est passé à des frappes sur un large front, comme, par exemple, les Français et les Américains en 1918, les résultats étaient différents. L'opération a immédiatement

confirmé la justesse du calcul, et je n'avais plus besoin de concentrer ensuite le coup, même sur Lviv.

L'opération, naturellement, s'est scindée en deux étapes : la percée du front puis le déplacement de tout le front positionnel. Les reproches adressés à Brusilov (par Zaïontchkovski et d'autres auteurs) selon lesquels il n'aurait pas prévu de mesures pour exploiter la percée sont absolument infondés. Le plan de l'opération avait été élaboré conformément à la mission fixée par le commandement principal, qui ne prévoyait aucune évolution de l'opération. Quant à la suite — après la percée — de la direction de l'opération, Brusilov a également montré sa compréhension des conditions de la guerre de son époque et un talent de commandant surpassant de loin les capacités de la plupart de ses homologues dans toutes les armées.

Passons à un bref examen de l'opération dans la partie qui est nécessaire pour notre recherche.

Sous la pression des gouvernements français et anglais, le quartier général du commandant en chef de l'armée russe a commencé à élaborer un plan d'opérations actives pour l'été 1916 ; le 14 avril, au quartier général, lors d'une réunion des commandants en chef des fronts, il a été décidé de mener des opérations offensives sur tous les fronts ; le coup principal devait être porté sur le front occidental ; le front sud-ouest devait mener des actions offensives auxiliaires et commencer deux semaines avant les autres, afin d'attirer les forces ennemies et ainsi faciliter les actions des armées du front occidental. Le 24 avril, une directive a été émise par le quartier général confirmant ce plan. La mission du front sud-ouest était formulée comme suit : « Le front sud-ouest, en perturbant l'ennemi sur toute la longueur de son déploiement, mène l'attaque principale avec les troupes de la 8e armée en direction générale vers Luck ».

Conformément à cette directive, la préparation de l'opération, commencée immédiatement après la réunion mentionnée, a continué.

Le front sud-ouest, qui comprenait les 8e, 11e, 7e et 9e armées, occupait des positions au sud de la Polésie, d'Ostrowen jusqu'aux frontières avec la Roumanie près de NoeOselitsa, sur une longueur totale allant jusqu'à 480 km. Il faisait face aux 4e, 1re, 2e, sud et 7e armées autrichiennes.

Pour préparer l'opération de Brusilov, des instructions ont été données aux armées, dans lesquelles étaient exposées les bases opérationnelles et techniques de la percée du front. Ces instructions caractérisaient le niveau de pensée opérationnelle et tactique du groupe de généralité avancé de l'armée russe en 1916. Les consulter présente un grand intérêt, c'est pourquoi nous présentons les principaux points des instructions dans leur intégralité.

Instructions générales

«a) L'attaque doit être menée, dans la mesure du possible, sur tout le front de l'armée, indépendamment des forces disponibles pour cela. Ce n'est qu'une attaque persistante de toutes les forces sur un front le plus large possible qui peut réellement immobiliser l'ennemi et l'empêcher de déplacer ses réserves.

b) La conduite de l'attaque sur tout le front doit se traduire par le fait que, dans chaque armée, dans chaque corps, il faut prévoir, préparer et organiser une attaque insistante d'un certain secteur de la position fortifiée ennemie.

c) L'attaque doit être menée selon un plan strictement réfléchi et calculé, et le plan planifié doit être élaboré en détail non pas dans le bureau sur la carte, mais sur place, démontré avec les exécuteurs de l'attaque par l'infanterie et l'artillerie.

Attaque d'artillerie

a) Organiser la direction générale de l'attaque d'artillerie de cette zone sous le commandement du chef qui dirige l'attaque d'infanterie, dans le cadre d'une observation directe et personnelle du champ de bataille.

b) Si l'étendue du front de l'attaque ne permet pas une observation globale du combat, former des groupes d'artillerie, dont la composition et la force correspondent aux missions assignées à l'infanterie de ce secteur. L'organisation des groupes doit se faire sous la direction du chef de ce secteur d'infanterie.

c) Afin que l'infanterie d'avant-garde attaquante et ayant pénétré dans la position ennemie bénéficie constamment d'un soutien d'artillerie en temps utile, une partie des batteries légères doit être subordonnée directement et à temps aux commandants des régiments d'infanterie de première ligne. Ces batteries doivent être situées à une distance ne dépassant pas 2 verstes de la position ennemie. Les observateurs de ces batteries doivent être placés auprès des commandants de bataillons des lignes avancées, afin que l'assistance de l'artillerie soit fournie en temps utile. La responsabilité générale de la direction du feu de ces batteries revient au commandant du régiment de première ligne.

Attaque d'infanterie

a) En principe, le front de l'attaque principale de l'armée doit mesurer au moins 15-20 verstes, afin que les unités d'attaque moyennes ne puissent pas être canonnées depuis les flancs. Si les forces sont suffisantes, il est souhaitable de porter le front de l'attaque principale à 20-30 verstes. Le front d'attaque minimal admissible en cas de manque de troupes peut être réduit à 10 verstes, mais des mesures de précaution particulières sont nécessaires pour ne pas se retrouver dans une pince.

b) L'infanterie doit attaquer par vagues de sections qui se suivent les unes les autres, sans décrocher, en soutenant celles de devant. Pour l'attaque principale, il faut former au moins 3 à 4 de ces vagues, et avoir derrière elles des réserves pour exploiter le succès ou pour répéter immédiatement l'attaque avec des unités fraîches.

c) Avec un front d'attaque de 15 verstes, il faut la mener simultanément avec deux corps, chacun renforcé si possible par une brigade supplémentaire. Alors, dans ce rapport et en prenant l'effectif complet des divisions de 15 000 fusils, cela fait 3,5 hommes par pas, ou, en menant l'attaque en chaînes et en comptant pour réduire les pertes deux pas par homme dans les chaînes, nous pouvons disposer pour l'attaque de quatre vagues successives, et encore environ la moitié de tous les effectifs restant en réserve pour les divisions et les corps.

d) Les vagues d'attaque doivent se suivre à des distances de 150 à 200 pas. La première et la deuxième vague doivent être équipées de grenades à main et d'outils pour percer les barbelés.

De plus, la deuxième puis la troisième vague entraînent avec elles des mitrailleuses pour consolider les positions capturées. La deuxième vague compense les pertes de la première vague ; la troisième vague soutient les deux premières et leur fournit un appui supplémentaire, tandis que la quatrième vague est une réserve pour les commandants des régiments de front.

e) Les réserves des chefs de divisions et des commandants de corps ne doivent pas être en retard par rapport aux quatre premières vagues et doivent toujours être prêtes à continuer l'attaque, soutenir les unités avancées et, si nécessaire, contrer les contre-attaques sur le flanc et consolider l'espace conquis.

f) Il est difficile de dire exactement, en général, quand l'infanterie doit commencer l'attaque. Mais, sans aucun doute, l'attaque de l'infanterie doit suivre directement la préparation d'artillerie. En aucun cas je ne permets de pauses entre l'attaque d'artillerie et l'attaque de l'infanterie.

D'un autre côté, l'infanterie ne doit pas exiger de l'artillerie qu'elle bombarde indéfiniment une zone attaquée. Le chef d'infanterie et le chef d'artillerie qui est avec lui, responsable du tir du groupe de batteries, doivent surveiller attentivement les résultats de l'attaque d'artillerie et, en évaluant ses effets, déterminer le moment où l'infanterie doit se lancer à l'assaut.

g) En cas de percée réussie, un terrain particulièrement favorable est créé pour la cavalerie, soutenue par ses propres divisions d'infanterie et l'artillerie. Je donne l'ordre d'utiliser largement notre nombreuse cavalerie à cet effet. En conclusion, je souligne l'importance de maintenir une communication continue et solide, ainsi que la coopération entre l'infanterie et l'artillerie, et d'assurer un tir d'artillerie approprié à la situation. Je proscriis absolument le tir d'artillerie inefficace, surtout la nuit. Il faut se rappeler que nous n'avons pas une quantité illimitée de munitions à feu, et en plus, il faut éviter l'usure excessive des pièces d'artillerie. Il ne s'agit pas de tirer en rafale, mais de gérer l'artillerie habilement et de tirer avec précision sur des objectifs clairement définis... »

Ces directives comportent deux parties : opérationnelle et tactique. Compte tenu de la position profonde des troupes sur le champ de bataille, de la lenteur du développement du combat,

surtout au début, et du déplacement rapide des réserves ennemies vers les secteurs menacés du front, Brusilov en est venu à la conclusion que le front, en tant qu'opération, malgré l'énorme largeur du front, doit être considéré comme une seule bataille, coordonnée dans le temps, et que le seul moyen fiable de neutraliser l'ennemi et, surtout, de gêner sa manœuvre des réserves est de déployer la bataille sur tout le front. En même temps, il ne renonçait pas du tout à porter le coup principal ; au contraire, il pensait que chaque groupe opérationnel devait organiser son propre coup principal. Cela correspond tout à fait à notre compréhension moderne des principes du combat offensif.

Nous ne savons pas si Brusilov s'est tourné vers des mesures historiques ou non. Si oui, il se peut qu'il ait rappelé Frédéric II, qui en 1759, à Kunersdorf, avait tenté d'attaquer l'armée de Saltikov seulement sur un seul flanc et avait été écrasé par les unités du flanc non attaqué qui étaient passées à la contre-attaque. Il est possible qu'il se soit aussi souvenu de Napoléon à Borodino, qui avait négligé d'entraver le flanc droit des Russes, lequel avait eu le temps, au cours de la bataille, de renforcer le flanc attaqué et avait réduit la bataille à un résultat indécis. Et Napoléon avait justement besoin d'une défaite décisive des Russes.

Mais même sans ces excursions historiques, Brusilov, d'après ses déclarations, tenait pleinement compte de l'expérience des combats de 1915 en France, qui ne parlaient tous, sans exception, que d'une chose : qu'une percée isolée sur un front étroit n'aboutit pas au succès.

La forme de l'opération menée par Broussilov est traitée dans notre littérature comme une opération de frappes combinées. Cette définition n'est correcte que partiellement, car plusieurs points de percée étaient prévus dans le plan de l'opération. Mais le principal est négligé — le déploiement de la bataille sur tout le front, ce qui distingue l'opération de Broussilov des batailles de 1915 dans l'Artois et la Champagne, qui étaient justement conçues comme des opérations combinées. Pour confirmer notre point de vue, nous nous référons à la directive de Broussilov aux armées du front n° 1048, dans laquelle il était indiqué :

«1. L'objectif immédiat des prochaines actions sera de disperser les forces ennemies et de s'emparer des positions actuellement occupées.

2. L'attaque sera menée sur tout le front, de la rivière Styrl à la rivière Prout, le coup principal étant confié à la 8e armée.»

De notre point de vue, il serait plus correct de définir cette opération comme une bataille à l'échelle du front sous forme de percée sur la direction principale et d'une série de percées secondaires.

Sur le plan tactique, les instructions de Brusilov sont basées * 51 sur l'expérience française de 1915. Les vagues, les points d'appui — tout cela est pleinement adopté comme le dernier mot de l'art tactique. La seule modification concerne l'augmentation de la distance entre les vagues. L'expérience de la bataille de Verdun, où les Allemands se sont passés de points d'appui, attaquant à une distance de 700 à 800 m, n'a pas été prise en compte. On peut se faire une idée du travail énorme consacré à l'aménagement des points d'appui par le fait que, dans le seul 2e corps de la 7e armée, jusqu'à 70 km de tranchées différentes ont été creusées et environ 60 000 m³ de terre ont été retirés. Il va sans dire que les points d'appui ont démasqué toute la préparation. Un exemple d'un point d'appui démasquant est montré sur la figure 15.

En ce qui concerne l'utilisation de l'artillerie, aucune instruction précise n'a été donnée, mais un principe important est établi : la centralisation de l'artillerie en fonction de la largeur du front d'attaque prévu. La nouveauté réside dans l'exigence d'affecter des batteries à l'accompagnement direct de l'infanterie. Si l'on consulte le livre du colonel V. F. Kireï « L'artillerie d'attaque et de défense », écrit sur la base de son expérience personnelle à la tête de l'artillerie de la 9e armée, on peut constater que les artilleurs russes ont largement devancé ceux des autres armées en termes d'utilisation de l'artillerie dans l'offensive. La répartition de l'artillerie en groupes, le tir canon par canon, la préparation d'artillerie de l'attaque, le soutien de l'attaque d'infanterie par le feu, la lutte contre l'artillerie ennemie, l'avancée de l'artillerie derrière sa propre infanterie — toutes ces questions avaient déjà trouvé une solution à l'époque. Beaucoup de cette expérience peut encore être utilisée avec succès aujourd'hui. Il est difficile de dire aujourd'hui dans quelle mesure les méthodes

de V. F. Kireï ont été appliquées dans d'autres armées russes, mais apparemment, dans la plupart des armées, elles ont été utilisées de manière assez réfléchie, ce dont le succès de l'opération témoigne. Le point le plus important : les artilleurs russes misaient non pas sur la destruction des fortifications, mais sur la suppression de l'infanterie ennemie. De là découlaient : les techniques pour éliminer les postes d'observation avancés ennemis, ce qui, il faut le reconnaître, est extrêmement important ; la systématisme de la préparation d'artillerie avec l'amplification du feu à son maximum avant l'attaque de l'infanterie ; les fausses concentrations de feu ; les tirs effectués par des batteries isolées sur l'arrière ennemie, l'utilisation correcte des obus chimiques, etc., ce qui, dans l'ensemble, permettait d'économiser des obus et de maximiser l'efficacité du tir.

Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations sur la mesure dans laquelle l'armée russe était équipée de mortiers à ce moment-là. Mais les indications de V. F. Kireï selon lesquelles il faut assigner deux mortiers pour faire un passage dans un obstacle en fil de fer, ainsi que les indications d'autres auteurs, suggèrent que les mortiers étaient déjà présents dans les régiments et étaient impliqués dans la préparation de l'attaque.

Les dernières lignes des extraits des ordres de Brusilov sont remarquables en ce qu'elles établissent le principe de l'utilisation de l'artillerie : un tir de précision sur des objectifs clairement identifiés et le refus du tir sur des zones étendues. Le nombre d'artilleries et de projectiles ne permettait pas de prendre une autre décision. Le type de tir est déterminé non seulement par des considérations théoriques, mais surtout par la disponibilité des moyens, comme cela a été le cas dans l'opération étudiée.

Il est nécessaire de dire quelques mots sur l'armée autrichienne. En ce qui concerne l'organisation et l'armement, elle ne différait guère de l'armée russe. La tactique des Autrichiens était honnêtement empruntée aux Allemands. En 1916, pour les Autrichiens, comme pour toutes les armées, la position principale de résistance était considérée comme la première ligne de tranchées, où se concentraient la majeure partie des combattants. Les positions défensives (sections) étaient construites, comme chez les Allemands, en deux à trois lignes de tranchées ; parfois, la première ligne avait un tracé parallèle de communication (tranchée double) ; la deuxième position se trouvait à plusieurs kilomètres à l'arrière et, au début de l'opération décrite, elle était faiblement équipée. Une idée du caractère des positions autrichiennes sur le front du Sud-Ouest est donnée par le schéma de la figure 16, ainsi que par les figures 18 et 19.

Le plan final de l'offensive de Brusilov se présentait comme suit :

- La 8e armée porte le coup principal sur le front de Dubishche, Koryto avec les corps 39, 50, 32 et 8 en direction générale de Loutsk ; elle reçoit à sa disposition la 4e division finlandaise et la 100e division ;

- La 1re armée attaque avec le 6e corps sur le tronçon de Hadzki jusqu'à la route de Tarnopol, Ezherna en direction de Zlochev ;

- La 7e armée attaque avec le 2e corps et la 3e brigade de fusiliers turkestanais sur le front de Gypsarka, Novoselki ;

- La 9e armée attaque le secteur Onout, Dobronouts avec les 11e et 12e corps ;

- réserve du front : sur le front de Rovno — 2e division finlandaise, sur le front de Volochisk — 126e division, au sud — un brigade d'infanterie de la 12e division.

De plus, il était prévu d'organiser une percée derrière les lignes ennemies (raid de cavalerie) en direction de Ko 53 vel, pour laquelle étaient destinés le 4e corps de cavalerie, la 7e division de cavalerie et la 3e division cosaque du Caucase avec le soutien de la 77e division d'infanterie.

D'après le tableau, on voit que bien que l'artillerie russe ait été concentrée sur les points de percée, sa quantité restait néanmoins très limitée. Sur 1 km de front d'attaque, il y avait entre 20 et 25 pièces d'artillerie, ce qui est bien inférieur aux normes observées dans les batailles sur le théâtre occidental des opérations militaires (en Artois, en Champagne, à Verdun). Les Autrichiens avaient entre 9 et 10 pièces d'artillerie par km de front d'attaque, et sur l'ensemble du front, entre 4 et 5 pièces par km contre le même nombre d'artillerie russe. Par conséquent, les Russes parvenaient à obtenir la supériorité en artillerie uniquement grâce à son regroupement judicieux, et c'est là l'essence de la manœuvre d'artillerie. Au fait, il faut en conclure que pour réussir un combat, il ne

s'agit pas d'une norme établie une fois pour toutes, mais de l'obtention d'une supériorité par rapport aux forces disponibles de l'ennemi. Dans les conditions d'entraînement en temps de paix, on oublie souvent cela.

La supériorité absolue était du côté des Russes en termes de force humaine. Sur les secteurs de percée, cette supériorité atteignait un facteur de 5 à 6 fois. À égalité en moyens techniques, la supériorité en force humaine est un facteur suffisant pour passer à l'action.

D'après l'examen du schéma de disposition des parties du front sud-ouest, on voit que le 4^e corps de cavalerie, destiné à agir dans le dos de l'ennemi, occupait le front sur le flanc droit de la 8^e armée, c'est-à-dire qu'il faisait partie de l'aile contraignante (passive) de l'armée. Dans une telle situation, il était difficile d'espérer le succès des actions de la cavalerie. L'idée d'introduire la cavalerie dans la percée existait, mais la réalisation de cette idée était condamnée d'avance à l'échec à cause d'un regroupement incorrect.

La préparation de l'opération, selon les instructions de Brusilov, devait se terminer le 11 mai. Pendant cette période, les armées devaient choisir les secteurs de percée et les préparer sur le plan technique, et l'artillerie devait préparer les positions de tir et les points d'observation ; la préparation et l'approvisionnement matériel de l'opération devaient également être achevés. Les troupes, concentrées en grande partie dans l'arrière profond, devaient suivre une formation qui consistait à maîtriser les méthodes de déplacement sur les têtes de pont, dans le déploiement dans les vagues et en attaquant avec les vagues. Les questions d'interaction entre l'infanterie et l'artillerie lors des exercices n'étaient pas élaborées : on considérait suffisant qu'elles soient théoriquement planifiées. Les questions de soutien de l'attaque de l'infanterie par ses propres moyens n'étaient pas non plus étudiées. Les mitrailleuses étaient destinées au combat défensif, quand il faudrait tenir les positions atteintes ; on pensait suffisant que les mitrailleurs ne traînent pas derrière en transportant les mitrailleuses au rythme des vagues. L'infanterie devait compter sur la force écrasante du feu d'artillerie, et quand il n'y en avait pas, se frayer un chemin avec la poitrine, utilisant la baïonnette et la grenade. En général, comme on le voit, l'unité de pensée sur la question de l'emploi de l'infanterie dans toutes les armées était complète. Mais le fait même de la préparation spéciale des troupes pour le combat à venir doit être noté comme un phénomène positif, contribuant à élever le moral des troupes et à augmenter leur confiance en leurs forces.

Le 25 mai, le chef d'état-major du front a donné, au nom du commandant du front, une directive aux armées, indiquant de commencer la préparation d'artillerie le 1^{er} juin à l'aube et de mener l'offensive selon les plans élaborés dans les armées. Mais ensuite, en raison de l'arrivée prévue d'un autre corps dans les forces du front, il a été ordonné de reporter le début de l'attaque au 4 juin. En même temps, la tâche du 4^e corps de cavalerie a été définitivement précisée — percer jusqu'à Kovel par le nord-est. Brusilov cherchait à maintenir aux commandants d'armées leur autonomie possible dans ces conditions, comptant sur leur initiative. Il pensait que les conditions d'attaque dans les différentes armées étaient trop différentes pour pouvoir fixer des délais stricts pour la durée de la préparation d'artillerie et le début de l'attaque.

Le 4 juin, entre 4 et 5 heures, toutes les armées ont commencé la préparation d'artillerie. Mais comme l'heure de l'attaque n'a pas été indiquée aux armées, chacune a planifié la préparation d'artillerie différemment : dans la 8^e armée, elle a duré 29 heures, dans la 11^e — 6 heures, dans la 7^e — 45 heures et dans la 9^e — 8 heures. Si les secteurs de percée ne se touchent pas directement, l'attaque peut avoir lieu à des moments différents. Cette différence de temps peut être utilisée pour créer l'effet de surprise, comme l'illustre l'exemple de la 7^e armée qui a attaqué avec succès après toutes les autres, pendant que l'attention de l'ennemi était concentrée sur d'autres secteurs du front. Ainsi, le premier jour, ce sont la 11^e et la 9^e armées qui ont attaqué, c'est-à-dire l'armée du centre et celle du flanc gauche. Il est possible que le coup de ces deux armées ait détourné l'attention du commandement autrichien des 8^e et 7^e armées, qui poursuivaient la préparation d'artillerie.

Dans la 11^e armée, le coup principal a été confié au 6^e corps dans la région au nord du chemin de fer Tarnopol-Złoczów, près de Vorobyovka, sur un front d'environ 6 km. Les autres corps devaient, par des frappes locales, immobiliser l'ennemi sur leurs secteurs ; parmi eux, le 17^e corps a accompli sa tâche de manière la plus active.

L'attaque du 6e corps a d'abord été réussie ; il a rapidement réussi à s'emparer de la première ligne de tranchées et des hauteurs adjacentes, mais lors des contre-attaques des Autrichiens, il a été repoussé des hauteurs et n'a continué à tenir que la première ligne de tranchées et une des hauteurs. Le 17e corps a pris trois lignes de tranchées (toute la première position) sur le front de l'attaque et a repoussé toutes les contre-attaques des Autrichiens.

Dans la 9e armée, en plus des 11e et 12e corps du groupe d'assaut, le 51e corps a commencé l'offensive, au nord de la rivière Dniestr. L'attaque des trois corps a été réussie, ils ont entièrement pris la première ligne de position des Autrichiens sur les secteurs de percée et ont commencé à se consolider. Les Autrichiens au nord du Dniestr se sont retirés sur le deuxième front de défense, tandis qu'au sud ils menaient des contre-attaques acharnées.

Le 5 juin, la 8e armée est passée à l'offensive. Les 50e, 8e et 32e corps, qui formaient l'aile gauche de l'armée, ont pris le contrôle de toute la première position des Autrichiens. Les contre-attaques autrichiennes ont été repoussées; seuls sur le flanc gauche du 32e corps, ils ont réussi à rétablir la situation. Le 39e corps, attaquant à droite du groupe principal, a pris le village de Stavok, mais a été repoussé à sa position initiale par une contre-attaque autrichienne. En général, les Autrichiens n'ont réussi à tenir que sur les flancs de la percée le premier jour. C'est tout à fait normal, car c'est là que l'ennemi peut le mieux utiliser ses réserves et son artillerie provenant de secteurs non attaqués. La conclusion en est que les flancs de la percée doivent être solidement assurés par une supériorité correspondante en artillerie et en forces terrestres.

Le combat sur le front des 11e et 9e armées a continué. Dans la 11e armée, le 6e corps a été contraint à la fin de la journée de se replier sur sa position initiale ; en revanche, le 17e corps a continué, bien que lentement, à progresser, élargissant le front de percée et forçant les Autrichiens à une retraite désordonnée.

Dans la 9e armée, les 11e et 12e corps du groupe de choc repoussaient avec difficulté les attaques de l'ennemi, tandis que le 41e corps a même dû abandonner soudainement le village d'Okna qu'il avait capturé.

Ainsi, à la fin du deuxième jour, le succès s'est dessiné sur la direction principale, tandis que sur les directions secondaires le combat avait un caractère fluctuant, ce qui est typique d'une percée avec des forces insuffisantes.

Le troisième jour, le 6 juin, le tournant final en faveur des Russes a été déterminé. Dans la 8e armée, les 39e, 50e, 8e et 32e corps continuaient d'avancer avec succès. Seul sur le flanc droit, le 30e corps et le groupe de cavalerie tentaient en vain de percer en avant. Dans la 11e armée, le 17e corps progressait également, tandis que le 6e corps continuait ses attaques infructueuses contre les positions près de Vorobyovka. La 7e armée attaquait l'ennemi avec son 2e corps près de Yazlovets et avait pris environ 7 km de positions avancées de l'ennemi sur le front. Dans la 9e armée, on préparait l'attaque contre un ennemi qui s'était déjà solidement installé.

Le 7 juin, le groupement de choc de la 8e armée a continué sa progression ; le 50e corps a pris possession de Loutsk à 21 heures ! Dans la 11e armée, l'ennemi résistait encore avec acharnement. Dans la 7e armée, le 2e corps, soutenu par le 16e corps, a développé la percée réalisée la veille et avançait vers la deuxième ligne défensive des Autrichiens. La 9e armée poursuivait les préparatifs de l'offensive.

Les 8 et 9 juin, les armées procédaient à des regroupements en raison de l'arrivée apparente sur le front de nouvelles unités ennemies, y compris allemandes. Des combats locaux avaient lieu uniquement sur certains secteurs de corps isolés. Le 56e corps (8e armée) a réussi à avancer légèrement son flanc gauche, et le 30e corps a pris Kolki, ce qui assurait le flanc droit du groupe d'assaut.

Le 10 juin, la 8e armée poursuivait l'avancement lent de son centre et de son flanc gauche, les 11e et 7e armées progressaient lentement sur les secteurs des unités d'assaut, la 9e armée a repoussé l'ennemi sur un front de 19 km — de la rivière Dniestr jusqu'à Dobronoutz. Les Autrichiens, ayant perdu 18 000 prisonniers et 10 canons, ont commencé à battre en retraite de manière désordonnée. Les 51e, 12e et 11e corps ont avancé de 6 à 10 km à la fin de la journée.

Le général Brusilov a permis au groupe de cavalerie de ne pas effectuer de raid sur Kovel, sur lequel il insistait auparavant tout le temps. Le renforcement de l'ennemi sur le flanc droit de la 8e armée rendait toute tentative des masses de cavalerie de percer à l'arrière sans espoir. Il n'a donc pas été décidé d'utiliser la masse de cavalerie dans la zone déjà percée par l'infanterie.

C'est ainsi que nous terminons la description de l'opération à l'échelle frontale. Les combats ultérieurs avaient déjà le caractère de batailles manoeuvrières isolées, même si les deux côtés utilisaient la pelle à chaque occasion avec le plus grand soin. Mais c'est la nature du combat moderne. Quiconque pense autrement devra s'en convaincre lors du premier test pratique.

Pour identifier les caractéristiques tactiques dans les actions des troupes, il est nécessaire d'examiner plusieurs combats liés à la percée d'une ligne fortifiée.

Le combat du 6ème corps à Vorobiouvka

La préparation du corps pour l'attaque, qui s'est manifestée par la mise en place d'une tête de pont avec une parallèle de départ, qui passait par endroits à 30-40 m des tranchées ennemies, a été détectée par les Autrichiens. Dans la zone menacée — sur 6 km de front — ils ont concentré toute la 32e division avec 96 canons. Sur 1 km de front d'attaque, la défense disposait de 2 bataillons, 8-10 mitrailleuses et 16 canons. Les positions autrichiennes se trouvaient sur les pentes sud-est des hauteurs; l'arrière du côté de l'attaquant n'était pas visible.

Le 6e corps, après avoir alloué la réserve de corps pour l'attaque, comptait 24 bataillons et 101 canons, c'est-à-dire 4 bataillons, 16 à 20 mitrailleuses et 17 canons par dm de front d'attaque. En raison de la mauvaise visibilité, la plupart des positions de tir des bataillons ennemis n'ont pas été détectées. Le corps ne disposait pas d'aviation.

D'après le rapport des forces présenté, on voit que la supériorité du 6e corps ne se trouvait que dans l'infanterie, et les conditions difficiles d'observation ne permettaient pas d'organiser des manœuvres avec le feu de l'artillerie. Dans une telle situation, la surprise avait une importance énorme, mais elle n'a pas non plus été atteinte.

Le 4 juin, à 10 h 45, les 4^e et 16^e divisions du 6^e corps ont lancé l'attaque après six heures de préparation d'artillerie. La première ligne de tranchées ennemies a été largement détruite, son infanterie en partie anéantie et en partie réfugiée dans des abris, n'ayant pas eu le temps de reprendre les positions. Les bataillons attaquants ont rapidement pris possession de la première ligne de tranchées, des hauteurs 390, 369, 373 et des pentes sud de la hauteur 389. Mais l'avancée ultérieure de l'infanterie a été arrêtée par le tir de barrage de l'artillerie ennemie (quoique très faible) et par le feu de mitrailleuses depuis la deuxième ligne de tranchées située sur les versants opposés des hauteurs. Bientôt, des contre-attaques autrichiennes ont commencé sur les flancs de la percée. L'artillerie du corps n'a pas pu déplacer rapidement ses postes d'observation sur les hauteurs conquises et n'a donc pas pu apporter un soutien significatif à son infanterie. Endurant de lourdes pertes dues au tir de l'artillerie ennemie, les unités du corps ont été forcées à la fin de la journée de quitter les hauteurs 390 et 373. « Les succès des contre-attaques ennemies ont été facilités par le fait que les approches de nos unités percées étaient invisibles depuis nos principaux postes d'observation. De plus, les communications avec les observateurs avancés étaient constamment interrompues par le feu de barrage », rapportait notre état-major 4 depuis le champ de bataille.

Le lendemain, l'attaque n'a pas eu lieu, car le corps n'a pas eu le temps de terminer la réorganisation entreprise. L'ennemi en a profité, et en mobilisant ses réserves, dans la nuit du 6 juin, il a chassé les Russes de la hauteur 369. Les tentatives des Russes de reprendre cette hauteur avec une nouvelle attaque ont de nouveau échoué.

Le 6 juin, le corps a repris ses attaques, mais sans succès. L'ennemi disposait déjà de réserves solides, et elles passaient constamment à la contre-attaque.

Les 7 et 8 juin, le corps se préparait à une nouvelle attaque. Pendant ce temps, il a été renforcé par un obusier et une batterie de canons. Le front du corps a été réduit sur le flanc gauche en transférant la zone au sud de la voie ferrée au 18e corps voisin à gauche. Le 9 juin, après quatre heures de préparation d'artillerie, à 10 heures, trois régiments de la 4e division ont été lancés à l'attaque, leur tâche étant de s'emparer de la zone avec les hauteurs 390 et 389. À gauche, sur la zone jusqu'à la voie ferrée, deux régiments de la 16e division avançaient. Ainsi, dans la direction de

l'attaque principale (zone des hauteurs 390 et 389), chaque régiment avait environ 800 m à couvrir, et sur le reste du front de l'attaque, 1 km.

Pendant le combat, deux autres régiments ont été impliqués. Mais le résultat a été insignifiant. Vers le soir, seul le 14^e régiment de La Dozh a maintenu la hauteur 389 qu'il avait capturée. Les autres régiments, après le combat dans les tranchées et sous les coups des contre-attaques ennemies, sont retournés à leur position initiale.

De cette brève description, il est clair que dans le plan d'attaque du 6^e corps, la question principale n'avait pas été développée — le soutien de l'attaque d'infanterie par l'artillerie sur toute la profondeur du combat, et l'infanterie elle-même, avançant par les fameuses vagues, ne pouvait absolument pas organiser un appui-feu de l'attaque avec ses propres moyens. Les « audacieux » assauts de l'infanterie vers les tranchées et les mitrailleuses ennemies ne donnaient rien, à part d'énormes pertes. Du même exemple, il est aussi évident de voir l'importance que peuvent avoir les positions sur les pentes arrière.

Le combat du 17^e corps à Sopayevo

Comme indiqué ci-dessus, le 17^e corps devait porter une frappe auxiliaire contre l'ennemi ; néanmoins, il se préparait à l'opération avec beaucoup d'énergie. Pour tromper l'ennemi, deux têtes de pont ont été préparées — dans la région du village de Bogdanovka et près du village de Soponovo. Juste avant l'avancée, le choix s'est porté sur le dernier site. La particularité du secteur prévu pour l'attaque était que toutes les positions autrichiennes étaient disposées sur des crêtes tournées vers les Russes. Elles étaient bien visibles, et même certaines batteries pouvaient être observées. Une autre caractéristique était la disposition enveloppante des positions russes, ce qui permettait de tirer en flanc sur les tranchées ennemies.

Pour l'attaque, la 3^e division d'infanterie a été assignée, avec pour mission de prendre la ligne de Minkovtsy, hauteur 120,1, point 102,9. La division comptait environ 20 bataillons d'infanterie, 48 canons de 74 mm, 10 canons de montagne de 76 mm et 9 obusiers de 122 mm, trois escadrons de cavalerie et une compagnie et demie de sapeurs. Le secteur désigné pour l'attaque était défendu par la 1^{re} brigade Landsturm autrichienne composée de 14 bataillons avec 24 pièces d'artillerie.

La composition extrêmement insignifiante de l'artillerie de la 3^e division a poussé le commandement du corps à prendre la décision d'élaborer un plan d'attaque basé sur la prise successive des positions ennemies par un groupe de frappe puissant, capable, en pénétrant les positions ennemies, de développer l'attaque en profondeur et sur le flanc. La décision finale s'est concrétisée dans le regroupement montré sur la fig. 19.

La préparation a été effectuée de manière très minutieuse sous tous les aspects. Une attention particulière a été accordée à la préparation de l'artillerie. Pour consolider rapidement les zones capturées, chaque régiment du groupe d'assaut a reçu un peloton de sapeurs et des équipes de travail spéciales, équipés d'outils de tranchée et de 10 000 sacs de terre ; en outre, environ 6 000 frondes ont été disposées le long des voies de communication.

L'attaque a commencé à 14 heures le 4 juin avec les 10^e et 12^e régiments, qui constituaient le premier échelon du groupe de frappe. Les régiments ont saisi les premières lignes de tranchées et ont commencé à avancer davantage, le 61 en direction des hauteurs 114,8 et 120,1. Le 12^e régiment est tombé sur des mines pendant l'attaque et a subi de lourdes pertes. La progression dans les tranchées était lente car l'ennemi continuait à résister. Vers 20 heures, il a tenté par des contre-attaques depuis la hauteur 120,1 et la forêt de Minkowski de repousser les régiments du premier échelon, mais a été repoussé.

Pour continuer le combat le lendemain, l'artillerie s'est regroupée pendant la nuit ; en même temps, les groupes d'artillerie ont été considérablement renforcés pour mener un feu flanquant.

L'attaque n'a eu lieu qu'à 14 heures, après une heure de préparation d'artillerie. Le 10^e régiment et deux bataillons du 9^e régiment ont attaqué le secteur de Min'kovtsy jusqu'à la hauteur 120,1 inclusivement. À 16 heures, toutes les positions ennemies dans ce secteur avaient été prises. Les Autrichiens ont commencé à battre en retraite dans le désordre et certains se sont rendus. L'artillerie russe, bien ajustée, leur a infligé de lourdes pertes. Le soir, les Autrichiens ont tenté de se

rassembler dans la zone de la forêt de Sopanovsky pour une contre-attaque, mais ont été dispersés par le feu de l'artillerie russe.

À la suite de deux jours de combats, le 17e corps a percé les positions ennemies sur un front de 2 km, prenant le contrôle du massif qui commandait sur toute la région environnante, ce qui a créé des conditions favorables pour une avancée ultérieure.

Selon l'ordre du commandant de la 11e armée, le général Sakharov, dont l'objectif opérationnel principal était l'alignement constant du front, le 17e corps devait commencer à consolider le secteur occupé en attendant le développement des actions dans la direction du coup principal.

Le 6 juin, les Autrichiens, ayant reçu des renforts, ont lancé après 18 heures encore trois contre-attaques, mais elles ont toutes été arrêtées par le feu concentré de l'artillerie de la 3e division. Le 7 juin, la division, renforcée par le 137e régiment, a combattu pour la forêt de Sapan, mais sans succès, car les Autrichiens avaient eu le temps de se renforcer considérablement. Le 8 juin a été la journée la plus dure. Les Autrichiens, ayant renforcé leurs troupes avec la nouvelle 25e division, l'ont lancée à l'attaque pour repousser les Russes au-delà de la rivière Ikva. À l'issue de la bataille, la 25e division a subi d'énormes pertes et a reculé en désordre.

La défaite de la 25e division autrichienne créait des conditions agréables pour le développement ultérieur de la percée. Mais la 3e division, ayant également subi de lourdes pertes, était épuisée. La réalisation du succès de sa part s'est exprimée seulement par le fait que le 10e régiment (le plus actif pendant toute l'opération) a occupé la périphérie nord du village de Mincovtsy.

Pour le développement de la percée, selon le plan du commandant de l'armée, le secteur de la 3e division a été confié à la division de cavalerie de Zaamour. Elle a remplacé, à la demande du commandant de la 3e division, deux bataillons du 11e régiment d'infanterie qui occupaient le front sur la rive est de la rivière Ikva au nord du secteur de percée, avec un seul régiment ; les autres régiments ne traversèrent la rivière Ikva près de la ferme paysanne qu'à midi le 8 juin. Ensuite, en formation montée, elle ne pouvait pas avancer à travers le labyrinthe de tranchées et d'obstacles en fils barbelés et restait bloquée sur place. Pour couronner le tout, les Autrichiens commencèrent à bombarder le rassemblement de cavalerie avec de l'artillerie, ce qui la força à reculer derrière la rivière Ikva. Cet épisode est caractéristique du fait que la tentative de faire intervenir la cavalerie dans la bataille, dans des conditions de lutte pour une ligne fortifiée sans aucune mesure d'appui technique, s'est soldée par un échec complet. Très souvent, l'artillerie se retrouvait dans la même situation en changeant ses positions derrière les troupes en avance.

Nous concluons ici la description du combat du 17e corps. Il a agi vaillamment, dans la mesure de ses modestes moyens. Le soin apporté à la préparation sous tous ses aspects et, en particulier, l'utilisation réfléchie de l'artillerie lui ont assuré un succès initial. Le développement de la percée a été freiné par le faible nombre de forces et le manque d'activité des supérieurs, qui avaient établi le plan de combat sous la forme d'une avancée successive avec la fixation des positions conquises de l'ennemi et ont suivi ce plan à la lettre, même si la situation permettait plus de manœuvre.

De cet exemple, il ressort également que la prise en compte des conditions locales lors de la planification d'une percée est extrêmement importante. Les Autrichiens, soumis au feu croisé de l'artillerie russe, ne pouvaient eux-mêmes mobiliser le feu d'artillerie des zones voisines pour repousser l'attaque. Par la suite, ayant perdu les hauteurs commandantes, et avec elles les postes d'observation, ils se sont retrouvés dans une position désavantageuse. Par conséquent, les limites des frappes en profondeur ne doivent pas être les tranchées ennemies ou les lieux habités, mais des zones offrant la meilleure observation du champ de bataille.

L'épisode utilisant la cavalerie pour la percée doit être pris en compte comme un avertissement sérieux. Chaque mouvement de troupes nécessite des mesures de soutien complètes, et pas seulement des ordres. Enfin, la dernière chose à laquelle il faut constamment faire attention est la lenteur du combat de tranchée, qui s'est également fait sentir dans ce cas. Il faut en tenir compte, mais en même temps prendre toutes les mesures pour la surmonter.

Le combat du 11e corps à Dobronouts

La percée sur le front de la 9e armée au sud du Dniestr a été confiée au 11e corps, dont l'artillerie a été renforcée jusqu'à 211 pièces.

Pour l'attaque, le corps a choisi un secteur de 2,5 km en front près de Dobronouts. D'après le schéma à la fig. 20, on voit que sur ce secteur également, les Russes ont choisi l'angle de départ de la position autrichienne pour effectuer la percée, en tenant compte des avantages liés aux pressions de son feu d'artillerie.

Les positions autrichiennes étaient bien équipées et couvertes de solides obstacles en fil de fer en trois rangées. Les positions étaient occupées par la 42e division honvéd avec 40 à 60 pièces d'artillerie, déployée sur un front d'environ 10 km.

La préparation du 11e corps pour l'attaque a été réalisée avec beaucoup de soin. La préparation d'artillerie était dirigée par le célèbre artilleur le colonel Kirey. Selon ses instructions, l'artillerie a été répartie en trois groupes : le groupe de droite composé de 18 pièces avait pour tâche de combattre l'artillerie ennemie sur le secteur passif droit sur un front de 6 km ; le groupe central (principal) composé de 159 pièces sur un front de 2,5 km était destiné à assurer la percée ; le groupe de gauche, composé de 22 pièces sur un front de 4,5 km, devait combattre l'artillerie ennemie sur le secteur passif gauche. L'artillerie du groupe central était répartie ainsi : 36 pièces pour créer des passages dans les fils de fer, 27 pièces pour combattre l'artillerie ennemie et 94 pièces pour détruire les tranchées. Comme on peut le voir dans cette répartition, la majorité de l'artillerie sur le secteur de percée était destinée à détruire les tranchées et les points de tir ennemis ; elle était donc appelée le groupe anti-tranchée. La masse suivante d'artillerie, soit 67 pièces, était destinée à combattre l'artillerie ennemie ; elle était répartie sur tout le front de 14 km, ce qui est très caractéristique de ce groupe d'artillerie. Ce même groupe avait également pour tâche de mener une préparation démonstrative sur les tranchées ennemies et d'entraver les mouvements de son infanterie le long du front, sans perdre de vue sa mission principale : supprimer l'artillerie ennemie.

Sur le secteur de percée de 2,5 km, 63 pièces d'artillerie étaient concentrées par kilomètre de front. Ici, nous voyons que les normes du front ouest-européen ont été atteintes grâce à une répartition judicieuse de l'artillerie sur le front du corps.

En fait, Kirei exigeait que le calcul des besoins en artillerie soit fait non pas selon la ligne droite du front, mais selon la longueur de toutes les lignes de tranchées ennemies devant être détruites simultanément par l'artillerie ; si la destruction des lignes de tranchées devait se faire successivement, il fallait alors se baser sur la longueur de la première ligne. Chez Dobronouts, cette longueur était de 3,5 km, c'est-à-dire qu'il fallait 45 pièces d'artillerie par kilomètre de tranchées. Dans ces conditions, les Français jugeaient nécessaire de mener les préparatifs d'artillerie pendant 3 à 5 jours ; dans la 9e armée, ils ne duraient que 8 heures, ce qui ne s'explique absolument pas par la faiblesse des positions autrichiennes (elles étaient très solides chez Dobronouts), mais par la volonté d'obtenir, si ce n'est une surprise tactique, du moins une surprise opérationnelle, et par le calcul visant surtout non pas la destruction mais la neutralisation de l'ennemi. Les calculs des Russes se sont révélés exacts, comme le confirmait aussi l'expérience des attaques de l'armée allemande.

À la préparation de l'attaque, des mortiers ont également été impliqués, mais leur nombre n'a pas été établi. De plus, des armes chimiques ont été utilisées. Une observation préliminaire a permis de constater qu'une partie des batteries ennemies occupait des positions le long d'un ravin avec un ruisseau à 2—2,5 km de la ligne de front. Environ une heure avant le début de l'attaque, profitant des conditions météorologiques favorables, une vague de gaz a été lancée le long du ruisseau. L'effet de la vague a été renforcé par le bombardement des positions des batteries autrichiennes avec des obus chimiques. En conséquence, les batteries ont été réduites au silence. Pour neutraliser les batteries autrichiennes dans le secteur gauche (sud), tout le feu du groupe d'artillerie gauche du corps a été concentré sur les points d'observation d'artillerie identifiés par la reconnaissance sur la hauteur 458. Et ce groupe d'artillerie ennemi était inactif au début de l'attaque.

Même de cette brève description, on voit à quel point le plan de lutte contre l'artillerie ennemie a été soigneusement élaboré. La destruction des tranchées et la suppression du feu d'infanterie ont également été menées de manière méthodique. Avant le début de l'attaque, l'artillerie

a concentré ses tirs sur les positions autrichiennes à l'est du ruisseau, puis, au début de l'attaque, elle les a dirigés vers l'arrière de la ligne de communication et sur les tranchées à l'ouest du ruisseau. L'ennemi a été partout neutralisé.

L'attaque d'infanterie a commencé vers midi et s'est déroulée avec beaucoup de succès. À la fin de la journée, sans pertes importantes, les régiments des 11e et 32e divisions ont avancé de 3 à 3,5 km, prenant possession de trois lignes de tranchées autrichiennes et des hauteurs 272 sur le flanc droit et 268 au centre, c'est-à-dire qu'ils ont atteint des points couverts par le feu de leur artillerie.

Une avancée supplémentaire de l'infanterie selon le plan de bataille n'était pas prévue, car il avait été prévu à l'avance que l'artillerie ne pourrait pas la soutenir. L'infanterie s'est arrêtée et a commencé à se consolider. Les faibles contre-attaques des Autrichiens ont été repoussées sans grande difficulté.

Au cours des jours suivants, du 5 au 8 juin, le corps a continué à repousser les attaques des Autrichiens, leur laissant ainsi épuiser leurs réserves. Ce n'est que le 7 juin qu'une petite tentative a été faite pour prendre, en coordination avec les unités du corps mixte voisin, la hauteur 458 (insistée particulièrement par Brusilov), mais elle n'a pas réussi. Le 9 juin, le corps a quelque peu amélioré sa position en s'étendant dans les tranchées ennemies vers le nord. Enfin, le 10 juin, les 11e, 12e et 41e corps ont lancé une offensive générale et ont renversé les Autrichiens.

Le succès de toute l'opération s'explique par l'épuisement des réserves autrichiennes sur le front de l'armée et par la menace venant du nord de la part des corps avancés de la 8e armée. Le succès tactique du 11e corps était dû au choix minutieux du secteur de percée et à un plan d'artillerie bien élaboré et exécuté, grâce auquel, au moment de l'attaque, presque toute l'artillerie autrichienne avait été réduite au silence. L'infanterie agissait dans les formations (en vagues) qui, à l'époque, étaient considérées comme les meilleures. Elle a montré une détermination suffisante. L'élargissement rapide de la percée vers le nord et sa progression jusqu'à la dernière ligne de tranchées furent une grande réussite et ont déterminé le succès de toute la lutte ultérieure contre les contre-attaques de l'ennemi.

Pour la première fois dans l'armée russe, le corps a utilisé une vague de gaz, mais pas sur un large front, seulement sur un segment étroit avec un objectif tactique précis. C'était une avancée dans la tactique des armes chimiques.

En gros, cet exemple permet d'apprendre comment s'infiltrer dans une position fortifiée de l'ennemi, en faisant des ajustements grâce à l'utilisation de nouveaux moyens de combat. La prise en compte correcte des conditions du terrain aura évidemment une grande importance, déterminant dans certains cas la nature et la quantité des moyens de combat pour accomplir les missions.

Conclusions

Nous avons, en fait, déjà tiré des conclusions opérationnelles de l'offensive Brusilov. Le fait que l'opération ait été lancée avec un avantage minime sur l'ennemi la rend particulièrement instructive. Une des formes de déplacement du front positionnel a été trouvée, qui, sans aucun doute, trouvera son application à l'avenir, même si avec d'autres moyens tactiques.

Le manque de réserves au début de l'opération, puis leur introduction progressive au combat par petites tranches, a été la principale cause du ralentissement du rythme, et finalement de l'épuisement de l'opération. L'ampleur de l'opération nécessitait des manœuvres profondes avec les unités de l'armée, mais la pensée stratégique de l'état-major russe en était encore loin. L'état insatisfaisant de l'approvisionnement militaire et du transport ferroviaire sur le front et à l'arrière a contribué au développement de tendances passives chez le commandement dans la conduite de la guerre. Une autre raison de nombreuses lacunes dans la conduite de l'opération résidait dans l'absence d'unité de vues parmi les dirigeants des armées du front sur la nature des opérations modernes, ce qui entraînait des incompréhensions mutuelles et souvent une opposition passive aux initiatives audacieuses. Bien sûr, l'unité de vues ne suffit pas; il faut que ces vues correspondent aux capacités réelles.

Mais, aussi profondes et correctes que soient les décisions opérationnelles, elles doivent encore être complétées par la tactique appropriée du combat interarmes et de chaque type de troupes séparément. D'après notre bref aperçu de l'opération, il est évident que l'armée russe absorbait

rapidement tout ce qui était nouveau, tant dans le domaine de la technique que de la tactique. Mais le matériel de combat de l'armée était quantitativement faible, et la tactique était parfois comprise de manière superficielle, sans ajustements aux conditions locales. Cependant, dans le domaine de la tactique, on peut noter que la technique de percée a été, du moins dans les armées du front sud-ouest, non seulement assimilée, mais aussi perfectionnée grâce à une excellente utilisation de l'artillerie et à un bon choix des secteurs de percée.

Il est remarquable que, dans tous les exemples ci-dessus d'attaque d'une ligne fortifiée, l'infanterie n'avancait pas de plus de 2 à 3 km lors de la première attaque. V. A. Kireï explique cela en indiquant que la portée maximale des canons devait être considérée comme suit : pour le canon de campagne de 76 mm — 5,5 verstes, pour le canon de 122 mm — 6 verstes, pour le obusier de 152 mm — 6 verstes et pour le canon de 107 mm — 9 verstes. Ces pièces constituaient la majeure partie de l'artillerie russe. C'est par leur portée que se définissait l'objectif final de l'attaque d'infanterie. F. Külman, dans son livre « Tactique de l'artillerie », explique de la même manière la nécessité de percer progressivement la ligne de défense ennemie pendant la période 1915-1917, lorsque la portée de l'artillerie française était à peu près la même que celle de l'artillerie russe.

Pourquoi donc, demande-t-on, l'artillerie de l'attaquant tardait-elle à avancer avec le déploiement de ses batteries ? En examinant la situation de plus près, il apparaissait que l'avancée de l'infanterie de 2 à 3 km permettait à la majeure partie de l'artillerie ennemie de continuer à tirer depuis ses positions principales. Dans ces conditions, il était extrêmement difficile pour l'artillerie de l'attaque d'avancer, car elle devait se déplacer sur une zone de terrain observée par l'ennemi — donc sous le feu de son artillerie.

De plus, tant que l'artillerie ennemie n'était pas silencieuse, il fallait toujours s'attendre à une contre-attaque, pour repousser laquelle le feu massif de l'artillerie de l'attaquant était nécessaire. C'est pourquoi on essayait de se limiter à fournir à l'infanterie quelques pièces d'artillerie et batteries, principalement de l'artillerie de montagne, et le déplacement de la masse principale de l'artillerie était retardé jusqu'à la tombée de la nuit. Apparemment, seule une suppression décisive de l'artillerie de défense pouvait permettre la tâche de faire avancer l'artillerie d'attaque derrière sa propre infanterie. Mais, comme on le sait, c'était justement la tâche la plus difficile, qui, dans les périodes de 1915-1916, n'était pas encore résolue.

Une autre solution au même problème — avancer la masse principale de l'artillerie d'attaque — devait être recherchée dans la capacité de l'infanterie à repousser seule toute contre-attaque ennemie. Étrangement, c'est justement la densité et la linéarité des formations de combat de l'infanterie pendant l'offensive qui empêchaient le déploiement de ses qualités défensives. Elle subissait de lourdes pertes à cause de l'artillerie ennemie, ce qui minait sa stabilité morale, et ne pouvait pas organiser un système de tir complet. Pendant cette période du combat, dans la profondeur de la ligne défensive, l'infanterie ne pouvait mener que des tirs frontaux, couvrant le tronçon défendu de manière la plus faible. Les mitrailleuses étaient encore très rares, et leur utilisation sur le plan tactique n'était pas satisfaisante. Elles agissaient chacune de leur côté, principalement aussi dans le but de tirer frontalement plutôt que dans un système général. Il faut garder à l'esprit qu'une mitrailleuse individuelle cherchera toujours à tirer frontalement. Pour effectuer des tirs sur les flancs ou même obliques, il faut plusieurs mitrailleuses agissant selon un plan unique et formant un système de tir. À cette étape de la Première Guerre mondiale, cela n'existait pas. L'exigence de créer une bande continue de tir d'infanterie ne s'imposait à l'infanterie qu'en défense.

Malgré toutes les lacunes, la manœuvre de l'artillerie russe était assez mobile, ce qui se prouve par le fait que dès le lendemain de l'attaque, l'infanterie pouvait reprendre l'offensive, soutenue par son artillerie. Dans les conditions du front sud-ouest, cela suffisait pour maintenir la continuité opérationnelle de l'offensive et briser la résistance de l'ennemi.

L'articulation de la continuité opérationnelle et tactique dans une opération offensive est une condition essentielle du succès. Dans la plupart des armées du Front Sud-Ouest, elle a été atteinte. Le problème même de la continuité tactique et opérationnelle et de leur interdépendance est extrêmement complexe. Il se résout sur la base de nombreux facteurs, parmi lesquels la mobilité

opérationnelle de l'ennemi et la profondeur tactique de sa résistance sont les plus importants. Chaque opération a besoin de ses propres rythmes opérationnels et tactiques pour atteindre une articulation complète de l'opération sous tous les aspects. La plus grande réussite de l'offensive de Broussilov a été précisément cette articulation. Les contemporains n'ont pas remarqué cette leçon de l'opération du Front Sud-Ouest, comme nous le constaterons en examinant l'opération de la Somme.

3. La bataille de la Somme

Certains auteurs appellent la bataille de la Somme « une bataille d'épuisement » sur la base que les commandements anglais et français n'auraient apparemment pas eu pour but de percer le front allemand, mais visaient seulement à décimer les réserves de l'armée allemande. On essaie ainsi d'expliquer les méthodes de prise progressive des lignes défensives allemandes employées par les alliés. Cette affirmation n'est fondée sur rien. Au contraire, selon toutes les données historiques, la bataille de la Somme avait bien un objectif précis : percer les lignes de défense allemandes sur les deux rives de la Somme, avec un débouché sur le front de Péronne, Bapaume et un développement ultérieur de la frappe vers Cambrai, ce qui mettait en danger tout le flanc droit des armées allemandes. Pour confirmer cela, il suffit de se référer à Gasquéne, Kuhlmann et Liddell-Hart, qui ne contestent pas une seconde que l'opération avait pour but un percement. C'est pourquoi nous avons inclus la bataille de la Somme dans notre étude.

Les combats de 1915 et l'offensive allemande près de Verdun ont convaincu le commandement des armées anglo-françaises que les tentatives de percée rapide du front positionnel ne réussissaient pas, et qu'il fallait donc changer la tactique de percée pour passer à une prise progressive des lignes défensives ennemies à l'aide d'une puissante artillerie. En effet, la tactique de 1915, comme nous le savons maintenant, comportait de nombreuses lacunes, mais le péché principal résidait dans la direction opérationnelle confuse, qui essayait littéralement de « passer par le chas d'une aiguille », en perforant un front de 600 kilomètres sur un secteur de 15 à 30 km.

Mais les stratèges cherchent avant tout un bouc émissaire dans les lacunes tactiques. C'est du moins ce qui s'est passé lors de la planification de la bataille de la Somme. L'expérience de l'offensive de Brusilov n'a pas été prise en compte. Une certaine justification du rétrécissement du front des actions actives était la bataille qui se poursuivait à Verdun.

Finalement, pour mener l'opération, la 4^e armée anglaise et la 6^e armée française ont été désignées. Le front avancé faisait 40 km, dont 15 km, de Suaecour à Maricourt, étaient attribués aux Français, et les 25 km restants, de Maricourt à Hebuterne, aux Anglais.

Dans ce secteur, c'était la 2^e armée allemande qui défendait. Le rapport de forces des deux camps au début de l'offensive est montré dans le tableau à la page 71.

D'après ce tableau, on voit que les Anglo-Français avaient à peu près un triple avantage en infanterie et deux fois et demie plus d'artillerie, tandis que pour l'artillerie lourde, l'avantage atteignait quatre fois plus. Le rapport des forces semblait donc suffisant pour réussir. Sur 1 km de front d'attaque, il y avait en tout 56 pièces contre 21 pièces allemandes. Avec l'artillerie de tranchée, les Alliés disposaient de 80 pièces par km d'attaque contre 30 pièces allemandes.

Mais l'artillerie était répartie de manière inégale. Alors que les Français disposaient de 76 pièces d'artillerie, et avec l'artillerie de tranchée — 100 pièces par kilomètre de front, les Anglais avaient respectivement 44 et 76 pièces. Cela explique en partie pourquoi les combats sur le secteur anglais se déroulaient avec une tension particulièrement grande.

Il faut aussi prêter attention à la défense. Les Allemands, en ayant interrompu la préparation des Alliés pour l'offensive, ont renforcé leur front avec des hommes et des moyens matériels. Les divisions, en fonction des caractéristiques défensives du terrain et de l'importance de la direction, occupaient un front de 4 à 8 km. En moyenne, chaque division défendait environ 5 km de front. Cette densité de la défense allemande explique sa résistance et sa souplesse. Parfois, on sous-estime ce facteur, en pensant qu'une division occupant un front de défense normal de 8 à 10 km peut toujours faire face à l'ennemi. L'expérience de la guerre mondiale montre que l'ordre de bataille

concentré de l'attaquant doit rencontrer un ordre de bataille de défense densifié. Nous donnerons encore quelques exemples par la suite pour confirmer cette règle.

Армии	Ширина фронта в км	Пехотных дивизий		Кавалерийских дивизий	Орудий		
		на фронте	в резерве		траншей- ных	легкой артиллерии	тяжелой артиллерии
Французская	15	17	5	3	360	444	705
Английская	25	12	4	3	800	600	500
Всего у союзников .	40	19	9	6	1 160	1 044	1 205
Германская	40	7	3	—	около		
					400	550	300

La préparation au combat se faisait des deux côtés. Les Français et les Anglais ont commencé à se préparer dès le printemps ; les Allemands ont commencé plus tard et n'ont entrepris la préparation qu'un mois avant le début de la bataille, construisant à la hâte des lignes de défense secondaires et tertiaires. Il ne pouvait être question d'une quelconque surprise opérationnelle.

La formation anglo-française a été déployée à une échelle exclusivement large. Pendant que des points d'appui, des voies d'accès et des positions pour l'artillerie étaient créés sur le front 71, à l'arrière se déroulait la rééducation de l'armée.

L'ampleur des travaux réalisés sur le front de la 10^e armée française peut être décrite par les chiffres suivants : pour toutes les divisions de première ligne, des têtes de pont d'infanterie ont été créées ; pour 5 divisions de seconde ligne, des abris creusés jusqu'à 9 m ont été construits, 2 000 puits aménagés ; 125 positions de batterie en béton pour l'artillerie lourde érigées ; 3 hôpitaux militaires pour 15 000 personnes bâtis ; 123 km de voies ferrées à écartement normal tracés et 5 bases aériennes équipées pour 200 avions déployées. La préparation dans l'armée anglaise se faisait à la même échelle. Le concept de tête de pont pour l'offensive a dépassé l'échelle tactique pour atteindre celle opérationnelle.

Il n'y a rien de mauvais à cela. Les moyens techniques modernes de lutte nécessitent un soutien spécialisé varié. Mais dans ce cas, il faut que le pont d'opérations non seulement assure la position de départ, mais soit aussi capable de se déplacer derrière l'armée en avance. Lors de l'opération sur la Somme, la question dans ce domaine n'avait pas encore été posée, et le pont (c'est là la dialectique du développement) se transformait d'un moyen de soutenir l'attaque en un obstacle, limitant la mobilité de l'armée. En effet, tous les services de ravitaillement, ainsi que l'artillerie lourde, collés à leurs bases parfaitement approvisionnées, ne les quittaient qu'avec beaucoup de difficultés, sous la pression directe du commandement, et en même temps les lignes de livraison et d'évacuation s'allongeaient, les troupes en avance étant de moins en moins approvisionnées et, finalement, s'arrêtaient, attendant leur arrière qui avançait lentement et une grande partie de leur artillerie.

La préparation de l'armée se faisait sur la base de l'instruction de Joffre du 16 janvier 1916. Les idées opérationnelles de cette instruction ne différaient guère des indications précédentes du même Joffre. Il était affirmé que « l'opération offensive doit être menée sur un front large et continu ». On disait la même chose auparavant, mais maintenant l'accent était mis sur la continuité du front, ce qui revenait à renoncer à toute combinaison de frappes, et il fallait créer un seul « bélier » puissant.

Cette idée de la charge, comme nous le savons, s'est avérée si captivante qu'elle a dominé la pensée opérationnelle dans toutes les armées pendant longtemps. En effet, une armée ou un groupe de choc apparemment invincible charge le front ennemi et avance sans retenue, renversant tout sur

son passage jusqu'à ce que l'ennemi demande grâce. N'est-ce pas une scène fascinante ! Elle a même éclipsé pendant un temps l'idée de bataille générale, qui était à la base de la stratégie française.

Quelle est alors la largeur du front de cette masse de béliers ? Elle est déterminée par les capacités de l'artillerie à ouvrir la voie à sa propre infanterie. Dans tous les cas, le front du bélier doit être assez large pour ne pas être touché par l'artillerie ennemie depuis des flancs non attaqués. Pratiquement, cela conduisait au fait que le front de l'attaque pendant la guerre mondiale sur le théâtre occidental ne dépassait jamais 70 km, et dans la plupart des opérations, il se réduisait à 15-20 km.

Il faut rendre hommage à l'état-major français : il n'a jamais présenté ses instructions comme des vérités absolues ; ce n'étaient précisément que des instructions pour agir pendant une certaine période. Mais voilà la logique des événements : les instructions finissaient par se transformer d'elles-mêmes en dogmes.

Ainsi, la base du calcul opérationnel était l'artillerie. Par conséquent, il fallait élaborer une tactique adaptée aux particularités du principal type de troupes. Cette adaptation était brièvement exprimée par la formule : « L'artillerie détruit, l'infanterie inonde ». Foch, dans son instruction du 20 avril 1916, a précisé cette formulation comme suit : « La mesure de préparation par l'artillerie détermine en général la mesure des possibilités pour l'infanterie. Cette préparation doit immédiatement recommencer dès que l'infanterie est arrêtée dans son mouvement. La profondeur de l'espace bombardé par l'artillerie détermine la ligne que l'infanterie peut être chargée de conquérir. Elle n'est pas grande : 2, 3, 4 km ».

Nous avons déjà rencontré ces chiffres quand nous parlions de l'offensive de Brusilov, et nous savons comment ils sont apparus. Quelle est donc, cependant, la différence ? Pourquoi à l'est une percée de 3 km en profondeur permettait de passer à des actions mobiles, tandis qu'à l'ouest elle ne menait qu'à de petits succès locaux. Toute la différence résidait uniquement dans la force de la résistance de l'ennemi. Sur le théâtre occidental, une percée de 3 à 4 km ne déverrouillait pas les portes du front — au fond se trouvait toujours un autre mur de fils barbelés, de mitrailleuses, d'artillerie. Il fallait d'autres formes de combat, d'opérations et de stratégies dans cette partie qui détermine les tâches et les directions des opérations.

La technique de l'opération de Foch était expliquée dans la même instruction de la manière suivante :

« Les opérations offensives doivent donc être comprises comme une série d'actions consécutives visant la prise successive de parties du terrain occupé par l'ennemi, où notre artillerie pouvait détruire les obstacles ; l'étendue de ce terrain correspond généralement à la distance séparant deux positions ennemies organisées. C'est pourquoi, en principe, lors d'une offensive, chaque manœuvre doit avoir pour objectif la prise d'une ligne de positions ennemies.

La séquence de ces actions consiste en ce qui suit :

Premièrement : détruire la première position ennemie à l'aide de l'artillerie appropriée, puis lancer l'infanterie en nombre nécessaire pour la prendre, continuer l'avancée jusqu'à la nouvelle ligne de résistance ennemie intacte et commencer là la préparation d'une nouvelle offensive.

Deuxièmement : détruire la deuxième position ennemie à l'aide d'une nouvelle préparation d'artillerie, en avançant une partie de l'artillerie, puis déplacer à nouveau le nombre nécessaire d'infanterie pour occuper la position indiquée, et continuer ensuite le mouvement jusqu'à la troisième position, où l'on se prépare pour une nouvelle offensive.

Troisièmement : détruire la troisième position ennemie, etc.

Pour bien mener l'attaque, il faut :

1) afin que la manœuvre pendant l'attaque soit préparée et étudiée à l'avance en fonction du terrain, des fortifications ennemies, des actions des troupes voisines, etc. ;

2) pour que les unités de combat soient faciles à diriger tant en largeur qu'en profondeur en cas de manœuvre ; chaque mouvement doit avoir un but strictement défini ; chaque chef doit occuper la place qui lui convient ;

3) pour que le combat se mène à un rythme auquel le personnel commandant supérieur pourrait le suivre constamment, tant en ce qui concerne le maintien de l'ordre que le maintien de la communication entre l'infanterie et l'artillerie.

L'attaque de la deuxième position doit être menée par des divisions fraîches, et non par celles qui ont attaqué la première position.

Ainsi, une forme de percée du front a été établie par la méthode de franchissement successif des positions défensives de l'ennemi.

D'ici le moment de la bataille de la Somme, l'infanterie française avait déjà beaucoup changé. Elle avait été équipée de mitrailleuses portatives (de 4 à 8 par compagnie), de fusils-lance-grenades (12 par compagnie), de canons de 37 mm et de mortiers Stokes (2 par bataillon). Chaque bataillon avait désormais sa propre compagnie de mitrailleuses composée de 8 mitrailleuses fixes. En même temps, pour déployer les nouvelles formations et former les nouvelles recrues, il a fallu retirer les quatrièmes compagnies des bataillons et les envoyer à l'arrière. Tout cela a obligé à modifier quelque peu l'ordre de bataille du bataillon, mais en principe les quatre vagues restaient les mêmes, parfois précédées de reconnaissances et de sapeurs pour dégager les obstacles et « chasser » les Allemands de leurs abris avec des lance-flammes, accompagnés de porteurs transportant des sacs de terre, des barbelés, des réserves de grenades et de munitions. Dans l'armée anglaise, certaines divisions utilisaient une formation de bataillon en huit vagues. Dans ce cas, le bataillon attaquait sur un front de seulement 200 m. Dans chaque compagnie, un peloton était armé de longs couteaux et de grenades pour le « nettoyage des tranchées ».

La préparation de l'armée se faisait dans des camps, où des sections entières de front fortifié avaient été aménagées, avec des tranchées, des abris, des points de tir et des obstacles en fil de fer. Là, l'infanterie apprenait à attaquer et à combattre dans les tranchées. En même temps, on développait des techniques de communication pendant le combat, des méthodes pour adapter les tranchées de l'ennemi et les cratères pour la défense et le changement rapide des unités sur la ligne de feu. Ainsi, dans l'infanterie, on développait deux techniques de combat : le mouvement rapide en vagues derrière le mur de feu pour « submerger » les positions ennemies avec la force humaine, et l'avancée lente à travers le labyrinthe de tranchées par petits groupes.

Dans le premier cas, l'infanterie perdait toute capacité à combattre au feu par ses propres moyens ; sa principale préoccupation était de ne pas se détacher de son feu de couverture, qui la protégeait contre l'ennemi, de traverser rapidement le feu de couverture de l'ennemi et d'éviter de se mettre sous le feu de couverture de son propre artillerie. Elle se jetait entre ces feux de couverture, essayant de ne pas perdre sa formation et la division organisationnelle en vagues. Dans le second cas, l'infanterie devait combattre sans espoir de soutien, car aucune arme de tir longue distance ne pouvait être utilisée en combat rapproché, pour des raisons purement techniques. Ce n'est qu'en entamant la défense que l'infanterie pouvait utiliser pleinement toute la puissance de son armement.

Liddell-Hart écrit dans son livre «La vérité sur la guerre» : « L'année 1916 est remarquable comme l'année où l'art de l'attaque d'infanterie a atteint son point le plus bas ». En effet, l'armement extrêmement riche de l'infanterie l'a peu aidée lors des attaques. Ses énormes pertes, elle les compensait en tirant sans pitié sur l'infanterie ennemie quand celle-ci se lançait dans une contre-attaque dans les mêmes formations de combat serrées.

Telle était la situation du combat d'infanterie au début de l'opération.

Des progrès importants ont été réalisés dans la préparation de l'artillerie. Tout d'abord, l'attention des artilleurs s'est portée sur l'obtention d'une plus grande précision du tir. Cela était particulièrement important pour l'artillerie à longue portée. Grâce à une série de tirs d'essai, les bases de la préparation topographique du tir et de la prise en compte des éléments météorologiques ont été établies. Dans ce contexte, la photographie aérienne a pris une grande importance, car elle permettait de déterminer avec le plus de précision possible la position des cibles invisibles, ainsi que les stations ballon-pilotes. Ces dernières effectuaient jusqu'à 20 sondages par jour pendant la bataille.

En même temps, la portée de l'artillerie augmentait grâce à une modification des méthodes de tir et à l'amélioration du matériel. Ainsi, le canon français de 75 mm a vu sa portée passer de 8,5 à 9 km, et le canon de 152 mm de 9 à 13 km.

L'utilisation de masses d'artillerie et la reconnaissance de l'artillerie comme facteur principal dans la détermination de la largeur du front de l'opération ont nécessité l'élaboration de normes d'utilisation de l'artillerie. En étudiant l'expérience des combats et à travers plusieurs tirs d'essai, les bases de ces normes ont été établies. Ainsi, une densité de feu de barrage a été adoptée : 100 m pour une batterie de 75 mm à 4 pièces ; pour la destruction des tranchées, on comptait en moyenne 40 à 50 m pour chaque mortier, 100 m pour chaque obusier léger, 150 m pour un lourd, avec le nombre correspondant de coups (de 600 à 800 pour chaque pièce). Ces normes ont ensuite été constamment affinées. Mais dès leur apparition, elles ont joué un rôle indéniablement positif, forçant à aborder plus rationnellement les questions de planification d'opération. Elles avaient aussi un côté négatif : en se réfugiant derrière les normes, on négligeait souvent l'art militaire, le remplaçant par de simples calculs.

La dernière chose à noter est la croissance de l'artillerie de tranchée. L'expérience de l'utilisation des mortiers par les Allemands à Verdun a été prise en compte, et leur nombre dans l'armée anglaise et française a continuellement augmenté jusqu'au tout dernier jour de la guerre. Les Français ont qualifié les mortiers d'artillerie légère puissante et d'artillerie d'accompagnement direct de l'infanterie. En conséquence, ils ont cherché à créer un modèle d'arme à la fois assez mobile et puissant. La meilleure réalisation de cette époque était le mortier Fabre de calibre 150 mm.

Après avoir décrit la préparation au combat et fait des remarques à ce sujet, le récit du déroulement de la bataille peut être très bref. Il s'est déroulé exactement comme prévu, c'est-à-dire par un mouvement lent en avant, épuisant les forces des deux côtés, chaque partie ignorant la véritable limite de ses forces et de celles de l'ennemi, ce qui obligeait les deux camps à éviter les actions comportant un risque important.

D'après le schéma de la fig. 21, on voit que pendant toute la période de cinq mois qu'a duré cette grande bataille, ce n'est qu'à deux reprises — au début de la bataille et en septembre — que les alliés ont effectué un grand effort sur tout le front et obtenu quelques résultats sensibles. Le reste du temps, les combats étaient de taille assez limitée.

La préparation d'artillerie pour l'attaque a commencé le 26 juin. Elle consistait en la destruction méthodique de toutes les fortifications ennemies. L'attaque était prévue pour le 29 juin, mais à cause du mauvais temps, elle a été reportée au 1er juillet.

Quand le combat se décide par une attaque directe de la force humaine, l'influence de la météo est moins importante que lors de l'utilisation massive de moyens techniques. L'aviation et l'artillerie, en particulier, dépendent beaucoup de la météo pour leur travail. C'est pourquoi le report de l'heure de l'attaque en fonction des conditions météorologiques était une conséquence logique de la reconnaissance du rôle majeur de l'artillerie.

À 7 heures du matin le 1er juillet, le bombardement des positions allemandes avait atteint son maximum d'intensité. Vers 7 h 30, l'infanterie alliée a lancé l'attaque simultanément sur tout le front. Sur le secteur français, où l'attaque était plus inattendue pour les Allemands, le succès a été important. Les Français ont rapidement réussi à prendre presque toute la première position allemande. Les Anglais ont attaqué avec moins de succès, bien que leur attaque ait été soutenue par des frappes aériennes qui ont bombardé les tranchées allemandes. Ils n'ont réussi à prendre les positions allemandes et à avancer un peu au centre que sur leur aile droite ; tout l'aile gauche (8e corps) a subi de lourdes pertes et a été repoussée à sa position de départ.

Les Français ont eu la possibilité de développer immédiatement leur succès, car les Allemands, ayant subi de lourdes pertes (jusqu'à 6 000 rien qu'avec 77 prisonniers), étaient démoralisés et ont commencé à battre en retraite. Mais, en suivant le plan, les Français ont commencé à s'installer. L'histoire de l'attaque allemande à Verdun se répète.

Le lendemain, le combat a repris, mais avec moins de succès. Les Anglais ont réduit le front d'attaque de moitié en engageant seulement deux corps. La « guerre de tranchées » a commencé.

Le commandement allemand a commencé à transférer des réserves au front avec une grande mobilité. Déjà le 2 juillet, deux nouvelles divisions sont arrivées au front, et le 3 juillet, encore deux.

D'ici le 30 juillet, les Allemands avaient réussi à acheminer 14 divisions au front au nord de la Somme et 8 divisions au sud de la Somme. L'équilibre initial des forces était définitivement perturbé.

Il convient de noter que les Allemands ont pris en compte le renforcement du front grâce aux réserves arrivées et ont déjà créé le 3 juillet une nouvelle 1^{re} armée, divisant le front de la 2^e armée en deux parties.

Tout de même, le 30 juillet, les alliés, après avoir remplacé les unités épuisées, ont lancé une nouvelle attaque générale, mais n'ont obtenu que des résultats très insignifiants. La bataille prenait de plus en plus un caractère unilatéral. Du côté des alliés, il y avait un avantage en organisation et dans l'utilisation centralisée de l'artillerie, ce qui leur a permis de réaliser certains succès.

Après cela, la « guerre de tranchées » a repris, se poursuivant jusqu'au 3 septembre. F. Kùlmann rapporte les rythmes de l'opération pendant les deux premiers mois de la guerre de tranchées : du 13 au 24 juillet, les Français ont avancé de 500 m, du 25 juillet au 4 août — de 500 m, du 5 au 7 août — de 400 m, du 8 au 19 août — de 100 m, du 20 août au 3 septembre — de 2 600 m. L'avancée totale des Alliés sur deux mois s'élevait à 3-8 km.

En septembre, les Allemands avaient déjà engagé jusqu'à 39 divisions au combat, mettant une pression constante sur les Alliés. La croissance des forces se poursuivait également sans interruption. De nouvelles divisions arrivaient ; le nombre d'artillerie, malgré les pertes, non seulement ne diminuait pas, mais augmentait. Les Français avaient concentré en réserve 15 divisions fraîches et porté le nombre d'artillerie lourde à 1 200 pièces. Les Anglais, par conséquent, engageaient toutes leurs unités, qui comptaient à ce moment-là 54 divisions.

Le 3 septembre, les Alliés ont mené une autre attaque générale, à laquelle ont également participé des unités de la 10^e armée française, et pendant quatre jours, ils ont maintenu une pression continue sur les lignes allemandes, les repoussant lentement vers le nord-est et le sud-est. Entre le 12 et le 13 septembre, seule la 6^e armée française a mené l'attaque avec un succès notable, le 15 septembre les Anglais ont lancé une grande offensive, et le 17 septembre, la 10^e armée française a de nouveau attaqué, développant le succès qu'elle avait obtenu le 3 septembre.

Le 15 septembre est un jour mémorable dans l'histoire militaire. Ce jour-là, des chars de combat sont apparus sur le champ de bataille pour la première fois. Il s'agissait de 49 chars anglais «M-I». Parmi eux, 7 n'ont pas atteint leur position initiale, 9 sont tombés en panne et 5 se sont enlisés dès qu'ils sont partis à l'attaque. 18 chars ont participé au combat : 9 en tête de l'infanterie et 9 utilisés pour nettoyer les tranchées. Parmi les chars en action, 10 ont été détruits par le feu ennemi. Malgré leur petit nombre et leur faible puissance technique, ils ont tout de même apporté un soutien significatif à l'infanterie. C'est seulement pour cette raison que le commandement n'a pas complètement abandonné les chars, malgré les pertes énormes au combat, et a continué à étudier cette nouvelle machine de guerre.

Le 25 septembre, une autre puissante tentative a été faite pour renverser la défense allemande par une attaque conjointe des Anglais et des Français sur un front de 18 km de Martinpuich à la Somme, qui leur a permis de prendre des points importants comme Thiepval et Courcellette.

Au cours des combats de septembre, les alliés ont utilisé différentes formes d'opérations : attaque générale, frappes successives à différents points du front, attaque simultanée dans différents secteurs de la bataille. Toutes ont eu des succès de taille variable, mais elles n'ont pas atteint le principal objectif — percer un front continu ou au moins créer les conditions d'une guerre de manœuvre. La ligne de tranchées s'élargissait en profondeur plus vite que l'infanterie alliée ne pouvait la franchir.

Les Allemands, pendant la bataille, ne se limitaient pas à défendre leurs positions et à de petites contre-attaques ; ils ont plusieurs fois lancé de puissantes contre-attaques avec plusieurs divisions, mais à leur tour, ils n'ont pas pu briser le mur solide du front anglo-français.

La bataille s'éteignait, se réduisant à une série de combats locaux pour des segments séparés de positions. À la fin novembre, dans la boue froide du temps automnal, ces combats se sont également arrêtés.

Au cours des deux mois et demi derniers (depuis le 13 septembre), les alliés ont avancé sur certains secteurs jusqu'à 8 km. En tout, un territoire de 240 km² a été conquis. Les pertes des alliés approchaient le million de personnes. Les pertes du côté allemand étaient également énormes. Pendant le temps de la bataille, les alliés ont engagé plus de 90 divisions, et les Allemands environ 50. On y a observé la même chose qu'à Verdun. Les alliés remplaçaient leurs divisions plus souvent que les Allemands.

Dans cette bataille impliquant d'énormes moyens techniques, il n'y avait ni vainqueurs ni vaincus, car aucune des deux parties n'avait encore épuisé ses ressources, et les résultats opérationnels étaient trop insignifiants. C'est pourquoi les deux côtés se considéraient comme des vainqueurs, essayant d'en tirer des avantages politiques.

Sur le plan tactique, on continuait encore à perfectionner les formes d'attaque de masse utilisant la force vivante, mais déjà limitées dans leur élan par les conditions techniques d'utilisation des masses d'artillerie, et les conditions commençaient à se créer pour l'élaboration d'autres formes de combat, ce dont nous parlerons dans les conclusions. L'apparition de nouveaux moyens de lutte pour le combat conjoint avec l'infanterie — les tanks et les avions d'assaut — ne pouvait pas influencer de manière significative l'issue de la lutte en raison de leur faible nombre et de l'absence de méthodes correctes d'utilisation sur le champ de bataille.

4. Conclusions

L'année 1916 peut être marquée dans l'histoire de la guerre mondiale comme l'année au cours de laquelle, sur le théâtre des opérations de l'Ouest, de nouvelles formes de «combat matériel» ont été élaborées (Verdun, la Somme), tandis que sur le théâtre de l'Est, une forme d'opération de front en conditions de position a été mise en place (l'offensive Brusilov).

La différence dans le soutien matériel des combats à l'est et à l'ouest créait des conditions pour des orientations opérationnelles différentes. Cependant, comme l'expérience historique l'a confirmé par la suite, la pensée opérationnelle à l'est s'est révélée plus avancée.

Dans le cadre des opérations à l'échelle de l'armée à l'ouest, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'utilisation des frappes tactiques. Des frappes simultanées sur tout le front, des frappes successives et des frappes dans des directions concentriques et excentriques ont été utilisées, donnant ainsi un certain résultat. En même temps, les combats ont pris un caractère extrêmement matériel, le rôle principal revenant à l'artillerie, dont les méthodes d'utilisation déterminaient le rythme ralenti des opérations. En conséquence, les exigences élémentaires de l'art militaire ont été négligées : surprise, exploitation du succès.

L'opération de front menée par Brusilov, malgré toute sa relative faiblesse, a créé suffisamment de conditions préalables pour planifier des opérations de ce genre et pour esquisser des solutions opérationnelles à l'échelle de tout le théâtre. Mais son expérience est restée inutilisée de manière suffisamment complète jusqu'à la fin de la guerre.

Dans le domaine tactique, il faut noter ce qui suit :

1. Dans l'infanterie, des équipes de mitrailleuses de bataillon composées de 6 et 8 mitrailleuses se sont formées. L'approvisionnement en mitrailleuses a commencé à grande échelle. Des canons de bataillon de petit calibre et des mortiers sont apparus. En un mot, les conditions préalables pour modifier l'organisation de l'infanterie étaient déjà créées. Au début, cela a été réalisé dans l'armée française à l'échelle des régiments en retirant les quatrièmes bataillons, puis à partir de la fin septembre, le réaménagement de toutes les divisions en structures à trois régiments a commencé. Cette mesure a ensuite commencé à être mise en œuvre dans l'armée russe, puis dans l'armée allemande. L'armée anglaise, quant à elle, est restée avec son organisation en brigades.

Les nouvelles armes d'infanterie ont encore amélioré ses qualités défensives. Mais les capacités offensives de l'infanterie restaient toujours faibles. Aucune nouvelle forme de combat offensif d'infanterie n'avait encore été créée pour eux. Le regroupement massif de l'infanterie restait la principale méthode de ses actions de frappe. La baïonnette et la grenade continuaient d'être considérées comme les principales armes offensives de l'infanterie.

Il faut noter l'organisation des groupes d'assaut (de choc) dans l'armée allemande ; l'expérience positive de leur utilisation à Verdun a été prise en compte dans toutes les armées, mais elle n'a été pleinement utilisée que par les pionniers de ce domaine.

2. Dans l'artillerie, la croissance générale du nombre de pièces, et surtout des calibres lourds, se poursuivait. L'artillerie anglo-française commençait progressivement à dominer sur le champ de bataille par rapport à l'artillerie allemande. L'artillerie avait considérablement amélioré ses méthodes de tir, mais tirait encore principalement sur des cibles visibles, ce qui expliquait le refus d'accompagner profondément l'infanterie par le feu. Comme principale forme de soutien de l'infanterie, on a commencé à utiliser le feu mobile de barrage — le rideau de feu. Dans le domaine du commandement de l'artillerie en attaque, une centralisation extrême a été appliquée pendant la période de préparation d'artillerie, et des méthodes de décentralisation progressive, au fur et à mesure de l'avancée de l'infanterie, ont commencé à être élaborées. Dans l'armée russe, la réorganisation de l'artillerie sous le commandement des régiments d'infanterie est déjà introduite.

Le regroupement de l'artillerie, sa faible mobilité et son incapacité à mener un feu à distance non observé conduisent à l'élaboration de formes de prise progressive de la zone fortifiée de l'ennemi. En même temps, la pratique des combats convainc de plus en plus les partisans de l'attaque d'artillerie que la destruction totale de la défense ennemie est impossible. Une partie des moyens défensifs de l'ennemi échappe à la destruction et résiste à l'infanterie attaquante.

3. L'artillerie de tranchée se développait encore plus rapidement. Elle était utilisée avec succès à la fois en défense et en attaque. Des exigences tactico-techniques se sont dégagées à son égard ; il était principalement nécessaire de disposer d'un mortier lourd pour détruire les fortifications ennemies et d'un mortier léger pour accompagner l'infanterie, capable de fournir un feu couvrant et de toucher l'infanterie dans les tranchées et derrière de légères protections.

4. Des chars sont apparus sur le champ de bataille, mais pas encore en nombre suffisant. Leur influence sur la tactique de l'infanterie et sur l'utilisation de l'artillerie ne s'est pas encore manifestée. Ils traversaient une période d'essai de leur utilisation.

5. De la même manière, l'utilisation par l'aviation d'opérations d'attaque n'a pas accéléré le rythme de l'avancée de l'infanterie, mais a entraîné la création d'unités de mitrailleuses antiaériennes et l'augmentation du nombre d'artillerie antiaérienne. L'aviation a partiellement été utilisée pour lutter contre l'artillerie ennemie par des bombardements, mais elle n'a pas encore obtenu de succès significatifs. Les bombes de 15 et 25 kg utilisées à l'époque se sont révélées insuffisamment efficaces. Le travail de reconnaissance de l'aviation s'est déployé à grande échelle ; la photographie aérienne s'est avérée particulièrement précieuse, fournissant à l'artillerie et à l'infanterie des photoplans et leur permettant de se repérer dans le système complexe de lignes fortifiées de l'ennemi. L'utilisation généralisée de la radio a considérablement facilité la tâche des avions pour le soutien de l'artillerie sur le champ de bataille.

Ainsi, l'organisation de l'aviation militaire a été définitivement mise en place. L'aviation de combat a commencé à se former.

6. Les moyens chimiques de lutte se sont définitivement établis dans l'artillerie sous forme d'obus chimiques et fumigènes, occupant progressivement une part de plus en plus importante dans le total des obus utilisés. Ils commencent à être sérieusement pris en compte comme un élément important de la lutte contre l'artillerie ennemie.

Dans l'infanterie, les grenades fumigènes se sont imposées ; les grenades chimiques de 82 mm se sont révélées inconfortables. L'utilisation des vagues de gaz, en raison de la complexité de leur conception, est restée seulement comme une méthode auxiliaire sur certains secteurs.

7. Le travail des troupes du génie s'est traduit par un renforcement toujours plus important des lignes défensives avec des constructions fortifiées lourdes et des obstacles. Les caponnières,

semi-caponnières et blockhaus ont commencé à se transformer en un véritable système de points de résistance. Les abris souterrains ont commencé à être reliés par des passages couverts et souterrains. Des « ensembles » fortifiés composés de structures souterraines et terrestres sont apparus.

Assurer l'offensive par des moyens d'ingénierie sur des échelles opérationnelles assez larges. Mais le soutien direct des branches des forces sur le champ de bataille restait à un niveau bas. Sur certains secteurs, une lutte minière et souterraine se déploie comme un complément à la lutte terrestre de l'infanterie.

8. Les conclusions sur la nature du combat défensif et le renforcement du terrain étaient les mêmes dans toutes les armées. Elles se traduisaient principalement par l'augmentation de la profondeur de la défense et le déplacement du centre de gravité du combat de la première ligne de tranchées vers la seconde. Plus de détails sur ce sujet seront donnés plus loin.

Le combat offensif était mené par des méthodes « éprouvées » d'attaque de masse et de guerre de tranchées. Progressivement, des tendances à l'éclaircissement des formations de combat d'infanterie commençaient à apparaître. La formation de groupes de combat spéciaux d'infanterie avait commencé, mais pour le moment seulement à des fins de guerre de tranchées.

Dans l'attaque offensive, un élément de méthodisme a été introduit, atteignant son expression la plus extrême sous la forme de la prise progressive des positions ennemies. La lenteur de « l'offensive méthodique » ne correspondait pas au rythme d'élargissement de la profondeur de la défense, ce qui annulait sur le plan tactique l'idée correcte de franchir progressivement la ligne défensive. Les Allemands ont fait la première expérience de « l'offensive méthodique » près de Verdun.

Le problème de l'attaque d'infanterie restait non résolu. Le soutien de l'infanterie avec seulement l'artillerie ne permettait d'avancer que jusqu'à la profondeur des feux de barrage observés. Ensuite, l'attaque se dispersait en petits combats de tranchée.

Il s'est avéré qu'il y avait un rapport de forces entre la défense et l'attaque : avec une densité de fantassins, de mitrailleuses et d'artillerie deux fois moindre que celle de l'attaquant, la défense était quand même capable d'arrêter l'attaque.

Chapitre 4 : 1917

Après la révolution de février 1917, l'armée russe a commencé à perdre rapidement sa capacité de combat. Les ouvriers et les paysans de Russie, après avoir renversé le pouvoir du tsar, ne voulaient plus verser leur sang pour les intérêts de leur propre bourgeoisie et de l'étranger. Plusieurs tentatives de Kérenski de lancer l'armée à l'offensive ont échoué. Les Allemands ont eu l'occasion d'infliger aux troupes russes quelques défaites partielles, qui s'expliquent uniquement par le refus des soldats de l'armée russe de continuer le massacre sanglant. Dans une telle situation, l'étude des opérations sur le front russe en 1917 devient superflue pour notre objectif.

Sur le théâtre ouest des opérations militaires, les Allemands, cherchant à accumuler des forces, et également emportés par des succès aventureux en Roumanie et en Russie, sont passés à la défense. Les Alliés ont entrepris une autre tentative grandiose au printemps 1917 pour percer le front des troupes allemandes, puis, après avoir échoué, ont mené plusieurs opérations visant à améliorer leur position en vue de futures batailles. Parmi toutes les batailles menées, les plus intéressantes sont la grande offensive de la N.E. et les combats à Cambrai et à Malmaison, où les Alliés ont déployé une puissance des moyens sans précédent.

Mais avant de passer à l'examen de ces batailles, il est nécessaire d'éclaircir deux questions : l'organisation des troupes et les formes de combat défensif.

Organisation des troupes. Il a déjà été mentionné qu'à partir de l'automne 1916, toutes les armées, sauf l'armée anglaise, ont commencé à réduire l'effectif des divisions. Cette réorganisation visait à rendre les divisions plus mobiles et à augmenter leur équipement technique tout en diminuant le nombre de soldats. En conséquence, les divisions allemandes et françaises (ainsi que russes) comprenaient désormais trois régiments d'infanterie, un régiment d'artillerie légère composé de trois divisions, un groupe d'artillerie lourde, un bataillon de sapeurs de deux compagnies et une compagnie de transmissions. Les régiments d'infanterie avaient trois bataillons, une compagnie de mortiers, une compagnie de sapeurs et un peloton de transmissions. Dans l'armée française, le bataillon était composé de trois compagnies de fusiliers et d'une compagnie de mitrailleuses avec 5 à 8 mitrailleuses. Dans l'armée allemande de mai 1918, le bataillon conservait quatre compagnies de fusiliers et une compagnie de mitrailleuses de 6 mitrailleuses était ajoutée. Chaque peloton de fusiliers disposait de 2 à 3 mitrailleuses portatives. De plus, des bataillons séparés de mitrailleuses et de mortiers ont été formés et rattachés aux divisions. Pour le soutien direct de l'infanterie, des batteries spéciales de canons légers ou d'artillerie de montagne étaient attribuées aux régiments.

L'artillerie de corps se composait d'un seul régiment d'artillerie de campagne lourde. Toute l'autre artillerie était regroupée dans les divisions d'artillerie du RGK et représentait en général jusqu'à 50 % de toute l'artillerie de l'armée.

Les chars dans les armées anglaise et française étaient regroupés en bataillons de 30 véhicules, faisant partie d'un corps de chars.

On peut en conclure que le caractère du combat et le changement d'armement ont entraîné une modification de l'organisation des troupes, ce qui s'est reflété dans l'organisation des formations de combat. Ainsi, un facteur influençait un autre, créant une évolution des formes de conduite de la guerre.

Organisation de la défense. Au début de 1917, toutes les armées avaient apporté de nouvelles modifications au système de défense. Il est devenu évident pour tous que la première ligne de tranchées est rapidement et fortement détruite par l'artillerie, et que les défenseurs y subissent les pertes les plus importantes. C'est pourquoi renforcer la première ligne avec de l'infanterie et y mener des combats n'est pas avantageux pour ceux qui défendent.

En raison de ces considérations simples et correctes, dans l'armée allemande, on avance l'exigence de déplacer la résistance principale à la deuxième ligne de tranchées, en ne laissant sur la

première ligne que des unités de garde, renforcées par des mitrailleuses. L'espace entre la première et la deuxième ligne est porté à 200-300 m.

La même chose, avec quelques petites modifications, se passe dans d'autres armées. Les Français créent à l'avant des positions un poste d'observation (veille de combat) ; dans l'armée russe, il est prévu de n'envoyer pas plus d'un peloton par compagnie dans les premières lignes de tranchées, tandis que toute la compagnie est placée dans la deuxième ligne de tranchées.

Dans ce cas, il ne s'agit pas de la garde de combat directe, qui continuait d'exister sous forme de postes avancés jusqu'aux barbelés, et parfois même au-delà (selon la distance des positions ennemies), mais plutôt de la transition progressive vers la soi-disant « défense élastique ».

Dans le manuel « Combat défensif », publié par le commandement allemand à la fin de 1916, l'idée de défense élastique était formulée de la manière suivante : « Lors de l'aménagement des positions et de la répartition des forces, l'échelonnement en profondeur doit constituer l'idée directrice : le plus petit garnison en première ligne et l'échelonnement en profondeur.

La résistance obstinée et la reprise du garnison au premier ligne sont déjà des mesures insuffisantes pour tenir la position. Il faut se battre non pas sur la première ligne, mais pour la première ligne et autour d'elle.

D'après leur expérience au combat, les Allemands sont parvenus à la conclusion que l'infanterie ennemie qui s'engouffrait dans les tranchées pouvait être facilement repoussée si on attaquait immédiatement. Il n'était pas nécessaire d'attaquer avec de grandes forces. Dans le pire des cas, si repousser l'ennemi échouait, on obtenait tout de même l'arrêt de l'attaque, ce qui posait de nombreux problèmes à l'ennemi — désorganisation des vagues, perte de coordination entre l'infanterie et l'artillerie — ce qui retardait également l'attaque. Mais si l'infanterie ennemie avait réussi au moins partiellement à consolider sa position, une contre-attaque avec peu de troupes était inutile : elle était facilement repoussée par l'ennemi. Dans ce cas, il fallait lancer une contre-attaque avec de grandes forces et bien préparée par l'artillerie. Sur cette base, les Allemands ont établi deux types de contre-attaques : la contre-attaque « automatique » des réserves de bataillons et de régiments, en coordination avec l'infanterie occupant les secondes lignes des centres de résistance, et la contre-attaque préparée des réserves divisionnaires et de corps, renforcées par des forces et moyens de l'armée, après que l'ennemi ait été perturbé par des « contre-attaques automatiques » ponctuelles et la prise de points de résistance intermédiaires. De ce système de contre-attaques découlait l'exigence suivante : entreprendre immédiatement les contre-attaques ponctuelles, en craignant surtout le retard ; pour la contre-attaque générale, la mener sans précipitation mais en la préparant correctement.

Quelle que soit l'organisation de la défense, elle finira par être percée par un ennemi disposant de ressources d'artillerie inépuisables. Par conséquent, la position précédemment établie sur la nécessité d'avoir des secondes positions à l'arrière est restée en vigueur. Mais l'on a cherché à augmenter l'écart entre la première et la deuxième position jusqu'à 6 à 8 km, en tenant compte de l'augmentation de la portée de l'artillerie, et à les remplir de points d'appui séparés et de mitrailleuses. À l'arrière, il a été jugé utile d'avoir une position de secours constituée de centres de résistance reliés par plusieurs lignes de tranchées. Enfin, les Allemands et les Français ont commencé à créer des positions fortifiées à l'arrière du front, en tenant compte des aléas de la fortune militaire. Ainsi, dans la littérature, les positions fortifiées allemandes, nommées d'après des héros mythologiques, sont largement connues, par exemple : les positions de Siegfried, Kriemhild, Wotan, Hunding, Brünhilde, etc.

Les formes et les méthodes de la défense allemande étaient prises en compte par le commandement français et anglais, et des mesures de contre-action étaient mises au point. La même chose était faite par le commandement allemand. La lutte entre les formes de défense et d'attaque se poursuivait sans arrêt.

À la fin de 1917, après l'expérience des combats du printemps et de l'été en Flandre et en Champagne, les Allemands ont approfondi l'idée de « défense élastique », en commençant à créer une zone avancée. On en parlera plus en détail lors de la description de la bataille de Cambrai et dans les conclusions.

1. L'offensive alliée d'avril

Le commandement anglo-français a prévu au printemps 1917 d'infliger aux armées allemandes une défaite décisive. C'est pourquoi le plan d'offensive a été élaboré à grande échelle.

Pour porter le coup principal, un groupe d'armées de réserve françaises était désigné, les 5e et 6e armées devant percer le front allemand sur un tronçon de 40 km entre Reims et le canal d'Aisne, et les 10e et 1re armées devaient exploiter la percée en direction de Hirson, Vervins et Laon. En cas de succès de la percée, les armées adjacentes à droite et à gauche devaient également passer à l'offensive afin d'élargir la percée sur les flancs. Ainsi, l'opération prévoyait d'impliquer au moins 6 armées françaises.

L'application du coup auxiliaire était confiée aux 3e et 1re armées anglaises, qui devaient, en perçant le front, développer le succès en direction de Cambrai et Douai.

Par conséquent, deux opérations adjacentes étaient prévues sur des sections du front séparées par un espace de 70 km. Dans ce cas, la coordination entre les armées en action ne pouvait être assurée qu'après la réalisation de la première étape — la percée.

Chacun des groupes d'armées prévoyait de réaliser une percée sur un seul secteur du front, en y concentrant ses forces, puis d'élargir la percée par des attaques sur les flancs extérieurs ! En examinant les opérations de 1915, nous avons déjà vu que des plans identiques se terminaient par un échec. Néanmoins, la pensée opérationnelle des Alliés ne trouvait pas d'autre moyen pour ébranler le front ennemi. La seule modification à l'ancienne théorie de la percée en un point a été l'implication des armées de flanc dans l'opération.

La confiance des alliés dans le succès était si grande qu'ils estimaient nécessaire d'avoir des groupes préparés à l'avance pour exploiter le succès. Les Français, comme on l'a déjà dit, avaient préparé pour cela deux armées, et les Anglais — un corps d'infanterie et un corps de cavalerie. Cela a donné matière aux théoriciens militaires pour considérer comme obligatoire la présence d'un groupe d'exploitation de la percée, bien que la pratique de toute la guerre mondiale n'ait en rien confirmé cela. Cependant, les facéties de la vie sont infiniment variées et parfois paradoxales. Quand des groupes d'exploitation de la percée étaient créés, la percée échouait. Quand on se bornait à avoir des réserves pour renforcer la pression des corps opérant sur le front, la percée réussissait. Mais nous aurons encore l'occasion de discuter de ce problème.

Les Anglais, après cinq jours de préparation d'artillerie, ont lancé une offensive le 9 avril avec quatre corps sur un front d'environ 20 km. Après un combat intense, ils ont réussi dès le premier jour à capturer complètement la première position défensive allemande et à atteindre la zone des positions d'artillerie. Malgré la présence d'un groupe de développement de percée, les Anglais n'ont pas réussi à exploiter le succès. À partir du jour suivant, les combats sont devenus prolongés, les Anglais progressant lentement tout en subissant d'énormes pertes.

Dans les actions des Anglais, il faut noter les faits suivants. Le premier — dans cette « troisième bataille d'Arras », 60 chars faisaient partie de la 3^e armée. Comme lors de la bataille de la Somme, ils ont été utilisés conjointement avec l'infanterie en petits groupes, de trois à cinq chars, et n'ont pas eu d'effet particulier sur le succès du combat.

Le deuxième fait — pendant la préparation d'artillerie, les Anglais utilisaient largement des obus chimiques pour neutraliser l'artillerie allemande. Dans certains endroits, favorables en raison du relief, ils réussissaient littéralement à créer des « marécages de gaz ». L'artillerie allemande, non préparée à ce type d'attaque, a été pour la plupart réduite au silence.

Le troisième fait est la préparation excellente du rideau de feu, qui précédait l'infanterie attaquante, se déplaçant à une vitesse de 100 à 150 m en 3 minutes, selon le type de positions ennemies.

Le quatrième fait montré également que la créativité tactique dans l'armée anglaise s'était développée jusqu'à un certain point à sa manière. Connaissant les méthodes allemandes de contre-attaques, les Anglais ont trouvé un moyen de les parer. Cela consistait en des vagues d'infanterie attaquante avançant par bonds. La première vague, après avoir atteint son objectif, s'arrêtait et commençait à nettoyer les tranchées de l'ennemi et à se solidifier. La deuxième vague continuait

l'avancée jusqu'au prochain point prévu, puis s'arrêtait et se consolidait aussi. Ensuite venaient les troisième et quatrième vagues, chacune jusqu'à son propre objectif. Grâce à cette tactique, les contre-attaques «automatiques» allemandes, même avec peu de forces, étaient brisées par les vagues solidifiées de l'infanterie anglaise. En même temps, lors de l'avancée, il n'y avait pas le mélange des unités qui s'était observé auparavant, et tout se déroulait de manière plus organisée. Mais cette méthode d'attaque avait aussi ses inconvénients. La dernière vague attaquante se retrouvait trop faible. Les commandants de bataillon, à la fin, se retrouvaient au mieux avec un quart de leurs soldats et perdaient toute possibilité de commandement. Il était impossible de faire bouger un bataillon dont les vagues s'étaient solidifiées sur une ou deux positions. Dans la même situation se retrouvait également une brigade, dont les bataillons commençaient à se consolider, et ainsi de suite. En un mot, on ne pouvait manœuvrer qu'en envoyant de nouvelles unités depuis les arrières, et pour remettre en ordre les unités arrêtées, il fallait un temps considérable. Ainsi, cette tactique d'attaque nécessitait encore des améliorations.

L'arrêt du développement de la percée le premier jour n'est pas survenu parce que les premiers échelons se sont arrêtés aux positions atteintes. Les Anglais disposaient de puissants seconds échelons et auraient pu exploiter le succès. Mais le feu ne pouvait pas précéder l'attaque de l'infanterie au-delà des positions prévues, et l'infanterie des seconds échelons, dès qu'elle entrait en combat, se déployait immédiatement en vagues, c'est-à-dire qu'elle se transformait en cible du feu de mitrailleuse ennemi.

En général, les Anglais n'ont pas réussi à percer, même si le 17 avril ils ont engagé en plus la 4e armée, au-delà du plan. Les combats sur le front des 1re et 3e armées ont continué jusqu'au 28 avril sans succès notable, et sur le front de la 4e armée jusqu'au 5 mai.

Le rapport de forces sur le front au début de l'opération était le suivant :

Название армий	Протяжение фронта в км	Дивизий пехотных			Траншейных орудий	Артиллерии			Танков	Самолетов
		в 1-й линии	во 2-й ли- нии	в резерве		легкой	тяжелой	всего		
5 и 6-я фран- цузские . .	42	26 ¹	14	9 ²	1 650	1 706	1 930	3 606	128	500
1 и 7-я гер- манские . .	—	12	—	12	500	—	—	около 1 200	—	500

En général, les Français avaient en première ligne une division tous les 1,5 km de front, tandis que les Allemands en avaient une tous les 3,5 km de front. La densité des formations de combat de l'attaquant était opposée à une densité défensive correspondante. Dans l'artillerie, les Français avaient une supériorité triple ; dans les airs, les adversaires étaient égaux ; la présence de 128 chars (3 chars par km de front) ne pouvait pas avoir une importance décisive, d'autant plus que la tactique de coopération entre l'infanterie et les chars n'était pas encore développée.

Le commandement français (général Nivelle) a abandonné le methodisme. Il exigeait de l'infanterie un mouvement rapide et continu vers l'avant avec un minimum d'arrêts nécessaires pour se remettre en ordre et pour rapprocher l'artillerie, et de l'artillerie, y compris lourde, un accompagnement continu de l'infanterie non seulement par le feu mais aussi par les roues. « L'artillerie lourde est devenue une arme de la guerre de campagne. Il faut apprendre à s'en servir comme du canon de 75 mm, en obtenant des déploiements rapides sur les positions et l'ouverture du feu », était-il indiqué dans l'instruction du 16 décembre 1916, exposant les nouvelles méthodes d'offensive. Mais, après avoir établi les principes généraux de l'attaque continue, l'instruction ne donnait aucune indication concrète sur la manière de les mettre en œuvre. Les ordres de bataille de l'infanterie restaient les mêmes — bataillons en quatre vagues ; la décentralisation de l'artillerie au début de l'attaque ne s'étendait pas au-delà de la division, l'artillerie lourde restait entre les mains des commandements de corps et d'armée ; la place des chars au combat était déterminée de manière

assez originale — ils étaient destinés à frapper la troisième position défensive des Allemands. Il était supposé qu'à ce moment-là, l'artillerie ne pourrait pas soutenir l'infanterie avec une puissance suffisante, et que les chars devraient partiellement la remplacer dans la lutte contre les mitrailleuses ennemies détectées. Ainsi, au moment décisif de l'assaut sur la première position, les chars devaient rester en arrière. Et comme il était difficile de deviner quelles unités d'infanterie attaqueraient d'abord les positions arrière de l'ennemi, les chars n'étaient pas assignés à l'infanterie. Ils devaient agir à l'échelle du corps, c'est-à-dire pratiquement de manière entièrement autonome. La bonne idée en soi de compenser les lacunes de l'artillerie par l'utilisation des chars a reçu une mise en œuvre déformée.

Entre-temps, les positions allemandes sur le front prévu pour l'attaque étaient particulièrement bien équipées. Il y avait non seulement des ouvrages défensifs de campagne, mais aussi de nombreuses constructions durables en béton armé. Sur le territoire occupé par les Allemands dès 1914, ils avaient réussi à s'emparer de plusieurs forts français encore intacts, qu'ils avaient transformés en puissants points de résistance. De plus, les positions étaient renforcées par les conditions naturelles du terrain : elles comprenaient de nombreuses hauteurs offrant de bons postes d'observation et étaient protégées par de petites rivières, dont les vallées étaient particulièrement adaptées à l'organisation d'un tir croisé de mitrailleuses. Au total, les Allemands avaient construit quatre lignes de positions sur plus de 15 km de profondeur.

Pourquoi le commandement français a-t-il choisi de percer un secteur du front allemand si fortement fortifié ? Confiant dans sa réussite, il comptait qu'en écrasant la défense allemande à son point le plus fort, il serait facile de déstabiliser tout le reste du front. Cette confiance s'est avérée exagérée.

La préparation d'artillerie de l'attaque a commencé le 7 avril. Elle a été menée selon les mêmes méthodes éprouvées pour la destruction complète des positions allemandes. À cause du mauvais temps, le début de l'attaque, initialement prévu pour le 12 avril, a été reporté au 16 avril. On peut se faire une idée de la puissance du feu d'artillerie si l'on considère qu'entre le 11 et le 15 avril, les Français ont tiré 3 214 937 obus, soit plus de 600 000 obus par jour. Malgré tout, à cause des mauvaises conditions d'observation et de l'intervention des avions ennemis contre le travail des batteries d'artillerie, les résultats de la préparation d'artillerie étaient insatisfaisants. Beaucoup de points de tir de mitrailleuses ont été épargnés, et certains obstacles sont restés intacts à certains endroits. De plus, la profondeur de la préparation d'artillerie était insuffisante. Une partie des secondes positions et toute la troisième position des Allemands sont restées intactes. Les Français ont ensuite expliqué ces lacunes de la préparation d'artillerie par le manque d'artillerie lourde de siège (il n'y avait qu'environ 400 canons) et par la portée insuffisante de toute l'artillerie.

La durée de la préparation d'artillerie excluait toute surprise. Les Allemands s'étaient bien préparés à repousser l'attaque. Ils avaient, autant que possible, retiré l'infanterie de la zone bombardée par l'artillerie française et avaient préparé sur tout le front un rideau continu de feu de barrage de leur artillerie, dont la majeure partie n'avait pas été détectée par les Français.

L'attaque des Français a commencé à 6 heures le 16 avril, immédiatement sur les deux armées. L'infanterie avançait en vagues denses, précédée d'un barrage d'artillerie se déplaçant en avant à une vitesse de 100 m en 3 minutes. Elle a été accueillie par un feu de couverture meurtrier de l'artillerie allemande et des mitrailleuses survivantes. Une partie de l'infanterie continuait courageusement à progresser, subissant de lourdes pertes, tandis qu'une autre partie reculait. La division sénégalaise du 2^e corps colonial (6^e armée) s'est précipitée en panique vers l'arrière, cherchant un abri contre le feu d'artillerie.

Malgré l'échec évident de l'attaque générale, les chars, suivant le plan, sont entrés en combat vers 14 heures. S'éloignant de leur infanterie et de leur artillerie, ils ont pénétré profondément dans les positions ennemies. À 19 heures, sur les 132 chars impliqués dans le combat, 57 avaient été détruits par l'artillerie, 64 étaient en panne ; seuls 11 chars restaient opérationnels.

Le premier jour de combat, les Français ont réussi, au prix de pertes énormes, à prendre le contrôle d'une partie de la première position allemande et à ne s'introduire dans la deuxième position qu'à certains endroits.

Comme dans toutes les batailles précédentes, le combat a continué les jours suivants. Mais les troupes n'étaient plus appelées à avancer rapidement, mais à prendre possession de portions spécifiques des positions allemandes. Le 19 avril, les Français ont occupé une partie des hauteurs de Chemin-de-Dame et le fort de Condé. L'avancée commençait à s'essouffler dans la lutte contre les nombreux renforts allemands. Le commandant en chef Nivelle décida d'engager la 10e armée, non pas pour poursuivre un ennemi en déroute, mais pour remplacer les corps exténués de la 1re armée, de la 2e coloniale et du 20e corps d'armée, qui attaquaient au centre.

La bataille a duré jusqu'à la fin mai avec d'importantes pauses, que les Anglais et les Français faisaient pour préparer leurs attaques. L'arrivée constante de divisions allemandes a équilibré les forces des deux côtés à tel point que poursuivre la bataille devenait inutile. Les Allemands ont engagé 6 nouvelles divisions le premier jour et, au total, jusqu'à 22 divisions pendant toute la bataille. Cependant, Nivelle a encore essayé d'organiser de nouvelles attaques, mais à la demande du gouvernement, il a dû y renoncer.

En général, les Français et les Anglais ont réussi à capturer plusieurs points locaux importants du point de vue tactique, mais ils étaient aussi loin de percer le front allemand que le premier jour du combat. L'échec de cette opération, sur laquelle on avait tant d'espoirs, a secoué l'armée française. Dans les troupes, des manifestations ouvertes contre cette tuerie insensée organisée par le commandement ont commencé, réprimées avec beaucoup de difficulté. En réalité, des pertes de 250 000 hommes ne pouvaient pas être justifiées par l'insignifiance des résultats obtenus.

Ainsi, une autre tentative de percée du front fortifié par la méthode d'attaque sur un secteur particulier d'un front étendu a échoué. Le commandement français, représenté par Pétain et Foch, est parvenu à la conclusion que la percée du front, en présence de réserves allemandes importantes, est impossible. Elle ne peut avoir lieu que sous la condition d'un déploiement simultané d'une bataille à l'échelle de tout le front. Comme mesure temporaire visant à affaiblir l'adversaire, le commandement français et anglais a décidé de passer à des opérations à objectif limité. En réalité, les idées de Broussilov commençaient tout juste, et de manière vague, à être assimilées par le commandement des armées alliées.

Du point de vue tactique, les raisons de l'échec étaient les mêmes : une interaction mal coordonnée entre l'infanterie, l'artillerie et les chars, l'absence de surprise et l'incapacité persistante à organiser le combat d'infanterie selon les nouvelles conditions. L'infanterie, dans cette bataille aussi, n'était que de la chair à canon. L'artillerie n'avait pas rempli sa mission de préparation de l'attaque d'infanterie sur toute la profondeur de la défense renforcée. Le barrage de tir n'avait pas encore la profondeur et la densité nécessaires : une partie importante des mitrailleuses ennemies restait intacte et infligeait d'énormes pertes à l'infanterie. Enfin, l'un des facteurs les plus importants ayant déterminé l'échec de la percée était la densité de la défense.

2. La bataille de Malmaison

La bataille de Malmaison fait partie d'une série d'opérations à objectif limité. Néanmoins, elle doit nous intéresser. Lors de ces combats de courte durée, les Anglo-Français développaient de nouvelles techniques d'attaque pour les appliquer dans de futures batailles avec un objectif décisif.

La bataille de Malmaison se distinguait par un usage de l'artillerie massivement intensif, des tactiques d'attaque d'infanterie bien développées et la coordination entre tous les moyens d'attaque. En fait, pour les Alliés, c'était la dernière « bataille basée sur l'artillerie » et, en tant que telle, elle a montré toute la puissance de l'artillerie tout en révélant en même temps ses limites.

L'objectif de l'opération était de prendre le contrôle du saillant des hauteurs au nord de Chemin des Dames, où se trouvaient la ferme et le fort de Malmaison, ce qui renforçait la position des Français sur les hauteurs du Chemin des Dames. La profondeur maximale de l'avancée était prévue à 6 km.

L'exécution de l'opération a été confiée à la 10^e armée française, qui, sur le front d'attaque de 10 km, a déployé 3 corps : chacun avait deux divisions en première ligne et deux divisions en deuxième ligne. Par conséquent, il revenait en moyenne 1,6 km à chaque division de la première ligne.

L'offensive était soutenue par l'artillerie au nombre de 1 860 canons, dont : lourds — 984, légers — 604, de tranchée — 272. Par kilomètre de front d'attaque, cela faisait : lourds — 98, légers — 60, de tranchée — 27, soit au total 185 canons, c'est-à-dire un canon pour 4,5 m de front.

Ce qui est révélateur dans ces chiffres, c'est que l'artillerie lourde représente 50 % de toute l'artillerie et dépasse en nombre de pièces l'artillerie légère d'une fois et demie.

F. Külmann indique que lors de la bataille de Malmaison, il y avait 55 à 60 mille fantassins et 90 mille artilleurs.

Chaque division du premier échelon a reçu 12 chars, qui ont été répartis entre les régiments.

Enfin, l'opération était soutenue par une aviation nombreuse, qui a obtenu une domination totale dans les airs au-dessus du champ de bataille.

Les Allemands sur le front d'attaque avaient en première ligne 6 divisions, en deuxième ligne — 3 divisions et en réserve d'armée — 3 divisions. On remarque une densité de défense inhabituelle, pratiquement équivalente à l'ordre de bataille offensif des Français, c'est-à-dire 1,6 km de front par division de première ligne. Mais la saturation en artillerie chez les Allemands était plus faible — ils ne comptaient pas plus de 1 000 canons dans la zone d'attaque. Les positions allemandes étaient fortement fortifiées, mais la deuxième position, construite plus tôt, se trouvait à seulement 2-3 km de la première. Il est évident que l'on peut facilement modifier les formes fortifiées sur le papier, mais il est très difficile de changer ce qui a déjà été construit. Il en était de même pour les Allemands. Reculer la deuxième position de 4 à 6 km, comme l'exigeaient les nouvelles directives sur l'organisation de la défense, ils ne pouvaient évidemment pas. Elle restait là où elle avait été construite dès 1915.

Comment les ordres de bataille des deux côtés ont-ils été organisés dans cette bataille ? Les attaquants et les défenseurs avaient essentiellement le même ordre de bataille. Les divisions des deux côtés ont déployé immédiatement tous les régiments sur un seul échelon. Les régiments, qui avaient des secteurs de 500 à 700 m de front, se sont déployés par bataillon. Chez les Français, les troisièmes bataillons des régiments constituaient la réserve du commandant de l'infanterie divisionnaire et du commandant de la division. Chez les Allemands, les régiments d'infanterie occupaient la première et la deuxième ligne de tranchées avec certains bataillons ; les deuxièmes bataillons étaient situés dans des nœuds de défense constituant la troisième ligne de la première position ; les troisièmes bataillons occupaient des secteurs de la deuxième position et formaient la réserve divisionnaire. Cette disposition de l'infanterie en défense supposait une résistance acharnée et des contre-attaques ponctuelles à l'échelle du bataillon. Pour les contre-attaques générales, des divisions de réserve étaient prévues à l'arrière, à 10-15 km du bord avant de la défense, dans la zone de la troisième position partiellement préparée.

Ainsi, le combat devait se dérouler comme un affrontement frontal de masses d'infanterie soutenues par une artillerie de très grande taille. Ce qui était original, c'était le comportement prédéterminé des parties. Les Français devaient attaquer tout le temps, et les Allemands se défendre. Toute l'activité des Allemands devait se concentrer sur le maintien des positions, et non sur la défaite décisive de l'ennemi. C'est une distribution typique des rôles dans la guerre de forteresse, qui se termine dans la plupart des cas par la destruction de la forteresse. Dans la guerre de campagne dans le passé, une telle répartition des rôles était assez rare. La défense était plus souvent considérée uniquement comme la première étape du combat, pour ensuite écraser l'ennemi par une contre-attaque décisive (Poltava, Kunersdorf et autres batailles). L'incapacité à transformer une bataille défensive en contre-offensive décisive était un phénomène caractéristique pendant la guerre mondiale. Les masses de matériel militaire se sont révélées insuffisamment maniables pour manœuvrer sur de vastes fronts de guerre.

La bataille oscillait au rythme de la préparation d'artillerie, qui a duré 6 jours. Le but de cette préparation était de supprimer l'artillerie ennemie, de détruire ses positions défensives et de

perturber le fonctionnement normal de l'arrière. Pour accomplir ces tâches, toute l'artillerie était divisée en groupes de division et de corps. Les groupes de division, composés d'artillerie de tranchée, légère et lourde de type obusier, devaient détruire les fortifications ennemies sur le front de la division et préparer un tir de barrage pour soutenir l'attaque d'infanterie. Les groupes de corps d'affûts lourds combattaient l'artillerie ennemie et tiraient sur les approches de l'arrière vers les positions ennemies. La nuit, le tir sur des objectifs arrière était particulièrement intense grâce au renforcement des groupes de corps avec des canons légers issus des groupes de division. Les mitrailleuses fixes ont également été mobilisées pour préparer l'assaut. Elles étaient regroupées à l'échelle d'un régiment d'infanterie (40–50 mitrailleuses) et tiraient la nuit sur la première position ennemie, empêchant les travaux de réparation et toute activité de l'ennemi. Les mitrailleuses tiraient par rotation (une sur trois), passant parfois à un tir général en rafale pendant 1 à 2 minutes. Chaque mitrailleuse disposait de 10 000 cartouches pour une nuit.

F. Külmann donne le calcul suivant de la quantité de métal utilisée pendant la préparation d'artillerie : à Champagne (1915) — 740 kg par mètre linéaire de front, à la Somme (1916) — 2 800 kg, à Malmaison — 6 000 à 7 000 kg. En six jours de préparation d'artillerie, 8 séries de combat ont été utilisées, chacune comprenant 60 000 coups de tir d'artillerie légère et 40 000 coups d'artillerie lourde.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, l'intensité de la préparation d'artillerie a été augmentée. Progressivement, le bombardement d'artillerie est devenu un feu de barrage, sous la couverture duquel, à 5 h 15, l'infanterie française a commencé à sortir de ses tranchées et est passée à l'attaque. Il faisait encore sombre (le lever du soleil était à 6 h 24) et un brouillard assez épais régnait. Les Allemands, bien sûr, n'ont pas pu détecter le début de l'attaque.

Le rideau de feu avançait à une vitesse de 100 m en 2 minutes pour les premiers 200 m, puis 100 m en 3 minutes. Lorsque l'infanterie atteignait la première ligne de tranchées allemandes, le rideau de feu s'arrêtait pendant 20 minutes, puis recommençait à avancer à une vitesse de 100 m en 3 minutes jusqu'au premier objectif prévu. Là, le rideau de feu s'arrêtait à nouveau, devenant pendant environ 2 heures un tir de barrage fixe. Pendant ce temps, l'infanterie des bataillons de tête devait écraser la résistance de groupes ennemis isolés et commencer à consolider la ligne, tandis que les bataillons du deuxième échelon (en réserve) traversaient la ligne occupée et se préparaient pour l'attaque suivante. Une fois tout cela accompli, le rideau de feu recommençait à avancer jusqu'au prochain objectif à une vitesse de 100 m en 3 minutes. Derrière lui, avançaient les bataillons du deuxième échelon. Après la prise du deuxième objectif, la mission du jour était considérée comme accomplie ; seule la reconnaissance avançait. Commençaient alors la consolidation du territoire conquis, le repositionnement de l'artillerie et la réorganisation de l'infanterie, opérations qui ont duré toute la journée du 24 octobre.

Depuis le matin du 25 octobre, l'offensive a repris de la même manière. À midi, l'infanterie française avait atteint la rivière Élett, prenant enfin possession de tout le plateau de Chemin-de-Dam. La tentative de s'emparer de la vallée de la rivière Élett, entreprise par les Français le lendemain, a rencontré une résistance acharnée des Allemands et a été abandonnée. Jusqu'au 30 octobre, des attaques partielles de la part des Français ont continué afin de stabiliser le front. L'opération a été déclarée terminée, car tous les objectifs fixés avaient été atteints. En tout, les Français ont avancé sur un front d'environ 12 km sur une profondeur allant jusqu'à 6 km et sur la zone adjacente à gauche, sur un front de 12 à 14 km et une profondeur allant jusqu'à 2 km.

Les Allemands ont subi de fortes pertes lors de cette opération, ce qui a été sans aucun doute favorisé par la densité inhabituelle de leur défense. Par exemple, la 13e division française, avançant au centre sur un front de 1 km, a fait prisonniers 49 officiers, 1 556 soldats en bonne santé, 137 blessés, 72 canons, 43 mortiers et 108 mitrailleuses. La 13e division elle-même a perdu 1 108 hommes — soit 6,8 % de ses effectifs.

Nous avons déjà mentionné la quantité énorme d'artillerie qui a participé à cette bataille des deux côtés et surtout du côté des Français attaquants. À cet égard, il est intéressant de se familiariser avec la composition de la 13e division française qui a participé à la bataille de Malmaison. Lor et

Jacquoté, auxquels nous nous sommes déjà référés auparavant, indiquent que dans la composition de la 13e division, les unités suivantes ont participé aux combats :

Пехотинцев, вооруженных винтовками и ручными пулеметами	2 653 чел.
Бойцов станковых пулеметов	1 088 "
Артиллеристов	5 680 "
Сапер и разных рабочих	1 485 "
Кавалеристов	150 "
Всего	11 056 чел

À partir de ces chiffres, on voit que par rapport au nombre d'artilleurs, les fantassins ne représentaient dans la division que 65 %, et le nombre de sapeurs et de travailleurs atteignait 40 % par rapport au nombre de fantassins. Telle était la composition des troupes dans la bataille pour une position défensive sur « une base d'artillerie ». Malgré l'énorme nombre de travailleurs, l'artillerie n'arrivait tout de même pas à suivre la fantaisie des fantassins, et ces derniers étaient obligés d'adapter le rythme de leur avancée aux possibilités de manœuvre de l'artillerie. Dans la bataille de Malmaison, effectivement, « l'artillerie détruisait, et la fantaisie occupait » la position de l'ennemi.

L'infanterie continuait d'avancer par vagues, mais elle commençait déjà à apprendre à utiliser ses armes lourdes : les mitrailleuses fixes (et les mortiers Stokes qui lui étaient attribués) pour créer un rideau de feu semi-mobile et pour détruire certains points d'appui ennemis. C'était sans aucun doute une avancée importante dans la tactique de l'infanterie. L'attaque par vagues correspondait à l'état moral de l'infanterie anglo-française et aux conditions difficiles du combat. Une amélioration a été apportée au système de vagues. Elles n'étaient plus effectuées par vagues isolées, mais par des bataillons entiers, ce qui permettait une meilleure gestion du combat.

Enfin, il convient de dire quelques mots sur les chars. Une partie avançait avec le premier échelon d'infanterie, là où les conditions du terrain le permettaient, et la plus grande partie avec le deuxième échelon d'infanterie, après qu'il fut possible de les faire franchir les premières lignes des positions allemandes. Dans tous les cas, les chars apportaient une aide importante à l'infanterie dans la lutte contre les mitrailleuses et les mortiers ennemis. Le nombre relativement restreint de chars ne leur permettait pas de jouer un rôle significatif dans la bataille, mais le fait qu'ils aient gagné la reconnaissance de l'infanterie peut déjà être considéré comme un grand accomplissement.

On ne peut s'empêcher de se demander : les Français auraient-ils pu, en utilisant la même méthode d'attaque, percer le front allemand ? Il faut répondre non. Il est tout à fait évident que très rapidement, les forces des deux côtés se seraient équilibrées dans tous les domaines, et une fois de plus, une lutte sanglante aurait commencé, semblable aux batailles de la Somme et de la Champagne. Les Français l'ont compris dès qu'ils ont rencontré une résistance plus forte sur la rivière Élett et ont arrêté l'offensive.

3. La bataille de Cambrai

La bataille de Cambrai nous intéresse pour les raisons suivantes ! Tout d'abord, dans cette bataille, les chars ont été utilisés pour la première fois à grande échelle ; ensuite, pour la première fois, les Anglais ont réussi à atteindre une surprise totale. Ces deux circonstances ont assuré le succès de l'attaque initiale. Après cette bataille, les alliés ont pu tirer des conclusions importantes sur les méthodes de percée du front ennemi.

La préparation pour la bataille de Cambrai a été menée par les Anglais pendant tout un mois. À l'arrière du front anglais, des positions similaires à celles des Allemands ont été créées. L'infanterie et les chars s'entraînaient à franchir ces positions en s'entraînant.

Pendant les exercices, les tankistes ont inventé une fagot pour franchir avec elle les larges tranchées allemandes.

Le corps de chars anglais a élaboré une instruction définissant les formations et les ordres des chars et de l'infanterie lors d'actions conjointes pendant une attaque. Nous en présentons des extraits, car elle mérite encore l'attention aujourd'hui.

Formation de combat des tanks pour l'attaque

«L'unité de chars attaquant sera un peloton de trois chars, qui agiront ensemble : un comme char de tête, et les deux autres comme forces principales. Si l'un des chars des forces principales est hors service, le char de tête le remplacera et mènera l'infanterie en avant.»

La formation pour l'attaque doit être telle qu'elle permette aux chars d'attaquer des points tactiquement importants immédiatement avec tout un peloton de trois chars, au lieu d'être répartis uniformément en ligne sur le front...

Répartition de l'infanterie entre les chars

Normalement, l'infanterie suivra simplement les forces principales. Le nombre de soldats assigné pour agir avec chaque tank dépendra de la force des cibles à attaquer, ainsi que de la disposition des approches vers celles-ci. Dans la plupart des cas, il ne sera pas judicieux d'affecter plus d'un peloton (30–40 personnes) pour suivre directement chaque tank, car les passages créés dans les obstacles en fil de fer par les chenilles d'un tank ne permettent de se déplacer derrière lui qu'en colonne d'une seule personne, et tout regroupement au niveau de la percée peut entraîner des pertes inutiles ! Cette attribution d'un peloton par tank n'empêche pas que plusieurs autres pelotons puissent suivre derrière, utilisant les passages créés...

Formation de combat de l'infanterie

Pour faciliter l'approche de l'ennemi, l'infanterie doit être organisée en sections en colonnes simples. Ces colonnes simples peuvent avancer en avant sous forme de petites colonnes de peloton de quatre ou deux sections côte à côte ou séparément. Si le besoin se fait sentir de tirer avec les fusils, elles peuvent rapidement se mettre en ligne...

Organisation de l'ordre de bataille de l'infanterie

Pour franchir chaque étape représentant une ligne de tranchées ennemies, l'infanterie doit être organisée en trois vagues ou lignes : la ligne de nettoyage des tranchées, la ligne de blocage des tranchées et la ligne de soutien.

Ils ont les tâches suivantes :

- a) agir avec les tanks et nettoyer les tranchées ;
- b) créer des points d'appui dans les tranchées à différents endroits ; améliorer les passages à travers les obstacles en fil de fer ; marquer ces passages avec des drapeaux pour les rendre plus visibles pour les unités suivantes ; installer des échelles dans les tranchées capturées ou préparer des traverses arrière pour assurer une sortie rapide des tranchées ;
- c) soutenir les première et deuxième lignes et former l'avant-garde de l'infanterie de l'autre côté des tranchées pour couvrir l'avancée des prochains échelons.

À l'époque, le corps de chars anglais était équipé de chars du type « M-IV », pesant 28 t, armés soit de deux canons (58 mm) et de quatre mitrailleuses, soit uniquement de six mitrailleuses ; la vitesse des chars sur le champ de bataille était de 3,25 km/h, sur terrain dur elle pouvait atteindre 8 km/h, et l'autonomie n'était que de 24 km. D'après ces informations, on voit que les chars étaient puissants en termes de feu, mais extrêmement lents et à faible portée. Si l'on ajoute à cela que dans des conditions de combat un char « M-IV » ne pouvait parcourir plus de 100 km avant de nécessiter une révision complète, il est clair qu'une telle machine ne pouvait être utilisée que pour un coup rapide. Cela limite donc sa capacité opérationnelle et son influence sur le cours de l'opération. En tout cas, il ne pouvait être question d'opérations profondes basées sur le char « M-IV ».

Pour l'attaque par les Anglais, un secteur du front de la 3e armée anglaise a été choisi entre les canaux de Lesko et du Nord, au sud-ouest de Cambrai, sur une largeur de 12 km. Le terrain ici était plat et tout à fait accessible aux chars.

Les Allemands occupaient sur le secteur destiné à l'attaque de fortes positions de la soi-disant « ligne Hindenburg », auxquelles ils s'étaient retirés en mars 1917. Sur ce secteur, il n'y avait pas eu de combats depuis mars, et les Allemands avaient pleinement la possibilité de renforcer leurs positions. Ici, l'idée de « défense élastique » était reflétée de manière plus complète dans l'aménagement des positions. Devant la position principale, un « avant-champ » d'une profondeur allant jusqu'à 1000 m avait été aménagé. Il se composait d'une position de garde sous forme de tranchée continue, protégée par de solides obstacles en fil de fer, et de nombreux points de

résistance situés en arrière sur toute la profondeur, sous forme de positions de mitrailleuses et d'abris entourés d'obstacles en fil de fer. La position principale consistait en deux lignes de tranchées, situées à 200-300 m l'une de l'autre. Sur certaines sections, les tranchées étaient doublées, c'est-à-dire qu'elles avaient un passage de communication longitudinal. Les tranchées des deux lignes avaient de nombreuses constructions de type lourd avec un bon champ de tir et un grand nombre d'abris fiables. Les tranchées étaient reliées entre elles par de nombreux passages couverts. Devant chaque tranchée, perpendiculairement au front, de puissants obstacles en fil de fer, larges jusqu'à 30 m, avaient été installés. À 2-3 km derrière la première position, une deuxième position avait été préparée, également composée de deux lignes de tranchées avec des obstacles en fil de fer. Au début de la bataille, les travaux sur la deuxième position n'étaient pas encore complètement terminés. Plus loin, à 8-9 km de la position de garde, une troisième position du même type que les deux premières avait été préparée.

Les positions étaient occupées par les 54e et 20e divisions allemandes, qui avaient un ordre de bataille typique pour les deux côtés : les trois régiments en une seule échelon, un bataillon de chaque régiment constituait la réserve de division et était placé en seconde position à l'arrière de ses régiments. Ainsi, la profondeur et la densité de la défense étaient insuffisantes pour le théâtre occidental : jusqu'à 6 km par division en front et jusqu'à 3 km de profondeur. À la veille de la bataille, la 54e division avait été renforcée par le 27e régiment d'infanterie et deux divisions d'artillerie.

Les Anglais ont concentré deux corps d'infanterie pour l'attaque. Il n'a pas été possible de déterminer le nombre exact de divisions en première ligne, car différents auteurs donnent des chiffres différents. L'hypothèse la plus proche de la vérité serait qu'il y avait six divisions en première ligne, et en réserve, deux divisions et un corps de cavalerie composé de trois divisions de cavalerie. Par conséquent, les Anglais avaient une division en première ligne pour chaque 2 km de front, c'est-à-dire une supériorité triple. Trois brigades blindées, totalisant 381 chars, ont été attachées à l'infanterie. L'attaque était soutenue par environ 1 000 pièces d'artillerie, dont plus de la moitié étaient des lourdes.

Cette fois, les Anglais ont pris toutes les mesures pour atteindre la surprise. Les troupes occupaient leurs positions de départ la nuit. Le regroupement des chars a également été effectué la nuit, à la veille de l'attaque. La préparation d'artillerie pour l'attaque a été annulée. Il a été décidé d'attaquer soudainement avec les chars. Sur les zones voisines, en revanche, des attaques ponctuelles et des raids d'infanterie contre les positions allemandes étaient menés avec le soutien d'une forte artillerie, et des attaques chimiques étaient effectuées.

Grâce aux prisonniers capturés, les Allemands ont appris la veille de l'attaque qu'un assaut se préparait et ils ont réussi à concentrer toute la 107e division à Cambrai. Malgré tout, en raison de l'absence de préparation d'artillerie, la surprise de l'attaque par les Anglais a été obtenue.

À 6 h 20 le 20 novembre, l'artillerie anglaise ouvrit le feu, formant un mur de projectiles. En même temps, à une distance d'environ 1 000 m de l'ennemi, les chars anglais avancèrent depuis leurs positions de départ. Juste derrière les chars, l'infanterie commença à progresser. L'ordre de bataille de l'infanterie et des chars est montré aux Fig. 25 et 26. Pour que les chars et l'infanterie ne perdent pas leur direction dans le brouillard matinal, épaissi par la fumée des obus de l'artillerie anglaise, le chemin de chaque peloton de chars avait été préalablement marqué par un cordon traceur, posé jusqu'aux obstacles de fil de fer de l'ennemi.

Beaucoup d'auteurs ne sont pas d'accord avec la répartition des chars adoptée par les Anglais en pelotons au sein des bataillons d'infanterie, non seulement du premier, mais aussi du deuxième échelon ; ils pensent qu'il serait plus judicieux de regrouper les chars en unités séparées et plus puissantes. Nous ne partageons pas cet avis. Les chars lents « M-IV » ne pouvaient être efficaces qu'en travaillant avec l'infanterie. S'ils se détachaient de celle-ci, ils mouraient inévitablement sous le feu de l'artillerie ennemie tirée à vue. D'un autre côté, l'infanterie, privée de l'appui des chars, aurait à peine pu franchir les obstacles allemands non détruits par l'artillerie. La seule chose que l'on puisse reprocher aux tankistes ayant participé à cette bataille, c'est qu'ils oublièrent souvent

l'infanterie et essayaient de mener le combat seuls, ce qui se terminait pour eux par des résultats désastreux.

L'attaque soudaine des chars et de l'infanterie a stupéfié les Allemands. Ils abandonnent leurs positions et points d'appui les uns après les autres. À midi, les Anglais avaient avancé de 6 à 8 km, prenant la première et la deuxième position allemande. Seul au centre, près de Flessier, la 51^e division anglaise s'est arrêtée impuissante devant la deuxième position allemande. C'est là exactement que les chars se sont séparés de leur infanterie et ont été mitraillés par trois batteries allemandes.

Il est difficile de dire pourquoi les Anglais ont arrêté leur avancée. Apparemment, deux raisons ont joué un rôle : la première — une tendance à l'excès de méthodisme, la deuxième — la résistance allemande sur la position arrière était suffisamment forte, et l'artillerie anglaise ne pouvait plus soutenir son infanterie.

Ayant cessé l'offensive de l'infanterie, les Anglais ont néanmoins tenté d'avancer leur corps de cavalerie. Il agissait apparemment aussi «selon le plan» et ne connaissait absolument pas la situation. Il est clair que cette tentative n'a rien donné, le front étant encore assez fortement tenu par l'infanterie allemande, et la cavalerie anglaise n'était absolument pas capable de se battre contre l'infanterie. De tout le corps, seul un escadron canadien a percé jusqu'à Cambrai, mais lui aussi a été dispersé par l'infanterie allemande.

Beaucoup d'auteurs s'efforcent de prouver que les Anglais ont complètement percé le front allemand à Cambrai et pouvaient se déplacer librement à travers les portes ouvertes, car les Allemands, soi-disant, n'avaient plus de réserves. Le simple fait que le corps de cavalerie anglais n'ait pas pu avancer vers Cambrai contredit cette affirmation. Le deuxième fait — le nombre de prisonniers allemands le premier jour de la bataille (les Anglais ont capturé environ 7 500 personnes jusqu'au 21 novembre) — confirme également que les forces allemandes n'étaient pas encore épuisées. Si l'on suppose que les pertes en tués et blessés étaient égales au nombre des prisonniers, même dans ce cas les Allemands auraient perdu 15 000 personnes sur les 45 000 qui constituaient les trois divisions impliquées dans le combat. Les 30 000 restantes étaient suffisantes pour continuer le combat défensif.

Mais nous n'insistons pas particulièrement sur tous ces chiffres, bien que la falsification des faits soit tout à fait évidente. Nous restons d'avis que même si la percée avait vraiment été réalisée et développée par les Anglais, elle n'aurait pas seulement apporté aucun vrai succès opérationnel, mais aurait été seulement la cause d'une sévère défaite pour eux. En réalité, on ne peut pas battre une armée face à quelqu'un qui dispose de réserves et de bonnes voies de communication, en faisant une percée de 12 km dans son front, dans laquelle, même dans les conditions les plus favorables, on peut à peine faire passer 6 à 8 divisions. Les événements suivants lors de la bataille de Cambrai confirment cette conclusion. Il faut considérer comme chance pour les Anglais le fait qu'ils n'ont pas réussi à faire entrer leur corps de cavalerie dans la gueule ouverte du monstre appelé armée de masse moderne.

Jusqu'à midi le 21 novembre, les Anglais étaient occupés à remettre en ordre les formations de combat de l'infanterie et des chars et à déplacer l'artillerie. Ensuite, ils ont repris l'offensive. Le premier jour, ils ont perdu seulement 49 chars (12%) et pouvaient encore renforcer considérablement leur infanterie avec des chars. L'attaque a de nouveau rencontré du succès. La résistance allemande à Flesquières a été brisée, et les Anglais se sont approchés de près de la position arrière des Allemands, mais n'ont pas pu la franchir. Les réserves allemandes ont commencé à arriver, et le combat a pris un caractère d'affrontement direct, habituel lors de toutes les percées.

Jusqu'au 29 novembre, les Anglais continuaient le combat avec des méthodes qu'ils avaient testées — des attaques ponctuelles sur certaines parties du front dans le but de capturer des morceaux des positions allemandes.

Le 30 novembre, les Allemands sont passés à la contre-attaque. Pour cela, le commandant de la 2^e armée allemande a concentré 4 divisions sur le flanc droit de la saillie formée, et 7 divisions sur le flanc gauche, sur un front de 8 km. L'attaque allemande était soutenue par plus de 1 000

canons, dont jusqu'à 75 % étaient lourds. La préparation d'artillerie a été courte, selon la méthode du tir précis, utilisée pour la première fois par les Allemands sur le théâtre occidental.

À la suite de la contre-attaque, les Allemands ont réussi à rétablir presque entièrement la situation et même à s'emparer de certaines positions anglaises. Seul le centre a été tenu par les Anglais, avec une petite avancée d'environ 9 km de front et 3 km de profondeur.

Le 5 décembre, les combats ont cessé. Les adversaires ont pu compter leurs pertes, qui étaient importantes des deux côtés. Comme trophées, les adversaires ont obtenu :

	Плен- ных	Пуле- метов	Орудий	Танков
Немцы	9 000	716	148	100
Англичане	10 500	350	142	—

Les deux parties pouvaient également se considérer comme victorieuses, ce qu'elles ont essayé de faire. En rédigeant des rapports de victoire, elles ont négligé deux facteurs très importants: les Allemands n'ont pas pris en compte l'importance des chars, qui à partir de ce moment sont devenus l'arme offensive la plus puissante ; les Anglais et les Français ont ignoré les avant-postes créés par les Allemands, rapidement conquis par les chars et l'infanterie, et ont ensuite dû, à travers l'expérience difficile de plusieurs batailles défensives, redécouvrir l'importance des avant-postes fortifiés.

Le succès des Anglais au début de la bataille s'explique par la surprise de l'attaque, la densité insuffisante de la défense et l'absence de moyens antichars chez les Allemands. La raison principale qui a permis ce succès initial était la faible densité de la défense.

L'échec ultérieur des Anglais s'explique par la profondeur de la défense allemande, sa densité rapidement accrue et le manque de portée et de mobilité de l'artillerie anglaise.

Les tanks dans cette bataille ont permis la possibilité d'une attaque surprise et ont montré qu'ils pouvaient combattre des points d'appui d'infanterie qui ne disposaient pas de moyens anti-chars spéciaux.

Les Anglais et les Français sont arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire d'utiliser les chars de manière plus large. Les Allemands se sont limités à fournir aux régiments d'infanterie des canons légers pour lutter contre les chars.

Du point de vue opérationnel, les deux parties sont restées sur leurs anciennes vues concernant la nécessité de concentrer en un seul point un coup avec une masse de moyens techniques et de forces vives. L'échec de l'engagement de la cavalerie anglaise au combat, apparemment, a conduit les Allemands à penser que l'utilisation de la cavalerie dans la percée n'était pas judicieuse du tout. La rapide concentration par les Allemands d'un groupe de contre-attaque avec une masse d'artillerie a, curieusement, été insuffisamment prise en compte par les deux parties. Les deux camps, comme l'ont montré les plans d'opérations de 1918, ont continué à créer des théories éphémères sur les frappes concentrées, ne voulant pas comprendre les limites et la signification de telles opérations.

4. Conclusions

Dans les opérations de 1917, l'artillerie continuait à jouer un rôle décisif. La seule exception était la bataille de Cambrai. Aucune opération n'a entraîné de changement dans la forme de la guerre.

On ne peut s'empêcher de se demander : l'idée elle-même, de passer d'un secteur du front de position à des formes de guerre de mouvement par une percée, n'était-elle pas éphémère ? Nous remettons la réponse à cette question à l'étude des opérations de 1918. Pour l'instant, nous nous contentons de constater le fait que l'accroissement rapide de la défense en profondeur ralentissait le

rythme des opérations offensives et permettait d'équilibrer les forces de défense et d'attaque. À ce stade, toutes les opérations prenaient fin.

Bien que les résultats opérationnels de toutes les batailles de 1917 sur le théâtre occidental aient été minimes, le perfectionnement des formes tactiques de combat se poursuivait.

En défense, les plus grands changements ont été réalisés dans l'armée allemande. Cela s'est produit parce que le commandement allemand avait, tout au long de 1917, adopté une approche défensive, accumulant des forces pour de futures opérations offensives grandioses.

Lors de l'analyse de la bataille de Cambrai, nous avons déjà noté la création par les Allemands d'un avant-poste. Cela résultait de la mise en œuvre d'une nouvelle instruction sur la « construction de positions », publiée par le quartier général des armées allemandes le 15 août 1917. Cette instruction indiquait que les lignes continues, bien observables, étaient détruites par l'artillerie ennemie ; il fallait donc tromper l'ennemi sur la véritable localisation de la position principale. À cette fin, il était nécessaire de donner aux positions le tracé le plus irrégulier possible, en adaptant à la défense non seulement les tranchées, mais aussi les cratères, en créant des fortifications séparées, bien camouflées et solides. Les voies de communication devaient être masquées, couvertes et souterraines. Quelques cratères et fortifications reliés par une voie de communication souterraine devaient constituer un point de résistance capable de tenir longtemps. Toutes les fortifications devaient être protégées par divers obstacles artificiels, disposés de manière à ne pas révéler l'emplacement des ouvrages.

Conformément à la modification des formes des positions, la directive indiquait que « le combat ne doit pas se mener autour des lignes fortifiées, mais dans les zones de combat ». La directive établissait deux types de zones fortifiées : les zones de couverture, ou avancées, et les zones de combat. Le but de la zone avancée est de protéger la zone de combat d'une attaque soudaine de l'ennemi. Pour s'en emparer, l'ennemi doit dépenser tellement de forces et de moyens qu'il ne puisse pas attaquer immédiatement les positions de la zone de combat. La profondeur de la zone de couverture doit être adaptée au terrain et aux conditions présentes sur le champ de bataille. Elle peut être éloignée de la zone de combat ou toucher celle-ci par son bord arrière. À Cambrai, la profondeur de la zone de couverture était d'1 km, mais elle était encore peu équipée et se présentait comme une seule tranchée continue avec des obstacles en fil de fer. Cela s'explique par le fait que les divisions, situées sur un front de 6 à 8 km, ne pouvaient pas, par leurs propres moyens et avec leurs troupes, créer et occuper la profondeur et la densité nécessaires des fortifications dans la zone avancée.

La zone de combat devait également se composer de nombreux tranchées, points d'appui, ouvrages isolés et voies de communication, situés sur plusieurs kilomètres de profondeur. Derrière la première zone de combat, plusieurs autres zones devaient être placées, à au moins 3 km les unes des autres, afin d'éviter que l'artillerie ennemie n'attaque simultanément deux zones. La mise en place de deux zones de combat était considérée comme obligatoire dans les instructions.

Dans la forme où elle avait été mise en œuvre près de Cambrai, ce système de défense, en réalité, n'a pas résisté à l'épreuve. Il s'est révélé rapidement percé grâce à un nouveau moyen de combat — les chars. Mais la même bataille de Cambrai a confirmé que ce système avait un noyau solide, qui consiste en ce qu'il est inutile de mener un combat avec l'ennemi sur la première ligne lorsqu'il déploie toutes les armes à sa disposition — il vaut bien mieux se battre avec lui lorsqu'il a bougé, perturbé dans une certaine mesure son ordre de bataille et, surtout, ne peut pas compter sur un soutien immédiat de ses moyens lourds de combat. « La défense doit être mobile et active ; il ne faut pas, » disait l'instruction publiée par Ludendorff, « attacher les troupes aux fortifications ! ». Bien sûr, une telle théorie pouvait être élaborée en occupant un territoire ennemi et en comptant sur un meilleur entraînement tactique de ses troupes. Sur ce dernier point, le commandement allemand était profondément convaincu (jusqu'à un certain temps), et le premier, il l'avait.

Les Français étaient dans une autre position. Ils se battaient sur leur propre territoire et ne voulaient pas le céder. C'est pourquoi eux aussi, sous l'effet des conditions de combat, développaient des formes de « défense élastique », mais ils le faisaient beaucoup plus lentement et prudemment. En 1917, l'état-major français se contente de préciser les dispositions déjà établies sur

l'organisation de la défense. La plus petite unité défensive reconnue est le groupe de combat (section) ; les positions de plusieurs groupes de combat forment un point d'appui ; plusieurs points d'appui sont regroupés en centre de résistance, qui protège sa zone pendant le laps de temps avec le centre de résistance voisin. Les centres de résistance alignés, ainsi que les centres de résistance occupés par les soutiens, forment une position. Il faut équiper au moins deux positions à une distance de 6 à 8 km l'une de l'autre. Voilà le schéma du système de défense français, qui perdurait en 1917 et au début de 1918.

Dans la conduite des combats offensifs, aucun changement majeur n'a été apporté, à part l'attaque près de Cambrai. Toujours la même préparation d'artillerie longue, le déplacement lent de l'artillerie et, par conséquent, des rythmes d'opérations extrêmement lents, la définition des tâches en fonction des capacités de l'artillerie, etc. Mais en même temps, beaucoup de petites améliorations dans le combat offensif ont été faites, qui devaient à première vue sembler mineures, mais qui devaient former de nouvelles formes de combat.

Parmi ces améliorations, il faut avant tout mentionner le développement de méthodes d'interaction de l'infanterie avec les chars. Il est vrai que beaucoup de choses à ce sujet restaient encore inachevées, mais les bases étaient déjà posées. Il est intéressant de noter que ce sont justement les chars qui ont favorisé la destruction de l'ordre de bataille ondulé de l'infanterie et le passage à ce qu'on appelle la tactique de groupe. L'infanterie, pour passer les obstacles derrière un char en mouvement, devait se déplacer en groupes. C'est un fait très important, car il en découle que l'interaction suppose non seulement la concordance des objectifs et la simultanéité des actions, mais aussi l'adaptation des formations de combat des différentes branches des forces armées qui interagissent.

Dès que l'infanterie a cessé de se déplacer par bonds imprudents, il est devenu possible d'utiliser de manière plus efficace ses armes lourdes — mitrailleuses et mortiers — et de mieux s'adapter au terrain. Les formes de manœuvre de l'infanterie sur le champ de bataille ont commencé à se créer avec le soutien de ses propres moyens de feu. En même temps, les pertes de l'infanterie dues au feu ennemi ont commencé à chuter nettement.

Le passage à un ordre de bataille en groupe a forcé à abandonner le roulis des vagues les unes sur les autres. Les Anglais ont créé un système de roulement des bataillons dans leur ensemble, ce qui ne perturbait pas l'organisation des unités et permettait une gestion plus flexible. Les Anglais ont également introduit une répartition des groupes au sein du bataillon selon les tâches : les premiers groupes — garnisons — avaient pour mission de percer la position ennemie et de s'y établir pour repousser les contre-attaques; les deuxièmes groupes — nettoyeurs — devaient éliminer l'ennemi dans les tranchées et les abris et se déployer sur les flancs de la zone allemande conquise afin d'établir un lien avec les unités voisines; les troisièmes groupes — bloqueurs — étaient destinés à combattre les ouvrages défensifs isolés puissants tels que les réduits et les blockhaus ; ces groupes étaient équipés de lance-flammes, de grenades fumigènes et renforcés par des canons de 109 mm. Selon la situation, les groupes bloqueurs avançaient pour capturer les installations ou formaient la réserve du commandant de compagnie. Par conséquent, l'importance du commandant de compagnie d'infanterie commençait progressivement à se rétablir, et la compagnie elle-même pouvait non seulement avancer directement vers l'objectif assigné, mais aussi manœuvrer.

Les changements dans les formes de combat à pied se produisaient plus rapidement dans l'armée anglaise parce qu'elle était la plus jeune armée et faisait moins attention que les autres aux vieilles compétences et traditions, qui gâchaient souvent les idées les plus brillantes.

Les Français s'accrochaient le plus fermement aux vagues qu'ils avaient inventées, essayant d'inculquer ces formes aussi aux forces américaines qui commençaient à arriver en France. Ils se limitaient à renforcer les bataillons avec des équipes « Schilt » (éclaireurs) et « Zet » (nettoyeurs d'abris) et avec des mortiers.

En 1917, l'artillerie a connu une année remarquable, car les méthodes de tir calculé ont été définitivement mises au point dans toutes les armées, ce qui permettait d'utiliser le feu d'artillerie de manière plus flexible contre des cibles invisibles. De plus, dans toutes les armées, de l'artillerie tractée et motorisée a commencé à être créée. Les Français ont particulièrement connu de grands

succès à cet égard. La mobilité tactique de cette artillerie était inférieure à celle de l'artillerie montée, car tout changement de position sur le champ de bataille était associé à de grandes difficultés. Mais en contrepartie, les déplacements à l'arrière étaient plus faciles, ce qui augmentait la mobilité opérationnelle de l'artillerie.

Les chars dans les combats de 1917 se sont justifiés. Le commandement allemand a quand même réussi à passer à côté de ce fait marquant de la naissance d'un nouveau type de troupes. Les succès de la défense sur le théâtre occidental et des offensives contre l'armée tsariste en décomposition en Russie ont favorisé le développement d'une certaine conservatisme dans la manière de voir le combat du commandement allemand. Il continuait à baser ses plans essentiellement sur seulement deux types de troupes — l'infanterie et l'artillerie.

En 1917, l'aviation a été de plus en plus utilisée pour participer directement aux combats par des actions de bombardement et d'assaut.

Tels sont en gros les résultats de l'année 1917. L'évolution des formes de défense et d'attaque s'est poursuivie.

Chapitre 5 : 1918

La dernière année de la guerre mondiale a été marquée par des batailles grandioses sur le théâtre occidental, qui ont décidé du sort de la guerre. Les adversaires dans ces combats ont utilisé toutes leurs forces et ressources et, en même temps, ont mis en œuvre toutes les méthodes de lutte développées grâce à une longue expérience. C'est pourquoi les batailles de cette année méritent une étude particulièrement attentive.

Les offensives de 1918 ont été lancées par les Allemands. Ils cherchaient à résoudre la guerre avant le moment où la supériorité des forces alliées, auxquelles se sont joints les États-Unis, deviendrait insurmontable.

Notre tâche ne consiste pas à analyser en détail les plans opérationnels du commandement allemand. Nous nous limiterons à quelques remarques.

Le fait de l'échec total de ces plans parle de lui-même. Ils, — c'est maintenant évident, — n'étaient pas construits sur une base solide. Les forces des ennemis sur le théâtre occidental des opérations militaires au début de 1918 étaient les suivantes :

	Пехотных дивизий	Кавалерийских дивизий	Бойцов	Орудий	Танков	Самолетов
Германская армия . . .	193	—	2 037 000	15 800	10	2 890
Союзники	172	9	2 138 000	15 439	893	3 784

Il ressort de ces chiffres que l'armée allemande ne disposait pas d'un avantage suffisant en nombre pour fonder ses plans uniquement sur la supériorité quantitative. Pour réussir, il fallait un avantage tactique et opérationnel. Si le premier existait dans une certaine mesure, le commandement allemand ne possédait pas le second. Il était prisonnier de ses idées initiales sur la percée du front dans un secteur particulier, faisant preuve d'un conservatisme étonnant. Le plan d'opérations successives élaboré par Ludendorff ne prenait pas en compte les éléments du temps et s'est en fait transformé en opérations isolées par lieu et par moment, c'est-à-dire qu'il répétait des passages de l'art militaire déjà franchis par les Alliés en 1917. À cet égard, la remarque de Foch selon laquelle Ludendorff a trop étiré ses opérations est tout à fait juste. Voici un extrait du livre de Ludendorff « La conduite de la guerre », qui caractérise l'idée opérationnelle et tactique de base qui guidait le commandement allemand.

Ludendorff écrivait : « En concentrant des forces écrasantes pour s'abattre sur des forces défensives plus faibles, les détruire et percer le front. Ensuite ! s'abattre avec toute la masse attaquante sur les réserves ennemies alors qu'elles sont encore dispersées. Le but est d'augmenter constamment le paquet formé sur le front ennemi. Atteindre à un moment donné un point si profondément à l'arrière de l'ennemi que son front soit brisé et que les deux ailes de la brèche soient continuellement repoussées sur les côtés. Ensuite, il faut envelopper ces ailes, et alors l'attaque percée devient une manœuvre.

Ce concept séduisant pour sa mise en œuvre suppose une supériorité colossale des forces du côté de l'attaquant, afin d'assurer (et d'élargir) ses flancs dans la zone de percée, et un manque ou une extrême absence de maniabilité des réserves de l'ennemi. Et dans ces conditions, la possibilité de fournir à ses troupes tout le nécessaire à travers une bande relativement étroite de percée reste en question. Après tout, la dépendance de la profondeur de la percée sur sa largeur subsiste dans tous les cas, même si ce n'est pas une valeur constante. L'expérience des combats sur le front de l'Est, qui avait inutilement enthousiasmé Ludendorff, a montré que même dans les conditions les plus

favorables, la percée se terminait par le déplacement du front de manière plus ou moins profonde, tant que l'ennemi avait encore en main le territoire et les forces vives de l'armée.

Ainsi, la pensée de la direction allemande se concentrait sur la percée, dont le développement était imaginé comme un enroulement du front dans une ou les deux directions avec un mouvement simultané en profondeur de la percée. L'échec de cette idée en 1916 et 1917 lors des tentatives des Alliés de la réaliser n'a pas convaincu la direction allemande de la nécessité de trouver une autre doctrine. L'expérience de l'offensive de Broussilov, basée sur l'idée de déployer la bataille frontale par une série de percées distinctes, restait négligée. La seule modification que la direction allemande jugeait nécessaire était d'essayer d'obtenir l'extension la plus grande possible de la zone de percée, c'est-à-dire qu'en substance, elle répétait les vues déjà exprimées par le général Nivelle.

Nous avons longtemps insisté sur cette question des vues opérationnelles du commandement allemand dans le seul but de montrer qu'il n'y avait rien d'original ni même d'indépendant dans ces vues. La réflexion opérationnelle du commandement allemand tournait en rond autour des mêmes idées que celles qui guidaient le commandement allié, et était même en retard dans son développement.

Quelles nouvelles idées et tactiques, selon le commandement allemand, devaient lui assurer la victoire ?

Dans l'armée allemande, deux artilleurs talentueux sont apparus. L'un d'eux — le capitaine Pulkowski — a développé des méthodes de tir précis sans réglage préalable. L'autre — le colonel Bruchmüller — a mis au point l'organisation de la gestion centralisée des masses d'artillerie et un système de préparation d'attaque pour l'artillerie. Lors des combats sur le front de l'Est, les méthodes de tir et de gestion ont été testées et ont donné des résultats positifs.

Le principal avantage des nouvelles méthodes d'utilisation de l'artillerie résidait dans le fait qu'elles pouvaient permettre d'obtenir l'effet de surprise lors de l'attaque de l'infanterie. L'expérience des combats de 1916 et 1917 montrait qu'une offensive dépourvue d'effet de surprise ne pouvait aboutir qu'à des résultats insignifiants, ne justifiant pas les efforts et les moyens engagés. Au contraire, une attaque soudaine pouvait immédiatement apporter un grand succès. Il est donc compréhensible que le commandement allemand se soit activement engagé dans la reformation des artilleurs selon le système de Pulkov et de Bruchmüller.

Arrêtons-nous sur l'organisation de la gestion des masses d'artillerie, développée par Bruchmüller, car cette question reste pertinente à ce jour.

Selon le système de Bruhmüller, l'artillerie dans une bataille offensive devait être divisée en les groupes suivants :

Les groupes de lutte contre l'infanterie — «Ika» — étaient organisés dans le secteur de chaque division d'infanterie du premier échelon. Ils comprenaient de l'artillerie légère et d'obusiers, ainsi que des compagnies de mortiers. La tâche des groupes «Ika» consistait à préparer l'assaut des positions d'infanterie ennemies. Bruchmüller indique dans son livre «L'artillerie allemande pendant les percées de la Première Guerre mondiale» qu'il est en principe souhaitable d'avoir une quantité d'artillerie suffisante pour pouvoir tirer simultanément sur toutes les lignes fortifiées ; «dans chacune d'elles — sur toute la ligne de tranchées, sur tous les nids de mitrailleuses et abris de mortier, sur les postes d'observation et de commandement — et les maintenir sous le feu jusqu'à l'invasion de l'infanterie». Et comme cela n'était jamais vraiment possible à atteindre, il fallait établir un minimum d'artillerie nécessaire et développer une méthode de pression progressive sur les positions ennemies. En moyenne, chaque batterie était prévue pour 100 à 150 m de positions ennemies. De plus, des batteries spéciales étaient affectées pour tirer sur les postes de commandement et d'observation.

Chaque groupe « Ika » était divisé en sous-groupes selon le nombre de régiments d'infanterie de la première ligne. Les sous-groupes étaient à leur tour divisés en divisions mixte, qui étaient constituées en fonction de la réalisation de certaines tâches. Par exemple, la première division mixte recevait pour mission de tirer sur la première ligne de tranchées, la deuxième — sur la deuxième ligne, la troisième — sur la troisième ligne.

Les groupes «Ika» étaient soumis aux commandants des divisions du premier échelon.

Les groupes de lutte contre l'artillerie — «Aka» — étaient créés dans chaque secteur de corps d'armée. Ils comprenaient principalement de l'artillerie légère. La mission des groupes «Aka» consistait à supprimer l'artillerie ennemie. Bruchmüller indique que, pour une suppression prolongée de l'artillerie ennemie, il fallait prévoir une batterie pour chaque batterie ennemie. De plus, il fallait disposer de plusieurs batteries de réserve au cas où de nouvelles batteries ennemies seraient repérées.

Les groupes «Aka» étaient divisés en sous-groupes selon le nombre de divisions du premier échelon. De plus, sur les flancs du front d'attaque général, en dehors des secteurs des divisions de flanc, des sous-groupes distincts étaient créés et ils étaient subordonnés aux groupes de flanc «Aka».

Les groupes «Aka» étaient sous le commandement des chefs de corps.

Groupes longue portée et de flanc — «Feka» — un groupe par secteur de chaque corps. Ils comprenaient principalement de l'artillerie lourde. La tâche des groupes «Feka» était de bombarder les localités, les camps, les postes de commandement à l'arrière des positions ennemies, les nœuds de communication, les routes, les ballons d'observation, etc., ainsi que de flanquer les positions ennemies.

Les groupes «Feka» étaient divisés en sous-groupes lorsqu'il y avait un grand nombre de batteries. Dans ce cas, un sous-groupe était affecté uniquement au tir à longue portée, et l'autre — au tir à longue portée et au tir de flanc. En ce qui concerne le choix des positions, les groupes «Feka» n'étaient pas limités par les frontières de leurs corps.

Les groupes lourds de tir de barrage — «Barbara» ou «Hvelfa» — un groupe par front de chaque armée. Ils comprenaient de l'artillerie lourde, chargée de bombarder les cibles les plus lointaines : nœuds ferroviaires, ponts, localités, gares, etc.

Batteries d'accompagnement de l'infanterie. En plus des groupes mentionnés ci-dessus, pour l'accompagnement direct de l'infanterie, vous divisiez des batteries d'artillerie légère ou de montagne. En 1918, les Allemands disposaient en petit nombre de canons raccourcis de 77 mm (16 calibres), ainsi que de canons de 37 et 47 mm, utilisés comme artillerie d'infanterie. En moyenne, chaque division du premier échelon recevait un régiment d'artillerie d'accompagnement, qui ne participait pas à la préparation d'artillerie, se plaçait à l'abri près de son infanterie et la suivait prête à tirer depuis de courtes distances (souvent en tir direct) sur les « mitrailleuses en action », l'infanterie qui contre-attaque et les chars ennemis. En général, les pièces d'accompagnement de l'infanterie étaient attelées à deux chevaux. Pour faire avancer les batteries à travers les cratères, tranchées, fossés et autres obstacles, des équipes de sapeurs avec le matériel et l'équipement nécessaires leur étaient attachées.

En substance, ce système de répartition de l'artillerie ne différait guère du français et de l'anglais ; il y avait juste plus de précision et, ce qui était particulièrement important, l'attribution d'une artillerie spéciale d'accompagnement direct de l'infanterie. Mais tandis que les alliés continuaient à discuter de la mission de l'artillerie — détruire ou supprimer, les Allemands avaient résolument renoncé à détruire les positions ennemies avec l'artillerie. « Il fallait seulement secouer moralement l'ennemi par le feu d'artillerie, le pousser dans ses abris, puis le stupéfier par une frappe soudaine », soulignait Bruchmüller. Selon cette approche des missions d'artillerie, l'utilisation de l'artillerie pendant l'offensive était divisée en deux périodes : avant l'attaque et pendant l'attaque.

Avant l'attaque, toute l'artillerie effectuait d'abord un tir d'ensemble sur les positions d'infanterie, les points de commandement et d'observation, les batteries, les camps et les emplacements des états-majors ennemis ; ensuite, les groupes «Aka» et une partie des batteries des groupes «Ika» menaient une lutte renforcée contre l'artillerie ennemie, afin de la neutraliser complètement dès le départ ; enfin, tous les groupes — «Ika», «Aka», «Feka» et «Barbara» — passaient à des tirs méthodiques sur leurs principales cibles. Pendant ce temps, pour tromper l'ennemi sur le début de l'attaque d'infanterie, les batteries «Ika» effectuaient de faux déplacements de tir en profondeur ou sur les batteries ennemies. Les batteries de mortiers participaient à la préparation d'artillerie avec les groupes «Ika».

Pendant l'attaque, au début de celle-ci, tout ce qui pouvait révéler à l'ennemi l'approche de ce moment était évité. Le feu ne s'interrompait pas, il était interdit de changer le rythme de tir, et l'infanterie sortait des tranchées sans crier «hourra». Dès que l'infanterie commençait à avancer, les groupes «Ika» et une partie des batteries «Aka» concentraient le feu sur la position avant de l'ennemi, puis passaient à la mise à feu en barrage roulant. Les sauts du barrage roulant étaient réglés selon l'heure. La taille des sauts était fixée à l'avance, en fonction de la nature des positions de l'ennemi et du terrain. En moyenne, le barrage roulant avançait par sauts de 100 à 200 m. Les commandants de bataillon avaient le droit de demander aux fusées d'accélérer le barrage roulant. Les batteries «Aka» et «Feka» qui ne participaient pas à la création du barrage roulant s'y intégraient dès qu'il atteignait les cibles qu'elles tiraient. À ce moment-là, une partie des batteries «Ika» pouvait commencer à changer de position, sans affaiblir la force du barrage roulant.

Sur le théâtre occidental de la guerre mondiale, une double ligne de tir était toujours utilisée. Directement devant l'infanterie roulait une ligne de tir créée par des obus à fragmentation ; elle était précédée d'une ligne de tir d'obus chimiques à une distance telle que l'effet nocif des gaz ne pouvait pas entraver l'avancée de sa propre infanterie. La ligne de tir se poursuivait jusqu'à l'épuisement de toute la portée de l'artillerie légère et moyenne, c'est-à-dire sur une profondeur de 8 à 10 km.

La préparation d'artillerie commençait généralement la nuit, sans tir de réglage préalable, et l'attaque avait lieu à l'aube. Les tirs pendant la période de préparation se faisaient selon des données calculées à l'avance. Pour assurer l'efficacité de ces tirs, les Allemands avaient préparé un grand nombre de pièces de calcul auxiliaires différentes : acoustiques, photométriques et topographiques. Au début de l'attaque d'infanterie, l'artillerie passait au tir observé. Pour cela, les points d'observation principaux et auxiliaires étaient préparés à l'avance. Pendant l'attaque avec l'infanterie, des observateurs auxiliaires et des officiers de liaison d'artillerie suivaient. Cependant, toutes les batteries «Aka», 116 «Feka» et «Hvelfa» ne pouvaient pas utiliser l'observation terrestre. Des avions et des ballons étaient désignés pour le service de ces batteries.

Les méthodes de préparation de l'artillerie assuraient la surprise de l'attaque, mais il fallait aussi cacher la concentration des troupes et surtout de l'artillerie nombreuse. À cet égard, des techniques avaient été mises au point, qu'il est utile de rappeler. Les batteries étaient placées en trois rangs. Le premier rang comprenait les batteries dont les positions étaient bien dissimulées. Elles prenaient leurs positions dès leur arrivée ou, en tout cas, à l'avance. Le deuxième rang comprenait les batteries que l'on pouvait placer temporairement, jusqu'à la veille de l'attaque, à proximité de leurs positions (dans les bois, les buissons, les replis du terrain, dans les ruines, etc.) et qu'on déplaçait à la main vers leurs positions au moment du tir. Ces batteries devaient être les plus nombreuses. Le troisième rang regroupait les batteries qui, par absence totale de couvert près de leurs positions, devaient se rendre en position attelées uniquement la nuit précédant l'attaque. Ces batteries devaient être le moins nombreuses possible.

En plus de cela, les mesures suivantes étaient prises pour cacher la concentration de l'artillerie. Les obus étaient stockés près des batteries — dans les cratères, les tranchées, les ruines de maisons, les buissons, etc., mais pas en tas à découvert, car ceux-ci se distinguaient nettement sur toute photo aérienne. Pour protéger les obus des intempéries, on utilisait du feutre pour toiture, des planches, des grilles, des bâches. Les positions de batterie et les postes d'observation n'étaient aménagés que si ces installations ne pouvaient pas être repérées par observation terrestre ou aérienne. Le camouflage des batteries et des postes d'observation était largement utilisé de différentes manières et vérifié par photographie aérienne. « Ainsi, — écrit Bruchmüller dans le livre déjà mentionné, — en règle générale, aucune construction n'était entreprise ».

Bruchmüller indique que pour mener une offensive avec succès, les méthodes d'utilisation de l'artillerie doivent être basées sur les principes suivants :

«Vaincre l'ennemi par surprise grâce à :

- à garder secrètes les sections de percée et les travaux préparatoires ;
- à l'application de mesures pour induire l'ennemi en erreur sur d'autres sections ;
- à un refus complet de l'ajustement ;
- à l'ouverture simultanée du feu par toutes les batteries ;

— à une courte préparation d'artillerie et, par conséquent, à un abandon complet de l'idée de détruire les fortifications ennemies ;

— attaquer à un moment précis sans crier « hourra ». Neutraliser la capacité de combat de l'ennemi grâce à :

— à l'utilisation massive du feu ;

— grande vitesse de tir ;

— lutte renforcée contre l'artillerie ennemie au début de la préparation d'artillerie et tir de projectiles chimiques pendant toute la préparation d'artillerie et lors de l'attaque ;

— aux fréquents déplacements du feu sur les positions d'infanterie de l'adversaire ; à l'utilisation de feu perturbateur sur les arrières des positions ennemies pendant la préparation d'artillerie et lors de l'attaque, à l'utilisation de barrage de feu et d'artillerie d'accompagnement.

Actions en fonction de la profondeur de position de l'ennemi par :

— l'utilisation d'armes à longue portée ;

— avancer les positions des batteries très en avant ;

— un changement rapide de positions.

Préparation de ses troupes par :

— la centralisation de la gestion ;

— transmission en temps voulu des ordres ;

— de l'instruction approfondie de l'infanterie et de l'artillerie ;

— de formation.

On ne peut espérer le succès de l'offensive qu'en respectant et en mettant en pratique l'ensemble de ces principes.

Telles sont, en gros, les façons d'utiliser l'artillerie développées par Bruchmüller.

Les consignes tactiques du commandement allemand pour les batailles à venir ont été exposées dans une instruction particulière intitulée « Combat offensif dans la guerre de position » (approuvée le 1er janvier 1918) et dans des instructions séparées, développant les dispositions de l'instruction principale notamment en ce qui concerne l'emploi des différentes armes, publiées à différentes dates (25 janvier, 2 février, 17 avril, 27 juillet). La multiplicité des instructions témoigne, d'une part, de l'attention portée par le commandement allemand aux questions tactiques, et d'autre part, du manque de points de vue suffisamment approfondis sur la réalisation de la percée.

En général, les principales dispositions de toutes les instructions se résument à ceci :

1. La percée est réalisée par la concentration sur un large front de forces et de moyens puissants, le succès est atteint grâce à une méthode stricte et une préparation planifiée, à la surprise, à la rapidité et à la continuité de l'exécution de l'attaque et à l'alimentation depuis la profondeur.

L'effet de surprise est assuré par la discrétion de toute la préparation et une courte préparation d'artillerie (2 à 4 heures).

2. Le premier jour du combat, il est nécessaire d'avancer d'au moins 8 km en profondeur, c'est-à-dire de franchir toute la ligne fortifiée de l'ennemi.

3. La bataille pour la prise d'une ligne fortifiée ennemie se compose de deux périodes : la première commence immédiatement après la préparation d'artillerie, lorsque l'artillerie organise un rideau de feu mobile, sous la protection duquel l'infanterie avance à la vitesse du rideau de feu, c'est-à-dire 1 km par heure ; la deuxième période commence lorsque le rideau de feu mobile se détache de l'infanterie ou lorsque l'infanterie sort de la portée de l'artillerie. Dans ce dernier cas, l'infanterie doit continuer l'avancée à l'aide de ses mitrailleuses, fusils, baïonnettes, grenades, mortiers légers de tranchée, ainsi que de l'artillerie d'accompagnement qui lui est assignée. En même temps, l'infanterie ne doit pas oublier que le feu de barrage ne crée jamais une couverture de feu suffisamment dense, et elle doit donc être en permanence prête à commencer le combat rapproché avec ses propres moyens.

4. Les divisions d'infanterie doivent être capables de mener des combats prolongés pendant plusieurs jours et de réaliser des avancées significatives. À cet égard, l'attaque des divisions allemandes doit fortement différer des attaques méthodiques des Anglais et des Français, basées sur la rotation des divisions attaquantes.

5. Il ne faut pas envoyer les réserves dans des endroits où l'attaque sera arrêtée par des positions solides ou des centres de résistance — cela ne ferait que conduire à des pertes inutiles. Au contraire, il faut utiliser les réserves là où l'attaque avance. Cela permettra de briser la résistance de l'ennemi sur les secteurs voisins. Les points d'appui de l'ennemi doivent être dépassés en agissant sur les flancs et l'arrière.

Il est nécessaire de constamment se créer de nouvelles réserves, en rassemblant toutes les parties libres et en les tenant fermement dans ses mains.

6. Le succès de toute offensive dépendra du déplacement en temps voulu de l'artillerie de campagne et lourde, des munitions et des mortiers sur des affûts. C'est pourquoi tous les chefs doivent prendre toutes les mesures qui dépendent d'eux pour faire avancer rapidement l'artillerie.

L'artillerie doit préparer le chemin pour l'infanterie avec son feu et agir en pleine coordination avec elle.

7. Dès que l'effet du rideau de feu cesse, il faut donner une liberté totale aux officiers subalternes, en commençant par les commandants de compagnies et de bataillons. L'issue de la bataille dépendra souvent des actions de ces officiers. Ils doivent agir avec toute l'ingéniosité et l'énergie possibles pour accomplir les missions qui leur sont confiées.

8. La poursuite de l'ennemi doit être menée rapidement, sans interruption, sans lui donner de répit, même la nuit. Il ne faut pas se tendre des embuscades les uns aux autres, mais il faut toujours avoir à portée de main des moyens de feu fiables pour surmonter toute résistance imprévue.

D'après ce bref résumé de nombreuses instructions, on voit que le commandement allemand, tout en reconnaissant l'importance du feu d'artillerie, a en même temps rétabli le rôle principal de l'infanterie. C'était là son mérite incontestable. On demandait à l'infanterie de nouveau de savoir se battre avec ses propres moyens et de manœuvrer au combat en fonction de la situation. Pour cela, il fallait créer les conditions en changeant les formations de combat. Les mouvements en vagues de chaînes continues sur des fronts étroits empêchaient l'infanterie d'utiliser ses moyens de feu et de réaliser même la manœuvre la plus simple sur le front. Le commandement allemand a donc, premièrement, abandonné les attaques en vagues, puis décidé d'élargir la bande d'attaque de la division à 2—2,5 km. L'infanterie a obtenu le droit d'avancer en petites colonnes de pelotons ou de sections et de se déployer en ligne seulement pour le combat de tir et l'attaque.

La destruction du système du bœuf dans les armées anglaise et française, comme nous l'avons vu, se produisait sous l'influence de la nécessité pour l'infanterie de s'adapter à l'interaction avec les chars. Dans l'armée allemande, le même processus se produisait, mais pour d'autres raisons. Bien sûr, l'observation des formations de combat de l'infanterie anglaise lors de la bataille de Cambrai en obligeait, dans une certaine mesure, le commandement allemand à réfléchir plus profondément aux formes de combat de l'infanterie. Mais en général, la base de la décision du commandement allemand était la volonté d'opposer des formes de attaque de groupe aux formes de défense de groupe, qui, à ce moment-là, s'étaient déjà définitivement établies des deux côtés.

La dialectique de la lutte entre les formes de défense et d'attaque se poursuivait sans interruption. La défense changeait ses formes sous l'effet des moyens et des méthodes d'attaque. Ces dernières s'efforçaient de surmonter les formes de défense en mutation avec de nouvelles techniques d'attaque. Il ne fait aucun doute que cette lutte des formes continuera tant que des guerres seront menées et que l'équipement technique des armées continuera d'évoluer.

En ce qui concerne l'utilisation de l'aviation sur le champ de bataille, le commandement allemand s'est guidé par les dispositions suivantes, élaborées sur la base de l'étude de l'expérience des grandes batailles de 1917.

1. L'aviation de chasse doit assurer la supériorité aérienne au début de l'attaque et pendant celle-ci. La majorité de l'aviation de chasse reste sous le contrôle de l'armée ; aux corps attaquants sont confiées des escadrilles de chasse qui opèrent dans des zones ayant un impact décisif, en coordination totale avec les troupes au sol.

2. L'infanterie qui avance est soutenue par l'aviation d'assaut, qui opère en unités (de 6 à 20 avions), attaquant à basse altitude (50–100 m) l'infanterie ennemie, ses postes de mitrailleuses et

son artillerie. L'aviation d'assaut est concentrée sur les directions des principales frappes des corps auxquels elle est rattachée.

3. L'aviation de bombardement est utilisée pour des raids sur les objectifs à l'arrière de l'ennemi, principalement — les chemins de fer.

4. L'aviation de reconnaissance effectue des reconnaissances à longue distance de l'ennemi ; parmi elle, on distingue l'aviation d'artillerie pour l'observation des cibles d'artillerie et le réglage du tir d'artillerie, et l'aviation d'observation au-dessus du champ de bataille afin de détecter à temps les manœuvres ennemies et de maintenir le lien avec son infanterie. L'aviation d'observation est attachée aux divisions d'infanterie et aux corps d'armée.

Ainsi, l'utilisation de l'aviation prend un caractère planifié ; elle est impliquée dans le combat de toutes les troupes comme un assistant constant et sérieux des principales branches de l'armée — l'infanterie et l'artillerie.

Le développement de nouvelles formes de combat a nécessité de la part du commandement allemand l'organisation d'une reconversion de l'armée. Pour la direction de l'artillerie, un appareil de conseillers d'artillerie qualifiés a été créé. Dans la formation de l'infanterie, il a été décidé de passer au système des divisions de choc. Toutes les divisions d'infanterie ont été divisées en trois catégories : 1) adaptées à tous types d'opérations — divisions de choc, dont 56 ont été affectées, 2) adaptées à des zones limitées et 3) adaptées uniquement à la guerre de position.

En soi, cette répartition montrait que l'armée allemande commençait à décliner. Mais apparemment, le commandement allemand lui-même ne s'en rendait pas compte. Sinon, comment aurait-il pu se lancer dans d'énormes entreprises offensives en disposant seulement de 56 divisions capables de mener des combats offensifs ? La doctrine de Ludendorff sur la percée, mentionnée ci-dessus, était clairement en contradiction avec l'état de l'armée allemande. Il est donc clair que sa théorie s'est effondrée, car il n'y avait pas de conditions pratiques pour la mettre en œuvre.

Toutes les divisions d'assaut au début de 1918 étaient concentrées en arrière, où elles étaient renforcées par les meilleurs cadres et suivaient une formation sérieuse. Les exercices consistaient à apprendre les méthodes de déplacement derrière un mur de feu, de franchissement des obstacles sur le champ de bataille, de déploiement rapide des moyens de tir, de mouvement en petits groupes et de désignation de cibles sous l'artillerie de soutien et attachée. De plus, peu de temps avant le début de l'opération, les divisions destinées à y participer effectuaient une série d'exercices spéciaux sur le terrain caractéristique de l'opération. À ces exercices participait obligatoirement l'artillerie accompagnant l'infanterie, qui était attachée par section aux bataillons avancés.

Parmi les autres mesures prises par les Allemands pour préparer les opérations offensives, il convient de mentionner l'aménagement des places d'armes. L'idée de surprise de l'opération était ici primordiale. Nous avons déjà parlé des limitations que les Allemands ont atteintes dans l'installation des positions d'artillerie. Mais il n'était pas possible de se passer complètement de quelconques travaux préparatoires. Il fallait avant tout préparer des stations d'approvisionnement supplémentaires, installer près de celles-ci des camps pour les troupes arrivantes, des établissements sanitaires et divers ateliers. Il a également fallu créer à l'avance une série de dépôts intermédiaires pour les munitions hors de portée de l'artillerie ennemie. Ensuite, la question des routes s'est posée. Construire de nouvelles routes n'était pas possible, car cela aurait été immédiatement repéré par l'ennemi. On s'est donc efforcé de se limiter à la réparation des routes existantes et au renforcement de leur revêtement, c'est-à-dire en réalité de transformer les routes en routes carrossables avec revêtement de gravier et de pierres concassées. Pour circuler dans la zone de position, la sienne et celle de l'ennemi, divers dispositifs de type ponts temporaires étaient préparés. Pour le positionnement de l'infanterie au départ, on essayait de se limiter à l'élargissement des tranchées de première ligne et de certaines tranchées des deuxième et troisième lignes à 1 — 1,5 m, sans créer de parallèles de départ ni de tranchées de liaison. En cas de besoin absolu de tranchées supplémentaires, on les rendait couvertes et camouflées.

De tout ce qui a été dit, il apparaît que la préparation d'une tête de pont pour une opération offensive était principalement comprise dans un sens opérationnel, ce qui explique pourquoi les travaux préparatoires depuis la zone de position ont été déplacés vers l'arrière. Grâce à cela, bien

sûr, la discrétion dans la préparation de l'opération était largement garantie. Mais ne se contentant pas de cela, le commandement allemand, afin de tromper complètement l'ennemi, menait des travaux préparatoires à plusieurs endroits en même temps. Ainsi, pendant la préparation de l'offensive de mars, les travaux d'aménagement des têtes de pont ont été réalisés sur six secteurs du front, d'Ypres sur le flanc droit jusqu'à Lunéville sur le flanc gauche.

Telles sont, en gros, les mesures prises par le commandement allemand pour préparer les opérations offensives en 1918.

Les alliés en 1918, du moins pour sa première moitié, se limitaient à la défense, en attendant l'arrivée des troupes américaines. Les événements les ont forcés à commencer des opérations offensives. Nous essaierons de donner leur caractéristique en examinant les opérations elles-mêmes.

Parmi les opérations offensives allemandes de 1918, pour identifier les méthodes de percée d'une ligne fortifiée, il convient d'examiner séparément l'offensive de la 7e armée à Chemin des Dames et l'opération près de Reims, comme les plus caractéristiques et significatives : la première —en termes de succès des actions, la seconde—comme un échec dans l'application des mêmes méthodes de combat.

Parmi les opérations offensives des alliés, nous nous contenterons d'examiner l'opération à Amiens et Mondidier, également la plus caractéristique en ce qui concerne les méthodes opérationnelles et tactiques des alliés.

1. L'offensive de la 7e armée allemande

Après que les opérations offensives allemandes dans la Picardie et sur la rivière Lys se soient figées en raison de la densité infranchissable du front adverse, le commandement allemand a décidé de frapper les Français dans la région de Chemin des Dames, entre Noyon et Reims. L'objectif de l'opération était de détourner les réserves françaises de la région de la Somme et de la Lys, créant ainsi des conditions favorables pour reprendre plus tard des actions actives contre les Anglais et pour s'emparer des côtes près de Calais et Dunkerque.

Bien que l'opération ait semblé être conçue par les Allemands avec un objectif limité, elle ne différait néanmoins en rien, par sa préparation et son exécution, d'une opération ayant un objectif décisif, menée du 21 mars au 5 avril en Picardie contre les Anglais.

Le secteur choisi pour la percée était très bien choisi. Ici, sur le front de Reims à Pontuaz, sur une longueur de 98 km, se trouvaient 11 divisions de la 6e armée française ; en réserve, il n'y avait que 4 divisions. Par conséquent, la densité de la défense était de 9 km par division. Pour le théâtre occidental, une défense aussi peu dense était inhabituel. Cela s'expliquait par le fait que les Français pensaient que les positions sur le Chemin-de-Dam étaient suffisamment fortes non seulement par leur fortification, mais aussi par les conditions naturelles, et ils ne s'attendaient pas à un coup allemand dans cette zone. En réalité, les fortifications françaises étaient faibles à cause de la surestimation des qualités défensives naturelles du terrain.

Le secteur choisi pour la percée avait également des avantages opérationnels. Il se trouvait à 200 km de la zone où les principales opérations devaient être déployées ; un succès sur ce secteur créait une menace directe pour Paris, à seulement 120 km en ligne droite.

Le plan de l'opération était le suivant :

La 7e armée avance sur le front d'Abbecourt, Berry-au-Bac (38 km) avec pour mission de traverser successivement les rivières l'Éllette, l'Aisne et la Belle. Le coup principal est porté par les corps du centre et du flanc gauche : 54e, 8e réserve, 25e réserve, 4e réserve et 65e.

L'offensive est assurée : à droite — le 7e corps de la 7e armée et deux divisions du 38e corps de la 18e armée, ayant pour mission d'avancer vers le sud ; à gauche — le 15e corps de la 1re armée, chargé de repousser les Français derrière le canal de l'Yonne et de protéger la 7e armée des frappes venant de Reims.

Le rapport des forces est visible dans le tableau suivant.

L'artillerie dans la 7e armée allemande était répartie de manière inégale, selon les tâches spécifiques ; pour les corps du groupe principal, la moyenne était la suivante par kilomètre de front : 54e corps — 90,5 pièces, 8e corps de réserve — 82,6, 25e corps de réserve — 132, 4e corps de réserve — 120, 65e corps — 67. Il en va de même pour les mortiers.

En ce qui concerne la largeur du front des divisions, il n'y avait pas non plus d'égalité. Par exemple, dans le 15e corps de réserve, il n'y avait que 2 fossés par division, dans le 8e corps de réserve — 3 fossés, dans le 4e corps de réserve — 2,5 fossés, et dans le 7e corps, il y avait jusqu'à 5 fossés de front par division. Il en découle que la plus forte concentration de forces et de moyens se trouvait au centre — dans les 8e, 25e et 4e corps de réserve, qui attaquaient sur un front d'environ 22 fossés.

Une telle répartition des forces indiquait à l'avance que, suivant les directives de Ludendorff, la 7e armée avait l'intention de progresser sans relâche au centre, tandis que les flancs se limiteraient à soutenir le coup principal. Il ne pouvait être question de développer une attaque sur l'un des flancs, car ni les forces ni les moyens nécessaires n'étaient prêts pour cela. Cela condamnait donc l'opération à un échec sur le plan opérationnel.

Pour les Allemands, l'excuse est que l'opération avait été conçue avec un objectif limité. Mais même cette excuse est faible, car le plan prévoyait finalement que, en cas de succès, la 7e armée devait commencer l'offensive à l'ouest de la rivière Oise tandis que la 18e armée devait attaquer. Cela signifie que la 18e armée devait aussi frapper de front.

En fait, la question du développement de l'attaque sur les flancs pendant la guerre mondiale n'a pas été clairement résolue. Les attaquants se souciaient davantage de la profondeur de l'attaque que de l'élargissement du front, obsédés par l'idée maniaque que la profondeur de la percée pouvait en elle-même apporter un certain succès réel et important. En réalité, les batailles se terminaient toujours par un combat sur un « petit terrain » opérationnel, plutôt que de se déployer sur un large front. En effet, l'opération allemande en Picardie (offensive de mars) s'est déroulée sur un front d'environ 20 km, ce qui ne représentait que 9 % de la longueur totale du front, et l'opération de la 7e armée ne capturait que 4,5 % de la longueur du front. On ne peut autrement qualifier de tels fronts d'actions actives que de « petits terrains » opérationnels.

Le nombre de pièces d'artillerie dans la 6e armée française n'est pas indiqué avec précision en raison du manque d'informations. En moyenne, elle disposait de 126 à 20 pièces par kilomètre de front. La saturation était bonne pour le combat défensif. Mais le manque de troupes déterminait l'échec dès que la ligne avant de défense serait percée et qu'il ne serait plus possible de compter sur un tir d'artillerie précis.

Les conditions pour les Allemands étaient assez compliquées. Ils devaient franchir successivement une série d'obstacles aquatiques — les rivières Élett, En, Urk, Welle et Marne. Cependant, toutes ces rivières, sauf la Marne, qui coulait à 40-60 km de la ligne de front, pouvaient être traversées à gué. Mais leurs vallées assez marécageuses représentaient quand même un obstacle, surtout pour le déplacement de l'artillerie. En ce qui concerne les routes, la 7e armée ne pouvait compter que sur une seule route par division.

Sur le secteur choisi pour l'offensive, trois divisions du 11e corps britannique, fortement éprouvées en Picardie et transférées ici comme sur un secteur calme pour se remettre en ordre, défendaient la position, ainsi que huit divisions des 15e, 11e et 30e corps français. En réserve se trouvaient une division britannique et trois divisions françaises, situées au sud de la rivière En. Les positions alliées étaient composées de trois lignes défensives. La première ligne passait par les hauteurs situées au sud de la rivière Élett ; elle se composait de 3 à 4 lignes de tranchées. La première ligne abritait les troupes de garde, la deuxième la masse principale d'infanterie, la troisième servait de réserves régimentaires, et la quatrième ligne était considérée comme l'arrière et accueillait les réserves de division. Les tranchées étaient divisées en nœuds et centres de résistance, reliés par des communications. La profondeur totale de la première ligne était de 3 à 4 km. À 2 ou 3 km derrière, une deuxième ligne était préparée, composée de 2 à 3 lignes de tranchées, beaucoup plus faiblement équipées. Enfin, derrière la rivière En, à 6-8 km de la deuxième ligne, se trouvaient des nœuds de résistance isolés, où étaient stationnées les divisions de réserve.

Il convient de noter ici que le commandement français, tout comme le commandement allemand, est parvenu à la conclusion de la nécessité de modifier les formes de défense. Dans les directives du haut commandement du 22 décembre 1917 et dans l'instruction du 24 janvier 1918, les bases de l'application de la défense «élastique» ont été exposées, dont nous parlerons ensuite.

La 6e armée française occupait des positions selon l'ancien système, car les divisions étaient entièrement déployées en première ligne de défense. Cela venait en partie du fait que toutes les nouvelles innovations sont généralement introduites avec difficulté et sur une longue période, et aussi parce qu'avec une largeur de front de 9 à 10 km, une division est à peine capable d'organiser une défense élastique selon le modèle français ou allemand.

Lors de la préparation de l'opération par les Allemands, on a prêté attention à la préservation du secret militaire afin de garantir l'entière surprise de l'attaque. À cet égard, un document caractéristique est l'ordre de la 7e armée allemande, que nous présentons en extraits.

« 1. Dans tous les états-majors (des corps, divisions, unités d'artillerie, du génie, aériennes, etc.), des officiers sont désignés responsables de la mise en œuvre des mesures pour assurer la discrétion.

2. De plus, les états-majors de corps et de division mettent en place des états-majors spéciaux pour vérifier les mesures de sécurité de la furtivité.

3. La zone de chaque corps et division est subdivisée en secteurs qui sont sous leur surveillance directe.

4. Seulement le commandant, le chef d'état-major et le service opérationnel savent ce que font les officiers affectés à la surveillance.

Objets de surveillance permanente :

a) Dans la zone des positions : il est interdit de créer des constructions qui ne peuvent pas être immédiatement couvertes et camouflées ; le camouflage est vérifié par les pilotes eux-mêmes ; le transfert de documents secrets en dessous des états-majors de régiment est interdit ; la discipline dans les conversations et les communications téléphoniques est requise ; les personnes suspectes sont immédiatement arrêtées et détenues ; les insignes militaires sur les positions avancées sont cachés ; il faut éviter de montrer des objets d'équipement tels que les coiffes d'officiers, les capes, les cartes ouvertes ; les sentiers nouvellement formés sur les positions et autour des constructions sont retournés (vérifié par photographie).

b) Il est interdit d'installer des panneaux dans les localités et sur les routes avec les numéros des unités militaires (seulement les noms des chefs) ; l'éclairage nocturne doit être masqué ; il n'est pas permis de disposer ouvertement les convois, les colonnes ou le rassemblement des unités ; le jour, aucun mouvement de colonnes de plus d'une compagnie ou d'un bataillon ; les déplacements plus importants doivent se faire la nuit, dans le brouillard ; pendant les déplacements nocturnes, aucun bruit, chant ou musique ; approche silencieuse des positions, sans fracas, roues enveloppées, si nécessaire — feu d'artillerie pour couvrir. À l'arrivée d'avions ennemis — se mettre à l'abri, libérer les rues.

Une attention particulière a été portée à l'approvisionnement matériel pour 128 opérations de tir. Au début de l'offensive, les munitions étaient préparées comme suit : pour les batteries — 2 à 2,5 ensembles, dans les caisses de charge — 1 ensemble, dans les dépôts de division — 1,5 ensemble chacun et dans les dépôts de corps — 1 ensemble chacun.

Pour organiser les communications, 4 mille kilomètres de nouvelles lignes ont été installés. Les divisions de choc ont été équipées de radios, de communications optiques et de pigeons voyageurs. Dans tous les quartiers généraux, malgré le renforcement des moyens techniques de communication, des équipes de coureurs ont été formées, qui ont rendu des services inestimables pendant le combat. Pendant l'offensive, chaque division traçait l'axe du réseau téléphonique auquel se rattachaient les communications des états-majors des unités.

Pour assurer l'opération sur le plan technique, d'importants travaux de camouflage ont été effectués, ainsi que les mesures suivantes : 1) les matériaux pour la construction de passerelles pour la traversée de l'infanterie sur la rivière Élett et sa vallée marécageuse ont été préparés à l'avance, ainsi que 3 à 5 ponts pour chaque corps pour les charges lourdes afin de les installer sur les rivières

Élett et En ; 2) les routes ont été remises en état à leur position initiale ; 3) des unités de sapeurs (pionniers) ont été affectées à la construction de routes et de chemins de colonne, elles devaient avancer derrière l'infanterie ; 4) des sapeurs ont été attachés aux batteries d'artillerie pour aider à leur déplacement ; 5) les régiments de fusiliers étaient renforcés par des pelotons de sapeurs. En moyenne, chaque corps disposait de 2 à 3 bataillons de sapeurs en plus des bataillons de sapeurs divisionnaires.

Des mesures sérieuses ont également été prises pour la discrétion dans le déploiement de l'aviation. Les unités aériennes nouvellement arrivées étaient installées dans des hangars construits à l'avance et bien camouflés. Tous les vols avant le début des opérations étaient effectués uniquement à partir des anciens aérodromes. Toutes les zones proches des positions et adaptées à la création de pistes d'atterrissage et d'aérodromes ont été répertoriées. Sur le secteur de chaque division d'infanterie, des pistes d'atterrissage ont été préparées.

L'engagement des divisions de choc depuis les positions de départ s'est déroulé dans la séquence suivante.

Le 12 mai, les chefs de l'artillerie des divisions avec leurs états-majors ont été convoqués au quartier général de l'armée. Après le briefing, ils ont commencé à faire des reconnaissances et à établir le plan d'utilisation de l'artillerie. À partir du 16 mai, les états-majors des divisions ont commencé à arriver dans leurs secteurs et ont également entrepris des reconnaissances. Les unités ont commencé à se déplacer la nuit vers les zones de concentration situées à 5-6 km de la ligne de front, qu'ils ont atteinte le 25 mai. Pendant ce temps, l'artillerie a été déployée sur les positions au fur et à mesure de leur préparation et de la mise en place du camouflage. Le 25 mai, l'offensive imminente a été annoncée au personnel de commandement des unités, jusqu'aux commandants de compagnie inclus. Tous ont reçu des cartes, des croquis et des photos des positions ennemies. Le 26 mai, les commandants d'infanterie et d'artillerie ont effectué des reconnaissances afin de préciser sur le terrain leurs tâches immédiates, les objectifs de l'artillerie et la limite initiale du rouleau de feu mobile. En même temps, la limite de tir réel de l'artillerie de soutien était marquée sur les cartes. Dans la nuit du 27 mai (la dernière nuit avant l'attaque), l'infanterie a pris les positions de départ pour l'offensive. Les divisions positionnelles sont restées sur place, assurant le service de garde, la protection de l'arrière, la régulation du mouvement, etc. Des équipes de travail ont également été détachées parmi elles pour réparer les routes et les passages.

Les mesures prises se sont avérées tellement efficaces que les Français ne s'attendaient absolument pas à une offensive allemande. Ce n'est que dans la matinée du 26 mai qu'ils ont réussi à capturer deux soldats allemands, qui ont donné quelques informations sur l'attaque prévue à 3 heures le 27 mai après une courte préparation d'artillerie. Ainsi, au dernier moment, les Allemands ont perdu la surprise tactique totale et ont réduit l'effet de surprise opérationnelle. Pendant les six heures restantes à la disposition du commandement français, ils n'ont eu le temps que de se préparer sommairement à repousser le coup et de prendre des mesures pour mobiliser les réserves opérationnelles. Le commandant en chef des forces françaises, le général Pétain, a déjà donné l'ordre le 26 mai de transférer sur le secteur de la 6e armée 12 divisions de réserve, dont des unités de deux divisions ont participé au combat du 27 mai. Cependant, la largeur du front et la force de l'attaque allemande restaient inconnues, ce qui ne permettait pas de prévoir à l'avance les formes et l'intensité des contre-attaques.

Pendant que se déroulait la concentration des divisions de choc, l'aviation allemande avait déjà entrepris une série d'attaques sur les nœuds ferroviaires de Soissons, Crépy-en-Valois, ainsi que sur les aérodromes et les emplacements des réserves d'artillerie françaises. Au cours de la semaine précédant l'offensive, les bombardiers allemands ont largué au total 24 480 kg de bombes. Mais les Allemands n'ont pas réussi à affaiblir sérieusement le travail de l'arrière français. Cette circonstance n'a pas retenu l'attention du commandement allemand. L'activité de l'aviation était encore considérée comme un facteur secondaire de l'opération.

À 1 h 15 le 27 mai, les divisions de choc de la 7e armée ont pris leur position de départ. À 2 h, la préparation d'artillerie a commencé sans aucune reconnaissance préalable.

La durée de la préparation d'artillerie a été fixée à 160 minutes (2 h 40 min). Elle était divisée en cinq périodes suivantes :

— première période — 10 minutes — attaque générale de feu sur le dispositif de l'ennemi (tranchées, positions d'artillerie et de mortiers, points de commandement et d'observation, centres de communication, états-majors), obus chimiques « croix bleue » ;

— deuxième période — 65 minutes — lutte renforcée contre l'artillerie ennemie avec en même temps le bombardement des points de commandement, états-majors, passages importants ; devant le bord de la ligne défensive et les obstacles en fil de fer, ils étaient simultanément bombardés par des mortiers ;

— le troisième période — 20 minutes, le quatrième période — 20 minutes et le cinquième période — 45 minutes ; pendant ces périodes, les batteries «Ika» menaient des tirs systématiques sur les positions des Français, réparties sur des secteurs. L'artillerie de Tia, des groupes «Feka» et «Barbara», tirait sur des cibles lointaines avec des obus chimiques «croix bleue».

Dans ce système de préparation d'artillerie, il faut noter deux points. Le premier — la lutte incessante contre l'artillerie ennemie et l'attaque de celle-ci par presque toute la masse d'artillerie pendant 65 minutes ; le second — l'utilisation la plus large possible de projectiles chimiques (jusqu'à 60 % de la masse totale), parmi lesquels les obus chimiques « croix bleue » pénétraient les masques à gaz français. Bruchmüller, l'auteur de ce système, affirmait qu'il conservait son importance pour l'avenir, à condition d'utiliser des obus chimiques. Il faut tenir compte de cette remarque. Par conséquent, l'essentiel dans le système de préparation d'artillerie surprise, selon les données calculées, est de lutter contre l'artillerie ennemie et de réprimer ses forces vivantes à l'aide de projectiles chimiques.

Pendant la préparation d'artillerie, l'infanterie allemande a pris la ligne de départ pour l'offensive, sortant des tranchées. À 3 h 30, elle a commencé à traverser la rivière Elett et le canal. Tous les travaux préparatoires pour le passage des divisions de choc (construction de passerelles piétonnes) étaient effectués par l'infanterie des divisions de position et leurs compagnies de sapeurs selon les plans élaborés par les ingénieurs de corps d'armée. Dès que le passage de l'infanterie était terminé, les sapeurs se sont mis à la construction et à la restauration des ponts, à raison de deux par corps. Concernant l'utilisation des sapeurs, il faut noter que les sapeurs des divisions de choc accompagnaient leurs unités et ne disposaient de moyens de passage que pour les passages de débarquement. La mise en place des ponts était assurée par les sapeurs à la disposition des ingénieurs de corps.

L'artillerie française a ouvert le feu de barrage alors que les Allemands avaient déjà traversé la rivière Élett et le canal. Mais ce feu a commencé à s'estomper rapidement. Apparemment, la suppression de l'artillerie française se déroulait avec succès.

À 4 h 35, l'artillerie allemande a formé un double barrage de feu, composé d'un barrage principal de tirs d'obus à fragmentation, directement précédant l'infanterie, et d'un barrage auxiliaire de projectiles chimiques, se déplaçant devant le barrage principal. Le barrage avançait par bonds de 200 m toutes les 6 minutes. Derrière lui avançait l'infanterie des divisions d'assaut.

L'ordre de bataille des divisions d'assaut était composé de deux régiments dans le premier échelon et d'un régiment en réserve divisionnaire. Seules les 6^e et 28^e divisions déployaient les trois régiments dans le même échelon. Les régiments, selon la largeur des secteurs, avançaient en deux ou trois échelons.

À titre d'exemple, on peut citer la formation de l'ordre de bataille de la 113^e division, qui avançait au sein du 8^e corps. Sur le flanc droit de la division, avançait le 66^e régiment d'infanterie, avec deux bataillons en première ligne et un bataillon en réserve. Le régiment se voyait attribuer : une batterie de 77 mm, les 20^e et 21^e batteries de montagne, la 34^e équipe de mitrailleurs séparée, 3 lance-flammes et une section de sapeurs. Sur le flanc gauche, avançait le 32^e régiment d'infanterie de réserve, qui n'avait qu'un seul bataillon en première ligne. Un bataillon de ce régiment était placé en réserve du chef d'infanterie. Le régiment se voyait attribuer : une batterie de 76 mm, la 19^e batterie de montagne, la 113^e compagnie de mortiers, la 223^e équipe de mitrailleurs de montagne, 3 lance-flammes et une section de sapeurs. En réserve, la division disposait du 36^e régiment

d'infanterie avec sa batterie de 77 mm. L'artillerie divisionnaire était composée des 225e et 503e régiments d'artillerie de campagne et du 407e bataillon d'artillerie à pied (deux batteries de howitzers). En général, chaque bataillon pouvait compter sur le soutien d'une batterie d'artillerie d'accompagnement direct.

À partir de l'aube, un épais brouillard s'étendait sur la terre, renforcé par des écrans de fumée créés par les Allemands. L'infanterie avait du mal à suivre son propre écran de feu, car le terrain était fortement émaillé de cratères et envahi par des buissons. Les bataillons avançaient avec deux compagnies de 132 chacune en colonnes de section sur la première ligne. De cette manière, le terrain et l'obscurité forçaient à oublier le déplacement en vagues. L'unité tactique devenait la compagnie d'infanterie, qui, grâce à l'élargissement du front d'attaque (1,5 km par régiment, 750–800 m par bataillon), pouvait, en adoptant la formation en colonnes de section, manœuvrer et utiliser les mitrailleuses et lance-flammes qui lui étaient attachés. Le bataillon, à son tour, pouvait aussi, après un impact frontal, passer à la manœuvre et utiliser les mortiers et la batterie qui le soutenaient.

Les tranchées avancées des Français se sont avérées inoccupées. Les Allemands avançaient sans obstacles. Ce n'est qu'en approchant de la deuxième ligne de tranchées que les Allemands ont rencontré la résistance de certains centres de défense. Une partie a été prise lors de l'attaque immédiate des Allemands dans l'obscurité, tandis qu'une autre est restée résistante jusqu'à 6 heures, lorsque la pleine lumière a permis aux Allemands d'organiser une suppression par le feu de ces centres.

Vers 8 heures, sur tout le front, les régiments avancés allemands ont capturé la deuxième ligne de tranchées, et en partie la troisième. Les 21e et 22e divisions françaises et la 50e division anglaise ont commencé à se replier rapidement vers le sud. Ce n'était plus l'ennemi qui constituait un obstacle pour l'avancée allemande, mais les restes de gaz toxiques dans les vallons et les cratères, laissés après les bombardements chimiques. De grandes difficultés se rencontraient également pour le déplacement de l'artillerie, car toutes les routes avaient été rendues impraticables par le feu de l'artillerie.

Selon le témoignage du commandant de la division de pièces d'artillerie antichar, pour la réparation des routes, il a fallu mobiliser non seulement les sapeurs de la division, mais aussi des équipes formées en urgence à partir de prisonniers et de soldats du régiment de réserve. Ce n'est que grâce à toutes ces mesures qu'il a été possible de faire avancer l'artillerie, qui a pu, à midi, se déployer sur de nouvelles positions sur le plateau de Chemin-de-Dam. Les premières batteries à venir soutenir l'infanterie étaient les batteries d'accompagnement, puis vers 16 heures, l'artillerie divisionnaire a commencé à arriver, les dernières batteries de celle-ci prenant leurs nouvelles positions tard dans la soirée.

Vers 17 heures, les unités avancées des divisions d'assaut sont arrivées à la rivière En et ont immédiatement, avec le soutien de leurs batteries d'accompagnement, commencé à traverser la rivière à gué. Sur certains tronçons, ils ont réussi à prendre des ponts que les Français n'avaient pas eu le temps de détruire. Les réserves françaises arrivées ont tenté de résister, mais de manière peu organisée. Néanmoins, les Allemands ne pouvaient pas poursuivre l'assaut avant l'arrivée de l'artillerie, et se sont installés sur des positions préparées rapidement devant le pont.

Pour se faire une idée du caractère du combat d'infanterie, nous donnons un épisode sur le franchissement de la rivière En par la 9e compagnie du 32e régiment d'infanterie de réserve.

Les Français, occupant une position préparée à l'avance sur la rive sud du canal, maintenaient la vallée de la rivière et les écluses sous un feu nourri de mitrailleuses. L'adjudant de régiment du 32e régiment, avec plusieurs officiers et des soldats de la 9e compagnie, s'est glissé sous le pont sur la rivière En et a établi un passage d'assaut le long des piles du pont. Ensuite, avec un puissant soutien de tir de deux batteries arrivées, de deux compagnies de mitrailleuses et de plusieurs mortiers, l'adjudant et ses hommes ont traversé à gué pour atteindre la rive sud et s'y sont consolidés. Le tir sur les flancs depuis la tête de pont ainsi formée a permis à d'autres unités du régiment de traverser, qui à leur tour ont étendu la tête de pont. Puis toute la rive sud de la rivière En, dans le secteur d'avance du 32e régiment, a été dégagée des Français.

Cet épisode se caractérise par le fait que l'infanterie ne déferle pas derrière le feu ennemi, mais manœuvre, s'infiltré dans les positions adverses et attaque, en utilisant largement ses moyens de tir — mitrailleuses et mortiers. L'infanterie, dans des conditions favorables appropriées, devient non seulement une force de frappe, mais aussi une force de feu. Au cœur du combat, elle cherche et trouve les meilleures façons de se battre avec ses moyens.

À la fin du combat du premier jour, les Allemands ont progressé au centre jusqu'à la rivière Vél et l'ont partiellement franchie, parcourant 18 km en 15 heures. Sur les flancs, l'avancée a été moindre, car les corps de l'armée devaient s'étirer en arc pour ne pas exposer leur flanc extérieur aux attaques sur les parties non attaquées des positions françaises. En moyenne, les corps ont avancé : le 54e de 10 km, le 13e de 12 km, le 25e de 18 km, le 4e de 18 km, le 65e de 12 km. Le succès a été remarquable. Il dépassait les attentes du commandement allemand.

Dans la nuit du 28 mai, il y a eu de petits accrochages pour améliorer les positions occupées, et le matin, les Allemands ont repris l'offensive générale, en utilisant l'artillerie renforcée pour soutenir l'infanterie. Les Français continuaient à offrir une résistance assez faible avec les divisions de réserve de la 6^e armée. Des divisions du commandement principal ont commencé à arriver sur le front, mais leurs efforts dispersés ne pouvaient pas arrêter l'avancée allemande. Vers le soir du 28 mai, les corps allemands étaient arrivés sur le front de Laon, Soissons, Ludy, Crécy, Courcy, avançant de 3 à 8 km. La scène du jour précédent se répétait : de forts décalages sur les flancs avec un centre avancé. Pour poursuivre le succès, il fallait élargir le front de percée, et comme objectif immédiat — s'emparer de Soissons et de Reims. Pour maintenir la densité tactique initiale du front, les Allemands ont engagé trois divisions du deuxième échelon, car la longueur du front était passée à 52 km.

Les Français ont réussi à rassembler sur le champ de bataille 18 divisions, dont 9 divisions ont été tellement malmenées au cours des deux premiers jours de l'opération qu'on peut les considérer comme hors de combat. Ainsi, 17 divisions allemandes du premier échelon étaient en fait confrontées à 9 divisions franco-anglaises. Le rapport de forces et l'organisation étaient encore du côté des Allemands. Cela a permis au commandement allemand de continuer l'offensive.

Vers le soir du 29 mai, les Allemands avaient de nouveau progressé : le 54e corps de 3 km, le 8e de 6 km, le 25e de 12 km, le 4e de 12 km et le 65e de 6 km. La largeur du front atteignait déjà 60 km. Maintenir une densité tactique sur le front devenait de plus en plus difficile pour les Allemands, tandis que les réserves françaises commençaient à arriver sur le front de plus en plus intensément.

Le 30 mai, le commandement allemand prévoit d'élargir la percée en mettant en action les unités de flanc des 18^e et 1^{re} armées. La première mission consiste à prendre Compiègne, et la deuxième à Reims. En même temps, la 7^e armée doit exploiter le succès en avançant entre les rivières Aisne et Marne. On pourrait penser que le commandement allemand avait l'intention de contourner son flanc droit (voir le schéma à la fig. 29) afin de se retrouver à l'arrière de la 3^e armée française. Dans d'autres conditions, ce plan aurait pu réussir.

Le commandement français, de son côté, prend toutes les mesures pour renforcer les flancs, essayant de donner à la bataille un caractère isolé. En même temps, il commence à préparer une contre-attaque depuis la région de Compiègne, pour cela il concentre la 10^e armée.

Vers le soir du 30 mai, les Allemands ont avancé encore de 3 à 8 km, élargissant un peu le front sur leur flanc droit. Sur le flanc gauche près de Reims, le succès a été négligeable, et l'attaque du 7^e corps de réserve a été repoussée par les Français.

Le 31 mai, les Allemands ont fait leur dernier effort pour capturer Compiègne sur leur aile droite, et Reims sur leur aile gauche. Le front de bataille s'est étendu à 102 km. Dans le combat, du côté allemand, ont participé le 38^e corps de la 18^e armée, toute la 7^e armée, les 65^e, 15^e et 7^e corps de la 1^{re} armée, soit au total 30 divisions en première ligne contre 28 divisions françaises. Des renforts continuaient d'arriver en permanence pour les Français. À la fin de la journée, les Allemands avaient quelque peu avancé sur leur aile droite et au centre. Près de Reims, toutes les tentatives des Allemands restaient sans résultat. Le front de bataille s'est élargi à 120 km.

Le 1er juin, les Allemands ont continué leur offensive, mais le rythme de leurs avancées a commencé à ralentir. Les combats sont devenus opposés. Au 5 juin, l'offensive s'est arrêtée.

Arrêtons-nous brièvement sur l'activité de l'aviation allemande. Grâce à sa supériorité en nombre d'avions concentrés dans la zone de l'opération, l'opération allemande a dominé le ciel jusqu'au 30 mai inclus et pouvait accomplir toutes les missions qui lui étaient assignées sans trop de difficultés.

L'aviation de bombardement a bombardé des points importants — Soissons, Fère-en-Tardenois, Crépy-en-Valois, etc., dans le but d'empêcher l'arrivée des réserves françaises et de perturber la gestion de l'opération. Elle a également participé au bombardement des colonnes françaises en retraite. Au total, du 27 mai au 4 juin, l'aviation de bombardement a largué 76 590 kg de bombes.

L'aviation d'assaut accompagnait les actions de l'infanterie, attaquant l'artillerie et l'infanterie françaises sur le champ de bataille. L'attaque des avions d'assaut sur le rassemblement des troupes françaises aux passages sur la rivière Vél a été particulièrement réussie les 27 et 28 mai.

Une aviation spéciale a été mise en place pour communiquer avec l'infanterie. Mais à cause d'un manque de coordination, les résultats n'étaient pas toujours satisfaisants. L'aviation d'artillerie apportait une aide énorme à l'artillerie lourde pour repérer les cibles et ajuster le tir. On peut dire que dès que l'artillerie lourde perdait le contact avec son aviation, sa portée et l'efficacité de ses tirs diminuaient de moitié.

L'aviation de reconnaissance menait des missions jusqu'à 150 km de profondeur et a identifié à temps les mouvements des réserves françaises. Mais on ne peut pas dire que le commandement allemand ait pleinement pris en compte ces informations de son aviation. Il continuait à accorder une importance excessive à la profondeur de la percée au détriment de son développement en largeur.

Les avions de chasse luttaient activement pour la domination aérienne, protégeant leurs bombardiers, avions d'attaque et aviation d'artillerie.

Après le 30 mai, la domination dans les airs a commencé à passer du côté des alliés, ce qui s'est d'abord fait sentir sur l'utilisation du feu de l'artillerie lourde, puis sur le fonctionnement de l'arrière de la 7e armée allemande.

En gros, en 10 jours d'opérations, les Allemands ont percé le front français sur une longueur allant jusqu'à 78 km, avançant au centre sur une profondeur de 60 km. En moyenne, la vitesse de progression du groupe de choc de la 7e armée allemande était la suivante : le 27 mai — 16 km, le 28 — 7 km, le 29 — 10 km, le 30 — 6 km, le 31 — 8 km, du 1er au 4 juin — 4 km. Pendant l'opération, les Allemands ont engagé jusqu'à 40 divisions, les Alliés jusqu'à 36 divisions d'infanterie et de cavalerie. Plus d'un million de personnes ont participé au combat des deux côtés.

L'opération a coûté aux Allemands 126 000 hommes. Ils ont capturé 55 000 prisonniers, 650 canons et jusqu'à 2 000 mitrailleuses. Il n'y a pas d'informations sur les pertes des Alliés.

Faisons de brèves conclusions.

Les Allemands ont réussi à obtenir un énorme succès tactique. Le front ennemi a été percé. Le succès opérationnel a été faible, car ils n'ont pas réussi à ébranler sérieusement le front des Alliés, et encore moins à leur infliger une défaite significative. Sur le plan opérationnel, la situation des armées allemandes s'est même détériorée, car elles ont dû se défendre sur un front plus étendu.

Beaucoup d'auteurs affirment que lors de cette bataille, les Allemands ont réussi au moins deux fois à réaliser une percée totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement aucune troupe alliée sur certains secteurs. Donc, prétendument, si les Allemands avaient eu de la cavalerie ou des unités mécanisées, ils auraient pu s'engouffrer dans la brèche et... Là, en général, les auteurs arrêtent leurs prévisions, comme si le fait même de s'infiltrer dans la brèche promettait déjà des succès incroyables. Nous, modestement, ne partageons pas ces pensées trop optimistes et sommes convaincus que même si les Allemands avaient eu à la fois de la cavalerie et des unités mécanisées, rien n'en serait vraiment sorti. Très probablement, les unités ayant percé auraient été encerclées et détruites par les Alliés. Il est possible que cela aurait permis aux corps d'infanterie de progresser un peu plus en profondeur — et c'est tout.

Une percée isolée sur un front étroit ne peut pas ébranler tout le front de l'ennemi, qui dispose de fortes réserves. Pour cela, il faut une série de percées, il faut une bataille généralisée sur le front. L'état-major allemand, apparemment, pensait que le grand succès n'était possible qu'en élargissant le front de percée et, comme nous l'avons vu, il cherchait à cela en engageant dans le combat les corps des 18^e et 1^{re} armées. Mais comme cette décision a été prise sur le vif, sans préparation solide et avec retard, elle n'a pas donné de résultats.

Le succès tactique s'expliquait avant tout par la faiblesse de la défense, c'est-à-dire sa densité insuffisante. En raison de la surprise de l'offensive, bien préparée par les Allemands, le commandement français n'a pas eu le temps de densifier la défense à temps. La deuxième raison du succès était le manque d'élasticité de la défense. La concentration des forces principales dans la première ligne de défense ne correspondait pas aux méthodes de préparation d'artillerie développées par les Allemands à cette époque. À l'utilisation massive du feu d'artillerie sur une courte période, il fallait opposer une défense plus profonde, à la fois d'infanterie et d'artillerie.

Les méthodes utilisées par les Allemands pour l'accompagnement de l'infanterie par l'artillerie méritent une étude approfondie. On doit également considérer comme un succès incontestable la libération de l'infanterie de la tactique ondulante. Le renforcement de l'infanterie en moyens de feu, l'organisation de son dispositif de combat sous forme de groupes de combat capables d'agir de manière autonome doivent être vus comme un tournant décisif dans la tactique de l'infanterie. Le succès des actions de l'infanterie justifiait les changements dans sa tactique, même si les formes de cette dernière n'étaient pas encore suffisamment bien définies.

Il faut noter l'utilisation exceptionnellement large par les Allemands d'obus chimiques avec le nouveau composé irritant « croix bleue », ce que le commandement allemand considérait comme un des éléments de surprise.

Le commandement allemand a refusé de changer les divisions pendant l'opération. Elles devaient se battre jusqu'à l'épuisement de leurs forces. Par exemple, la 113^e division, dont nous avons déjà parlé, n'a été remplacée que le 4 mai, c'est-à-dire quand l'offensive était en fait terminée et que l'armée est passée à la défense.

Il est peu probable qu'il y ait des considérations particulièrement profondes derrière cette décision. Ordinairement, les unités ne sont pas remplacées lorsqu'il n'y a rien pour les remplacer. C'est justement le commandement allemand qui souffrait d'une grande pénurie de divisions d'assaut et ne pouvait tout simplement pas les remplacer pendant l'opération. Nous avons déjà indiqué que le passage au système des divisions d'assaut ne marquait pas un essor, mais plutôt le déclin de l'armée allemande, qui s'est surtout manifesté par l'impossibilité de mener à bien les opérations offensives de 1918.

Le commandement allemand ne se rendait peut-être pas encore pleinement compte du degré de délabrement de la capacité de combat de son armée, mais il est impossible de nier que les plans douteux de opérations successives de 1918 qu'il avait élaborés découlaient entièrement de l'idée malsaine de mener une guerre offensive avec des unités d'assaut particulières. Le commandement allemand s'était lui-même privé de la possibilité de déployer des opérations à une échelle plus massive, en leur donnant le caractère de véritables batailles générales. Les références au manque de moyens matériels ne méritent pas d'attention. L'Allemagne, au début de 1918, disposait de ressources suffisantes pour, si elles avaient été utilisées plus judicieusement, donner aux combats un caractère décisif. Mais l'état politique et moral de l'armée ne permettait plus de mener un tel combat. C'est de là qu'est née la tentative de résoudre les tâches militaires avec des troupes d'assaut, même si, répétons-le, le commandement allemand ne comprenait peut-être pas complètement les sources de sa créativité organisationnelle, puis opérationnelle.

2. La troisième offensive allemande près de Reims

L'offensive allemande de juillet 1918 a été solennellement appelée par le commandement allemand « la bataille du MIO ». Elle l'était probablement réellement, car elle représentait le dernier

effort des armées allemandes pour terminer victorieusement la guerre. Mais Hindenburg et Ludendorff ne pouvaient pas saisir l'importance de l'opération entreprise et continuaient à courir après des plans d'offensive en Flandre contre les Anglais.

Notre tâche ne consiste pas à analyser en détail les plans opérationnels des parties, y compris ceux des Allemands. Il faut tout de même noter qu'il y avait une lacune importante dans les plans de Hindenburg et Ludendorff, et donc du haut commandement allemand dans son ensemble, élaborés pour 1918 : l'absence de calcul du temps. Ainsi, on perdait du temps inutilement à préparer les opérations. En effet, les opérations liées à la deuxième offensive des armées allemandes (18^e et 7^e armées) se sont terminées le 15 juin, et la troisième offensive a commencé le 15 juillet, soit exactement un mois plus tard. À un tel rythme dans le déroulement des opérations, tout le sens de leur enchaînement était perdu. Elles se transformaient en opérations séparées, pratiquement pas liées à un plan global.

À la «bataille pour la paix» ont été impliquées les 3^e, 1^{re} et 7^e armées. Le rapport des forces des adversaires est visible dans le tableau à la page 141.

En plus des moyens énumérés dans le tableau, les Allemands avaient quelques chars. Ils étaient utilisés en pelotons de 5 chars et individuellement. Leur nombre était tellement faible qu'ils n'ont eu aucun effet sur le cours de la bataille.

Le plan du commandement allemand était le suivant (fig. 30) : l'armée de 7 attaquer le long des deux rives de la Marne et, en avançant vers Épernay, atteindre l'arrière de Reims ; l'armée de 1 attaquer à l'est de Reims, avancer vers la Marne et, en établissant le contact avec l'armée de 7, développer l'attaque en direction sud-ouest ; l'armée de 3 protéger le flanc gauche de l'armée de 1, en donnant pour cela elle-même le coup principal sur son flanc droit, en orientant son front vers le sud-est. En cas de succès, les Allemands gêneraient non seulement Reims avec ses hauteurs fortifiées, mais menaçaient aussi la région fortifiée de Verdun.

Mais ça n'a pas marché. L'opération n'a fait qu'épuiser encore plus les forces déjà affaiblies de l'armée allemande.

Le commandement allemand a préparé cette opération avec autant de soin que l'attaque de la 7^e armée. Les masses d'artillerie étaient dirigées par le même Bruchmüller. Un nombre tout aussi énorme d'obus chimiques a été utilisé. La préparation d'artillerie a été effectuée selon les mêmes méthodes. L'attaque a été menée par des divisions d'assaut, reposées et prêtes à l'arrière. Certes, à cause du manque de renforts humains, il a fallu dissoudre dans les bataillons les quatrièmes compagnies, mais en contrepartie, le nombre de canons dans les batteries d'artillerie de campagne a été porté à 6. Et pourtant, ça a été un échec.

Le déroulement de l'opération est esquissé dans les grandes lignes de la manière suivante.

À 1 heure 10 le 15 juillet, la préparation d'artillerie a commencé sur tout le front de l'offensive. Elle a duré 4 heures. Mais une heure plus tôt, l'artillerie française avait ouvert un feu d'avertissement intense sur les tranchées et l'artillerie allemandes. Les Français connaissaient exactement l'heure de l'attaque allemande et s'étaient préparés à repousser l'assaut.

Avec de lourdes pertes dues au feu de l'artillerie et de l'aviation françaises, la 7^e armée allemande a quand même franchi la rivière Marne et a avancé de 4 à 6 km au sud de la rivière, sur l'aile gauche de l'armée, qui avançait sur la rive nord de la rivière Marne, a également progressé de 6 à 8 km.

Les 1^{re} et 3^e armées ont rapidement franchi la première position française, mais elles ont ensuite été prise sous un feu d'artillerie français intense et ont rencontré une résistance acharnée de l'infanterie française, qui, sur certains secteurs, est même passée à la contre-attaque, et se sont arrêtées. Une nouvelle attaque générale, organisée par les Allemands à 19 heures, a également échoué. Les deux jours suivants—16 et 17 juillet—n'ont apporté aucun succès aux Allemands ; leur infanterie et leur artillerie d'accompagnement ont subi d'énormes pertes et n'ont pas pu avancer.

En raison de l'avancée des Français, commencée le 18 juin dans la région de Villers-Cotterêts (10^e armée) et sur le front de la 6^e armée, le commandement allemand a commencé à nettoyer la saillie de la Marne, si difficilement créée par la 7^e armée pendant l'offensive de mai.

Le premier jour de la bataille, les Allemands ont capturé 14 000 prisonniers et 50 canons. Lors de leur retraite, ils ont perdu 35 000 prisonniers, 700 canons et plus de 6 000 mitrailleuses. Les pertes atteignaient jusqu'à 120 000 personnes de chaque côté.

La raison de l'échec opérationnel est claire. Le commandement allemand a mal évalué les forces alliées et n'a pas pris en compte la possibilité de leur contre-attaque sur le flanc droit de son groupe de frappe. Comme dans toutes les opérations précédentes, aucune mesure n'a été prise pour immobiliser les troupes ennemies sur le reste du front.

Quelle est donc la raison de cet échec tactique ?

D'après le tableau des forces présenté ci-dessus, on voit que cette fois-ci les Allemands ont rencontré une défense française renforcée (en moyenne 4,5 km par division), et sur le front de la 6^e armée française la densité de la défense dépassait même celle de la 1^{re} armée allemande en attaque (2,5 km contre 2,8 km par division). D'après les opérations décrites plus tôt, on voit combien la densité de la défense est importante. Elle permet de créer une grande densité de feu d'infanterie, une profondeur de défense et d'organiser de puissantes contre-attaques générales.

Bien sûr, les Français ont réussi à créer une défense dense uniquement parce que les Allemands n'ont pas réussi cette fois à atteindre la surprise. Les prisonniers capturés par les Français leur ont révélé le secret de l'attaque. Mais la surprise ne favorise le succès pas en elle-même, mais du fait que grâce à elle l'ennemi est obligé d'engager le combat de manière désorganisée ou sans forces et moyens suffisants. Dans cette bataille, les Français ont réussi non seulement à rassembler à temps forces et moyens, mais aussi à organiser le combat.

Nous avons déjà indiqué que les formes de « défense élastique » avaient été exposées par le commandement en chef français dans la directive n° 4 du 22 décembre 1917 et dans l'instruction pour l'application de cette directive du 24 janvier 1918, mais qu'elles n'avaient pas encore été mises en pratique. L'expérience des combats pour le Chemin des Dames a une fois de plus confirmé aux troupes la nécessité de renoncer à une défense rigide de la première ligne, si l'ennemi s'avance jusqu'à son avant de distance d'assaut d'infanterie. Et c'est justement pour repousser la troisième offensive allemande que les Français ont appliqué la « défense élastique » en pratique, créant ainsi un effet de surprise grâce au changement de formes de combat.

Les dispositions principales de cette instruction étaient les suivantes :

« L'élément principal du champ de bataille de l'armée est la position de résistance.

La position de résistance est choisie de manière à ce que l'ennemi puisse l'attaquer après une série de combats, qui en conséquence perturberaient l'ordre de bataille de l'infanterie attaquante et le système de tir d'artillerie qu'il avait planifié à l'avance.

Les données caractérisant la position de résistance doivent, autant que possible, être pour l'adversaire une « valeur inconnue ».

La signification d'une position de résistance est telle que, en cas de sa prise totale ou partielle par les troupes ennemies, le commandant de l'armée doit tout faire pour rétablir la situation.

Le territoire entre le front de l'ennemi et la position de résistance de l'armée est donc une zone de couverture, mise à disposition du commandement de l'armée pour une utilisation appropriée lors de l'engagement de ses forces au combat. Les troupes occupant cet espace forment la couverture ; leur nombre et leur mode d'action sont ensuite déterminés par le commandant de l'armée. »

En pratique, ces directives, qui avaient pour but de ne pas restreindre l'initiative et de ne pas entrer dans les détails de l'exécution, ont engendré des interprétations si diverses qu'il a fallu publier une série supplémentaire de circulaires et d'éclaircissements du commandement principal. La dernière circulaire à ce sujet a été datée du 2 juillet 1918. Elle contenait, entre autres, les indications suivantes :

« L'équipement du système de défense continue de IAA IozF de la résistance — c'est tout. Ce n'est qu'à cette condition que les obus fumigènes de l'ennemi ne seront pas effrayants, car il peut les utiliser pour s'approcher discrètement et apparaître là où il est possible de progresser rapidement. »

Mais cette idée de défense continue ne signifie en aucun cas un retour aux anciennes méthodes de combat en lignes continues de tranchées.

L'échelonnage des combattants sous forme de groupes de différents spécialistes en première ligne et en profondeur reste obligatoire sur toutes les lignes de la position de résistance. Il s'agit simplement de :

- synchroniser la résistance avec les zones du terrain aménagées pour une défense continue (c.-à-d. avec les obstacles et les couvertures existants) ;

- répartir les moyens de feu de manière à ce que les écarts existant entre les centres de résistance et les points d'appui soient couverts par le feu de flanc et de recul de l'infanterie et de l'artillerie ;

- enfin, déterminer la taille des intervalles en fonction du caractère du terrain ; sur un terrain plus fermé et pratique pour l'infiltration de l'ennemi, les intervalles doivent être plus petits. »

Apparemment, la « défense élastique » était comprise par de nombreux commandants de parties de l'armée française comme une dispersion des moyens de défense, ce qui a nécessité la publication d'une circulaire confirmant l'inviolabilité de la position précédemment établie concernant la continuité du système de tir défensif et la lutte acharnée pour la position de résistance. Par conséquent, l'élasticité était limitée à la zone de couverture ; derrière elle commençait la défense stricte. Comme on peut le voir, cela différait considérablement de la « défense élastique » allemande, dont la limite d'élasticité n'était pas fermement établie.

Pour mieux se représenter comment la « défense élastique » a été mise en œuvre en pratique, citons l'exemple de la 13e division, qui faisait partie de la 4e armée française et où, selon de nombreux auteurs, la défense a été réorganisée de manière nouvelle sous la direction directe du commandant en chef, le général Pétain.

La 13e division se composait de deux régiments d'infanterie et de deux bataillons de chasseurs, chacun comprenant six compagnies. De plus, à partir du 5 juillet, en attendant l'offensive allemande, la division a été renforcée par quatre compagnies d'infanterie et une compagnie de mitrailleuses de l'armée américaine. L'artillerie de la division a également été renforcée par neuf groupes d'artillerie légère et lourde, principalement américains.

On a confié aux divisions de la défense un secteur près de Suen, avec une largeur de front allant jusqu'à 6 km. Les autres divisions de la 4e armée, de type normal, occupaient des secteurs de 4 à 5 km de front. La 13e division a organisé la défense de la manière suivante (voir fig. 31).

Les unités de la division étaient réparties sur trois secteurs approximativement égaux dans l'ordre suivant : a) secteur « Cameroun » — 21e régiment d'infanterie, renforcé par deux compagnies américaines ; b) secteur « Wagram » — 109e régiment d'infanterie, renforcé par deux compagnies d'infanterie et une compagnie de mitrailleuses américaines ; c) secteur « Wack » — 20e et 21e bataillons de chasseurs. L'artillerie de la division était divisée en groupes : soutien direct — composé d'un régiment d'artillerie légère réparti par division entre les secteurs de défense ; soutien de position de résistance — composé de cinq divisions légères et trois divisions lourdes ; artillerie lourde de campagne — composée de trois régiments d'artillerie. En général, l'artillerie de la division comptait jusqu'à 60 batteries, ce qui est à considérer comme significatif pour la défense. De plus, il y avait un groupe de corps à usage général composé de 10 batteries d'artillerie lourde à longue portée.

La division avait préparé à l'avance des positions :

- de l'avant-garde, ou de couverture, qui s'occupait à chaque section le jour avec deux compagnies, et la nuit seulement avec deux pelotons ; à l'arrière de la position de couverture, à 1 200–1 500 m de son bord avant, un point d'appui avait été préparé sur chaque section, tenu par une compagnie d'infanterie ;

- position de résistance, où se trouvaient les forces principales de la division ; cette position était bien développée en profondeur (jusqu'à trois lignes de tranchées) et possédait de nombreux abris lourds ; son avant-garde se trouvait à environ 2-3 km de la position de couverture ;

— la deuxième position — moins développée que la position de résistance, à 2-3 km de celle-ci, destinée aux réserves de corps (de la brigade d'infanterie américaine).

À l'arrière de la division, à environ 8 km, une troisième position avait été préparée, destinée aux réserves de l'armée, qui devaient lancer une contre-attaque depuis cette position.

Toute l'artillerie, à l'exception du groupe de soutien direct, était placée derrière la deuxième position, c'est-à-dire à environ 6 à 7 km du bord avant de la position de couverture. Seule l'augmentation de la portée de l'artillerie permettait un tel déploiement en profondeur.

Le renseignement allemand n'a pas réussi à percer le nouveau système de défense français et a concentré toute la puissance de sa préparation d'artillerie principalement sur une position de couverture vide. Les bons abris dans lesquels l'infanterie française pouvait se cacher pendant les attaques d'artillerie ont eu une grande importance, de même que le changement de positions d'artillerie pendant la nuit précédant l'attaque allemande, ce qui a empêché les Allemands de neutraliser l'artillerie française.

Ainsi, la tactique d'attaque utilisée plusieurs fois s'est révélée complètement exposée et une contre-mesure a été élaborée contre elle.

On peut en conclure que, en perdant l'élément de surprise opérationnel et tactique, les méthodes de combat allemandes se sont révélées insuffisantes pour surmonter la résistance de forces à peu près équivalentes. L'agilité et la mobilité allemandes se sont également avérées insuffisantes, ne permettant pas de trouver et d'appliquer de nouvelles façons de réussir pendant le combat.

En particulier, la méthode utilisée par les Allemands pour arrêter le renseignement militaire afin de surprendre à l'avance s'est révélée défectueuse. En essayant de tromper l'ennemi, ils se sont eux-mêmes perdus.

L'ordre de groupe d'infanterie établi par les Allemands était conçu pour traverser rapidement le champ de bataille dégagé par l'artillerie et ne commencer à agir de manière autonome contre un ennemi affaibli qu'en profondeur dans la défense. Cela s'est avéré insuffisant. Apparemment, l'infanterie doit être capable de combattre par ses propres moyens dès le début de l'offensive. L'infanterie ne peut se lancer à l'assaut sans moyens de renforcement que si certaines conditions favorables sont réunies : la nuit, contre un ennemi inattentif et affaibli.

Enfin, il semble que la lutte contre l'artillerie ennemie ne peut pas non plus se baser uniquement sur des données calculées et le bombardement de zones avec des obus chimiques. Il faut des méthodes plus précises de reconnaissance d'artillerie, une gestion plus flexible du feu d'artillerie et une bonne correction de celui-ci. Et dans ce contexte, la lutte pour la supériorité aérienne au-dessus du champ de bataille devient extrêmement importante. Il faut aussi assurer un soutien continu de l'infanterie par l'artillerie — par le feu, et si nécessaire aussi par la mobilité des pièces, grâce à un déplacement rapide des points d'observation et au changement des positions de tir.

En ce qui concerne la défense «élastique» selon le modèle français, avec une position de résistance ferme, elle s'est avérée être une méthode réussie de combat défensif contre des offensives reposant sur la supériorité d'artillerie de forces non préparées à déplacer rapidement leur système de tir.

3. L'opération d'Amiens

La bataille du 8 août 1918 près d'Amiens a reçu de nombreuses descriptions. Peut-être que la raison en est que Ludendorff a qualifié le 8 août de « jour noir » pour l'armée allemande, et la plupart des historiens de la guerre mondiale considèrent cette bataille comme le début des opérations offensives des Alliés. En réalité, elles avaient commencé le 18 juillet avec la bataille de Soissons, et le « jour noir » pour l'armée allemande aurait plus justement dû être le 15 juillet, le jour de la défaite allemande à Reims, car c'est précisément ce jour-là que tous les plans stratégiques du commandement allemand ont échoué et que la tactique offensive allemande s'est effondrée.

Mais quoi qu'il en soit, cette large renommée de la bataille d'Amiens nous donne le droit de nous limiter dans notre description aux seules informations les plus nécessaires, principalement d'ordre tactique.

Après avoir remporté les batailles de Reims et de Soissons, le commandement français a planifié une série d'opérations successives dans le but de détruire les saillies du front allemand et de créer des conditions plus favorables pour une attaque générale. L'une de ces opérations était l'offensive à Amiens, confiée à la 4e armée britannique et à la 1re armée française.

Le rapport de forces des parties est montré dans le tableau à la page 148.

De ce tableau, on voit que les alliés avaient préparé une énorme supériorité en matériel de guerre et ne disposaient pas de réserves suffisantes de troupes pour poursuivre l'offensive. Cette situation correspondait aux objectifs limités de l'opération : redresser le front dans la région d'Amiens et libérer la ligne de chemin de fer Paris — Calais des tirs de l'artillerie allemande.

En ce qui concerne les Allemands, la densité de leur défense était tout à fait suffisante. Les auteurs allemands indiquent que le nombre de divisions était très faible. Bien sûr, il n'est pas possible de vérifier ces explications maintenant. À partir de divers matériaux qui décrivent l'armée allemande de la seconde moitié de 1918, on voit que son moral a commencé à chuter, qu'elle perdait sa discipline et sa ténacité. Il faut tenir compte de cette situation lors de l'étude du tableau du rapport de forces.

Название армий	Ширина фронта наступления в км	Пехотных дивизий			Км фронта на дивизию первого эшелона	Орудий	Минометов	Танков	Самолетов
		первый эшелон	второй эшелон	всего					
4-я английская . . .	20	8	3+3 кав.	11+3 кав.	2,5	2 068	около 350	420+16 броневых автомобилей	400
1-я французская . . .	10	5	4	9	2	около 1 048	сведений нет	80	320
Всего у союзников . . .	30	13	7+3 кав.	20+3 кав.		3 116	около 350	500 ¹	720
2-я германская . . .	30	8	4	12	3,7	около 1 600	сведений нет	—	сведений нет

Le commandement britannique et français a réussi à préparer l'opération en complète discrétion. Les Allemands, jusqu'à la dernière minute, ne soupçonnaient pas la menace imminente. Ce qui était particulièrement remarquable, c'est que les Britanniques (comme lors de la bataille de Cambrai) ont complètement renoncé à la préparation d'artillerie préalable, décidant de lancer l'attaque d'artillerie et de former un rideau de feu au moment précis du début de l'offensive. À cet égard, ils ont surpassé les Allemands, qui n'étaient pas encore arrivés à renoncer totalement à la préparation d'artillerie. Cette décision du commandement britannique découlait de deux conditions : premièrement, la présence d'un grand nombre d'artillerie, permettant de réprimer rapidement l'artillerie ennemie ; deuxièmement, la disponibilité d'un grand nombre de chars capables de réprimer le feu de mitrailleuse ennemi. Le corps blindé britannique comprenait : 2 bataillons de chars « Whippet » — vitesse 8–13 km/h, rayon 60 km ; 2 bataillons de chars « M-V étoile » — vitesse 4–6,5 km/h, rayon 40 km ; 7 bataillons de chars « M-V » — vitesse 5 km/h, rayon 40 km.

Le plan d'attaque des Anglais était le suivant. À 5 h 20, toutes les corps de l'armée anglaise lançaient l'attaque simultanément. À 7 h 20, le premier objectif de l'attaque devait être atteint — une ligne située à environ 3 km des tranchées avancées anglaises. Après cela, les troupes arrêtaient leur progression jusqu'à 9 h 20, c'est-à-dire pendant deux heures, le temps pour l'artillerie de se

rapprocher. Dans toutes les conditions, l'attaque reprenait à 9 h 20 et se poursuivait de manière continue jusqu'à l'atteinte du troisième objectif. Seule la division canadienne était relevée après avoir atteint le deuxième objectif. Le deuxième objectif (voir le schéma à la figure 32) se trouvait à 4,5–8 km de la position de départ, et le troisième objectif à une profondeur de 9–12 km.

Le corps de cavalerie devait, à 9 h 20, avancer avec une division au nord du ruisseau Luc, et l'autre au sud, dépasser l'infanterie, capturer un troisième objectif, le maintenir jusqu'à l'arrivée de l'infanterie, puis avancer jusqu'au chemin de fer Roux—Chaon.

Deux corps français devaient commencer l'attaque un peu plus tard : le 31^e corps à 6 h 5 min après 45 minutes de préparation d'artillerie et le 9^e corps à 9 h 20 min après 1 heure de préparation d'artillerie. La différence dans l'heure de l'attaque s'expliquait par le fait que le 31^e corps (avec les 42^e et 37^e divisions) se voyait attribuer 80 chars Renault, tandis que le 9^e corps attaquait sans chars. Il semblait donc préférable d'abord de contourner les Allemands par le nord, puis, après avoir franchi la rivière Avre, d'attaquer sur le front du 9^e corps.

Parmi les travaux préparatoires, il convient de noter que, grâce à la présence de 60 chars de transport (au-delà des chars de combat), la préparation des dépôts avancés de munitions et de carburant a été effectuée en peu de temps, du 1^{er} au 7 août. Cette fois-ci, les Anglais et les Français ont renoncé à construire des plateformes de combat d'ingénierie. Les tranchées de la position de couverture servaient de zones de départ pour l'avancée de l'infanterie. Il ne faut pas oublier que, malgré le petit nombre de garnison, les tranchées de la position de couverture étaient, dans la plupart des cas, continues.

Enfin, il faut souligner une particularité qui, à notre avis, a joué un rôle énorme. L'attaque du 8 août a été précédée d'une période de lutte presque continue pour des points spécifiques des positions, dans laquelle les Anglais étaient du côté déclinant et ayant du succès. Par de petites batailles et des [40 escarmouches, commencées immédiatement après l'arrêt de l'offensive allemande du printemps, c'est-à-dire à partir du 24 avril 1918, les Anglais repoussaient progressivement les Allemands sur tout le front de l'offensive à venir. En conséquence, les Allemands ont complètement perdu la zone de sécurité de combat (couverture), n'ont pas pu préparer des systèmes de défense « élastique » et se sont défendus sur des positions insuffisamment développées en profondeur, possédant deux et rarement trois lignes de tranchées. En même temps, les divisions occupant le front étaient fortement éprouvées et devaient avoir la majeure partie de leurs forces dans le premier échelon, ce qui freinait les travaux de fortification à l'arrière.

Ainsi, une activité constante sur le front s'est avérée être le moyen le plus puissant contre la préparation avancée d'une défense « élastique », dont la zone de couverture était progressivement prise par un ennemi plus actif ! Nous pensons qu'il faut se souvenir de cette circonstance. Les Anglais, sans même le savoir, se sont retrouvés créateurs d'une forme particulière de défense active, qui augmentait progressivement sa profondeur non seulement à l'arrière, mais aussi vers l'avant. Bien sûr, une telle défense ne pouvait être menée que par des troupes solides, possédant de la porosité et une grande résistance. Apparemment, malgré toutes les épreuves traversées, les Anglais possédaient ces qualités, tandis que les Allemands les perdaient.

En général, la défense allemande avait une profondeur de <3–4 km, dans laquelle des tranchées étaient creusées pour les positions avancées et pour la position de résistance principale. Par endroits, des positions de couverture de l'artillerie commençaient à être construites. Les obstacles en fil de fer étaient faibles, et il manquait des abris pour loger toute la garnison des positions. La défense antichar n'était pas organisée. Les Allemands se sont limités à équiper l'infanterie de fusils antichars de 13 mm, qui se sont révélés inadaptés à cet usage, et à attribuer un petit nombre de batteries d'artillerie légère. Ils pensaient encore que « le meilleur armement contre les chars était le nerf, la discipline et l'intrépidité » (Ludendorff). Les divisions du premier échelon ont organisé la défense selon le modèle établi : les régiments en ligne, dans chaque régiment des bataillons en trois échelons, le troisième bataillon servant comme réserve générale d'infanterie et étant placé au repos à l'arrière, à 5–8 km de la ligne de front.

La bataille s'est déroulée presque entièrement selon le plan prévu.

Environ 25 minutes avant le début de l'offensive, les avions anglo-franco-italiens, volant au-dessus du front, couvraient le bruit des moteurs des unités de chars qui se déplaçaient vers leurs positions de départ. À 5 h 20, les deux tiers de l'artillerie alliée se sont abattus sur l'artillerie allemande et les installations arrière, tandis qu'un tiers de l'artillerie formait un rideau de feu. En même temps, l'offensive des chars et de l'infanterie a commencé. Le brouillard épais, qui s'était formé depuis le milieu de la nuit, cachait complètement les troupes en attaque.

Littéralement quelques minutes après le début du feu d'artillerie, les chars et l'infanterie britanniques avaient pénétré dans les tranchées allemandes. Pris par surprise, aveuglés par le brouillard, les obus fumigènes et chimiques, l'infanterie allemande combattait de manière extrêmement désorganisée. Cela était particulièrement frappant : elle subissait presque totalement l'absence de feu de sa propre artillerie, qui avait subi d'énormes pertes sous les tirs anglo-français et, de plus, à ce moment-là, ne pouvait pas s'orienter dans la situation.

Toutefois, l'avancée des unités attaquantes se faisait de manière inégale. Au nord de la rivière Somme, les divisions du 3e corps britannique ont atteint le premier objectif seulement vers 8 heures ; au sud de la rivière, le corps australien est arrivé à l'objectif à l'heure prévue — 7 h 20, les divisions du corps canadien — entre 7 h 50 et 9 h 30. Les forces offensives ont presque complètement pris les positions de résistance allemandes et un nombre important de batteries installées ici. Plus au sud, le 31e corps français a commencé l'attaque à l'heure prévue et progressait avec succès ; le 9e corps a commencé à installer des ponts sur la rivière Avre.

À 9 h 20, le brouillard s'était dissipé, le temps devenait clair et même chaud. Les Anglais ont repris l'offensive. Bien que les chars subissent des pertes importantes sous le feu de certaines batteries allemandes, toutes les contre-attaques désordonnées des bataillons de réserve ont été repoussées, et la progression des unités attaquantes vers la deuxième et la troisième cible se faisait à un bon rythme. Seul le flanc gauche du 3e corps britannique a rencontré une résistance tenace et a temporairement arrêté l'offensive. Le corps australien a atteint son objectif final à 13 h 30, le corps canadien à 14 h 30. À ce moment-là, les 31e et 9e corps français avaient également atteint leurs objectifs.

L'échec a touché seulement un corps de cavalerie. L'Armée Oum avançait de chaque côté du ruisseau Lys, avec deux divisions en première ligne. Entre 11 et 12 heures, la cavalerie a dépassé l'infanterie en approchant de son deuxième objectif et a continué seule ; repoussant la résistance des Allemands, elle est parvenue au troisième objectif, où elle s'est arrêtée, obligée de combattre 151 en ordre de marche jusqu'à l'arrivée de son infanterie. La cavalerie n'a pas réussi à atteindre la route de fer Roua-Schon.

Dans le secteur de la percée, les Allemands disposaient de quatre divisions de réserve (243e, 108e, 109e et 107e) ; en outre, depuis le front de la 18e armée, la 1re division de réserve et la 119e division ont été redéployées. Parmi ces divisions de réserve, la 109e et la 1re division de réserve ont bloqué le passage à la cavalerie entre 12 et 13 heures. Avec ces divisions et les unités retirées du front, il était tout à fait possible de former un front de défense continu, dont le franchissement par la cavalerie s'est révélé impossible. L'échec de la percée de la cavalerie dans cette bataille a une fois de plus confirmé que le mouvement de la cavalerie derrière les lignes des armées disposant de réserves suffisantes est à peine susceptible de produire des résultats sérieux.

Il est incorrect, selon certains auteurs (Eymansberger et autres), d'affirmer que les corps australien et canadien, avant d'atteindre le troisième objectif, n'avaient pas d'ennemi devant eux jusqu'à la nuit du 8 août. Et où, demande-t-on, se trouvaient toutes les divisions de réserve mentionnées ci-dessus, sans parler des restes des divisions du premier échelon ? D'après une description plus consciencieuse de la bataille faite par von Bose, on voit ce qui suit :

— à 1 h 10, le commandant du 11e corps donna l'ordre à la 108e division de tenir le secteur Moricourt—croisement de la voie romaine avec la route Proyart—Garbonnières, c'est-à-dire le front du corps australien. À la 108e division étaient subordonnés les 478e et 122e régiments de la 243e division et le 119e régiment de la 26e division, transféré depuis le front de l'armée voisine au nord de la 2e armée. Malgré toutes les frictions, le soir, la 108e division avait établi une ligne de défense continue sur le front indiqué ;

— La 107e division, avec un seul régiment, était à 14 heures près de Fu-Kokur, et à 17 h 45 ce régiment a atteint la ligne de front de la 108e division au sud de Proyar ; d'ici la nuit, la 107e division avait organisé un front continu, en mettant de côté des réserves ;

— La 109e division a concentré son infanterie vers 10 h 30 au sud-est de Garbonnier, puis s'est déployée le long du front Garbonnier-Ké, c'est-à-dire sur les voies de mouvement du corps canadien et de la 1re division de cavalerie anglaise, avec lesquels elle a dû livrer combat ; sur le front de la division se trouvaient les restes de cinq régiments, qu'elle avait retenus et remis en ordre ; le soir, la division, s'étant un peu repliée, a organisé une défense continue sur le front en arrière, à environ 5 km ;

— Au sud de la 109e division, sur la route entre Ke et Bokour, se trouvait le régiment de réserve mixte de Belman, et à 9 h 30, la majeure partie de la 1re division de réserve de l'armée voisine à gauche, la 18e armée, est arrivée dans la région de Kenel ; à 11 h 30, la 1re division a commencé l'attaque sur Bokour, dans cette zone, elle a dû, avec le régiment de Belman, affronter la cavalerie et l'infanterie anglaises ; sous la pression de l'ennemi, vers 15 h 15, les Allemands se sont progressivement retirés en bon ordre sur la ligne Breli, Kenel, Ganjest ;

— Enfin, à 14 heures, à Vreli, c'est-à-dire sur le secteur le plus faible du front défendu par le régiment Belman, les avant-postes de la 119e division ont commencé à arriver en camion ; la division s'est déployée sur le front de Rozier, Vreli dans la soirée et a commencé à avancer en direction de Ques, mais à cause de l'obscurité, elle a dû s'arrêter.

Ainsi, il ne pouvait être question d'un quelconque vide opérationnel sur le front. Cinq divisions de réserve avaient, d'ici le soir, organisé un front continu de Mericourt à Plessis, sur une distance de 20 km. Pour la défense, cette densité est assez précise.

Avec la tombée de la nuit, le combat s'est figé. Le front allemand s'est retrouvé percé sur 30 km et en profondeur jusqu'à 10 km. Huit divisions de première ligne ont été anéanties. Les Allemands ont perdu jusqu'à 27 000 hommes, dont environ 700 officiers et environ 200 canons.

Depuis le matin du 9 août, le combat a repris. Seuls 145 chars anglais ont participé à la bataille. Les Allemands se défendaient obstinément en amenant de nouvelles divisions. Les Alliés progressaient lentement. La même chose a continué les 10 et 11 août, lorsque les combats ont finalement cessé. Pendant ce temps, les Alliés ont réussi à avancer jusqu'à 23 km de profondeur.

Ces derniers jours, le front des combats s'est élargi, puisque le 9 août la 1re armée française est passée à l'offensive sur tout son front, et le 10 août la 3e armée française a commencé l'offensive entre la rivière Oise et Mondidier. Le soir du 13 août, les combats se sont calmés sur ces segments du front, donnant aux alliés un certain gain de terrain.

L'offensive de la 1re armée française à Mondidier mérite qu'on s'y attarde pour son organisation. La tâche initiale de l'armée était de protéger le flanc de la 4e armée anglaise, en frappant avec deux corps d'avant-garde (31e et 9e). En même temps, il était prévu, en cas de succès de l'attaque anglaise, que toute l'armée passe à l'offensive.

Au total, l'armée disposait de 1 616 pièces d'artillerie, dont 836 tractées, et de 80 chars. Sur la ligne de front de 35 km se trouvaient 10 divisions, dans les réserves de corps — 3 divisions, et dans la réserve de l'armée — 2 divisions, soit un total de 15 divisions.

Le déroulement de l'opération peut être compris à partir du schéma de la figure 33. En lien avec les objectifs mentionnés ci-dessus, le coup principal de l'armée a été préparé sur son flanc gauche. Cinq divisions du 31e corps, la majorité de l'artillerie et tous les 80 chars y étaient concentrés. Un deuxième groupe d'attaque a été préparé sur le flanc droit, constitué de trois divisions du 35e corps. Il a été décidé d'engager les chars seulement le deuxième jour, lorsque le soutien d'artillerie de l'attaque devrait naturellement s'affaiblir. Le groupe d'attaque du 31e corps, avançant en direction sud-est, devait progressivement envelopper les divisions allemandes situées plus au sud, attirer leurs réserves et ainsi créer des conditions favorables pour la transition à l'offensive des autres unités de la 1re armée. Le 35e corps devait commencer son attaque seulement le 9 août, lorsque l'attention des Allemands serait détournée par le coup du 31e corps, et à son tour préparer des conditions favorables pour la transition à l'offensive de la 3e armée française, qui, comme on le sait, a eu lieu le 10 août.

Le plan des Français a été un succès complet. Le 31^e corps, après 45 minutes de préparation d'artillerie, a attaqué la 14^e division bavaroise et l'a repoussée vers la région de Plessey. La 192^e division allemande, encerclée par le nord, après une résistance assez obstinée, a été forcée de nettoyer ses positions sur la rivière Eure, prises par les divisions du 9^e corps français. Le lendemain (9 août), l'avancée du 31^e corps a continué. Avec le soutien du 9^e corps, la 152^e division du 10^e corps a traversé la rivière Eure, puis avec son aide, la 166^e division. En même temps, les 169^e et 133^e divisions du 35^e corps ont attaqué avec succès. Le 10 août, l'avancée des 31^e, 10^e et 35^e corps se poursuivait. Le 9^e corps s'est arrêté en raison du rétrécissement du front et a été mis en réserve de l'armée. Sous la menace d'encerclement, les Allemands ont évacué Mondidier. Le 11 août, les Français ont atteint les objectifs prévus (troisième phase) et ont suspendu l'offensive.

Dans cette bataille, les Français sont passés, au lieu d'un percée d'un front continu, à son élargissement progressif, combinant habilement des attaques successives. Le front de l'adversaire se 'rétractait' au fur et à mesure que le groupe d'assaut de la 1^{re} armée avançait. L'utilisation des chars le deuxième jour s'est avérée justifiée. Leur nombre limité nécessitait qu'ils soient employés au moment le plus crucial. Et c'est exactement ce qui s'est passé le deuxième jour de l'offensive. À l'avenir, il faudra probablement rappeler plusieurs fois cet exemple historique lorsqu'il sera nécessaire de résoudre un problème avec un petit nombre de chars.

Bien sûr, le succès de la 1^{re} armée dépendait entièrement du coup d'Amiens des Anglais. Un échec, ou même un succès à moitié à Amiens, n'aurait pas donné aux Français la possibilité de réaliser leur plan.

Les raisons du succès des Alliés lors de l'opération d'Amiens étaient les suivantes :

1. L'épuisement préalable des troupes allemandes par de petits combats continus, qui ont réussi.
2. Le mauvais état des positions allemandes, on peut même dire l'absence de système dans les positions, conséquence des combats continus et malheureux pour les Allemands.
3. Le manque d'organisation de la défense antichar allemande.
4. La supériorité des forces alliées, y compris de l'aviation, qui a pris dès le début de l'opération la maîtrise de l'air.
5. La surprise, qui a été utilisée de la manière la plus complète dans cette bataille. Tout d'abord, les Anglais ont réussi à obtenir une surprise opérationnelle. Ensuite, la surprise tactique s'est manifestée : a) dans l'attaque inattendue — la surprise du temps ; b) dans l'utilisation de nouvelles armes — les chars — à une échelle massive ; les chars n'étaient plus une arme nouvelle, mais les leçons de Cambrai avaient été totalement oubliées par les Allemands, c'est pourquoi l'utilisation massive des chars à Amiens doit être considérée comme un élément de surprise ; c) dans l'utilisation de nouvelles formes de combat, exprimées par le refus de la préparation d'artillerie et dans l'organisation de l'interaction entre l'infanterie, l'artillerie et les chars. Sur ce dernier point, nous nous arrêterons un peu plus en détail.

En 1918, les Allemands ont réduit la durée de leur préparation d'artillerie dans leurs opérations offensives à 2 heures et demie, renonçant à la destruction des positions ennemies. Les Anglais ont complètement abandonné la préparation d'artillerie. Ils pensaient que le feu seul pourrait suffisamment affaiblir la défense allemande. Dans ce combat, ce calcul s'est avéré correct. Mais si les Allemands avaient eu des avant-postes et des abris plus solides, le calcul aurait pu être erroné.

Ensuite, les Allemands essayaient de soutenir l'infanterie avec un barrage de feu* sur la plus grande profondeur possible — jusqu'à 8-10 km. Les Anglais ont agi différemment sur ce point. Le barrage de feu devait permettre à l'infanterie et aux chars d'atteindre uniquement le premier objectif (ligne); au-delà, le soutien d'artillerie était assuré par l'artillerie attachée aux divisions, qui devait se repositionner sur de nouvelles positions avancées, et par le feu concentré de l'artillerie lourde. Cette dernière était servie par un grand nombre d'avions qui, selon les récits des participants à la bataille, bourdonnaient littéralement tout le temps au-dessus du champ de bataille, cherchant des cibles d'artillerie partout.

Lors des opérations avec des chars, la méthode anglaise est plus pratique que l'allemande, car elle permet mieux l'utilisation manœuvrable des chars dans la profondeur de la défense ennemie. Jusqu'où le rideau de feu doit avancer — bien sûr, il faudra décider au cas par cas. Il est probable qu'il soit plus avantageux de surmonter la position principale de l'ennemi à l'aide du rideau de feu, ce que, en fait, les Anglais ont essayé de réaliser lors de l'opération d'Amiens.

Comment l'interaction entre l'infanterie et les chars a-t-elle été organisée ?

Malheureusement, malgré la multitude de descriptions de la bataille d'Amiens, il n'a pas été possible de trouver une réponse précise à cette question. Il faut se contenter de quelques informations de référence.

Tout d'abord, il est établi que les chars chez les Anglais étaient répartis de manière inégale, comme le montre le tableau à la page 157.

Ainsi, l'accusation de répartition stéréotypée et uniforme des chars tombe. Les divisions ont été renforcées en chars selon leurs missions.

La deuxième affirmation incontestable est que les chars ont été attribués aux brigades d'infanterie avec lesquelles ils devaient agir conjointement. Chaque brigade recevait entre 8 et 18 chars. En raison de ce petit nombre de chars, il était le plus souvent impossible de constituer un deuxième échelon de chars dans les brigades. Par conséquent, les discours sur des vagues de chars sont simplement un mythe. De nombreux auteurs ont tendance à penser que si les chars avaient eu plus d'autonomie, le succès aurait été plus grand. Si l'on tient compte des pertes subies par les chars en agissant avec l'infanterie et l'artillerie, le succès d'une action indépendante des chars (compte tenu de leur faible mobilité et de leur rayon d'action limité) semble douteux.

Распределение танков			
Корпуса	Дивизии	Количество танков	Примечание
3-й английский	18-я 58-я	24 12	Насыщение танками под Камбрэ было значительно большим, а именно: 12-я дивизия — 72 танка 20-я " — 60 " 29-я " — 12 " 6-я " — 72 " 51-я " — 70 " 62-я " — 56 "
Австралийский	2-я	24	
	3-я	24	
	4-я	54	
	5-я	42	
Канадский	1-я	36	
	2-я	36	
	3-я	36	
	4-я	36	
Кавалерийский	1-я	48	
	2-я	—	
	3-я	48	

Les Anglais et les Français n'avaient pas de réserve de chars. Bien sûr, une réserve est toujours utile, s'il y a quelque chose pour la former. Lors de la percée d'une ligne fortifiée, le moment le plus important est la destruction du système de feu de l'ennemi. Pour accomplir cette tâche, les Anglais et les Français ont envoyé toutes leurs forces de chars disponibles, et ils ont bien fait, d'autant plus qu'en réalité, il n'y avait pas tant de chars que ça : seulement 20 véhicules par km de front chez les Anglais et 8 chez les Français. Les pertes en chars confirment la justesse de leur décision. Au fait, nous incluons un tableau de la participation des chars à la bataille et des pertes qu'ils ont subies, ce qui peut mener à de nombreuses conclusions.

День сражения	Количество участвовавших в бою танков	Понесенные потери	Выбыло из строя по техническим причинам
8 августа	415	100	170
9 "	145	39	39
10 "	67	30	—
11 "	38	Сведений нет	

Il reste à dire quelques mots sur l'ordre de bataille des Anglais et des Français, qui assurait la coordination entre l'infanterie et les chars.

Les pelotons de chars anglais avançaient directement derrière le rideau de feu, en s'écartant sur une distance de 50 à 100 m. À 150-200 m derrière les chars, avançaient les pelotons des compagnies de tête de l'infanterie, en formation dispersée, par sections. Derrière la compagnie de tête se déplaçait le char de réserve du peloton (le quatrième), dont la tâche était de détruire les obstacles restants. Ensuite, l'infanterie avançait en colonnes de pelotons ou en chaînes de tireurs, selon la situation. La tâche des compagnies de tête était de soutenir les chars lors du franchissement des obstacles locaux. Si les chars étaient suffisants (au moins huit), ils étaient affectés aux bataillons de tête ; sinon, ils agissaient sur l'un des flancs de la brigade, sous le commandement du chef de brigade.

Les Français avaient à peu près le même système. Pour chaque bataillon de chars, on affectait un bataillon d'infanterie d'accompagnement. Dans ce bataillon, trois personnes étaient rattachées à chaque char ; elles devaient se déplacer très près du char et remplir le rôle de liaison avec l'équipage, ainsi que lui apporter de l'aide si nécessaire. Lorsque des régiments d'infanterie étaient renforcés par des chars moyens et légers, les chars moyens avançaient au premier échelon et les légers au second. Le manque de chars ne permettait leur échelonnement que dans de rares cas.

Les méthodes d'organisation de l'interaction entre l'infanterie et les chars se sont avérées assez efficaces, bien qu'on ne puisse pas les qualifier de parfaites. Le premier échelon d'infanterie-char servait en quelque sorte d'avant-garde des masses d'infanterie en progression. Il pénétrait les positions ennemies, désorganisait son système de défense et préparait ainsi l'attaque massive de l'infanterie. Lorsque la pluie de feu s'arrêtait, les chars et l'infanterie obtenaient une liberté d'action relative et devenaient les « clients » du tir d'artillerie, ce qui leur permettait d'agir davantage en fonction de la situation plutôt que de suivre simplement le rideau de feu.

Tout cela fait penser que, dès que l'infanterie a eu la possibilité d'agir de manière plus autonome et dès que les autres branches des forces armées ont adapté leur travail de combat aux caractéristiques de l'infanterie, elle surmontait toutes les difficultés des combats en conditions positionnelles.

Donc, on peut considérer l'opération d'Amiens non seulement comme le 158^e exemple de bataille de chars, mais aussi comme une étape de la libération de l'infanterie de la tactique en vagues et de la répartition plus appropriée des rôles des différentes armes dans la bataille.

En même temps, l'opération d'Amiens doit être considérée comme une expérience de transition vers une opération de front par la méthode de l'introduction progressive des armées dans le combat. À cet égard, l'opération d'Amiens, avec celle de Broussilov, est l'un des meilleurs exemples de l'art militaire dans des conditions de guerre de position, mais elle est nettement inférieure à cette dernière en termes d'échelle (l'offensive ne s'est étendue que sur 90 km de front) et d'intensité des combats.

Nous en concluons ici l'étude de l'expérience de la guerre mondiale, car dans les opérations suivantes, qui étaient également menées avec des objectifs limités, rien de nouveau n'a été révélé en ce qui concerne l'organisation de la percée. De plus, le facteur moral, sous la forme de la décomposition croissante de l'armée allemande, a commencé à jouer un rôle décisif dans ces dernières batailles, ce qui oblige à aborder les formes et les résultats des opérations avec une évaluation différente.

Chapitre 6 : Les résultats de la Guerre mondiale

Nos résultats doivent concerner un domaine étroit de formes tactiques de percée d'une ligne fortifiée. Il faudra quand même accorder une attention à l'aspect opérationnel, mais seulement dans la stricte mesure nécessaire.

De tout ce qui a été exposé dans les chapitres précédents, il nous semble que, avant tout, la conclusion suivante s'impose.

La première guerre impérialiste mondiale, d'un point de vue tactique, représentait un changement continu des formes de défense et d'offensive, qui se produisait sur la base de l'augmentation de l'équipement technique et du changement de l'organisation des armées.

Cette conclusion est la plus importante, car elle met en garde contre le fait de considérer l'expérience de cette guerre comme le dernier mot de l'art militaire. En étudiant cette guerre, il est nécessaire de révéler la direction de l'évolution des formes de combat et de continuer à avancer indépendamment, en tenant compte des nouvelles forces, moyens et organisation des armées.

Ainsi, essayons de déterminer seulement les directions dans le développement des formes de percée, sans créer aucune axiome.

La conclusion générale sur l'importance de la percée en tant que forme opérationnelle a été faite par Pétain dans sa note du 8 septembre 1918. Il indiquait : « 1) qu'une percée du front fortifié est possible, 2) que l'utilisation de la percée cesse dès que l'ennemi, grâce à l'afflux de réserves, obtient la possibilité de réorganiser une ligne de feu continue ». Les Allemands étaient arrivés à cette conclusion bien plus tôt. Déjà le 12 décembre 1917, dans une note de service du chef du service opérationnel du quartier général allemand, les idées suivantes avaient été exposées : « il ne faut pas oublier qu'à mesure que l'offensive progresse, l'armée avancée, s'éloignant progressivement de ses lignes d'approvisionnement et de ses dépôts, devra avancer sur un terrain difficile, criblé d'obus, où se sont déroulés des combats... Il ne faut donc pas nourrir d'espairs excessifs sur la rapidité de la progression à l'ouest. Si nos adversaires agissent méthodiquement et rapidement, comme nous l'avons souvent fait dans les situations les plus difficiles, il leur sera aussi, après un certain temps, possible d'arrêter notre offensive ».

Les conclusions sont correctes, il est impossible de les contester. Il est simplement faux de rappeler que des conclusions similaires avaient été tirées par Brusilov dès le début de 1916.

Quelle solution proposait-on ?

Le chef du service opérationnel du quartier général allemand proposait de passer à la méthode de plusieurs frappes. Il disait : « Avec une offensive en un seul point, nous... n'atteindrons pas notre objectif, peu importe à quel point cette offensive est préparée... Toute l'opération doit consister en plusieurs offensives menées sur différents secteurs du front en étroite coordination afin d'ébranler tout le front. » D'après l'histoire de la guerre, nous savons que les offensives allemandes de 1918 ont été menées selon cette idée générale, mais la coordination entre les différentes opérations a fini par se transformer en une série d'opérations successives, mal synchronisées. Le résultat a été négatif, car les réserves ennemies étaient insuffisamment liées.

Pétain, de son côté, proposait de déployer la bataille sur un front aussi large que possible (selon son plan — au moins 130 km), afin d'attirer immédiatement toutes les réserves ennemies, puis de porter le coup final à l'ennemi avec ses propres réserves restantes. D'après l'histoire de la guerre, nous savons que les Alliés ont réussi grâce à une série d'opérations successives, liées dans le temps et dans l'espace. En essence, le plan de Foch reposait sur les mêmes bases que celui des Allemands, mais avec les ajustements nécessaires concernant le moment du déploiement des opérations successives. Par conséquent, le plan de Pétain est resté irréalisé, et il ne faut donc pas le critiquer, malgré tous ses doutes.

En ce qui concerne la décision de Brusilov, nous en avons déjà suffisamment parlé. Sur le théâtre des opérations de l'Est, où la défense n'était pas aussi profonde que sur le théâtre de l'Ouest,

la décision de Broussilov s'est révélée juste. Peut-elle avoir été juste aussi pour le théâtre de l'Ouest ? Nous ne déciderons pas ; nous indiquerons seulement que l'idée principale de Broussilov, selon laquelle la bataille devait se dérouler immédiatement sur un large front, a été reconnue par les commandements allemand et français. Ils n'ont toutefois pas mis cette idée en œuvre de la même manière.

En général, la Première Guerre mondiale a donné les formes suivantes d'opérations, basées sur la percée :

- 1) percée isolée sur un front étroit (1914) ;
- 2) percées sur des fronts étroits et dispersés dans des directions convergentes (1915-1917) ;
- 3) une série de percées partielles sur un large front avec une seule percée sur la direction principale (1916 – offensive de Brusilov) ;
- 4) percée sur un front élargi (offensives allemandes de 1918) ;
- 5) percées successives du front dans différentes directions liées entre elles (offensives anglo-françaises de 1918).

Seules les troisième et cinquième formes d'opérations rapprochaient celui qui s'avancait vers la victoire décisive.

Passons au côté tactique de l'affaire.

Passons au côté tactique des choses. La technologie militaire s'est développée dans les deux directions en même temps, c'est-à-dire défensive et offensive. Il faut garder à l'esprit que la distinction entre la technologie défensive et offensive doit être comprise uniquement dans le sens de la tâche tactico-technique initiale, car en réalité les deux types étaient utilisés dans toutes les formes de combat. Dans ce contexte, il serait plus juste de parler des propriétés offensives et défensives de la technologie, sans la diviser en deux types distincts.

Ainsi, avant l'apparition du char, les propriétés défensives des machines prédominaient clairement. Il est tout à fait compréhensible que, dans l'état « au repos », adaptée au terrain, elle donnait le meilleur résultat. D'où l'énorme accumulation de moyens dans le combat offensif pour surmonter la défense.

Le char est apparu comme une arme d'offensive. Pendant la guerre mondiale, sa qualité n'avait pas encore été entièrement déployée. C'est pourquoi ses propriétés défensives n'étaient pas utilisées. En revanche, les propriétés offensives du char se sont manifestées très rapidement dans toute leur splendeur.

La mitrailleuse, au contraire, est apparue principalement comme une arme de défense, et tant que cette qualité ne s'est pas pleinement développée, l'utilisation des mitrailleuses à des fins offensives était extrêmement limitée. Ce n'est que vers la fin de la Première Guerre mondiale que les mitrailleuses ont commencé à être utilisées plus largement comme arme d'attaque.

Seule l'artillerie était utilisée de manière également précieuse dans les combats offensifs et défensifs. Par conséquent, le rapport de forces en artillerie entre les adversaires a commencé à déterminer la nature de leurs actions. Certains ont tenté d'apporter des corrections à cette évaluation du rôle de l'artillerie avec les chars, mais seulement une correction. Il n'était pas question de réévaluation complète.

L'aviation est apparue à l'origine sur les champs de bataille comme une branche auxiliaire des forces armées : éclaireur, observateur, spécialiste des transmissions. Mais déjà à la fin de la guerre, elle devient un facteur important des opérations et des combats. L'aviation a clairement montré ses propriétés offensives — en tant que bombardier et avion d'assaut — et défensives — en tant que chasseur. Dans ce cas, nous caractérisons les propriétés de l'aviation par rapport aux forces terrestres, sans nous intéresser à ses propriétés en combat aérien.

Les armes chimiques sont passées d'une nouveauté stupéfiante à une arme quotidienne de combat. Sous forme de projectiles chimiques, elles ont permis de passer de la destruction à la suppression et ont contribué à créer la surprise tactique lors des attaques.

L'infanterie, parmi toute cette technologie militaire, ne trouvait pas longtemps sa place. Entrée dans la guerre comme reine des champs, elle devait céder le devant de la scène sous les coups des moyens techniques. Une longue période d'adaptation de l'infanterie à la technologie

militaire s'ensuivit, coûtant d'innombrables victimes. Ce n'est qu'à la fin de la guerre mondiale qu'une lueur apparut dans le destin sombre de l'infanterie : la technique commença à s'adapter à elle. Ce processus d'adaptation inverse ne commença pas quand l'infanterie était encore suffisamment forte, mais quand elle se fit rare et commença à regarder avec indignation ses maîtres. Dans les conditions de l'esclavage capitaliste, cette voie de l'infanterie était un phénomène « normal ». L'adaptation de la technique aux caractéristiques de l'infanterie s'est exprimée par le ravitaillement en artillerie d'infanterie, l'affectation de chars, l'organisation de l'artillerie d'accompagnement et le recul progressif des formations de combat en phalange. Il ne fait aucun doute que des résurgences dans les méthodes d'utilisation de l'infanterie sont tout à fait possibles, puisque le capitalisme existe encore, et que l'homme pour lui est la machine de combat la moins chère et la plus nombreuse. Cela ne signifie évidemment pas que le capitalisme puisse renoncer à augmenter et améliorer les machines de combat. Non, il s'agit seulement du rôle de l'infanterie au combat.

La cavalerie s'est avérée trop coûteuse comme type de troupes pour qu'on puisse faire avec elle des expériences, comme avec l'infanterie. C'est pourquoi, face à la technologie militaire, elle a progressivement disparu des champs de bataille. Les Allemands sont allés jusqu'à complètement abolir la cavalerie sur le théâtre d'opérations occidental. Une faible tentative d'adapter la technologie aux caractéristiques de la cavalerie a été faite par les Anglais, en lui donnant des tanks lors de la bataille d'Amiens. Personne n'a réussi à moderniser la cavalerie ni à la rendre capable de participer aux combats d'armées massivement industrialisées.

1. Défense

Dans les chapitres précédents, nous avons donné une image détaillée de l'évolution de la défense, en partant du principe qu'on ne peut pas étudier sérieusement l'attaque sans connaître les formes de défense. Donc maintenant, il suffit de tirer seulement les conclusions les plus générales.

L'évolution de l'organisation de la défense s'est manifestée par le fait qu'elle s'est constamment approfondie ; le nombre de lignes de tranchées a augmenté, puis des secondes et troisièmes positions (zones) ont commencé à être créées. La lutte entre la disposition en groupe et en ligne s'est terminée par un compromis : les formes linéaires de fortification des positions principales ont été conservées, mais l'ordre de bataille en groupe s'y est installé ; on a obtenu un système de centres et de points d'appui reliés par des tranchées de liaison. Il a toujours existé, et pendant la dernière année de guerre a considérablement augmenté, la tendance à la dispersion de la défense sous la forme de création de points de tir séparés, de centres et de points d'appui intermédiaires. Enfin, dans la dernière année de la guerre, la défense a commencé à progresser sur le champ de bataille sous la forme de création de champ avant aménagé, ou position de couverture. Ce phénomène était lié à la recherche de nouvelles formes de soi-disant défense « élastique » ou « souple ».

Dans le domaine des formes de fortification, le progrès se manifestait par un alourdissement croissant des constructions défensives. Les abris profonds, les points de tir bétonnés, l'utilisation partielle de blindage sous forme de plaques — tout cela préparait le passage à des formes encore plus lourdes de fortification à long terme de l'après-guerre. En ce qui concerne l'aménagement des obstacles, la place dominante était occupée par les obstacles en fil de fer. Avec l'apparition des chars, les obstacles explosifs ont commencé à renaître.

À la fin de la guerre, sur le théâtre occidental, un modèle d'ordre de bataille en défense s'était imposé : le déploiement des régiments en trois échelons. Cet ordre de bataille n'était possible que grâce à la réduction de la largeur des secteurs de division à 3-5 km. Les avantages de cet ordre résidaient dans sa profondeur et dans la simplicité de l'alternance des bataillons pour le service en première ligne.

À la fin de la guerre, des normes pratiques pour la largeur et la profondeur des lignes de défense ainsi que pour la densité d'artillerie se sont développées par l'expérience. La ligne de division pour une défense opiniâtre ne dépassait plus 5 km de front, la profondeur des avant-postes

jusqu'à 3 km, la profondeur de la position de résistance principale jusqu'à 2 km, et les intervalles entre les positions de 4 à 8 km. La densité d'artillerie par km de front était de 12 à 24 canons ; pour les mortiers, de 4 à 8. Sur le front russe, ces normes ne pouvaient bien sûr jamais être respectées à cause du manque de forces et de moyens. En ce qui concerne la largeur du front, elles étaient augmentées, et pour l'artillerie, réduites d'environ moitié.

Les frappes de chars de 1918 ont été une épreuve difficile pour les formations défensives. La défense n'était pas préparée à repousser cette nouvelle arme offensive.

À toutes les étapes de la guerre, la question la plus importante en matière de défense était la rapidité avec laquelle la densité de ses formations de combat pouvait atteindre celle des formations de combat de l'offensive. De là l'importance énorme de la mobilité des réserves, de leur capacité à marcher et à se déplacer par chemin de fer et par transport automobile.

Au départ, la tâche de renforcer le front de défense était résolue par un réapprovisionnement continu des troupes du premier échelon ; ensuite, elle a été abordée sous forme de contre-attaques des réserves particulières et de contre-attaques massives avec les réserves arrivantes ; enfin, la principale tâche est devenue considérée comme la restauration de la continuité du front de feu en combinaison avec les contre-attaques. À cet égard, les Français accordaient plus d'attention à la restauration de la continuité du front de feu, tandis que les Allemands se concentraient sur les contre-attaques massives. En ce qui concerne les principes de conduite du combat défensif, ils étaient tout à fait d'accord.

Sans aucun doute, aucune des formes de combat défensif ne peut être considérée comme complètement obsolète. Selon les circonstances et les objectifs, n'importe quelle forme peut être utilisée.

2. L'attaque

L'évolution des formes tactiques de percée s'est déroulée dans deux directions principales : a) la recherche des moyens et des méthodes les plus efficaces pour écraser la défense, b) la réalisation de la surprise de l'attaque. Par écrasement de la défense, nous entendons l'ensemble des moyens et méthodes de combat visant à la destruction totale de l'organisation de la défense par l'ennemi. La surprise est l'une des manières de neutraliser l'ennemi, mais en même temps, elle influence tellement les façons d'utiliser toutes les branches des forces armées qu'on peut à juste titre la considérer comme un facteur autonome du combat.

Lorsqu'il y avait des formes de défense positionnelle, l'offensive se divisait brusquement en deux périodes : préparatoire et d'exécution. La tâche de la première période était de concentrer tous les moyens d'attaque et d'affaiblir la défense en détruisant les ouvrages défensifs et en pressurant ou en éliminant la force humaine de l'ennemi. La tâche de la deuxième période était l'invasion des forces vivantes dans la zone défensive et la destruction complète de tous les moyens et forces de défense.

Jusqu'en 1917, on n'accordait pas d'importance à l'écart dans le temps entre les périodes de préparation et d'exécution. C'est pourquoi sont apparues des formes lourdes et lentes de préparation (sous forme de têtes de pont d'ingénierie et de longs préparatifs d'artillerie pour la destruction). L'agilité croissante des réserves et l'élaboration par la défense de méthodes pour densifier le front ont obligé l'attaquant à chercher la discrétion et à réduire au maximum la préparation, c'est-à-dire la surprise. Lors de la dernière étape de la guerre mondiale (1918), la surprise de l'attaque est devenue l'une des conditions principales de l'organisation de la percée.

L'affaiblissement de la défense était initialement considéré comme la destruction de la position défensive la plus proche de l'ennemi par des moyens d'artillerie. Dans ce cas ! on suivait la solution la plus simple : il fallait détruire tout ce qu'on pouvait voir et atteindre avec le feu d'artillerie. À mesure que la profondeur de la défense augmentait, la tâche de destruction complète devenait irréalisable. Il fallait chercher d'autres formes.

L'apparition rapide sur le champ de bataille des réserves de défense et l'énorme résistance de l'infanterie, qui avait dispersé ses formations de combat défensives, ont posé la question de la suppression simultanée de toute la ligne défensive de l'ennemi et de son flanc proche. La solution a été trouvée en impliquant l'aviation de bombardement et d'assaut pour aider l'artillerie d'attaque et en utilisant largement des obus chimiques. En même temps, afin de maximiser l'utilisation de la portée de l'artillerie, la suppression des cibles proches a été confiée aux mortiers.

Par voie pratique, des normes d'artillerie pour la préparation de la percée ont été établies. Les Allemands se sont arrêtés sur les chiffres suivants : une batterie pour réprimer chaque 100 mètres de front, au moins une batterie pour chaque batterie ennemie, selon un calcul particulier l'artillerie de destruction et l'artillerie pour le tir sur les cibles lointaines ; en plus de tout cela — l'artillerie d'accompagnement de l'infanterie en quantité d'un régiment pour chaque régiment d'infanterie. En général, cela donnait jusqu'à 100 canons par kilomètre de front, dont 50 % lourds. En outre, il était considéré nécessaire d'avoir jusqu'à 40 mortiers par kilomètre de front. Les Alliés étaient proches de ces mêmes normes.

Les normes pour l'aviation et les chars pendant la guerre mondiale n'étaient pas encore établies. L'expérience de l'utilisation au combat de ces armes était encore insuffisante, d'autant plus qu'elles s'amélioraient rapidement et continuellement. Pétain, par exemple, dans la note mentionnée plus haut, estimait nécessaire d'avoir au moins 4 à 5 bataillons de chars pour un corps de 4 divisions et 800 bombardiers de jour et 600 de nuit pour 30 km de front d'une attaque décisive.

En ce qui concerne la largeur du front (la percée était considérée d'un point de vue tactique comme avantageuse pour réaliser une percée sur un front d'au moins 15–20 km avec un soutien d'artillerie sur les flancs de 4–5 km. La pratique n'a pas confirmé ces conclusions, ce qui indique leur caractère purement théorique. En effet, les percées pendant l'offensive de Brusilov se faisaient sur un front de 2 km et étaient réussies, alors que les Anglais et les Français ont tenté des percées sur des fronts de 15 et 20 km sans succès.

Il est nécessaire d'arriver à la conclusion que la largeur du front de percée dépend des conditions spécifiques de la situation, parmi lesquelles les principales sont : la disponibilité des moyens de suppression et la force de défense de l'ennemi. Le soutien d'artillerie des flancs est obligatoire dans tous les cas.

La largeur du front de la division lors de la percée à la fin de la guerre mondiale a en moyenne augmenté jusqu'à 2,5 à 3 km. On partait alors de la nécessité de créer les conditions les plus favorables pour le combat d'un bataillon d'infanterie. 500 à 600 m par bataillon était considéré comme la norme la plus avantageuse.

L'ordonnance de combat des bataillons, régiments, divisions et corps était dans la plupart des cas organisée en deux échelons et, exceptionnellement, en trois échelons pour les régiments, et en un échelon pour les corps. Il faut prendre en compte cette expérience pour éviter la tendance à la linéarité des ordres de bataille. Les Français et les Anglais utilisaient le deuxième échelon pour relayer le premier. Les Allemands cherchaient principalement à utiliser le deuxième échelon pour renforcer le premier et développer l'attaque sur un front étendu.

L'ordre de bataille de l'infanterie a évolué des chaînes de tireurs vers des vagues et à travers des groupes d'assaut vers des groupes de combat ! Dans tous les cas, dans l'ordre de bataille de l'infanterie en assaut, on distinguait les parties suivantes : les éclaireurs (à qui incombaient également le dégagement des obstacles ; chez les Allemands, ces responsabilités incombaient aux unités des bataillons d'assaut) ; l'infanterie attaquante ; l'équipe chargée de nettoyer les tranchées. La soi-disant tactique « en groupe » de l'infanterie, basée sur une certaine autonomie de combat des petites unités d'infanterie, a en réalité été développée après la guerre.

Une caractéristique de l'ordre de bataille des unités attaquant une ligne fortifiée avant 1918 était l'absence de division en groupes d'assaut et en groupes de fixation. L'infanterie attaquait comme un « rouleau compresseur » continu. Ce n'est qu'en 1918, lorsque les divisions ont commencé à recevoir une zone d'attaque plus large, qu'une direction principale de l'attaque a commencé à se dégager, et qu'un groupe d'assaut a été créé, recevant un front plus étroit et un

renforcement plus important par d'autres branches de l'armée. À l'échelle du corps, la même chose se produisait que dans les divisions.

On peut identifier les formes d'attaque suivantes : 1) continue, 2) avec des interruptions concernant les actions de l'infanterie, 3) sans remplacement du premier échelon et 4) par rouleaux. Dans la description des combats, toutes ces formes d'attaque sont suffisamment caractérisées. Les Allemands menaient généralement des attaques continues et ininterrompues ; les Anglo-Français, en revanche, dans la plupart des cas, menaient des attaques avec remplacement du premier échelon ou par rouleaux, et les Anglais, en plus, utilisaient aussi des interruptions. La forme d'attaque doit sans aucun doute correspondre à la mission et à la situation ; recourir à des interruptions ne doit se faire qu'en cas de nécessité extrême.

Une question importante, beaucoup discutée, était la profondeur de la percée que les troupes pouvaient atteindre.

Au cours de la dernière année de la guerre mondiale, la question de la profondeur de la percée était résolue différemment. Les Anglo-Français réalisaient la percée jusqu'à une limite assignée, dont la distance était déterminée par la portée des lourds canons et le nombre de troupes engagées dans la percée (en tenant compte de la protection des flancs). La distance de cette limite par rapport à la ligne de départ ne dépassait pas 10 à 12 km. Les Allemands attaquaient jusqu'à la limite possible, atteignant une profondeur de 15 à 20 km. Les derniers 10 km, ils n'avançaient qu'avec l'artillerie de campagne, mais cherchaient à ne pas diminuer la densité de l'ordre de bataille, en engageant dans le combat des divisions du deuxième échelon.

La dernière question sur laquelle il faut s'arrêter dans les conclusions, c'est la soudaineté.

La préparation à la percée détectée par l'ennemi lui a permis de prendre une série de contre-mesures, y compris le renforcement des réserves et la consolidation de la défense. La percée, si elle avait lieu, se réalisait avec d'énormes difficultés et pertes. C'est pourquoi atteindre la discrétion dans la préparation et la surprise de l'attaque est devenu la partie la plus importante du plan de percée. Les mesures qui permettaient d'y parvenir étaient les suivantes :

1) Concentration des troupes destinées à percer, en arrière profond, leur approche de la ligne de front par des marches nocturnes, occupation de la zone de départ pour l'offensive la nuit, quelques heures avant l'attaque.

2) Reconnaissance des positions ennemies par les groupes de commandants selon un plan strict.

3) Camouflage de toute l'artillerie d'attaque sur les positions de tir et renoncement à l'aménagement des positions.

4) Suppression des positions de génie.

5) Équipement arrière aussi large et uniforme que possible et son camouflage.

6) Mouvements et concentrations de troupes factices à l'arrière.

7) Mesures assurant de ne pas laisser l'ennemi capturer des prisonniers.

8) Informations fallacieuses à l'arrière.

9) Protection du secret militaire.

10) Préparation d'artillerie en délais réduits selon des données calculées. Cela n'a été possible qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'augmentation de l'artillerie et du nombre de projectiles et l'amélioration de son matériel.

11) Attaque par l'emploi massif de tanks et sans préparation d'artillerie préalable.

12) Attaque à l'aube, dans le brouillard et sous couverture de fumigènes.

L'expérience de la guerre a montré que les méthodes assurant la sécurité doivent se diversifier. Elles ne doivent pas être seulement passives — discrétion, camouflage — mais aussi actives — faux mouvements, activité accrue sur le front, fausses informations, etc.

DEUXIÈME PARTIE

Développement des formes de percée de la ligne fortifiée après la Première Guerre mondiale

Chapitre 1 : Développement des formes de défense

1. Organisation de la défense selon les règlements des armées étrangères

Avant de commencer à examiner les questions liées à l'organisation de la percée d'une zone fortifiée, il est nécessaire de se familiariser avec la manière dont se développent les formes de défense, et en particulier de tenter de déterminer ce qu'une zone fortifiée peut représenter dans la guerre moderne.

Il n'y a pas beaucoup de moyens pour une telle familiarisation. Ils consistent à examiner les statuts et manuels en vigueur et à étudier l'expérience des guerres. Les statuts et manuels, bien sûr, révèlent principalement le côté fondamental de la question, et parfois même à cet égard ils sont en retard sur la réalité. De plus, certaines techniques de combat, modèles d'armement, changements dans l'organisation des troupes restent largement classifiés. Mais il faut se contenter de ce qui existe, en comptant sur le fait que l'essence de la question — le côté fondamental — pourra tout de même être révélée.

Nous avons décidé d'examiner les statuts et les manuels uniquement des armées telles que l'allemande, la japonaise et la française, en supposant qu'après avoir pris connaissance des formes de défense de ces armées, il sera facile de maîtriser également les formes de défense des autres armées.

L'étude de l'expérience des guerres contemporaines rencontre également de grandes difficultés, car il n'existe pas de descriptions plus ou moins élaborées de ces guerres, en particulier sur le plan tactique. Là encore, dans ce cas, il faudra se contenter de renseignements peu nombreux et fragmentaires. Cependant, dans l'analyse de la question de la percée des lignes fortifiées, il est impossible d'ignorer les guerres contemporaines. Par conséquent, l'expérience des guerres en Abyssinie, en Espagne et en Chine sera prise en compte par nous dans la mesure du possible.

Position fortifiée allemande

Le règlement allemand « Conduite des troupes » de 1933 indique que « la défense d'une position non fortifiée, aménagée à la hâte et équipée de tous les moyens se fait sur la base des mêmes principes » (art. 452). Par conséquent, on peut considérer que les positions fortifiées dans l'armée allemande, du moins pendant la première période de la guerre, seront créées principalement sous les formes indiquées dans ce règlement. Il est seulement nécessaire d'apporter quelques corrections en tenant compte des changements dans l'organisation des troupes. Ainsi, il faut considérer que, d'après les dernières informations de la presse étrangère, l'armée allemande dispose dans ses divisions d'infanterie de 72 canons antichars, dont la moitié est destinée à la réserve antichar de la division. De plus, dans l'armée allemande, il existe des bataillons de mitrailleuses séparés, des bataillons de sapeurs séparés pour la mise en place d'obstacles et des compagnies de

sapeurs dans les régiments d'infanterie. Toutes ces unités contribuent à renforcer la défense et à créer rapidement des obstacles.

La zone défensive, selon le règlement allemand, se compose de positions avancées, de la garde de combat, du champ de bataille principal et de la position arrière.

Les positions avancées sont choisies à une telle distance vers l'ennemi que ces positions ne dépassent pas la portée de l'artillerie du champ de bataille principal. Compte tenu de la portée moderne de l'artillerie, on peut supposer que les positions avancées seront situées à 7-8 km du bord avant du champ de bataille principal (ligne principale de bataille). Les positions avancées sont occupées principalement par des mitrailleuses lourdes, des canons antichars et des batteries légères. Elles mènent un combat de retenue (pour la défense mobile), en utilisant largement des obstacles. Lors des manœuvres menées dans l'armée allemande, pour le combat sur les positions avancées, des bataillons distincts de mitrailleuses, d'antichars, de sapeurs et chimiques étaient le plus souvent affectés, qui organisaient la lutte sur un certain nombre de lignes défensives. L'équipement des positions consistait principalement en l'installation d'obstacles et à la préparation des positions pour les mitrailleuses et l'artillerie, en accordant une attention particulière au camouflage.

La garde de combat est envoyée par les unités d'infanterie à une distance qui permet à l'artillerie légère du champ de bataille principal de la soutenir par le feu. Selon les tâches tactiques mentionnées dans certains manuels allemands, la garde de combat est envoyée à une distance ne dépassant pas 2 à 3 km. La composition de la garde de combat dépend de la mission et des conditions du terrain. D'après ces mêmes tâches, on peut conclure qu'en général, une compagnie d'infanterie envoie un peloton d'infanterie renforcé par des mitrailleuses fixes (un demi-peloton) et soutenu par au moins un groupe d'artillerie. La garde de combat prépare pour elle-même une ligne de résistance avancée composée de tranchées individuelles pour les sections de fusiliers et les mitrailleuses fixes, protégées par des barbelés. La mission de la garde de combat est de donner aux troupes occupant le champ de bataille principal le temps de se préparer au combat. Elle se retire sur ordre (ou signal) du commandant qui l'a envoyée.

Il faut supposer que lors du passage aux formes positionnelles, le commandement de la protection de combat sera plus centralisé, et il aura des positions plus fortes du type tranchée double.

Le champ de bataille principal est la partie la plus importante de la ligne de défense. « Il doit être tenu jusqu'au dernier extrême » (art. 438). Le champ de bataille principal est divisé en secteurs de divisions, régiments et bataillons. Les troupes préparent la ligne de bataille principale (l'avant), sur laquelle se trouvent les fortifications avancées. La ligne de bataille principale est choisie de manière à couvrir les postes d'observation de l'artillerie et des armes lourdes de l'infanterie. Dans un terrain vallonné, elle peut passer par les pentes arrière (opposées) des collines. Dans ce cas, les postes d'observation avancés de l'artillerie peuvent être déplacés en avant ; ils doivent être solidement couverts par la garde de combat.

La largeur de la section de la division selon le règlement ! n'est pas précisément défini. Seule une indication est donnée que « sur un terrain non défavorable à la défense, la largeur de son front peut dépasser environ deux fois la largeur du front pendant l'offensive » (article 443). Si l'on prend en compte que la largeur du front dans l'offensive est conforme au règlement ! est déterminée pour une division de 3 km dans le secteur décisif et 4-5 km lors de la bataille à venir, et pour un bataillon de 400 à 1 000 m, la largeur des secteurs en défense sera alors de 6 à 10 km pour la division, pour le bataillon de 800 à 2 000 m. Cela indique que les Allemands ne cherchent pas à étendre le secteur défensif de la division au-delà de 6 km. D'après l'expérience de la Première Guerre mondiale impérialiste, il est fermement établi que les divisions allemandes occuperont un front plus large de 6 km uniquement dans des conditions extrêmement favorables ou sous la pression d'une nécessité extrême.

Chaque unité militaire et formation occupant un secteur de défense met de côté jusqu'à un tiers de ses forces en réserve. Les réserves préparent des positions pour elles-mêmes. Les réserves d'infanterie (bataillons et régiments) sont destinées à alimenter le combat, à repousser l'ennemi ayant envahi le champ de bataille principal avec des contre-attaques locales. Les réserves des unités

combinées d'armes (division) sont destinées à la contre-attaque, qui est menée méthodiquement, avec un soutien organisé de l'artillerie, des chars et de l'aviation. « La précipitation mène à l'échec » (art. 463).

L'équipement du champ de bataille principal se compose de fortifications défensives réparties de manière inégale et fortement échelonnées en profondeur : des nids pour armes à feu (points de tir), des tranchées pour les tireurs, des postes d'observation, des abris, des obstacles et des constructions factices. Toutes les fortifications sont reliées par des passages de communication. Sur les sections particulièrement importantes, des points d'appui sont installés, constitués de plusieurs points de tir et de positions pour l'arme lourde de l'infanterie et pour l'artillerie.

L'artillerie pour conduire le combat pour le champ de bataille principal est échelonnée en profondeur de manière à assurer le feu non seulement devant la ligne principale de bataille, mais aussi à l'intérieur du champ de bataille principal et pour soutenir la contre-attaque. Si nécessaire, à la veille du combat, l'artillerie change ses positions.

À partir de l'ordre de bataille indiqué et des missions tactiques dans les manuels allemands, on peut déterminer la profondeur de la défense : pour un bataillon — de 1 à 1,5 km, pour un régiment d'infanterie — jusqu'à 2,5 km, pour une division — jusqu'à 4—5 km. L'artillerie est placée à une profondeur de 2 à 5 km. Comme limite pour l'échelonnement en profondeur, le règlement énonce l'exigence « que l'ensemble de l'armement lourd de l'infanterie et le plus grand nombre possible de ses armes légères puissent agir sur le terrain devant le champ de bataille principal » (art. 442).

En ce qui concerne la conduite du combat, il convient de noter l'exigence caractéristique du règlement : « Si le combat se termine de manière indécise ou qu'une pause opérationnelle survient, il se peut que le défenseur et l'attaquant restent face à face, sans mener de combat sérieux, et que la situation se rapproche des conditions de la guerre de positions. Dans ce cas, il faut décider s'il faut maintenir la position précédente ou en choisir une nouvelle un peu en arrière. La position précédente peut être utilisée comme avant-poste ou pour la surveillance de combat. En conservant le champ de bataille précédent, il est nécessaire d'améliorer davantage son équipement ; les points faibles doivent être renforcés ou abandonnés. Dans la mesure du possible, la surveillance de combat doit être poussée en avant » (art. 474).

De ces indications, on peut conclure que la bande fortifiée de l'armée allemande aura dans la plupart des cas des positions de garde avancées, et parfois même des positions avancées.

La position arrière se construit «seulement lors d'opérations à grande échelle» (art. 451). On doit supposer que lors de la transition vers des formes de guerre positionnelles, les positions arrière seront toujours aménagées. Le règlement ne définit pas la manière d'équiper cette position, indiquant que cela dépend de la situation, du temps et des forces. On peut supposer qu'en général, la position arrière ne différera pas beaucoup dans son équipement du champ de bataille principal, car à un certain stade, elle peut elle-même devenir le champ de bataille principal et, par conséquent, doit posséder au moins ses caractéristiques principales. La position arrière doit être reculée suffisamment «pour que l'ennemi soit obligé de procéder à un nouveau déploiement de l'artillerie» (art. 450). Cela signifie que la position arrière peut être éloignée de la ligne avant du champ de bataille principal de 10 à 15 km, selon les conditions du terrain. Si la position arrière est très éloignée, des positions intermédiaires peuvent être préparées, qui doivent jouer le rôle de positions avancées par rapport à l'arrière.

Si l'on imagine une position fortifiée allemande, alors, en tenant compte de tout ce qui précède, on peut la représenter schématiquement comme indiqué sur la fig. 34. Il faut en même temps tenir compte du fait que la position de la garde de combat dans des conditions positionnelles peut être considérablement rapprochée de la ligne principale de combat.

Ainsi, en franchissant, avec les avant-gardes, la zone devant ses positions, l'attaquant devra préparer l'attaque de la position de sécurité de combat, puis du champ principal 1 Souligné par l'auteur. P. S. 174 de bataille, positions des réserves de division, positions intermédiaires, position arrière, au total 9-10 lignes de tranchées, plusieurs points d'appui isolés et 6-7 zones d'obstacles, disposés sur une profondeur de 12 à 15 km. La résistance la plus forte sera opposée sur le champ de

bataille principal, composé de 4-6 lignes de tranchées, points d'appui isolés et 4-5 zones d'obstacles, disposés sur une profondeur allant jusqu'à 4 km.

Pour chaque kilomètre de front de défense dans une division allemande, le nombre suivant de moyens de tir est attribué :

De ce tableau, il ressort que l'artillerie et les mortiers commencent en quantité à dépasser les mitrailleuses lourdes même en défense. Les moyens de combat deviennent de plus en plus lourds.

Parmi les armements énumérés dans le tableau, les deux tiers des armes d'infanterie et toute l'artillerie divisionnaire sont destinés à la défense du champ de bataille principal et de son avant-garde.

En fin de compte, nous voyons que les Allemands, dans la période d'après-guerre, ont abandonné la « défense élastique » de Ludendorff. Ils ont l'intention de défendre « rigoureusement » les principaux champs de bataille. Néanmoins, des éléments de la « défense élastique » ont été conservés sous la forme de positions avancées et d'une position de garde de combat constamment rétablie. Dans le même temps, la nature de l'aménagement du terrain en profondeur permet de déplacer rapidement le front vers une nouvelle ligne. Par conséquent, pour l'ennemi, il existe une préoccupation constante de découvrir le véritable front de la position fortifiée allemande.

Pour maintenir une certaine zone, les troupes organisent une position défensive, qui se compose de la garde de combat, de la position de résistance et des positions de réserve. Devant les emplacements de la garde de combat, des destructions doivent être mises en place et le feu de l'artillerie de longue portée doit être préparé ; des détachements spéciaux sont envoyés en avant pour la reconnaissance et le ralentissement de l'ennemi.

La surveillance de combat se compose de deux échelons : observation et résistance. Le premier, en rapport avec nos concepts, est une reconnaissance rapprochée. Le second est la véritable surveillance de combat, dont la tâche est d'assurer aux unités occupant la position de résistance la protection contre le feu des armes lourdes de l'infanterie ennemie et contre l'invasion de ses moyens blindés. La surveillance de combat est envoyée par les régiments d'infanterie occupant la position de résistance. Sa composition dépend de la situation et de la mission. La surveillance de combat peut être renforcée par des mitrailleuses sur affût, des mortiers et de l'artillerie antichar. Pour accomplir sa mission, la surveillance de combat prépare pour elle-même des positions sous forme de centres de résistance individuels et de points d'appui.

La position de résistance « constitue la partie la plus essentielle de la position défensive. C'est sur cette position que se trouvent les principales forces de défense ; c'est pour cela que la bataille se livre » (article 251 du Manuel français sur l'utilisation de grandes formations militaires, 1937). Il est divisé en secteurs divisionnaires et sections régimentaires. Habituellement, une division comporte trois sections régimentaires. Chaque régiment met en place un échelon de combat composé de deux de ses bataillons, assignant le troisième bataillon à la réserve de la division. La section régimentaire est divisée en zones de défense de bataillon. Chaque bataillon attribue une partie des forces à la réserve pour des contre-attaques directes ou le rétablissement de la continuité du tir, et le reste des forces forme des nœuds de résistance (zones de compagnie), constitués de centres de résistance (zones de peloton) et de points forts occupés par des groupes de fusiliers, lance-grenades et mitrailleuses (sections). Les points forts avancés forment la ligne principale de la bataille, et les points forts des positions de la réserve divisionnaire forment la ligne de retard. Tous les éléments de la position de résistance sont situés de manière inégale au sol, selon leur nature, mais ont une connexion de feu entre eux. Si dans les conditions de grands espaces se forment entre les zones du bataillon ou les nœuds de résistance, qui empêchent la communication de tir avec les nœuds de résistance voisins, puis des points de tir séparés ou des points forts sont placés dans les intervalles. La ligne principale de bataille et la ligne de retard sont reliées l'une à l'autre par des compartiments afin d'empêcher le développement du succès de l'ennemi vers le flanc.

Les unités mises en réserve préparent également des positions pour le soutien de feu des unités avancées et pour repousser l'ennemi.

L'artillerie est généralement commandée de manière centralisée. Sa masse principale occupe une position derrière la ligne de retard.

Lors de la stabilisation du front, l'équipement des positions se compose de dispositifs d'obstacles, d'équipements de points de tir, de postes de commandement et d'abris. Toutes les installations sont reliées entre elles par un réseau de voies de communication, autant que possible fermées et souterraines. En cas de temps disponible, l'équipement de la position de garde de combat est porté au même niveau de perfection que l'équipement de la position de résistance. Dans le but de camouflage, les ouvrages défensifs se voient attribuer un aspect extérieur uniforme, et les positions — grâce au développement des voies de communication et à l'aménagement de faux ouvrages — donnent l'impression d'une continuité tant en front qu'en profondeur.

Dans l'arrière du front de résistance, selon les indications du commandant de l'armée, les deuxièmes et troisièmes positions sont préparées, ainsi que les positions de flanc (de barrage).

Le « Manuel d'utilisation des grandes unités » français de 1937 ne donne aucune norme sur la profondeur et la largeur des positions, des secteurs et des zones. Tout dépend des conditions de la situation de combat. Mais, sur la base de l'étude d'autres matériaux, on peut établir que les Français respectent à peu près les mêmes normes que les Allemands. Une division dans des conditions normales aura en défense un front de 5 à 6 km et dans des conditions favorables jusqu'à 10 km. La profondeur de la position fortifiée d'une division, incluant la protection de combat, sera en moyenne d'environ 6 à 7 km. Le schéma de la position fortifiée française est montré sur la fig. 35.

Les Français estiment que le feu des armes d'infanterie doit être continu ; non seulement sur le front, mais aussi en profondeur. Cela signifie que les unités situées à l'arrière doivent, par leur feu, soutenir les unités placées à l'avant, et en tout cas couvrir leur arrière et leurs flancs, les protégeant de l'encerclement. Cette condition, bien que limitant quelque peu la profondeur de la défense, la rend très stable.

Pour comparaison avec une division de l'armée allemande, nous présentons le calcul des moyens de feu d'une division française pour 1 km de front de défense.

Dans ce tableau, on remarque un nombre énorme de lance-grenades et de mortiers, ce qui rend la défense très forte. Il faut tenir compte du fait que les mitrailleuses doivent tirer avec visée depuis des positions ouvertes, tandis que les lance-grenades et les mortiers peuvent bombarder des zones depuis des positions couvertes, c'est-à-dire sans s'exposer au danger du feu de mitrailleuse de l'ennemi. De plus, les mortiers tirent depuis la profondeur de la position défensive, et c'est pourquoi il est très difficile pour l'infanterie attaquante de les détecter.

Ainsi, les Français dans l'organisation de la défense, tout comme les Allemands, s'efforcent d'obtenir un système de défense «rigide». La flexibilité dans le schéma de la zone fortifiée est reflétée uniquement par la position avancée de la surveillance de combat. Mais la possibilité de retirer leur infanterie du feu d'artillerie ennemi est prise en compte par les Français. Pour cela, servent les positions de la ligne de retard (réserves divisionnaires), qui sont choisies, dans la mesure du possible, derrière un obstacle naturel.

Il est intéressant de noter l'opinion des Français selon laquelle, dans la défense, la conduite du combat doit être organisée non pas sur le front, mais en profondeur, en donnant aux unités et aux formations des zones étroites mais profondes. C'est pourquoi, dans la défense, la disposition typique de tous les régiments d'une division en rangée unique est adoptée, et dans chaque régiment, les bataillons sont disposés en échelons. En effet, un tel ordre de bataille du régiment offre une flexibilité maximale. Les Allemands modifient parfois également cet ordre de bataille, mais il semble que, pour eux, il soit encore considéré comme une exception, et non comme la règle.

Il n'y a pas de différence essentielle entre les formes de défense françaises et allemandes. Dans les deux armées, l'attention principale est accordée au système de tir à partir de positions aménagées. Les contre-attaques se divisent en contre-attaques immédiates (en allemand : *Gegenstoß*), qui sont effectuées par les réserves des bataillons et régiments dès la découverte de l'incursion ennemie, et en contre-attaques massives — par les réserves divisionnaires et corporelles. Ces dernières sont réalisées après une préparation minutieuse et une organisation de l'interaction entre l'infanterie, l'artillerie, les chars et parfois même l'aviation.

Ainsi, après avoir étudié attentivement l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918 et des guerres modernes, en Allemagne comme en France, ils se sont arrêtés sur les formes de défense

élaborées déjà en 1917, en ne renforçant que les mesures antichars. Apparemment, le développement des formes de défense ne nécessite pas une expérience directe du combat.

Position fortifiée japonaise

En 1938, un nouveau règlement de terrain est sorti dans l'armée japonaise. Mais aucune modification substantielle par rapport au règlement de 1929 n'a été introduite dans l'organisation de la défense par le nouveau règlement. L'expérience de la guerre en Chine, qui a probablement été prise en compte dans une certaine mesure, n'a apparemment pas fourni suffisamment de matériaux à cet effet. On peut seulement noter que la croissance de l'équipement de chars dans toutes les armées a obligé les Japonais à accorder un peu plus d'attention à la défense antichar.

En général, la défense se compose d'unités avancées et de la protection de la principale ligne de défense. Lors de la stabilisation du front et du passage à des formes de combat positionnel, ce que les Japonais ne nient pas, l'organisation de la défense ne change pas — seuls les équipements du terrain sont renforcés.

Les unités avancées se composent dans la plupart des cas de cavalerie ou d'infanterie motorisée. Elles sont envoyées en avant jusqu'à une distance d'environ une demi-transition avec pour mission de mener la reconnaissance et de retarder le mouvement de l'ennemi en utilisant des obstacles.

Parfois, devant la principale ligne de défense, des positions avancées temporaires sont organisées, pour cela on envoie l'infanterie avec l'artillerie et les chars. La mission des positions avancées est d'empêcher l'ennemi de s'emparer prématurément d'un point important du terrain, de ralentir son mouvement et de provoquer un déploiement dans une direction erronée. Le retrait des unités occupant la position avancée doit être organisé de manière à ce que l'ennemi ne se rapproche pas à leurs dépens de la position principale. La distance des positions avancées par rapport à la position principale n'est pas réglementée. Elles peuvent être créées devant la ligne de garde, sur la ligne de garde ou derrière elle.

La garde est envoyée depuis chaque secteur défensif sous la forme d'un jusqu'au bataillon d'infanterie avec une ou deux batteries à une distance allant jusqu'à 3 km du bord avant de la position principale. La tâche de la garde est la reconnaissance et le retardement de l'avancée de l'ennemi. De plus, les bataillons du premier échelon envoient en avant, jusqu'à une distance de 1 500 m, des postes d'observation composés d'unités de mitrailleuses légères et de fusiliers, parfois renforcés par des lance-grenades. Habituellement, un poste est envoyé par compagnie. La tâche des postes est la même que celle de la garde de combat, dont ils assurent le repli. Les postes préparent la position d'observation.

La principale ligne de défense se compose d'une ligne de résistance de l'infanterie, de positions d'artillerie et de réserves. La ligne de défense de division est divisée en deux secteurs défensifs — le flanc droit et le flanc gauche, commandés par des commandants de brigades d'infanterie. Un ou deux régiments d'infanterie peuvent être assignés à chaque secteur. Chaque secteur organise une ligne de résistance de l'infanterie, qui se compose de positions des bataillons du premier échelon, et met en place une réserve sectorielle. La largeur du front de défense d'un bataillon est de 1,2 à 1,5 km, et la profondeur de 700 à 1 000 m.

Les positions des bataillons sont divisées en secteurs de compagnie, et ces derniers en points d'appui occupés par des pelotons ou plusieurs sections. Les commandants de bataillon et de compagnie allouent une partie de leurs forces à leur réserve, destinée aux contre-attaques et au renforcement des unités de premier échelon. Dans la réserve du commandant de bataillon, on affecte généralement une compagnie, dans celle du commandant de compagnie — plusieurs sections de fusiliers. En plus des réserves mentionnées, une réserve générale (divisionnaire) est prévue, généralement d'une force équivalente à un régiment d'infanterie.

L'artillerie occupe des positions derrière la ligne de résistance de l'infanterie.

La largeur de la bande de défense de la division est de 8 à 10 km, la profondeur est de 5 à 6 km.

L'équipement des positions consiste en l'aménagement d'ouvrages de défense de type 18d, tant antipersonnel qu'antichar, de points de tir, de tranchées pour l'infanterie, d'abris et de passages couverts. Les secteurs du terrain les plus importants sont aménagés comme points d'appui antichars. Les réserves préparent d'abord pour elles-mêmes des abris et des refuges, puis procèdent à l'aménagement des positions sur tout le front de défense. Une grande importance est accordée aux ouvrages factices, qui sont parfois érigés même en avant de la position de résistance ferme.

La nature de l'équipement des positions et le schéma général de la zone de défense sont montrés à la fig. 36.

La saturation en moyens de défense armés est visible dans le tableau suivant.

Il revient à 1 km de front :

Il ressort du tableau que le nombre d'artilleries de division dans une division japonaise est faible. La guerre en Chine ne donne pas encore de raisons de l'augmenter. Mais en cas de lutte contre un autre adversaire, il faut s'attendre à une augmentation significative de l'artillerie grâce à l'Armée Rouge, car on ne peut reprocher aux Japonais de sous-estimer l'importance du feu d'artillerie.

Il faut notamment souligner la formation dans l'infanterie des soi-disant groupes antichars, composés de combattants armés de grenades à main, de mines, de substances explosives et de fumigènes. Chaque compagnie dispose de 5 à 6 de ces groupes. Les compagnies de sapeurs sont également préparées pour combattre les chars à l'aide de mines et de grenades à main explosives.

La défense japonaise est la plus «élastique». Les unités avancées, une forte garde de combat (jusqu'à un bataillon sur 3 à 5 km de front), les postes d'observation — tout cela prépare les positions et remplit ses tâches par le combat, induisant l'ennemi en erreur sur l'emplacement réel de la principale ligne de défense.

Une autre caractéristique de la défense japonaise est que toutes les unités et formations, du peloton au régiment, doivent prévoir une réserve, dont l'une des principales tâches est la contre-attaque. Dans ce cas, il est recommandé aux chefs, à partir du commandant de compagnie et au-delà, de mener la contre-attaque non seulement dans le but de chasser l'ennemi de la zone qu'il a occupée, mais surtout pour le détruire par parties. Le règlement prévoit la possibilité d'une contre-attaque des unités du premier échelon devant leurs positions dès que l'ennemi marque une hésitation, ainsi qu'un passage général à la contre-offensive. Lors de la défense contre l'armée chinoise, les Japonais estiment nécessaire de mener des contre-attaques uniquement devant leurs positions, préparées par le feu depuis la ligne avancée. Cette activité de défense est également un signe de sa « flexibilité » et de son caractère résolu.

Toutes les caractéristiques mentionnées de la défense japonaise doivent être prises en compte sans condition.

Selon la presse étrangère, les Japonais ont commencé en Chine à dissoudre les quatrièmes régiments dans les divisions. En 1916, la même mesure a été réalisée dans toutes les armées européennes, sauf l'anglaise, en raison de l'augmentation de l'équipement technique des armées et dans le but d'augmenter le nombre de formations de troupes combinées. La reformation des divisions japonaises semble être principalement motivée par cette dernière considération. La modification de la composition des divisions n'affectera pas les bases tactiques du combat offensif comme défensif, énoncées dans le Règlement de campagne japonais. Mais certains changements dans la formation des unités de combat seront nécessaires. En défense, tout d'abord, la composition des secteurs défensifs, de la garde avancée et des unités avancées sera modifiée. Dans l'ensemble, l'ordre de bataille japonais en défense sera sans aucun doute, dans une large mesure, semblable à l'ordre de bataille des armées allemande et française.

2. Théories et expérience de guerre

Théories

Après la Première Guerre mondiale de 1914-1918, dans toutes les armées, il est tout à fait naturel que l'assimilation théorique de l'expérience de cette guerre ait commencé. En ce qui concerne la défense, la pensée des chercheurs s'est d'abord arrêtée sur les raisons de l'insuffisance de la défense allemande en 1918. La cause matérielle de la défaite des armées allemandes a été trouvée dans l'utilisation massive des chars par les armées alliées. C'est pourquoi l'attention principale des chercheurs s'est portée sur les questions d'organisation de la défense antichars.

Dans ce domaine, on peut noter les courants suivants.

1. **Il faut combattre les chars avec des chars.** À la mobilité d'un char d'assaut, il faut opposer une arme aussi mobile, c'est-à-dire un char de défense. Ce dernier peut mieux qu'un char d'assaut utiliser le terrain pour manœuvrer et mener une attaque de feu surprise. C'est pourquoi on peut obtenir du succès même sans avoir une supériorité numérique en chars de défense.

2. **Il faut combattre les chars avec de l'artillerie antichar (d'infanterie) spéciale.** Les représentants de ce courant n'ont pas encore résolu la question de savoir combien de canons antichars il est nécessaire d'avoir par kilomètre de front défensif. Il n'y a pas encore de consensus complet sur le calibre des canons et sur leur organisation en unités. La question de savoir si l'artillerie antichar doit être mobile ou si l'on peut se limiter à la placer sur des positions de tir est également discutée.

La majeure partie de ces questions sera résolue au combat, et pour l'instant, l'artillerie antichar augmente dans toutes les armées. Dans les combats dans le nord de la France, où des masses de chars ont été utilisées en grande profondeur, le nombre de canons antichars a augmenté de manière significative par rapport aux normes théoriques.

3. **Pour lutter contre les chars, il faut utiliser le terrain et les obstacles.** Les représentants de cette approche exigent que le défenseur se situe en toutes circonstances derrière des barrières naturelles inaccessibles aux chars, que des obstacles artificiels soient installés sur les sections accessibles (les mines sont préférées), et que des zones ou points antichars (redoutes dans une conception moderne) soient créés sur les directions les plus importantes.

Il est indubitable que la défense antichar ne sera efficace que par une combinaison judicieuse de tous les moyens. La répartition des rôles entre ces moyens consiste en ce que les obstacles et l'artillerie antichar devront ralentir et perturber le coup de char de l'attaquant, tandis que les chars de la défense, en profitant de cela, devront porter un coup concentré aux chars de l'attaque et les détruire ou les repousser.

En plus de l'élaboration des questions de défense antichar, on discute également des questions d'ordre plus général. Parmi elles, il faut noter les suivantes.

1. Comment mieux repousser une attaque ennemie : par le feu ou par une contre-attaque ? Les « spécialistes du feu » estiment que dans un combat moderne, contre-attaquer un ennemi avançant en tête de chars sera dans la plupart des cas impossible. Il est donc nécessaire de repousser l'attaque par le feu, et de mener des contre-attaques uniquement avec des forces importantes, après une préparation d'artillerie. Pour justifier leurs conclusions, les « spécialistes du feu » se sont livrés à des calculs du nombre de balles à tirer par mètre de front défendu, et du nombre de batteries nécessaires pour créer un rideau de feu de barrage. Tous ces calculs comportent un élément de démarche mécanique dans la résolution des questions de combat, sans tenir compte d'autres facteurs que le feu. Il faut reconnaître que de telles méthodes de calcul des forces et des moyens sont dans la plupart des cas inapplicables pour résoudre des tâches de combat spécifiques à l'échelle d'une unité d'infanterie, mais elles peuvent être utilisées pour la planification générale du combat et des opérations.

2. Il existe également un courant qui voit le fondement de la défense dans les contre-attaques. L'ennemi est le plus faible pendant l'avancée à l'attaque. Dans la plupart des cas, à ce moment-là, son infanterie perd le soutien de tous ses moyens de feu et son ordre de bataille est

généralement fortement perturbé. C'est pourquoi il faut contre-attaquer tant que l'infanterie ennemie ne s'est pas arrêtée. Toutes les unités défendant doivent contre-attaquer, sans attendre l'arrivée de renforts. Les chars ennemis ne sont dangereux que tant que l'infanterie défensive est immobile. Dès qu'elle commence à se mouvoir, le danger provenant des chars ennemis diminue, et lorsque l'infanterie de la défense se rapproche de l'infanterie de l'attaquant, ses chars ne pourront déjà plus aider ce dernier, car ils craindront de lui infliger des pertes avec leur feu.

Cette théorie particulière de la bataille de rencontre peut s'avérer utile dans le cas où le défenseur dispose de forces et de moyens suffisants.

3. Une autre théorie proche de celle-ci soutient que le principal défaut de la défense moderne est qu'elle accorde trop d'attention à la tenue du terrain. La défense, selon eux, devrait être plus manœuvrable. L'ennemi doit être « usé » et épuisé non pas par une défense rigide, mais par une défense mobile, au cours de laquelle il faut chercher à créer un regroupement fort pour porter à l'ennemi un coup puissant et inattendu. Ces déclarations représentent l'expression extrême de la théorie de la défense "élastique", créée en son temps par le général Ludendorff.

De cet aperçu succinct des aspirations théoriques dans le domaine de l'organisation de la défense, il est évident que la pensée tactique travaille assidûment à la recherche de nouvelles formes répondant à l'armement moderne. Tous les courants mentionnés se sont, dans une certaine mesure, reflétés dans les règlements de toutes les armées. Mais les rédacteurs des règlements, selon la tradition établie, s'efforcent d'éviter les excès et sont davantage enclins à des solutions de compromis.

La guerre en Abyssinie

La guerre en Abyssinie est la moins instructive en ce qui concerne les formes modernes de défense, car la différence d'armement entre les parties était trop grande. Les Abyssins, en réalité, ne disposaient d'aucune arme à part des fusils de calibres divers, tandis que les régiments italiens étaient équipés de toutes sortes de matériel de combat. Pour contrer les tirs, les Abyssins semblaient devoir disperser au maximum leur défense, mais la puissance insuffisante du feu de fusil rendait ce type de défense instable. Pour créer une barrière de feu solide, ils étaient contraints, comme ils le pensaient, à un « moindre mal » : organiser une défense linéaire. Mais elle était facilement détruite par l'artillerie, qui pouvait tirer même depuis des positions ouvertes. Pour un combat régulier, l'armée abyssine n'était pas préparée. Ils ne disposaient que des combats nocturnes et des actions de guérilla.

La guerre en Espagne

La guerre en Espagne a été menée par des armées faiblement équipées en matériel de combat. Pourtant, ce matériel était présent presque dans tous ses modèles dans les troupes des adversaires, en particulier du côté des franquistes. Pour cette raison, la guerre en Espagne mérite une étude approfondie.

Concernant la question qui nous intéresse en ce moment, nous pouvons noter ce qui suit.

Lors de la construction de lignes de défense, les deux côtés utilisaient non seulement le bois, la pierre et la terre, mais aussi des ciments à prise rapide et des structures en béton armé préfabriqué. Cela permettait d'élever des ouvrages plus solides en peu de temps. Sur les champs de bataille, lorsqu'elles sont menées par des armées de pays industrialisés, il faudra prendre sérieusement en compte l'utilisation croissante du ciment et du béton armé pour les constructions défensives.

Bien que l'apparition des chars ait apparemment considérablement réduit l'importance des obstacles en fil de fer, il s'est avéré qu'en réalité, combinés avec des obstacles locaux et antichars, le fil de fer continue de conserver toute son importance. Il convient de noter que lors de l'installation d'obstacles en fil de fer, l'infanterie commence progressivement à passer de formes linéaires à des formes groupées — à la création d'obstacles individuels pour chaque groupe de combat ou point de

tir. Dans un tel agencement des obstacles, leur destruction par les chars et l'artillerie devient très difficile et la résistance des éléments individuels de l'ordre de bataille augmente.

Dans l'ensemble, la question nécessite une étude approfondie.

Dans l'aménagement des lignes de défense, des formes à la fois linéaires et groupées de disposition des positions (ouvrages) étaient utilisées. Aucune d'elles n'a révélé sa supériorité décisive, car c'est la profondeur des positions, et non leur forme, qui s'est avérée déterminante. À cet égard, il convient de prêter attention à l'importance de la ceinture de sécurité de combat. Sa perte déterminait en grande partie la perte de la première ligne de positions.

En Espagne, l'infanterie s'est involontairement engagée dans l'amélioration de sa tranchée. En commençant par la forme la plus simple de tranchée continue, l'infanterie est progressivement passée à une tranchée complexe de type cellule, équipée d'abris sous les parapets, et dans certains cas, à une tranchée double. L'expérience oubliée de la guerre mondiale a été reprise. L'infanterie aura encore beaucoup à travailler et à verser du sang pour créer un ouvrage défensif pleinement adapté aux conditions du combat moderne. Mais une forme unique de tranchée est à peine réalisable, car dans cette affaire, c'est la qualité même de l'infanterie qui est déterminante. Une chose est claire pour l'instant : la tranchée doit être soit très étroite, soit, au contraire, très large, mais avec des cellules de combat avancées.

Dans le système des fortifications défensives, le rôle le plus important appartient aux communications. Sans elles, la gestion, l'approvisionnement en munitions et l'entretien sanitaire sont impossibles. Les positions d'infanterie, observées par l'ennemi et ne disposant pas de communications cachées, sont des positions à moitié perdues.

En raison des activités de l'aviation, la construction d'abris est devenue nécessaire partout, même dans l'arrière profond.

Parmi les deux méthodes de combat défensif — le rétablissement continu de la densité de la première ligne par des renforts provenant de l'arrière et le rétablissement de la première ligne par une contre-attaque de la réserve (groupe de frappe) — comme durant la guerre mondiale, la seconde méthode s'est avérée plus efficace. Les indications des règlements de la plupart des armées européennes et japonaises sur l'importance de la contre-attaque se sont révélées tout à fait pertinentes. L'attaquant doit en tenir sérieusement compte.

Enfin, il faut noter l'un des résultats les plus importants de la guerre en Espagne : il s'agit de la résistance accrue, par rapport à la guerre mondiale de 1914-1918, de l'infanterie défensive face aux attaques de chars.

De quels éléments était composée cette capacité de l'infanterie à résister aux attaques de chars ? Ces éléments, autant qu'on peut le conclure sur la base du matériel insuffisant disponible sur la guerre en Espagne, sont les suivants : 1) l'approvisionnement de l'infanterie en armes de lutte antichar (grenades, mines, liquides incendiaires, dispositifs fumigènes) ; 2) l'augmentation du nombre d'artillerie antichar en fonction du nombre de chars ; 3) l'augmentation du nombre de fortifications lourdes (points de tir en béton armé et en bois-terre lourds de différents systèmes), non destructibles par les armes de chars ; 4) l'augmentation de divers obstacles antichars artificiels.

Nous avons placé en premier le armement de l'infanterie elle-même, car sa disponibilité influe directement sur la capacité de combat de l'infanterie : tous les autres éléments complètent le premier. La résistance antichar de l'infanterie en marche reste insuffisante. Il est nécessaire de continuer le travail intensif pour augmenter l'armement antichar de l'infanterie elle-même. Il se justifie pleinement sur les champs de bataille.

À cet égard, il convient de noter que la résistance de la population civile en Espagne s'est révélée extrêmement grande. Les espoirs de démoraliser l'arrière par des bombardements aériens fréquents ne se sont pas réalisés. L'arrière républicain s'est souvent avéré très résistant et opiniâtre.

La guerre en Chine

En Chine, le combat se déroule entre deux adversaires, disposant jusqu'à présent d'armements très différents. Par rapport à la technique de combat relativement puissante de l'armée japonaise, la Chine doit pour l'instant opposer principalement le courage de ses soldats.

La guerre en Chine se mène sous des formes de manœuvre. Il n'y a pas de fronts continus avec une ligne ininterrompue de positions et de tirs de fusils et de mitrailleuses en Chine. En raison du manque de chemins de fer et de transports automobiles, il est difficile de s'attendre à ce que les formes de guerre existantes subissent des changements importants à cet égard.

En raison du caractère indiqué de la guerre sino-japonaise, les positions défensives des deux parties sont créées sur des sections distinctes et isolées. Dans le même temps, elles sont généralement peu développées des deux côtés. Du côté des Japonais, parce qu'ils comptent sur leur supériorité technique, ils ne jugent pas nécessaire de dépenser des efforts excessifs pour construire des positions défensives profondes et bien fortifiées. Les Chinois, en revanche, ne disposent pas de moyens matériels suffisants pour renforcer leurs positions, ne serait-ce qu'avec une quantité suffisante de barrières en fil de fer.

En fin de compte, tout ce qui a été dit laisse une empreinte particulière sur tous les types d'opérations militaires des parties, y compris sur ces cas particuliers où, dans une mesure ou une autre, la méthode de percée des positions a été appliquée.

On peut noter que, malgré toute la spécificité des combats, dans la défense, les contre-attaques ont été déterminantes dans la plupart des cas. Dans certaines batailles, les troupes chinoises ont lancé des contre-attaques le jour suivant le début de l'offensive japonaise et la perte de leurs positions défensives, obtenant un résultat positif. La spécificité de la guerre ne permet pas de tirer des conclusions trop générales de ce fait. Il faut cependant se pencher sur la question de savoir ce qui doit être organisé en priorité lors d'une percée de l'ennemi : une contre-attaque ou une ligne de feu continue, comme le recommande le manuel français. Il est évident que la réponse doit être recherchée non pas dans un modèle quelconque, mais avant tout dans une évaluation correcte de la situation.

Le fait que la résistance de l'infanterie défensive contre les attaques de tanks ait augmenté est également confirmé par l'expérience de l'armée chinoise mal équipée. Pour reproduire Cambrai ou Amiens, il faudrait aujourd'hui un nombre considérablement plus élevé de tanks.

Ainsi, l'expérience des guerres modernes montre que la défense peut être suffisamment stable si les troupes défendant sont composées de combattants moralement solides et disposent d'armes équivalentes à celles de l'attaquant. Dans l'équipement des positions fortifiées, on observe un désir croissant de construire de lourdes structures défensives en utilisant de nouveaux matériaux de construction.

3. Secteurs fortifiés

L'instabilité des forteresses, mise en évidence pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, a poussé tous les États à chercher de nouvelles formes de préparation à la défense des frontières étatiques. En utilisant l'expérience de cette guerre, les Français ont été les premiers à entreprendre la construction de zones fortifiées. La chaîne de fortifications qu'ils ont élevée à la frontière avec l'Allemagne est largement connue sous le nom de « ligne Maginot ». L'Allemagne, en 1937, a commencé la construction de la soi-disant « ligne Siegfried » le long des frontières de la Belgique, du Luxembourg et de la France. L'ancienne Pologne possédait également des fortifications, principalement sur sa frontière orientale.

Les autres États ne sont pas restés des observateurs passifs. Tous les États européens, ainsi que le Japon en Mandchourie, ont, dans une certaine mesure, sécurisé leurs frontières par des fortifications durables.

Ainsi, les frontières des États sont déjà en temps de paix équipées de positions fortifiées. La théorie selon laquelle la guerre commence toujours par des actions manœuvrières étendues et que le

passage à des formes positionnelles ne peut se produire que plus tard dans le cours de la guerre commence à s'effondrer. À l'époque actuelle, les guerres en Europe commenceront très souvent par des combats sur des positions de type zones fortifiées. Dans ce combat, la percée sera la principale forme de combat ou d'opération, s'il n'y a pas de possibilité de contourner la ligne des zones fortifiées. Par conséquent, pour étudier pleinement les formes tactiques de percée, il est nécessaire de prendre en compte également les zones fortifiées, et pas seulement les positions fortifiées de type champ de bataille, dont nous avons parlé précédemment.

Bien sûr, le système des zones fortifiées est tenu secret par tous les États. Seules quelques informations fragmentaires parviennent à la presse. Mais même si ces informations ne permettent pas de reconstituer les détails de telle ou telle zone fortifiée, il est néanmoins possible de se faire une idée du caractère des ouvrages défensifs et du système général d'aménagement du terrain dans les zones fortifiées.

Les ouvrages de défense, érigés dans les zones fortifiées, comme on peut en juger d'après les informations publiées, se divisent en types suivants :

- de petites casemates en béton armé et en béton blindé pour une ou deux mitrailleuses avec un abri séparé pour le personnel d'entretien. Ce type de casemates était fabriqué en grande quantité à l'usine Škoda à Plzeň (Tchécoslovaquie) ; elles sont adaptées à un terrain fortement accidenté ; la casemate protège contre des obus de calibre 150 mm ;

- des constructions en béton armé avec plusieurs casemates pour mitrailleuses, canons de 75 mm, personnel d'entretien et dépôt de munitions ; selon leur conception et leur fonction de combat, les constructions de ce type se divisent en caponnières, demi-caponnières et points de tir de feu frontal ; de telles structures sont applicables sur tous les terrains ; elles sont conçues pour résister à des obus de 150 mm ou 210 mm ;

- des points d'observation en béton armé et en béton au brome, protégeant contre des obus de calibre 150 mm ou 210 mm ; à ce même type doivent être rattachés également des abris en béton armé séparés pour les personnes, d'une superficie de 25 m² à 50 m², protégeant également contre des obus de 150 mm ou 210 mm ;

- des forts souterrains, constitués de blocs de béton séparés, renfermant des tours pour les canons et les mitrailleuses, des caponnières et demi-caponnières, des postes d'observation et une caserne pour la garnison ; toutes les structures mentionnées sont reliées par des galeries souterraines de communication (postes de communication) avec une profondeur d'au moins 10 m. Il ressort de ce qui précède que le fort est une structure composée de points de tir séparés, reliés par des galeries de communication et possédant un abri commun (caserne) pour la garnison de tous les points ;

- une structure plus complexe du type fort souterrain, qui a reçu dans la littérature étrangère le nom de « ensemble » ; elle se compose de plusieurs étages de constructions souterraines avec des tours et des points de tir de différents types à la surface terrestre ; on peut se faire une certaine idée du caractère des constructions de type « ensemble » en se familiarisant avec les fig. 37 et 38.

Sur les deux dessins, il n'y a pas d'échelle, mais selon certaines données, on peut conclure que des constructions similaires ont une façade de 1 000 à 1 500 m et une profondeur de 900 à 1 000 m.

Outre les structures de type moderne énumérées, certaines fortifications anciennes sont modernisées, et peut-être même reconstruites. Parmi ces structures, il faut en premier lieu mentionner les *festungen* allemandes. La figure 39 montre le plan de l'ancienne *feste* allemande von der Goltz, rebaptisée Marne par les Français, qui constitue la fortification la plus puissante de ce type. La particularité de la feste, par rapport aux structures de défense énumérées, réside dans la présence de tous les éléments des fortifications — remparts, fossés, ainsi que des coffres et des caponnières pour le tir le long des fossés et des parapets, et le tir de fusils et de mitrailleuses sur le terrain avant.

Dans l'ensemble, le renforcement de type fort est une position d'artillerie (jusqu'au régiment et plus d'artillerie de calibres différents), équipée sur le plan fortification (tourelles blindées et

casemates), protégée par des fortifications d'infanterie adaptées pour mener des combats rapprochés.

La figure 40 montre en plan le groupe Ars-Lakenexi, qui constitue le principal renforcement du fort de Marne, donnant une idée du caractère de l'équipement des différents ouvrages du fort.

Pour compléter le tableau, les obstacles doivent être considérés parmi les ouvrages défensifs. Dans les zones fortifiées, ils se développent le plus largement et sont très variés. En plus des différents obstacles anti-personnels connus de la guerre mondiale, on crée également des obstacles antichars sous forme de fossés, de champs de mines et de pieux. Malgré l'apparition des chars, l'obstacle anti-personnel principal reste considéré comme le fil barbelé, à travers lequel un courant électrique peut être passé. Les obstacles en fil de fer sont réalisés en trois, quatre rangées ou plus.

Passons à la question de l'aménagement du terrain dans les zones occupées par les prisonniers. Cette question peut être considérée en termes de puissance et de nombre d'ouvrages défensifs et en relation avec le système de défense.

D'après les données publiées, la puissance et le nombre d'ouvrages défensifs dans les zones fortifiées sont très variés. Dans certaines régions, les ouvrages défensifs permanents se composent principalement de points de tir en béton armé séparés et de points d'observation, qui assurent le système de tir mitrailleur. L'infanterie et l'artillerie doivent être déployées sur des positions de campagne. On peut considérer que, dans ce cas !, la zone fortifiée représente une position fortifiée de campagne ordinaire, renforcée par des ouvrages défensifs durables : il s'agit du type de zone fortifiée le plus faible et, probablement, le plus répandu.

Les zones fortifiées mieux équipées se composent également de points de tir séparés pour les mitrailleuses et disposent en même temps d'un nombre important de constructions pour loger l'artillerie légère et antichar. Les installations d'artillerie — sous forme de tours en béton armé — sont une exception. L'infanterie continue de rester sur des positions sur le terrain. Pour elle, il existe un nombre limité d'abris séparés. Les communications souterraines dans de telles zones fortifiées sont peu développées. Il s'agit d'un type intermédiaire, moyen de zone fortifiée.

Les zones fortifiées puissantes se caractérisent par le fait que tout leur garnison, y compris toute l'infanterie et tous les types d'armes, est abritée dans des structures terrestres et souterraines. Dans ces zones fortifiées, l'infanterie ne peut apparaître à la surface que pour effectuer des contre-attaques, et non pour mener un combat de tir ; ce dernier est mené depuis les installations. Selon les informations disponibles, récemment, les ouvrages défensifs commencent même à être construits pour l'artillerie lourde. Les installations dans ces zones représentent des forts souterrains et des ensembles ; les forteresses sont l'exception ; des points de tir isolés sont principalement aménagés dans la bande de protection de feu et les positions avancées, et partiellement entre les principales grandes installations.

Enfin, il existe des zones fortifiées de type mixte, où des sections individuelles sont équipées en fonction de leur importance. On peut y trouver plusieurs « ensembles » puissants dans les points nodaux, des constructions séparées pour les batteries d'artillerie légère et antichar, ainsi que des points de tir et des postes d'observation distincts. Ce type mixte de zone fortifiée semble avoir une large application.

En ce qui concerne le système de défense dans les zones fortifiées, nous nous référerons aux descriptions de la « ligne Siegfried » et de la « ligne Maginot », publiées dans notre presse. La « ligne Siegfried », comme l'indique le camarade I. Tchernousoï, se présente comme suit :

« Une ligne de défense antichar sous forme de plusieurs rangées de poteaux en béton armé et de fossés peu profonds à fond étanche précède la zone de fortifications. Derrière les obstacles antichars se trouvent des obstacles antipersonnel constitués de plusieurs rangées de fil de fer barbelé tendu sur des pieux en fer. La largeur de la zone d'obstacles atteint 400 m.

Les ouvrages défensifs en béton armé sont échelonnés sous forme de 2 à 3 lignes d'une profondeur de jusqu'à 10 km chacune. La première ligne, composée de petits points de mitrailleuses et de constructions blindées en béton armé pour l'artillerie antichar, s'étend parallèlement à la frontière à 1-2 km de celle-ci...

. . . Les deuxième et troisième lignes de défense sont équipées de points de tir en béton armé plus puissants, de type forts souterrains de 2 à 3 étages, disposant de passages souterrains reliant les sections voisines. Ces constructions avec des tourelles blindées pour installations d'artillerie et de mitrailleuses sont conçues pour mener une défense indépendante prolongée. Les grandes constructions défensives sont complétées, dans les intervalles, par de petits points de tir et, tout comme les premiers, elles sont camouflées en fonction du terrain sur lequel elles ont été érigées. »

«La ligne Maginot», selon la description du professeur V.-V. Yakovlev, se compose de plusieurs secteurs fortifiés et de plates-formes fortifiées séparées (principalement dans la région des anciennes forteresses), les intervalles entre eux étant remplis de zones d'inondation et d'obstacles.

De ces brèves descriptions des zones fortifiées à l'avance, il est évident que le système de défense dans celles-ci ne diffère en rien des lignes de défense de campagne, à l'exception, peut-être, d'une profondeur légèrement plus grande. Par conséquent, lors de l'attaque de zones fortifiées, il faudra d'abord surmonter un avant-champ bien équipé (positions avancées, obstacles), la principale ligne de défense de grande puissance, puis les lignes arrière et de coupe (flanquantes) de la défense. La présence, devant la principale ligne de défense, de positions avancées et de lignes variées témoigne de la volonté de donner à la défense des zones fortifiées un caractère « élastique ». Puisque certaines sections des zones fortifiées sont équipées pour une défense circulaire (forts souterrains et « ensembles »), l'élargissement du front de percée rencontrera d'énormes difficultés. Ces deux circonstances doivent être prises en compte en premier lieu.

Chapitre 2 :

Organisation de la percée selon les règlements des armées étrangères

Le manuel français sur l'utilisation des grandes unités opérationnelles a été publié en 1937, et le règlement de campagne de l'armée japonaise en 1938. Par conséquent, ils prennent en compte dans une mesure assez précise l'expérience non seulement de la guerre mondiale de 1914-1918, mais aussi des dernières guerres, ainsi que l'état moderne des armements, ce qui oblige à prêter une attention particulière aux dispositions qu'ils développent. Le règlement allemand « Conduite des troupes » a été publié en 1933. Certaines de ses dispositions peuvent être dépassées, mais, puisque l'armée d'un des plus grands États est formée selon ce règlement, il est sans aucun doute nécessaire de prêter attention à l'étude de ce règlement également. Dans la mesure du possible, les manuels des armées mentionnées ci-dessus seront également pris en compte.

Il faut faire une précision. Les statuts exposent principalement les formes de combat dans des conditions de manœuvre ; les sections concernant l'attaque de positions fortifiées sont généralement peu développées ou complètement absentes. Néanmoins, selon nous, l'ensemble des statuts ne perd pas sa valeur, car lors de l'attaque de positions fortifiées, ce qui change principalement ce sont les indicateurs quantitatifs (densité des formations de combat et quantité de moyens de destruction), tandis que les formes de combat restent essentiellement les mêmes que dans des conditions de manœuvre. Cela est confirmé par l'organisation des zones fortifiées que nous venons d'examiner, dans laquelle le schéma de défense en conditions de campagne est entièrement reflété.

1. La percée selon les règlements de l'armée allemande

Le règlement allemand « Conduite des troupes » est rédigé dans un cadre tactique. Les questions opérationnelles y sont à peine abordées. En même temps, même lorsqu'ils examinaient des questions tactiques, les auteurs du règlement s'efforçaient de se limiter à des instructions générales et fondamentales dans le but, semble-t-il, d'éviter d'imposer des modèles. Par conséquent, s'il était nécessaire, par exemple, de construire l'ordre de bataille d'une division pour une offensive, il n'y aurait pas de directives suffisantes à cet effet dans le règlement « Conduite des troupes ».

Malgré une telle parcimonie du règlement en ce qui concerne les détails, l'image générale de l'organisation de la percée reste néanmoins assez claire.

Examinons d'abord les dispositions générales des statuts. Elles sont les suivantes.

L'objectif de la percée est de rompre la continuité du front ennemi et d'encercler le flanc qui s'est formé sur le secteur de la percée. L'offensive doit être menée sur un front plus large que la percée prévue, afin de contenir et de neutraliser l'ennemi sur les côtés du secteur de la percée. Il est également nécessaire de lier le reste du front ennemi. Plus l'invasion dans la zone de défense ennemie sera large, plus il sera possible de développer profondément la percée. L'enveloppement visant à contourner le flanc formé doit être entrepris lorsque le front ennemi sera complètement percé. L'enveloppement est la tâche des réserves spécialement destinées à cet effet. D'un point de vue opérationnel, une percée réussie peut d'abord être utilisée par la cavalerie stratégique et les unités motorisées, soutenues par l'aviation de chasse et de bombardement.

Sur la base de cette brève liste de dispositions générales, on peut établir un schéma général de l'organisation de la percée selon le règlement de l'armée allemande (fig. 41).

Passons à l'examen de la question des actions du groupe de percée, ce qui présente, d'un point de vue tactique, le plus grand intérêt.

Le règlement prend en compte la tendance moderne à rendre la défense «élastique» grâce à l'organisation de la lutte en avant du champ de bataille ; une attention suffisante est accordée à la

question de l'approche de la ligne de défense principale. Il est recommandé de mener l'approche par étapes de ligne en ligne dans les cas où la position du champ de bataille principal (la ligne de défense principale) n'a pas été établie, lorsque l'ennemi commence immédiatement à exercer une résistance tenace ou lorsque l'on souhaite éviter une entrée prématurée dans la zone de son feu réel. Pour surmonter les positions avancées et la garde de combat de l'ennemi, des unités avancées de l'attaquant sont désignées, qui combattent « en petits groupes d'assaut, composés du nombre nécessaire d'infanterie et d'artillerie et, si nécessaire, de tanks » (art. 391). Le règlement considère que le signe que la ligne de défense principale a été atteinte est la découverte d'un front continu de défense d'infanterie et un feu d'artillerie intense depuis des positions de tir, de plus en plus échelonnées en profondeur. Les unités avancées doivent saisir le terrain pour le déploiement de l'artillerie et pour établir une observation d'artillerie sur la ligne de défense principale de l'ennemi. Une fois cette tâche accomplie, l'infanterie s'enterrera devant la ligne de défense principale de l'ennemi, assumant la garde du déploiement des troupes et des points d'observation de l'artillerie.

Une fois que les unités avancées atteignent la principale ligne de défense, une reconnaissance est entreprise. Elle doit principalement identifier : les points de position de l'ennemi qui déterminent la stabilité de cette dernière ; les sections les plus appropriées pour l'utilisation de l'artillerie et les actions de l'infanterie ; les possibilités d'engagement des chars au combat ; la nature et la puissance des obstacles. Sur la base des informations recueillies par la reconnaissance, le commandant des forces combinées élabore le plan d'attaque, dans lequel sont déterminés : a) la direction du coup principal (le centre de gravité de l'attaque), b) les objectifs successifs (lignes) de l'attaque, c) les secteurs de combat (secteurs d'attaque) pour les unités, d) la répartition des forces et des moyens. Les unités attaquant sur la direction principale reçoivent des secteurs de combat plus étroits et des moyens de renforcement plus puissants (artillerie, chars). Les objectifs de l'attaque sont situés plus près ou plus loin en fonction de l'ampleur de l'unité attaquante.

Sur la base de ce plan, des plans de tir pour l'artillerie et l'infanterie sont élaborés. Chaque unité doit avoir son centre de gravité de l'attaque. Parfois, il est indiqué par le commandant supérieur.

Combat d'infanterie. Une division d'infanterie, engagée des deux côtés et attaquant dans la direction du coup principal avec le soutien d'une artillerie et de chars puissants, reçoit une bande d'approche ne dépassant pas 3 km ; à cet égard, le règlement considère que la division doit percer la défense ennemie et exploiter le succès sans être remplacée par des unités fraîches. Selon différents guides de l'armée allemande, pour attaquer une zone fortifiée, la division déploie tous ses trois régiments d'infanterie en un seul échelon. La largeur de la bande d'attaque d'un régiment dépend de l'importance et de la difficulté de la tâche qui lui est confiée ; elle peut varier de 500 à 1 500 m. Le régiment, en conséquence, peut organiser son ordre de bataille en deux ou trois échelons.

Le règlement prévoit deux types d'attaque d'infanterie : en cas de faible résistance de l'ennemi — à l'initiative des commandants subalternes, à l'approche ; en cas de défense tenace — sous forme d'assaut simultané. Dans ce dernier cas, l'infanterie concentre ses formations de combat pendant la nuit et cherche à s'approcher le plus possible de l'ennemi, afin que le lancement de l'attaque soit le plus court possible et que l'intervalle de temps entre le transfert du feu de l'artillerie et des mortiers au cœur de la défense et l'intrusion de l'infanterie sur le front de la défense ne soit pas long.

Après l'invasion de la zone défensive de l'ennemi, l'infanterie continue d'avancer, surmontant la résistance dans de nombreux combats individuels.

L'avancée de l'infanterie en profondeur de la zone défensive peut être organisée de deux manières. Si la zone défensive de l'ennemi est peu équipée et qu'une résistance acharnée n'est pas attendue, l'infanterie avance continuellement jusqu'à la percée complète de la zone défensive. Si, en revanche, il faut franchir une zone fortement fortifiée, l'infanterie mène l'attaque sous forme d'attaques séparées avec des objectifs limités et avec des intervalles de temps aussi courts que possible entre elles. La durée de l'arrêt dépend de la rapidité de suppression de l'ennemi par l'artillerie et les chars.

Les réserves (deuxième et troisième échelons) renforcent les unités qui avancent au premier échelon, éliminent les retards sur les passages, repoussent les contre-attaques et, de ce fait, ravivent le mouvement en avant. « Elles sont engagées là où le succès a été remporté, afin de l'exploiter au maximum » (art. 364). Parfois, dans ce cas, le centre de gravité de l'offensive précédemment prévu (la direction du coup principal) peut être modifié.

La tâche immédiate de l'infanterie est de s'emparer de l'artillerie ennemie. Ce n'est qu'après la percée complète de la ligne défensive que l'infanterie peut entreprendre de se diriger vers le flanc.

Utilisation des chars. Dans le règlement, cette question est principalement traitée uniquement à l'article 339. Il définit assez clairement le caractère de l'utilisation des chars en attaque. Nous le citons avec un léger abrégé : « Les chars et l'infanterie, travaillant ensemble, doivent généralement avoir le même objectif d'attaque, si possible l'artillerie ennemie. Les chars sont normalement introduits dans le combat là où il y a une volonté de réussir dans l'offensive. L'attaque des chars se mène soit dans la même direction que l'attaque de l'infanterie, soit dans une direction différente. L'importance décisive appartient au terrain. L'attachement à l'infanterie prive les chars de l'avantage de leur rapidité et dans certaines circonstances peut les condamner aux tirs de défense ennemie. Il faut néanmoins utiliser les chars de telle manière que leur progression paralyse l'action du feu ennemi qui gêne l'avancée de l'infanterie, et surtout de son artillerie, ou bien de telle façon que les chars, en même temps que l'infanterie, pénètrent dans les positions ennemies. Dans ce dernier cas, il est recommandé de subordonner les chars au commandant de l'infanterie dans la zone où ils avancent ».

Plus loin dans le règlement, il est indiqué que dans la zone d'action des chars, les autres branches des forces armées doivent s'aligner sur eux. En particulier, l'infanterie doit utiliser l'offensive des chars pour progresser rapidement. Pour accompagner une attaque de chars, des canons antichars motorisés et des unités de sapeurs sont désignés. Par temps favorable, l'offensive des chars est soutenue par la création de brouillard artificiel (rideau de fumée).

À partir de ces indications concises du règlement, de nombreux auteurs concluent que les Allemands sont favorables à des actions indépendantes des chars, qui, par leur offensive contre l'artillerie ennemie, apportent une aide indirecte à leur infanterie. En effet, le journal militaire allemand « Militär Wochenblatt » indiquait déjà en 1936, dans le n°30 du 11 février, que « les troupes motorisées et mécanisées ne sont pas un outil de nettoyage, mais un marteau qui doit frapper dans la direction décisive ». Il semble donc nécessaire de s'arrêter sur l'interprétation suivante du règlement : en cas d'insuffisance de chars, ils agissent conjointement avec l'infanterie ; en présence d'importantes forces blindées et en l'absence d'obstacles naturels insurmontables, ils agissent de manière indépendante (ayant avec l'infanterie des objectifs communs de l'offensive, principalement l'artillerie ennemie).

Dans le dernier cas, le schéma d'action des chars, comme le précisent de nombreux auteurs, est le suivant. La première vague de chars, sans prêter une attention particulière aux canons antichars ennemis, qui doivent être partiellement neutralisés par l'artillerie et partiellement aveuglés, se précipite en avant à la vitesse possible et attaque l'artillerie et les réserves de l'ennemi. La deuxième vague de chars suit la première et attaque l'objectif intermédiaire qui lui est indiqué. La troisième vague, avançant derrière la deuxième, attaque les centres de résistance de la principale ligne de défense. La fantaisie de l'infanterie suit ensuite. Le nombre de vagues de chars dépend de la profondeur des positions ; il peut y en avoir plus de trois. Le nombre de chars dans chaque vague varie selon les auteurs ; en général, on opère avec des chiffres allant de 50 à 100 chars par kilomètre de front d'attaque. Selon le type de fortifications de l'ennemi, on utilise un type de char ou un autre. L'attaque d'une position fortement fortifiée est réalisée principalement avec des chars moyens et lourds.

Ainsi, les Allemands cherchent à percer le front et à supprimer l'artillerie ennemie dans les principales directions par une frappe continue de vagues de tanks ; dans les directions secondaires (liant), l'infanterie agira avec les chars qui lui sont assignés ou sans eux.

Utilisation de l'artillerie. Le règlement « Conduite des troupes » indique que l'objectif de l'offensive « ne sera atteint que lorsque l'artillerie ennemie sera capturée ou forcée de se retirer » (art.

329). Conformément à cette directive, le règlement définit les tâches et la nature des actions de sa propre artillerie lors de l'offensive. Comme on peut le voir d'après ce qui précède, les actions des chars sont également subordonnées à cette directive.

Avant le début de l'attaque d'infanterie (et des chars) sur l'artillerie, les tâches suivantes sont fixées. Le champ de bataille doit être soigneusement exploré, toutes les cibles identifiées doivent être prises en compte et réparties entre l'artillerie et les mortiers. Si nécessaire, les mortiers peuvent être soumis à l'artillerie pendant la période de préparation d'artillerie. Pendant la préparation d'artillerie de l'attaque, il faut s'efforcer de «supprimer une partie importante de l'artillerie ennemie». La réussite de la suppression de l'artillerie de la défense détermine la possibilité pour l'infanterie d'occuper la position préparatoire (position de départ pour l'attaque) et de déterminer le « moment de l'offensive ». En même temps, les batteries de défense antiaérienne de l'ennemi doivent être supprimées. Une partie de l'artillerie doit se trouver en position d'attente, afin de pouvoir ensuite entrer en lutte avec les nouvelles troupes ennemies et « en particulier avec les batteries qui étaient auparavant silencieuses ». Parfois, la nécessité d'obtenir une supériorité de feu sur l'artillerie ennemie nouvellement découverte peut obliger à interrompre l'attaque d'infanterie, ce à quoi le règlement recommande de se résigner. Le tir sur des cibles particulièrement éloignées dans les arrières de l'ennemi (carrefours, ouvrages ferroviaires, etc.) est effectué par des batteries spécialement désignées d'artillerie lourde.

Juste avant l'attaque d'infanterie, l'artillerie concentre son tir sur les objectifs d'infanterie, en priorité sur la ligne de front de la zone défensive ennemie. Sur les secteurs d'attaque des chars, l'artillerie prend sous son tir les armes antichars ennemies, leurs postes d'observation, neutralise les lisières de bois et les périphéries des villages que les chars doivent traverser.

Avec le début de l'attaque, l'artillerie reprend avec toute sa force la lutte contre l'artillerie ennemie, protège par son feu l'attaque des chars et aide l'avancée de l'infanterie, en concentrant progressivement le feu sur les points de résistance des positions de défense ennemies. L'attention principale est portée sur la suppression du feu flanquant de l'ennemi. Les objectifs situés devant l'infanterie sont principalement frappés par les mortiers et l'artillerie qui leur est attachée. Le règlement considère que l'accompagnement de l'attaque par le feu d'artillerie ne peut réussir qu'avec l'organisation d'un feu observé.

Pour attaquer une ligne fortement fortifiée, il est nécessaire d'avoir une supériorité incontestable en artillerie. Elle est répartie entre les divisions du premier échelon. À la disposition directe du commandement de corps restent seulement les batteries les plus lourdes pour le bombardement de cibles particulièrement lointaines. Dans les divisions, l'artillerie est répartie en groupes selon les tâches à accomplir : lutte contre l'artillerie, destruction et suppression des cibles importantes, soutien de l'infanterie et des chars.

Pour le soutien direct de l'infanterie, à chaque régiment d'infanterie est attribuée de la batterie jusqu'au régiment. C'est, pour ainsi dire, l'artillerie d'accompagnement. De plus, une partie de l'artillerie du régiment, dès le début de l'attaque de l'infanterie, est subordonnée aux commandants des régiments d'infanterie et les accompagne avec son feu et ses roues en priorité. Le reste de l'artillerie continue d'être dirigé de manière centralisée.

Ainsi, les Allemands ont renoncé à la centralisation stricte mise en œuvre en 1918 par Bruchmüller, mais en même temps, ils ont conservé une gestion de l'artillerie largement centralisée à l'échelle de la division.

L'aviation peut être utilisée soit pour le soutien direct de l'offensive en attaquant des objectifs situés sur le champ de bataille, soit pour le soutien indirect en attaquant des objectifs éloignés. La manière d'utiliser l'aviation dépend de sa quantité, du degré de supériorité d'artillerie atteint sur l'ennemi et de la force de ses fortifications. Plus l'ennemi est puissant, plus de forces et de moyens, y compris l'aviation, doivent être engagés pour le vaincre. Pour le soutien des chars, une aviation de chasse est également impliquée, qui attaque les armes antichars de l'ennemi.

Unités de sapeurs. Le succès de l'offensive dépend dans une grande mesure de la disponibilité des unités de sapeurs. Elles sont rattachées à l'infanterie (jusqu'à une compagnie par régiment) et aux formations de chars pour surmonter toutes sortes d'obstacles et pour participer à

l'attaque de points d'appui fortifiés. De plus, elles apportent une aide essentielle dans la conduite des combats en équipant les voies à l'arrière des troupes pour l'approvisionnement et l'évacuation. Nulle part dans les règlements et les manuels il n'est fait mention de ce que l'on appelle des têtes de pont d'ingénierie. Il faut considérer que les Allemands renoncent à l'équipement préalable des positions de départ de l'infanterie, se limitant au creusement de tranchées par celle-ci.

Les gaz de combat peuvent être utilisés avec succès pour lutter contre l'artillerie ennemie et ses réserves, ainsi que pour établir des obstacles sur les flancs de l'avancée.

Le brouillard artificiel (rideau de fumée) peut, par des conditions météorologiques et de vent favorables, être utilisé pour masquer ses propres troupes en progression, en particulier lors d'une avance en terrain découvert, ainsi que pour aveugler les postes d'observation de l'ennemi et ses moyens de tir.

Telle est, dans les grandes lignes, l'organisation de la percée d'une ligne fortifiée selon les règlements allemands. Ce qui y est le plus caractéristique est le suivant ;

1. Pour percer une ligne fortifiée, il faut avoir la supériorité en artillerie.

2. L'attaque commence après une préparation d'artillerie par un assaut simultané sur tout le front d'avancement.

3. L'infanterie avance sans interruption ou par de courtes poussées d'une ligne à l'autre. Chaque nouvelle attaque de l'infanterie doit être préparée par l'artillerie ou les chars. En même temps, l'infanterie doit être prête à attaquer de manière autonome à l'aide de ses armes lourdes.

4. Les chars sur la direction principale attaquent en plusieurs vagues, ayant pour tâche immédiate de réprimer l'artillerie ennemie.

5. L'artillerie prépare et soutient l'attaque de l'infanterie et des chars par le feu centralisé de la masse principale des batteries et accompagne directement l'infanterie et les chars avec des batteries spécialement désignées et des pièces séparées. La méthode principale de préparation d'artillerie consiste en la pression sur les moyens de défense de l'ennemi.

6. L'interaction entre l'infanterie et les chars est principalement réalisée par le fait qu'ils ciblent les mêmes objets.

7. La percée d'une ligne fortifiée représente une série d'invasions partielles — grandes et petites — qui se fondent dans une percée générale à mesure que l'invasion s'approfondit.

Le schéma de l'ordre de combat du groupe de percée est reproduit sous forme graphique à la figure 42.

Nous nous abstenons d'une évaluation critique du schéma de percée allemand, considérant qu'il est plus utile de continuer à examiner l'organisation de la percée selon les règlements d'autres armées, ce qui permettra de faire des comparaisons et des conclusions plus larges.

2. La percée selon les règlements français

Le désir de mener des combats de la manière la plus méthodique imprègne toutes les indications du Manuel sur la conduite des opérations de combat et, sans doute, plus que tout les indications concernant le percement d'une ligne fortifiée.

En attendant un affrontement avec un adversaire puissant sous la forme de l'armée allemande, les Français voulaient éviter les entreprises risquées et suivaient fermement le slogan « mieux vaut moins, mais mieux ». Ils renonçaient délibérément à toutes les frappes spectaculaires qui avaient autrefois fait briller leurs grands commandants, préférant des actions strictement calculées et matériellement assurées.

Le schéma général de la percée de la défense ennemie selon les vues françaises ne diffère guère du schéma de percée allemand présenté à la figure 41. Le même front continu de percée, la même volonté d'exploiter le succès à l'aide de formations mécanisées, motorisées et de cavalerie. La seule différence réside dans le fait que les Français ne comptent pas particulièrement sur la possibilité de contourner par un des flancs et ne prévoient donc pas de réserves spéciales pour des attaques sur les flancs. Une explication très caractéristique de cette circonstance est donnée à la p. 224 du Manuel sur l'utilisation des grandes formations militaires de 1937 : « Les résultats qu'on

peut attendre d'une offensive sont généralement d'autant plus importants que le front initial de l'offensive est large. Le plus souvent, l'offensive est retardée sur les flancs soumis à un feu concentré ; ainsi, le front de l'offensive se réduit progressivement, et si l'offensive a été commencée sur un front insuffisamment large, elle s'éteint avant d'avoir atteint les résultats permettant d'exploiter le succès ».

De l'histoire de la guerre mondiale de 1914-1918 sur le théâtre occidental des opérations militaires, nous savons qu'il n'existait pas d'exemples de percée du front ayant conduit à des résultats permettant d'exploiter le succès, bien que des offensives aient été entreprises sur des sections assez larges du front. Il n'y avait pas de tels résultats pour la raison que l'on ne réussissait jamais à vaincre toutes les forces ennemies que celui-ci lançait sur la section de percée. Et on ne parvenait pas à les vaincre car la densité des ordres de bataille du défenseur et de l'attaquant, en fin de compte — et généralement assez rapidement —, s'équilibrait, puisque l'attaquant ne pouvait pas augmenter ses forces en raison de la limitation de l'espace dans lequel le combat se déroulait. Ainsi, le refus des Français de développer le succès en direction du flanc est, en essence, un refus de tenter d'étendre la bataille à un front plus large que le front initial de l'offensive. La raison de ce refus réside toujours dans la même recherche de méthodisme, dans le désir de mener l'offensive uniquement avec des forces supérieures et selon un plan préalablement élaboré.

En présence d'une telle auto-limitation et d'un scepticisme évident quant à la possibilité de réaliser une percée complète, le niveau des troupes mobiles, destiné à développer le succès, semble superflu. En réalité, ce n'est pas le cas. L'histoire confirme justement la nécessité des troupes mobiles. En effet, il est historiquement avéré que les armées allemandes ont reculé en 1918 sous les frappes des Français et des Anglais, très limitées en front et en profondeur. Il est presque impossible de prévoir le moment où l'adversaire perdra sa stabilité morale. C'est pourquoi il faut toujours être prêts à développer le succès dans une bataille offensive, même si elle est entreprise avec un objectif limité prédéterminé.

Mais si, dans le schéma général de la percée des différences, il n'y a presque pas de différences, dans l'exécution de la percée les Français diffèrent considérablement des Allemands.

Les Français divisent la bataille offensive en trois phases : préliminaire, exécutive et d'exploitation du succès. Dans la phase préliminaire, on distingue : l'approche, l'établissement du contact avec l'ennemi et l'engagement du combat. Tous ces moments sont développés de manière très minutieuse, sans aucun écart par rapport au méthodisme, mais en même temps, il n'y a rien d'original. La seule chose à noter est la volonté des Français de rapidement créer un front continu, c'est pourquoi l'approche se fait par à-coups, de ligne en ligne, selon des ordres fractionnés.

Passons à la phase exécutive.

L'ordre de bataille pour l'offensive d'une grande formation (corps d'armée) est constitué en deux échelons : « au premier échelon se trouvent les unités adjacentes les unes aux autres, déployées directement devant leurs objectifs sur un front dont la largeur correspond à l'importance de cette direction ; au deuxième échelon sont incluses les unités de réserve destinées soit à remplacer, dépasser ou renforcer les unités du premier échelon, soit à parer aux aléas » (même Manuel, art. 228).

L'ordre de bataille de la division se compose d'un échelon de combat, comprenant l'infanterie et les chars, l'artillerie et les réserves. La réserve de la division comprend soit un régiment d'infanterie complet, soit les tiers bataillons des régiments. La formation de combat de la division dépend du nombre de directions dans lesquelles l'offensive doit se développer. Les régiments d'infanterie sont généralement disposés en deux ou trois échelons. Dans la direction de l'attaque principale, il doit toujours y avoir au moins deux échelons. Pour attaquer une position renforcée, des unités (équipes) sont séparées dans les bataillons, renforcées par des sapeurs et équipées de moyens spéciaux (lance-flammes, grenades, dispositifs explosifs, poignards, fumigènes, etc.) pour le nettoyage des abris ennemis, la recherche de mines et la destruction des points de tir.

Les chars se divisent en « chars d'accompagnement » et « chars de usage général ». Les premiers sont affectés à l'infanterie et agissent avec elle main dans la main, formant des groupes mixtes composés de chars et d'un bataillon d'infanterie ; les seconds restent à la disposition du

commandant de corps ou de division. Les chars de usage général sont engagés au combat, en fonction du caractère de la ligne de défense ennemie, soit en tête des groupes infanterie-chars, soit après qu'ils ont pris les positions du premier échelon de défense. Le commandant de corps, et parfois le commandant de division, laisse une partie des chars dans sa réserve. Pour attaquer un front fortifié, il est recommandé d'utiliser principalement des chars lourds.

L'artillerie de la division se divise en deux parties — l'artillerie de soutien direct et l'artillerie à vocation générale. La première se divise en groupes selon le nombre de régiments d'infanterie du premier échelon et correspond ainsi à notre groupe de PS (soutien d'infanterie) ; la deuxième reste à la disposition du commandant de la division, ce qui lui permet d'influencer le cours de la bataille en concentrant le feu sur des cibles importantes. De plus, une partie de l'artillerie reste à la disposition du commandant de corps pour combattre l'artillerie ennemie et bombarder des cibles éloignées ; en général, cette artillerie correspond à notre groupe d'AO (action à longue distance). Le commandant de l'armée conserve à sa disposition l'artillerie de puissance particulièrement grande et une partie de la réserve d'artillerie.

L'aviation se répartit en aviation générale, comprenant l'aviation de division et de corps, l'aviation d'artillerie et l'aviation de l'armée. Cette dernière comprend l'aviation de chasse et de bombardement, accomplissant des missions selon un plan spécial.

Préparation de l'offensive. L'attaque d'une position fortifiée ne commence qu'après avoir atteint un contact direct avec celle-ci, et après une préparation minutieuse. Les activités préparatoires comprennent une énorme quantité de travaux liés à l'aménagement des voies de communication, des positions d'artillerie, des aérodromes et des zones d'atterrissage, des postes de commandement et d'observation, de divers dépôts, des camps pour les réserves et les établissements sanitaires, et enfin, l'aménagement de la zone de départ. Le point de vue français sur la question de l'aménagement du terrain pour l'offensive est exposé dans le manuel « Aménagement du terrain ». Il ne sera pas inutile de s'en familiariser plus en détail ; c'est pourquoi nous en citons des extraits.

« 113. L'exécution complète du programme de travaux pour l'aménagement du terrain en vue de l'offensive nécessite du temps et des ressources considérables ; elle peut très difficilement être cachée à l'étude de l'ennemi, et c'est pourquoi l'atteinte de la surprise devient douteuse.

Pour éviter cette lacune assez importante, ainsi qu'en cas de manque de temps, le plan d'aménagement du terrain pour l'offensive se limite uniquement aux travaux obligatoires qui contribuent au maximum au camouflage et à la protection contre l'observation ennemie. Dans ce cas, le plan d'aménagement se résume principalement à :

la construction de postes de commandement, de postes d'observation et de lignes de communication ;

installation d'artillerie, affectée pour le renforcement ;
approvisionnement en munitions, vivres, carburant ;
évacuation.

En particulier, il convient d'éviter d'entreprendre des travaux qui révèlent clairement à l'ennemi nos intentions, par exemple, les travaux de préparation des installations pour le déploiement et le début de l'attaque des unités assaillantes (lignes de départ, têtes de pont).

114. Le meilleur moyen d'assurer la surprise, tout en conservant tous les avantages pour l'attaquant de l'aménagement préalable du terrain, est le début simultané, sur le plus grand nombre possible de secteurs du front, de travaux sérieux de préparation de l'offensive, même si aucune offensive n'est prévue dans un avenir proche. L'ennemi sera ainsi plongé dans une incertitude totale quant aux véritables intentions du commandement, qui, à tout moment, aura la liberté de choisir les points d'attaque appropriés. »

Il ressort de l'extrait ci-dessus que les Français ont tendance, à l'instar des Allemands, à renoncer à l'installation de bases d'ingénieurs dans la zone de départ et concentrent leur attention sur l'aménagement de l'arrière. La zone de départ doit, apparemment, être préparée comme une zone de défense ordinaire, mais adaptée pour passer à l'offensive.

Préparation d'artillerie. Le caractère de la préparation d'artillerie dépend de l'état du système défensif de l'ennemi et des moyens dont dispose l'attaquant. Un soutien suffisant des unités

attaquantes avec des chars et la présence d'une artillerie nombreuse, «capable de produire instantanément un effet puissant, permettent de réduire, et dans des cas exceptionnels, d'annuler la préparation de tir» (art. 232 du Manuel sur l'utilisation des grandes formations). Mais indépendamment du fait qu'une préparation d'artillerie soit effectuée ou non, le début de l'attaque est couvert par un feu intensif de toute la masse d'artillerie. La tâche principale de la préparation d'artillerie, selon les règlements français, est la neutralisation des points de résistance de l'ennemi et la suppression de son artillerie. Le tir de destruction, que les Français ont abusé en 1915 et 1916, est prévu d'être utilisé seulement sur des objectifs particulièrement importants. Mais il faut tenir compte du fait que l'énorme quantité d'artillerie lourde qui sera utilisée dans l'offensive rend son tir destructeur indépendamment de la nature des tâches exécutées.

L'aviation complète le système de feu d'artillerie par des bombardements à l'arrière du champ de bataille.

Il découle de ce qui précède que les Français tiennent pleinement compte de la puissance de l'artillerie et, en même temps, ont l'intention de l'utiliser de manière aussi flexible que possible, en renonçant à certaines formes standard. Le caractère de l'utilisation de l'artillerie, selon les indications du Manuel, est principalement influencé par le nombre et la possibilité d'utilisation des chars. L'aviation joue seulement un rôle auxiliaire pendant la période de préparation.

La question des normes d'artillerie pour le franchissement d'une ligne fortifiée se pose involontairement. Bien entendu, toutes les normes sont relatives, car le besoin en artillerie dépend de nombreux facteurs et de leur combinaison extrêmement variée dans la réalité du combat. Cependant, nous nous référerons aux normes données par Külmann dans son livre « Tactique de l'artillerie », d'une part parce que ces normes sont reconnues officieusement non seulement dans l'armée française, mais aussi dans d'autres armées ; d'autre part, parce que ces normes sont tirées de l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918 et qu'elles constituent une sorte de critère de base pour l'évaluation de la puissance militaire des armées.

Kühlmann estime que lors de l'élaboration d'un plan de percée, il faut calculer séparément l'artillerie pour le soutien de l'infanterie, pour la destruction et pour le combat contre l'artillerie ennemie.

Les normes de l'artillerie sont les suivantes :

Si l'on effectue le calcul pour tous les types d'artillerie selon la norme renforcée, jusqu'à 190 pièces d'artillerie (y compris 40 pièces de tranchée) seront nécessaires pour 1 km de front. Kühlmann recommande, lors de l'attaque de positions fortement fortifiées, de limiter le nombre d'artillerie légère ; au contraire, lors de l'attaque d'un ennemi faiblement retranché, l'artillerie de destruction peut être complètement exclue ou fortement réduite. L'artillerie pour lutter contre l'artillerie ennemie doit dans tous les cas être puissante.

Plan d'attaque. L'attaque contre la zone fortifiée doit être menée selon un plan strictement élaboré – un ordre horaire. Le commandement (de l'armée ou du corps) établit l'heure « H », qui marque le début du déplacement de la première formation de bataille depuis la ligne de départ, ou le début du tir d'artillerie de soutien rapproché, si les unités attaquantes sont inégales ou fusionnées à de grandes distances des lignes de front ennemies.

Le feu de soutien direct a pour but de couvrir l'infanterie et les chars en attaque, en neutralisant (supprimant) la résistance des nœuds de défense de l'ennemi ; au moment du début du mouvement à l'attaque, il prend l'apparence d'un feu mobile de barrage (mur de feu). La progression du mur de feu doit se faire exactement selon le calendrier ; à la ligne prédéterminée, le mur s'arrête pour le temps prévu par le calendrier, puis recommence à avancer jusqu'à l'arrêt suivant, etc.

L'infanterie doit avancer en se tenant aussi près que possible de la limite de dispersion des obus de son artillerie. Si des chars d'accompagnement avancent devant l'infanterie, l'artillerie ne forme pas un rideau de feu, mais soutient les chars par des concentrations de tir successives sur des objectifs importants ou organise un tir d'encadrement. Si, en plus, un échelon de chars à usage général avance devant, l'artillerie doit assurer le premier échelon de chars. Dans ce dernier cas, l'artillerie doit être prête à immédiatement revenir au feu de soutien de l'infanterie dès que les chars à usage général changent de direction ou cessent complètement leur avance, exposant ainsi leur

infanterie. Les modifications dans le calendrier de déplacement du rideau de feu peuvent être faites à la demande des commandants de l'échelon de combat (au moins au niveau commandant de bataillon) par des signaux préétablis (par radio, signaux optiques, etc.).

Parfois, une attaque d'infanterie peut être précédée d'une attaque aérienne par l'aviation, qui, par le feu de ses mitrailleuses, contribue à neutraliser (réprimer) l'ennemi.

L'artillerie à usage général, ne participant pas au tir de barrage mobile, continue à accomplir ses missions de suppression des cibles lointaines et de l'artillerie ennemie.

Le tir de barrage mobile avance jusqu'à la profondeur prévue à l'avance, en fonction des conditions d'observation sur le champ de bataille. Le soutien ultérieur des chars et de l'infanterie par l'artillerie s'effectue selon la méthode de concentration du tir sur des objectifs distincts. À la date fixée, l'artillerie doit être prête à se déplacer derrière l'infanterie en progression. Le début du déplacement de l'artillerie doit être coordonné avec le moment où l'infanterie occupe l'une des lignes successives.

Le déplacement des postes de commandement et des nœuds de communication doit être organisé conformément au plan d'attaque de l'échelon de combat.

Ainsi, en tenant compte de tout ce qui précède, les points suivants sont inclus dans le plan d'attaque :

1. Tâche de la formation.
2. Type et moment de l'attaque.
3. Fronts successifs (objets) et délais pour atteindre ces points par le groupe de chars polyvalents.
4. Fronts successifs (objets) et délais pour leur prise par l'infanterie et les chars d'accompagnement.
5. Calendrier de déplacement du tir mobile de barrage (rideau de feu) en tenant compte exactement de la quantité d'artillerie et du régime de tir.
6. Délais de préparation des différents types d'artillerie pour le changement de position.
7. Direction du mouvement des réserves.
8. Plan de transfert des postes de commandement et d'observation et des nœuds de communication.

Sur la base du plan d'attaque élaboré, des plans de défense antichar, antiaérienne et antichimique sont établis, ainsi que de l'approvisionnement matériel et de l'évacuation.

De tous ces plans, il convient de prêter attention à l'organisation de la défense antichar. Selon les Instructions françaises, la défense antichar est organisée à l'échelle de la division et se compose de :

— d'un échelon mobile d'artillerie antichar, qui avance derrière l'infanterie par à-coups et ce, de manière à pouvoir la soutenir le plus efficacement possible par son feu ;

— du deuxième échelon, composé de chars de réserve et d'une partie des canons antichars, destiné à lutter contre les moyens blindés de l'ennemi qui parviendraient à traverser la position de l'échelon mobile, ainsi qu'à couvrir l'artillerie, les postes de commandement et les arrière-postes de la division;

— d'un barrage de feu organisé par l'artillerie de la division.

Les premier et deuxième échelons peuvent être renforcés par des unités du génie avec des moyens antichars (mines, etc.).

Exécution de l'offensive. Les groupes de chars de combat général, disposés en profondeur en échelons, avançant devant l'infanterie et les chars d'accompagnement, doivent supprimer les moyens de tir de l'ennemi et faciliter la progression des groupes d'infanterie et de chars. Ils complètent ainsi le soutien de l'infanterie par l'artillerie et comme s'ils enfonçaient un coin dans la disposition de l'ennemi.

Les chars d'accompagnement agissent soit directement devant l'infanterie, soit parmi l'infanterie, en supprimant les points de tir qui entravent son avancée.

L'infanterie progresse vers ses objectifs en courant de couverture en couverture. Elle doit combiner son feu avec les actions des chars afin de les assister dans la lutte contre les moyens

antichars de l'ennemi. En même temps, l'infanterie doit toujours être prête à mener l'offensive uniquement avec ses propres moyens de tir. Les armes à feu lourdes de l'infanterie (mitrailleuses sur affût, mortiers et canons de petit calibre) sont dirigées de manière centralisée à l'échelle du bataillon et forment une « base de feu » qui avance échelonnée pour assurer la progression des unités d'infanterie attaquantes avec un soutien de feu constant.

Ayant pris possession d'une position (d'un objectif), les unités attaquantes, sous la protection de leur artillerie, la dégagent de l'ennemi et s'y installent immédiatement. Pendant ce temps, l'artillerie commence la préparation de l'attaque de la position ou de l'objectif suivant. Les chars d'accompagnement se réorganisent dans des points de rassemblement derrière leur infanterie ; certains d'entre eux peuvent rester en avant de l'infanterie pour la protéger contre les contre-attaques soudaines de l'ennemi.

L'offensive vers le prochain objectif reprend à l'heure prévue par le plan ou sur ordre particulier par les mêmes unités (bataillons). Dans certains cas, il peut être nécessaire d'engager de nouvelles troupes issues de la réserve et même de remplacer complètement le premier échelon.

Les commandants de divisions et de corps régulent l'utilisation de leurs réserves, en essayant d'assurer la continuité des attaques et de ne pas laisser le temps à l'ennemi de se remettre. À partir des unités retirées de l'échelon de combat, de nouvelles réserves sont formées.

Dans le Manuel, il n'est rien dit sur ce que font les chars de combat général pendant que les groupes d'infanterie et de chars s'arrêtent pour nettoyer les forces ennemies et sécuriser la ligne. On doit supposer qu'ils cessent leur progression en se cachant dans les replis du terrain, ou bien qu'ils reculent derrière leur infanterie, puis repartent à l'avance.

Le succès se développe par des frappes sur les flancs des secteurs occupés des positions ennemies et par une pression continue des unités capables d'avancer. Les commandants de division veillent à ce que l'artillerie ne diminue pas son soutien aux groupes d'infanterie et de chars, et, dans la mesure nécessaire, décentralisent leur commandement. Les chefs des unités du génie attachées aux divisions prennent des mesures pour rétablir les voies nécessaires à l'avancée de l'artillerie et à l'approvisionnement en matériel de combat.

L'offensive se poursuit de cette manière jusqu'à la prise de l'objectif final prévu. Si l'ennemi vaincu commence à se retirer en désordre, la poursuite commence, d'abord par les troupes de la première ligne, puis par la cavalerie, les unités motorisées et blindées, déployées depuis l'arrière selon les ordres des supérieurs. L'aviation soutient les troupes, agissant contre des cibles terrestres.

Conclusions. Sur la base de tout ce qui a été dit sur le système français d'organisation de la percée d'une ligne fortifiée, on peut se représenter l'ordre de bataille du groupe de percée sous forme de schéma à la figure 43.

En ce qui concerne l'organisation même de la percée, on peut noter ce qui suit.

1. Contrairement aux Allemands, les Français ne considèrent pas l'attaque visant à percer le front comme une seule poussée déterminée, mais comme une série de frappes successives. Les Français permettent non seulement le renforcement du premier échelon au cours de l'offensive, mais aussi son remplacement par des 'unités de réserve'. Il va de soi que les réserves doivent être très puissantes. Lors du percement d'une zone fortement fortifiée, elles seront, apparemment, équivalentes à la composition du premier échelon.

2. Alors que les Allemands cherchent à lancer un échelon de chars à usage général directement dans la profondeur de la défense de l'adversaire (jusqu'aux positions d'artillerie), les Français le font avancer devant les groupes de chars et d'infanterie, mais sans se détacher de ces derniers. Il remplace en fait l'artillerie de soutien à l'infanterie et, à son tour, est soutenu par les armes lourdes de l'infanterie.

3. Les Français, d'une part, cherchent à ce que l'infanterie fasse preuve, au combat, du maximum de flexibilité possible, et exigent d'elle des actions actives, même, si nécessaire, sans le soutien des chars et de l'artillerie, en s'appuyant sur son armement de feu lourd (mitrailleuses et mortiers) ; d'autre part, ils s'efforcent de donner à l'offensive de l'infanterie un caractère automatique, en la reliant au barrage de feu ou aux chars. Les Allemands considèrent l'attaque comme une série de grandes et petites incursions dans la défense ennemie, et le combat en

profondeur comme des affrontements dispersés de groupes mixtes d'infanterie et de chars, soutenus par l'artillerie qui leur est rattachée. Les Français estiment également que le combat est mené par des groupes mixtes d'infanterie et de chars, mais souhaitent que l'incursion et le combat en profondeur se déroulent sous forme d'attaques générales, soutenues par un feu d'artillerie organisé. C'est là la profonde différence dans les méthodes de 'conduite du combat d'infanterie entre Français et Allemands. La doctrine française du combat d'infanterie n'est pas dépourvue de contradictions ; elle conserve encore la tendance à un coup massif de forces vivantes, et en même temps, le rôle moteur de ces forces vivantes (infanterie) n'a pas encore été suffisamment clairement défini.

4. Les Français conservent pour l'artillerie toute son importance, qu'elle a acquise pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Le développement des chars n'a pas ébranlé leurs convictions sur le rôle de l'artillerie dans le combat moderne. Ils estiment que le maintien du commandement centralisé du feu de l'artillerie est plus important que la rapidité de sa progression derrière l'infanterie. D'où la limitation de la profondeur des frappes d'infanterie aux capacités de l'artillerie et le manque de développement d'un système d'accompagnement direct de l'infanterie par l'artillerie.

5. L'aviation reçoit peu d'attention dans les Instructions. Son travail de combat lors de la percée d'une ligne renforcée de l'ennemi n'est pas encore suffisamment développé.

6. Les règlements français ne prêtent pas attention à la question de l'attaque des secteurs fortifiés, mais, à en juger par les indications sur l'offensive contre un front établi (positionnel), à laquelle le Manuel consacre seulement trois articles, cette question est résolue par une augmentation considérable du nombre et de la puissance des moyens d'artillerie et de blindés et par une planification encore plus stricte de l'attaque.

7. Les Français, tout comme les Allemands, estiment que dans la plupart des cas, il faut renoncer à la mise en place de têtes de pont d'ingénieurs pour l'infanterie, et concentrent leur attention sur l'aménagement de l'arrière.

8. Enfin, les Français considèrent que la percée en elle-même n'assure pas encore un succès opérationnel, encore moins stratégique ; pour cela, il faut une série de percées menées successivement. Sur ce point, il existe également une profonde différence entre les Allemands et les Français.

3. La percée selon les règlements japonais

Nous avons examiné en détail l'organisation de la percée selon les règlements allemands et français. Lors de l'examen des formes de percée de l'armée japonaise, on peut se limiter aux questions les plus importantes, en notant les différences par rapport aux règlements étudiés.

« L'essence de l'offensive frontale consiste à percer la disposition de l'ennemi et, par conséquent, à effectuer l'encercllement des flancs formés », — est-il écrit dans l'article 55 du Manuel de campagne japonais de 1938. Pour accomplir cette tâche, le manuel recommande de disposer les unités en profondeur de manière significative et d'utiliser de manière coordonnée de puissantes unités blindées et un feu d'artillerie puissant. Chaque commandant doit prendre des mesures pour réaliser l'encercllement local.

D'après d'autres directives du Règlement de campagne japonais et du Règlement d'infanterie, il ressort que l'exécution de l'enveloppement doit se faire de la manière suivante : le premier échelon s'insère (envahit) dans la disposition de l'ennemi ; l'échelon de réserve, en avançant derrière lui et sous sa couverture, porte un coup de flanc. Le même procédé de coup de flanc existe dans les armées allemande et française, mais chez les Japonais il est exprimé plus clairement. Les Japonais ne créent pas d'échelon spécial pour l'enveloppement du flanc de l'ennemi à l'échelle d'une grande formation, comme cela est prévu par le règlement allemand. Par conséquent, on peut considérer que lors d'un combat frontal, les Japonais comptent appliquer l'enveloppement à l'échelle tactique, alors que les Allemands l'élèvent au principe de l'échelle opérationnelle.

Lors de la préparation d'une offensive, il est nécessaire de chercher par tous les moyens la surprise. C'est pourquoi les Japonais renoncent résolument à l'établissement de points d'appui

d'ingénierie. « La réalisation de travaux d'ingénierie est particulièrement désavantageuse, car elle peut révéler nos intentions. Il faut s'efforcer d'utiliser autant que possible des travaux d'ingénierie déjà réalisés précédemment et prendre des mesures pour les masquer, ainsi que détourner l'attention des zones où des travaux sont effectués », est-il écrit dans l'article 286 du règlement de campagne japonais.

La préparation à la percée d'une ligne fortifiée doit être effectuée avec un soin particulier. Le plan d'attaque doit être élaboré en détail, couvrant toutes les questions de coordination des branches des forces armées et d'organisation de leur travail de combat. Dans la mesure du possible, les troupes doivent s'entraîner sur des positions d'entraînement spécialement créées à l'arrière, ressemblant par leur équipement aux positions de l'ennemi.

La profondeur de la percée doit atteindre immédiatement la zone de défense arrière de l'ennemi. Cette tâche se divise en deux étapes : la prise de la position de la résistance principale et la maîtrise de la zone de défense arrière. En conséquence, deux lignes sont prévues, qui sont capturées par des frappes successives. Ainsi, les Japonais ont renoncé à la rapidité allemande et en même temps ne souhaitent pas imiter le gradualisme français.

Le succès se développe partout où il est atteint, même dans une direction secondaire. À cet égard, les Japonais restent entièrement sur le point de vue allemand. De fortes réserves doivent garantir l'accomplissement de cette condition.

Les divisions du premier échelon doivent accomplir entièrement par leurs propres moyens la mission du jour. Si la capacité de combat des unités en première ligne a considérablement diminué, elles peuvent être remplacées par des unités tirées des réserves. Par conséquent, sur ce point également, les Japonais empruntent une voie intermédiaire, refusant l'exigence rigide allemande de non-remplacement des unités au combat et ne reconnaissant pas le système franco-anglais de rotations.

Les Japonais accordent une grande importance au choix approprié du moment pour commencer une attaque. Selon le caractère des fortifications de l'ennemi et leurs propres forces, l'attaque peut être menée pendant la journée, aux lueurs de l'aube ou la nuit. Les Japonais estiment que les lueurs de l'aube et surtout la nuit offrent des avantages, car elles permettent non seulement de mener une attaque par surprise, mais aussi de réduire le danger des attaques aériennes et des chars ennemis et de réussir des opérations même en cas de manque de munitions. Il est tout à fait original que les Japonais considèrent possible de commencer le combat la nuit, mais aussi de développer le succès atteint pendant la journée. D'après l'expérience de la guerre mondiale de 1914–1918, nous savons que la nuit a souvent été utilisée par les défenseurs pour des contre-attaques. Les Japonais vont plus loin, poursuivant l'offensive pendant la nuit.

Les attaques de nuit se déroulent le long des lignes de la même manière que le jour, mais les unités avancent de ligne en ligne par bonds. Le premier échelon des forces attaquantes, ayant pris la ligne qui lui est assignée, s'y consolide. En même temps, les seconds échelons se portent en avant et poursuivent l'attaque jusqu'à la nouvelle ligne. De cette manière, les Japonais tentent d'éviter le mélange naturel et la désorganisation des unités au cours d'un combat nocturne. Sans aucun doute, cette méthode de combat de nuit mérite une attention sérieuse.

La préparation d'artillerie est considérée comme nécessaire dans tous les cas. Lors d'une offensive au crépuscule et la nuit, seule sa durée est réduite. « La préparation d'artillerie commence autant que possible de manière soudaine et avec un feu puissant. La question de savoir où diriger en priorité le feu, sur l'artillerie ennemie ou sur d'autres cibles, se décide en fonction des conditions et surtout de la précision des données de reconnaissance sur le positionnement de l'artillerie ennemie. Cependant, il est nécessaire de s'efforcer en priorité de supprimer ou de détruire l'artillerie ennemie afin d'acquérir une liberté de manœuvre pour le feu d'artillerie par la suite. Lors des tirs destinés à détruire les obstacles et les points de tir de flanc, il convient également de viser à supprimer l'artillerie ennemie » (Règlement de campagne, art. 132). L'extrait ci-dessus montre que les Japonais accordent une attention immense à la lutte contre l'artillerie ennemie.

Le commandement de l'artillerie de l'armée et d'une partie de l'artillerie divisionnaire est généralement centralisé. Une autre partie de l'artillerie divisionnaire est affectée au premier échelon de l'infanterie.

La doctrine principale des chars japonais est exprimée dans les dispositions suivantes du règlement de campagne (art. 114) : « Les chars sont utilisés, dans la mesure du possible, de manière massive au moment le plus nécessaire pour l'infanterie sur des points importants pour elle ou bien au moment le plus difficile pour l'ennemi sur des points sensibles pour lui. Il est nécessaire de s'efforcer d'engager tous les chars simultanément au combat. La pénétration isolée d'un nombre insuffisant de chars en profondeur dans les positions ennemies est généralement infructueuse ».

De ces dispositions il découle que les chars sont un moyen de soutien de l'infanterie, dont les actions déterminent le mode de leur utilisation au combat. Les instructions pratiques du règlement de campagne japonais se résument comme suit.

En présence d'un grand nombre de chars, ils sont répartis en deux groupes : soutien direct de l'infanterie et action à longue distance. Les chars inclus dans le premier groupe sont attachés aux unités d'infanterie ; les chars du groupe d'action à longue distance restent à la disposition du commandant de la division. Les chars de soutien direct de l'infanterie doivent généralement avancer devant l'infanterie, créant pour elle des passages dans les obstacles en fil de fer et neutralisant les points de tir de l'ennemi. Les chars à longue distance doivent généralement entrer en combat après le début de l'attaque de l'infanterie. Ils opèrent dans la zone qui leur est attribuée avec le soutien de l'artillerie. Leur tâche est d'attaquer l'artillerie et les états-majors ennemis.

Ainsi, dans l'utilisation des chars de combat à longue portée, les Japonais évitent résolument les modèles européens. Il faut tenir compte de cette circonstance.

Les Japonais exigent de leur infanterie une autonomie totale au combat et la capacité à agir de manière décisive même sans le soutien des autres branches des forces armées. Les compagnons constants de l'infanterie sont les sapeurs, qui l'aident à surmonter les obstacles et à détruire les fortifications ennemies.

L'ordre de bataille de l'infanterie dans un combat offensif se compose d'un échelon de combat et d'un échelon de réserve. La composition de chaque échelon dépend de la nature de la mission. Lors de l'attaque d'une zone fortement fortifiée de l'ennemi, l'échelon de réserve est renforcé, atteignant 40 à 50 % de l'ensemble de l'infanterie. Les règlements ne donnent aucune indication sur la largeur du front d'attaque de la division ou du régiment. Le Manuel de l'Infanterie contient une seule indication selon laquelle la compagnie opérant dans la direction principale de l'attaque obtient un front allant jusqu'à 200 m. En tenant compte de l'ordre de bataille mentionné ci-dessus, on peut supposer que la largeur du front d'attaque dans la direction principale sera variable : bataillon — 400 à 500 m, régiment — 800 à 1 000 m et division — 1,5 à 2 km. Dans la direction auxiliaire, le front de l'offensive sera plus large : bataillon — 600 à 1 000 m, régiment — 1,5 à 2 km, division — jusqu'à 5 km.

Les Japonais accordent une grande attention aux méthodes pour surmonter les obstacles de fil de fer de l'ennemi. Étant donné qu'en cas de pénurie de chars, l'infanterie devra souvent attaquer sans leur soutien, les Japonais créent des équipes spéciales composées de sapeurs et d'infanterie pour franchir les obstacles en fil de fer. Le travail de ces équipes est couvert par le feu : et par des écrans de fumée. En général, les Japonais ont tendance à utiliser largement les écrans de fumée pour aveugler l'ennemi.

Les Japonais considèrent qu'il est le plus correct de commencer l'attaque d'une position fortifiée simultanément sur tout le front. Pour cela, l'infanterie doit occuper la position de départ à l'avance ou pendant la préparation d'artillerie.

L'aviation participant à l'offensive se divise en groupes : de soutien direct au combat des forces terrestres et d'opérations à grande distance. Le premier a pour mission d'attaquer les chars, l'artillerie et les points d'appui de l'ennemi ; le second attaque les réserves profondes de l'ennemi, ses unités motorisées et mécanisées et les points nodaux des voies de communication. Ainsi, les Japonais, en ce qui concerne la mission de l'aviation, ont appliqué le même schéma que pour

l'artillerie et les chars, reconnaissant ainsi pour elle un rôle strictement subordonné aux intérêts de l'infanterie.

Sur la base de tout ce qui précède, l'ordre de bataille de l'échelon de percée de l'armée japonaise peut être présenté sous la forme d'un schéma à la figure 44, qui reflète la différence avec des schémas similaires des armées allemande et française. La plupart du temps, les divisions japonaises mènent l'offensive immédiatement avec les deux brigades, et : de la brigade opérant sur une direction secondaire, une réserve divisionnaire est détachée. Lors de l'attaque d'une zone fortement fortifiée, l'ordre de bataille des divisions est apparemment construit en deux échelons par brigade, ou bien l'offensive est menée par les deux brigades, ces dernières se déployant en deux échelons.

4. Conclusions

Les méthodes d'attaque de caractère fondamental peuvent, dans une certaine mesure, être révélées par les règlements, mais beaucoup de détails restent inconnus. En particulier, la question de la densité des formations de combat et de la saturation des troupes en matériel de guerre doit être résolue par des chiffres approximatifs.

Le combat offensif selon tous les règlements examinés se compose de trois périodes : la première — lutte pour le pré-terrain, la deuxième — lutte pour la zone défensive, la troisième — réalisation de succès.

Concernant la première période, tout le monde reconnaît unanimement son importance et la nécessité de mener la lutte par tous les moyens, organisés à une échelle au moins celle de la division. Tout le monde considère impossible de surmonter d'un seul coup le terrain avancé et toute la ligne défensive de l'ennemi. Une pause dans l'offensive pour préparer l'attaque de la principale ligne défensive est considérée comme naturelle. En même temps, tout le monde considère extrêmement dangereuse l'erreur dans la détermination du tracé du front de la ligne défensive et, si une telle erreur a été commise, préfère recommencer la préparation à l'attaque.

La suppression de l'artillerie ennemie est considérée dans toutes les armées comme l'une des conditions les plus importantes assurant le succès de l'attaque. C'est pourquoi la lutte contre l'artillerie ennemie lors de l'avancée sur sa ligne de défense ne doit pas être interrompue. Les Allemands admettent même la possibilité de retarder l'avancée de l'infanterie au début afin d'obtenir la supériorité sur l'artillerie ennemie nouvellement découverte.

Tous les statuts reconnaissent la nécessité d'une pression simultanée sur toute la profondeur de la zone défensive de l'ennemi, mais ils l'exécutent différemment. Les Allemands cherchent à s'effondrer immédiatement sur les sections les plus importantes des positions ennemies et sur son artillerie, pour cela ils lancent plusieurs échelons de chars à longue portée en avant, soutenus par une puissante artillerie et aviation. Les Japonais considèrent possible d'atteindre les mêmes résultats par une attaque ultérieure de chars à longue portée. Les Français se limitent à réprimer la profondeur de la défense ennemie par l'artillerie et les moyens aériens, menant une attaque systématique et progressive depuis le front ; la profondeur de l'attaque des chars à usage général est limitée par le positionnement des armes lourdes d'infanterie, pouvant soutenir par leurs tirs l'échelon d'infanterie avancé.

Conformément à la méthode élaborée de suppression de la zone défensive de l'ennemi, chaque règlement prévoit à sa manière le rythme des combats. Les Allemands comptent réussir grâce à une attaque rapide et continue sur toute la profondeur de la zone défensive sans remplacement des divisions du premier échelon. Les Japonais fractionnent plus prudemment l'opération de percée en deux frappes successives. Les Français avancent vers l'objectif par des sauts successifs de groupes d'infanterie et de chars, en maintenant la densité de l'attaque par l'introduction de réserves et le remplacement des unités épuisées du premier échelon.

Selon la méthode de suppression de la défense, les méthodes de développement et d'interaction des branches des forces armées varient. Les Allemands visent une interaction tactique des branches, en dirigeant l'infanterie, les chars, l'artillerie et l'aviation vers les mêmes objectifs,

sans réussir à coordonner leurs actions côte à côte. Seule l'artillerie bénéficie chez les Allemands d'une interaction étroite avec l'infanterie. Les Français, au contraire, organisent l'interaction la plus étroite de l'infanterie avec les chars et ont tendance à planifier le soutien de l'artillerie à une échelle globalement tactique, en y impliquant l'aviation. Les Japonais n'ont pas élaboré leur propre doctrine en matière d'interaction; c'est pourquoi ils cherchent à atteindre les deux objectifs, c'est-à-dire créer des groupes infanterie-chars et, en même temps, réaliser une interaction à l'échelle des branches des forces armées, en centralisant l'artillerie à l'échelle de l'armée et en mettant en place des groupes de chars à longue portée.

Lors de l'organisation de l'interaction, il est nécessaire de considérer une certaine branche des forces armées comme principale, afin que les autres branches agissent en coordination avec elle. Sinon, au lieu d'une interaction, on risque d'obtenir un coup désordonné de différentes branches des forces armées. Les Allemands considèrent l'infanterie comme la branche principale des forces armées. « Lorsque les unités d'infanterie envahissantes n'ont pas la possibilité de parvenir à un accord préalable avec les branches de forces armées qui les soutiennent, ces dernières doivent s'efforcer de clarifier les intentions de l'infanterie par une observation vigilante de tous les événements sur le champ de bataille et aller à la rencontre des objectifs de l'infanterie », il est écrit dans l'art. 362 du règlement "Conduite des troupes". Les Japonais reconnaissent tout autant le rôle principal de l'infanterie. Les Français ne nient pas le rôle de l'infanterie, mais tendent à conditionner son autonomie aux actions des chars et de l'artillerie.

Dans les méthodes d'utilisation de l'artillerie, on peut dire qu'il y a presque unanimité. Tous reconnaissent la nécessité de la centralisation du commandement de l'artillerie pendant la période initiale du combat et de la décentralisation dans une certaine mesure durant les périodes suivantes. Le principal moyen de soutenir l'attaque dans toutes les armées est considéré comme la concentration progressive du feu. Le soutien par un rideau de feu est prévu uniquement dans le manuel français et seulement pour les cas où l'infanterie attaque sans chars. Apparemment, la mobilité des chars modernes a conduit à une telle décision. Cela représente un énorme changement dans l'utilisation de l'artillerie par rapport à l'expérience de la première guerre impériale mondiale. Ainsi, dans toutes les armées, il existe un effort pour libérer l'artillerie grâce aux chars du type de feu le plus difficile à organiser et le plus coûteux, et en même temps pour libérer l'infanterie de la nécessité de se transformer en « rouleau compresseur automatique » suivant le rideau de feu.

L'utilisation des mortiers pour préparer une attaque est prévue : dans les statuts de toutes les armées, mais aucune décision claire sur cette question n'a encore été prise. Dans le schéma de l'interaction des branches des forces armées, aucune place précise pour les mortiers n'a encore été trouvée.

On peut poser la question : quelle méthode de percée doit être considérée comme la plus appropriée ? À cette question, on ne peut répondre que de la manière suivante : les méthodes d'utilisation des troupes dépendent de la préparation au combat de l'armée, de l'armement disponible, des caractéristiques du terrain, de la nature des fortifications ennemies et de la résistance attendue de leur part. Dans différents cas, il faut choisir différentes méthodes d'action les plus adaptées à la situation. La familiarisation avec les différentes formes de percée d'une ligne fortifiée élargira notre horizon et facilitera le choix correct.

Chapitre 3 :

Percée des lignes fortifiées dans les dernières guerres

1. La guerre civile en URSS

Deux décennies nous séparent de l'époque de la guerre civile en URSS. Et pourtant, les leçons de cette guerre ne doivent pas être oubliées.

La guerre civile en URSS a marqué le début d'une nouvelle époque de guerres révolutionnaires du prolétariat. C'était non seulement une guerre civile entre des classes hostiles au sein d'un même État, mais aussi une guerre des travailleurs du pays soviétique contre des ennemis de classe externes. Les dirigeants des armées capitalistes peuvent bien ignorer l'étude de l'expérience de cette guerre. Les armées populaires et révolutionnaires, au contraire, s'en inspireront et apprendront de l'expérience stratégique, opérationnelle et tactique de cette grande guerre.

Les combats pendant la guerre civile en URSS se déroulaient sous des formes manœuvrières. Ce n'est que lors de la guerre contre les Polonais blancs en 1920 et lors des combats près de Perekop que l'Armée Rouge a été confrontée à des positions fortifiées continues. Ainsi, sur la question que nous étudions, l'expérience de la guerre civile est limitée. D'autant plus de raisons de s'y référer.

Percée du front polonais le 4 juillet 1920

L'opération du Front de l'Ouest de l'Armée rouge s'est déroulée sur le front de la Drissa, Borisov, Bobrouïsk, Mozyr, sur une longueur d'environ 400 km. De notre côté, ont participé à l'opération les 4^e, 15^e, 3^e et 16^e armées ainsi que le groupe de Mozyr — au total environ 92 000 baïonnettes et sabres avec 395 canons. Ils étaient opposés par les 1^{re} et 4^e armées polonaises et le groupe de Polésie, au total environ 72 000 baïonnettes et sabres avec 464 canons.

De ces chiffres, il est clair que la densité du front, en comparaison avec la densité des fronts pendant la guerre mondiale, était négligeable. Mais la difficulté des missions n'est pas déterminée par la densité générale du front, mais par le rapport des forces. Dans ce cas, la supériorité générale des forces du côté de l'Armée rouge ne se manifestait que par la force vive — de 20 à 25 mille baïonnettes.

Avec un tel rapport de forces, les commandants de la guerre mondiale de 1914-1918 auraient sans aucun doute décidé d'organiser une percée sur un front étroit, en y concentrant le maximum de forces possible. Pour le commandement rouge, la tâche a été résolue différemment.

Le coup principal était porté par les 4^e, 15^e et 3^e armées du flanc droit sur un front de 175 km. Ces armées concentraient environ 60 000 baïonnettes et sabres contre environ 45 000 baïonnettes et sabres des 1^{re} et 4^e armées polonaises. La plus forte de ce groupe était la 15^e armée, qui attaquait sur un front étroit de 35 km et disposait d'environ 750 baïonnettes et sabres par kilomètre de front contre 350 pour la 1^{re} armée polonaise. Sur les 225 km de front restants devaient avancer la 16^e armée et le groupe de Mozyr, qui avaient environ 30 000 baïonnettes et sabres contre environ 25 à 27 000 de la 4^e armée polonaise et du groupe de Polésie (voir le schéma à la figure 45).

Toutes les armées du front devaient agir activement, en concentrant leurs forces sur des directions choisies. Chaque armée avait pour mission de percer sur son propre secteur. En réalité, comme nous le savons, les divisions de l'aile droite des armées ont attaqué l'ennemi simultanément le 4 juillet 1921, indépendamment du fait qu'elles se trouvaient dans le groupe d'assaut ou dans le groupe de fixation. Pour cela, chaque division du premier échelon, avec les moyens dont elle disposait, formait son propre groupe d'assaut. La 16^e armée, qui achevait le regroupement de ses divisions, devait traverser la rivière Berezina dans la nuit du 6 juillet et avancer en direction de

Minsk. Le groupe de Mozyr, en même temps que les armées de l'aile droite, devait porter un coup vers le nord-ouest, bloquant l'aile droite des Polonais.

Ainsi, à l'échelle opérationnelle, la tâche du front occidental — écraser les armées adverses opposées — ne se résolvait pas par une percée sur un secteur isolé, mais par le déploiement de la bataille à l'échelle du front. Pour cela, en plus de la percée sur la direction principale (15^e armée), une série de percées grandes et petites a été entreprise sur tout le front, immobilisant toutes les forces ennemies et ne lui permettant pas de manœuvrer ses réserves, car il n'était pas possible au début de déterminer la direction du coup principal des armées rouges.

De cette brève caractérisation du plan opérationnel du Front de l'Ouest, il ressort qu'en son essence il était plus proche du plan de bataille de Broussilov que des modèles allemands et français.

La frappe du front occidental était portée par toutes les forces disponibles. Il n'y avait presque pas de réserves. Une telle disposition des forces de combat, bien sûr, ne peut servir de modèle. Elle résultait de la prise en compte des forces de l'ennemi, qui ne disposait également pas de réserves suffisantes. En voici la conclusion : les réserves sont nécessaires, mais pas en général, et uniquement en fonction de la disponibilité des réserves chez l'ennemi.

Examinons certaines questions d'ordre tactique.

Selon la directive du maréchal Pilsudski, les Polonais devaient organiser une défense discontinue sous forme de nœuds et de points de défense distincts et, si possible, allouer des réserves importantes. En effet, dans la 4^e armée polonaise, dont les divisions étaient étendues sur un front de 30 à 70 km, la défense était discontinue. Là, les Polonais comptaient sur la force de l'obstacle naturel — la rivière Berezina. En ce qui concerne la 1^{re} armée polonaise, ses divisions avaient des secteurs plus étroits (10 à 20 km), ce qui explique que la défense y était relativement dense. Contrairement aux instructions de Pilsudski, les divisions ont pour la plupart établi deux lignes continues de tranchées, renforcées par des obstacles de fil de fer à deux rangs. À l'arrière de la défense, des points d'appui distincts ont également été préparés. Le caractère boisé et marécageux du terrain dans la zone du front renforçait considérablement la défense, car l'attaquant devait se frayer un chemin à travers des passages étroits entre les lacs, les marais et les forêts occupés par les unités polonaises. Ainsi, on peut à juste titre considérer les positions de la 1^{re} armée polonaise comme une zone fortifiée, bien qu'elle ne soit pas assez développée en profondeur. Compte tenu des ressources limitées de l'attaquant, les positions polonaises doivent être reconnues comme solides.

Pour percer cette ligne défensive, l'Armée rouge du front de l'Ouest ne disposait ni de chars, ni d'une artillerie suffisante. Par exemple, la 21^e division, avançant dans le groupe d'assaut de la 3^e armée sur un front de 3 km, disposait de 30 canons, tandis que la 11^e division, avançant dans le groupe d'encerclement de la 15^e armée sur un front allant jusqu'à 15 km, n'avait que 24 canons. D'autres divisions étaient dans la même situation. Par conséquent, le succès devait principalement reposer sur l'habileté et le courage de l'infanterie. Dans cette situation difficile, elle a fait preuve de l'ingéniosité et de l'initiative qui lui sont caractéristiques.

La centralisation de la gestion de l'attaque s'est manifestée en ce que, dans les armées, un temps de début d'offensive commun à tous a été établi. Pour le reste, les divisions étaient autorisées à résoudre toutes les questions de manière autonome. Chaque division déterminait elle-même la durée de la préparation d'artillerie en fonction des conditions de l'attaque sur son secteur. En moyenne, la préparation d'artillerie durait de 30 minutes à 1 heure.

Le caractère boisé du terrain ne permettait pas de mettre en place une centralisation stricte de la gestion de l'artillerie. Dans la plupart des divisions, les chefs d'artillerie ne conservaient sous leur commandement que les groupes d'action à longue portée ; le reste de l'artillerie était sous le commandement des chefs des brigades du premier échelon. Mais la préparation des données pour le combat de feu a été effectuée sous la direction directe des chefs d'artillerie de la division et avec beaucoup de soin. Au total, cette préparation a pris de deux à trois jours. La tâche principale de l'artillerie était de supprimer l'artillerie ennemie et ses points de feu. Les passages dans les obstacles de fil de fer devaient être réalisés par l'infanterie elle-même. Il faut dire que notre artillerie a bien rempli ses tâches. La suppression de l'artillerie polonaise a été particulièrement réussie, qui, malgré le caractère boisé du terrain, ou peut-être à cause de cela, était mal camouflée.

L'infanterie de l'Armée rouge pendant la guerre civile différait considérablement de l'infanterie de l'armée russe à l'époque de la première guerre impérialiste. Les formes organisationnelles des régiments d'infanterie ont été conservées, mais en raison du manque constant de combattants dans les bataillons et les compagnies, l'équipement en mitrailleuses était très important. Par exemple, dans la 21^e division, pour 3 536 baïonnettes, il y avait 123 mitrailleuses, tandis que dans la 11^e division, pour 5 103 baïonnettes, il y avait 124 mitrailleuses. Cela signifie que pour chaque mitrailleuse, il y avait : dans la 21^e division — 28 baïonnettes, et dans la 11^e division — 41 baïonnettes. Certaines divisions de l'Armée rouge étaient équipées de mitrailleuses encore plus largement. Dans l'armée tsariste en 1917, à son apogée de l'équipement technique, il y avait une mitrailleuse pour 60 à 80 baïonnettes.

L'infanterie rouge savait utiliser ses mitrailleuses mieux que n'importe quelle autre armée. Elle savait les employer avec la même habileté en défense et en attaque.

Par exemple, les 11^e et 21^e divisions ont organisé l'accompagnement de l'attaque par des mitrailleuses de la manière suivante. Dans les deux divisions, les régiments ont été regroupés en deux bataillons de 200 à 400 baïonnettes chacun. Pour l'attaque, les régiments se sont déployés en deux échelons, par bataillon. Deux mitrailleuses ont été assignées à chaque bataillon. Les autres mitrailleuses ont été regroupées en groupes de 4 à 6 mitrailleuses. Elles ont occupé des positions sur les flancs de leur régiment et se sont soigneusement camouflées.

Au signal établi, des éclaireurs et des sapeurs à pied avancèrent depuis les tranchées de départ pour créer des passages dans les fils de fer. Derrière eux, les premières chaînes d'infanterie se mirent en mouvement. L'artillerie commença à transférer le feu en profondeur. Pendant ce temps, les groupes de mitrailleuses ouvrirent un feu intense sur les créneaux des tranchées avancées polonaises, empêchant l'infanterie polonaise d'organiser une riposte de feu. Lorsque notre infanterie, franchissant les obstacles de fil de fer, s'abattit sur les tranchées avancées ennemies, les mitrailleuses réussirent à transférer le feu sur les secondes lignes de tranchées, sans changer de positions. Notre infanterie continua à progresser rapidement en avant. Le premier échelon de la défense polonaise fut percé. Ensuite commença la lutte contre les réserves approchant de manière dispersée. Les mitrailleuses fixes avaient à ce moment-là eu le temps de rejoindre leurs régiments et les aidèrent à repousser les contre-attaques polonaises. Le premier jour de combat, l'infanterie progressa de 10–15–20 km.

Actuellement, dans les statuts de toutes les armées, il est exigé de l'infanterie qu'elle accompagne l'attaque par le feu de ses armes lourdes. Pendant la guerre mondiale de 1914—1918, elle ne savait pas le faire. L'infanterie de l'Armée Rouge a résolu cette tâche. Elle a été la première infanterie capable d'utiliser activement tous ses moyens de feu et a comblé, lors de l'attaque, le fossé entre le coup de feu de l'artillerie et le coup de la baïonnette. En substance, tout le problème du combat en offensive se résume à la résolution de cette tâche la plus difficile. Bien sûr, toute infanterie ne peut pas la résoudre. Nous pouvons dire avec une fierté calme que l'infanterie de l'Armée Rouge a résolu cette tâche et saura la résoudre à l'avenir.

Ainsi, la leçon tactique la plus importante à tirer de l'opération de percée du front polonais le 4 juillet 1920 réside dans les actions de notre infanterie, dans sa capacité à organiser, au cours de l'attaque, l'interaction entre le tir de ses armes lourdes et le mouvement pour le coup de baïonnette. Une autre leçon consiste à ce qu'il faut toujours s'efforcer de supprimer l'artillerie ennemie, car ce n'est que dans ces conditions que des conditions favorables pour les actions de l'infanterie seront créées.

En conclusion, il convient de souligner les mesures qui ont assuré la surprise de l'attaque générale. Les divisions arrivées pour renforcer les armées du front occidental ont été concentrées en arrière, derrière leurs secteurs. Elles ont pris leur position initiale dans la nuit précédant le jour de l'attaque, et certaines divisions même deux heures avant l'attaque. La reconnaissance de l'ennemi a été menée par des groupes de l'état-major de toutes les divisions pendant plusieurs jours. Sur le front, une activité de reconnaissance très intense a été maintenue tout le temps. Des raids nocturnes sur le dispositif polonais avaient lieu littéralement chaque nuit. Cela permettait de suivre les changements dans le regroupement des forces polonaises et en même temps habituaient les Polonais à

ne pas accorder une importance particulière à notre activité. Dans certains cas, des combats de reconnaissance impliquaient des brigades entières (et même des divisions). Ainsi, la 21e division a mené du 23 au 25 juin un grand combat grâce auquel elle a établi l'arrivée sur le front d'une nouvelle division biélorusse-lituanienne (polonaise) et en même temps amélioré sa position initiale.

Les Polonais, à leur tour, répondaient par des actions de reconnaissance à grande échelle. Ainsi, à l'aube du 4 juillet, jour de l'assaut, ils ont lancé une attaque sur le secteur de la 11e division avec quatre bataillons, mais ont été repoussés. Le raid polonais n'a pas empêché la 33e division de regagner à temps sa position initiale, de remplacer les unités de la 11e division, puis de passer avec les deux divisions à l'offensive générale.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de camoufler la préparation à l'offensive par une passivité, comme les Allemands ont essayé de le faire, par exemple. Le 27 mai 1918, ils ont même retiré leur reconnaissance de combat. Elett, et pourtant cela ne les a pas empêchés de subir des pertes par captation et de révéler le moment de l'attaque. Une préparation morale élevée des combattants et une activité constante permettent le mieux de garder secrètes ses intentions et de connaître celles de l'ennemi. L'Armée rouge, dans son ensemble et dans ses relations, était supérieure à ses ennemis.

Opération de Perekop-Tchongar

Cette opération est largement connue comme l'un des chefs-d'œuvre remarquables de la créativité opérationnelle du camarade Frounzé. Elle a été décrite à de nombreuses reprises. Il n'est donc pas nécessaire d'entrer dans les détails. Pour nos objectifs, il suffira de souligner les particularités de l'opération.

La première caractéristique consistait en une période de préparation de l'opération exceptionnellement courte. En effet, le 2 novembre 1920 se déroulaient les derniers combats sur l'isthme de Tchongar, mettant fin à la bataille dans la Tavriderie du Nord, et dans la nuit du 8 novembre, une nouvelle opération avait déjà commencé — la lutte pour la Crimée. Ainsi, 5 jours pour préparer une opération extrêmement complexe pour percer la ligne fortifiée de l'ennemi !

Cela reflétait l'initiative rapide de toute l'Armée rouge, son élan écrasant en avant pour détruire l'ennemi. Après le rythme lent de la guerre mondiale, on ressentait déjà dans la mobilité de l'Armée rouge un nouveau changement dans l'art opérationnel.

Les fortifications de l'isthme de Perekop n'avaient rien à envier en force et en profondeur aux positions fortifiées de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Il semblait qu'on ne pouvait prendre ces fortifications qu'à condition de disposer d'une artillerie puissante, que l'Armée rouge n'avait pas à Perekop, mais l'Armée rouge disposait de l'héroïsme désintéressé des soldats. Cet héroïsme a permis de concevoir et de mettre en œuvre un plan exceptionnel compte tenu de ses difficultés. Telle est la deuxième particularité de cette opération.

La force des fortifications de Perekop obligeait à chercher une solution inhabituelle. Elle a été trouvée sous la forme d'une attaque principale à travers le Syvach vers la péninsule de Lituanie, où les fortifications des Blancs étaient plus faibles. Les avantages de cette solution étaient que la surprise tactique et opérationnelle totale des actions de l'Armée rouge était atteinte. À cet égard, l'opération Perekop-Tchongar peut servir de modèle.

Mais l'opération n'était pas prévue comme une percée sur un front étroit, mais comme une opération active sur tous les secteurs dans le but de 224 de lier complètement toutes les forces ennemies. Chaque groupe d'attaque — sur l'isthme de Perekop, sur la péninsule de Lituanie, aux ponts de Chongar — a reçu des tâches actives définies. La percée sur la direction principale n'était pas un objectif en soi ou le seul moyen de résoudre la tâche. Elle était entièrement liée aux actions sur d'autres secteurs. Ces actions assuraient le succès de la percée sur la direction principale, et cette dernière assurait le succès sur les directions secondaires. Une telle coordination des actions permettait de réaliser au cours de l'opération une manœuvre complexe de changement de direction du coup principal, de Sivas vers Perekop.

Par conséquent, le déploiement de la bataille sur tout le front et la flexibilité du plan d'opération, se manifestant par la manœuvre sur les directions du coup principal, étaient la caractéristique remarquable suivante de l'opération de Perekop-Tchongar.

Enfin, il convient de noter une autre caractéristique : il s'agit de la ténacité au combat sur tous les fronts de la part de l'attaquant. Le combat se poursuivait jusqu'à une tension maximale, ce qui a finalement provoqué un tournant dans le cours de l'opération. Comme on le sait, les combats sur le théâtre occidental de la guerre mondiale se distinguaient également par une ténacité extrême. Mais la ténacité tactique, en cas de mauvaise décision opérationnelle, ne menait pas au succès. Dans l'opération de Perekop-Chongar, la tactique et l'art opérationnel étaient harmonieusement liés, ce qui justifiait la tension tactique du combat et créait le succès par la seule ténacité du combat.

Quelques mots sur l'aspect factuel de l'opération.

Dans l'armée de Wrangel, après le retrait en Crimée, il restait environ 20 000 combattants d'infanterie et de cavalerie, jusqu'à 250 canons, 5 trains blindés, plusieurs véhicules blindés et avions avec leur personnel de service. Ces restes des forces blanches continuaient à se diviser en corps et divisions, apparemment pour maintenir le prestige des Blancs parmi la population locale et dans les cercles étrangers qui finançaient et approvisionnaient Wrangel. Au total, cette « armée » comprenait trois corps d'infanterie, deux corps de cavalerie et des unités séparées de réserve du commandant en chef.

La Crimée est reliée au continent par l'isthme de Perekop, d'une largeur d'environ 8 km, et par les ponts ferroviaires* de Salkov et de Chongar avec des digues d'une longueur de 5 km et d'une largeur allant jusqu'à 8 m, ainsi que par la soi-disant flèche d'Arabat, partant de Henitchesk et ayant une longueur allant jusqu'à 120 km pour une largeur de 500 m à 3 km. L'espace entre la rive est de l'isthme de Perekop et la flèche d'Arabat est occupé par le Sivaš — la mer salée. La distance la plus courte entre les rives nord et sud de la partie occidentale du Sivaš se trouve dans la région de la presqu'île de Lytovs'kyi, où elle atteint 5 km. C'est précisément ici que, pendant les vents d'ouest, le fond du Sivaš se dégage de l'eau et devient praticable pour l'infanterie, et à certains endroits même pour la cavalerie.

Wrangel s'efforça en temps voulu de renforcer les conditions locales favorables pour lui, en construisant de fortes fortifications sur l'isthme et la rive sud de Sivach. Sur l'isthme de Perekop, la position longeait la digue turque, ayant une hauteur de 8 à 10 m et une largeur à la base de 12 à 15 m, tandis que le haut mesurait 2 à 3 m. Devant la digue passait un fossé de 8 à 10 m de profondeur et de 40 à 45 m de largeur. Devant la digue, deux bandes de barbelés avaient été installées, chacune composée de 3 à 5 rangées de pieux. Une troisième bande d'obstacles en fil de fer passait sur les pentes nord du fossé. Les obstacles étaient flanqués par le feu provenant de nids de mitrailleuses en béton spécialement aménagés. Il y avait un nombre suffisant d'abris. Les positions d'artillerie étaient bien équipées et disposaient également d'abris pour le personnel de service.

Sur la péninsule de Lituanie, les positions consistaient en un groupe de tranchées. Les obstacles en fil de fer barbelé étaient d'une seule rangée ; à certains endroits, il n'y en avait pas du tout.

Dans l'arrière du secteur de Perekop-Lituanie, à 15-20 km, une position arrière de Yushun a été préparée (voir fig. 46), qui consistait en 3-4 lignes de tranchées avec des obstacles en fil de fer.

Le pont ferroviaire de Salkovsky a été fait sauter) et le pont en bois de Chongarsky incendié. Ici, les positions consistaient en des tranchées individuelles avancées jusqu'au rivage même de Sivaš, entourées d'obstacles en fil de fer de 2 à 3 pieux. À 1 — 1,5 km d'elles, a été construite la position principale, composée de trois lignes de tranchées avec deux bandes d'obstacles en fil de fer devant chacune. Encore plus loin en arrière, dans la région de la gare de Taganash, des positions arrière ont été préparées à partir de plusieurs rangées de tranchées renforcées par des obstacles en fil de fer. Il y avait ici même plus de points de tir en béton et d'abris lourds que sur l'isthme de Perekop.

De cette brève description, il est clair que les positions des gardes blancs étaient suffisamment fortes pour y organiser une défense acharnée.

Le commandement du Front Sud tenait pleinement compte des difficultés liées au franchissement des positions fortifiées et prenait toutes les mesures nécessaires pour concentrer des

forces supérieures. Il était loin de tout projet aventureux et s'efforçait de construire son plan de bataille sur une base solide de supériorité en force réelle.

La répartition des forces des deux côtés est visible dans le tableau suivant :

Il ressort de ce tableau que le commandement du Front sud n'a pas réussi à créer une supériorité en artillerie. Il y avait une supériorité uniquement en effectifs. De l'ensemble de l'artillerie, 124 pièces des divisions du premier échelon ont participé à la préparation de l'attaque, et ensuite 12 à 20 autres pièces des unités de réserve introduites au combat sont entrées en action.

Selon l'expérience de la guerre mondiale, une telle quantité d'artillerie était insuffisante pour lutter contre une ligne fortifiée. Pourtant, la victoire a été remportée, ce qui témoignait d'une élévation morale exceptionnellement élevée dans les unités de l'Armée rouge ayant attaqué l'isthme de Crimée.

Il ressort également du tableau que Wrangel a laissé plus de la moitié de ses forces en réserve, c'est-à-dire qu'il se préparait à repousser l'attaque des unités rouges par une manœuvre depuis la profondeur. Une telle décision ne peut pas être considérée comme complètement correcte. Les réserves étaient nécessaires, mais en même temps il était tout aussi nécessaire d'utiliser toute la force des positions, c'est-à-dire de les occuper plus densément. Dans la lutte pour des positions fortifiées, la force et la ténacité des unités qui les défendent ont une importance très grande parmi d'autres facteurs déterminant le succès. Le combat de manœuvre était désavantageux pour Wrangel en raison du manque de forces vives pour cela. De plus, Wrangel a surestimé la force de l'obstacle naturel — le Sivach — et a occupé ses rives avec des forces très faibles. Le faible contrôle était particulièrement évident sur la péninsule de Liapoto, où l'Armée Rouge infligeait justement le coup principal. Là aussi se trouvaient les positions les plus faibles.

À 4 heures, le 8 novembre, les régiments de la 153e brigade, des 15e et 52e divisions, ayant traversé le Sivaš, attaquèrent les Blancs sur la péninsule de Lituanie et, à 8 heures, en prirent presque complètement possession. À partir de 10 heures, les contre-attaques des réserves blanches commencèrent, et le combat prit une forme prolongée. Sur l'isthme de Perekop, la 51e division, à cause du brouillard épais, ne put préparer l'attaque dès le matin et ne la commença qu'environ à 14 heures. L'attaque fut repoussée par les Blancs. Vers 22 heures, les unités de la 51e division attaquèrent de nouveau, mais ne purent progresser que jusqu'aux obstacles de fil de fer, situés dans le fossé.

Le combat sur la péninsule de Lituanie a continué toute la journée. Les unités rouges ont été repoussées vers le nord de la péninsule. Cependant, les blancs n'ont pas réussi à les jeter dans le Sivaš.

La tentative entreprise ce jour-là par la 9e division d'avancer le long de la flèche d'Arabat a échoué. Plusieurs navires armés blancs arrivés ont obligé par leur feu le régiment d'avant-garde de la 9e division à se retirer de la flèche d'Arabat vers le continent avec de lourdes pertes.

Ne comptant apparemment pas maintenir le lendemain sous la pression des unités de l'Armée rouge les positions entre leurs mains, Wrangel a retiré ses troupes vers les positions de Yushun la nuit du 9 novembre.

Au cours du 9 novembre, les 51e, 15e et 52e divisions se sont avancées sans obstacle vers les positions de Yushun. Leur tentative d'attaquer ces positions sur le vif s'est avérée infructueuse.

Le matin du 10 novembre, les 51e, 15e et 52e divisions ont commencé l'attaque des positions de Yushun. À 9 heures, la 51e division avait pris la première ligne de positions et continuait à avancer. Les 15e et 52e divisions ont également d'abord eu du succès. Mais ensuite, attaquées par toute la cavalerie de Wrangel, elles ont été contraintes de se replier sur la péninsule de Lituanie. À la fin de la journée, la 51e division avait réussi à prendre la deuxième ligne des positions de Yushun entre le lac Rouge et le golfe de Perekop, tandis que les 15e et 52e divisions s'étaient consolidées aux sorties de la péninsule de Lituanie. Sur le flanc droit de la 51e division approchait la division lettone, et sur la péninsule de Lituanie se regroupaient les 7e et 16e divisions de cavalerie ainsi que le détachement de Makhno. Wrangel avait déjà utilisé presque toutes ses réserves.

Dans la nuit du 11 novembre, la 30e division commença à forcer le passage du Sivach près du pont de Tchongar. Vers 5 heures, le 266e régiment de cette division prit possession des tranchées avancées des Blancs, et à 7 heures, il pénétra également dans la principale ligne de défense. Le combat se déroulait avec une grande intensité. Les trains blindés des Blancs infligèrent de lourdes pertes à l'infanterie. Néanmoins, elle continua à avancer avec persistance. Les 88e et 89e brigades de la 30e division furent engagées dans le combat.

Dans la région des positions de Yushun, la situation devenait de plus en plus défavorable pour les Blancs. La 51e et la division lettone avaient définitivement percé toutes les fortifications des Blancs et progressaient vers le sud. À la nuit du 11 novembre, les Blancs se retrouvaient sous la menace d'un double contournement : depuis la région de Yushun — par les divisions lettone et 51e, et depuis la région de Taganash — par la 30e division, qui avait pris le contrôle de la digue de Salkoveka et des sorties de la péninsule Tüp-Dzhankayskaya. Continuant le combat la nuit, elle progressait obstinément vers la gare de Taganash et à 3 heures le 12 novembre l'avait prise.

Depuis le matin du 12 novembre, les troupes de Wrangel ont commencé à se replier rapidement vers les ports sur les côtes sud et sud-ouest de la Crimée.

Wrangel comptait sur le fait que les rouges tenteraient successivement de percer à certains endroits. Dans ce cas, sa grande réserve pourrait encore jouer son rôle. Il n'était pas capable de lutter contre une percée simultanée sur tous les fronts. La bataille a été gagnée par l'Armée Rouge.

En fait, du côté de l'Armée rouge, environ 35 000 combattants avec 140 pièces d'artillerie ont participé à la bataille. Wrangel a engagé presque toutes ses forces, c'est-à-dire environ 18 000 combattants avec 230 pièces d'artillerie et 5 trains blindés. De plus, lors des combats des 8 et 10 novembre, plusieurs navires armés des Blancs ont participé, couvrant par leur feu la flèche d'Arabat et soutenant les positions de Yushun.

Le courage sans limite des combattants de l'Armée rouge a permis à M. Frunze d'entreprendre et de réaliser un plan remarquable pour l'offensive en Crimée.

Notre devoir consiste à toujours chercher l'activité et la persévérance dans nos entreprises militaires, dont l'exemple fut l'opération de Perekop-Tchongar.

2. La guerre en Espagne (1936-1939)

La situation politique, la composition des forces armées, les particularités du théâtre des opérations militaires — tout cela donnait à la guerre en Espagne un caractère particulier. Les historiens ont encore une grande tâche à accomplir pour clarifier cette question, car les documents disponibles ne peuvent être considérés comme suffisants :

Le manque de matériaux limite les possibilités de recherche et sur la question qui nous intéresse. Dans la littérature existante sur la guerre en Espagne, les formes tactiques de combat sont particulièrement peu couvertes. Par conséquent, toutes les conclusions que nous serons amenés à tirer doivent être considérées dans une mesure importante comme préliminaires.

Le théâtre de la guerre en Espagne, comme le témoignent de nombreux auteurs, servait comme un terrain d'essai pour étudier les capacités de combat de l'armement moderne. Cette circonstance incite à considérer avec un intérêt particulier l'expérience de la guerre en Espagne. Mais en même temps, il faut toutefois prendre en compte que les moyens de combat en Espagne ont été utilisés en quantités limitées, ce qui ne permettait pas toujours d'obtenir l'effet souhaité. Cela s'applique de manière égale aux chars, à l'aviation et à l'artillerie.

En ce qui concerne les formes de percée des positions fortifiées, la guerre en Espagne a fourni plusieurs exemples instructifs. Cependant, le manque de matériel, dont nous avons déjà parlé, oblige à se limiter à l'exposition des seules caractéristiques principales de certaines opérations.

L'offensive sur Bilbao (1^{er} avril – 19 juin 1937)

Dans cette opération, le rôle décisif a été joué par le désordre des forces républicaines, allant du commandement supérieur jusqu'aux unités de toutes les branches de l'armée, l'absence d'unité dans la direction des opérations militaires, la trahison de certains membres de l'état-major (y compris l'ingénieur chargé de la construction des positions défensives) et le comportement traître des bataillons anarchistes.

Puisque les troupes franquistes étaient sans aucun doute dirigées par des représentants d'autres armées européennes, les méthodes de percée employées par les franquistes reflètent dans une certaine mesure l'orientation de la pensée opérationnelle et tactique des chefs de ces armées. Et cela, bien entendu, devrait nous intéresser.

Le côté opérationnel réel se présentait comme suit : en avril 1937, les troupes basques occupaient des positions défensives sur un front d'environ 155 km, de Motrico à Valmaseda. Directement sur le front se trouvaient environ 39 bataillons d'infanterie ; environ 30 bataillons étaient en réserve, répartis sur des sections distinctes du front. L'armement des Basques se composait de 46 pièces d'artillerie, 300 mitrailleuses sur trépied et 130 mitrailleuses portatives, 184 mortiers, 22 véhicules blindés et 4 avions chasseurs. Ainsi, si les 233 mitrailleuses dont disposaient les Basques étaient largement suffisantes, la quantité d'artillerie et d'aviation ne répondait à aucune des normes, même les plus minimisées. On peut dire que les Basques disposaient d'une armée de fantassins.

Les positions basques se trouvaient sur des hauteurs atteignant : dans le secteur sud, des hauteurs de 650 à 800 m, ce qui permettait de dominer le terrain. L'équipement des positions se composait de tranchées et de barbelés, mais aucun abri n'avait été construit. Par conséquent, il faut évaluer les positions basques comme des positions de campagne préparées à la hâte. Il ne faut pas négliger ce fait afin de ne pas tirer de conclusions exagérées sur l'efficacité des moyens et méthodes d'attaque utilisés par les franquistes.

Pour l'offensive, les franquistes ont concentré sur le front sur environ 25 km de Mondragon au mont Gorbea 140 canons, 50 avions et jusqu'à 20 000 fantassins. L'équipement technique des troupes franquistes en soi était faible et ne peut en aucun cas être comparé aux normes de la guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas des normes, mais de la supériorité des forces sur le front de l'offensive, et elle a été atteinte par les franquistes. Ils surpassaient les Basques : en artillerie — 10 fois, en aviation — 12 fois et en infanterie — 2 à 3 fois.

Le 1^{er} avril, les franquistes ont lancé une offensive sur le secteur Mont-Dragon, Arlaban, Villaréal. Ici, 4 bataillons basques ont occupé les hauteurs de San-Andriacho, Moroto, Albertia, sur un front d'environ 8 km. En réserve se trouvaient encore environ 4 bataillons.

La préparation de l'attaque a duré toute la journée. Des bombardiers, par groupes de 12 à 18 avions, volaient continuellement à basse altitude au-dessus des positions des Basques et les bombardaient. En même temps, d'autres groupes de bombardiers, de 3 à 8 avions, sous la protection de chasseurs, s'occupaient de la destruction des localités dans l'arrière immédiat des lignes de défense (sur une profondeur de 5 à 6 km) et de l'isolement du secteur attaqué par des bombardements et des tirs de mitrailleuses sur les routes. Grâce au désordre dans la défense antiaérienne au sol des Basques et à l'absence totale d'artillerie antiaérienne, les bombardiers franquistes accomplissaient leur tâche sans aucune perturbation. Les 4 chasseurs dont disposaient les Basques ne pouvaient pas apporter de contre-mesures.

L'attaque de l'infanterie franquiste n'a commencé qu'à 18 heures, après que les Basques eurent subi d'énormes pertes — jusqu'à 50 % de leurs effectifs. Les hauteurs ont été occupées par les franquistes sans trop d'effort, mais leur progression ultérieure a été arrêtée par les bataillons de réserve basques.

Les 2 et 3 avril, les francs continuèrent l'offensive, élargissant le front des attaques vers la gauche jusqu'à la hauteur de Gorbea, mais sans succès.

Le 4 avril, les franquistes ont de nouveau utilisé l'aviation, en employant la même méthode que le premier jour de l'attaque. Le bataillon d'anarchistes a été le premier à résister aux

bombardements aériens et a commencé à se replier. Profitant de cela, les franquistes ont avancé, atteignant les abords de Ochandino et Ubidea.

Le 5 avril, les Basques ont quitté ces deux points et se sont retirés de quelques centaines de mètres à 3-4 km au nord d'eux. Les 6 et 7 avril, la retraite des Basques sous la pression des franquistes a continué. En 7 jours d'offensive, les franquistes ont avancé de 10-11 km, éliminant une portion du front dans une direction dangereuse pour eux vers le nœud ferroviaire de Vitoria, et se sont à leur tour engouffrés dans le front défensif des Basques.

Les 8 et 9 avril, les franquistes ont poursuivi leurs attaques, mais sans succès. Les réserves basques arrivées, partiellement transférées depuis les Asturies, ont réussi à organiser un nouveau front de défense.

Ainsi donc, à cette première phase de l'offensive sur Bilbao, les franquistes ont utilisé une préparation aérienne épuisante avant l'attaque d'infanterie et un élargissement progressif du front d'attaque. Malgré la faiblesse de la défense, les opérations quotidiennes étaient insignifiantes — 1 à 2 km par jour, mais pour la défense basque, qui n'avait pas une grande profondeur, elles étaient significatives.

Les franquistes ont repris l'opération dix jours plus tard, après avoir préalablement effectué un regroupement et un renforcement de leurs forces. Dans la direction de Markina, Guernica, une colonne d'Italiens de 7 à 8 milliers d'infanterie avec une forte artillerie et des chars a été concentrée.

Les forces principales du général Mola, composées de jusqu'à 15 000 fantassins, 120 pièces d'artillerie et 30 chars, se sont concentrées au nord de Mondragon et en direction d'Elorrio, Durango. Le troisième groupe, fort de 7 à 8 000 fantassins, avec artillerie et chars, s'est concentré dans la région d'Ochandino, Ubidea, avec pour objectif d'avancer sur Dima, Lurré.

Chaque groupe préparait sa percée sur un front de 4 à 6 km, en créant pour cela un regroupement suffisamment dense. Le front général de l'attaque atteignait 60 km. Cela créait ainsi la possibilité d'enveloppements et de détournements tactiques locaux, qui devaient finalement se concrétiser soit par une percée à l'échelle opérationnelle, soit par un déplacement de tout le front et le passage à des actions manœuvrables.

Le commandement républicain du front nord était au courant de l'offensive franquiste imminente et a pris des mesures pour rapprocher les réserves de Santander et des Asturies et renforcer ses positions.

L'offensive des franquistes a commencé le 21 avril. Les positions des Basques sur les hauteurs au sud d'Elorrio ont été soumises à un fort « traitement » par l'aviation et l'artillerie franquistes. Au total, jusqu'à 70 bombardiers opéraient sur ce secteur, sous la protection de nombreux chasseurs. L'aviation républicaine, bien que quelque peu renforcée, ne pouvait néanmoins pas s'opposer aux bombardiers ennemis.

Le soir, l'infanterie des franquistes attaqua plusieurs fois les positions des Basques, mais elle fut repoussée à chaque fois. Les 22 et 23 avril, les attaques eurent lieu sur tous les secteurs, mais sans aucun succès. L'opération risquait un échec complet.

À l'aide des franquistes est venue la trahison. 6 bataillons d'anarchistes, dans la nuit du 24 avril, ont abandonné de leur propre chef le front dans la région d'Elorrio et se sont dirigés vers Bilbao pour soutenir les revendications politiques de leurs « chefs ». Le 24 avril, les franquistes ont pris les hauteurs laissées par les anarchistes au sud d'Elorrio, et le 25 avril, ils sont entrés à Elorrio. Démoralisées par le départ des anarchistes, les unités basques n'ont pas pu organiser de résistance. Profitant de cela et développant leur succès fortuit, les franquistes, au 28 avril, ont élargi le front de percée jusqu'à Eibar et ont progressé jusqu'à Malavia sur une profondeur de 10 km.

Le 28 avril, le groupe nord des franquistes a commencé les attaques sur Markina. En même temps, le groupe central continuait de progresser vers Durango, approfondissant la percée. Craignant l'encerclement de leurs unités au nord et au sud de Durango, les basques ont commencé à se replier sur toute la ligne vers les positions de Guernica, Amorebieta, Dima. Après de durs combats dans la région de Guernica, Durango et Amorebieta, le 1er mai, le front s'est stabilisé le long de la ligne des hauteurs à l'ouest de Bermeo, Rigotía, Amorebieta, Dima. En 10 jours d'offensive, les franquistes ont réussi à progresser sur l'ensemble du front sur une profondeur de 25

à 35 km. Les villes de Durango et Guernica ont été réduites en ruines par les bombardiers franquistes.

Du 1er mai au 5 juin, les franquistes, en organisant des frappes sur des sections distinctes, progressaient lentement et, le 6 juin, ils s'emparèrent de Fica, de la hauteur de Peña, de Leljuna à l'ouest d'Amore Biéta, Dima, Vipyaró.

Du 6 au 10 juin, le front connut un calme complet. La deuxième étape de l'Opération s'est terminée. Les adversaires se préparaient pour la dernière étape décisive.

Depuis le 1er mai, les Basques ont eu le temps de construire autour de Bilbao trois lignes de tranchées avec des passages de communication, bien protégées par 236 abris et des obstacles de fil de fer en 4 à 6 rangs. Le commandement basque plaçait de grands espoirs dans cette zone fortifiée, mais ces espoirs se sont révélés exagérés, car la majeure partie des fortifications avait été construite de manière nuisible, n'offrait pas une bonne capacité de tir et ne couvrait pas les approches importantes. L'ingénieur constructeur des positions s'est enfui chez les franquistes, emportant avec lui des plans, qui sont ainsi devenus connus des ennemis basques.

Depuis le matin du 11 juin, les franquistes ont commencé, selon la méthode qu'ils avaient élaborée, la préparation aérienne et l'artillerie dans la région au nord-ouest d'Amorebieta. Les bombardiers ont utilisé non seulement des bombes explosives, mais aussi des bombes incendiaires. Simultanément, deux pièces de 305 mm ont ouvert le feu sur Bilbao et le port, provoquant des destructions importantes. Un bataillon basque n'a pas supporté la préparation au feu et a commencé à se retirer, ce qui a permis à l'infanterie franquiste de s'infiltrer dans la zone fortifiée et de commencer à se répandre en direction nord-ouest.

Les 11 juin et toute la journée du 12 juin, des combats acharnés ont eu lieu dans la zone de percée. Grâce à leur supériorité en artillerie, les Franquistes ont repoussé toutes les contre-attaques des Basques. À la fin de la journée du 12 juin, la première ligne de défense à l'est de Bilbao avait été percée sur un front de 6 km. Les Basques ont été forcés de replier leurs forces sur toute la:secteur est vers la deuxième ligne de défense.

Le 14 juin, les franquistes, atteignant la deuxième ligne de défense des Basques, ont poursuivi leur offensive. Dans le même temps, ils portaient le coup principal depuis la région de Munguía, Fica, ayant pour cela réorganisé l'artillerie. Le soir du 14 juin, la deuxième et la troisième lignes de tranchées avaient été percées par les franquistes, et les combats se déroulaient sur les hauteurs à l'est de Bilbao. Pendant la nuit, les Basques se retirèrent partiellement derrière la rivière Nervión, mais continuaient à garder entre leurs mains les faubourgs est de Bilbao.

Le 15 juin, les franquistes ont de nouveau changé la direction de l'attaque principale, la déplaçant au sud-est de Bilbao. Là, ils ont réussi à traverser la rivière Nervión et à s'emparer des hauteurs les plus proches. Dans les jours suivants, les franquistes ont continué à progresser lentement vers Bilbao depuis le sud-est et, à la fin de la journée du 18 juin, se trouvaient à une distance de 1 à 2 km de la ville.

Le 19 juin, sous la pression incessante des franquistes, les Basques ont été contraints de se replier sur leur aile gauche derrière la rivière Nervión et de laisser Bilbao. Profitant de la désorganisation des troupes basques, les franquistes sont passés à l'offensive depuis la région de Villaro en direction de Zollo.

Dans la nuit du 20 juin, les troupes basques ont commencé leur retraite le long de tout le front 237 vers une nouvelle ligne de défense le long de la ligne Castro, Valmaseda, Vallejana de Mena. Ayant épuisé leurs forces dans la lutte pour Bilbao, les franquistes n'ont pas pu organiser la poursuite des unités basques en retraite.

Ainsi s'est terminée la lutte dans la province de Biscaye. Elle a duré presque sans interruption 80 jours. Les troupes franquistes ont occupé un territoire d'une profondeur allant jusqu'à 50 km. Par conséquent, le rythme de l'opération était très faible. La victoire a été obtenue grâce à la supériorité des franquistes en matière de technique de combat (artillerie et aviation) et en raison de la trahison et du renversement dans les rangs des Basques.

Le manque d'artillerie et d'aviation n'a pas permis aux franquistes de déployer l'opération immédiatement sur un large front. Par conséquent, ils ont été obligés de recourir au déplacement

séquentiel des directions de la frappe principale d'une zone à une autre, principalement par le regroupement de l'artillerie et la concentration des actions de l'aviation. Cette méthode a donné des résultats positifs, car les Basques ne disposaient pas de réserves suffisamment fortes, et celles existantes ne pouvaient pas manifester la mobilité nécessaire dans une telle situation. Le caractère montagneux du terrain facilitait également grandement la pression sur la défense et la percée à certains endroits, car il compliquait la manœuvre des réserves le long du front pour les défenseurs et ne leur permettait pas de diriger le feu de l'artillerie sur le secteur attaqué depuis un front plus large. La défense ne pouvait être réussie dans cette situation qu'à condition d'une activité équivalente à celle de l'attaquant.

Quoi qu'il en soit, la méthode du transfert successif de la direction du coup principal par la reconstitution des moyens techniques de combat représentait un développement de l'art militaire. Pendant la guerre mondiale, des opérations successives étaient menées, mais avec de longues pauses opérationnelles (offensives allemandes en 1918) ou au moyen de groupements préalablement constitués (toutes les offensives françaises). Le changement de direction du coup lors d'une opération à l'échelle d'une armée, comme l'était en réalité l'offensive sur Bilbao, était théoriquement permis, mais pratiquement appliqué très rarement et uniquement en présence de groupements préalablement constitués (par exemple, l'offensive de la 1^{re} armée française en août 1918 à Mondidier).

Mais il faut noter que, bien que cette opération se soit terminée avec succès pour les franquistes, ils n'ont toutefois pas réussi à réaliser une percée à l'échelle opérationnelle. Il y a eu des percées d'une importance strictement tactique. Apparemment, la méthode des frappes successives en l'absence de troupes mobiles ne garantit pas la percée du front ennemi à l'échelle opérationnelle.

Opération d'Aragon (9 mars – 15 avril 1938)

Les positions de l'armée républicaine sur le front aragonais ne formaient pas une ligne continue de tranchées. Des détachements isolés se trouvaient près des villages et des routes et préparaient pour eux-mêmes des positions plus ou moins fortes. Entre ces sections de positions, à une grande distance les unes des autres, étaient éparpillés des postes d'observation.

Il s'ensuit que les positions des républicains étaient conçues pour la défense sur un large front, et parfois même sur un front très large. Par conséquent, l'opération aragonaise des franquistes ne peut guère être considérée comme une mesure de percée d'une ligne fortifiée. Il est plus probable qu'elle doive être classée parmi les opérations offensives dans des conditions de manœuvre.

Cependant, dans cette opération, il y avait des éléments individuels qu'il fallait prendre en compte même lors de la percée des lignes fortifiées. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer du temps et de l'espace à un bref aperçu de cette opération.

L'opération d'Aragon a été menée avec l'objectif déterminé de démanteler les forces républicaines basées en Catalogne. Pour accomplir cette tâche, le général Franco a concentré jusqu'à 250 000 hommes, jusqu'à 700 pièces d'artillerie, 500 avions et environ 300 chars. Toute cette masse de troupes était répartie en groupes ou en corps. Sur le flanc droit, près de Teruel, se trouvait le - corps castillan- du général Varela, qui jouait un rôle passif de sécurité de l'opération ; au centre, entre Saragosse et Teruel, se trouvaient les corps : galicien du général Ará-ido, italien, aragonais du général Valiño et marocain du général Yagüe ; le flanc gauche, dans la région de Huesca, était occupé par les corps navarraux des généraux Mascar et Solinaga. Au total, plus de 25 divisions ont participé à l'opération. L'étendue du front de déploiement des corps actifs atteignait 180 km.

Bien que le nombre de troupes concentrées par les franquistes fût inhabituel pour le front est, et malgré un avertissement sous la forme de la prise de Teruel par les franquistes en février, le commandement républicain restait complètement ignorant des intentions des franquistes, s'attendant à une attaque dans la région de Guadalajara. Par conséquent, les républicains ne disposaient pas dans la zone d'opérations de réserves nécessaires, ni d'un plan de défense précis. Le groupe plus important de troupes républicaines se trouvait au nord du fleuve Èbre, se préparant à une opération contre Saragosse.

Les forces républicaines sur le front oriental comprenaient environ 150 000 fantassins, 300 pièces d'artillerie, 100 chars, répartis entre 5 corps (15 divisions). Parmi eux, 4 corps occupaient des positions défensives sur le front, tandis que 2 corps étaient en réserve. L'aviation républicaine ne pouvait opposer plus de 100 avions aux franquistes sur ce front.

Ainsi, les franquistes ont réussi non seulement à concentrer des forces absolument supérieures, mais aussi à atteindre la surprise opérationnelle, ce qui, en cas de difficultés de transfert des réserves républicaines depuis d'autres secteurs du front, avait une importance énorme.

L'offensive des franquistes a été précédée par un bombardement aérien de deux jours sur les positions républicaines et les localités les plus proches de la ligne de front. Le manque d'abris, tant sur les positions qu'en arrière, a particulièrement contribué à l'efficacité de ce bombardement. Les troupes républicaines étaient littéralement épuisées par les alertes aériennes constantes, les dispersions et les concentrations.

À 9 heures le 9 mars, après une intense préparation d'artillerie, quatre corps franquistes — le corps galicien, italien, aragonais et marocain — passèrent à l'offensive. Le plus puissant de ces corps était le corps marocain ; il comprenait 4 divisions d'infanterie et la division de cavalerie Monasterio. Chaque corps attaquant disposait d'un groupe motorisé d'une force apparemment d'un ou deux bataillons avec une compagnie de chars.

Le coup a été porté sur le front à environ 80 km de Sierra de San Just au fleuve Èbre. À droite, le groupe d'assaut franquiste était protégé par les chaînes de montagnes de Palomera et de San Just, et à gauche par le fleuve Èbre. Ce secteur était occupé par des unités des 12^e et 21^e corps républicains. La concentration des forces la plus forte se trouvait dans la région de Belchite, contre laquelle le principal coup des franquistes a été dirigé. L'objectif le plus proche de l'opération était apparemment la prise de la ligne de chemin de fer de Saragosse, Montalbán, ce qui permettait de déplacer les gares de ravitaillement immédiatement de 40 à 50 km en avant.

L'offensive sur ce secteur du front a été menée par 13 divisions d'infanterie et une division de cavalerie franquistes contre 240 6 divisions républicaines. Par conséquent, en moyenne, chaque division franquiste devait couvrir environ 6 km de front. Sur les axes de la frappe principale, les divisions franquistes, profitant du relief montagneux, occupaient un front de pas plus de 3 km.

Comme la défense était intermittente, la méthode d'attaque se distinguait également par son originalité. D'après ce qu'on peut en juger à partir des descriptions publiées dans les journaux et revues étrangères, elle consistait en ce qui suit : l'aviation et l'artillerie des franquistes bombardaient les zones occupées par les républicains. Pendant ce temps, l'infanterie franquiste s'efforçait de pénétrer dans les interstices entre les zones défensives et de les prendre à revers. Ce n'est qu'après avoir effectué une telle manœuvre que l'infanterie avançait (le plus souvent rampait) à l'attaque, utilisant principalement les grenades à main. En effet, il faut parfois réfléchir à ce qui est plus avantageux pour l'infanterie : attaquer en courant à une distance de 200 à 150 m ou ramper jusqu'à la distance de lancer d'une grenade à main. Il convient de dire que dans la plupart des cas, l'infanterie franquiste attaquait sans chars, en raison de leur faible nombre et de la difficulté de les utiliser dans une région montagneuse.

Malgré la faiblesse de la défense, l'avancée des franquistes le premier jour de l'offensive a été insignifiante — 2-3 km. Seuls les Italiens ont réussi à percer complètement le front de défense et à lancer en avant leur détachement motorisé, qui a capturé les villages de Uesa et de Muniesa, en enfonçant ainsi un coin dans les positions républicaines.

Toute la journée du 10 mars, le combat se déroula de manière extrêmement intense. Sur le flanc droit, le corps galicien progressait avec difficulté ; les Italiens ce jour-là étaient occupés à rassembler les divisions d'infanterie et n'ont pas réussi à exploiter leur succès ; sur le flanc gauche, les corps aragonais et marocain n'ont pris Belchite qu'à la fin de la journée.

La persévérance du combat a conduit à ce que les franquistes doivent ce jour-là remplacer presque toutes les divisions du premier échelon. Beaucoup d'auteurs y voient un exploit particulier, oubliant complètement l'expérience de la guerre mondiale, lorsque les échelons de l'attaquant étaient remplacés plusieurs fois par jour. Les techniques telles que les roulements et le

remplacement des unités attaquantes caractérisent davantage la persévérance de la défense que l'art de l'attaque.

Pour contraindre les réserves républicaines sur le front central, les franquistes ont lancé le 10 mars une offensive sur le secteur de Guadarrama, au nord de Madrid, et ont pris ici plusieurs positions.

Ce n'est que vers la soirée du troisième jour — le 11 mars — que la résistance des républicains fut brisée sur tout le front. Les franquistes commencèrent à avancer, parcourant 12 à 15 km par jour. Plus lentement progressait sur le flanc droit le corps galicien. Le 12 mars, les franquistes atteignirent la rivière Martín, et le 14 mars ils arrivèrent à la rivière Guadaloupe sur le front de Calanda, Alcañiz, Caspe. Ainsi, en 6 jours, les franquistes avancèrent de 70 à 80 km.

Les républicains eurent le temps de renforcer leurs réserves près du fleuve Guadalupé, et le combat pour Almansa et Caspe continua jusqu'au 17 mars, se distinguant par une grande ténacité. Ce n'est que dans la soirée de ce jour-là que les franquistes libérèrent la route de Montalbán à Almansa des troupes républicaines et prirent solidement le contrôle de toute la région, y compris Almansa et Caspe. L'attaque se déroulait selon une méthode déjà décrite ci-dessus, c'est-à-dire l'artillerie et l'aviation frappaient la position des républicains, tandis que l'infanterie essayait de réaliser un contournement.

Sur le fleuve Guadaloupe, en réalité, deux corps ont été déployés : le corps italien et le corps aragonais. Le corps galicien du général Aranda menait encore la lutte pour s'emparer de la sierra de San-Just, tandis que le corps marocain s'étendait le long de la rive droite du fleuve Èbre.

Les 18 et 19 mars, les franquistes sont restés sur place, menant des combats locaux pour améliorer leurs positions dans la zone occupée et mettant en ordre le service de l'arrière. Il faut noter le travail énergique de réfection des routes entreprises par les franquistes. À cette fin, la population a été mobilisée, et des prisonniers de guerre ont également été employés.

L'offensive a repris le 20 mars. À ce moment-là, les meilleures unités républicaines étaient arrivées à Guadaloupe — la division Lister et les brigades internationales. Les attaques répétées des Italiens et du corps aragonais ont été repoussées par les unités républicaines. Cependant, le 22 mars, les Italiens ont réussi à percer en direction de La-Codoniera, et les unités aragonaises ont progressé quelque peu depuis Caspe en direction de Gandesa. Pour briser la résistance républicaine, les franquistes ont utilisé à plus grande échelle des chars et l'aviation.

Le 22 mars, les franquistes ont lancé une offensive en direction de la Catalogne sur un nouveau secteur du front. Deux corps navarraïes attaquaient simultanément au sud et au nord de Huesca sur un front de 20 km.

L'offensive se déroulait entre les sierras de Alcubierre et de Guara sur une zone assez bien desservie par les routes. Pour attaquer, les franquistes choisissaient des sections saillantes des positions républicaines, ce qui leur permettait d'utiliser l'artillerie plus efficacement. Vers le soir, les franquistes avaient progressé jusqu'à 10 km en profondeur, repoussant les unités faibles du 10^e corps républicain et prenant possession de la voie ferrée entre Tardienta et Huesca.

Le 23 mars, les corps navarraïes des franquistes continuaient à avancer, mais déjà plus lentement.

Dans la nuit du 24 mars, le corps marocain des franquistes, en dehors de la zone pour les républicains, a commencé la traversée du fleuve Ebro près de Gelsa et de Pina, a pris ces points et, à la fin de la journée, a avancé vers l'est en direction de Bujaralos de 10 km.

À partir de ce moment, le centre des opérations a commencé à se déplacer au nord du fleuve Ebre. La tâche la plus proche des franquistes sur ce secteur était l'encerclement des forces républicaines, qui occupaient la Sierra de Alcubierre, puis le développement de la percée en direction de Lérida. À la fin du 26 mars, la tâche la plus proche avait été accomplie : le corps marocain a capturé Bujaralos, et les forces principales du corps Maskardo ont atteint Sariñena. Au nord de Bujaralos, il y a eu la rencontre des reconnaissances de ces deux corps. Les colonnes motorisées des Marocains se sont précipitées vers Fraga, qu'ils ont capturée le 27 mars.

À ce moment-là, le corps navarrais de Solsaga approcha de Barbastro, qu'il prit le 28 mars ; une partie de ses forces pénétra dans la Sierra de Guara, cherchant à couper les voies de retraite des troupes républicaines se trouvant devant Haca.

Développant le succès atteint, le corps marocain est arrivé le 30 mars aux abords de Lérida. Il n'a pas réussi à prendre Lérida d'assaut. La ville était assez fortement fortifiée, et les républicains opposaient une résistance résolue.

Les corps navarrais ont été retardés sur la rivière Sivka, dont les ponts avaient été fait sauter par les républicains. De plus, le 31 mars, ils ont ouvert les écluses sur la rivière Sinka ; le soulèvement d'eau ainsi créé a considérablement compliqué le passage des troupes franquistes. Ce n'est que le 1er avril que les unités navarraises ont pu reprendre l'offensive dans la direction est. Mais l'opération dans la direction nord-est se déroulait avec succès pour eux. Le 31 mars, la 31e division républicaine, coupée de ses voies de retraite vers la Catalogne, a été obligée de se retirer dans la région de Luchon, en France.

Le 2 avril, les troupes navarraises du corps de Mascardo ont commencé à approcher de Lérida. Grâce aux efforts conjoints des deux corps, il a été possible de capturer la partie ouest de la ville dans la soirée du 3 avril, et le 4 avril, également sa partie est au-delà de la rivière Sègre.

Le groupe sud des franquistes a également eu du succès. Le 2 avril, les troupes aragonaises, italiennes et galiciennes ont finalement pris le contrôle des villes montagneuses de Monroyo, Valderrobres et Gandesa, d'où s'ouvraient des voies pour se diriger vers la mer.

Voulant, par des frappes sur le flanc et l'arrière, mettre en danger l'ensemble du groupement est des franquistes, les républicains commencèrent le 30 mars une offensive à l'ouest de Teruel, dans la région d'Albarracín, et le 31 mars sur le front de Guadalajara, dans la région de Brihuega. L'offensive à Teruel, rencontrant une résistance acharnée du corps castillan des franquistes, n'eut aucun succès. L'offensive à Brihuega obtint un certain succès, mais elle se développait extrêmement lentement. En général, les offensives républicaines sur ces secteurs furent entreprises clairement avec des forces insuffisantes et ne pouvaient pas influencer l'opération se développant au nord et au sud du fleuve Èbre.

Par la suite, les événements se sont déroulés de la manière suivante.

Au sud du fleuve Èbre, l'offensive des franquistes se développait très lentement. Les 40 km qui les séparaient du littoral devaient être franchis dans une lutte acharnée dans un terrain montagneux. Seule une supériorité écrasante en artillerie et en aviation expliquait, bien que minimes, mais tout de même les succès des unités franquistes. Le 14 avril, les unités galiciennes sont entrées à San Mateo, et le 15 avril, les franquistes atteignaient le littoral dans le secteur de Bejúcarlo, Vinaroz, Alcanar.

Au nord du fleuve Èbre, le corps des Marocains avait visiblement épuisé toutes ses forces. La prise de Lérida fut son dernier succès. Il ne pouvait pas progresser plus loin. Le corps de Mascardo prit Balaguer le 6 avril, mais il ne put non plus surmonter la résistance accrue des républicains sur le fleuve Sègre. Le corps de Solchaga occupa Tremp le 8 avril, puis prit la petite ville de Sort. Pour lui, les limites des succès se sont avérées être les rives du fleuve Noguera Pallaresa.

Dans la région d'Escalon, dans les montagnes, la 43e division républicaine continuait encore à mener la lutte.

Nous allons en finir ici avec la description de l'opération aragonaise. Faisons quelques conclusions.

L'opération s'est déroulée sous la forme de frappes successives provenant de différentes directions. Le coup initial a été porté sur un front de 80 km, puis a suivi un coup auxiliaire sur un front de 20 km. En raison du succès, le front de l'avancée s'est étendu à 200 km. L'opération, d'échelle armée, est devenue d'échelle frontale, liant toutes les forces ennemies et les privant de la possibilité de manœuvrer. Par conséquent, les franquistes dans cette opération se sont éloignés de la vaine expérience de 244 percées du front dans une seule zone pendant la guerre mondiale et ont essayé de trouver une autre solution. Une opération de ce type promet de grands succès lorsqu'il existe une certaine supériorité des forces. Les franquistes possédaient cette supériorité. Un

journaliste oisif du journal suisse « Journal des Nations » a calculé que pour chaque unité de chaque type d'arme républicaine, les franquistes avaient 5 bombardiers, 6 chasseurs, 10 canons antiaériens, 4 canons lourds et 3 canons moyens et légers. Un autre journaliste a calculé que pendant l'opération, l'aviation franquiste a effectué 5 246 vols et largué 865 420 kg de bombes.

Le rythme de l'opération était irrégulier. Les corps qui avançaient au sud du fleuve Èbre ont progressé de 160 km en 37 jours d'opération, soit en moyenne 4,3 km par jour; à certaines étapes, ils ont pu atteindre une vitesse d'avancement de 10 à 12 km par jour. Les corps navarraïes ont généralement progressé de 130 km en 13 jours d'opération, soit 10 km par jour. Le rythme le plus élevé a été montré par le corps marocain, qui a parcouru la distance de 100 km entre Pina et Lérida en 7 jours. Ce corps disposait de forces motorisées plus puissantes.

L'irrégularité des rythmes est une caractéristique de toute opération moderne, et particulièrement d'une opération qui se développe selon plusieurs directions.

Le rythme de l'opération dépend des conditions du terrain, de la difficulté d'approvisionnement des troupes attaquantes et surtout : de la rapidité avec laquelle l'adversaire peut transférer ses réserves. Les deux premières raisons peuvent et doivent être prévues ; c'est pourquoi leur influence est moindre. La dernière raison est presque impossible à prévoir ; c'est pourquoi son influence se fait sentir plus fortement.

D'un point de vue tactique, l'opération se caractérise par un effort constant pour résoudre chaque tâche, dans la mesure du possible, non pas par une frappe frontale, mais par un encerclement ou un contournement. Cela est toujours possible en cas de densité insuffisante de l'ordre de bataille de l'ennemi, mais, bien sûr, il faut s'efforcer de le faire dans toutes les situations. Les fortifications assez solides des républicains à Alcañiz, Gandesa et Lérida sont tombées dès qu'elles ont été contournées. À ce propos, il faut garder à l'esprit que le contournement était effectué au combat. Bien que la défense moderne soit théoriquement circulaire, elle reste néanmoins faible sur les flancs et à l'arrière.

Pour percer le front de défense, comme mentionné ci-dessus, les angles saillants des positions ennemies ont été utilisés, ce qui permettait de commencer l'attaque dès la couverture de ces sections avancées de la défense. Dans le même temps, bien sûr, un front d'attaque continu n'était pas obtenu partout, mais l'invasion de la zone défensive était réalisée plus facilement et cela créait la possibilité d'élargir rapidement le front d'attaque initial grâce à plusieurs frappes latérales. Lors de l'attaque d'un front de défense continu, cette méthode peut apparemment également avoir du succès si le feu sur les flancs de l'attaque peut être neutralisé.

L'utilisation de petites unités motorisées dans les corps italiens et marocains s'est révélée assez efficace à condition que l'ennemi ne dispose pas de moyens équivalents. Les unités motorisées avaient la possibilité, profitant de la lenteur de l'infanterie républicaine, de s'engouffrer dans une percée réalisée, de capturer à l'arrière des zones petites mais importantes et de les tenir assez solidement, repoussant les attaques des réserves d'infanterie républicaines. La profondeur de pénétration à l'arrière des unités motorisées variait de 15 à 30 km, et parfois se limitait à 5-10 km. Une capacité de percée apparemment aussi faible des unités motorisées s'explique, à notre avis, par le faible nombre de ces unités, ce qui limitait leur puissance de frappe, par la largeur insuffisante de la percée, par le nombre restreint de routes permettant de faire avancer la colonne motorisée et, enfin, par les difficultés d'approvisionnement sur de longues distances. L'expérience de l'utilisation des unités motorisées doit être entièrement prise en compte.

L'utilisation des chars rencontrait de grandes difficultés dans des conditions de terrain montagneux. Ils ne pouvaient pas agir avec l'infanterie, «épaule contre épaule», mais l'interaction tactique avec elle était pleinement réalisée, en s'infiltrant à travers les replis du terrain dans le dos de l'infanterie républicaine ou en soutenant leur infanterie par le feu depuis des points plus élevés. Ainsi, des jalons des actions indépendantes des chars dans le système de combat combiné sur un terrain accidenté étaient tracés.

L'aviation franquiste dans cette opération se transformait très souvent en aviation d'appui à l'infanterie. La même chose a été observée lors de l'offensive sur Bilbao. D'après l'expérience de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, nous savons que l'aviation, en réalité, n'a jamais refusé

cette tâche. Mais pendant la Première Guerre mondiale, l'aviation essayait de soutenir l'infanterie principalement par des actions d'assaut, tandis que l'aviation franquiste a principalement utilisé des actions de bombardement. Ce changement dans les méthodes d'utilisation de l'aviation sur le champ de bataille s'explique avant tout par le manque d'artillerie des deux camps en Espagne, puis par l'augmentation de l'efficacité des bombardements. Ces deux conditions détermineront apparemment à l'avenir le besoin de l'infanterie du soutien de l'aviation.

En ce qui concerne la méthode d'épuisement des troupes défensives, principalement de l'infanterie, par des bombardements aériens préliminaires de plusieurs jours, il faut rappeler que l'artillerie avait tenté de faire la même chose pendant la guerre mondiale et n'avait pas réussi, tandis que la surprise des actions était généralement perdue.

Pour influencer l'ordre de bataille de la défense, il faudra pour l'instant privilégier des bombardements courts mais puissants, qui conservent dans une certaine mesure l'élément de surprise de l'offensive. En revanche, après le début de l'offensive, l'activité de bombardement de l'aviation sera d'autant plus efficace qu'elle couvrira une plus grande zone et qu'elle sera effectuée de manière continue.

La faiblesse de la défense républicaine s'expliquait par l'insuffisance de préparation des positions défensives et le manque de matériel militaire — chars, artillerie, aviation. La direction opérationnelle des armées républicaines n'était pas à la hauteur. Les réserves opérationnelles étaient transférées avec un grand retard en raison des délais dans la prise de décision pour le transfert, du manque de transport automobile et de l'incapacité des divisions à effectuer des marches. Même sur des distances relativement courtes (75-100 km), les troupes étaient, en général, transportées par voitures. De plus, les réserves opérationnelles étaient utilisées de manière passive, pour « boucher les trous » créés sur le front. Par conséquent, les républicains ne pouvaient rassembler de forces supérieures pour une contre-attaque décisive sur aucun des secteurs.

Opération de Catalogne (décembre 1938 – janvier 1939)

Les informations sur cette dernière opération décisive de la guerre civile en Espagne sont encore plus insuffisantes que pour toute autre opération. Par conséquent, tous les faits que nous communiquons doivent être précisés ultérieurement. En raison de l'insuffisance des informations, il faut se limiter à une description très générale.

Le commandement républicain a déjà commencé à recevoir en novembre 1938 des informations sur la préparation par les franquistes d'une nouvelle opération, et précisément sur le front catalan. Par conséquent, il disposait de temps pour préparer à la fois la défense et des actions contre-offensives décisives.

D'importants travaux ont été réalisés pour préparer la défense. Le long de tout le front, la première ligne de défense a été équipée de tranchées, d'obstacles en fil de fer, d'abris et partiellement de points de tir en béton armé. Mais comme les divisions occupaient un large front, de 30 à 50 km, les positions étaient en général fragmentées. Plus faible était le secteur du front au sud de Seros. Ici, les positions n'avaient pas de profondeur.

Dans la partie centrale du front, une ligne de défense arrière avait été préparée, qui comportait un fort obstacle anti-chars sous la forme du canal Urgel. La mise en place d'une deuxième ligne de défense avait été commencée. De plus, une série de lignes de défense était prévue, comme indiqué sur la fig. 49, mais les travaux sur celles-ci n'avaient pas été déployés avant le début de l'offensive des franquistes en raison du manque de main-d'œuvre. En général, les républicains se préparaient à une défense acharnée. Compte tenu principalement du caractère montagneux du terrain, surtout au nord de Balaguer, on peut considérer que les positions défensives étaient suffisamment fortes. Le point faible de la défense était l'absence de positions de coupe préparées.

À première vue, beaucoup de choses ont été faites en matière de défense. En ce qui concerne les opérations actives, rien n'avait été clairement planifié ni préparé. Il est possible que l'activité traîtresse du général Miacha et d'autres ait déjà eu une influence là-dessus, mais il est également

possible que le manque d'armes ait paralysé toutes les initiatives actives des républicains. Ce dernier — le manque d'armes — était en réalité une aide réelle pour les franquistes, fournie par les efforts de l'Angleterre et de la France au comité londonien de non-intervention.

Le manque d'armes chez les républicains, comme l'ont souligné de nombreux observateurs de la guerre d'Espagne, était la principale raison de leur défaite lors de l'opération catalane. Le correspondant du journal français « Le Temps » rapportait que les unités de réserve républicaines ne possédaient pas d'armes et que leur artillerie ne disposait d'aucune réserve de matériel.

Pour l'offensive contre la Catalogne, les franquistes ont déployé six corps sur le front allant de la rivière Èbre à Sort (voir le schéma à la fig. 49).

Sur le flanc droit, entre la rivière Ebre et Frago, s'était déployé le 2e corps de Navarre, entre Fraga et Lérida — le corps italien, à proximité du corps de Lérida à Maestrazgo et dans la région de Tremp et Sort — le corps Urgel. Les deux derniers corps ont été reformés au début de l'opération. En réserve, apparemment, se trouvait le corps aragonais. Le secteur passif du front le long de la rivière Ebre, de Tortosa à Faió, était occupé par les brigades du corps marocain.

La ligne de front passait de la mer Méditerranée le long du fleuve Èbre, puis le long des rivières Sègre et Noguera Pallaresa. À Seròs, Lérida, Balaguer, Tremp et Sort, les franquistes avaient des fortifications avancées sur les rives gauches des rivières Sègre et Noguera Pallaresa.

Le rapport de forces au début de l'opération, selon les informations de la presse étrangère, était le suivant :

La composition des troupes franquistes atteignait 280 000 combattants. Les républicains comptaient dans leurs corps environ 170 000. Ainsi, les franquistes avaient un avantage écrasant global en matériel de combat et un avantage considérable en forces vives. Dans les directions prévues pour la percée du front républicain, la supériorité des forces franquistes atteignait une taille de 6 à 10 fois.

L'offensive a commencé le 23 décembre 1938 après une préparation aérienne et d'artillerie. L'attaque des franquistes se développait selon deux directions : au sud de Lérida — vers Borjas et de Balaguer et Tremp — vers Artes.

Les combats se caractérisaient par une grande ténacité. Les franquistes devaient mener une lutte prolongée pour chaque hauteur et chaque position républicaine avec la participation de l'aviation, de l'artillerie et des chars. La résistance des républicains était particulièrement forte dans la région de Balaguer.

Cependant, le succès penchait progressivement du côté des forces supérieures des franquistes. Au 26 décembre, les unités du corps italien avaient avancé vers Borjas, en enfonçant un coin dans le dispositif de la brigade de cavalerie. 49 républicains, et au 30 décembre, les franquistes avaient réussi, grâce aux efforts combinés des corps d'Urgell et de Maestrazgo, à progresser jusqu'à Artes de Segre et ainsi former une autre avancée.

Arrêtons-nous plus en détail sur les formes de percée utilisées par les franquistes.

Au début du mois d'avril, lors de la dernière période de l'opération aragonaise, les franquistes ont réussi à s'emparer d'un pont en béton armé sur le fleuve Segre près de Serós et à former sur sa rive gauche une petite fortification avant-pont d'une profondeur de 1,5 km et d'une longueur de front allant jusqu'à 2 km. C'est ce secteur qui a été choisi par les franquistes pour percer le front républicain et en faire le coup principal.

Le terrain adjacent à la fortification avant-le-pont présente une plaine avec des élévations douces isolées, propice aux opérations de tous les types de troupes.

Pour l'offensive, les franquistes ont concentré sur le front environ 6 km de corps italien composé de 4 divisions et le 2e corps navarrais composé de 3 divisions (fig. 50). L'offensive était soutenue par 200 canons, environ 100 chars, jusqu'à 200 bombardiers et 100 chasseurs.

Du côté des républicains, sur un front de plus de 30 km, de Torres de Segre à Almatreta, la 56e division se défendait, ayant placé sa brigade en un seul échelon. Contre l'ouvrage avancé, les positions défensives étaient tenues par la 179e brigade. Ainsi, la division ne disposait pas de son groupe de frappe et n'avait pas la possibilité de renforcer rapidement le secteur menacé. Cette décision était motivée par le désir de renforcer le premier échelon de la défense, mais en même

temps, la défense était condamnée à la passivité, ce qui, compte tenu de la solidité insuffisante des fortifications, était peu judicieux.

La percée directe du front devait être effectuée par une seule division Littorio, qui a déployé au premier échelon deux régiments d'infanterie avec 30 chars. Le front de percée ne dépassait pas 2 km. Les autres troupes étaient destinées à exploiter le succès et à élargir la percée.

À 9 heures le 23 décembre, l'aviation franquiste a fortement bombardé, en plusieurs raids, les positions de la 179e et de la 3e brigade. Parallèlement, la majeure partie de l'artillerie a commencé la préparation de l'attaque, qui a duré environ 3 heures. Avant l'attaque de l'infanterie, l'aviation a effectué un nouveau raid sur les positions de la 179e brigade.

Vers 12 heures, l'infanterie italienne, précédée de chars, lança l'attaque. Malgré le feu de mitrailleuse de 250 mitrailleuses ennemies, les Italiens progressaient obstinément, les éliminant avec l'aide des chars. La 179e brigade républicaine, ayant subi de lourdes pertes pendant la préparation d'artillerie, commença à se replier. La liaison du commandant de brigade avec les unités voisines et l'état-major de la division avait été détruite. Par conséquent, la brigade fut en fait laissée à elle-même.

Dans la brèche qui s'était formée, les franquistes ont rapidement engagé des unités de la 5e division navarraise et de la division « Flèches noires », qui ont dirigé leurs frappes vers les flancs de la brèche. Les brigades républicaines voisines, sous ces frappes sur les flancs, ont commencé à se retirer progressivement vers le sud et le nord de la zone de la brèche. Ainsi, la brèche s'élargissait et s'approfondissait. À la fin de la journée, le front républicain se trouvait percé sur 8 km en profondeur et sur 15 km de largeur.

Le lendemain, les franquistes continuaient à exploiter leur succès en lançant également la 2e division du corps navarrais dans la bataille. Les réserves de corps républicaines engagées dans le combat — la 16e division et la 144e brigade — ne pouvaient que ralentir légèrement l'avancée des divisions italiennes vers le nord-est, mais elles n'étaient pas capables d'arrêter l'offensive. À la fin du 24 décembre, la profondeur de la percée avait atteint 18 km, et le front s'était élargi à 28 km.

Le 25 décembre, les réserves de l'armée républicaine — le 15e et le 5e corps — sont arrivées. Ils entraient en combat de manière insuffisamment organisée. Les franquistes ont eu le temps de faire avancer la 12e division d'infanterie sur le champ de bataille. La supériorité technique écrasante des franquistes leur permettait de continuer à progresser, bien que à un rythme quelque peu ralenti.

Voyons comment la percée sur le secteur nord du front s'est développée (fig. 51).

Pour percer la ligne de défense sur le front de Balaguer, les franquistes ont concentré deux corps : dans la région de Balaguer — le corps de Maestrazgo composé de trois divisions et au sud-est de Tremp — le 6e corps navarrais composé de six divisions. Les franquistes ont prévu de porter le coup principal à Tremp. Ici, pour soutenir l'offensive, ils disposaient jusqu'à 200 canons, environ 50 chars et jusqu'à 150 avions.

Du côté des républicains sur le front de Balaguer, la Noguera, étaient défendues par la 26e division avec 47 canons, étendue sur 30 km, et la 72e division avec 37 canons, occupant un secteur de 15 km. De plus, la 60e division de réserve de corps et les 30e, 31e et 34e divisions de réserve d'armée pouvaient être impliquées dans la bataille. Toutes les divisions étaient en effectif réduit (un manque d'environ 25 %).

Les positions des républicains étaient bien renforcées, bien qu'elles aient eu un caractère intermittent. Le terrain montagneux dans le secteur de la 26e division a également contribué à la persévérance des troupes. Dans le secteur de la 72e division, le terrain avait un caractère plat, avec de petites élévations isolées, mais la défense y était également plus étroitement occupée.

L'offensive des franquistes a commencé le 23 décembre sur le secteur de la 26e division. Dès le matin, l'aviation franquiste a soumis les réserves républicaines à de lourds bombardements, puis vers 8 h 30, la préparation d'artillerie et aérienne sur les positions républicaines à la Sierra Conca et à la Sierra Monsech a commencé, se poursuivant pendant environ 3 heures.

À 11 h 30, l'infanterie franquiste a attaqué simultanément sur un front d'environ 4 km les positions des 120e et 119e brigades de la 26e division. Le combat fut très acharné. Les républicains,

avec l'aide de la 121e brigade de réserve, repoussèrent plusieurs attaques franquistes, mais à la fin de la journée, ils furent néanmoins forcés sous la pression de forces supérieures à laisser une partie de leurs positions sur la Sierra Monsech.

Le jour suivant, le combat a repris avec la même intensité. Les franquistes attaquaient obstinément une hauteur après l'autre avec le soutien de leur artillerie et avançaient lentement. La 26e division républicaine, subissant de lourdes pertes, épuisée par le combat continu, s'affaiblissait progressivement. Du 24 au 27 décembre, la 26e division, en opposant une résistance à chaque pas, se retira vers la Sierra Grossa. Ainsi, en 5 jours d'offensive, les franquistes ont progressé sur environ 8 km en profondeur et élargi le front de l'attaque à 30 km. Les divisions de réserve — 30e, 31e et 34e — n'ont pas été utilisées pour infliger une puissante contre-attaque à l'ennemi. À la place, elles ont formé un nouveau front de défense de Artesa de Segre à Isona afin d'arrêter l'avancée des franquistes.

Le 28 décembre, le corps Maestrazgo est passé à l'offensive. La 72e division républicaine, qui lui faisait face, craignant un coup des unités du corps de Navarre depuis la zone de Aloe de Ba, occupa avec sa réserve, la 213e brigade, une position sur la rive sud de la rivière Sègre, le front tourné vers le nord. Par conséquent, la division se trouva étirée en une seule échelon et sans réserves.

L'infanterie franquiste, soutenue par 27 chars, a attaqué la hauteur de Montero. Mais l'attaque a été repoussée par la 38e brigade des républicains. Le lendemain, le 29 décembre, les franquistes ont soumis la position des républicains sur la hauteur de Montero à un fort bombardement aérien et d'artillerie et ont de nouveau lancé une attaque avec deux brigades et 30 chars. La 38e brigade républicaine n'a pas résisté au choc et a commencé à se retirer, exposant les flancs des brigades voisines, la 213e et la 93e. Au cours du 30 décembre, les franquistes ont introduit de nouvelles forces dans la percée et ont poursuivi son approfondissement par des attaques successives en direction de Cabells et Moncla.

Et sur ce secteur, les républicains ont utilisé leur 60e division de réserve pour boucher les trous avec des bataillons séparés, et non pour une contre-offensive générale sur le flanc des unités franquistes en marche. Apparemment, le commandement républicain concevait la défense principalement comme une restauration continue de la ligne de front de tir et sous-estimait l'importance des actions actives. Ainsi, les conditions de terrain montagneux, favorables à l'accumulation discrète de forces et aux contre-attaques audacieuses et inattendues, n'ont pas été exploitées.

Malgré les lacunes de la direction de la défense, la progression des franquistes sur le front des deux corps se faisait lentement, car les brigades républicaines offraient une résistance assez ferme. La passivité de la défense a permis aux franquistes de concentrer progressivement des moyens techniques supérieurs dans des secteurs particuliers, de «percer» la défense et, finalement, d'obtenir l'avancée de l'ensemble du front de l'offensive. Le 5 janvier, la percée s'était élargie à 40 km et atteignait une profondeur de 20 km. Donsel et Artesa de Segre ont été pris par les franquistes.

En raison des succès des forces italiennes et de la 2e armée de Navarre, dans le secteur sud de l'offensive, ayant avancé jusqu'à Borjas, une menace s'est créée pour les unités républicaines, repliées sur le front entre Balaguer et Lérida. Une forte ligne de défense arrière, protégée par le canal d'Urgell, s'est retrouvée contournée sur les deux flancs. À partir de ce moment, une coordination opérationnelle s'est établie entre les groupes franquistes nord et sud. Par des frappes sur les flancs, de Borjas vers Torreg et de Balaguer vers Mollerussa, les franquistes ont réussi à éliminer la résistance républicaine à l'est de Lérida et à se rejoindre dans la région de Mollerussa. En même temps, par des frappes depuis le front de Sarroca et Borjas vers le sud, les franquistes repoussaient progressivement les républicains des rivières Sègre et Èbre.

Au 6 janvier, les franquistes avaient progressé dans la direction de la frappe principale de seulement 45 km — soit 3,5 km par jour, et dans les autres directions — encore moins. Mais la percée du Front, commencée sur des sections étroites, s'est transformée en une percée générale d'une largeur allant jusqu'à 150 km. La possibilité de mener une bataille manoeuvrière sur tout le front s'est ouverte et de mettre en jeu toutes ses forces.

La première phase de l'opération a été remportée par les franquistes, malgré la résistance courageuse des unités républicaines. Dans cette phase, il est caractéristique de noter la séquence avec laquelle les franquistes ont ébranlé le front républicain. Dans le secteur sud, l'expansion progressive du front initial de percée a été réalisée par des frappes en profondeur et sur les flancs. Dans le secteur nord, la méthode des attaques successives a été appliquée. L'invasion tactique dans la zone défensive a été menée sur un front très étroit : par le corps italien sur un front de 2 km, le corps d'Urgel sur 4 km, et le corps de Maestrazgo sur 3 km. Suite aux actions réussies, deux grands foyers de concentration de forces ont été créés (des triangles : Fraga — Lérida — Borjas et Balaguer — Tremp — Artesa), puis les deux foyers ont été reliés pour former un front de percée continu.

On peut se demander si cette forme du premier stade de l'opération de Catalogne a été adoptée en raison d'une ferme conviction de sa justesse ? Probablement pas. Il est plus probable qu'elle soit apparue sous l'influence de la nécessité : manque de forces pour démanteler simultanément tout le front républicain, pénurie de routes, relief montagneux de certaines sections du front — tout cela a été la raison de l'adoption d'un plan original.

Se pose également une autre question : une telle forme d'opération est-elle possible en cas de rupture d'un front bien fortifié et en présence chez l'ennemi de réserves importantes ? On peut dire qu'il n'y a rien d'impossible dans cette forme d'opération : elle est possible non seulement dans des conditions de front clairsemé, comme l'étaient tous les fronts de la guerre d'Espagne, mais aussi sur des fronts plus denses. Il ne faudra que d'autres rythmes d'opération, plus rapides.

Le 3 janvier, les républicains ont lancé une opération offensive en Estrémadure dans le but, apparemment, de détourner les forces franquistes du front catalan. Mais cette opération n'aurait pu jouer son rôle que si elle avait eu le même caractère décisif que l'opération catalane des franquistes. En réalité, l'offensive en Estrémadure avait des objectifs très limités, était menée avec des forces insuffisantes et à un rythme faible, et n'a eu aucune influence sur l'opération catalane.

Après le 5 janvier, les républicains continuaient encore à résister avec acharnement sur le front catalan. Apparemment, l'offensive qui commençait en Estrémadure leur insufflait vigueur et espoir d'un retournement rapide dans leur lutte difficile. La résistance sur le secteur Torrega-Pons était particulièrement tenace. Là, les franquistes réussissaient à progresser de seulement un kilomètre par jour. Mais sur le secteur sud, où les franquistes avaient engagé tout le corps italien dans le combat, leur avancée était plus rapide : le 11 janvier, Montblanc fut pris, et le corps Var approcha de Falset. La progression ultérieure des franquistes sur ce secteur risquait de couper complètement les unités républicaines dans la région de Tortosa.

Pendant trois jours, les républicains ont contenu les troupes italiennes et navarraises des franquistes, assurant le retrait de leurs forces de Tortosa et Tarragone. Ce fut la dernière tentative des républicains pour arrêter le mouvement des divisions franquistes. La mission spécifique — sortir leurs unités du piège à Tortosa — fut réussie avec succès, mais dans le combat, les dernières forces des républicains furent épuisées. Le 14 janvier, les franquistes prirent Valls; tombèrent également Torregsz et Servera, Pons et Tora.

On peut en terminer avec la description de l'opération, car avec la perte de la ligne Tarragone, Valls, Servera, Pons, les Républicains ne pouvaient plus organiser de résistance. Toute leur lutte ultérieure se résumait à un retrait aussi ordonné que possible.

Le 27 janvier, les républicains ont été forcés de céder le Bassin de Barcelone. Le retrait a eu lieu principalement dans deux directions : vers Gérone et vers Puigcerdà. Le 4 février, les villes de Gérone, Vich, Berga sont tombées, et le 6 février, les unités républicaines ont commencé à traverser la frontière française. La lutte en Catalogne était terminée.

Lors de l'opération de Catalogne, comme cela a déjà été noté ci-dessus, mérite l'attention la méthode d'élargissement progressif du front de percée par des frappes sur les flancs.

Les unités mécanisées ne se sont pas distinguées pendant la période de percée du front de défense, mais elles ont permis une concentration rapide des groupes d'attaque sur les flancs et le développement ultérieur de la percée. On peut conclure que les unités mécanisées (chars) de faible

composition ne peuvent pas assurer le développement de la percée vers l'avant, mais facilitent le développement de la percée sur les flancs.

Il faut noter que toutes les tentatives des franchistes d'utiliser des unités motorisées pour manœuvrer devant le front de leur infanterie lors de l'opération de Catalogne n'ont pas eu de succès. Cela s'explique par le fait que ces unités étaient trop faibles (des brigades de deux bataillons, équipées de chars légers et petits mitrailleuses), et par le fait que le front des républicains, malgré toutes les secousses, n'a pas été entièrement percé. C'est pourquoi les unités mécaniques des franchistes, avancées en avant, se sont constamment retrouvées à s'engager dans des combats frontaux avec les unités blindées républicaines, pour lesquels elles n'avaient pas de forces suffisantes.

L'offensive a été menée par de grandes forces. Si, dans les premiers jours de l'opération, lorsque le rythme de l'offensive était faible, la question de l'organisation de l'approvisionnement ne se posait pas avec acuité, dans la dernière période, seul le transport automobile pouvait fournir tout le nécessaire aux troupes avançant rapidement. Dans ce contexte, se pose la question de la destruction des routes. Les républicains ne disposaient pas des moyens nécessaires pour cela ni des organisateurs compétents.

L'aviation franquiste a montré l'efficacité de sa participation à toutes les étapes de l'opération principalement en tant que moyen de préparation de l'attaque d'infanterie. Ses actions dans les arrières, malgré la domination aérienne, ont été moins efficaces.

Conclusions

En examinant la technique de combat en ce qui concerne sa qualité, on peut, sur la base de l'expérience espagnole, parvenir aux conclusions suivantes.

Les petits chars, dont tout le monde s'est enthousiasmé pendant un certain temps dans toutes les armées, ne se sont pas justifiés ni dans les modèles allemands, ni italiens. Ils se sont révélés impuissants non seulement dans la lutte contre des chars plus lourds, mais aussi contre un canon antichar et même contre un groupe de mitrailleuses. Du côté positif, les chars légers se sont bien comportés, armés non seulement d'une mitrailleuse, mais aussi d'un canon. Un char doit posséder une arme pour combattre un char similaire, c'est-à-dire un canon de calibre approprié — telle est la première conclusion. Un char doit avoir un blindage qui le protège de l'artillerie antichar, au moins jusqu'à l'approche de la distance effective de tir du canon de char. Cette distance est considérée par de nombreux experts comme étant de 500 m. Cela constitue la deuxième conclusion. Actuellement, selon les informations de la presse, toutes les armées augmentent la production de chars moyens et lourds. Par conséquent, dans la future lutte pour les lignes fortifiées, les chars plus lourds devront trouver une large application.

En ce qui concerne l'aviation, on peut dire que la vitesse s'est révélée être une qualité plus importante de l'avion que sa capacité de charge. La meilleure combinaison de capacité de charge, dont dépendent la quantité et la qualité de l'armement de l'avion, et de vitesse a été démontrée par les bombardiers moyens. Parmi les bombes aériennes, les 256 bombes de cinquante kilogrammes ont été largement utilisées, car elles ont montré la plus grande correspondance avec la capacité de charge des appareils et le type de la plupart des cibles. La précision du bombardement depuis les avions était inférieure à toutes les normes adoptées sur la base de calculs théoriques. Les appareils individuels, qu'ils soient des chasseurs ou des bombardiers, se sont avérés trop faibles pour accomplir toute tâche autonome. Le chasseur léger a démontré qu'il peut combattre avec succès un bombardier lourd.

Dans l'artillerie, le besoin de projectiles plus lourds pour toucher tous types de cibles s'est une fois de plus révélé, d'où l'avantage du obusier par rapport au canon. En même temps, l'artillerie antichar et antiaérienne de petit calibre s'est pleinement justifiée comme un moyen décisif et fiable de lutte contre les véhicules blindés et l'aviation.

De ces évaluations qualitatives découlent naturellement également des conclusions tactiques.

En ce qui concerne les chars, ces conclusions se résument essentiellement à l'ancienne exigence de leur utilisation massive en interaction avec l'infanterie et l'artillerie. Les chars conservent leur importance en tant qu'armes puissantes de combat rapproché, tout en interagissant bien avec l'infanterie motorisée et l'artillerie, et ils sont d'excellents éclaireurs dans toute situation de combat. Cela ouvre de vastes possibilités pour l'utilisation des forces mécanisées.

L'exigence d'une utilisation massive s'applique également entièrement à l'aviation. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir dans une certaine mesure la supériorité aérienne, que l'on ne peut conquérir qu'en disposant d'une aviation de chasse puissante. Cette conclusion a déjà été tirée dans les armées des États européens, et le nombre d'avions de chasse dans leurs flottes aériennes augmente rapidement.

Le principal mode d'utilisation de l'aviation devient des actions combinées des escadrons de chasse et de bombardement. De plus, il convient de noter que l'utilisation de l'aviation pour le soutien direct des attaques d'infanterie, sous forme de raids de chasseurs ou de bombardements aériens, s'est révélée extrêmement efficace. Il faut supposer que, à l'avenir également, l'aviation participera de la manière la plus proche aux batailles des forces terrestres et particulièrement lors de la percée des lignes fortifiées.

Les tentatives de remplacer l'artillerie par des tanks ou l'aviation lors de l'organisation d'une percée ont échoué en Espagne. Le feu de l'artillerie peut effectivement être complété par les actions des tanks et de l'aviation, mais pas remplacé. L'infanterie moralement solide, équipée d'armes automatiques modernes et soutenue par son artillerie, ne peut être vaincue que par les efforts combinés de toutes les branches des forces armées, la principale fonction pour accomplir les missions de suppression revenant toutefois à l'artillerie. Partant de là, il faut s'attendre non seulement à la restauration des anciennes méthodes de concentration de l'artillerie, mais aussi au développement de nouvelles.

L'artillerie antiaérienne et antichar de petit calibre devient dans toutes les armées un compagnon indispensable de l'infanterie dans tous les types de combats. De plus, est apparue la nécessité de créer des unités mobiles d'artillerie de petit calibre, capables de renforcer rapidement n'importe quel secteur des opérations militaires.

De tous les moyens techniques utilisés à des fins militaires, le transport automobile a le plus vivement révélé son importance pendant la guerre d'Espagne. S'il a joué un rôle énorme durant la campagne italienne en Abyssinie, en Espagne, il a été sans aucun doute un facteur décisif d'importance stratégique, opérationnelle et tactique. On peut également affirmer qu'en Espagne ont été créées les formes initiales d'utilisation de l'infanterie et de l'artillerie motorisées, qui, bien sûr, ne disparaîtront pas, mais se développeront et probablement très rapidement.

3. Guerre sino-japonaise (1937-1940)

Caractéristiques générales des armées

Le Japon, ayant commencé la guerre par un « incident » impliquant une seule brigade, avait porté à la fin de 1938 la composition de son armée à 860 000 hommes, avec 2 000 pièces d'artillerie, 930 chars et 1 350 avions. Actuellement, il participe directement aux opérations avec 40 à 42 divisions d'infanterie, ce qui signifie que le nombre total de l'armée en activité atteint un million d'hommes. D'après les chiffres donnés, on voit que dans l'armée japonaise il y avait (en arrondissant) : une pièce d'artillerie pour 400 hommes, un avion pour 630 hommes, un char pour 920 hommes. D'après les informations sur l'effectif standard d'une division japonaise, nous savons qu'elle comprend une pièce de campagne pour 500 hommes, une pièce de petit calibre, trois mitrailleuses fixes et neuf mitrailleuses portatives. Si l'on ne tient compte que des fusils actifs dans la division, le même équipement reviendrait à 100 fusils actifs.

Ainsi est l'armée japonaise en ce qui concerne l'équipement technique. Elle est plus de deux fois inférieure à l'équipement technique des armées européennes (allemande, française, anglaise).

Les forces armées de la Chine, au début de la guerre, comptaient : 1 200 000 personnes dans les armées du gouvernement central, 50 000 dans l'Armée rouge chinoise et jusqu'à 1 500 000 personnes dans les armées des gouvernements provinciaux. De cette masse de troupes organisées et armées de manière variée, Tchang Kai-chek a pu inclure dans l'armée active environ 800 000 combattants, 300 canons, 80 chars et 300 avions. En appliquant la même méthode de calcul, nous voyons que dans l'armée chinoise il y a un canon et un avion pour 2 600 personnes et un char pour 10 000 personnes. Bien sûr, le gouvernement et le commandement de l'armée chinoise prennent toutes les mesures pour améliorer l'équipement technique de leurs armées, mais c'est une tâche difficile qui avance lentement, car la Chine possède presque pas d'industrie militaire.

Le général-lieutenant t. Korsun a calculé que le régiment d'infanterie japonais dépasse le chinois : en mitrailleuses portatives — de 7 fois, en mitrailleuses fixes — de 6 à 12 fois, en lances-grenades — de 272 à 4 fois. De plus, le régiment japonais possède 6 canons de bataillon, 4 canons d'artillerie de régiment et 6 canons antichars, ce que le régiment chinois n'a pas du tout.

En se basant sur tous les calculs présentés, on peut dire qu'en s'appuyant sur la puissance technique de son armée, les Japonais peuvent opposer chaque régiment d'infanterie à cinq ou six régiments chinois.

Nous nous sommes intentionnellement arrêtés sur la caractéristique de l'équipement technique des armées combattant en Chine, car c'est en raison de sa supériorité du côté des Japonais que l'on explique leurs succès.

La nature des forces armées, l'étendue et la spécificité du théâtre des opérations déterminent les formes des actions de combat. En Chine, la guerre, malgré de longues périodes de passivité de part et d'autre, se déroule principalement sous des formes de manœuvre. Aucune des parties n'est en mesure d'organiser des positions continues sur un front immense, dont la longueur, à partir du milieu de 1939, atteignait 3 500 km. Les combats sur des positions fortifiées ont lieu, mais sont généralement résolus par des manœuvres de contournement ou d'enveloppement, et non par une percée. Par conséquent, pour la question qui nous intéresse — la percée de la ligne fortifiée — dans cette guerre nous avons encore presque aucun exemple. Pourtant, nous avons décidé de présenter deux exemples instructifs, selon nous, à l'intérieur des informations dont nous disposons, à savoir : ce qu'on appelle la percée de Dàchǎn et la bataille de Jiǔjiāng.

Toute guerre a ses particularités ; la guerre en Chine a sa propre originalité. Notre tâche est de saisir le nouveau dans les méthodes de combat, dans les façons d'utiliser la technique militaire, en un mot, ce qui naît sur le champ de bataille sous l'influence de la dure nécessité militaire comme création des commandants et des masses combattantes, puis d'utiliser cette expérience dans le contexte approprié.

Percée de Datcha (23-29 octobre 1937)

La percée de Dacha est un épisode de l'opération de Shanghai, commencée par les Japonais peu après le début de la guerre.

Après de longs et acharnés combats sur la rivière Putong et à Chapei (banlieue de Shanghai), les troupes chinoises ont été contraintes de se replier sur la ligne Chapei, Jiangwan, Miaohan, rive droite de la rivière Usun (fig. 52).

Grâce à des attaques frontales persistantes, qui ont duré plusieurs jours, les Japonais ont réussi à prendre complètement possession de la rivière Usun et à créer sur sa rive droite un assez vaste plateau libre. Leur progression ultérieure a été résolument arrêtée par la résistance renforcée des troupes chinoises, qui tenaient fermement leurs positions sur tout le front.

Alors le commandement japonais décida de commencer la préparation pour percer la ligne défensive des Chinois. Mais dès que l'activité des Japonais cessa, les unités chinoises passèrent à la contre-offensive afin de repousser les Japonais derrière la rivière Usun. Malgré le courage des soldats chinois, qui réussirent à avancer de 500 à 700 m, la supériorité de l'équipement militaire japonais non seulement leur permit de se maintenir sur la rive droite de la rivière, mais obligea les Chinois à se replier sur leur point de départ.

Nous nous sommes arrêtés sur cet épisode pour souligner l'activité de lutte pour le point d'appui initial de l'offensive. La défense moderne, avec son terrain préparé pour le combat, exigera très souvent une telle lutte préliminaire, et le degré de complexité de la lutte dépendra de la nature de l'équipement du terrain par les défenseurs et du degré de leur activité.

Les positions défensives chinoises, sur lesquelles ils s'étaient repliés, constituaient des fortifications de campagne assez solides, composées de tranchées et de points de tir bétonnés pour armes légères. Certains postes avancés étaient équipés pour la défense circulaire et entourés d'obstacles en fil de fer. Comme il était impossible de creuser dans le sol à certains endroits en raison de la proximité des nappes phréatiques, les positions ont été construites avec des sacs de terre. Devant le front et en profondeur, de nombreux fossés antichars camouflés ont été aménagés. De plus, le terrain, traversé par un grand nombre de canaux et de rivières, était lui-même difficilement accessible aux chars. La profondeur des positions préparées atteignait 5 km.

De cette description, il est clair que les positions chinoises pouvaient être considérées comme renforcées à juste titre. Seule la faiblesse des armements de mitrailleuses et d'artillerie des Chinois les rendait insuffisamment solides.

Les forces chinoises concentrées sur le front de Shanghai, Liuzhahan, ne sont pas précisément établies : elles peuvent apparemment être estimées à 100 à 120 mille personnes.

Pour percer les positions des troupes chinoises, les Japonais ont choisi un secteur de 7 fosses sur le front au nord-ouest de Dachan. Dans ce secteur, ils ont concentré 3 divisions d'infanterie (jusqu'à 70 000 hommes), 200 chars, 225 pièces d'artillerie, c'est-à-dire par kilomètre 2 000 fusils actifs, 65 mitrailleuses lourdes, plus de 32 pièces d'artillerie et jusqu'à 30 chars. En outre, un coup de main auxiliaire avec de petites forces devait être porté au nord de Jiangwan sur le front sur environ 3 km. Si le nombre de forces vivantes et de chars approchait les normes de la guerre mondiale de 1914-1918, la quantité d'artillerie était considérablement moindre. Cela était justifié, premièrement, par l'armement insuffisant des troupes chinoises, et deuxièmement, par le fait que l'attaque était soutenue par une aviation puissante : jusqu'à 100 bombardiers se trouvaient simultanément dans les airs pendant les périodes les plus critiques de l'opération.

Ainsi, les Japonais, en essence, avaient l'intention de détruire les positions chinoises au nord de Shanghai par des frappes convergentes, ce qui, en cas de succès, créerait une percée de la défense chinoise sur un front de 15 à 16 km.

L'attaque a été précédée d'une préparation d'artillerie qui a duré plusieurs heures. Le tir a été dirigé sur les places, et ses résultats ont été faibles : la plupart des fortifications défensives n'ont pas été détruites. Pour que le tir sur les places soit efficace, il faut une grande quantité d'artillerie. Dans ce cas, les Japonais ont utilisé une méthode qui ne correspondait pas à leurs moyens d'artillerie, alors que selon les conditions du terrain, cette méthode n'était pas nécessaire.

L'insuffisance de la préparation d'artillerie a dû être compensée par des bombardements à partir d'avions. Les Chinois ne possédaient pas d'armes antiaériennes ni de mitrailleuses ; c'est pourquoi les avions japonais pouvaient descendre jusqu'aux limites possibles. Les bombardements ciblaient principalement les positions de l'artillerie chinoise peu nombreuse et les points de tir en béton.

Il en ressort que les méthodes de préparation de l'attaque utilisées en Espagne coïncidaient avec les méthodes japonaises. Apparemment, la présence de moyens de combat identiques crée en soi des manières uniformes de les utiliser. On peut supposer que les tendances à éliminer l'aviation du champ de bataille, inspirées par diverses théories profondément réfléchies, seront rejetées sous l'influence des exigences rigoureuses de la situation de combat. L'effet moral et matériel produit par l'aviation de bombardement justifie à ce stade son utilisation sur le champ de bataille.

Le 23 octobre, l'infanterie japonaise, précédée de chars, lança une attaque. Les chars atteignirent assez bien le bord avant de la ligne de défense, mais ensuite leurs rangs furent perturbés par de nombreux obstacles tels que des canaux, des pièges et des fossés. Cependant, à certains chars, il réussit à pénétrer dans la zone de défense chinoise.

À la suite de quelques chars isolés, des groupes d'infanterie japonaise se sont infiltrés jusqu'à la ligne de front de la défense. Ils transportaient avec eux des sacs de terre pour préparer les

positions fortifiées, des passerelles en bambou pour piétons afin de franchir les fossés et les canaux, et des outils de tranchée. Avec le soutien du tir des chars, l'infanterie avançait autant que possible en utilisant ses moyens pour franchir les obstacles. Puis, lorsque le feu de l'infanterie chinoise devenait insurmontable, l'infanterie japonaise se retranchait et commençait à prendre des mesures pour pousser ses chars en avant.

L'absence d'artillerie antichar chez les Chinois a sauvé les chars japonais de la destruction totale. La lutte contre eux par l'infanterie chinoise pouvait se mener principalement au moyen de grenades portatives. Grâce à ces conditions, l'interaction établie entre l'infanterie japonaise et les chars pouvait se dérouler sans grandes difficultés.

L'artillerie chinoise était presque inactive. Elle continuait à être détruite par l'aviation japonaise. De plus, les artilleurs chinois n'étaient pas préparés à tirer sur des cibles mobiles. Tout le poids du combat reposait sur l'infanterie chinoise, qui dans cette bataille montrait des exemples de courage et de ténacité. Certains combattants dévoués se lançaient à l'attaque des chars et essayaient, avec des grenades et des balles de fusil, de les détruire dans les fentes, parfois avec un certain succès. Mais le combat était inégal.

À la fin du premier jour de l'offensive, les Japonais ont réussi à avancer de 1 à 1,5 km. Le lendemain, l'offensive a continué avec une intensité constante. La division centrale japonaise, qui portait le coup principal, est avancée jusqu'aux approches immédiates de Dàchān.

Le 25 octobre a été le jour décisif de la bataille. Ce jour-là, les Japonais ont mené des attaques acharnées dans le but de s'emparer de Dàchǎn. En même temps, leur offensive sur le secteur auxiliaire au nord de Jiāngwān a commencé. À la fin de la journée, après d'énormes pertes subies par les deux parties, Dàchǎn a été pris par les Japonais. Les positions défensives des Chinois dans cette zone ont été complètement percées. Les Japonais ont également obtenu un petit succès dans la direction auxiliaire.

Pour les unités chinoises dans la région de Jiangwan, Miaohan et Dachan, des conditions se sont créées, menaçant un encerclement complet, ce qui les a forcées à commencer à se replier pendant la nuit.

Les unités chinoises se retiraient lentement, se couvrant avec de puissants arrière-gardes, qui tenaient fermement le territoire, s'accrochant à chaque canal d'irrigation. Ce n'est qu'à la fin du septième jour de combat que les unités japonaises atteignirent la rivière Suchzhou, derrière laquelle toutes les unités de l'armée chinoise se retirèrent.

En général, en 7 jours, les Japonais n'ont avancé que de 12 à 14 km. Le rythme moyen quotidien de l'offensive était de 1,7 à 2 km. Cependant, grâce à la percée de Dachang, les Japonais ont réussi à déplacer les troupes chinoises de leurs positions fortifiées sur un front de 30 km, à s'emparer de Chapei, ce qui a réglé en leur faveur la lutte pour Shanghai, et à obtenir la possibilité de déployer une opération de manœuvre.

La lenteur de l'avancement japonais s'expliquait avant tout par la capacité de l'armée chinoise à une résistance obstinée, malgré tout son retard technique, puis par des conditions de terrain favorables à la défense.

En conclusion, il convient de noter une fois de plus :

1) L'importance du choix correct des points de percée et des actions auxiliaires avec le calcul d'ébranler le front de l'adversaire soit à un point important pour lui, soit sur un front suffisamment large pour développer une opération ultérieure. Dans les opérations que nous avons examinées en Espagne, cette idée de frappes a été assez clairement exprimée. Chez les Japonais, elle ne semble pas encore s'être formalisée, mais ils cherchent déjà des moyens de la réaliser.

2) Le rythme de l'avancée dépend de nombreuses raisons ; les principales de ces raisons doivent être prises en compte lors de l'élaboration du plan d'opération ; les objectifs et les formes de l'opération doivent être liés aux rythmes prévus.

La bataille de Jiujiang (23-26 juillet)

Cette bataille était un épisode dans l'énorme opération de Hankou, qui a duré presque cinq mois. Il n'y a rien de semblable aux formes « classiques » de percée, et en même temps, c'était une percée du front opérationnel, et même plus — du front fortifié. Les particularités de la situation ont exigé des solutions particulières.

Ayant en tête ces caractéristiques, circonstances et décisions, il faut reconnaître que la bataille de Jiujiang est instructive. En effet, le front ennemi ne sera pas toujours une ligne uniforme de positions.

En juin 1938, les Japonais ont commencé l'offensive sur Hankou. À la mi-juillet, les divisions japonaises atteignirent le cours moyen du fleuve Yangtsé, arrivant sur la rive est du lac Dazhu-shan. Le groupe de troupes opérant le long de la rive nord du fleuve Yangtsé a lancé une offensive en direction de Huangmei, tandis que le groupe sud devait franchir un obstacle aquatique important — le lac Dazhu-shan.

La rive sud du fleuve Yangtsé dans la région de Jiujiang et les rives occidentales des lacs Dàxiùshān et Poyang étaient défendues par le 2e groupe d'armées des forces chinoises, composé des 23e, 8e, 64e et 70e armées (corps). Pour une meilleure compréhension du nombre de troupes chinoises, nous fournissons les informations suivantes sur le nombre de divisions faisant partie des armées :

Ces dix divisions d'infanterie tenaient un front d'environ 60 km le long des rives du fleuve Yangtsé et du lac Dazhushan. La disposition des armées est représentée en termes généraux sur le schéma (fig. 53). Les positions des divisions étaient équipées de tranchées. La rive du fleuve Yangtsé à l'est de Jiujiang était partiellement minée.

L'équipement technique des troupes chinoises était faible. Chaque batterie d'artillerie légère couvrait de 3 à 6 km de front. Il n'y avait ni aviation ni chars. La direction se faisait au moyen de postes de communication à pied et par ligne téléphonique gouvernementale, posée le long du chemin de fer.

Pour la traversée du lac Datsyushan et la capture de Jiujiang, les Japonais ont concentré à Hukou la brigade de Formose et la 106e division d'infanterie.

Pendant les 21 et 22 juillet, l'aviation japonaise a mené des reconnaissances et des bombardements des positions chinoises. Le 22 juin, sur le fleuve Yangtsé, à l'est de Jiujiang, des vedettes militaires japonaises circulaient en permanence, attirant l'attention des Chinois et le feu de leurs batteries. Apparemment, le commandement chinois s'attendait réellement à un débarquement japonais dans la région de Jiujiang, car toute son attention était concentrée sur ce secteur.

Dans la nuit du 23 juillet, dans l'obscurité totale, des patrouilleurs blindés de débarquement japonais ont pénétré dans le lac Dazhu Shan, et sur la rive escarpée dans la région de Dakutan, un débarquement d'un détachement de la brigade de Formose d'une force allant jusqu'à 700 hommes a eu lieu.

Vers trois heures du matin, le détachement, ayant pris possession de la rive, a dégagé les obstacles en fil de fer qui s'y trouvaient et s'est préparé à assurer le débarquement des prochains trains de troupes japonaises.

Le district de Dakutana était défendu par la 11e division d'infanterie de la 8e armée chinoise. Elle n'avait pas organisé de surveillance des rives du lac Dazhushan, si bien que l'apparition d'un débarquement japonais sur la rive fut pour elle complètement inattendue. Lorsque le débarquement fut enfin découvert, la division commença, avec un grand retard, à se préparer à le repousser.

Vers 5 heures, cinq navires de guerre et jusqu'à 40 bateaux blindés avec un nouveau contingent d'infanterie japonaise sont arrivés au point de débarquement. Sous la couverture du premier détachement de débarquement et du feu des navires, le débarquement de la brigade de la 106e division d'infanterie a commencé sur la côte.

Quatre heures après le début du débarquement, toute la 106e division d'infanterie s'est concentrée dans la région de Dakutan et a commencé l'avancée en direction de Jiujiang et Wailuchinchun, en abandonnant des parties de la 8e armée.

Les unités chinoises ont également montré leur persévérance dans la défense. Bien que l'aviation japonaise, qui descendait impunément à 200-300 m, infligeait d'énormes pertes aux formations de combat massives de l'infanterie chinoise, les Japonais ne pouvaient pas accélérer leur offensive. À la fin de la journée du 23 juillet, ils n'avaient progressé que de 7 à 8 km depuis la côte.

Le commandant du 2^e groupe d'armées chinois, le général Zhang Fa-gui, ayant rapidement reçu des informations sur le débarquement japonais à Dakutan, prit la décision d'engager la 70^e armée de réserve et de détruire le groupe japonais par des attaques sur les flancs. Mais l'exécution de cette décision fut retardée, car le déplacement de deux divisions de la 70^e armée sur les routes de montagne se faisait très lentement. À la fin de la journée, lorsqu'il fut déjà clair que les 8^e et 25^e armées, par leurs propres forces, ne pouvaient pas vaincre les Japonais, et que l'approche de la 70^e armée se poursuivait encore, le général Zhang Fa-gui, continuant à craindre un nouveau débarquement japonais sur le fleuve Yangtsé et l'encerclement des principales forces de ses armées, donna l'ordre au 8^e et au 64^e armées de se replier au sud-ouest de Jiujiang.

Ainsi, le commandement chinois n'a pas pris le risque de mener le combat jusqu'au bout. L'échec des contre-attaques entreprises au cours du 23 juillet par l'infanterie des 8^e et 25^e armées l'a obligé à prendre cette décision.

Le 24 juillet, les Japonais ont continué leur offensive sur Jiujiang, mais ils n'ont pas pu le capturer. La résistance des avant-gardes chinoises, qui couvraient le retrait de leurs troupes, était très acharnée.

Dans la nuit du 25 juillet, les Japonais ont débarqué encore deux petits détachements à l'ouest et à l'est de Jiujiang et ce n'est que le matin du 26 juillet, grâce aux efforts conjoints de ces détachements et des unités de la 106^e division, que Jiujiang a finalement été occupé.

Les Japonais ont tenté de développer leur succès en avançant vers le sud-ouest. Mais, après avoir progressé de 10 km au sud de Jiujiang, ils ont été contraints de s'arrêter, car les armées chinoises occupaient déjà des positions défensives. Il fallait organiser une nouvelle étape de l'opération.

Lors de l'exécution de la percée de Dachan, les Japonais ne se souciaient pas particulièrement de la surprise. Ils supposaient que la supériorité en matière de technique et de formation des troupes garantissait le succès dans toutes les conditions. La persistance de la défense chinoise leur a appris à ne pas négliger les exigences de l'art militaire. Lors de la bataille de Jiujiang, nous constatons déjà une préparation minutieuse des Japonais et la prise de plusieurs mesures garantissant la surprise, qui a principalement déterminé le succès de l'ensemble de l'opération.

Le succès final des Japonais a été atteint par une attaque combinée provenant de plusieurs directions, et non seulement par l'attaque principale initiale du côté de Dakutan. Les débarquements ultérieurs à l'ouest et à l'est de Jiujiang n'étaient guère prévus à l'avance par le commandement japonais. Très probablement, la crainte de l'échec de toute l'opération a poussé le commandement japonais à chercher rapidement une issue à une situation difficile, et cette issue a été trouvée dans ces débarquements supplémentaires à Jiujiang. Mais, quoi qu'il en soit, l'opération s'est avérée judicieuse et a donné le résultat attendu. En fin de compte, il est nécessaire de conclure que la combinaison des attaques, non seulement à l'échelle opérationnelle, mais précisément à l'échelle tactique, devient comme une méthode obligatoire du combat offensif moderne. Nous en avons déjà été convaincus en étudiant l'expérience de la guerre d'Espagne.

La dernière chose à laquelle il faut prêter attention est l'échec des Japonais dans leurs tentatives de développer le succès. Sous Tsiouts-ziane, il s'est produit presque la même chose que sous Dachan : les unités chinoises sont sorties d'une situation très difficile et ont organisé un nouveau front à une distance ne dépassant pas un demi-étape du champ de bataille initial. La cause de ce phénomène s'explique apparemment non pas par l'incapacité des Japonais à organiser la poursuite, mais par un manque de forces ! Si la supériorité en technique et en entraînement permet encore de porter une défaite à des forces supérieures ! en concentrant les forces sur la direction principale, pour la poursuite, lorsque l'on doit se disperser dans de nombreuses directions et qu'il est

difficile d'assurer l'interaction de toutes les armes, ces forces s'avèrent insuffisantes. Le problème de la poursuite nécessite encore une étude approfondie.

Sur ce, nous terminons notre examen de l'expérience de la guerre sino-japonaise sur la question qui nous intéresse. Il faut ajouter que cette guerre donnera encore d'autres exemples, plus instructifs.

4. Guerre germano-polonaise (1^{er}-30 septembre 1939)

La guerre germano-polonaise n'est pour l'instant couverte que dans des correspondances éparses du front et dans de courts rapports des états-majors généraux. Par conséquent, toutes les informations sur les formes d'action militaire et les forces des parties en lutte sont approximatives, et parfois complètement inconnues. En raison de cette situation, il faut se contenter, dans l'étude de cette guerre, de conclusions très générales sur le plan factuel.

Forces en présence. Selon les rapports de nombreux auteurs militaires étrangers, l'Allemagne avait déployé jusqu'à 125 divisions au début de la guerre, dont 70 divisions ont été envoyées sur le théâtre des opérations polonaises. En outre, jusqu'à 12 divisions mobiles (motorisées), environ 4 000 chars regroupés en 8 à 10 divisions blindées, et à peu près autant d'avions ont participé aux opérations contre l'armée polonaise. L'effectif des forces armées atteignait 1 750 000 hommes.

À la veille de la guerre, la Pologne n'avait pas encore terminé sa mobilisation, mais avait réussi à déployer jusqu'à 60 divisions d'infanterie, plusieurs divisions de cavalerie, des unités blindées avec 600 chars et une flotte aérienne composée d'environ 1 100 avions. L'effectif de l'armée polonaise en activité atteignait 1 300 à 1 500 milliers de personnes, dont environ un million se trouvait sur le théâtre occidental des opérations militaires.

Par conséquent, la supériorité des forces à tous égards était du côté de l'Allemagne ; la supériorité en moyens techniques — tanks, aviation et artillerie — était particulièrement écrasante.

Regroupement des forces. L'Allemagne a organisé ses forces armées en deux groupes d'armées — sud et nord. Le groupe sud était composé de trois armées déployées en Silésie et dirigées : la 14^e armée vers Cracovie, la 10^e vers Częstochowa et la 8^e vers Łódź. Le groupe nord était composé de deux armées : la 4^e poméraniennne, dirigée vers Graudenz et Gdynia, et la 3^e de Prusse-Orientale, dirigée vers Mława. Toutes les armées devaient dès le premier jour de la guerre commencer des actions actives afin de percer le front polonais. Toute la manœuvre était prévue comme un encerclement des armées polonaises par parties à l'ouest et à l'est du fleuve Vistule. Le coup principal était porté par les trois armées du groupe sud. Chaque armée comprenait un corps de blindés, composé d'une ou deux divisions blindées et d'une division motorisée, destiné à percer les arrières profonds de l'ennemi.

De plus, sur le flanc extrême droit des armées allemandes, agissait un groupe slovaque séparé.

L'organisation de la frappe du groupe d'armées du Sud rappelle le schéma général de percée selon le règlement allemand, présenté dans le deuxième chapitre de la deuxième partie de notre livre. La 14^e armée, avançant vers Cracovie et Tarnów, assurait la 10^e armée centrale, qui portait le coup principal dans la direction générale de Częstochowa, Piotrków, Varsovie. La 8^e armée assurait le coup principal par une offensive en direction de Łódź. Ce schéma d'offensive, si on y regarde de près, a été strictement respecté lors de la formation des ordres de bataille de chaque armée et, probablement, de chaque corps. Par exemple, la 4^e armée portait le coup principal vers Graudenz, tandis que les frappes de soutien étaient exécutées : à droite — vers Bydgoszcz et à gauche — vers Gdynia.

Le déploiement des armées et les directions des frappes sont schématiquement montrés sur la fig. 54.

Le commandement polonais a déployé six groupes d'armées : le 1^{er} — au nord de Varsovie sur la direction de Mława, composé jusqu'à 6 divisions d'infanterie, le 2^e — dans le corridor entre Dantzig et la Poméranie, composé d'environ 4 divisions d'infanterie et 3 divisions de cavalerie, le 3^e

— à l'ouest de Poznań, 6–7 divisions d'infanterie, le 4e — en Silésie, 8 divisions d'infanterie, le 5e — sur la direction de Cracovie, 5 divisions d'infanterie et 1 brigade mécanique, et le 6e — sur le front est. En outre, à l'est de la Vistule se concentrait un groupe de réserve composé de 5–6 divisions d'infanterie. De cette formation, il est clair que sur la direction du coup principal des trois armées allemandes, les Polonais ne disposaient pas de forces suffisantes (13–14 divisions contre 45 divisions allemandes) et que, essentiellement, l'ensemble de leur déploiement était prévu pour une défense passive, bien que, comme l'ont rapporté certains correspondants bien informés, le commandement polonais envisageait prétendument certaines actions actives — presque une campagne en Prusse orientale.

Caractère de la défense. Selon les informations des mêmes correspondants, les Polonais n'ont pas eu le temps de terminer les travaux défensifs sur les positions de leurs armées. Comme on le sait, le gouvernement polonais accordait le plus grand soin à son front oriental, y élevant des zones fortifiées. Les frontières occidentales de la Pologne, apparemment, étaient faiblement fortifiées. Le manque de refuges se faisait le plus sentir pendant les combats, ce qui expliquait que l'infanterie polonaise subissait de lourdes pertes en raison de l'action de l'artillerie et de l'aviation ennemies. En général, les positions défensives de l'armée polonaise doivent être évaluées comme une ligne de fortifications de campagne. Sur certains secteurs — Mława, Częstochowa, Gdynia — il semble qu'il y avait également des armes à long terme.

La longueur du front du déploiement initial des armées dépassait 1 000 km. Par conséquent, chaque division polonaise couvrait de 16 à 20 km. Dans ces conditions, toutes les directions ne pouvaient pas être défendues avec suffisamment de vigueur.

Caractère des actions offensives. Un observateur militaire rapportait qu'il avait fallu 48 heures aux armées allemandes pour surmonter la défense polonaise, après quoi les actions de manœuvre ont commencé. Ces heures ont été nécessaires pour approcher la ligne de défense, déployer les ordres de bataille pour l'offensive, préparer l'artillerie, lancer l'attaque et combattre à l'intérieur de la ligne de défense, en estimant sa profondeur en moyenne à 6 km.

Si l'on se souvient des longs délais de préparation pour attaquer les lignes fortifiées pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, on pourrait reconnaître la rapidité des actions des unités allemandes comme record. Mais le caractère de la défense mentionné ci-dessus et l'état de l'armée polonaise permettaient de mener l'offensive à un rythme rapide.

De plus, il faut garder à l'esprit que la préparation de l'armée allemande aux opérations de combat a commencé bien avant le début de la guerre. Les transports vers les zones de concentration ont été notés dès le 10 août.

L'approche des unités allemandes vers la ligne de défense s'est apparemment déroulée sans retards particuliers. À l'exception de quelques faibles détachements de reconnaissance, personne n'a barré la route aux divisions allemandes. Les Polonais avaient beaucoup écrit sur les barrières avant la guerre, mais lorsqu'il fut temps, ils ne purent absolument pas les utiliser à l'échelle nécessaire.

L'offensive se déroulait selon le plan suivant.

Lors de l'approche des divisions, une aviation allemande nombreuse a résolument pris le contrôle, dans les airs, en s'abattant sur les aérodromes polonais au sol et sur l'aviation polonaise dans les airs. Simultanément, les nœuds ferroviaires, les usines militaires, les stations radio et les concentrations de troupes observées à l'arrière ont été anéantis. Comme on le sait, l'arrière polonais a été démoralisé par cette frappe aérienne.

L'attaque d'infanterie et de chars a été précédée par une préparation d'artillerie, apparemment de courte durée. En même temps, l'aviation bombardait les réserves, les états-majors et l'artillerie au-delà des lacs. Le bombardement aérien, au contraire, a été long, il a duré jusqu'à ce que les unités allemandes atteignent les cibles du bombardement aérien. Une partie de l'aviation a continué aussi à cette période son activité de bombardement au cœur de la Pologne.

L'attaque a été commencée par des chars. D'après les témoignages d'un correspondant militaire, les chars se déplaçaient par trois ou quatre vagues. Apparemment, le schéma de l'attaque de chars, exposé dans le deuxième chapitre de notre livre, a trouvé sa mise en pratique. Rappelons ce schéma. Le premier échelon de chars doit percer sans retard sur des objectifs intermédiaires pour

frapper les réserves et les quartiers généraux de l'ennemi ; l'échelon suivant doit attaquer l'artillerie ; le dernier échelon avance directement devant l'infanterie et l'aide à détruire les points de tir de l'ennemi.

Selon les témoignages des mêmes observateurs, la défense antichar de l'armée polonaise était faible, et les chars allemands ont rempli leur mission dans la plupart des cas. La 270e résistait assez fermement, l'infanterie polonaise. Mais la destruction des quartiers généraux par les chars a tellement désorganisé le commandement que la ténacité de l'infanterie ne pouvait pas arrêter l'effondrement général.

Les corps allemands disposaient en réserve de unités motorisées, dont la tâche consistait à apporter un soutien dans l'élimination des points de défense les plus résistants. Il ne semble pas possible de déterminer maintenant la composition de ces réserves.

Lorsque la percée de la ligne défensive avait été essentiellement réalisée, des corps de choc ont été engagés dans le combat, qui, par des frappes sur les flancs et l'arrière des unités encore non attaquées, devaient contribuer à leur destruction et transformer la percée tactique en percée opérationnelle, c'est-à-dire plus large sur le front. Apparemment, une partie des troupes motorisées agissait en liaison directe avec l'infanterie, tandis qu'une autre partie recevait des missions plus profondes. Ainsi, le corps de chars de la 4e armée (pomérannienne) a percé le premier jour de la bataille à Bydgoszcz, pénétrant ainsi en profondeur dans les positions polonaises d'environ 60 km. Dans les jours suivants, le corps de chars de la 8e armée a manifesté une grande activité, opérant dans la direction de Petrokow, Varsovie, ainsi que des unités mobiles de la 3e armée de Prusse-Orientale, opérant sur le flanc gauche de leur armée.

Quelles formations de combat l'infanterie utilisait-elle, — il n'y a pas de données. Mais on peut supposer qu'elle ne déviait pas du règlement et attaquait en ayant les régiments en deux ou trois échelons.

Conclusions. Dans des conditions de défense semi-positionnelle contre rien, les unités allemandes, disposant d'une supériorité totale des forces à tous égards, ont remporté un succès complet en appliquant leurs dispositions réglementaires et certaines théories sur l'utilisation des forces blindées et sur le développement de la percée du tactique à l'opérationnel.

Les rythmes de l'opération montrés au cours de l'avancée ultérieure au cours des huit premiers jours étaient les suivants :

a) dans le groupe sud des armées : infanterie — 20-23 km, groupes mobiles — 30-35 km par jour ;

b) dans le groupe nord des armées : infanterie — 11 — 12 km, groupes mobiles — 18 — 20 km par jour.

La profondeur des frappes pour la même période était la suivante : dans l'armée du sud de la plaine — 180 à 260 km, dans le groupe d'armées du nord — 100 à 150 km. Les deuxièmes chiffres se rapportent aux troupes motorisées et mécanisées.

De ces chiffres, il ressort que la technique de transport moderne peut assurer des rythmes de fonctionnement élevés et que les unités de chars et motorisées peuvent se détacher de leurs parties sur une distance considérable — de 50 à 80 km.

En même temps, il convient de noter que les unités motorisées et blindées semblent tout de même incapables de soutenir un combat intense isolées de leurs troupes. Cette circonstance expliquerait apparemment les manœuvres complexes du corps blindé de la 10e armée dans la région de Petrokow et son retrait de Varsovie le 8 septembre, ainsi que l'inactivité des unités blindées de la 8e armée. Le manque d'informations ne permet pas d'évaluer pleinement tous ces faits et d'en déterminer les véritables causes. Mais il reste incontestable que les unités blindées et motorisées peuvent opérer assez librement dans l'arrière du territoire ennemi. Le seul obstacle à cela peut être constitué par les forces blindées de la partie défensive en coopération avec l'aviation, les unités spéciales pour l'installation d'obstacles et les unités d'infanterie situées sur des positions préparées à l'avance.

Le coup de l'aviation allemande sur les moyens de commandement a été extrêmement efficace tant à l'échelle tactique qu'opérationnelle. Les actions continues de l'aviation contre les

unités en défense et contre certains objets profonds de la défense réduisent sans aucun doute considérablement la résistance des troupes défenseuses. Mais de telles actions ne sont possibles qu'en cas de domination dans les airs.

Toutes les branches des forces armées doivent posséder une résistance antichar. Pour cela, les moyens antichars doivent protéger non pas le territoire, mais les dispositifs de combat spécifiques des branches des forces armées, c'est-à-dire qu'ils doivent être intégrés à la composition de ces branches. Une telle solution nécessite de nombreux moyens antichars, mais elle correspond apparemment le mieux aux conditions du combat moderne des armées techniquement équipées et assure le mieux la maniabilité des branches des forces armées tant en défense qu'en attaque.

Chapitre 4 :

Théories de la percée

1. Offensive méthodique

Nous avons examiné, dans la mesure du possible, l'expérience riche de la guerre mondiale de 1914-1918 et des guerres modernes, ainsi que les dispositions des règlements de certaines armées concernant les questions d'organisation de la percée du front fortifié. Mais l'étude de la question ne s'arrête pas là. Il existe encore de nombreux et divers avis théoriques qui, bien entendu, influencent dans une mesure ou une autre l'activité pratique des troupes et se reflètent dans les règlements et les instructions.

Parmi toutes les théories concernant la question qui nous intéresse, il est nécessaire de s'arrêter sur deux : l'offensive méthodique et la théorie presque opposée de la frappe en profondeur. Ces deux courants de pensée théorique sont les principaux et exercent la plus grande influence sur la pratique des troupes et sur toutes les autres déclarations théoriques.

Les deux appellations — offensive méthodique et frappe en profondeur — ont été choisies par nous de manière arbitraire, exclusivement pour les raisons de leur plus grande adéquation à l'essence des théories, car il n'existe pas encore d'autres appellations établies.

La théorie de l'offensive méthodique découle de l'évaluation générale du caractère des guerres modernes et des opérations offensives en particulier. Il est difficile aujourd'hui de désigner les créateurs de cette théorie. En tout cas, elle est apparue parmi le haut commandement de l'armée française, qui a créé la théorie des opérations successives en opposition à la théorie de la bataille générale unique. Il est possible que le fondateur de la théorie doive être considéré comme le maréchal Pétain, qui, dans sa célèbre note du 8 septembre 1918, a posé la « base scientifique » de la théorie des opérations successives, et, parallèlement, a également justifié les principes de la théorie de l'offensive méthodique.

En raison de l'importance de cette note de Pétain, il est nécessaire d'en exposer brièvement l'essence.

À l'automne 1918, Pétain, présentant ses considérations sur la conduite des opérations en 1919, a avancé, comme thèse principale, que la décision opérationnelle ne peut être atteinte tant que l'ennemi possède des réserves combattantes suffisantes et tant que le transport ferroviaire et automobile permet de manœuvrer ces réserves. Pour cette raison, il estimait qu'il était nécessaire, par des opérations préliminaires, d'épuiser la masse principale des réserves allemandes, puis de déployer l'opération principale pour percer le front et écraser l'ennemi.

Partant de cette thèse, Pétain a fait les calculs suivants.

De l'expérience des combats, il ressortait que l'attaquant et le défenseur subissaient des pertes à peu près égales. Par conséquent, lors des opérations préliminaires, il était nécessaire d'engager un nombre de divisions égal au nombre de divisions allemandes en réserve. Selon les calculs de Pétain, d'ici le printemps 1919, les Allemands pourraient avoir 100 divisions en réserve, et les Alliés 130 à 135 divisions. Par conséquent, si lors des opérations préliminaires 100 divisions de chaque côté sont détruites, les Alliés disposeront encore de 30 à 35 divisions pour porter le coup principal.

Ensuite, Pétain calcula, d'après l'expérience des opérations de 1917 et 1918, que durant les 10 à 15 premiers jours de l'opération, les deux camps en lutte introduisaient en moyenne une division par kilomètre de front d'attaque. Par conséquent, pour "broyer" en 10 à 15 jours 100 divisions de réserve et environ 30 divisions occupant le front, il fallait déployer la bataille préliminaire sur un front d'environ 130 km. Alors, au seizième jour, l'ennemi engagerait toutes ses réserves et les alliés pourraient commencer la bataille principale avec (30 à 35 divisions fraîches).

Pétain pensait que l'opération préliminaire ou plusieurs opérations en différents points du front devaient être menées simultanément, afin de ne pas donner à l'ennemi la possibilité de remettre en ordre les divisions battues.

En développant les propositions avancées, Pétain indiquait que l'attaque pouvait être équilibrée avec la défense en ce qui concerne le mouvement des divisions uniquement si elle était soutenue par les moyens nécessaires de suppression. Pétain estimait que la largeur du front d'attaque dépendait de la disponibilité des moyens d'artillerie : pour chaque kilomètre du front d'attaque, il exigeait 53 pièces d'artillerie de campagne et 56 pièces d'artillerie lourde. Ayant consciencieusement calculé les moyens d'artillerie des alliés, il a constaté que le coup pouvait être déployé sur un front de 160 km, c'est-à-dire que les moyens soutenaient les propositions qu'il avait avancées.

Outre l'artillerie, Pétain considérait nécessaire de disposer d'autres moyens de renforcement selon les normes suivantes : chars — 80 à 100 par corps, aviation — un bombardier pour 300 m de front ; en même temps, le travail de l'aviation ne devait pas être interrompu, ce qui nécessitait environ 24 avions par 1 km de front d'attaque.

Nous ne nous attarderons pas davantage sur les détails des propositions de Pétain, bien qu'elles n'aient pas perdu leur intérêt jusqu'à présent, mais nous suivrons leur destin.

En réalité, Pétain proposait de jouer une bataille générale en suivant strictement les modèles napoléoniens*. Comme on le sait, Napoléon Ier, à la fin de sa carrière militaire, jouait à plusieurs reprises des batailles dans la même séquence dont parlait Pétain, c'est-à-dire d'abord attaquer sur tout le front pour épuiser les forces de l'ennemi, puis porter le coup final décisif avec la masse de ses réserves. Ce type d'action avait à son époque reçu le nom de « tactique profonde ». Ainsi, Pétain n'était pas original dans ses propositions. Mais il a transformé la manœuvre tactique en manœuvre opérationnelle, comme Schlieffen l'avait fait plus tôt avec Cannes.

Les propositions de Pétain ont apparemment été reconnues comme précieuses par l'état-major de l'armée française. Mais elles comportaient des modifications non incluses dans le plan initial. Il semblait douteux de pouvoir évaluer précisément les ressources de l'ennemi ; après tout, une opération moderne n'est pas une bataille de l'époque napoléonienne, où l'on pouvait observer presque tout le champ de bataille depuis un seul point. Par conséquent, il est impossible de calculer exactement quand la bataille principale doit commencer, comme le faisait Pétain. Et puisque c'est le cas, il n'est pas nécessaire de lancer la bataille préliminaire simultanément ; on peut mener une série de batailles préliminaires ; l'une d'entre elles peut se transformer en bataille principale. Dans une telle situation, il y a une sorte de commodité : au cas où l'épuisement de ses propres forces paraîtrait dangereux, on peut interrompre les opérations à tout moment. Ainsi, de l'idée d'une bataille générale s'est cristallisée la théorie des opérations successives visant à épuiser les forces de l'ennemi.

Ensuite, la théorie a commencé à s'approfondir. Puisque les opérations ont pour but d'épuiser l'ennemi, il n'est pas nécessaire de viser une percée difficile à réaliser ; chaque opération doit se voir assigner des objectifs strictement limités localement, mais en même temps, ces opérations doivent être menées avec une telle force et intensité que l'ennemi puisse envisager la possibilité d'une percée et engage ses réserves au combat. Ainsi, la théorie des opérations successives s'est transformée en théorie des opérations à objectif limité.

Dans l'après-guerre, toutes ces théories ont été le plus complètement développées dans les travaux de Kühlmann. Il considérait également que « l'offensive frontale ne peut apporter une solution immédiate et complète (à l'exception de cas fortuits et heureux) contre un ennemi insuffisamment épuisé, disposant de bonnes lignes de communication ». Il s'efforçait aussi de convaincre que toutes les opérations françaises de 1918 avaient été conduites selon un plan unique d'opérations successives, ce qui semble douteux, car à cette époque il n'existait pas encore de théorie claire de ces opérations.

En transférant les idées opérationnelles dans le domaine tactique, Kholman les a transformées en théorie de l'attaque méthodique, « ayant des objectifs strictement limités, justifiés par les moyens disponibles ».

Il convient de préciser que les opérations à objectif limité et les offensives méthodiques ont eu lieu pendant toute la guerre mondiale et même sous une forme ou une autre ont été reflétées dans différentes instructions, mais ce n'étaient que des expériences ; la théorie, elle, se développait plus lentement, sur la base de l'étude de ces expériences, et dans une certaine mesure, elle était en retard sur la vie.

Examinons les principales positions de Kühlmann. Partant de l'idée de départ mentionnée selon laquelle il est impossible d'obtenir une solution complète par une offensive frontale, Kühlmann dans son livre « Tactique générale » ne considère pas du tout les attaques avec un objectif décisif. Selon lui, les offensives doivent être menées avec un objectif limité et satisfaire les trois conditions suivantes : ne pas exiger l'élargissement du front d'attaque ou l'augmentation de la profondeur de l'avancée en dehors de la proportionnalité avec les moyens disponibles ; améliorer la situation existante ; conduire à la capture d'un lieu qui sera facile à défendre, malgré les contre-attaques de l'ennemi.

Néanmoins, Kühlmann exige que l'offensive se déroule sur un front aussi large que possible, car une offensive sur un front limité est condamnée à l'échec. L'objectif de l'offensive est déterminé avant tout par les possibilités de l'artillerie. Les forces pour l'offensive doivent être réparties non pas uniformément, mais en fonction de l'importance des secteurs de l'offensive. Au cours de l'offensive, les divisions doivent se relayer, car elles s'épuisent rapidement. Une division de trois régiments peut pénétrer à une profondeur de 2 à 3 km sur un front de 1 200 à 4 500 m, puis elle a besoin d'être relevée.

L'offensive est menée successivement d'une ligne à l'autre, et l'ordre de progression d'une ligne à l'autre dépend des capacités de l'artillerie. Avant d'attaquer la ligne suivante, il faut remettre l'infanterie en ordre, renforcer les réserves arrière, avancer l'artillerie, etc. La division ayant capturé la première ligne se consolide sur celle-ci et, en même temps, envoie en avant vers la ligne conditionnelle suivante des détachements de reconnaissance. Si la situation le permet, l'offensive reprend dès que possible afin de profiter du désordre de l'ennemi. Kühlmann ne compte pas sur le dernier, mais exige, comme en juin 27, que l'attaque de chaque ligne suivante soit préparée comme pour l'attaque initiale.

Voici en gros le schéma de l'offensive méthodique. La conclusion finale est que la victoire décisive sur un adversaire obstiné «ne peut être atteinte que progressivement, par la répétition de coups qui, peu à peu, sapent ses forces et son esprit» (Kühlmann).

Une partie essentielle de la méthode est un système soigneusement élaboré de préparation de l'offensive, couvrant les questions d'approvisionnement, en particulier la nourriture de combat, le soutien technique, le commandement et l'entraînement des troupes.

La théorie de l'offensive méthodique continue de se développer. La preuve en est son reflet dans les règlements de nombreuses armées, et avant tout — dans les règlements de l'armée française. Qu'est-ce, sinon la répétition des dispositions de cette théorie, que l'indication de l'article 202 du Manuel français de 1937 sur l'utilisation de grandes formations militaires et sur le fait que « la bataille offensive prend la forme de frappes successives, précédées de pauses temporaires nécessaires à leur préparation, et suivies de périodes de progression plus ou moins importantes ».

La longévité d'une théorie dans les statuts ne prouve bien sûr pas encore sa justesse à ce stade, mais en tout cas elle oblige à la prendre en considération avec attention et à essayer d'en tirer toutes les indications pratiquement utiles, en jetant la coque théorique si nécessaire.

2. Frappe en profondeur

Dans toutes les guerres du passé, deux méthodes de guerre et de combats se manifestaient toujours. Une méthode consistait en des actions prudentes et parfois lentes, l'autre, au contraire, en des actions rapides et souvent risquées. Dans le premier cas, on cherchait non pas tant à détruire les forces de l'ennemi, mais à l'épuiser économiquement et à miner son état moral ; dans le second cas, l'attention principale était dirigée précisément vers la destruction des forces armées de l'ennemi.

Et actuellement, il est tout à fait naturel que d'autres théories soient opposées aux théories de l'offensive méthodique, des opérations successives, de la guerre d'usure, etc. : guerre d'anéantissement, armées de choc, opérations éclair, etc.

La théorie, que nous avons appelée des frappes en profondeur, compte des représentants nombreux. Néanmoins, aucune école basée sur cette théorie n'a encore été créée ; chaque auteur s'exprime individuellement. Cela prouve que l'unité complète des points de vue au sein des

partisans de la théorie n'a pas été établie. Parmi les représentants les plus remarquables de cette direction, on peut citer Fuller, Guderian, Eymansberger. Nous nous arrêterons ici sur les déclarations de ce dernier, exposées dans son livre « La guerre des chars », pour deux raisons : 1) Eymansberger examine justement les questions du franchissement d'un front fortifié, c'est-à-dire qu'il traite la question qui nous intéresse ; 2) le livre d'Eymansberger est largement connu des lecteurs et les références à celui-ci ne poseront de difficultés à personne. Les points de vue de Guderian seront examinés séparément.

Puisque la théorie de la frappe en profondeur s'oppose uniquement à la théorie de l'offensive méthodique qui vient d'être exposée, il est tout à fait compréhensible qu'elle commence par une critique de cette dernière, et cette critique est menée sous le drapeau de la lutte contre les anciennes méthodes de combat.

Eymansberger, dont nous examinons les vues, voit dans les formes d'offensive selon les méthodes de 1918 les défauts suivants :

a) l'incapacité à obtenir une surprise opérationnelle en raison de délais de préparation extrêmement longs, de l'ampleur importante des travaux d'ingénierie et de la concentration à proximité de l'ennemi (sur les positions de départ) de vastes masses d'artillerie et d'infanterie ; si la préparation d'artillerie est longue, la surprise tactique (attaque inattendue) est également mise en cause ;

b) le danger d'une catastrophe, car l'ennemi, ayant découvert la préparation de l'offensive, peut secrètement prendre des contre-mesures similaires à celles qui ont été prises par les Français le 15 juillet 1918 près de Reims ;

c) la sous-estimation des possibilités des moyens de combat modernes, à savoir : les chars, l'aviation et les transports motorisés ; notamment le mauvais usage de la mobilité, de la puissance de feu et de choc des chars, de leur capacité à agir de manière autonome et l'insuffisante utilisation des véhicules de transport ;

d) des rythmes de combat lents, basés sur la vitesse de déplacement de l'infanterie, ce qui donne à l'ennemi la possibilité de manœuvrer ses réserves ;

e) d'énormes pertes en effectifs, contraintes de combattre la technique militaire de l'ennemi, ce qui conduit à un épuisement rapide des forces attaquantes ;

f) transports excessifs de munitions, causés par une consommation exagérément élevée de projectiles d'artillerie.

Il faut noter que presque toutes ces observations d'Eymansberger ne s'appliquent pas à l'attaque méthodique, car elle ne vise pas à percer le front adverse et, par conséquent, ne prétend pas à la rapidité, étant suffisamment protégée par son propre méthodisme contre toute réorganisation de l'ennemi et, dans le pire des cas, peut faire quelques compromis sur certains éléments de surprise. Mais malgré tout, toutes ces observations sont assez sérieuses, et il est toujours souhaitable de les éviter. C'est pourquoi il convient de voir ce qu'Eymansberger lui-même propose.

Ayant identifié toutes les lacunes mentionnées dans l'organisation des offensives avec les anciennes méthodes, Eymansberger en arrive à la conclusion que « pour les grandes offensives à l'avenir, les méthodes de combat d'artillerie seront inadaptées ».

Ainsi, le général d'artillerie de l'ancienne armée autrichienne Eymansberger a complètement rejeté la thèse principale du général d'artillerie de l'armée française Külman, qui dans sa «Tactique de l'artillerie» déclara : «Demain, comme hier, le nombre d'artillerie disponible déterminera les extensions maximales des fronts sur lesquels on pourra mener une offensive».

Eymansberger estime que les opérations dans une future grande guerre doivent être menées sur la base d'une pleine surprise des actions, et pour cela, il convient de renoncer à la préparation d'artillerie de l'attaque, de déployer les troupes dans le délai le plus court possible, de concentrer l'équipement de combat aussi loin que possible de l'ennemi, de faire avancer une partie de l'équipement derrière les troupes en utilisant un transport mobile. L'idéal pour l'avenir, selon Eymansberger, est une attaque sans concentration préalable d'aucun matériel militaire, c'est-à-dire directement depuis la marche offensive. Mais quelle que soit la méthode de progression choisie, il

faut atteindre une réduction des pertes de forces humaines et mener des opérations rapides et en même temps décisives.

En se fixant de tels objectifs, Eymansberger a examiné de manière critique les propriétés des branches modernes des forces armées et est arrivé à la conclusion que « le résultat de la bataille ne sera pas donné par le coup de l'infanterie, mais par la percée des 'fortement armés', comme autrefois », seulement aujourd'hui ces 'fortement armés' sont devenus la machine—le tank, et non le cavalier cuirassé.

Nous n'allons pas contester l'affirmation douteuse d'Eymansberger sur le rôle du cavalier lourdement armé, mais nous suivrons le développement ultérieur de sa théorie.

Ainsi, la force dominante du combat moderne a été trouvée : c'est le char. Ensuite, Eymansberger, afin de montrer les formes du combat moderne, organise une « bataille théorique » près d'Amiens. Mais, au préalable, il propose d'adopter l'organisation qu'il a développée pour l'infanterie, les unités de chars et les divisions motorisées. Dans les divisions d'infanterie, Eymansberger inclut des régiments d'artillerie d'infanterie (anti-chars) ; les unités de chars sont regroupées en divisions blindées de trois brigades (la troisième brigade étant de chasseurs), au total 500 chars ; les divisions motorisées sont destinées principalement à la lutte contre les chars, elles ont trois régiments d'infanterie, 130 régiments d'artillerie antichar, un régiment d'artillerie de campagne de DCA et des unités de soutien. Il convient de noter que la division motorisée ne possède pas d'obusiers et, par conséquent, n'est pas adaptée au combat dans des conditions positionnelles.

Pour l'attaque, un secteur de 30 km sur le front est choisi, occupé par 5 divisions d'infanterie. Au deuxième échelon se trouvent encore 4 divisions d'infanterie. Comment elles sont arrivées ici, Eymansberger ne l'indique pas. Il semble qu'il ne sera pas possible de renoncer complètement au processus de concentration des forces. Les divisions sont renforcées par de l'artillerie de calibres moyens et lourds. En général, chaque division doit disposer de 160 pièces d'artillerie, c'est-à-dire 32 pièces par kilomètre de front d'attaque. De plus, 7 brigades de chars sont attachées aux divisions du premier échelon, comprenant 1 200 chars légers et 1 050 chars moyens, soit un total de 2 250 chars, c'est-à-dire ... chars par kilomètre de front ; aux divisions du deuxième échelon sont également attribués 1 650 chars (700 légers, 950 moyens). À la bataille participent également 650 chasseurs et 475 bombardiers. Telle est la composition du groupe de percée. La particularité de cette composition est le grand nombre de chars — 3 900 et le petit nombre d'artillerie — 900 pièces. Cela reflète la foi d'Eymansberger dans la puissance du char.

Le groupe de développement de la percée, appelé par Eymansberger le troisième échelon d'assaut, se compose de 10 divisions blindées (5 000 chars) et 10 divisions motorisées, ainsi que d'une division aérienne mixte comprenant un régiment de chasseurs (260 avions) et un régiment de bombardiers (190 avions). Tout le groupe est dispersé à 50 km de la ligne de front.

Ainsi, le nombre de véhicules de combat de l'ensemble du groupe d'armées de choc atteint 8 900 chars et 1 575 avions, sans compter l'aviation de division et l'aviation d'artillerie. De plus, dans la composition des unités de l'armée, il y aura environ 3 240 canons antichars et 2 000 pièces d'artillerie de campagne et antiaérienne, mais cette artillerie n'agit pas de manière concentrée, mais avec ses formations, à l'exception de 900 pièces du premier échelon du groupe de percée. Eymansberger évite une concentration excessive de l'artillerie, car cela pourrait trahir la préparation de l'attaque.

Eymansberger estime que l'armée de composition indiquée peut percer une position moyennement fortifiée sur un front de 30 km, composée de deux lignes de défense et défendue par un nombre égal de divisions d'infanterie sans moyens de renforcement. Dans ce cas, la largeur de la percée utile, c'est-à-dire pouvant être utilisée pour l'introduction au combat des échelons suivants, atteindra dans la première ligne de défense 20 km. Eymansberger précise avec prudence que le terrain dans la zone de combat ne comporte pas d'obstacles infranchissables pour les chars et que les obstacles artificiels ont un caractère de champs de bataille.

La bataille se déroule de la manière suivante. Dès que la visibilité permet aux chars d'observer les cibles, ils commencent l'attaque, en se formant en quatre vagues. Simultanément,

l'artillerie ouvre le feu, cherchant à supprimer et à détruire l'artillerie ennemie, en particulier l'artillerie antichar. Les chars avancent sur toute la profondeur jusqu'aux positions d'artillerie de l'ennemi ; seule la dernière vague est retenue pour assurer l'attaque de l'infanterie, remplaçant pour elle le tir manquant. Derrière les chars, l'infanterie progresse. Eymansberger ne s'occupe pas des formations et des ordres de l'infanterie. L'aviation de chasse assure l'attaque contre les frappes aériennes, tandis que l'aviation de bombardement effectue des attaques sur les aérodromes ennemis et la deuxième ligne défensive.

Dès que les chars du premier échelon perceront la première ligne de défense, les chars du deuxième échelon entreront en combat, se dirigeant vers la deuxième ligne de défense de l'ennemi. Pendant ce temps, l'infanterie des divisions du premier échelon, avec leurs chars, continue de nettoyer la première ligne de défense et, si possible, d'élargir la percée sur les flancs. Les divisions du deuxième échelon avancent vers la deuxième ligne de défense. L'aviation lance toutes ses forces également contre la deuxième ligne de défense et, pour empêcher l'ennemi de s'arrêter lors de sa retraite, met le feu à « tout ce qui peut brûler ».

Selon les calculs d'Eymansberger, les deux lignes de défense d'une profondeur allant jusqu'à 20 km peuvent être percées par les chars 2 à 3 heures après le début de l'attaque ; l'infanterie termine leur prise en 4 à 4 ½ heures. Pour justifier un tel rythme de l'infanterie, Eymansberger transporte tout le deuxième échelon — 4 divisions — vers la zone de déploiement en camions.

Dès que les chars percèrent les lignes défensives, les unités préparées à l'avance avancent pour saisir les passages. En même temps, sur les blindés de leurs chars, dix divisions blindées se jettent dans la percée, se déplaçant par deux échelons. Ainsi, juste derrière les chars du second échelon, dans un couloir de 20 km de large, se déplacent simultanément au moins 8 colonnes de quatre divisions d'infanterie et 10 colonnes de divisions blindées, chaque colonne mesurant en moyenne de 30 à 50 km de long. Quels chemins empruntent toutes ces colonnes reste inconnu. Pour Eymansberger, ce qui compte ce ne sont pas les détails, mais la révélation du principe.

Les divisions blindées écrasent l'ennemi en retraite et ses réserves, assistées dans cette tâche par l'aviation. Les divisions d'infanterie occupent les zones conquises et prennent des mesures pour élargir la bande de percée. Les divisions d'infanterie motorisées se rapprochent des zones prises par les divisions blindées et les occupent également, organisant l'approvisionnement dans toutes les directions. En général, Eymansberger estime que le premier jour de la bataille, il sera possible de réaliser une percée sur un front de 20 à 30 km de largeur, sur 70 km de profondeur, en l'élargissant au-delà des positions défensives ennemies jusqu'à 50 km. Ainsi se termine le premier jour de la bataille.

Eymansberger propose de poursuivre l'ennemi même la nuit, mais si cela est impossible, les divisions de chars se concentrent dans des zones de rassemblement sous la protection des divisions motorisées et se préparent à reprendre les opérations dès le matin du jour suivant.

Le premier jour de la bataille, selon le calcul d'Eymansberger, jusqu'à 50 % des chars de combat et jusqu'à 30 % des chars de l'armée seront perdus, c'est-à-dire 3 450 des 8 900 chars ayant participé à la bataille. Peut-on compter sur le succès dans les combats ultérieurs de formations aussi fortement affaiblies, surtout si l'ennemi engage ses unités motorisées et ses formations de chars ? En réalité, seules 10 divisions ennemies ont été anéanties. Cela peut-il saper leur capacité de combat ? Toutes ces questions, bien sûr, restent sans réponse.

La description du premier jour de la bataille « théorique » près d'Amiens marque la fin de l'étude d'Eymansberger. Ce faisant, il renonce en substance à poser la question à l'échelle opérationnelle, la réduisant à des cadres tactiques. Dans ce cas, l'auteur a raison, car poser la question à l'échelle opérationnelle aurait nécessité de répondre aux questions suivantes :

- une telle opération peut-elle avoir une importance décisive ;
- si ce n'est pas le cas, comment organiser une série de telles opérations sur le front et dans le temps ;
- comment transformer le succès d'une telle opération, de tactique en opérationnel ; — comment éviter l'épuisement déjà commencé des forces lors du développement ultérieur de l'opération, etc.

Répondre à ces questions signifie créer une théorie de l'art opérationnel moderne. À cela, Eymansberger ne se risque pas. Il met entre les mains de l'opérateur un outil sous forme de méthode de percée, lui permettant de l'utiliser lui-même au moment et à l'endroit nécessaires.

En renonçant ainsi à résoudre la question à l'échelle opérationnelle, la théorie de l'attaque en profondeur se distingue essentiellement de l'offensive méthodique, qui découle directement de la théorie des opérations successives. Mais la théorie de l'attaque en profondeur, laissée à mi-chemin de son développement final, est déjà "récupérée" et intégrée dans l'arsenal des moyens de la même théorie des opérations successives, évidemment libérée en même temps de nombreux de ses défauts. Cela se voit du fait que Eymansberger lui-même ne nie pas qu'une grande (la guerre des États d'Europe de l'Ouest devrait se composer de plusieurs phases successives. Ainsi, nous voyons qu'en fin de compte la théorie des opérations successives s'enrichit encore d'une méthode supplémentaire — l'attaque en profondeur, ou la méthode de l'opération en profondeur.

Nous n'approfondissons pas le côté opérationnel de la question ; passons aux propositions tactiques de l'auteur.

Avant tout, il faut garder à l'esprit que la percée par la méthode accélérée est proposée non pas dans n'importe quelle situation, mais dans une situation favorable à cela, lorsqu'il n'y a pas d'obstacles sérieux à l'utilisation des chars. C'est le principal. Nous avons donc affaire non pas à un phénomène général, mais seulement à un cas particulier.

En laissant de côté toute la romance que l'auteur a introduite dans son exposé de la question, en ignorant complètement les conditions réelles du combat sous forme d'obstacles, de l'absence de routes, de la résistance de certains points de défense, etc., nous voyons que l'essentiel de la méthode proposée consiste à redistribuer le rôle des branches des forces armées dans la bataille. La force de percée devient les chars, soutenus par l'aviation, tandis que l'infanterie et l'artillerie s'occupent d'une sorte d'occupation du terrain.

En misant sur les chars, l'auteur a augmenté leur nombre jusqu'au maximum possible. Selon les informations des journaux, la France entraînait dans la seconde guerre impérialiste avec un parc de 4 500 chars. Eymansberger propose d'utiliser 8 900 chars pour percer un front de 30 km, c'est-à-dire deux fois plus. L'auteur ne disperse-t-il pas trop généreusement les chars pour réaliser une opération qui, par son envergure, ne peut être décisive ?

En remplissant le champ de bataille de chars et le ciel d'avions, l'auteur a décidé que seule l'artillerie capable de combattre les chars et les avions conserve de la valeur. Cela va à l'encontre de l'évolution moderne de l'artillerie en ce qui concerne son évolution vers l'obusier. L'auteur a-t-il raison à ce sujet ? On dirait que non. Même dans le cas particulier qu'il expose, les obusiers s'avéreront des armes nécessaires, car sans eux il serait impossible de même occuper un terrain.

Dans les méthodes de combat de l'infanterie, l'auteur n'a pas fait de découvertes majeures. Il a entièrement conservé le système de roulades, propre à l'attaque méthodique. Ce qui est nouveau, c'est l'exigence de l'auteur de ne pas densifier l'infanterie en attaque. Il estime que le coup destructeur des chars assure le succès de l'infanterie dans la lutte sur le même front que le défenseur (6 km par division). Cette idée précieuse doit être étudiée.

Que faut-il retenir des propositions de l'auteur ? Répondons : miser sur le véhicule de combat dans tous les cas possibles, rechercher l'organisation de frappes profondes, utiliser largement le transport automobile pour manœuvrer derrière et devant le champ de bataille. Dans quelle mesure tout cela doit être appliqué, on peut le décider en fonction de la situation concrète.

Dans les règlements des armées étrangères que nous avons examinés précédemment, la quête de frappabilité, de rapidité éclair est prise en compte dans une certaine mesure, surtout dans le règlement allemand, bien qu'il soit le plus ancien en termes de date de publication. Mais cela est fait sous forme d'un complément aux méthodes d'attaque méthodique.

Dans la guerre germano-polonaise qui vient de se terminer, ainsi que dans les opérations en Belgique et en France, nous avons observé des méthodes de frappes en profondeur, des opérations fulgurantes. Elles ne permettaient pas de résoudre la guerre en deux ou trois jours, mais elles ont accéléré son déroulement. Par conséquent, il faut continuer à travailler sur la méthode de la frappe en profondeur, mais sans négliger les conditions réelles du combat moderne.

3. Forces blindée indépendantes

En 1936, en Allemagne, a été publié le livre du général-major Guderian « Les forces blindées et leur interaction avec les autres branches de l'armée ». Le livre a provoqué dans la presse militaire étrangère un large débat sur les questions d'organisation des forces blindées et de leur utilisation au combat.

Guderian, en réalité, ne considère pas la question de l'organisation d'une percée ni sur le plan opérationnel, ni sur le plan tactique. Il s'efforce seulement d'établir les principes généraux de l'utilisation des forces blindées. Mais comme les tanks jouent un rôle important dans les opérations de percée du front ennemi, l'examen des propositions de Guderian présente un intérêt. Il faut dire que l'utilisation par l'armée allemande des forces blindées pendant la guerre contre la Pologne correspondait dans une large mesure aux dispositions avancées par Guderian, ce qui nous oblige également à y prêter attention.

Quelle est donc l'essence des propositions de Guderian ?

Sur la base de l'analyse qu'il a réalisée du développement historique des forces blindées et de l'état actuel de la technologie militaire et des propriétés de combat de toutes les armes, Guderian est arrivé à la conclusion qu'à ce stade du développement militaire, l'interaction des armes sur le champ de bataille est nécessaire. Il s'oppose aux « mécanisateurs », qui « ne veulent rien savoir de l'interaction des forces blindées avec d'autres branches des forces armées » et estiment qu'il est possible de « renverser la résistance de l'ennemi en perçant des obstacles, un terrain difficile d'accès et des zones fortifiées ».

Mais l'interaction des branches de l'armée doit être flexible et correspondre aux conditions de la situation de combat. En même temps, chaque fois que les conditions de combat le permettent, les troupes blindées doivent être utilisées massivement, en tant que branche indépendante des forces armées, accomplissant les missions qui lui sont confiées par ses propres méthodes et moyens. Elles ne doivent pas être utilisées uniquement comme un moyen de soutien à l'infanterie et agir « épaulé contre épaulé » avec elle, car dans ce cas, la rapidité de mouvement « endormie dans les moteurs des chars », qui est l'un des facteurs les plus importants du combat, reste inutilisée.

Pour atteindre l'autonomie et l'ampleur des actions des forces blindées, Guderian propose de les regrouper en corps, composés de divisions blindées et motorisées, renforcées par l'artillerie motorisée, l'aviation de reconnaissance et de chasse. Selon Guderian, la plus petite unité des forces blindées devrait être une brigade blindée, composée de plusieurs bataillons de tanks de différents types et d'un détachement de reconnaissance blindé. Mais comme il est assez fréquent que les tanks ne soient pas en mesure d'accomplir toutes les missions qui leur sont assignées, les brigades blindées doivent inclure organiquement de l'infanterie motorisée, de l'artillerie et des sapeurs.

En faveur d'une telle unification de toutes les forces blindées, Guderian avance l'argument que, si nécessaire compte tenu de la situation de combat, il est plus facile de disperser une grande formation que de la créer à partir de petites unités réparties dans les divisions d'infanterie et dépourvues de commandement supérieur et d'état-major formé.

Les formations blindées sont exclusivement une arme d'attaque. Leur tâche est, par leur entrée combinée et soudaine dans le combat au lieu indiqué par le commandement, de contribuer au succès décisif de la bataille. Guderian estime que les chars sont les mieux adaptés par rapport aux autres types de troupes pour percer les lignes fortifiées de l'ennemi, car leurs équipages sont protégés contre le feu de mitrailleuses, et les chars eux-mêmes franchissent facilement les obstacles de fil de fer, les tranchées et différents obstacles sur le terrain, sans avoir besoin pour cela d'une préparation prolongée d'artillerie et de mortiers. Néanmoins, il faut s'efforcer d'utiliser les troupes blindées dans les conditions de terrain les plus favorables pour elles.

Les actions des forces blindées lors de la percée sont exposées par Guderian de la manière suivante. Les chars doivent pénétrer dans les positions défensives de l'ennemi avec la plus grande rapidité et le détruire et le réprimer, créant ainsi la possibilité d'actions réussies pour leur infanterie. Dans ce cas, Guderian prévoit les variantes possibles d'engagement des chars au combat :

- a) les chars attaquent avant l'infanterie — dans le cas où l'infanterie doit parcourir une distance importante depuis la ligne de départ jusqu'aux tranchées de l'ennemi ;
- b) les tanks attaquent en même temps que l'infanterie — dans des conditions où l'infanterie se trouve à une distance de lancer vers l'attaque de l'ennemi ;
- c) les tanks attaquent en direction oblique vers la ligne d'attaque de l'infanterie depuis un secteur voisin, lorsque les conditions du terrain le permettent ;
- d) les tanks attaquent après l'infanterie, lorsque devant les positions ennemies se trouvent des obstacles infranchissables pour les tanks.

Dans le dernier cas, l'infanterie doit, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation, envahir la zone défensive de l'ennemi et créer les conditions pour l'introduction des chars au combat.

La brigade de chars mène une attaque sur un front de 2 à 4 km, pénétrant en profondeur de 3 à 5 km, et assure ainsi l'avance de la division d'infanterie.

Guderian indique que l'attaque de chars, dans de rares cas, sera en mesure de briser complètement la défense de l'ennemi. Certaines mitrailleuses ennemies resteront non détectées ou se réactiveront. C'est pourquoi l'infanterie attaquante doit toujours être prête à mener le combat de manière autonome. « Les chars, — dit Guderian, — peuvent seulement faciliter considérablement la tâche du combat d'infanterie lourd, souvent les rendant simplement possibles ».

L'aviation, lors de la percée du front ennemi, doit soutenir énergiquement les chars et l'infanterie.

Dès que la percée du front sera réalisée, les unités blindées, avec leur infanterie motorisée, leur artillerie et leurs sapeurs, se précipitent dans la brèche. Dans ce cas, il doit y avoir une interaction complète des forces blindées avec l'aviation et avec les unités parachutistes.

Telles sont en gros les propositions de Guderian. D'après le bref aperçu que nous en avons fait, il est évident qu'elles ne se distinguent pas par une grande précision. Mais nous avons prévu que Guderian, apparemment, ne se posait pas un tel objectif. On peut néanmoins tirer les conclusions suivantes.

Guderian écarte les extrêmes d'Eymansberger, mais soutient pleinement sa position fondamentale sur l'utilisation des forces blindées en tant que type de troupes pouvant agir de manière autonome à condition qu'elles intègrent les forces nécessaires d'infanterie, d'artillerie et du génie. Il ne révisé pas le règlement de terrain de l'armée allemande « Conduite 3 57 * des troupes », mais précise seulement les méthodes d'utilisation des chars lors de la percée, en insistant sur leur plus grande autonomie.

Guderian estime que les unités blindées peuvent être employées non seulement au sein de formations blindées autonomes (corps), mais aussi au sein de formations combinées ; dans ce dernier cas, elles doivent interagir avec l'infanterie et l'artillerie à l'échelle d'une division d'infanterie.

Bien entendu, il est impossible de nier que tout moyen de combat peut donner le plus grand effet dans le cas où il serait utilisé à grande échelle. Mais le degré de concentration dans chaque cas doit correspondre aux conditions de la situation de combat.

La méthode d'utilisation des chars doit être continuellement étudiée et vérifiée par l'expérience de combat. Les chars sont une arme en expansion, renfermant les possibilités les plus riches. Il est d'autant plus dangereux, dans l'utilisation au combat de cette arme, de se retrouver prisonnier de quelque modèle imposé.

Chapitre 5 : Opérations de 1940

La majeure partie de ce travail était déjà terminée lorsque l'histoire militaire s'est enrichie d'une nouvelle expérience de percée des fronts fortifiés : par l'Armée rouge sur la péninsule de Carélie et par l'armée allemande sur le théâtre occidental des opérations militaires. Nous ne disposons pas du matériel nécessaire pour une étude approfondie de ces opérations ; nous devons nous contenter de renseignements fragmentaires provenant de journaux. Mais même ces renseignements fragmentaires sur ces opérations contemporaines présentent un intérêt énorme et permettent de tirer certaines conclusions préliminaires dignes d'attention sur la question que nous développons.

C'est pourquoi nous avons décidé de donner au moins une brève analyse des opérations qui nous intéressent.

1. Percée de la ligne Mannerheim

Le 11 février 1940, les divisions de l'Armée rouge ont commencé à percer la ligne Mannerheim sur l'isthme de Carélie. Le 12 mars, la bataille s'est terminée par l'assaut de Viipuri et la capitulation des Finlandais blancs.

Le participant à cette merveilleuse opération, héros de l'Union soviétique, le colonel I. Rosly, a donné la description suivante de la ligne Mannerheim.

« La principale ligne défensive passait par un système de lacs et de rivières, interceptant l'isthme de Carélie, s'appuyant d'un côté sur le golfe de Finlande, de l'autre sur le lac Ladoga. Au nord se trouvait la deuxième ligne (ligne des réserves tactiques), derrière elle — la ligne défensive arrière. Enfin, venaient trois lignes de la position fortifiée de Viipuri. En outre, le système de défense comprenait des fortifications insulaires et côtières avec la forteresse de Koivisto, destinées à protéger l'entrée du golfe de Viipuri depuis la mer et à assurer le flanc de la ligne Mannerheim.

Toutes les lignes de défense, convergeant concentriquement vers Viborg, possédaient de puissants nœuds de résistance avec de nombreux points d'appui, situés sur les positions les plus avantageuses tactiquement, dans les espaces entre les lacs et les marais, dans divers défilés.

Il est tout à fait naturel que les points d'appui préparés à l'avance disposaient d'un système éprouvé de tir de flanc, de tir oblique et de tir frontal des mitrailleuses et autres moyens. Tout a été utilisé ici — béton armé, granit, explosifs. Le terrain permettait de bien camoufler les constructions. Sur certains points de tir permanents de construction ancienne, un buisson naturel et même une jeune forêt avaient poussé.

Avec l'aide de certains autres États, les Finlandais ont construit les blockhaus les plus modernes. Chacun d'eux était équipé de tourelles blindées pour canons antichars. Partout, le béton armé était couvert de plaques de blindage de 35 cm d'épaisseur.

L'un des « proches de Mannerheim », le général belge Badu, écrivait à la fin du mois de janvier de cette année :

« Nulle part dans le monde les conditions naturelles n'ont été aussi favorables à la construction de lignes fortifiées qu'en Carélie. En ce point étroit entre deux étendues d'eau — le lac Ladoga et le golfe de Finlande — se trouvent des forêts impénétrables et d'énormes rochers. De bois et de granit, et là où c'était nécessaire, également de béton, a été construite la célèbre ligne Mannerheim. La plus grande puissance de la ligne Mannerheim est donnée par les obstacles antichars en granit. Même les chars de 25 tonnes ne peuvent les franchir. Dans le granit, les Finlandais ont aménagé à l'aide d'explosifs des nids de mitrailleuses et d'armes à feu, qui ne craignent même pas les bombes les plus puissantes. Là où le granit manquait, les Finlandais n'ont pas épargné le béton ». Dans cette déclaration, on sent les immenses espoirs que le commandement finlandais et les états-majors généraux de certains pays étrangers plaçaient dans la « ligne Mannerheim invincible ». « Nulle part dans le monde les conditions naturelles n'ont été aussi

favorables à la construction de lignes fortifiées qu'en Carélie. En ce point étroit entre deux étendues d'eau — le lac Ladoga et le golfe de Finlande — se trouvent des forêts impénétrables et d'énormes rochers. De bois et de granit, et là où c'était nécessaire, également de béton, a été construite la célèbre ligne Mannerheim. La plus grande puissance de la ligne Mannerheim est donnée par les obstacles antichars en granit. Même les chars de 25 tonnes ne peuvent les franchir. Dans le granit, les Finlandais ont aménagé à l'aide d'explosifs des nids de mitrailleuses et d'armes à feu, qui ne craignent même pas les bombes les plus puissantes. Là où le granit manquait, les Finlandais n'ont pas épargné le béton». Dans cette déclaration, on sent les immenses espoirs que le commandement finlandais et les états-majors généraux de certains pays étrangers plaçaient dans la «ligne Mannerheim invincible ».

Cette description, malgré sa brièveté, donne une idée suffisante de la puissance de la ligne fortifiée de Mannerheim. Mais il faut également garder à l'esprit que l'opération se déroulait par un froid intense, atteignant parfois -40° ; la neige profonde et les marais non gelés compliquaient le mouvement de toutes les armes, et la densité forestière de la zone des combats limitait fortement la conduite du feu d'artillerie observé.

La puissance de la technologie militaire de l'Armée rouge et le courage héroïque de ses combattants ont brisé tous les obstacles artificiels et naturels, prouvant au monde entier que pour l'armée du pays socialiste, il n'y a pas et ne peut y avoir de tâches insolubles.

L'opération de percée de la ligne Mannerheim peut être qualifiée de percée sur le principal axe et d'une série de percées partielles sur un large front. Au lieu de frapper le dispositif ennemi en coin, comme l'avaient fait les Allemands et les Français en 1917 et 1918, l'Armée rouge, en même temps que des frappes en profondeur, portait des attaques sur les flancs de l'ennemi, élargissant constamment la percée (fig. 55). Sous les frappes continues de l'Armée rouge, l'armée finlandaise fut obligée d'abandonner la principale ligne de défense, mais elle ne put se maintenir non plus sur la deuxième ligne fortifiée. Dans les derniers jours de l'opération, l'Armée rouge réalisa une manœuvre brillante, rare dans toute l'histoire des guerres : ayant traversé la baie de Viipuri par les glaces, les divisions de l'Armée rouge se retrouvèrent dans le dos des fortifications de Viipuri et décidèrent ainsi du sort de la ville de Viipuri, ainsi que de celui de l'armée finlandaise.

Ainsi, dans le plan de l'opération, il ne s'agissait pas d'une avancée directe, mais d'une manœuvre bien pensée, réalisée avec grande persistance et habileté. L'invasion initiale de la zone fortifiée constituait le moment de départ pour le déploiement d'une bataille à l'échelle du front, qui s'est avérée trop difficile pour les Blancs de Finlande.

Pendant la guerre mondiale et longtemps après, on considérait que le déploiement d'une manœuvre de flanc ne devait commencer qu'après la percée d'une ligne fortifiée. L'opération de percée de la ligne Mannerheim a jusqu'à présent prouvé l'insuffisance d'une telle théorie. Au contraire, la percée atteint sa plus grande importance lorsque, simultanément, avec son approfondissement, se produit également l'élargissement du front.

Le rythme de progression de l'Armée rouge dans l'opération de percée de la ligne Mannerheim était en moyenne faible — 1 à 1,5 km par jour, ce qui s'expliquait uniquement par les conditions difficiles du terrain et de la saison. Mais même ce rythme s'est avéré suffisant pour briser la résistance des Finlandais blancs. Par conséquent, l'importance du rythme de l'offensive est relative. Il doit être en accord avec la mobilité de l'ennemi et la présence chez lui de forces de réserve.

Dans l'ensemble, la percée de la ligne Mannerheim représente la seule opération dans l'histoire militaire visant à franchir une ligne de fortifications modernes. L'armée finlandaise, disposant d'une série de lignes de défense successives, préparées à l'avance, menait des actions de nature défensive, passant à des contre-attaques de dimension tactique. La percée de la position la plus puissante du premier échelon de la ligne Mannerheim a également prédéterminé les succès ultérieurs de l'Armée rouge.

À l'avenir, nous devons encore étudier attentivement l'expérience tactique de cette opération, menée selon la méthode de la prise progressive des secteurs de défense de l'ennemi.

Prenons quelques exemples tactiques des combats lors de la percée de la ligne Mannerheim, rapportés par les participants à l'opération.

Le héros de l'Union soviétique, le capitaine I. Kravtchenko, décrit de la manière suivante le moment le plus important de l'opération — l'invasion initiale de la ligne fortifiée ennemie.

« Une partie des points bétonnés des Blancs finlandais a été détruite par le feu de notre puissante artillerie, ce qui a perturbé le système de tir de la défense ennemie. Les forces vives de l'ennemi, préparées à repousser l'attaque de nos unités, ont été acculées par le feu de l'artillerie et des mortiers. Pendant la période de préparation d'artillerie, notre bataillon, opérant sur le flanc droit de la N^e division, se trouvait à 120-150 mètres des fortifications, sur une position de départ bien préparée pour l'attaque. Lorsque l'artillerie a transféré le feu en profondeur, le bataillon, sans laisser aux Blancs finlandais le temps de reprendre leur sang-froid, s'est précipité dans l'attaque.

La compagnie commandée par le camarade Taran a été la première à percer la ligne de fortifications et a ainsi créé une brèche qu'il fallait utiliser immédiatement. Moi, en tant que commandant du bataillon, j'ai pris la décision de lancer encore deux compagnies dans la brèche formée. Sous leur poussée rapide, l'ennemi a commencé à reculer ; nous ne lui laissions pas la possibilité de s'accrocher.

Le commandant du régiment, puis le commandant de la division, nous ont aidés à développer notre succès. Le commandant du régiment m'a donné une compagnie de reconnaissance, et le commandant de la division — un bataillon de reconnaissance. Ces unités devaient couvrir le flanc droit de la division, passée à l'offensive sur tout le front.

Lorsque nous sommes arrivés à la ligne de fortifications suivante, les Finlandais blancs ont essayé de nous retenir par un feu puissant d'artillerie, de mitrailleuses, de mortiers et de fusils. L'un de nos bataillons a effectivement été arrêté, mais nous avons de nouveau réussi à percer les positions ennemies et à nous intercaler entre ses unités. Cette percée a été utilisée par le commandement de la division voisine, qui a lancé un régiment sur le secteur de notre bataillon. Le régiment, frappant le flanc de l'ennemi, a obtenu un succès sérieux. »

De cette brève description, il est clair qu'une invasion habilement utilisée dans une ligne fortifiée, même par une seule compagnie, peut avoir une grande importance, et que l'infanterie, soutenue par des chars, des mortiers et de l'artillerie, est capable non seulement d'une frappe directe, mais aussi d'une manœuvre qui assure finalement le succès de l'attaque. Bien sûr, toute infanterie n'est pas capable de telles actions audacieuses et décisives.

Voici des exemples de «perçage» d'une ligne fortifiée, rapportés par le colonel J.I. Blochin.

Le 5 février, un groupe de blocage de nuit composé d'une compagnie de fusiliers, d'un peloton, de chars et d'une escouade de sapeurs construisit une caponnière en béton armé à quatre embrasures avec une calotte blindée fixe (épaisseur du blindage - 170 mm). Les chars s'arrêtèrent à 200 mètres de la structure et tirèrent depuis l'arrêt. L'infanterie se coucha, approchant du bunker à 80 mètres sous un feu ennemi violent. Plusieurs sapeurs, menés par le major Sagonyan, se sont rapidement avancés au sommet de la structure sous le feu ! Depuis les bunkers voisins, 200 kilogrammes d'explosifs y furent tirés, les charges restèrent à la base du dôme blindé et le firent exploser, détruisant les mitrailleurs en dessous. Le reste de la garnison de la caponnière fut lancé par le trou avec des grenades. Les sapeurs accomplirent leur tâche sans pertes.

Le 23 février, à une heure du matin, un groupe de blocage composé d'un peloton de fusiliers, d'une section de sapeurs, avec deux mitrailleuses lourdes et deux mitrailleuses légères, est parti pour bloquer un ouvrage. Les charges, autant que le terrain le permettait, ont été transportées sur des traîneaux. Les fusiliers sont restés pour assurer la couverture à 100-150 mètres de l'ouvrage, tandis que les sapeurs, ayant pris une charge de 50 kilogrammes et des cisailles, ont commencé à ramper silencieusement dans l'obscurité jusqu'à la construction elle-même. Au bout de quinze minutes, la section de sapeurs s'est approchée de la porte d'entrée depuis le passage de communication et a posé la charge à côté. L'ennemi tirait depuis d'autres points de tir. Les sapeurs ont allumé la charge et se sont reculés. La porte explosée s'est effondrée et a bloqué l'entrée de l'ouvrage. Mais l'ennemi a continué à se défendre. Alors, trois sapeurs ont traîné une charge de 150

kilogrammes et l'ont posée sur le toit, près de l'embrasure. Cette explosion a détruit la position et la garnison est morte sous les décombres.

De la même manière, deux autres blockhaus ont été détruits cette nuit-là.

Les méthodes de destruction des points de feu à long terme de l'ennemi, présentées par le colonel L. Blokhine, sont tout à fait applicables lors de la préparation d'une percée d'une ligne fortifiée afin de perturber le système de tir à son avant-garde. Mais souvent, même pendant l'attaque d'une ligne fortement fortifiée ou d'une zone fortifiée, il faudra créer des groupes spéciaux pour détruire les points de tir. Bien sûr, il n'y a aucune raison d'appeler ces groupes des groupes de blocage.

Comme conclusion préliminaire de l'expérience de l'opération de Viipuri, on peut noter que dans cette opération, qui se distinguait par des conditions naturelles extrêmement difficiles, la base de toutes les actions tactiques était l'interaction entre les branches des forces armées. L'aviation et l'artillerie assuraient entièrement l'attaque de l'infanterie, renforcée par les sapeurs et les chars. Les chars étaient limités dans leurs actions par la neige profonde et l'étendue boisée de la zone d'opérations, mais, autant que possible, ils coopéraient avec l'infanterie attaquante.

Il est évident que là où les chars ne peuvent pas utiliser pleinement leur mobilité, leur place au combat est avec leur infanterie. Plus le terrain est difficile, plus l'interaction entre les chars, l'infanterie et l'artillerie doit être étroite, et plus le rôle principal de l'infanterie se fera sentir.

L'aviation de l'Armée rouge, dès les premiers jours de la guerre avec les Finlandais, a conquis une domination décisive dans les airs et a assuré l'activité régulière de toutes les branches des forces terrestres. Dans certains cas, seules les actions de bombardement et d'assaut de l'aviation pouvaient soutenir l'infanterie progressant dans une neige profonde. Et l'aviation accomplissait cette tâche avec honneur. Par conséquent, plus l'infanterie s'éloigne de son artillerie, plus elle aura besoin du soutien de l'aviation.

2. Les opérations offensives allemandes aux Pays-Bas, en Belgique et en France

L'annonce de la guerre contre la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939 a entraîné l'entrée en guerre contre elle de l'Angleterre et de la France, qui garantissaient à la Pologne l'intégrité de ses frontières étatiques. Les Alliés n'ont pas exploité la distraction des forces allemandes sur le front polonais. La seule action active de leur part a été une avance insignifiante vers la frontière allemande des unités avancées françaises, entreprise apparemment dans le but de conserver en leur possession l'espace nécessaire à l'aménagement du pré-camp devant la ligne Maginot. En ce qui concerne l'armée anglaise, elle s'est, avec sa lenteur habituelle, occupée de l'organisation de ses forces armées. Jusqu'au printemps 1940, les armées adverses se tenaient l'une contre l'autre sur des positions fortifiées, se limitant à des escarmouches de patrouilles.

Il semblait que cette position assise n'aurait jamais de fin. Mais au printemps 1940, l'Allemagne est passée à des actions décisives. Son premier coup a été dirigé contre la Norvège, que les impérialistes anglais avaient l'intention d'utiliser comme base pour attaquer l'Allemagne par le nord. Ayant ici remporté en avril un succès décisif, les Allemands ont commencé des opérations actives à l'ouest contre les Pays-Bas et la Belgique. L'Allemagne a posé la condition de lui accorder le droit de garder militairement la neutralité de ces pays. Le refus de satisfaire cette exigence a servi de prétexte pour l'attaque.

Nous n'allons pas approfondir les recherches sur les questions diplomatiques, qui en elles-mêmes présentent un énorme intérêt, car elles révèlent la «cuisine politique» des impérialistes, mais qui, par leur complexité, nécessitent une étude spéciale. Passons au côté militaire de l'affaire, en essayant de trouver dans les matériaux insuffisants tout ce qui concerne la question que nous examinons — la percée des lignes fortifiées.

Théâtre des opérations militaires. Ce qui nous intéresse, c'est à quel point la partie défensive s'est préparée à repousser l'attaque de son adversaire. Le schéma du théâtre des opérations militaires à la fig. 56 donne à un certain degré une idée de cela.

La frontière nord-est de la France a été renforcée le plus fortement. Ici, le long du Rhin, une bande continue de fortifications a été préparée ; ensuite, du Rhin à Longwy s'étendait désormais la célèbre ligne Maginot, composée des régions fortifiées d'Alsace et de Lorraine et du secteur fortifié de la Sarre. Les fortifications de la ligne Maginot ont déjà été décrites dans la section « Régions fortifiées ». Le reste de la frontière nationale française était protégé par de vieilles forteresses, des fortifications séparées de type permanent et de campagne, et des obstacles. Ces fortifications formaient l'ossature des bandes fortifiées, qui étaient destinées à couvrir les troupes en cas de nécessité. Probablement, pendant le demi-année de report avant le début des hostilités, les Français ont quelque peu renforcé ces fortifications par des constructions de campagne, mais ils n'ont pas créé de bandes continues de fortifications puissantes, car cela allait à l'encontre de leurs prévisions stratégiques sur la nature et le lieu des opérations futures. Ils plaçaient beaucoup d'espoirs dans les fortifications belges, ce qui, comme on sait maintenant, s'est avéré incorrect.

La Belgique a couvert sa frontière par des fortifications individuelles du même type que celles des Français, c'est-à-dire que ces fortifications avaient les mêmes défauts : elles étaient isolées les unes des autres et manquaient de profondeur. En temps de paix, le secteur de fortifications allant d'Arlon à Eupen sur une longueur de 120 km était tenu par une seule division d'infanterie. Cela seul permet de juger de la faible densité des ouvrages défensifs.

La ligne suivante de fortifications s'étendait le long de la Meuse, de Namur à Maaseik. Elle reposait en grande partie sur les fortifications partiellement modernisées de Namur et de Liège. Selon les descriptions de la presse étrangère, des fortifications plus solides avaient été créées dans le secteur est de Liège. Par ailleurs, ce système différait peu de celui établi à la frontière nationale. Mais il était en grande partie renforcé par la Meuse, impraticable à gué.

Le secteur nord de la frontière étatique belge était couvert par le canal Albert nouvellement construit entre l'Escaut et la Meuse, le long de la rive sud duquel se trouvaient des ouvrages fortifiés de type permanent et de camp. Le flanc gauche de cette ligne de fortifications nord s'appuyait sur la forteresse d'Anvers avec des forts partiellement modernisés.

D'après le schéma de la figure 56, il est évident que les points les plus faibles dans le système de fortifications étaient, chez les Français, le secteur entre Montmédy et Hirson, et chez les Belges, la région de Maastricht, ce qui a été pris en compte et utilisé par les Allemands lors de l'organisation des opérations offensives.

Les Pays-Bas se sont limités à renforcer uniquement la partie sud de leur pays. Ici, des fortifications du même type que celles en Belgique ont été réalisées le long de la rivière Meuse ; en outre, il y avait une position fortifiée sur le terrain à l'ouest de la rivière IJssel.

En général, les frontières nationales dans la zone des opérations étaient faiblement consolidées. Des zones fortifiées puissantes n'ont été créées qu'à Namur et à Liège. Les autres fortifications ne pouvaient servir que de complément aux positions sur le terrain, que les troupes devaient créer. Il était nécessaire de tirer cette conclusion afin d'établir la véritable valeur des fortifications des Pays-Bas, de la Belgique et de la France.

Un grand nombre de canaux, en particulier aux Pays-Bas, pouvait contribuer à la résistance des troupes défensives. Les fleuves, à l'exception de la Meuse et du Rhin, ainsi que l'Escaut dans son cours inférieur, ne pouvaient pas constituer un obstacle aux actions des troupes.

Forces en présence. Tous les chiffres cités ci-dessous ne sont pas précis, car ils sont empruntés à des informations non officielles fournies par la presse étrangère. Cependant, ces informations reflètent apparemment assez correctement la répartition générale des forces et des moyens.

L'Allemagne, pendant la guerre contre la Pologne, disposait d'une armée de 125 divisions d'infanterie, de 6 à 8 divisions de chars et de 7 000 avions. Au début des opérations offensives à l'ouest, selon la presse étrangère, elle avait réussi à augmenter la composition de ses forces armées, les portant, selon certaines sources, à 200 divisions, 12 divisions de chars (au total de 7 à 8 mille chars) et 9 000 avions. De plus, une division de parachutistes et une division aéroportée avaient été préparées.

De ces immenses forces destinées à la conduite des opérations prévues, ont été affectées : pour l'offensive aux Pays-Bas — environ 15 divisions d'infanterie, 2 divisions blindées et une grande partie des divisions parachutistes et d'assaut ; pour l'offensive en Belgique — jusqu'à 70 divisions d'infanterie et 6 divisions blindées. Contre la ligne Maginot et sur le Rhin se trouvaient jusqu'à 40 divisions. Par conséquent, dans la réserve stratégique restaient de 25 à 50 divisions d'infanterie (une partie de ces forces était concentrée en Norvège, au Danemark, en Pologne et à l'intérieur du pays) et environ 4 divisions blindées.

Parmi les forces armées allemandes énumérées, les divisions blindées, les divisions parachutistes et aéroportées méritent une attention particulière. Nos informations sur les deux dernières sont limitées au fait que, selon les rapports de la même presse étrangère, la composition des deux divisions ne dépassait pas 20 000 hommes. Nous disposons de renseignements un peu plus nombreux sur les divisions blindées.

La division se compose d'une brigade blindée et de brigades motorisées : brigade d'infanterie, régiment d'artillerie, détachement de reconnaissance, bataillon de transmissions et bataillon de sapeurs. La brigade blindée comprend 2 régiments de chars, chacun composé de 3 à 4 bataillons de chars. La division blindée dispose d'un armement très diversifié : 5 000 carabines, 220 mitrailleuses légères et 500 mitrailleuses lourdes, 12 mortiers, 27 mortiers légers et 18 mortiers lourds, 100 canons automatiques de 20 mm, 45 canons de 37 mm, 4 canons de 77 mm, 24 obusiers de 105 mm, 30 mitrailleuses de blindés, 300 chars légers et 160 chars moyens, ainsi que 40 à 50 chars lourds et spéciaux. Cet armement permet à la division blindée de combattre dans des conditions variées et de maintenir par ses propres forces une zone conquise avec une persistance suffisante.

Pour des raisons opérationnelles, plusieurs divisions de chars se sont regroupées en corps de chars, auxquels étaient attachées des divisions d'infanterie motorisée et de l'aviation.

De cette organisation, il est clair que la proposition du général Guderian de réunir toutes les branches terrestres dans une seule formation, en laissant aux chars le rôle principal, a trouvé sa pleine réalisation.

En plus des corps de chars, l'Allemagne disposait apparemment d'un certain nombre de chars regroupés en brigades de chars séparées, destinées à agir conjointement avec l'infanterie.

Les armées alliées étaient composées des forces suivantes.

Les Pays-Bas avaient une armée de temps de paix composée de 4 divisions d'infanterie et d'un petit nombre d'artillerie antiaérienne et lourde. L'armée de temps de guerre devait se composer de 8 divisions d'infanterie, d'une division motorisée, de deux régiments de cavalerie et de 5 régiments de réserve d'artillerie. La flotte aérienne des Pays-Bas comptait environ 300 avions de différents types. Il est difficile de s'attendre à ce que les Pays-Bas aient eu le temps de mobiliser complètement leur armée avant le début de l'offensive allemande. Il serait plus juste de supposer qu'ils ont réussi à le faire [seulement partiellement et probablement n'avaient pas plus de 5 à 6 divisions. Cette petite armée, dépourvue d'expérience de combat depuis plus d'un siècle, extrêmement mal équipée sur le plan technique (par exemple, quasi absence totale de chars), pouvait à peine constituer un instrument militaire fiable dans les conditions de la guerre moderne.

La Belgique, avant même le début des hostilités, pendant la période de septembre 1939 à avril 1940, a mené des mesures de mobilisation dans le pays et a porté la composition de son armée à 15-18 divisions d'infanterie, regroupées en 6 corps. La force aérienne belge se composait de 500 avions. Il n'y a pas d'informations sur la présence de chars. Apparemment, il n'y en avait pas plus de 5-6 bataillons. L'armée belge était qualitativement bien supérieure aux forces néerlandaises, mais elle restait néanmoins techniquement en retard par rapport aux forces allemandes.

La France, au début de la guerre, a immédiatement mobilisé presque toutes ses forces et a appelé sous les drapeaux jusqu'à 5 millions de personnes. Cette décision en soi était tout à fait raisonnable. Mais le renforcement des forces d'une seule France ne pouvait pas décider de l'issue du combat. En général, la France a déployé jusqu'à 100 divisions d'infanterie avec la quantité correspondante d'artillerie et de chars de soutien d'infanterie. En outre, l'armée comprenait plusieurs (6 à 7) divisions mécanisées légères et 2 à 3 divisions de cavalerie. La force aérienne française

comptait 4 à 5 mille avions modernes aptes au combat, dont environ 3 000 se trouvaient sur le théâtre européen.

Au début des actions actives, les divisions françaises étaient réparties de la manière suivante. À la frontière avec l'Italie, dont l'entrée en guerre était attendue d'un jour à l'autre, se trouvaient jusqu'à 20 divisions, sur le Rhin et la ligne Maginot se trouvaient 30 divisions ; des 50 autres divisions, environ 30 étaient placées à la frontière belge en état de préparation pour des actions actives et environ 20 constituaient une réserve stratégique.

En plus de ces forces, la France disposait d'environ 10 divisions en Afrique et en Syrie. Mais elle jugea possible d'entrer en lutte sans elles.

Des forces armées françaises, il convient de noter en particulier les divisions légères mécanisées (DLM). La DLM comprenait : un régiment de reconnaissance, composé de squadrons de voitures blindées de reconnaissance avancée et de squadrons de motocyclettes ; la 1^{re} brigade mécanisée, composée de deux régiments de voitures blindées et de chars légers, soit environ 300 blindés au total ; la 2^e brigade, composée de deux régiments de « dragons à pied », renforcés par un petit nombre de voitures blindées et de chars légers ; un régiment d'artillerie légère tracté, des bataillons motorisés du génie et des transmissions.

La mission de la LMD consistait à mener des opérations de reconnaissance et à établir le contact avec l'ennemi, à exploiter le succès remporté par l'infanterie, l'artillerie et les chars dans le combat offensif, et à remplir le rôle de réserve mobile en défense. De cette liste de tâches principales, il est clair que les divisions mécanisées légères n'étaient pas destinées à des actions décisives indépendantes ; elles étaient des forces de soutien au combat, et non des forces de frappe. C'est là leur différence marquée avec les corps blindés allemands, résultant de leur armement blindé faible et de leur plus grande dépendance aux routes.

L'armement blindé de la France était, comparé à l'allemand, généralement insuffisant. La France disposait de 3 à 4 mille chars, principalement légers, contre 7 à 8 mille chars allemands, dont jusqu'à 25 % étaient des chars moyens.

À l'époque du début des opérations en Europe occidentale, l'Angleterre avait réussi à former et à transférer en France un corps expéditionnaire de 300 000 hommes. On peut supposer qu'il était composé de 9 à 10 divisions d'infanterie, respectivement renforcées par d'autres branches des forces armées et des services nécessaires, y compris jusqu'à 1 000 chars, principalement légers. L'aviation militaire de l'Angleterre comptait jusqu'à 4 000 avions en service, mais une partie importante d'entre eux se trouvait dans les colonies, et la majorité était stationnée en Angleterre même, ce qui compliquait évidemment l'organisation de l'interaction de l'aviation avec les troupes au sol.

Les Anglais surestimaient la puissance de l'armée française et ne se pressaient pas de déployer leurs forces, fidèles à leur tradition de mener la guerre avec les forces des autres. Les Français ne disposaient pas de moyens politiques suffisants pour inciter les Anglais à entrer plus énergiquement en guerre. De plus, ils sous-estimaient également la puissance de l'armée allemande. La défaite de la Pologne par l'Allemagne était pour eux un phénomène accidentel, résultant principalement de la faiblesse du commandement polonais, du faible équipement technique et de la faible culture de l'armée polonaise.

Le rapport des forces des adversaires sur le secteur actif du front au début des opérations offensives allemandes en chiffres approximatifs est montré dans le tableau à la page 300.

La supériorité des forces à tous égards était du côté de l'Allemagne ; elle était particulièrement grande en ce qui concerne les chars et l'aviation, car une grande partie de l'aviation anglaise assurait la défense des îles britanniques et ne participait pas aux opérations. Cependant, cette supériorité des forces en elle-même ne garantissait pas encore à l'Allemagne une victoire décisive. D'autres facteurs sous forme de formes opérationnelles et tactiques de combat étaient nécessaires, comme il sera dit plus loin.

Bataille frontalière aux Pays-Bas et en Belgique

À 5 h 30 le 10 mai, les armées allemandes ont simultanément franchi les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg (voir fig. 57). L'attaque des armées a été précédée d'un raid de l'aviation allemande sur les aérodromes, les nœuds ferroviaires, les routes nationales et divers objets militaires. Outre les aérodromes belges et néerlandais, des bombardements ont également été effectués sur les aérodromes du nord de la France et de l'est de l'Angleterre. Selon la presse étrangère, un raid simultané a touché 72 aérodromes. Selon les rapports de l'état-major allemand, le raid sur les aérodromes ennemis a atteint ses objectifs, car il a fortement immobilisé l'aviation adverse, qui a subi d'importantes pertes et a été obligée de changer rapidement de base.

Simultanément aux actions de l'aviation de bombardement aux Pays-Bas et partiellement en Belgique, il y a eu dans divers points le largage de parachutistes et le débarquement de troupes aéroportées. La tâche des troupes parachutistes et aéroportées était de saisir les ponts, les aérodromes et les nœuds routiers importants. Des débarquements particulièrement importants ont eu lieu près de Rotterdam, à Dordrecht et à Maassluis (Pays-Bas), auxquels il était assigné de capturer un aérodrome près de Rotterdam, assurant ainsi le débarquement des renforts supplémentaires pour prendre le contrôle de la ville de Rotterdam et des ponts à l'embouchure du Rhin.

Le parachutage des troupes aéroportées a été pour les Alliés une seconde surprise après l'attaque aérienne soudaine. Ils n'étaient pas préparés à repousser ce danger, en particulier l'armée néerlandaise, ce qui a permis aux parachutistes et aux troupes de débarquement de remplir leurs missions dans la plupart des cas, bien qu'avec de lourdes pertes. On peut dire que tout l'arrière de l'armée néerlandaise a été désorganisé dès le début des opérations.

Puisque les actions des unités parachutistes présentent d'elles-mêmes un grand intérêt, nous donnons une petite description de la capture par les parachutistes de l'aérodrome de Rotterdam, rapportée par un journal italien.

Toute la nuit du 10 mai, la garde de l'aérodrome a maintenu une vigilance accrue. Les officiers et les soldats de troupe faisaient des rondes sans interruption. Cependant, la garde ne pouvait pas remarquer la préparation de l'attaque allemande. À l'aube, les avions allemands, profitant de la pénombre et du brouillard matinal, ont largué environ 100 parachutistes à 3 km de l'aérodrome. Quelques minutes plus tard, les parachutistes étaient rassemblés et ont commencé à exécuter leur mission. Chaque unité agissait selon un plan préalablement établi : l'une éliminait les sentinelles et la garde, une autre coupait les téléphones, et la plus grande capturait la batterie de défense antiaérienne. L'aviation de chasse, couvrant le largage des parachutistes, a ouvert un feu intense de mitrailleuses et bombardé les dépôts et la caserne, ce qui a contribué à renforcer la panique et la confusion.

À la suite de cette attaque rapide et soudaine sur le terrain et depuis les airs, l'aérodrome a été pris. Bientôt, une unité de transport aérien arriva, qui, après avoir atterri sur l'aérodrome, débarqua un contingent d'environ 800 personnes. Toute cette opération, selon le correspondant, ne prit pas plus de 30 minutes. Le détachement de parachutistes consolida définitivement la prise de l'aérodrome, saisissant les bâtiments adjacents, éliminant la résistance des soldats encore présents et organisant la défense de l'aérodrome, pour laquelle le bataillon antiaérien capturé fut également utilisé.

Les avions anglais sont apparus près de Rotterdam lorsque l'opération de capture de l'aérodrome était déjà terminée. Le bombardement qu'ils ont effectué a infligé des pertes au débarquement allemand, mais bien sûr, n'a pas pu l'éliminer. Pour cela, il fallait des troupes au sol avec un équipement de combat approprié, et surtout — des chars. Dans l'arrière de la Hollande, ces moyens n'existaient pas, ce qui a permis au débarquement allemand de maintenir pendant trois jours l'aérodrome dans ses mains, lui servant de moyen de communication avec son armée, et même de capturer une partie de Rotterdam.

Dès le premier jour de l'offensive, les armées allemandes avancèrent sur tout le front de 15 à 20 km, et dans certains endroits les corps de blindés pénétrèrent de 30 à 40 km. Ainsi, aux Pays-

Bas, les unités blindées atteignirent la région de Groningue et la rivière IJssel près d'Arnhem ; en Belgique, elles s'emparèrent de Maastricht (fig. 57).

La prise de ce point avec le pont sur l'AGaas ouvrait la route aux mouvements des forces blindées allemandes contournant la zone fortifiée de Liège et en direction des ponts sur le Rhin à Mördeka.

Ainsi, le premier coup des armées allemandes a été réussi. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement, car aux masses soudées des armées allemandes s'opposaient seulement environ 6 divisions hollandaises, étendues sur un front allant jusqu'à 100 km, et environ 10 divisions belges sur un front allant jusqu'à 200 km. L'introduction par les Allemands dans le combat de corps de tanks, de parachutistes et de masses aériennes poursuivait un seul objectif — accélérer le mouvement des armées allemandes afin de vaincre les forces hollandaises et belges avant l'arrivée des armées anglaises et françaises. Il n'est pas question de combattre sur des positions fortifiées à cette période, car les Hollandais et les Belges se retiraient précipitamment à l'intérieur de leur territoire, poursuivis par des tanks et des bombardiers en piqué. Ces derniers étaient la troisième surprise à laquelle ont dû faire face les armées hollandaises et belges, puis les Anglais et les Français.

Ensuite, le calendrier des événements se déroulait dans l'ordre suivant. Dans la seconde moitié de la journée du 10 mai, les armées anglaise et française se dirigèrent vers la Belgique. Les Anglais semblèrent faire une tentative de débarquer une partie de leurs forces aux Pays-Bas, en les transportant par navires, mais la tentative fut neutralisée par l'aviation allemande.

Au cours du 11 mai, les armées allemandes dans le nord des Pays-Bas ont progressé vers l'ouest, ne rencontrant pratiquement aucune résistance. Sur la rivière IJssel, l'avancée a été retardée. Là, les Néerlandais ont commencé à offrir une résistance. En Belgique, les Allemands ont tenté d'élargir la percée près de Maastricht. Au sud du canal Albert, ils ont réussi, et ils ont avancé de 20 km supplémentaires jusqu'à Hasselt ; au sud du canal, réussir un succès dans une attaque éclair sur Bruxelles, qui, apparemment, faisait partie de leurs plans, les Allemands n'ont pas réussi, mais ils ont tout de même considérablement élargi la tête de pont sur la rive ouest de la Meuse et sont passés dans le dos de la région fortifiée de Liège. Au sud de Liège, les unités allemandes ont atteint la rivière Ourthe, et leurs avant-gardes dans la partie nord des Ardennes sont entrées en contact avec des unités de reconnaissance françaises, probablement issues de divisions légères mécanisées. Au Luxembourg, les troupes allemandes progressaient vers la frontière belgo-française, sans rencontrer de résistance. Enfin, dans la région de la Sarre, les Allemands ont lancé une opération visant à éliminer le secteur avancé de la ligne Maginot équipé ici par les Français.

L'activité de l'aviation allemande a continué avec la même intensité, se répandant sur les colonnes des troupes anglaises et françaises. Le largage de parachutistes et le débarquement de troupes aéroportées aux Pays-Bas se poursuivaient. L'aviation alliée s'est avérée mal préparée ; ses contre-attaques contre les troupes allemandes étaient insuffisamment puissantes et dans une certaine mesure n'avaient pas de plan précis.

Ainsi, au cours du deuxième jour de l'offensive, la bataille de manœuvre continuait de se développer. Des foyers de lutte sur des positions fortifiées commençaient à se former sur la rivière Escaut et à Liège. Mais au premier point du front de 100 km se trouvait la même armée néerlandaise faible laissée à elle-même, et à Liège, le flanc gauche de la zone fortifiée avait été contourné.

Les événements les plus importants de cette journée doivent être reconnus dans la capture de Rotterdam par les parachutistes allemands et le contournement de la zone fortifiée de Liège. La résistance des Néerlandais et des Belges a été courageuse ; ils ont combattu contre des forces ennemies quatre fois supérieures, équipées des meilleurs moyens techniques. Dans aucun point les corps blindés n'ont pu développer un succès et ont été obligés de lutter en étroite collaboration avec leur infanterie motorisée et leurs divisions d'infanterie. Ce dernier fait est extrêmement important, car il indique dans une certaine mesure, à quelle densité du front défensif l'infanterie courageuse et l'artillerie sont capables de résister à l'assaut des masses de blindés, soutenues par une forte aviation.

Mais pour le moment, nous ne disposons pas de renseignements suffisants pour tirer une conclusion définitive.

Au troisième jour de l'opération — le 12 mai — les armées allemandes continuaient de développer le succès atteint au cours des deux premiers jours.

Aux Pays-Bas, les Allemands, s'étant frayé un chemin près d'Arnhem à travers la rivière IJssel, ont forcé les troupes néerlandaises à commencer leur retraite vers Utrecht. Deux divisions blindées ont en même temps percé en direction de Moerdijk, battant les faibles unités néerlandaises qui leur barraient la route.

En Belgique, les Allemands ont forcé le canal Albert, capturé le fort nord de la zone fortifiée de Liège, Eben-Emael, puis la ville de Liège, ouvrant ainsi les portes pour le mouvement de leurs forces principales vers Bruxelles. Les contre-attaques des Belges et des Français dans cette région ont été repoussées par les Allemands. Dans les Ardennes, un affrontement frontal a eu lieu entre la 9e armée française et les troupes allemandes, remporté par ces dernières.

La prise du fort d'Eben-Emael représente un des éléments de la guerre de position. Mais pour l'instant, selon les informations de la presse allemande, nous ne savons que ceci : l'attaque du fort a duré 24 heures. Toutes les branches des forces armées y ont participé, y compris l'aviation et apparemment même les parachutistes.

À l'issue du combat, le garnison du fort, composée de 1 200 hommes, a été contrainte de se rendre, après avoir auparavant fait sauter les ouvrages du fort. Par conséquent, la prise du fort par attaque ouverte n'a pas eu lieu. Ce fait mérite attention. Apparemment, le fort était encore capable de résister. Ce n'est que la perte de tout contact avec ses propres troupes qui a forcé la garnison à déposer les armes. Il convient également de noter qu'il ne faut pas exagérer la puissance des ouvrages de ce fort. L'épaisseur des murs et des plafonds en béton armé dans les ouvrages, selon les informations de la presse allemande elle-même, atteignait 1,5 m. Ce n'est guère plus que l'épaisseur moyenne de béton protégeant contre un impact direct d'obus de 150 mm.

Quelques mots à propos de la bataille engagée. Nous ne connaissons pas les détails. Le fait est seulement que les divisions mécanisées légères françaises n'ont pas résisté à l'assaut des corps blindés allemands et ont reculé, ouvrant ainsi la voie aux chars allemands contre l'infanterie française, qui n'avait pas encore eu le temps d'organiser un front de défense continu. À cet égard, bien que cela n'ait pas de rapport direct avec notre sujet, il est nécessaire de rappeler la doctrine française sur la bataille engagée. Dans le Manuel d'utilisation des grandes formations (1937), il est dit ce qui suit :

« 201. En général, et surtout au début de la guerre, en gardant une initiative raisonnable, il convient de s'efforcer de mener des batailles planifiées et contrôlées et d'éviter les combats accidentels. Ces derniers, en raison des aléas qui leur sont propres, conviennent peu à l'utilisation des unités récemment formées, qu'il faut engager au combat méthodiquement et avec toute la préparation de feu nécessaire ».

« 219. L'ennemi blanc effectue une marche offensive, ses avant-gardes avancent d'abord sous la protection des parties de la garde lointaine. Ensuite, ayant reçu l'ordre correspondant, elles organisent la défense à la position où le commandant de la formation a décidé d'attendre l'approche de l'ennemi ».

La puissante poussée des unités blindées de l'armée allemande n'a pas permis aux avant-gardes françaises d'organiser la défense, et l'armée française n'était pas préparée à entrer en combat depuis les colonnes de marche. Il ne lui restait qu'une seule option — se replier en espérant, après s'être détachée de l'ennemi, enfin se déployer sur une position défensive, puis commencer la préparation de la transition à l'offensive contre l'ennemi qui, à son tour, s'était arrêté. Les Allemands, par une poursuite inflexible, n'ont pas donné aux Français la possibilité de réaliser un tel plan. La fausse doctrine et la formation des troupes qui en découlait étaient l'une des causes de la défaite subie par les Français. L'instabilité des divisions légères, armées principalement de voitures blindées, contre les brigades de chars allemandes était également l'une des principales raisons de la défaite au combat.

Le retrait de la 9e armée française ouvrait de nouvelles perspectives pour les troupes allemandes. Jusqu'à présent, l'attention du commandement allemand était concentrée sur le flanc droit de son front. Il était maintenant possible de développer le succès sur l'autre flanc du front mobile.

Le 13 mai, les armées allemandes ont poursuivi leur assaut sur l'ensemble du front, en repoussant les unités hollandaises, belges et françaises. Les divisions blindées, ayant percé jusqu'à Moerdijk, ont saisi les ponts sur le Rhin, selon certaines sources avec l'aide de parachutistes, selon d'autres avec l'aide de la « cinquième colonne », composée de soldats allemands déguisés, et sont entrées à Rotterdam, que les unités aéroportées allemandes continuaient de tenir. Dans le même temps, la percée en direction d'Utrecht continuait de s'étendre. Dans l'ensemble, le sort de l'armée hollandaise était décidé. Coupée de ses alliés et ayant subi de lourdes pertes, elle était déjà incapable de toute résistance supplémentaire.

L'armée belge continuait de reculer derrière la rivière Dyle, sans réussir à arrêter ici la poussée allemande avec l'aide des Anglais arrivés. À la fin de la journée, le front des armées belge et anglaise s'établissait le long de la ligne Namur, Wavre, Louvain, Malines, Anvers. La zone fortifiée de Liège, dont les forts continuaient à résister, fut abandonnée par les Belges.

Les armées françaises ont continué tout au long de la journée à progresser vers leur frontière nationale et vers le front de Jive, Namur, Wavre, où elles espéraient enfin trouver les positions défensives dont elles avaient besoin.

Il convient de noter que pendant cette journée, les Allemands ont continué à développer la percée déjà réalisée dans le sud des Pays-Bas, mais sur tout le reste du front, malgré la masse de chars et d'aviation engagés au combat, ils n'ont pas réussi à percer le front ennemi. La bataille, bien qu'elle se déroulât avec succès pour les Allemands, conservait essentiellement un caractère frontal. Apparemment, la densité du front allié était suffisante pour contenir l'assaut des corps de chars. Sur ce front de 200 km, les Alliés disposaient d'environ 50 divisions. Si l'on suppose que seulement 40 divisions se trouvaient en première échelon, alors chaque division n'avait même que 5 km de front à couvrir.

Toute la journée du 14 mai, le front des armées belge, anglaise et française a été marqué par de petites escarmouches. Ce n'est qu'aux Pays-Bas que les Allemands ont obtenu un succès définitif. L'armée néerlandaise, encerclée par les forces allemandes à l'est, au sud et à l'ouest, a rendu les armes.

À ce stade, la bataille frontalière peut être considérée comme terminée. Les armées allemandes ont obtenu un succès sérieux, mais elles n'ont tout de même pas pu empêcher la formation d'un front allié uni qui, finalement, s'est accroché à des positions partiellement fortifiées.

Le succès dans cette bataille a été atteint par les armées allemandes grâce à une supériorité décisive en forces sur les faibles armées néerlandaises et belges et à l'engagement tardif et mal organisé dans le combat des armées anglaise et française. Les manœuvres de combat inattendues pour les alliés, employées par les Allemands, sous forme de parachutistes, d'attaques de bombardiers en piqué et de frappes massives de chars, ont eu dans cette bataille jusqu'à présent une importance auxiliaire. Elles ont accéléré le rythme des opérations, sans modifier son développement opérationnel, qui s'est principalement traduit par une bataille frontale. Seule la percée dans le sud des Pays-Bas a pleinement pris son essor, mais elle a été réalisée en réalité dans le vide.

Au cours des quatre premiers jours, les armées allemandes ont avancé de 80 à 90 km. Par conséquent, le rythme de l'offensive était en moyenne de 20 à 23 km par jour, c'est-à-dire qu'il n'excédait pas les résultats déjà atteints lors de la guerre en Pologne.

Nous avons déjà noté certains aspects de la lutte pour les positions fortifiées. Nous les compléterons par une brève description de la chute du fort de La-Rochette, qui faisait partie du système de la zone fortifiée de Liège.

Il n'a pas été possible de déterminer précisément quel jour de l'opération l'épisode décrit a eu lieu. Le fort La-Rochette devait couvrir Liège depuis l'est. Mais comme la ville a été prise par les Allemands en contournant les défenses par l'arrière le deuxième jour de bataille, le fort s'est retrouvé isolé de ses troupes. Un soutien limité par le feu de l'artillerie pouvait lui être apporté par

les forts voisins. Les Allemands ont attaqué le fort de la manière suivante. Les unités d'assaut d'infanterie, renforcées par des sapeurs avec des explosifs, ont entouré le fort et pris leur position de départ pour l'assaut. L'artillerie allemande a pilonné le fort pendant plusieurs heures. Ensuite, l'infanterie et les sapeurs ont commencé l'assaut simultanément. Ils ont réussi à progresser jusqu'aux obstacles de fil de fer du fort. Là, ils ont été pris sous un feu intense de mitrailleuses en provenance du fort La-Rochette et ont été forcés de s'arrêter. Depuis le fort voisin, on a remarqué l'avancée des Allemands et on a également ouvert le feu d'artillerie sur eux. Subissant de lourdes pertes, les Allemands ont commencé à se replier. Alors, l'aviation a été appelée à l'aide. Quelques minutes plus tard, une escadrille d'avions d'assaut est apparue au-dessus du fort et a commencé à larguer des bombes de gros calibre à basse altitude. Le bombardement a duré toute la journée. Les escadrilles se sont succédé. Pendant les intervalles, le fort a été pilonné par l'artillerie. En conséquence, d'énormes destructions ont été causées aux installations du fort. Les postes d'observation sur les tourelles blindées ont été détruits. Des blocs isolés de constructions ont été arrachés de leur emplacement ; le bloc principal de la construction a été gravement endommagé. Enfin, le fracas de l'explosion a témoigné qu'un des dépôts de munitions avait explosé. Tard dans la soirée, l'infanterie allemande a de nouveau commencé l'assaut. À ce moment-là, un drapeau blanc est apparu sur la tour d'observation avant — le fort La-Rochette s'était rendu.

D'après cette description empruntée au journal allemand « Deutsche Allgemeine Zeitung », il est clair que dans l'attaque du fort, les avions d'assaut ont joué un rôle important. Mais il faut tenir compte du fait qu'ils n'ont pu accomplir leur tâche que parce que la maîtrise de l'air avait été préalablement acquise, que le fort, apparemment, ne possédait pas de défense antiaérienne et que le soutien du fort par les troupes au sol était exclu. Il a de nouveau été confirmé la constatation longtemps établie que 307 fortifications isolées, avec les moyens modernes de chute, peuvent résister pendant un temps très limité. Et il est encore une fois confirmé que pour capturer une fortification moderne, il est nécessaire de disposer non seulement de divers moyens techniques, mais aussi d'une infanterie renforcée par des sapeurs, qui porteront le dernier coup décisif. Seul ce coup ou sa menace démoralisera complètement les défenseurs. La possibilité d'un débarquement par parachute pour capturer le fort n'est pas exclue.

Opération en Flandre

Les armées allemandes avaient pour tâche d'empêcher la formation d'un front de position. Les conditions préalables à cela étaient évidentes sous forme de concentration des forces alliées sur l'ensemble du front et la présence, sur certains secteurs — à Anvers, dans la région de Namur et à la frontière française — de positions préparées. Sur les autres secteurs du front, les armées alliées, apparemment, ne possédaient rien de plus que des tranchées rapidement creusées. Les récits des correspondants étrangers sur de fortes positions préparées sur tout le front ne sont pas dignes de confiance. Les positions, comme on le sait, ne se créent pas par le seul désir ; elles nécessitent plus de dix jours de travail intense des troupes qui les occupent et une quantité énorme de matériaux divers. Ni le temps, ni les possibilités matérielles, dans la situation créée, les Alliés ne les possédaient.

Néanmoins, la tâche à laquelle étaient confrontées les armées allemandes était difficile. Il fallait la résoudre dans les prochains jours, car il semble que le renseignement avait déjà signalé le mouvement des forces de réserve françaises.

Le début de la préparation de la nouvelle opération doit être considéré à partir du 14 mai, car ce jour-là l'avancée des armées allemandes en Belgique s'est arrêtée. Il ne se produisait que de petits affrontements visant à améliorer les positions. En même temps, dans l'arrière des armées allemandes, avaient lieu des transports intensifs. Selon la description d'un correspondant d'un journal étranger, les routes à l'arrière étaient encombrées sur une distance de 150 km par des colonnes mobiles avec des troupes, des canons et des munitions. Ce n'était que la faiblesse de l'aviation alliée qui permettait aux Allemands de concentrer leurs forces à de tels rythmes rapides et à une si grande échelle sans pertes importantes. Si jusqu'à présent l'offensive était principalement

exécutée par les unités de chars et l'infanterie motorisée, pour la nouvelle opération le commandement allemand se hâtait de rassembler toutes les forces de son infanterie et de son artillerie.

Le 15 mai, les Allemands poursuivaient les combats des unités d'avant-garde, s'efforçant de garantir pour l'offensive à venir la position de départ la plus avantageuse. Aux actions militaires de ce type appartient la prise ce jour-là de la ville de Louvain, qui constituait en quelque sorte une position avancée des alliés sur la rivière Dyle. En réalité, les Anglais défendant Louvain n'ont pas engagé le combat. Dès que l'artillerie allemande et les bombardiers en piqué ont commencé la préparation de l'attaque, les Anglais se sont repliés derrière la rivière Dyle. À l'aube du 15 mai, la ville de Jève, abandonnée par les Français, a également été occupée.

La largeur du front de la nouvelle opération était de 220 à 230 km. Les armées allemandes, de par leur composition, disposaient de forces pour lancer une offensive simultanément sur tout le front. Grâce au fait qu'une partie des forces opérant aux Pays-Bas avait été libérée, jusqu'à 80 divisions allemandes pouvaient être engagées dans le combat. Ils étaient confrontés à environ 15 divisions de l'armée belge, 10 divisions britanniques et jusqu'à 30 divisions françaises. La supériorité en chars et en aviation restait du côté des Allemands.

Le commandement allemand a pris la décision de percer simultanément, avec pression sur tout le front, le front des Alliés entre Namur et les fortifications septentrionales, et entre Givet et Sedan (fig. 58). Sur le premier secteur, la largeur du front envisagé pour la percée était d'environ 20 km. Ce secteur, non protégé par des obstacles naturels, était le moins fortement fortifié. Ici, l'attaque visait le flanc gauche des armées françaises et, en cas de succès, pourrait entraîner la séparation des Français des Anglais et des Belges. Sur le secteur sud, la largeur du front de l'attaque atteignait 50 km. Ici, les Allemands prévoyaient l'attaque principale. L'objectif était, en perçant le front des armées françaises, de prendre simultanément le flanc de l'ensemble du groupe nord des armées alliées et des troupes françaises placées sur la ligne Maginot. Dans le même temps, un positionnement réussi sur ce secteur, qui constituait en quelque sorte un angle saillant dans la ligne de tout le front allemand, compliquait le transfert des réserves françaises vers le nord.

La section sud était sur le plan tactique particulière. Ici, sur le front de Jive à Sedan, les Français occupaient essentiellement des positions avancées, situées à 8 à 10 km au nord-est de la rivière Meuse. En conséquence, les troupes occupant ces positions n'avaient pas la profondeur nécessaire pour manœuvrer, pouvaient être pressées contre la rivière, et l'approche des renforts était difficile et devait se faire par les ponts existants, c'est-à-dire par un nombre limité de directions. En cas de succès de l'attaque, il était possible de s'emparer des ponts sur la Meuse au passage des unités en retrait, facilitant ainsi le développement du succès sur l'autre rive. Et c'est exactement ce qui s'est passé.

Dans la nuit du 16 mai, dans certains secteurs, les Allemands ont tenté de s'emparer des positions françaises par une attaque nocturne surprise, soutenue par l'artillerie et l'aviation. Mais ces attaques n'ont pas eu de succès.

L'attaque des forces principales a commencé le matin du 16 mai. Ainsi, la préparation de cette énorme opération n'a pris que deux ou trois jours. Seule la disponibilité de transports motorisés et de puissantes unités de construction routière a permis d'accomplir ce travail énorme.

Autant qu'il est possible de déterminer d'après les descriptions disparates de différents correspondants, l'attaque sur les principaux axes a été menée de la manière suivante.

À l'heure prévue, l'artillerie a commencé une préparation renforcée de l'attaque. En même temps, les bombardiers en piqué ont commencé le bombardement systématique des positions ennemies, agissant par escadrilles entières. Apparemment, les Allemands cherchaient, en utilisant ce nouveau moyen, à atteindre la même masse que lors de l'utilisation d'autres branches des forces armées. Pendant la préparation d'artillerie et d'aviation, une surveillance minutieuse du champ de bataille était effectuée. Dès qu'un mouvement des réserves ennemies à l'arrière était détecté, des chasseurs et des bombardiers en piqué étaient immédiatement envoyés contre eux.

La préparation de l'attaque a apparemment été de courte durée, mais, grâce à la masse des moyens engagés, très efficace. Les positions ont littéralement été rasées, des incendies éclataient à certains endroits. La profondeur de la préparation a également eu une grande importance.

Lorsque la préparation a atteint son intensité maximale, les brigades de chars sont passées à l'attaque. L'échelon de tête des chars était composé de chars lourds et de chars lance-flammes, immédiatement suivis par les sapeurs dans des véhicules blindés. Derrière eux se trouvait l'échelon suivant de chars moyens et, enfin, les chars légers avançaient, accompagnés par l'infanterie sur les véhicules blindés.

La vitesse de progression de cette vague de blindés était prévue à 15-20 km par heure. Sa tâche consistait à percer en profondeur les défenses de l'ennemi, à supprimer l'artillerie, à perturber le système de tir de fusils-mitrailleurs et le commandement. Les chars devaient agir simultanément en grande profondeur afin d'empêcher l'ennemi de rétablir sa défense, ce qui échoue souvent lorsque les chars attaquent en un seul échelon.

Derrière la vague de chars et d'infanterie avançait l'infanterie, progressant par groupes de bataillons. L'artillerie antichar et régimentaire suivait directement ses groupes d'infanterie et se déployait parfois dans leurs premiers échelons. Elle était destinée à mener un tir à vue sur les foyers de résistance ennemis restants, ainsi que sur ses chars.

Une partie de l'aviation d'assaut et de chasse effectuait constamment des vols au-dessus du champ de bataille, apportant son aide aux principaux chars par des attaques aériennes.

Voici le schéma de l'attaque. Mais la résistance de l'ennemi y apportait des corrections substantielles. Tout d'abord, la vitesse prévue de la progression de la vague de chars n'était généralement pas maintenue. Les chars pouvaient au mieux avancer à une vitesse de 8 à 10 km/h, et le plus souvent ils étaient obligés de « piétiner sur place », c'est-à-dire de mener un combat de tir en se déplaçant sur le front, et non en profondeur. Dans de tels cas, les échelons suivants de chars, puis l'infanterie, arrivaient progressivement sur le premier échelon ; il se produisait un énorme densification de l'ordre de bataille, accompagnée de grandes pertes dues au feu ennemi. La crise était résolue soit par un mouvement audacieux en avant de l'infanterie, soit par un repli général. Dans ce dernier cas, l'artillerie et l'aviation reprenaient la préparation, puis les unités remises en ordre commençaient de nouveau l'attaque. Par conséquent, malgré la saturation des forces attaquantes en matériel de combat, leur progression à l'attaque n'était pas une marche triomphale, mais exigeait des pertes importantes.

Il est donc tout à fait compréhensible que, le premier jour de l'opération, le 16 mai, les troupes allemandes aient obtenu, sur les deux secteurs, un succès modéré par rapport aux rythmes théoriques de combat de chars : elles ont avancé de 10 à 15 km. Il convient de se demander s'il n'est pas possible d'atteindre la même chose avec des moyens plus modestes. La masse de chars allemands, en présence d'une résistance obstinée de l'ennemi, avait un avantage certain : elle excluait le succès des contre-attaques françaises de chars, qui se retrouvaient en infériorité numérique et étaient presque toujours battues.

Dans le secteur entre Wavre et Namur, le succès atteint permettait aux Allemands de commencer le développement de la percée à la fois en profondeur vers Bruxelles et sur le flanc droit vers Malines. Cette combinaison de frappes, menée par les troupes allemandes le 17 mai, fut suffisante pour contraindre les troupes anglo-belges à commencer le repli sur l'ensemble du front vers une nouvelle ligne de défense derrière la rivière Escaut. Le soir du 17 mai, les Allemands entrèrent à Bruxelles et à Anvers.

Dans le secteur de Jive, Sedan, les Allemands ont réussi, au cours du 16 mai, à repousser les Français derrière la rivière Meuse, et plus au nord de Sedan, à traverser à la suite des unités françaises en retraite sur la rive gauche de la Meuse. La tentative des Français d'engager leurs unités blindées pour repousser les Allemands derrière la rivière Meuse n'a pas donné de résultats. Les Allemands ont continué, sous la protection de leurs chars, à se répandre sur la rive gauche de la rivière.

Apparemment, les Français ont réussi à concentrer d'importantes réserves au sud de Sedan, et le 17 mai, des combats acharnés s'y sont engagés. Les Français ont engagé leurs unités blindées.

Grâce à elles, les Français ont seulement pu ralentir l'avancée de la percée en direction de Rethel et de Reims, mais pas repousser les Allemands au-delà de la rivière Maas.

Le commandement allemand a apparemment pris en compte la force de la résistance des Français au sud et à l'ouest de Sedan et, le 17 mai, a déplacé la frappe principale des unités blindées sur le secteur nord du front attaqué. C'est ici, dans la nuit du 17 mai, que des passages ont été préparés sur la rivière Meuse et que 5 divisions blindées ont été concentrées. La frappe était dirigée vers le nord-ouest afin de repousser les Français au-delà de la rivière Sambre et vers l'ouest — sur Avesnes et Vervins, des deux côtés de l'Oise.

La position des Français au sud de la rivière Sambre était instable. Leur flanc gauche au nord de la zone fortifiée de Namur avait déjà commencé à se replier. Au sud, près de Givet, un repli était également imminent. Dans le même temps, les réserves, apparemment, étaient épuisées, et il ne fallait pas espérer l'arrivée de forces fraîches depuis l'intérieur du pays, car les combats acharnés au sud et à l'ouest de Sedan avaient attiré toutes les forces disponibles.

La bataille s'est déroulée sur un front d'environ 80 km, l'attaque principale ayant été portée sur un secteur de 30 km. Côté allemand, 1 000 avions d'assaut et en piqué et jusqu'à 3 500 chars ont participé à la bataille. À la fin de la journée, le front de la 9e armée française avait été percé. Le corps blindé de l'armée allemande est entré dans la brèche et a atteint les sources des rivières Sambre et Oise près d'Avesnes et Wervicq.

La situation de la 9e armée française s'est compliquée en raison du fait qu'à ce moment-là se déroulait un changement de commandement. L'ancien commandant avait quitté l'armée, et le nouveau commandant, le général Giraud, ne connaissant pas la situation, a été fait prisonnier pendant les recherches de son état-major. L'armée se retrouvait en fait au moment le plus critique sans direction supérieure et ne pouvait dans ces conditions que se replier en désordre vers le nord-ouest.

La profondeur de la percée atteignait 40 km. Sur la trajectoire de mouvement du corps blindé, il n'y avait aucune grande force française. Seules les troupes de passage et les unités de garnison pouvaient lui opposer une résistance.

Au cours du 18 mai, le retrait de toutes les armées — belge, anglaise et deux françaises — a continué au nord. La zone fortifiée de Namur a été abandonnée, comme Liège, avec pour tâche de continuer à se défendre de manière autonome. Au sud, les combats acharnés avec les réserves françaises arrivées se poursuivaient. Les Allemands progressaient néanmoins, bien que lentement, vers Montmédy et la Meuse. Le corps blindé a avancé jusqu'à la ligne Cambrai, Saint-Quentin. Peu après, des divisions d'infanterie motorisée ont commencé à se joindre à la percée.

Le 19 mai, les Français ont tenté de colmater la brèche par une attaque simultanée depuis le nord, depuis Cambrai, et depuis le sud, depuis Saint-Quentin. Mais apparemment, ils ne disposaient pas des forces nécessaires pour cela. À Cambrai, du côté français, 50 chars ont participé au combat, et à Saint-Quentin — 100 chars. Bien sûr, ces forces insignifiantes ne pouvaient pas repousser les unités blindées allemandes, mais elles ont néanmoins ralenti leur avancée vers l'ouest.

Le 20 mai, les armées alliées du nord ont commencé à se consolider, à l'est de Gand et sur la rive ouest de l'Escaut. Le commandement allemand a apparemment décidé d'élargir la percée. C'est pourquoi, toute la journée du 20 mai, il a mené des attaques renforcées sur le front de Valenciennes à Cambrai. Cependant, en s'appuyant sur les vieilles forteresses de Condé, Valenciennes et Quesnoy, les Français ont repoussé toutes les attaques. À nouveau, la densité du front s'est avérée suffisante pour empêcher la percée des chars.

Dans le secteur sud, les combats étaient principalement des combats d'infanterie et d'artillerie, et l'avancée des Allemands vers le sud était lente. Le corps blindé atteignit ce jour-là la partie supérieure de la rivière Oise entre Péronne et Saint-Quentin.

Le rythme de progression les 19 et 20 mai a fortement diminué, ne dépassant pas 20 km. Au total, en 5 jours d'opérations, les unités avancées des Allemands ont progressé de 90 km. Cela donnait en moyenne 18 km par jour. Dans cette baisse de rythme se cachait la menace que la percée soit éliminée. Mais il y avait aussi un aspect positif, consistant en ce que l'infanterie arrivée pouvait consolider solidement les positions atteintes et ainsi créer une base pour une nouvelle attaque. Le

commandement allemand a décidé de développer la percée dans la direction de la résistance la plus faible, c'est-à-dire le long de la rive nord de la rivière Oise.

Le 21 mai, le corps blindé, soutenu par l'infanterie motorisée et l'aviation, fit un nouvel élan décisif, capturant sur son flanc droit Arras, et sur le flanc gauche Amiens et Abbeville. La profondeur de l'avancée atteignait 40 à 100 km. En même temps, la lutte acharnée se poursuivait sur les deux flancs de la percée et son élargissement progressif.

Il a été plus réussi dans le secteur sud. Ici, les Allemands se sont approchés du flanc gauche de la position de Maginot à Montmédy et ont pris Saint-Quentin, La Fère et Laon.

Par la suite, le commandement allemand a renoncé à développer des actions dans le secteur sud en raison de la résistance croissante des Français et a concentré toute son attention sur le secteur nord. Mais les opérations militaires dans le sud n'ont pas cessé complètement. La pression sous forme d'attaques ponctuelles dans divers points était exercée tout le temps afin de retenir les forces françaises et de retarder leur transfert vers d'autres directions.

On peut conclure ainsi la description de l'opération des Flandres. Ensuite, en réalité, une grande bataille manœuvrière a commencé. Notons simplement ses principaux jalons.

Pour consolider le front nouvellement émergent le long des rivières Somme et Ancre et en même temps encercler et détruire les forces alliées en Flandre et en Artois, le commandement allemand a dû engager d'importantes réserves.

Jusqu'à trois divisions ont même été transférées depuis le front du Rhin dans la zone des combats. L'Allemagne mobilisait ses forces pour obtenir une victoire décisive.

Chez les alliés, l'absence d'unité dans le commandement et la direction politique empêchait de prendre des décisions audacieuses, risquées et en même temps susceptibles de donner des résultats. Au contraire, un désarroi d'idées, d'opinions et d'actions a commencé. Les Français proposaient apparemment de commencer l'offensive depuis le front d'Arras, Cambrai, Valenciennes avec toutes les armées du nord dans la direction sud-est, tandis que les Anglais insistaient obstinément pour une évacuation immédiate de leur corps expéditionnaire et avaient même commencé à embarquer une partie de leurs forces sur des navires. Cependant, dans les journaux, ils faisaient circuler des rumeurs selon lesquelles les forces anglaises débarquent continuellement dans les ports de France pour renforcer les troupes en action, tentant ainsi de tromper les Allemands et leur propre opinion publique. Le désarroi dans le camp des alliés a été l'une des principales causes de la défaite subie. La ténacité montrée par les troupes françaises à Cambrai, Valenciennes et Lille témoigne du fait qu'elles étaient également capables d'actions plus actives.

Le 22 mai, le corps de chars allemand a pris possession de la zone occupée et a réapprovisionné ses stocks de matériel de combat et de carburant. Il a réussi à établir dans la région d'Amiens une tête de pont suffisante sur la rive sud de la Somme. Le 23 mai, le corps a subi une nouvelle attaque et a capturé Boulogne, et le 24 mai, il est arrivé à Calais, où des combats acharnés ont éclaté avec les unités françaises et anglaises transférées ici. La tentative des unités blindées allemandes de percer dans le dos des armées alliées au sud-est de Calais via Saint-Omer a rencontré une résistance déterminée des forces blindées alliées présentes ici.

À ce moment-là, les combats épars sur le reste du front contre les armées du Sud se déroulaient, comme on dit, avec un succès variable, c'est-à-dire sans succès pour l'attaquant. Mais d'ici le 24 mai, le commandement allemand avait réussi à réorganiser les forces de choc et avait commencé l'attaque sur le front de Gand, Courtrai, Tournai avec l'objectif évident de couper le groupe de forces françaises dans la région de Valenciennes, Cambrai, Arras du reste des forces alliées. Sous la pression des attaques allemandes, les Anglais et les Belges abandonnèrent leurs positions sur la rivière Escaut et commencèrent à se replier derrière la Lys. Gand et Courtrai furent pris par les Allemands. Néanmoins, la percée du front échoua. Environ 40 divisions alliées sur un front de 200 km étaient suffisamment fortes pour empêcher toute percée. Mais sous la pression des forces ennemies supérieures, elles furent contraintes de se défendre là où il exerçait une pression particulièrement forte de toutes ses armes et, bien sûr, d'une infanterie nombreuse.

À partir de ce moment, le recul lent et progressif de toutes les armées alliées vers Dunkerque et Ostende a commencé. Tous les espoirs de colmater la brèche ont été abandonnés. Le

commandement français a décidé de ne pas s'engager dans des combats frontaux avec les armées allemandes, mais de tenter de former un nouveau front défensif le long des rivières Somme et Escaut, en laissant les armées coupées au nord de la Flandre et de l'Artois à leur sort.

Le 26 mai, les Allemands ont occupé Calais, le 27 mai l'armée belge a capitulé. Grâce à cela, Bruges et Ostende sont passées entre les mains des Allemands. Les Français ont cessé leur résistance dans la région de Lille et ont commencé leur repli vers Dunkerque, où une grande partie du corps expéditionnaire britannique avait déjà réussi à se retirer. La retraite a été courageusement couverte par la 1^{re} armée française.

Le commandement allemand a entrepris la dernière tentative décisive pour couper les forces alliées de Dunkerque. Dans la région de Calais, jusqu'à 10 divisions blindées et 3 divisions mécanisées d'infanterie étaient concentrées. Cette poussée de l'armée blindée n'a pas réussi. La densité accrue de la défense résistait aux efforts des forces blindées, malgré d'énormes pertes des deux côtés. L'inondation de la région, commencée par les Français, a arrêté l'avancée des forces blindées allemandes.

Jusqu'au 30 mai, le combat a continué dans les approches proches de Dunkerque. L'évacuation des troupes alliées se poursuivait à plein rythme. Une partie des troupes françaises, constituant l'arrière-garde, s'est retrouvée encerclée.

La résistance à Dunkerque a duré jusqu'au 4 juin, lorsque l'évacuation des forces principales du corps expéditionnaire anglais et d'une partie des troupes françaises a été terminée. Le camp fortifié de Dunkerque a résisté pendant 5 jours, ce à quoi a largement contribué l'inondation des terrains au nord-est et à l'ouest du camp.

À la suite des combats aux Pays-Bas, en Belgique et en France, les troupes allemandes ont mis en déroute l'armée néerlandaise, l'armée belge, les 1^{re}, 7^e et 9^e armées françaises ainsi que le corps expéditionnaire anglais. Toutes ces forces ne pouvaient plus participer à une nouvelle bataille qui devait décider du sort de la France. Selon les informations de l'état-major général allemand, lors de la bataille frontalière et de l'opération des Flandres, les armées allemandes ont fait prisonniers 1 million 200 mille hommes, dont 400 mille Néerlandais, 500 mille Belges, et 300 mille Français et Anglais.

Ainsi, des armées d'un effectif total d'environ 2 millions de personnes, organisées en 50 à 60 divisions, avec d'énormes moyens matériels, soutenues par une aviation puissante, se sont d'abord fait percer, puis éliminer en l'espace de 25 jours.

Pendant cette période, le flanc droit des troupes allemandes a parcouru 170 km. En considérant que l'avancée a duré 20 jours, la vitesse moyenne est de 8 à 9 km par jour. Le centre des armées allemandes a parcouru de Namur à Dunkerque — 200 km, c'est-à-dire qu'il se déplaçait à une vitesse moyenne de 10 km par jour. Enfin, le flanc contournant des troupes blindées et motorisées a parcouru 340 km, c'est-à-dire qu'il avançait en moyenne de 17 km 316 par jour. Nous avons déjà indiqué que certains jours, la vitesse d'avancement était plus élevée, en particulier pour les formations blindées. Mais les vitesses moyennes obtenues de l'opération sont très instructives pour établir des calculs opérationnels. En même temps, elles précisent dans une certaine mesure le concept d'opération profonde et éclair.

Les raisons des succès allemands, comme nous l'avons déjà indiqué, résidaient principalement dans la supériorité générale des forces, dans l'absence d'unité de commandement politique et militaire chez les alliés, dans la plus grande mobilité de l'armée allemande et, enfin, dans certains avantages tactiques découlant d'une meilleure préparation de l'armée allemande aux formes de combat mobiles. Un spécialiste militaire étranger, sur la base de l'expérience de cette opération, a conclu que, toutes choses étant égales par ailleurs, la supériorité aérienne pourrait assurer la victoire. Une telle opinion a à peine de valeur, car la supériorité dans n'importe quelle arme, à égalité dans les autres, peut également assurer la victoire. Par conséquent, nous ne nous inclinons pas à donner la préférence à une arme particulière. Il est évident qu'il faut leur combinaison et une utilisation correcte.

Dans l'opération flamande déconstruite, la percée du front à l'échelle opérationnelle a été réalisée uniquement dans un secteur. Cela prouve que les difficultés dans l'organisation de la percée

persistent, malgré la présence de moyens offensifs énormes et nouveaux sous forme de formations blindées et d'aviation de bombardement.

La percée en deux points suivie d'une double enveloppe, réalisée par l'armée allemande au début de l'opération, est très instructive, bien que les objectifs fixés n'aient pas été entièrement atteints. Des opérations similaires pendant la guerre avec la Pologne ont donné de meilleurs résultats. La raison en était vraisemblablement la moindre résistance de l'armée polonaise.

La rapidité de la préparation d'une opération offensive, l'intensité de sa conduite, la manœuvre des directions du coup principal au cours de l'opération — tout cela mérite une étude très attentive.

Les formes tactiques de percée sous forme d'attaques massives de chars se sont avérées moins efficaces qu'il n'y paraissait d'après des correspondances de journaux fragmentaires. En revanche, le développement de la percée par les forces blindées s'est totalement justifié et nécessite une étude sérieuse ainsi que la recherche de moyens pour encore plus accélérer les actions des unités blindées. Les percées dans leurs actions actives au cours de cette opération ont néanmoins été assez longues — de 2 à 5 jours.

Les zones fortifiées isolées (Liège, Namur) se sont révélées insuffisamment résistantes, bien que certains points d'appui de ces zones fortifiées aient tenu jusqu'au 23 mai. Il est possible que l'une des raisons de la chute rapide des zones fortifiées ait été la faible ténacité morale des troupes et du commandement.

Tels sont les résultats préliminaires de l'opération flamande. Les conclusions générales seront tirées après l'examen de l'opération générale sur les rivières Somme et An.

Opération sur la Somme

Le 5 juin, c'est-à-dire le lendemain de la prise de la forteresse de Dunkerque, les troupes allemandes ont commencé une nouvelle opération visant à avancer en profondeur en France. Si l'on considère le 27 mai — jour de la capture d'Amiens par les Allemands — comme la date de début de la préparation de cette opération, alors la période de préparation ne sera dans ce cas que de 9 jours.

Pendant ce court laps de temps, le commandement des forces allemandes a réussi à effectuer un regroupement de ses forces et à concentrer d'énormes forces sur les rives des rivières Somme et Aisne. Selon les dernières informations, les forces allemandes pour la nouvelle opération se sont regroupées comme suit. Sur la rivière Somme, de la mer à Péronne et plus loin jusqu'à Reims sur la rivière Aisne, s'étendait le front du groupe d'armées du général Bock, composé des 4e, 9e et 6e armées et du 15e corps blindé. Au total, ce groupe comprenait environ 50 divisions d'infanterie et 3 à 4 divisions blindées. De Reims à Montmédy, le front était occupé par le groupe d'armées du général Rundstedt, composé des 2e, 12e et 14e armées et des 12e et 14e corps blindés. Ce groupe comptait environ 45 à 50 divisions d'infanterie et 5 à 7 divisions blindées. En réserve opérationnelle des deux groupes d'armées, 30 à 35 divisions étaient concentrées (fig. 59).

Ainsi, sur un front de 300 km se sont concentrées 100 divisions. Pour un front aussi large, la densité de troupes est énorme. Selon les mêmes informations, du côté allemand, 4 000 chars et jusqu'à 6 000 avions ont participé à la bataille.

Sur le reste du front franco-allemand, contre la ligne Maginot et le long du Rhin, d'une longueur allant jusqu'à 400 km, se trouvaient deux armées d'une force de 25 à 30 divisions, qui concentraient des groupes d'assaut contre le secteur fortifié de la Sarre et sur le flanc gauche contre Colmar.

Quelles forces disposait la France pour repousser le coup allemand ? Il y a des raisons de supposer que le commandement français avait réussi à achever la formation de plusieurs nouvelles divisions, mais pas plus de 10. En tenant compte du fait qu'au moins 20 divisions avaient été perdues lors de l'opération de Flandre, on peut considérer qu'au début de la bataille générale sur les rivières Somme et An, la France disposait de 90 divisions, dont environ 10 divisions restaient sur le front italien et jusqu'à 30 divisions se trouvaient sur la ligne Maginot. Par conséquent, sur le front décisif de 300 km, les Français pouvaient compter sur environ 50 divisions, soit deux fois moins

que les Allemands. En ce qui concerne les chars et l'aviation, les Français étaient également au moins deux fois inférieurs aux Allemands. Les Anglais ont réussi, au début de l'opération, à apporter à l'armée française l'aide d'une seule division canadienne.

Telle était la densité opérationnelle des armées ennemies. La densité tactique, bien sûr, n'était pas uniforme sur tout le front ; les divisions étaient réparties en fonction des tâches et de la nécessité de constituer des réserves et des seconds échelons. En moyenne, apparemment, sur les directions principales, les Allemands avaient une division pour 2,7-3 km de front, et les Français — pour 6-8 km de front. De plus, les Allemands disposaient de fortes réserves, tandis que les Français en avaient en nombre extrêmement limité. En général, tous les avantages opérationnels et tactiques étaient du côté de l'armée allemande, ce qu'il ne faut pas oublier lors de l'évaluation des résultats des combats. La supériorité en forces atteinte par les Allemands n'en diminue en rien l'importance des succès qu'ils ont remportés et témoigne du haut niveau de leurs plans stratégiques.

Il convient de dire quelques mots sur l'organisation de la défense française. Ayant renoncé à l'offensive pour porter assistance au groupe d'armées du nord, pris et repoussé vers la mer en Flandre et en Artois, le commandant en chef des armées françaises, le général Weygand, commença à préparer énergiquement la défense le long des lignes des rivières Somme et Aisne.

Nous n'allons pas examiner la pertinence d'une telle décision en l'absence de matériaux factuels suffisants, bien qu'à la lumière des faits déjà connus elle semble au moins mal justifiée !, car elle était passive et donnait aux Allemands la possibilité de détruire les forces alliées par morceaux !. Ce qui nous intéresse à présent, ce sont les formes tactiques de défense élaborées par le commandement français, qui avait ! la possibilité dans une certaine mesure déjà 319 de prendre en compte l'expérience des combats précédents et de saisir les particularités de la tactique offensive allemande.

Selon les rapports des observateurs étrangers, le commandement de l'armée française est parvenu à la conclusion que la défense rigide et insuffisamment profonde (selon le règlement français, la profondeur de la défense d'une division est de 4 à 6 km) ne peut pas résister aux frappes avec des moyens modernes, car elle est supprimée simultanément sur toute la profondeur. De plus, la résistance ne se manifeste que dans la bande de terrain équipée de positions, tandis que tout ce qui se trouve derrière cette bande — artillerie, états-majors, installations arrière — se retrouve sans défense face à l'attaque des chars ennemis percés. Pour éliminer ces défauts, il a été décidé de donner à l'organisation de la défense un caractère plus «élastique», et pour cela de disperser la défense sur une plus grande profondeur tout en regroupant les éléments de défense en unités capables de résister de manière autonome.

En pratique, ces idées ont apparemment été mises en œuvre de manière différente. Dans certaines régions, la défense s'est scindée en plusieurs points d'appui profondément situés, pour lesquels ont été utilisés des carrières, des forêts et des agglomérations. Dans d'autres régions, une série de positions continues a été créée le long des rives des canaux et de nombreux ruisseaux et rivières. Il est tout à fait clair que les changements de tactique ne peuvent pas se réaliser aussi rapidement que le commandement le souhaiterait. Mais la thèse principale sur l'augmentation de la profondeur de la défense a apparemment été mise en œuvre par les troupes françaises. La défense française est-elle devenue réellement plus élastique et ne s'est-elle pas transformée en défense « liquide » ? Voilà une question légitime que chacun peut poser. En étudiant les opérations de la guerre mondiale de 1914-1918 et toutes les guerres suivantes, nous avons noté l'importance de la densité de la défense. Elle avait également de l'importance lors de la bataille frontalière et de l'opération de Flandre. Les résultats des combats en France font penser qu'à la poursuite de l'élasticité de la défense, les Français perdaient souvent la densité nécessaire. La défense dispersée devenait peut-être plus antichars grâce à une meilleure utilisation du terrain, mais elle perdait ses propriétés antipélotons, ce qui la rendait peu résistante. Ainsi, le commandement français a tenté d'adapter l'organisation de la défense aux nouvelles formes d'attaque, mais n'a pas trouvé de solution complète avec les moyens dont il disposait. En général, les Français ont réussi à créer des positions fortifiées et les ont même renforcées, en grande partie, par des ouvrages défensifs lourds.

Si l'énergie énorme investie dans cela avait été utilisée pour des objectifs plus actifs pendant l'opération de Flandre, il est possible que le cours de la guerre aurait pris un caractère différent.

À la veille de l'assaut du 4 juin, les Allemands ont mené à grande échelle un raid sur les aérodromes de l'aviation française, qui, selon leurs informations, a été très réussi. L'attaque a commencé à 4 heures le 5 juin sur le front de la Manche à Laon. Les Allemands ont engagé de puissantes forces d'artillerie, l'aviation d'assaut et un grand nombre de chars. Les directions des principaux frappe se sont dessinées dans la région d'Amiens, dans la région de Péronne et entre l'Oise et l'Aisne.

La tâche du premier jour de l'offensive consistait à prendre les têtes de pont sur la rive sud de la Somme et sur le canal de l'Ellette. La méthode d'attaque là où les têtes de pont étaient aux mains des Allemands était la même que lors de la percée du front à Sedan et à Givet. Après la préparation d'artillerie, l'attaque des forces mobiles était ouverte par des avions d'assaut et en piqué, qui volaient en trois ou quatre vagues et depuis une faible altitude lâchaient des bombes et tiraient sur les positions françaises avec des canons et des mitrailleuses. Ensuite avançaient, également en plusieurs vagues, les chars, accompagnés d'une infanterie nombreuse. Immédiatement derrière les chars progressaient des groupes de sapeurs et de fusiliers avec des moyens de déminage pour détruire les obstacles. Là où il fallait franchir une rivière ou un canal, les chars n'étaient engagés au combat qu'après que l'infanterie se soit solidement installée sur la rive ennemie.

La résistance des Français fut tenace. L'offensive allemande se distinguait par un entêtement tout aussi grand, les Allemands renouvelant leurs attaques tout au long de la journée en engageant des forces fraîches. En conséquence, les Allemands réussirent à établir des têtes de pont : sur la Somme, près d'Abbeville et sur le canal de l'Àlette, ainsi qu'à élargir les têtes de pont précédemment conquises à Amiens et Péronne.

Au cours du jour suivant — le 6 juin — les Allemands, poursuivant leur offensive, forcèrent les Français à se replier sur le secteur d'Abbeville, Amiens au-delà de la rivière Bresle et étendirent légèrement le saillant à Péronne et sur le canal de l'Authie. Selon les informations françaises, les chars allemands subissaient de lourdes pertes lors des tentatives de percée du front, car l'infanterie était souvent en retard, retenue par les points d'appui français.

Le troisième jour de la bataille — le 7 juin — les Allemands, sans relâcher la pression, repoussèrent définitivement les Français de la rivière Somme et du canal de l'Élette. Les Français, apparemment, menaient des combats sur leurs positions préparées à l'avance. Au sud d'Amiens, des éléments du 15^e corps blindé se sont glissés à travers les positions françaises et ont commencé à se diriger vers Forges-les-Eaux. Le commandement français comptait apparemment encore sur le fait qu'il réussirait à isoler ce groupe blindé de ses troupes et à le détruire. Mais il n'y avait pour l'instant aucune force réelle pour cela dans la zone de percée, à l'exception de l'aviation. Dans la région de Condé, les Allemands ont tenté de franchir la rivière Ancre, mais ont été repoussés par les Français.

Depuis la soirée du 7 juin, la pression des Allemands a commencé à se propager vers l'est à partir du canal de l'Élette, et le 8 juin — le quatrième jour de bataille — les Allemands ont forcé les divisions françaises à reculer sur le front entre Omal et Noyon, ont franchi la rivière Aisne à l'est et à l'ouest de Soissons et ont commencé une nouvelle offensive dans la région de Rethel. Selon les rapports du commandement français, ce jour-là, sur le front d'Omal et Noyon, les Allemands ont engagé jusqu'à 20 nouvelles divisions, jusqu'à 7 divisions blindées et un grand nombre d'aéronefs. Ces derniers ont participé de manière très active aux combats des forces terrestres et en même temps ont bombardé l'arrière des Français, les ports de Cherbourg et du Havre et les gares ferroviaires. Les unités blindées qui avaient percé dans la région de Gorge-lez-O n'ont pas seulement échappé à l'anéantissement, mais ont continué à progresser vers Rouen, étendant leurs actions vers l'est jusqu'à Gisors. Des groupes de reconnaissance des unités blindées ont pénétré jusqu'aux environs de Rouen et du Pont-de-l'Arche, où ils ont tenté de traverser la Seine, mais ont été repoussés.

Les combats les plus acharnés ce jour-là ont eu lieu au sud de Suasona et de Rethel. Là, les Français, en essayant de repousser les Allemands derrière la rivière Aisne, ont engagé leurs réserves, mais n'ont réussi qu'à retarder temporairement l'avancée des divisions allemandes. Le

commandement allemand, de son côté, s'efforçait d'utiliser tous les moyens pour briser la résistance des Français. Pour la première fois en France, un largage massif de parachutistes allemands a été utilisé dans la région de Vouziers, dans l'arrière immédiat des divisions françaises. Mais le front français était encore suffisamment solide, le commandement des troupes n'était pas encore désorganisé, et le parachutage n'a pas influencé les résultats de la bataille : il a été encerclé et, apparemment, anéanti.

Au terme de quatre jours de combat, on pouvait constater que le front français avait été ébranlé dans la zone entre Bové et la rivière Oise, — ici les Français avaient déjà perdu toutes les positions préparées à l'avance, — et qu'il tenait encore à l'est de l'Oise.

Le 9 juin, les Allemands ont intensifié la pression sur la rive ouest de l'Oise et au sud de Rethel, repoussant les Français pas à pas. Les Allemands indiquent que l'offensive dans la région de Noyon a été menée principalement par l'infanterie, soutenue par l'artillerie et l'aviation. Ici opéraient une division d'infanterie et une division de montagne, qui, en avançant vigoureusement le long de la rivière Oise, ont percé le front français par leurs propres moyens.

Le commandement français a décidé le 10 juin de retirer ses armées épuisées jusqu'à la ligne du cours inférieur de la Seine, de la zone fortifiée de Paris et de la Marne. Il est possible que l'entrée en guerre de l'Italie le 10 juin ait influencé cette décision.

La retraite des colonnes de troupes françaises représentait des cibles avantageuses pour les frappes de chars et d'aviation de l'armée allemande. Si autrefois les troupes en retraite parvenaient presque toujours à se détacher de l'ennemi, dans les conditions de la guerre moderne, cela devient une tâche exceptionnellement difficile. La résistance opiniâtre manifestée par les Français lors des quatre à cinq premiers jours de combat fut perdue pendant la retraite sous les attaques continues des avions d'assaut et des chars allemands. Les unités de chars allemandes se frayaient un passage dans toutes les directions. Un groupe important de chars réussit à traverser sur la rive sud de la Seine entre Rouen et Vernon, menaçant de couper les communications de Paris avec le sud de la France.

Le 13 juin, les troupes françaises démoralisées ont quitté la ligne de la Seine et de la Marne, sans offrir une résistance sérieuse à l'ennemi. Le 14 juin, les troupes allemandes sont entrées dans Paris, abandonné par les Français.

La résistance des Français avait été définitivement brisée. On pourrait en rester là pour la description de la bataille sur la Somme et l'Escaut, car les événements suivants constituaient déjà une autre opération — la poursuite des armées battues. Mais en rapport avec notre sujet, il est nécessaire de s'arrêter sur la prise par les Allemands de la ligne Maginot.

Le commandement allemand avait préparé à l'avance des opérations contre la ligne Maginot, mais ne les avait pas commencées tant que le succès sur le front principal de la Somme-En n'était pas déterminé. La tension des combats ici était si grande que le commandement allemand a même dû affaiblir partiellement sa groupement sur la ligne Maginot. Mais la même chose a également été forcée le commandement français, qui a laissé sur la ligne Maginot sur un front de plus de 400 km seulement environ 10 à 15 divisions, sans compter la garnison permanente des fortifications.

Le 12 juin, le succès des troupes allemandes était déjà indéniable. Ce jour-là, les combats pour la ligne Maginot ont commencé. La première attaque était dirigée contre la hauteur 395, qui constituait un point d'appui fort sur les approches de Montmédy. Bien que les Allemands aient engagé un grand nombre d'artilleries lourdes, ils n'ont réussi à s'emparer que de quelques fortifications secondaires de longue durée. Mais dans la nuit du 13 juin, les Français, craignant un encerclement de leur flanc gauche par les troupes allemandes progressant le long de la rive occidentale de la Meuse, se sont repliés vers Verdun.

Ainsi, la livraison de la ligne Maginot a commencé déjà en raison de la défaite de la bataille sur le front Somme — An.

Le 13 juin, les Allemands ont commencé à avancer vers Verdun et en même temps ont tenté de percer la ligne Maginot mais à son point le plus faible — dans le secteur de la Sarre, où les fortifications avaient été moins développées par les Français. La ligne de défense à cet endroit passait par la crête de petites hauteurs, devant lesquelles coulait un ruisseau marécageux, se jetant dans la rivière Sarre, avec une série de fossés profonds et des barbelés immergés sous l'eau.

La préparation d'artillerie de l'attaque a duré deux heures. Ensuite, des bombardiers en piqué ont effectué plusieurs raids sur les positions françaises. Mais l'attaque lancée par l'infanterie allemande a échoué : ayant subi de lourdes pertes, l'infanterie s'est arrêtée devant le ruisseau.

Le jour suivant, le 14 juin, les bataillons principaux d'infanterie allemande, renforcés par des sapeurs, franchirent le ruisseau sous la couverture d'un écran de fumée et attaquèrent les positions françaises. L'infanterie était soutenue par des pièces d'artillerie individuelles qui tiraient directement sur les points de feu permanents, ainsi que par l'artillerie lourde qui prit sous le feu les ouvrages de flanquement.

Les intervalles entre les fortifications à long terme n'étaient pas seulement mal fortifiés par les Français, mais n'étaient pas non plus défendus ; même la surveillance des intervalles n'était pas assurée. Ainsi, les troupes allemandes pénétraient facilement dans ces intervalles. Quelques rares ouvrages permanents dans cette région offraient une certaine résistance. En général, la résistance des Français était extrêmement passive ; aucune contre-attaque n'a été effectuée, car il n'y avait pas de troupes de campagne, et les garnisons permanentes des fortifications étaient trop peu nombreuses. L'état moral de l'armée française, en lien avec les événements dans le nord de la France et la situation intérieure du pays, était profondément abattu.

Pendant ce temps, les armées allemandes venant du nord étaient déjà passées derrière la ligne Maginot.

Dans la direction de la Sarre, le 15 juin, les Français ont commencé à se retirer vers le sud, nettoyant le territoire entre les régions fortifiées de Lorraine et d'Alsace. Les troupes allemandes, au soir du 15 juin, avaient avancé jusqu'à Saargemündingen sur une profondeur de plus de 20 km.

En même temps, dans l'arrière de tout le front fortifié du nord-est, sont arrivées des unités du corps de chars, ayant pris le district de Langres.

Les forces terrestres françaises ont reculé sur tout le front. Les garnisons permanentes des zones fortifiées continuaient à résister. La résistance des principales zones fortifiées de la ligne Maginot — lorraine et alsacienne — a été particulièrement opiniâtre. Malgré le feu continu de l'artillerie et les raids massifs de bombardiers en piqué, les deux zones fortifiées ont tenu jusqu'à la fin complète des hostilités — le 24 juin.

La poursuite des forces françaises en retraite s'est déroulée sur tout le front avec une énergie exceptionnelle. Les corps de chars et l'infanterie motorisée, avançant rapidement, dépassant et attaquant les colonnes françaises, y ont joué un rôle décisif. Les principales directions du mouvement des unités de chars sont indiquées sur la fig. 59. Le résultat de la poursuite a été la capitulation des divisions des 3^e, 5^e et 8^e armées françaises, se retirant de Lorraine et d'Alsace, et la quasi-destruction totale des autres armées se retirant de la région de Paris et de Rouen.

Tirons quelques conclusions possibles dans des conditions de manque de matériel factuel.

L'opération sur les pp. Somme et Aisne a commencé par l'invasion de la bande française occupée par les Ukrainiens en trois points, avec une poussée simultanée et très active sur un front de 170 km. Par conséquent, il n'y a pas eu de «coup de bélier» dans une seule zone. Ensuite, les troupes allemandes ont obstinément combattu pendant deux jours pour élargir les zones de percée et les transformer en un front d'attaque continu (voir fig. 59). Cet élargissement du front d'attaque permettait de manœuvrer les directions des frappes et donnait à l'état-major allemand la possibilité de concentrer ses efforts à l'ouest de l'Oise. Après que, le 7 juin, le front d'attaque des Allemands est devenu continu, l'état-major allemand a commencé des attaques dans la région de Reims afin d'élargir davantage le front d'attaque jusqu'à 300 km. L'intervalle de temps entre les premières frappes à Amiens, Péronne et Laon et la frappe à Reims a été de seulement 4 jours. Bien sûr, à un tel rythme dans la succession des frappes, l'ennemi était privé de la possibilité d'effectuer des regroupements.

Ainsi, on peut dire que l'opération examinée a ses prédécesseurs non pas dans les offensives allemandes de 1918, mais dans l'offensive Broussilov de 1916.

Les rythmes de progression dans l'opération considérée se caractérisent par les chiffres suivants. Durant les trois premiers jours, les armées allemandes n'ont avancé que de 15 à 20 km. Au cours des trois jours suivants, jusqu'à la soirée du 10 juin, elles ont réussi à progresser de 30 à 40

km. Enfin, au cours des trois jours suivants, la progression a été de 40 à 70 km. Ces rythmes ont assuré la pleine coordination des troupes françaises et leur défaite. Dans le même temps, la continuité de la pression et la largeur du front de l'offensive avaient une importance énorme.

L'accélération de l'avance des Allemands dans cette opération s'explique par la chute progressive de la densité de la défense française en raison du manque de réserves, et ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique d'une opération offensive moderne.

La percée de la ligne fortifiée était réalisée par des forces combinées, appliquées massivement aux points de percée. Elle reposait sur l'interaction tactique de l'infanterie et des chars (pas côte à côte !), la combinaison de la préparation et du soutien de l'artillerie et de l'aviation pour l'attaque ; en même temps, une partie importante de l'artillerie était réaffectée au soutien direct des chars et de l'infanterie (artillerie mécanisée tirant à vue).

La formation en profondeur des chars pour l'attaque contribuait à la désorganisation de la défense. Mais dans les cas où l'avancement des chars était impossible, la profondeur de leur formation devenait inutile, causait des pertes supplémentaires et ralentissait généralement l'introduction de l'infanterie au combat. C'est pourquoi dans les secteurs fortement fortifiés et les puissantes installations défensives, l'infanterie allemande attaquait souvent sans chars. La forme de l'interaction dans ce cas entre l'infanterie et les chars n'était pas établie.

La période de préparation aérienne et d'artillerie de l'attaque durait en moyenne de 2 à 6 heures. Les tâches de destruction et de suppression étaient réparties entre l'aviation et l'artillerie, mais la base de la préparation de l'attaque reposait apparemment sur la suppression. L'insuffisance de la préparation de l'attaque était compensée par une frappe massive de chars.

Il est nécessaire de prêter attention à l'utilisation par les Allemands de leurs sapeurs. Ils accompagnaient les tanks sous le feu, attaquaient avec l'infanterie et menaient très souvent des reconnaissances de combat de manière autonome, fournissant des informations précieuses.

Le développement de la percée était assuré par les forces blindées et motorisées avec le soutien actif de l'aviation. La moyenne de progression de ces forces après être entrées dans la percée était de 30 à 40 km par jour, et dans certains cas atteignait 60 à 70 km par jour. Il est nécessaire de poursuivre l'étude des méthodes d'action des groupes de développement de la percée dans différentes conditions.

Conclusions

Les opérations offensives de l'armée allemande doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie, pour laquelle il n'existe actuellement pas suffisamment de matériel. Pour le moment, on ne peut tirer que des conclusions préliminaires.

1. Il faut encore noter que les Allemands, dans toutes les opérations, ont mené des offensives sur tout le front actif, immobilisant les forces ennemies. La percée du front se faisait dans les directions de l'attaque principale des armées. En même temps, dans aucune opération les Allemands ne se limitaient à un seul point de percée. Ils essayaient toujours de combiner plusieurs percées. Ce n'est qu'en se préparant à occuper la ligne Maginot que les Allemands ont réduit au maximum possible le front des actions actives. Mais cela s'explique par le fait que les Allemands savaient qu'il n'y avait pas de troupes de campagne sur la ligne Maginot, détournées pour parer un contournement.

2. Lors de l'exécution de la percée, les Allemands cherchaient toujours à l'élargir aussi rapidement que possible. L'augmentation de la profondeur et de la largeur de la percée coïncidait apparemment souvent. À cet égard, le front initial de la percée (l'invasion) pouvait être très étroit.

3. Les rythmes d'exécution de la percée ne dépassaient généralement pas les normes déjà atteintes pendant la guerre mondiale de 1914-1918. Mais grâce à la modification des méthodes et moyens de développement de la percée, ces rythmes ont donné des résultats positifs, bien qu'il faille tenir compte de l'insuffisance ou de l'absence totale de réserves opérationnelles chez l'ennemi. Il est nécessaire d'étudier attentivement la question de la densité de la défense.

4. La percée des positions ennemies était réalisée, comme cela a déjà été indiqué, sur la base de l'interaction des branches des forces armées. Mais il faut souligner que les Allemands tentaient de confier le rôle principal aux chars et à l'aviation. La méthode allemande d'utilisation en attaque de divisions blindées agissant de manière indépendante (non rattachées à des unités d'infanterie) ne s'est pas avérée efficace lors de l'attaque des formations de combat densifiées des Anglais et des Français dans l'opération des Flandres. Apparemment, les formes d'interaction de l'infanterie, des chars et de l'artillerie doivent être plus flexibles.

Dans tous les matériaux étudiés par l'auteur, il n'y a pas d'informations sur le ravitaillement en artillerie des armées ennemies. Rendant hommage à l'époque, les analystes des opérations militaires modernes rapportent assez en détail le nombre de chars et d'aviation, mais oublient l'artillerie. Cela constitue une lacune importante, qui complique l'étude de la question du caractère de l'interaction des branches des forces armées au combat moderne.

5. Les Allemands consacraient un temps extrêmement limité à la préparation des percées. L'opération en Flandre a en fait commencé sans interruption après la bataille frontalière. La préparation de l'opération sur les rivières Somme et An a nécessité seulement quelques jours. Mais il faut tenir compte du fait que ces deux opérations étaient menées contre un ennemi, dans une certaine mesure désorganisé et ne possédant pas une ligne continue de fortifications. Dans d'autres conditions, la période préparatoire peut être plus longue.

6. Le développement de la percée, même en cas de supériorité des forces sur l'ennemi, reste une tâche très complexe et difficile. L'expérience des armées allemandes montre que l'organisation des corps blindés qu'elles ont mise en œuvre s'est avérée très efficace. Il faut noter deux points : premièrement, l'introduction dans la percée du groupe de développement de la percée se faisait souvent sous la forme d'infiltrations de divisions blindées à travers les lignes de combat de l'ennemi ; cela s'est particulièrement clairement illustré lors de la percée à Amiens ; deuxièmement, le succès dans le développement de la percée était en grande partie déterminé par l'avancée rapide de l'infanterie motorisée. Cela s'est le plus nettement manifesté lors de l'opération en Flandre au cours de la percée à Ypres.

L'absence de fantassins motorisés (ou leur insuffisance) dans le groupe blindé ayant percé à Amiens (opération sur la Somme et l'Ancre) n'a pas permis aux Allemands de transformer cette percée en forme décisive, malgré le vide opérationnel du front. La reddition de Paris a eu lieu en raison de la défaite des armées sur l'ensemble du front, et non sous l'effet d'un groupe de percée qui ne s'approchait même pas de Paris.

Du fait mentionné il découle qu'il est nécessaire d'étudier en permanence les actions de l'infanterie motorisée. En particulier, il convient de travailler avec soin les techniques de débarquement de l'infanterie depuis les véhicules à proximité immédiate de l'ennemi (à 500-800 m) sous la couverture du feu de mortiers et d'artillerie.

7. En raison des erreurs opérationnelles survenues en grande partie sous l'influence de facteurs politiques, les 328 armées alliées n'ont pas réussi à utiliser pleinement les fortifications préparées en temps de paix. Avant tout, elles n'ont pas réussi à créer une densité opérationnelle et tactique de la défense, qui existait sur le théâtre occidental des opérations militaires pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Par conséquent, il serait prématuré d'affirmer que les méthodes pour percer les positions fortifiées ont été définitivement trouvées par les Allemands. Les moyens et méthodes qu'ils ont utilisés se sont révélés efficaces dans cette situation particulière et peuvent s'avérer insuffisants dans d'autres conditions. Par conséquent, il faut les étudier et les améliorer.

8. Lors de leurs opérations, les Allemands, selon les informations de la presse étrangère, ont introduit de nombreuses nouvelles armes : bombardiers en piqué, chars lourds et moyens, chars lance-flammes, nouveaux modèles de canons-obusiers, artillerie automotrice, cartouches explosives, nouveaux équipements de franchissement, combinaisons spéciales en amiante pour sapeurs et tankistes-lance-flammes, blindages en acier pour motocyclistes, etc. Tout cela mérite une étude sérieuse. On peut dire que grâce à la nouvelle technique, les Allemands ont souvent réussi à atteindre la surprise dans leurs actions et le succès. Mais le plus important qui doit être étudié, ce

sont les méthodes de coordination des différentes branches de l'armée, dont nous avons déjà parlé. En particulier, il est nécessaire de continuer l'étude des moyens d'utilisation des parachutistes. Dans l'expérience allemande, les parachutistes se sont avérés utiles au début de la guerre et sur le territoire d'un ennemi faiblement organisé. Dans d'autres cas, leur emploi, apparemment, n'a pas donné de résultat.

9. Il est nécessaire de soumettre à une étude séparée et approfondie les questions d'approvisionnement de l'armée moderne de masse et en grande partie motorisée, en utilisant pour cela l'expérience allemande. Le fonctionnement des colonnes d'approvisionnement, l'approvisionnement en carburant par l'utilisation de pipelines, l'organisation des colonnes de réparation — toutes ces questions nécessitent une attention sérieuse. Il est également nécessaire de traiter avec autant de soin les questions de rétablissement des voies ferrées et des routes de terre, de construction rapide de ponts et d'aérodromes, et en général de l'organisation et de l'utilisation des troupes du génie, sans lesquelles les actions des armées motorisées ne peuvent pas être couronnées de succès. Il est nécessaire que tous les types de travaux à l'arrière des armées correspondent aux rythmes accrus dans le développement des actions militaires.

10. L'organisation de la défense contre une armée motorisée moderne doit également être étudiée. Il convient de déterminer la place et la force des formes élastiques et rigides de la défense, d'élaborer la composition du groupe de combat principal en tenant compte des exigences de puissance de frappe, de force de feu, et de résistance antichar. L'infanterie, ne disposant pas de moyens techniques suffisants par elle-même, sera à peine capable de se défendre fermement dans un combat moderne. Par conséquent, son organisation doit être vérifiée avec un soin particulier. Enfin, il est nécessaire d'étudier en même temps la question des obstacles. Les Français, lors de leur retraite en Flandre et dans le nord de la France, ont utilisé, pour retarder le mouvement des unités blindées allemandes, les voitures de leur convoi, les camions, les machines agricoles, etc. Bien entendu, cette méthode artisanale de mise en place d'obstacles n'a pas apporté beaucoup de bénéfices. Il est nécessaire de faire face à la mobilité des troupes motorisées par l'utilisation massive de moyens d'obstruction.

Nous avons seulement esquissé les principales questions découlant de l'expérience de la guerre en Europe occidentale. Mais elles sont déjà assez vastes. Les conclusions sur la tactique de percée seront exposées dans la 3e partie de ce travail.

TROISIÈME PARTIE

Organisation de la percée

Chapitre 1 : Formes opératives de la percée

Ce travail est consacré aux formes tactiques de percée. Mais tout au long du travail, il a fallu aborder également des questions opérationnelles, car l'interdépendance de ces deux domaines de la théorie et de la pratique militaires est indéniable. Il est difficile de définir des formes tactiques appropriées pour la percée d'une ligne fortifiée si les tâches opérationnelles et la place de l'unité tactique dans l'opération générale ne sont pas connues. De la même manière, toute opération, et surtout dans le but de la percée, se construit sur une base tactique, à partir de connaissances précises des formes tactiques et de leurs possibilités.

Par conséquent, il faudra avant tout s'arrêter sur les formes opérationnelles de percée, en les exposant dans leurs grandes lignes, car cela est nécessaire pour l'analyse ultérieure des questions tactiques.

Nous avons examiné un vaste matériel historique, des statuts résumant l'expérience historique, et des théories esquissant de nouvelles voies. Nous avons vu, d'une part, le désir de développer une forme unique de combat et d'opération, et d'autre part, la diversité de ces formes, créées sous la pression des conditions de combat. Par conséquent, notre tâche sera de trouver les formes les plus caractéristiques de l'opération moderne de percée du front.

En se guidant sur l'expérience historique, on peut établir les formes opérationnelles suivantes de percée des zones fortifiées.

Percée dans un secteur. Cette forme d'opération doit être considérée comme la plus simple. Toutes les autres, plus complexes, sont composées de diverses combinaisons de cette forme. C'est pourquoi on peut légitimement considérer que la percée dans un secteur est la forme initiale de toute opération de percée. Mais la simplicité ici est comprise uniquement en ce qui concerne le concept opérationnel, et non l'exécution de l'opération. L'exécution dépendra des conditions concrètes de la situation, des tâches assignées et des formes tactiques utilisées.

Quel est le but de l'opération de percée ? Il est tout à fait compréhensible que cette opération ait été initialement entreprise avec un objectif déterminé. Les commandants pensaient qu'il suffisait de percer à un certain point du front la ligne de positions fortifiées, et que l'ennemi, effrayé par la menace de voir tout son front de positions contourné, passerait immédiatement à des actions de manœuvre. En réalité, comme nous l'avons vu, cela ne se produisait pas. Le percé se retrouvait parfois dans la position des Romains qui avaient enfoncé le front des Carthaginois lors de la bataille de Cannes et devaient se défendre contre les attaques venant de tous côtés. C'est alors que commencèrent les recherches de la « largeur utile » du front de percée, qui était supposée ébranler l'ennemi. Et progressivement, la largeur du front d'attaque commença à s'étendre, passant de 12-15 km en 1915 et 1916 à 80 km en 1918. Le résultat fut négatif : les positions fortifiées étaient percées, mais le front ennemi était maintenu, et l'offensive après d'innombrables sacrifices et efforts considérables ne capturait qu'un secteur de territoire, parfois même en détériorant sa position (les Allemands après l'offensive en Champagne en mai 1918). Par conséquent, indépendamment de la

volonté de l'attaquant, l'opération aboutissait à l'atteinte d'un objectif limité. La « largeur utile » du front de percée n'a pas été trouvée.

Il est évident qu'une percée dans un secteur ne pouvait réussir que sous certaines conditions spécifiques, parmi lesquelles il faut inclure :

a) une profondeur limitée du territoire ennemi, proportionnellement égale à la largeur du front d'attaque;

b) une liaison complète des forces ennemies sur le reste du front par les actions actives de l'attaquant ou par les conditions géographiques;

c) un manque général de forces et de moyens chez l'ennemi. Comme le montre l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918, des opérations offensives allemandes de 1940 et de l'opération de Vyborg de l'Armée rouge, les deux dernières conditions sont les plus importantes.

Ce n'est qu'en présence de ces conditions que l'on peut poser la question de la largeur utile du front de percée. Nous estimons qu'à l'échelle opérationnelle, une largeur utile du front de percée sera celle qui permet l'introduction dans la percée et les actions du groupe de développement de la percée. Mais comme ce groupe peut varier en fonction de la tâche qui lui est assignée et des conditions des opérations, par conséquent, la largeur de la percée peut également varier. Il a été pratiquement constaté que, pour l'introduction dans la percée d'un groupe composé de deux ou trois divisions blindées et d'une ou deux divisions motorisées, il suffit de réaliser une percée dans le front ennemi d'une largeur de 20 à 25 km. Pour l'introduction dans la percée d'un groupe d'armée composé de plusieurs corps d'infanterie, renforcés par des unités blindées, il faudra apparemment élargir la percée à 30-40 km.

Percée dans deux directions. Cette forme d'opération a été utilisée à plusieurs reprises pendant la première guerre impérialiste mondiale, en particulier par les Français. Elle est le plus souvent employée dans des conditions de guerre mobile. Dans les conditions de guerre de position de la première guerre impérialiste mondiale sur le théâtre occidental des opérations militaires, les opérations de ce type n'ont pas réussi. Leur sort a été le même que celui de la percée dans une seule zone.

Pourquoi cela s'est-il produit ? L'opération de percée selon deux directions convergentes consiste en deux percées dans des zones distinctes. Pour réussir, il est nécessaire que chacune des percées atteigne son objectif. Mais si l'on fait une surestimation de l'importance et des capacités de ces percées distinctes, l'opération sera manifestement vouée à l'échec. C'est exactement ce qui s'est passé : les objectifs des opérations étaient trop profonds et, par conséquent, ils ne correspondaient pas aux capacités limitées des percées dans les zones individuelles.

Il en découle naturellement que, dans une opération de percée sur deux directions convergentes, il faut correctement déterminer le « point de jonction » — la tâche de l'opération, ainsi que la largeur de l'intervalle entre les zones de percée. La percée en deux points doit finalement se transformer en une percée commune. Il est souhaitable que les succès les plus proches dans le secteur de chaque percée aient immédiatement un effet sur la stabilité de l'ennemi dans l'intervalle. Cela doit servir de critère pour déterminer la profondeur des percées individuelles et la largeur de l'intervalle entre elles.

La percée peut également être réalisée selon deux directions parallèles dans le cas où il existe une ligne infranchissable à l'arrière ou sur le flanc de l'ennemi, ou si son front est courbé vers l'attaquant. Dans ce cas, la percée sur le flanc extérieur sera principale, tandis que la percée sur le flanc intérieur sera secondaire. Avec une méthode similaire, les armées allemandes ont organisé des percées pendant l'opération de Flandre en 1940.

Il est clair qu'une opération de ce type peut conduire à des résultats plus importants qu'une percée dans une seule région. Mais elle est aussi plus complexe, car elle se compose de deux opérations menées selon un plan commun.

La question de la largeur utile de chaque percée individuelle doit être résolue concrètement, en se basant sur la tâche générale et les tâches spécifiques sur le site de chaque percée.

Par la méthode de percée sur deux directions convergentes, une opération pour encercler l'ennemi à une échelle opérationnelle et même stratégique peut être entreprise, mais elle nécessite

une supériorité décisive des forces sur tous les fronts, y compris sur ceux non attaqués, des actions actives pour immobiliser les groupements ennemis contournés, etc.

Percée combinée. Ce type d'opération consiste en une série de percées de forces différentes, visant dans l'ensemble à ébranler tout ou une grande partie du front de l'ennemi et à déclencher une bataille de manœuvre. Selon cette formule, la tâche a été résolue par Broussilov. Les franchistes ont agi de manière similaire lors des opérations en Aragon et en Catalogne. Dans le même esprit, l'attaque des Allemands contre les Polonais en 1939 et les attaques de l'armée allemande en Belgique et dans le nord de la France en 1940 ont été organisées.

Pendant la Première Guerre mondiale, les adversaires sur le théâtre occidental des opérations n'ont jamais mené ce type d'opération. Il est donc difficile de juger quel aurait pu être le résultat d'un combat sur des fronts plus fortement fortifiés et avec une densité de front plus grande que celle de l'opération Broussilov. En tout cas, lorsque cette forme d'opération était appliquée, elle connaissait un succès constant. Par conséquent, il s'agit principalement de la puissance des percées individuelles, de leur ciblage correct et de leur répartition sur le front. La situation réelle donnera l'occasion, lors de la résolution de ces questions, d'appliquer de nombreuses variantes. Il est néanmoins nécessaire d'éviter une trop grande séparation entre les zones de percée (à tel point qu'elles ne s'influencent pas les unes les autres), même dans le cas où la tâche de la percée sur un secteur particulier est exclusivement de limiter les forces ennemies.

Les méthodes de réalisation des percées dans cette opération peuvent être différentes. Ici, des offensives méthodiques lentes ainsi que des frappes profondes et fulgurantes sont applicables. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que la combinaison de toutes les percées doit mener à une nouvelle bataille de manœuvre, qui sera décisive. L'absence de préparation pour une bataille de manœuvre peut limiter l'opération à un succès purement tactique. C'est ce qui s'est produit, par exemple, avec l'offensive de Broussilov en 1916.

C'est la différence essentielle de la percée combinée par rapport à toutes les autres formes opérationnelles de percée. Alors que les autres formes sont en quelque sorte complètement achevées, ont (en tout cas supposent) un début et une fin, la percée combinée ne fait que créer une base pour une autre opération, non moins puissante, avec laquelle elle se fusionne dans l'espace, et souvent dans le temps. En même temps, la percée combinée est la forme la plus décisive d'une opération visant à briser le front ennemi, ce à quoi elle doit être caractérisée par les actions les plus actives.

La percée combinée peut également être utilisée dans une opération à objectif limité, vaste en termes de ses dimensions spatiales, mais ne prévoyant pas le déploiement de batailles de manœuvre. Dans ce cas, nous aurons probablement affaire à un manque de forces, ce qui justifie une telle décision. Bien entendu, il est beaucoup plus grave lorsque nous avons affaire à un manque de détermination et d'expérience.

Percées successives du front. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'opérations menées simultanément. Il peut y avoir des écarts de temps individuels dans ces opérations, mais ils sont insignifiants et sans importance. Les percées successives du front se caractérisent justement par le fait qu'elles se déroulent à des moments différents sur différentes sections du front.

De telles percées peuvent être tellement déconnectées les unes des autres en termes de lieu et de temps qu'elles se transforment en opérations séquentielles individuelles. Mais elles peuvent être liées dans le cadre d'une seule opération du Front ou de l'armée et dans ce cas avoir un objectif commun, limité par le temps et le lieu.

Lors de la conduite d'une telle opération, il peut être utilisé à très grande échelle une manœuvre dans l'arrière de ses propres troupes pour concentrer successivement les forces de frappe sur les secteurs choisis du front. Il est extrêmement important que la manœuvre soit exécutée de manière discrète et, en tout cas, qu'elle précède une manœuvre similaire de l'ennemi.

Si l'opération de frappes successives repose sur une manœuvre avec des moyens limités, alors chaque frappe individuelle ne peut être ni profonde ni prolongée. L'opération dans son ensemble aura, bien sûr, des objectifs limités dans ce cas.

Si, dans une telle opération, l'attaquant dispose de forces suffisantes sur chaque direction choisie pour l'attaque, l'opération peut avoir un caractère décisif, et en conséquence, les formes tactiques des percées individuelles auront également un caractère décisif et profond.

Les opérations sous forme de percées combinées et séquentielles du front sont les plus caractéristiques de la modernité avec sa technique de transport avancée et ses méthodes de préparation accélérée du combat. Les opérations des guerres modernes examinées dans la deuxième partie de ce livre ont justement été menées sous forme de frappes combinées et séquentielles. Les opérations d'un autre type ont le plus souvent rencontré un succès limité, et se sont souvent soldées par un échec. Bien sûr, pour les frappes combinées et séquentielles, il faut disposer de forces et de moyens, mais en plus, et peut-être avant tout, de détermination et de compétence.

Ainsi, l'examen de l'expérience historique nous a permis de nous libérer de la scolastique du coup frontal sur un seul secteur du front, de l'exagération de l'idée de « masses de choc », d'armées de choc, etc. Il s'avère que l'opération de percée est variée, flexible ; ce n'est pas un rouleau compresseur mécanisé, comme certains l'imaginent, et ce n'est pas un « saut dans l'inconnu » à l'aide de l'aviation et des chars, comme le pensent d'autres.

Toutes les formes d'opérations que nous avons notées pour percer le front ennemi sont également applicables à l'échelle de l'armée comme à l'échelle du Front, et dans certains cas même à l'échelle de l'ensemble du théâtre des opérations militaires. Dans tous les cas, le supérieur doit indiquer au subordonné la tâche et le caractère de l'opération qui lui est confiée et lui fournir les moyens appropriés.

En examinant l'opération de percée en ce qui concerne les formes de manœuvre, nous avons déjà noté que certaines opérations ont des tâches limitées, tandis que d'autres ont des tâches plus profondes et décisives. En conséquence, les méthodes d'exécution seront différentes. Il va de soi que les méthodes d'exécution dépendront directement des conditions opérationnelles, mais les tâches sont également déterminées par la situation. Par conséquent, les tâches, les formes de l'opération et les méthodes d'exécution — tout cela doit être mis en adéquation avec la situation, constituant une unité logique.

Chapitre 2 : Formes tactiques de la percée

L'art opérationnel se distingue de la tactique par l'ampleur de ses tâches en termes d'espace et de temps et, par conséquent, par la quantité de moyens, tandis que les formes d'actions de combat dans la bataille et l'opération sont presque identiques. Ce qui change principalement, ce sont les méthodes d'interaction des unités et des branches des forces armées en relation avec les changements d'espace et de temps. Alors que dans la tactique l'interaction est comprise comme le travail conjoint et le plus souvent simultané des branches des forces armées sur le champ de bataille, dans l'opération, l'interaction prend principalement la forme d'actions coordonnées des unités et des branches des forces armées, sans contact direct et seulement théoriquement simultanées, mais en réalité le plus souvent séparées par un intervalle de temps significatif.

De cette disposition, il semble devoir découler que les formes opérationnelles de percée, examinées dans le chapitre précédent, sont également applicables lors de la résolution des questions tactiques à l'échelon du rang, avec les adaptations appropriées concernant le temps, l'espace et les modes d'interaction. En effet, les facteurs les plus importants influençant le caractère des actions des troupes — l'ennemi avec toutes ses méthodes de combat, les caractéristiques des armes et le terrain dans ses qualités — restent les mêmes tant au combat qu'en opération, ce qui détermine finalement l'identité de leurs formes.

Les formes opérationnelles de percée du front que nous avons établies dans le chapitre précédent sont variées, elles sont manœuvrables. Mais, peut-être, pour une percée tactique, il n'est pas nécessaire de recourir à ces formes manœuvrables et l'on peut se limiter à des mouvements rectilignes simples ? On peut répondre à cela comme suit.

Comme le montre l'histoire militaire, le combat et l'opération évoluent de manière inégale ; sur certaines sections du combat et de l'opération, on peut observer des rythmes différents et des degrés variés de succès ou d'échec sous l'influence de causes qui ne peuvent pas être précisément comptabilisées : les qualités personnelles des combattants, les défaillances des armes, etc., ce qui a été globalement appelé « l'aléa du combat ». Dans chaque manuel de campagne, on peut trouver l'expression de cette vérité sous une forme ou une autre. Pour lutter contre ce phénomène, parallèlement à l'accomplissement d'autres tâches, des soutiens, des seconds échelons, des réserves sont organisés afin d'augmenter la somme des indicateurs favorables. La manière la plus sûre de réduire à son avantage le nombre de contingences défavorables et de créer un élément de surprise pour l'ennemi est la manœuvre. Ainsi, la manœuvre, les réserves et autres tentent de surmonter les obstacles qui apparaissent dans le combat et qui ne peuvent être prévus à l'avance, et par là de guider le processus du combat dans le cadre du plan développé.

Il reste maintenant à demander : des obstacles imprévus peuvent-ils survenir lors de la percée d'une ligne fortifiée, qui entraîneraient un développement inégal du combat ? Il semble que la réponse ne puisse être qu'une seule : davantage que dans tout autre type de combat, car la percée d'une ligne fortifiée est sans aucun doute le type de combat le plus difficile. Mais si c'est le cas, il n'y a aucune raison de concevoir la percée sous la forme d'une bataille en phalange et d'éviter la manière la plus sûre de parvenir au succès — la manœuvre.

De tout ce qui a été dit, il est nécessaire de constater avec toute certitude que la manœuvre est une partie intégrante du combat dans le but de percer une ligne fortifiée, et que ce n'est qu'avec une manœuvre correctement organisée que l'on peut atteindre le succès plus rapidement et plus pleinement.

Après cela, il nous reste à examiner dans quelles conditions tactiques les formes de manœuvre que nous avons établies sont applicables.

1. Percée sur un point

C'est, pour ainsi dire, la forme classique de la manœuvre. Elle est déjà suffisamment analysée tout au long du livre, notamment dans le chapitre consacré à l'année 1918. Ici, on peut seulement souligner l'essentiel.

La percée en un point est le plus avantageusement effectuée dans le cas où le front ennemi présente un tracé rectiligne. Il est souhaitable que les flancs des unités réalisant la percée soient couverts par des obstacles naturels sur le bord avant de l'ennemi, mais qu'il n'y ait pas d'obstacles dans la profondeur de la défense du côté vers lequel il est prévu de développer la percée. Dans tous les cas, il est nécessaire de choisir le secteur de percée de manière à ce qu'avec la capture du bord avant de la défense ennemie, son système d'observation d'artillerie soit gravement perturbé et que sur les flancs de la percée l'ennemi ne dispose pas d'un nombre suffisant de points d'observation. De plus, il ne faut pas oublier les autres conditions favorables au succès d'une attaque : un ennemi plus faible, de bonnes conditions d'observation et de position pour sa propre artillerie, un emplacement pratique des positions de départ pour l'offensive, un bon camouflage de ses arrières, l'absence d'obstacles naturels sérieux devant le front de ses unités et dans la profondeur de la défense ennemie, un sol dense mais non dur, permettant un creusement rapide de tranchées, etc.

Lors d'une percée sur un point, la largeur du secteur à percer a, d'un point de vue tactique, une grande importance. Dans les règlements de toutes les armées, il est indiqué que la percée doit être effectuée sur le front le plus large possible. Mais c'est une exigence purement académique. Bien sûr, s'il y a des forces et des moyens, il faut non seulement percer, mais aussi simplement écraser l'ennemi sur tout le front, et la victoire sera obtenue dans le délai le plus court.

De nombreux auteurs, s'appuyant sur l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918, estiment que la largeur du front de percée inférieure à 20 km n'est pas avantageuse, car dans ce cas l'ensemble de la zone de percée sera bombardé par l'artillerie ennemie. Si l'on prend en compte la portée de l'artillerie moderne, il faudra considérer comme minimale la largeur du front de percée de 30 à 35 km. Il faut bien sûr admettre que la largeur de front de percée indiquée sera plus favorable. Mais, d'un point de vue pratique, il faudra aborder la question différemment.

En général, la largeur de la percée est déterminée par la mission. Elle doit être telle qu'il soit possible de déployer l'ordre de bataille nécessaire à l'exécution de la mission. Dans l'histoire des guerres, on peut trouver de nombreux exemples où les percées ont été réalisées conformément à cette règle, sur des fronts plus étroits que ne l'exigent les orthodoxies militaires. Il suffit de rappeler la percée du 17^{ème} corps lors de l'offensive Broussilov ou le 31^{ème} corps de la 1^{ère} armée française lors de la bataille de Mondidier le 8 août 1918. De la même manière, les percées dans les opérations à objectif limité (les opérations allemandes de 1917 à Tobol, Korytnitsa et Jakobstadt), en règle générale, étaient effectuées sur un front limité, correspondant à la profondeur des opérations.

Toutefois, dans le cas où la percée en un point est le seul moyen d'obtenir une percée complète du front ennemi, sa largeur doit être déterminée en fonction des considérations opérationnelles énoncées ci-dessus.

Le succès d'une percée en un point dépendra dans une mesure significative, voire décisive, de la manière dont les flancs du groupe effectuant la percée sont protégés contre les contre-attaques de flanc et le feu de l'ennemi. C'est pourquoi tous les règlements indiquent que le front de feu de couverture de la percée doit être plus large que le front de la percée elle-même. Dans les manuels et guides, il est indiqué que le soutien d'artillerie doit être élargi de 5 km sur les côtés des flancs de la percée. Par conséquent, si la largeur utile prévue pour la percée est de 10 km, la largeur de la couverture d'artillerie doit être de 20 km. On suppose que le respect de cette règle permettra de neutraliser la plus grande partie de l'artillerie ennemie capable de tirer sur la zone de percée et, en tout cas, de détruire ses postes d'observation.

Pour assurer le groupe de percée contre les contre-attaques sur les flancs, une formation appropriée de l'ordre de bataille est prévue, ayant pour objectif de couvrir les flancs des groupes d'assaut par des groupes de fixation. Ainsi, il en résulte que la largeur du soutien d'artillerie

correspond généralement à la largeur de l'offensive. Dans le cas où il n'y a pas de groupe de fixation sur le flanc du groupe de percée, le soutien d'artillerie du flanc est maintenu. Une telle situation est possible lorsque le terrain sur le flanc de la percée est inaccessible aux actions de ses propres troupes ou que le front de percée est séparé du reste du terrain par un obstacle difficilement franchissable.

L'importance de cette disposition peut être vue du fait que lors de l'offensive du 27 mai 1918 à Schmende-Dam, les Allemands ont renoncé à élargir le front de l'offensive en raison du manque d'artillerie, bien qu'ils disposaient sur le flanc du 7^e corps d'armée de choc.

Assurer les actions du groupe d'assaut est l'une des activités les plus importantes du soutien au combat de l'opération. Par conséquent, le soutien d'artillerie et d'infanterie des flancs du groupe de percée est obligatoire lors de l'organisation d'une percée à l'échelle de l'armée. Mais dans quelle mesure ces exigences doivent-elles être respectées lors de l'organisation d'une percée par une unité agissant isolément — corps d'armée, division ? Cette question peut être répondue de la manière suivante : il est évident que le corps d'armée, et encore plus la division, ne disposeront le plus souvent pas des forces et moyens nécessaires pour remplir pleinement les conditions exposées ci-dessus, mais cette circonstance ne les dispense pas de mettre en œuvre les mesures de protection des flancs de leurs groupes d'assaut. Les exigences minimales pour assurer le flanc à l'échelle tactique seront les suivantes :

a) l'appui-feu, consistant à supprimer les points de tir de mitrailleuses, de mortiers et antichars de l'ennemi, situés sur les flancs de la zone de percée, ainsi que les postes d'observation d'artillerie ennemis pouvant observer la zone de percée depuis les flancs ; si possible, il est nécessaire de supprimer également les batteries ennemies les plus proches de la zone de percée ;

b) en isolant des groupes de fixation sur les flancs (si cela n'est pas écarté par les conditions du terrain) d'une force telle qu'ils puissent, en cas de percée de la position ennemie, former un front assurant contre les frappes de flanc de l'ennemi le groupe de choc, jusqu'à ce que celui-ci commence, de son côté, à développer ses actions sur le flanc et l'arrière de l'ennemi ; habituellement, de telles actions du groupe de choc commencent à une profondeur connue, en fonction du caractère de la défense ennemie et de la mission assignée.

En rapport avec cette dernière exigence se pose la question de l'orientation des actions du groupe de choc, car celles-ci influenceront dans une certaine mesure les tâches des groupes de fixation, et donc leur force et la largeur du front de l'offensive. Dans la littérature, il existe deux avis. L'un d'eux considère que le groupe de choc doit recevoir une direction d'offensive telle que, en développant son succès, il puisse atteindre le flanc de l'ennemi. L'autre avis stipule : la direction de l'offensive du groupe de choc doit être rectiligne, les attaques sur le flanc doivent être développées par des unités spécialement désignées ou par les deuxième et troisième échelons des groupes de choc.

Ces opinions peuvent être schématiquement représentées sous la forme montrée à la fig. 60. Dans le premier cas (schéma A), le groupe de contrainte sur l'aile qui s'ouvre doit être suffisamment fort pour protéger le flanc et l'arrière du groupe d'attaque ; dans le second cas (schéma B), la composition des groupes de fixation doit correspondre à la profondeur de la position percée.

En ce qui concerne la direction que le groupe de choc devrait prendre, il faudra renoncer à imposer un schéma rigide. La question doit être résolue de manière concrète, en fonction de la situation. La disposition des forces ennemies, l'emplacement de leurs positions et les conditions du terrain indiqueront toujours la solution la plus correcte.

Nous avons déjà mentionné les seconds et troisièmes échelons et même les unités spécialement désignées pour développer la percée vers un ou les deux flancs. L'affectation et les méthodes d'action de ces parties de l'ordre de bataille seront discutées plus loin. Il convient simplement de noter ici que, lors de la percée de la défense dans une zone, l'essence de la manœuvre consiste principalement à renforcer la force de l'attaque à partir de l'arrière. Par conséquent, ce type de percée nécessite un échelonnement particulièrement approfondi.

2. Percée dans deux directions

Ce type de percée peut être entrepris dans le cas où les positions de l'ennemi sont séparées par des obstacles naturels tels que des lacs, des marais et des massifs montagneux. Mais même dans toutes les autres conditions, ce type de manœuvre peut être effectué avec un grand succès, surtout lorsque les positions de l'ennemi avancent dans notre direction.

L'objectif de cette manœuvre est clair ; envelopper, encercler et détruire l'ennemi occupant des positions entre les secteurs de percée. Mais il faut garder à l'esprit deux variantes possibles ;

— le premier, lorsque la tâche consiste à détruire l'ennemi dans l'espace entre les secteurs de percée (tâche limitée) ; dans ce cas, les principaux coups des groupes de percée doivent être dirigés vers le secteur enveloppé ;

— le deuxième, lorsque la tâche sera un développement plus profond de la percée, et que la destruction de l'ennemi dans l'intervalle n'est qu'une manœuvre auxiliaire dans le but de fusionner le front des groupes de percée ; dans ce cas, les groupes d'attaque ne seront pas dirigés vers l'intervalle ; ici, ce seront soit des groupes de fixation, soit des groupes spécialement désignés qui devront agir.

Ainsi, le type de manœuvre influence la formation de l'ordre de bataille.

Les mesures de soutien au manœuvre, dont il a été question ci-dessus, restent inchangées, mais il faut également tenir compte de la pression de l'ennemi dans l'intervalle. En conséquence, la question de la taille de l'intervalle se pose. Si la manœuvre est effectuée à l'échelle opérationnelle, la taille de l'intervalle sera déterminée par les tâches opérationnelles. À l'échelle tactique, lorsque la destruction de l'ennemi dans l'intervalle est entreprise dans le cadre des actions d'une unité tactique, la largeur de l'intervalle doit être telle qu'après l'accomplissement de la tâche, l'unité puisse déployer un ordre de bataille normal. Par conséquent, le front initial de l'offensive peut être différent, en fonction de la configuration du bord avant de la zone défensive de l'ennemi.

En cas d'étirement important du front initial, il peut s'avérer nécessaire de former une unité spéciale pour contenir l'ennemi sur un certain segment, mais cela ne signifie pas que les groupes de choc qui effectuent la percée peuvent se passer de la protection de leur flanc. D'une manière ou d'une autre, celle-ci est toujours indispensable, sauf s'il y a d'autres parties directement adjacentes au flanc.

Une frappe sur des directions convergentes peut être organisée par chaque unité lors de l'exécution de ses tâches particulières, si les conditions de la situation le permettent. Un résultat particulièrement grand peut être obtenu lorsque les frappes sont effectuées à plus grande échelle et que la surprise des actions est atteinte.

3. Percée combinée

La combinaison des frappes lors de la percée d'une ligne fortifiée peut se manifester par une augmentation du nombre de sections percées ou par la combinaison de tâches limitées et décisives.

Pour une grande formation opérationnelle, l'augmentation du nombre de zones percées sera un phénomène normal si elle a pour objectif de déployer l'opération sur un large front. Pour une formation tactique, et plus encore pour une unité militaire, il sera dans la plupart des cas impossible d'organiser un coup sur plus de deux directions en raison de la limitation des forces et des moyens et de la largeur insuffisante du front d'attaque.

Mais combiner les tâches dans la profondeur est tout à fait possible, et parfois nécessaire, même pour une formation tactique ou même pour une partie séparée. Dans la plupart des cas, il faudra recourir à une telle décision lorsqu'une section quelconque des positions ennemies entrave fortement le développement des actions sur les côtés et en même temps qu'il y a une barrière à l'arrière de cette section (par exemple, marais, forêts, montagnes, etc.) qui gêne le développement du succès dans cette direction.

La largeur du front d'attaque d'une formation lors d'une percée combinée peut être considérablement élargie en tenant compte du fait qu'après avoir accompli sa tâche, la majeure

partie des forces peut être détachée du secteur auxiliaire pour renforcer les unités agissant dans le secteur principal.

Lors de la répartition des moyens de suppression, il faut prendre en compte que le succès sur la direction auxiliaire détermine dans une large mesure le succès sur la direction principale. C'est pourquoi, au moins pendant la première phase de l'offensive, les unités opérant sur la direction auxiliaire doivent être soutenues par l'artillerie, l'aviation et les chars en excès.

4. Percées successives du front

Cette forme de percée n'est pas autonome. La même répartition des directions des frappes peut y être appliquée que lors d'une percée par des directions convergentes ou lors d'une percée combinée. Mais ces frappes sont infligées à des moments différents, dans un ordre différent.

Nous avons déjà indiqué qu'il est difficile d'appliquer des formes combinées de percée pour une unité tactique. Il en va de même pour l'utilisation de frappes successives.

Les formations tactiques cherchent le plus souvent la simultanéité des actions, ce qui s'explique par la largeur limitée de leur front. Mais dans certaines conditions favorables, des frappes successives peuvent également être effectuées. Cela est particulièrement possible à l'échelle du corps d'armée et lors de l'exécution d'une percée avec plusieurs frappes combinées ou selon deux directions convergentes. Par exemple, en terrain fortement accidenté, il peut être nécessaire de saisir préalablement les zones adjacentes au principal secteur de frappe.

Pour effectuer des frappes auxiliaires, des groupes séparés peuvent être désignés, et en cas de faible largeur du front, elles peuvent être effectuées par des groupes de fixation. Les frappes préliminaires doivent ne saisir que les zones à partir desquelles il est possible d'organiser le feu, et si nécessaire, également frapper d'autres zones attaquées ensuite.

La méthode des frappes successives doit souvent être modifiée pendant le combat en profondeur dans la ligne défensive, indépendamment de la manière dont le front de défense ennemi a été franchi.

Lors de l'application de cette méthode, il est possible d'organiser des manœuvres à l'aide de moyens de suppression, principalement l'aviation et l'artillerie, ce qui contribuera également à l'expansion du front initial de l'offensive ainsi qu'à la réduction du besoin de ces moyens de renforcement.

Dans l'examen des formes tactiques de percée, nous nous sommes arrêtés sur les principales. D'autres variantes sont tout à fait possibles. Il est important de parvenir à la conclusion que la manœuvre n'est pas seulement possible, mais aussi nécessaire. Grâce à la manœuvre, comme le montre ce qui précède, il est possible d'élargir le front initial de l'offensive, de réussir avec moins de moyens de suppression. Mais en aucun cas la manœuvre ne doit signifier une dispersion des forces. Au contraire, la manœuvre signifie une concentration encore plus grande des efforts pour accomplir la tâche de percer la ligne fortifiée dans la direction principale choisie.

Chapitre 3 : Interaction des branches des forces

1. Caractéristiques des branches des forces armées et de leurs missions

Le combat moderne exige l'interaction de toutes les branches des forces armées.

Pour aborder correctement la question de l'interaction des troupes de première ligne, il est nécessaire de s'arrêter sur leurs caractéristiques en tenant compte des tâches qu'elles peuvent accomplir lors de la percée des lignes fortifiées.

L'examen historique, présenté dans la première et la deuxième partie de ce livre, montre des changements continus dans l'armement, l'organisation et l'utilisation au combat des branches des forces armées. Ce processus se poursuit et continuera de se poursuivre. Par conséquent, notre tâche n'est pas d'établir des normes et des règles fixes, mais seulement d'identifier les directions dans lesquelles se développent les méthodes d'utilisation des branches des forces armées lors de la percée de lignes fortifiées. La situation de combat et une connaissance précise des caractéristiques des armes dicteront les normes. Mais dans tous les cas, il est nécessaire de prendre en compte deux principales directions dans le développement des forces armées : l'augmentation de leur puissance de feu et l'accroissement de leur mobilité.

Infanterie

Il est nécessaire de comprendre ce que représente l'infanterie moderne. La meilleure façon de le faire est par la comparaison. Le tableau à la page 346 fournit le matériel nécessaire pour en juger.

Le tableau montre que les unités d'infanterie modernes ne sont revenues au chiffre de 1914 qu'en termes de nombre de personnes, mais en ce qui concerne leur armement, d'énormes changements sont survenus en faveur d'une augmentation des armes automatiques d'infanterie, des mortiers et de l'artillerie de petit calibre, et d'une diminution drastique du nombre de fusils actifs.

Ces changements dans la qualité de l'infanterie sont encore plus visibles dans les unités purement d'infanterie — régiments et bataillons. Par exemple, en ce qui concerne un régiment d'infanterie de l'armée allemande, les chiffres seront les suivants :

La même situation se constate dans les rangs des autres armées.

Certains auteurs concluent que les qualités d'assaut de l'infanterie moderne ont fortement diminué en raison de la réduction du nombre de fusils actifs. Est-ce exact ?

Donnons un petit exemple historique. Le 17 septembre 1631, l'armée du roi suédois Gustave-Adolphe a battu à Breitenfeld l'armée de l'empereur allemand, dirigée par le célèbre à l'époque commandant Tilly. L'infanterie suédoise victorieuse se composait pour deux tiers de mousquetaires armés de mousquets sans baïonnette, et pour un tiers de piquiers. L'infanterie de l'ennemi était presque entièrement composée de piquiers. Il semblerait que, dans ces conditions, les Suédois auraient dû se défendre; cependant, ils ont mené un combat offensif et ont remporté la victoire. Ils ont gagné parce qu'ils avaient de meilleures armes, permettant de détruire l'ennemi plus efficacement, sans recourir au coup de baïonnette.

Par conséquent, on peut attaquer avec une arme qui non seulement pique ou coupe, mais peut en général toucher l'adversaire de telle ou telle manière. C'est pourquoi le nombre d'armes blanches ne détermine pas les soi-disant qualités d'assaut de l'infanterie.

Comme exemple de la modernité, on peut citer les armées japonaise et chinoise. La dernière est principalement armée de fusils, mais il est peu probable de prétendre qu'elle possède de meilleures qualités d'assaut que l'infanterie japonaise, équipée en grand nombre de moyens de tir plus puissants.

En fin de compte, il faut en venir à la conclusion que les armes à feu ont changé le caractère des actions des troupes, et de l'infanterie en particulier, mais n'ont nullement diminué leurs qualités de combat d'assaut. On pourrait le penser seulement si l'on entendait par assault un combat strictement au corps à corps avec des armes blanches. En réalité, l'assaut est un mouvement en avant et la destruction de l'ennemi par tous les moyens et méthodes offerts par la technologie militaire moderne.

Il en découle que les qualités d'assaut de l'infanterie moderne ont considérablement augmenté par rapport à 1914-1918, mais elles ont changé de forme. L'infanterie moderne peut frapper l'ennemi plus rapidement et plus puissamment, en recourant aux armes blanches seulement dans certains cas. La « main de feu » de l'infanterie est devenue plus puissante. Parallèlement, l'autonomie de l'infanterie au combat a augmenté et le besoin de densifier les formations de combat de l'infanterie lors d'une attaque a diminué.

Il reste à décider dans quelle mesure l'infanterie aura besoin de l'aide d'autres branches des forces armées lors de l'attaque d'une ligne de défense ennemie et ce qu'elle peut faire elle-même. Nous examinerons successivement les obstacles que l'infanterie doit surmonter lors de l'attaque.

Le premier obstacle très puissant sera le feu de l'artillerie ennemie. L'infanterie peut-elle le surmonter uniquement par ses propres moyens ? À cette question, il faudra répondre par la négative. Bien sûr, l'infanterie utilisera différentes formations et ordres pour « esquiver » les obus d'artillerie, mais c'est une lutte passive, donnant un résultat seulement en cas d'insuffisance d'artillerie chez l'ennemi. Par conséquent, la lutte contre l'artillerie ennemie doit être confiée à d'autres branches des forces armées.

Ensuite, la route sera barrée à l'infanterie par divers obstacles d'ingénierie : des fils de fer, des engins explosifs, des fossés, etc. Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), on considérait que l'artillerie devait dégager la route de l'infanterie dans les obstacles de fil de fer ; les autres obstacles, elle les franchissait elle-même avec l'aide de sapeurs. À la fin de la guerre mondiale, la destruction des obstacles en fil de fer a commencé à être confiée aux mortiers et aux chars. Mais de nos jours, les mortiers sont devenus une arme de l'infanterie elle-même. Il ne reste donc que l'aide des chars. Bien sûr, il n'y a pas lieu de renoncer à elle lorsque cela peut être réalisé selon les conditions de la situation.

Considérons maintenant le principal ennemi — l'infanterie adverse avec ses nombreux moyens de tir. Pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'infanterie d'attaque s'est révélée incapable de réprimer les mitrailleuses ennemies. Il a fallu une préparation d'artillerie préalable afin de détruire ou de réprimer les points de feu ennemis et un soi-disant soutien (en réalité — avance) de l'infanterie attaquante par un mur de feu ou par des concentrations successives de feu. Pour l'artillerie accomplissant cette tâche complexe, les mortiers sont venus à leur tour en aide, puis la tâche de soutien direct (avance) de l'attaque de l'infanterie a été prise en charge par les chars.

À l'heure actuelle, les mortiers ont été intégrés à l'infanterie, ils sont devenus des armes des bataillons d'infanterie. Par conséquent, les missions qui étaient assignées aux mortiers sont devenues des missions de l'infanterie.

Quelles tâches peuvent accomplir les mortiers ? Prenons pour le calcul des informations sur la disponibilité des mortiers dans un régiment allemand, c'est-à-dire que nous considérerons que le régiment dispose de 18 mortiers moyens et de 27 légers. Leurs données sont les suivantes : le mortier moyen de 81 mm a une portée allant jusqu'à 8 km, une cadence de tir de 20 coups par minute, poids de la mine : 3,5 kg ; le léger de 55 mm a une portée de 550-575 m, une cadence de tir de 6 coups par minute, poids de la grenade : 0,8 kg. Les mortiers peuvent établir un tir de barrage sur un front de largeur : moyens — 675 m, légers — 700 m. Ils peuvent accomplir les tâches individuelles suivantes : supprimer un point de tir ouvert (20-30 minutes), supprimer la force vive dans les tranchées (jusqu'à 40 minutes pour 10 m de tranchée), détruire les points d'appui légers et autres armements (jusqu'à 100 minutes), détruire les obstacles en fil de fer (de 85 à 200 minutes). Toutes ces tâches, les mortiers les accompliront dans les limites de leur portée 2 à 3 fois plus rapidement que l'artillerie. Mais les mortiers ne peuvent pas détruire des fortifications lourdes.

Tournons-nous vers l'histoire. Voyons quelles tâches étaient assignées aux mortiers pendant la guerre mondiale de 1914-1918. Bruchmüller rapporte que lors de l'offensive de la 7^e armée allemande le 27 mai 1918 à Schmedde-Dam, les mortiers avaient pour mission de remplir les tâches suivantes : combattre les mortiers ennemis, détruire les obstacles en fil de fer, tirer sur la garde de combat et la garde immédiate de l'ennemi devant la première ligne, participer à la formation de la banquette de tir (mortiers légers). Par conséquent, la pratique a déjà, dans une certaine mesure, confirmé la justesse des calculs théoriques que nous avons effectués.

Mais les mortiers peuvent-ils, malgré leur portée relativement courte, accompagner l'infanterie sur toute la profondeur du combat ; n'aurait-on pas un phénomène où, pendant le combat au sein de la zone défensive ennemie, les mortiers seraient plus occupés à changer de position qu'à tirer ? En analysant les opérations offensives de l'armée allemande en 1918, nous avons présenté des faits montrant que parmi tous les moyens de soutien de l'infanterie, les premiers à lui venir en aide étaient les mortiers. Par conséquent, les mortiers possèdent une mobilité suffisante. Il ne faut qu'une organisation bien pensée du mouvement séquentiel des mortiers derrière leur infanterie.

Ainsi, nous pouvons conclure que, avec la partie matérielle correspondante et l'organisation, les mortiers, en association avec l'artillerie d'infanterie, peuvent libérer l'artillerie de campagne de nombreuses tâches qui lui étaient confiées, tout en libérant également l'infanterie du feu d'artillerie qui la gêne par son inflexibilité, c'est-à-dire en repoussant le feu d'artillerie devant la zone de combat direct de l'infanterie. La profondeur de cette zone de combat direct de l'infanterie doit être considérée comme d'environ 1 km, c'est-à-dire la portée réelle de tir des mitrailleuses lourdes.

Pour détruire les ouvrages défensifs lourds de l'ennemi, l'aide de l'artillerie sera nécessaire, mais elle doit être apportée avant que l'infanterie ne commence l'attaque.

Pendant l'attaque, les fortifications lourdes devront être détruites par l'infanterie elle-même à l'aide de sapeurs, de chars et d'artillerie d'infanterie.

Voici comment se présente la situation avec l'ennemi principal — l'infanterie contre rien. Pour lutter contre elle, l'infanterie de l'attaquant doit utiliser au maximum ses armes, en premier lieu les mortiers, puis recourir à l'aide des chars, de l'artillerie spéciale et d'autres moyens.

Le prochain obstacle sur le chemin de la victoire est constitué par les chars ennemis. L'expérience de la guerre en Chine et en Europe occidentale montre à quel point il est difficile pour l'infanterie de les combattre. Les grappes de grenades à main, les charges explosives sur des perches en bambou, comme dans l'infanterie japonaise, les bouteilles d'essence — sont des armes trop faibles pour cela. C'est pourquoi le nombre toujours croissant d'artillerie antichar, intégré de manière organique dans les bataillons et régiments d'infanterie, est un phénomène naturel. L'expérience des grandes batailles des armées modernes des pays capitalistes développés permet de développer des normes de renforcement de l'infanterie avec l'artillerie antichar.

Enfin, l'infanterie en progression peut à chaque étape de l'offensive être attaquée par l'aviation ennemie. Elle doit se protéger contre l'aviation d'assaut par ses propres moyens et par l'artillerie antiaérienne. Contre les bombardiers ennemis, elle doit être protégée par l'artillerie antiaérienne et l'aviation de chasse.

Ainsi, nous avons établi ce que l'infanterie peut faire par ses propres moyens et quel type d'aide elle aura besoin de la part de l'artillerie, des chars, de l'aviation et des troupes du génie. Cependant, cette aide ne doit pas restreindre l'autonomie de l'infanterie, mais au contraire, elle doit permettre dans la mesure du possible une meilleure utilisation par elle de ses propres moyens de tir.

La mobilité de l'infanterie dans le combat pour les lignes fortifiées a une importance énorme. Elle dépend de la mobilité de ses moyens lourds de combat et de l'allégement de l'équipement du fantassin. Les deux doivent être atteints par des mesures organisationnelles et par l'augmentation du nombre de véhicules tout-terrain dans l'infanterie. Pour augmenter la vitesse de marche de l'infanterie, toutes les armées utilisent largement le transport motorisé et organisent des unités de fusiliers motorisés. Comme le montre l'expérience des opérations offensives allemandes de 1940, sans infanterie motorisée et transports motorisés, le développement de la percée sera très souvent impossible.

Artillerie

Dernièrement, il y a eu un « bourgeonnement » à partir de la masse générale de l'artillerie de certains de ses types, tels que l'artillerie antichar de petit calibre et l'artillerie antiaérienne. Ces types d'artillerie se sont déjà organisés et peuvent maintenant poursuivre leur développement de manière autonome.

L'artillerie antichar, en plus de sa fonction principale — combattre les chars, peut également lutter avec succès contre les mitrailleuses ennemies. C'est pourquoi elle ne doit pas prendre de retard par rapport à l'infanterie lors d'une bataille offensive.

Les missions de l'artillerie antiaérienne dans les conditions du développement moderne de l'aviation deviennent de plus en plus importantes. L'attaquant doit se défendre contre les attaques aériennes tout autant que le défenseur. L'artillerie antiaérienne doit « couvrir » tout l'ordre de bataille avec au moins deux couches de son feu : à basse altitude — jusqu'à 2 100 m et à plus haute altitude — jusqu'à 6–7 km. Conformément à cela, la défense antiaérienne d'artillerie doit être organisée.

L'artillerie antiaérienne doit se disperser sur toute la profondeur de l'ordre de bataille et de l'arrière, entravant les activités de combat de l'aviation ennemie.

Le processus de création de l'artillerie de régiment, ou d'infanterie, se poursuit encore. Actuellement, les modèles suivants existent : dans la brigade d'infanterie anglaise — quatre mortiers de 76 mm ; dans le régiment d'infanterie allemand — six canons de 75 mm et deux mortiers de 150 mm ; dans le régiment d'infanterie japonais — six canons de 70 mm.

De cette liste, il ressort que l'artillerie de régiment est destinée : les mortiers — pour la destruction d'ouvrages défensifs plus solides, les canons — pour aider l'artillerie de petit calibre à lutter contre les chars et les points de tir découverts. Ainsi, l'artillerie d'infanterie, en renforçant l'infanterie, lui permet de se libérer encore davantage de l'assistance parfois pesante de l'artillerie de campagne.

Pour remplir cette mission, l'artillerie d'infanterie doit être : mobile, c'est-à-dire motorisée, afin de changer rapidement de position et de ne pas être à la traîne par rapport à son infanterie ; suffisamment puissante pour détruire même les structures en béton armé, les chars moyens et lourds. En ce qui concerne la portée, elle peut être assez limitée ; il suffit que l'artillerie d'infanterie touche des cibles à la profondeur de l'échelon d'infanterie de la défense ennemie, c'est-à-dire à 1,5-2 km de son bord avant. En supposant que les positions de tir de l'artillerie d'infanterie soient à environ 1 km du bord avant de la défense, on peut déterminer l'exigence de sa portée, avec une certaine marge, à 4-4,5 km.

Il est nécessaire d'insister sur une autre exigence concernant l'artillerie d'infanterie. Elle doit frapper les cibles rapidement. Et cela signifie que ses méthodes de tir doivent être différentes de celles de l'artillerie de campagne. Le tir depuis des positions couvertes, même avec une observation parfaite des résultats, est un tir lent. C'est pourquoi l'artillerie d'infanterie doit passer au tir depuis des positions découvertes avec tir direct. Cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas être capable de tirer depuis des positions couvertes : ce type de tir sera souvent nécessaire ; dans l'offensive, seule la destruction rapide des cibles assure la mobilité nécessaire de l'infanterie et l'irrésistibilité de son attaque.

Nous ne prévoyons pas en quoi se traduira finalement l'organisation de l'artillerie d'infanterie et avec quel matériel elle sera armée. Peut-être ce sera de l'artillerie automotrice ou des pièces d'artillerie tractées par un tracteur ou un char, ou bien, enfin, elle sera simplement remplacée par des chars. Mais, sans aucun doute, elle sera mobile, puissante, à tir rapide et capable de tirer en visée directe.

Les exigences que nous avons formulées pour l'artillerie d'infanterie pourraient encore récemment être considérées comme absurdes. Aujourd'hui, lorsque des centaines de véhicules se déplacent ouvertement au combat, ces exigences sont tout à fait légitimes et opportunes.

L'artillerie de campagne moderne — légère, lourde et de grande puissance — peut accomplir diverses tâches. Sa portée, qui a augmenté depuis la première guerre mondiale impérialiste (d'environ 50 %), lui permet de soutenir l'infanterie attaquante sur une plus grande profondeur, sans

changer de position. Mais cette même portée exige un soutien plus complet de l'artillerie par l'observation depuis les avions et par des moyens de reconnaissance instrumentale.

Lors de la percée des lignes fortifiées, tous les types de feu seront nécessaires de l'artillerie de campagne : pour la suppression et la destruction, le feu de barrage sur les ordres de bataille massés de 853 ennemis pendant ses contre-attaques. L'attention principale de l'artillerie doit être portée à la lutte contre l'artillerie ennemie et à la destruction de ses ouvrages défensifs lourds, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être touchés par les moyens de l'infanterie.

L'artillerie ennemie détectée doit être supprimée ou détruite avant le début de l'attaque d'infanterie dans les plus brefs délais. Cela exige que sa suppression ne soit pas effectuée successivement, mais simultanément. L'artillerie ennemie nouvellement découverte doit également être supprimée aussi rapidement que possible. Par conséquent, l'artillerie de l'attaquant, affectée à cette tâche, ne doit pas être détournée pour accomplir d'autres missions. De ce point de vue, l'affectation par les Français d'un groupe séparé pour lutter contre l'artillerie ennemie doit être considérée comme appropriée. Pour affaiblir au maximum les activités de l'artillerie ennemie, il est nécessaire non seulement de combattre les batteries, mais aussi de supprimer et de détruire tous les points d'observation et positions d'artillerie sur le terrain qui pourraient être utilisés pour leur emplacement. En général, la lutte contre l'artillerie ennemie sera difficile. Par conséquent, l'aviation doit être mobilisée pour soutenir sa propre artillerie, et dans certains cas — également des chars pour attaquer directement les batteries ennemies.

Dans une ligne de défense rapidement aménagée de l'ennemi, il y aura un certain nombre de constructions défensives lourdes. Dans la plupart des cas, dans ces conditions, on pourra se limiter à un tir d'artillerie de courte durée : pour la suppression, et parfois même renoncer complètement à une préparation d'artillerie préalable. L'artillerie commencera son action simultanément ou quelques minutes avant le début de l'attaque des chars et de l'infanterie par des tirs puissants sur les positions de l'ennemi, puis portera toute son attention sur l'artillerie, les points d'observation et de commandement de l'ennemi, et sur la suppression de ses réserves profondes.

Dans une zone défensive renforcée à l'avance, et d'autant plus dans les zones fortifiées, les ouvrages défensifs lourds joueront un rôle décisif. Mais leur destruction exigera de l'artillerie un effort immense, et surtout — autant de temps que non seulement la surprise tactique, mais aussi l'élément de surprise opérationnel de l'attaque pourrait être compromis.

Par conséquent, il faudra renoncer à une destruction totale, sauf dans les cas où les objectifs de l'attaque seront extrêmement limités, environ aux limites de la profondeur du premier échelon d'infanterie. Le feu de destruction doit être concentré dans des secteurs (bandes) particuliers, afin de créer les conditions les plus favorables pour l'invasion de l'infanterie et des chars assaillants.

Peut-on se limiter uniquement à la suppression ? Le tir de suppression prive l'ennemi de la possibilité d'utiliser ses armes et d'accomplir la manœuvre commencée. Mais après l'arrêt du feu, l'ennemi peut reprendre à la fois la lutte de feu et la manœuvre. Par conséquent, la suppression ne peut donner les résultats nécessaires que lorsqu'elle est effectuée simultanément sur toutes les cibles et ne cesse pas jusqu'au moment de l'attaque par les chars et l'infanterie. C'est exactement avec ces tâches que le tir en salve a été organisé.

Les inconvénients du rideau de feu sont la brièveté de son effet, sa faible profondeur (dans les limites de 500 m pour le soi-disant « double rideau ») et la difficulté de synchroniser son déplacement avec celui de l'infanterie. L'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918 montre que l'ennemi tire à travers le rideau de feu non seulement avec son artillerie, mais aussi avec des mitrailleuses fixes et des mortiers. L'infanterie en avance, pressée contre les obus extrêmes du rideau de feu, n'utilise pas ses armes et subit des pertes dues au feu ennemi. Les chars, suivant le rideau de feu, ne peuvent pas développer leur maniabilité caractéristique. La conclusion peut être la suivante.

Il est nécessaire, indépendamment du mur de feu, d'organiser la suppression des cibles situées en profondeur. Il est plus avantageux de remplacer le mur de feu de l'artillerie par un tir concentré de mortiers, en laissant à l'artillerie la tâche de supprimer les cibles plus profondément

situées (à une profondeur de plus de 1 km depuis le bord avant de l'ennemi) dans la zone d'attaque, ainsi que toutes les cibles sur les flancs.

La partie défensive, afin de contrer l'offensive, mène des contre-attaques ponctuelles ou occupe des positions préparées dans la profondeur de la défense pour le combat de feu et, enfin, fait avancer ses réserves lointaines pour une contre-attaque générale. La lutte contre l'ennemi dans les limites de la zone de défense observée sera menée par l'artillerie de suppression et de destruction. Pour combattre les réserves profondes, une artillerie spéciale de longue portée doit être désignée. Elle tirera non seulement sur la main-d'œuvre, mais aussi sur les routes de communication, les fortifications et les nœuds de communication de l'ennemi. L'aviation peut lui fournir une grande aide dans l'accomplissement de cette mission.

En général, toute l'artillerie de l'offensive, en tenant compte des considérations exposées ci-dessus, peut être divisée en les groupes suivants :

- a) artillerie de son affectation générale, accomplissant les tâches de lutte contre l'artillerie ennemie, de suppression, de destruction et d'attaque de feu à longue portée ;
- b) l'artillerie antichar et d'infanterie, liée dans son travail de combat aux actions principalement de l'infanterie et partiellement des chars ;
- c) l'artillerie antiaérienne, remplissant sa tâche spécifique et pouvant agir de manière largement autonome par rapport au reste de l'artillerie ;
- d) artillerie d'accompagnement des unités de chars et motorisées.

La nature du combat moderne exige une grande mobilité pour toute l'artillerie. Les trois derniers types d'artillerie que nous avons mentionnés doivent être entièrement motorisés, et l'artillerie à usage général — à au moins 50 %. Sinon, elle ne pourra pas accompagner l'infanterie et les chars en progression, comme on l'a observé tout au long de la guerre de 1914-1918.

Chars

L'étude de la théorie de l'emploi tactique des chars lors de la percée de la ligne de défense, ainsi que l'étude de l'expérience historique, montre que les chars sont utilisés dans deux directions : la formation de groupes d'infanterie et de chars, lorsque les chars sont affectés aux unités d'infanterie, et la mise en place de chars en groupes autonomes, soutenant les unités ou formations d'infanterie par l'exécution de tâches garantissant l'avancement de l'infanterie.

La même expérience historique nous convainc qu'il serait une grande erreur d'établir un modèle particulier pour l'utilisation des chars lors de la percée des lignes fortifiées. L'interaction des chars avec l'infanterie doit être flexible et correspondre aux conditions de la situation.

Dans tous les cas où le terrain et les obstacles artificiels devant la ligne avancée et dans la profondeur de la défense ne constituent pas un obstacle sérieux pour les chars, il est nécessaire d'utiliser pleinement leur mobilité, leur puissance de feu et leur force de frappe. Toutes ces qualités, les chars peuvent les manifester de manière plus complète lorsqu'ils sont regroupés en unité blindée et disposent d'un certain degré d'autonomie d'action.

Dans d'autres conditions, c'est-à-dire lorsque le terrain et les obstacles artificiels devant le bord avancé et dans la profondeur de la défense excluent la possibilité de mouvement autonome des chars, ainsi qu'en cas de manque de chars ou de profondeur insuffisante de la mission, les chars doivent être attribués à l'infanterie, formant des groupes infanterie-chars.

Lors de l'exécution de missions tactiques, les chars sont destinés à soutenir l'infanterie et à assister l'artillerie. L'analyse ci-dessus des missions de l'infanterie et de l'artillerie confirme la pertinence de cette affectation des chars.

Le soutien de l'infanterie par les chars doit se traduire par la suppression ou la destruction des moyens de tir ennemis. Lors d'une attaque sur une ligne de défense ennemie rapidement établie, les chars, ne rencontrant pas d'obstacles sérieux, peuvent accomplir cette tâche particulièrement efficacement. Pour détruire l'artillerie antichar ennemie, ils peuvent avoir besoin de l'aide de leur propre artillerie et des mortiers de l'infanterie.

Lors de l'attaque sur une ligne défensive préparée à l'avance, lorsque l'ennemi disposera de puissants obstacles antichars et d'une artillerie antichar nombreuse bien positionnée, l'attaque des chars sur le système de tir ennemi sera extrêmement difficile. Les difficultés seront encore plus grandes lors de l'attaque sur une zone fortifiée, ce qui est confirmé par l'expérience de la guerre en Pologne et en Europe occidentale.

Le soutien de l'infanterie par les chars et dans ces conditions ne doit pas être refusé ; au contraire, leur interaction doit devenir encore plus étroite. Elle doit se baser sur la meilleure capacité de l'infanterie à surmonter les obstacles antichars et sur la capacité du char à tirer avec précision sur n'importe quel point de tir, y compris les points en béton armé, en obtenant ainsi un résultat positif. Les groupes d'infanterie et de chars devront évidemment inclure des sapeurs, et le soutien d'artillerie, en particulier l'artillerie d'infanterie, doit devenir plus puissant.

L'appui des chars à l'artillerie de l'offensive dans sa lutte contre l'artillerie de la défense doit se manifester par une attaque contre les batteries ennemies. L'accomplissement de cette tâche dépendra à nouveau de la puissance des fortifications de la zone défensive. Dans une zone défensive aménagée à la hâte, les chars pourront, en utilisant l'assistance de l'artillerie et de l'aviation, se frayer un chemin jusqu'aux batteries ennemies. Lors de l'attaque d'une zone préparée à l'avance et particulièrement d'un secteur fortifié, il est évident que les chars ne pourront pas accomplir une telle tâche. Cependant, en restant en réserve, ils peuvent attendre une amélioration de la situation afin de développer une frappe en profondeur non pas au début de l'attaque, mais pendant le combat au sein de la défense.

Pour le combat dans des secteurs fortifiés, il faut des chars puissants, dotés d'un blindage les protégeant contre les fusils antichars dans tous les cas, et de préférence aussi contre les canons antichars. Les petits chars mitrailleurs ne peuvent être utilisés que dans un rôle auxiliaire de reconnaissance. Dans ce cas, ils doivent être utilisés en conséquence, c'est-à-dire recevoir des missions spécifiques. Apparemment, dans le combat infanterie-char, une large utilisation peut être faite des chars équipés de lance-flammes et d'appareils pour le lancement de fumée.

La mission opérationnelle des chars s'est actuellement définie comme leur participation au développement de la percée. La profondeur du coup sera déterminée par la possibilité pour l'ennemi de rétablir la continuité du front de défense avec ses réserves. Mais comme la rapidité de rétablissement du front par les réserves dépend non seulement de la profondeur du coup, mais aussi de la largeur de la percée réalisée, la tâche est, en fin de compte, définie comme le fait de porter un coup profond sur les réserves ennemies en le développant vers un ou les deux flancs de la percée.

Pour accomplir cette tâche multifacette, toutes les armées ont déjà créé des unités de chars spéciales, qui doivent agir en coopération avec les unités motorisées d'infanterie et avec le soutien direct de l'aviation. Il n'y a aucune raison à ce stade de réviser une telle décision. L'expérience des dernières guerres montre que, dans l'état actuel des forces armées, seuls les chars, l'infanterie motorisée et l'artillerie peuvent s'acquitter d'une tâche de ce type.

Mais il faut tenir compte du fait que l'exécution de la tâche de percée par les troupes mécanisées dépendra souvent des conditions du terrain et de la nature de la défense ennemie.

Dans des conditions de lutte contre le développement précipitamment consolidé par le mécanisme opposé, les unités de percée peuvent commencer à se déplacer vers l'arrière dès que le premier échelon d'infanterie de la défense ennemie est percé. Dans ce cas, elles peuvent elles-mêmes « achever » la percée, en éliminant de leur chemin tous les obstacles sous forme de petites unités de réserve ennemies et de ses unités blindées séparées.

Dans certains cas — un manque d'organisation et la faiblesse de l'ennemi, la discontinuité de sa ligne défensive — les unités mécanisées peuvent être utilisées comme échelon avant-garde de percée. L'expérience de la guerre germano-polonaise de 1939 et des opérations offensives de l'armée allemande aux Pays-Bas et en Belgique en 1940 confirme une telle conclusion. Les actions des unités mécanisées dans de tels cas doivent être soutenues par une puissante aviation.

Lors des combats sur une ligne défensive préparée à l'avance et en particulier dans une zone fortifiée, les unités mécanisées en développement de percée devront plus souvent attendre la percée

complète de la ligne défensive principale. En général, la décision d'introduire les unités mécanisées dans la percée doit être concrète, en accord avec les conditions de la situation.

La diversité des tâches tactiques que devront accomplir les unités mécanisées et motorisées, envoyées pour le développement de la percée, exige qu'elles disposent de chars capables de mener la reconnaissance, de franchir divers obstacles, de mener des combats de tir et d'attaquer toutes les branches des forces ennemies.

Aviation

Les tâches tactiques assignées à l'aviation offensive lors de la percée de lignes fortifiées sont les suivantes :

- aide au commandement par la reconnaissance de l'ennemi et le maintien des communications avec ses troupes ;
- assistance de l'artillerie par la reconnaissance des cibles sur le champ de bataille, l'observation du tir d'artillerie et la destruction des objets appropriés ;
- aide aux chars par le biais de la reconnaissance des cibles, du guidage des chars sur celles-ci et de la destruction de certaines cibles d'attaque ;
- aide à l'infanterie par : attaques aériennes et suppression des points de tir ennemis.

Tout aussi variées sont les tâches opérationnelles, qui consistent principalement en des actions conjointes avec le groupe de développement de percée (ou l'échelon avant-gardiste de la percée), en des actions indépendantes de l'aviation contre les réserves profondes de l'ennemi et dans le but d'interrompre le fonctionnement des voies de communication arrière.

Ces nombreuses tâches peuvent être accomplies avec le plus de succès par l'aviation à condition de conquérir la suprématie aérienne et de supprimer la défense antiaérienne de l'ennemi.

La domination dans les airs peut être générale — sur l'ensemble du théâtre des opérations militaires — et locale — au-dessus du champ de bataille dans la zone d'opérations ou seulement sur certains de ses axes. Par exemple, pendant la dernière guerre germano-polonaise, les forces aériennes allemandes étaient tellement supérieures aux forces aériennes polonaises qu'elles ont obtenu une domination générale dans les airs, et la préparation aérienne à cet effet a été commencée simultanément au début des opérations terrestres. Pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'attaquant se limitait généralement à la lutte pour la domination locale dans les airs et commençait souvent cette lutte avant le début des opérations terrestres. De même, en Espagne, aucune partie ne pouvait obtenir une domination générale dans les airs.

En ce qui concerne les autres tâches de l'aviation, il convient de déterminer lesquelles sont les plus importantes, afin qu'il soit ainsi possible de dresser un plan d'utilisation de l'aviation même en cas de manque de celle-ci.

Le travail de reconnaissance de l'aviation dans le but d'assurer le commandement est absolument nécessaire. Il peut être effectué avec un nombre relativement petit d'avions de différents systèmes ; c'est pourquoi il doit toujours être organisé de manière complète.

Le travail de l'aviation pour la communication avec ses unités est auxiliaire au travail des troupes de communication. Il peut être effectué non seulement par des avions spéciaux, mais aussi par tous les autres, à l'exception des bombardiers lourds. Pour cette raison, en cas de nécessité, ce travail peut toujours être organisé.

Le travail de l'aviation pour assurer le tir de l'artillerie est absolument nécessaire. On peut dire que sans l'aide de l'aviation, l'artillerie moyenne et lourde, qui constitue la majeure partie des moyens d'artillerie, ne pourra pas manifester la précision et la portée qui lui sont propres. C'est pourquoi la photogrammétrie aérienne, la reconnaissance des objectifs et l'observation de leur destruction par l'artillerie sont des tâches essentielles de l'aviation, dont l'accomplissement doit être assuré du mieux possible. Comme malgré tout cela la suppression de l'artillerie de défense reste un travail difficile et pas toujours sûr, l'aviation doit soutenir l'artillerie par la destruction directe des batteries ennemies, en utilisant pour cela le bombardement en altitude et en piqué.

L'aide de l'aviation aux chars mentionnée ci-dessus est comprise par nous comme des actions coordonnées de l'aviation et des groupes de chars ou mécanisés, accomplissant la tâche de développement de la percée ou agissant en tant qu'échelon avant-garde de la percée. Dans ces conditions, l'amplitude de temps et d'espace est suffisamment grande pour coordonner le travail conjoint des chars et de l'aviation.

En ce qui concerne le soutien de l'aviation aux chars de percée, il n'y a pas encore suffisamment de matériel sur cette question, bien qu'il faille noter que dans les opérations en France, le premier échelon des chars de percée allemands agissait conjointement avec les bombardiers en piqué.

L'aide à l'infanterie et aux chars qui agissent directement avec elle, comme on peut le voir d'après l'expérience des dernières guerres, s'est transformée en une sorte de préparation aérienne de l'attaque sous forme de bombardements parfois très longs des positions de l'ennemi défendant. Comme le succès de toute bataille interarmes est en fin de compte déterminé par les succès de l'infanterie, il est tout à fait naturel de chercher à engager tous les moyens, y compris l'aviation, pour aider l'infanterie dans le moment de l'attaque le plus critique et difficile pour elle. Mais il faut déterminer dans quelle mesure une telle utilisation de l'aviation est efficace.

Le bombardement aérien de précision à haute altitude sur des points de tir est inefficace pour des raisons techniques. Même si le bombardement était effectué depuis une altitude de 500 m, dans ce cas la probabilité d'écart de la bombe par rapport au centre de la cible serait d'environ 40 m, c'est-à-dire que le tir est peu probable. Lors d'un bombardement depuis de grandes altitudes, la probabilité de toucher de petites cibles sera encore plus faible ; elle est déterminée par les chiffres suivants :

Mais le bombardement de grandes installations sous forme de forts et de points d'appui est tout à fait possible et se justifie par ses résultats. À titre d'exemple, on peut citer le bombardement par les Allemands en mai 1940 du fort belge La-Rochette.

Le bombardement en piqué, donnant les valeurs de précision les plus élevées, se caractérise par les chiffres suivants.

Ainsi, et ce type de bombardement n'est pas suffisamment fiable pour toucher de petites cibles, mais avec succès, il peut être utilisé pour toucher des cibles plus grandes, y compris mobiles.

Pour préparer une attaque, l'aviation a développé deux méthodes de bombardement de zone : en altitude — avec des bombes de gros calibre, et d'assaut (en « vol rasant ») — avec des bombes de petit calibre. L'efficacité du bombardement dans les deux cas dépend du nombre d'avions participant à l'exécution de cette tâche.

Les bombardements en hauteur peuvent être effectués sous forme de raids successifs de bombardiers pendant une période prolongée afin d'épuiser les forces de défense par des bombardements constants et des pertes (bien que peu nombreuses). L'expérience de la guerre en Espagne a montré que dans certains cas (en cas de faible résistance des troupes défensives et d'un équipement insuffisant des positions) cette méthode atteint ses objectifs. Bien entendu, il faut tenir compte de la perte de surprise. Une autre méthode de bombardement en hauteur consiste en une attaque simultanée de toute l'aviation de bombardement sur la ligne de défense de l'ennemi. Ce type de bombardement sert principalement à compléter un appui d'artillerie insuffisant lors d'une attaque d'infanterie. L'effet matériel des deux types de bombardements en hauteur sur la superficie est faible, car il est presque impossible de créer une densité de frappe suffisante sur toute la profondeur de la défense moderne, mais l'effet moral, comme l'expérience des dernières guerres l'a montré, peut être très important. Les inconvénients du bombardement en hauteur sont qu'il est difficile à synchroniser avec les actions des forces terrestres et que l'infanterie attaquante doit attendre la fin du travail de l'aviation à une distance respectable du front ennemi afin de ne pas se retrouver sous le feu de ses propres bombardiers.

Le bombardement d'assaut a pour but de supprimer l'infanterie de la défense et principalement l'artillerie antichar au moment où les chars et l'infanterie de l'attaquant commencent l'attaque et que son artillerie déplace son feu en profondeur de la défense. Une telle utilisation de l'aviation peut être très efficace. Les difficultés résideront dans la synchronisation de l'attaque de

l'aviation, du déplacement du feu d'artillerie et du début du mouvement des chars à l'attaque. Pour soutenir les unités mécanisées agissant en tant que échelon avancé de la percée ou échelon de développement de la percée, le bombardement d'assaut sera la méthode d'attaque aérienne la plus utilisée. Il peut être complété par le bombardement en piqué. Comme on le sait maintenant, les troupes allemandes ont largement utilisé des avions en piqué, obtenant des résultats élevés.

L'aviation, en plus des bombes ordinaires, dispose également de mitrailleuses, de canons de petit calibre, de bombes incendiaires, de rideaux de fumée et de différentes méthodes d'attaque chimique. Il faut dire ce qui suit à propos de ces moyens.

Les mitrailleuses et les canons de petit calibre peuvent être utilisés (et sont utilisés) contre des cibles vivantes, principalement contre des colonnes. Contre des troupes occupant une position fortifiée, leur action semble peu efficace : elle relève davantage de l'ordre moral que de l'ordre matériel. L'utilisation par l'aviation de l'artillerie de petit calibre pour le bombardement de cibles au sol est peu étudiée. Il est possible qu'elle s'avère plus efficace que le bombardement d'assaut, en raison d'une meilleure maniabilité du feu.

Les bombes incendiaires étaient souvent utilisées avec succès par les franquistes lors de l'offensive pendant la guerre civile en Espagne. Dans certains cas, lorsque, par exemple, l'ennemi occupe des forêts, des agglomérations ou possède de nombreux ouvrages de fortifications en terre et en bois, l'utilisation de bombes incendiaires peut donner des résultats exceptionnellement grands. Par le moyen des bombes incendiaires, des secteurs entiers de l'ennemi peuvent être complètement isolés ou totalement mis hors d'usage, ce qui peut radicalement perturber son système de défense, compliquer ou suspendre le mouvement des réserves, perturber le plan de tir de l'artillerie, etc. Mais ce moyen peut aussi s'avérer dangereux pour l'attaquant. C'est pourquoi son utilisation nécessite une étude complète des directions possibles de propagation du feu et de la durée de combustion.

L'artillerie utilise également des obus incendiaires. Mais leur utilisation est limitée par les portées d'observation et de tir des canons, nécessitant une énorme consommation de munitions lors du bombardement de grandes zones. C'est pourquoi l'utilisation d'obus incendiaires par l'artillerie est un moyen auxiliaire de frapper des cibles d'artillerie ; quant à l'aviation, elle peut utiliser des bombes incendiaires dans toutes les directions et à grande échelle.

En général, il faut reconnaître que les substances incendiaires sont l'un des moyens puissants de la guerre future, et qu'il est nécessaire de travailler sérieusement sur les méthodes de leur utilisation et de lutte contre elles.

En résumé de tout ce qui a été dit, on peut noter ce qui suit. La tâche principale de l'aviation lors d'une percée des lignes fortifiées est de conquérir la supériorité aérienne. Dans cette condition, elle peut accomplir toutes les tâches tactiques et opérationnelles mentionnées ci-dessus. La tâche la plus difficile à réaliser est la préparation (ou le soutien) d'une attaque d'infanterie ; dans ce cas, l'aviation ne peut obtenir que des résultats limités ; les actions de l'aviation contre l'artillerie ennemie sont particulièrement nécessaires.

Troupes aéroportées et parachutistes

Les unités parachutistes et aéroportées sont destinées à capturer et à maintenir des objectifs importants derrière les lignes ennemies jusqu'à l'arrivée de leurs forces terrestres. En raison de l'absence chez les parachutistes et les troupes aéroportées de moyens de combat lourds (artillerie, chars), leur puissance de frappe est assez limitée. Par conséquent, le succès de leurs actions dépend avant tout de la surprise. Après le débarquement, les parachutistes et les détachements aéroportés se transforment en infanterie, ce qui limite leurs possibilités de manœuvre.

Dans certains cas, la mobilité des troupes aéroportées peut être augmentée en capturant ou en leur transportant par air des moyens de déplacement (motos, bicyclettes, automobiles). Un écart prolongé des troupes aéroportées par rapport aux rangs de leurs forces est compliqué par des difficultés d'approvisionnement en munitions et en vivres.

Compte tenu de ce qui précède, les zones d'action et les objectifs à capturer par les détachements d'assaut aérien et les parachutistes doivent être choisis de telle manière que les

détachements puissent « s'accrocher » aux lignes et obstacles naturels et qu'il soit possible de maintenir en permanence la communication avec eux par l'atterrissage des avions. L'atterrissage des parachutistes en terrain découvert, à proximité des objectifs d'attaque et même sur l'objectif lui-même n'est possible qu'à condition que leurs actions soient de courte durée avant l'arrivée des troupes terrestres.

Lors de la percée de lignes fortifiées, lorsque l'ennemi dispose à l'arrière de forces suffisamment organisées, l'utilisation de détachements parachutistes et aéroportés doit être effectuée après une préparation minutieuse et en pleine coordination avec les actions des troupes terrestres. Avec beaucoup de succès, les détachements parachutistes et aéroportés peuvent être utilisés en interaction avec les troupes motorisées qui développent la percée.

Actuellement, malgré l'accord international sur la non-utilisation des moyens chimiques de combat, toutes les armées des États bourgeois possèdent des troupes chimiques. Dans les guerres modernes, l'utilisation massive de substances toxiques n'a pas encore eu lieu, mais des cas isolés de cette utilisation, apparemment à des fins d'expérience, ont été observés en Abyssinie, en Espagne et en Chine. Selon les informations de la presse militaire, en cas d'apparition de combats utilisant des moyens chimiques, toutes les armées ont créé divers dispositifs sous forme de véhicules automoteurs pour la contamination et le brouillard, des appareils à la même fin installés sur des avions et des chars, ainsi que divers dispositifs portables. On fabrique également des obus chimiques et des bombes aériennes, des grenades à main, des torches fumigènes, des bougies, etc.

En général, l'arsenal des moyens de lutte chimique est assez riche. Il est nécessaire de comprendre les possibilités offertes par les armes chimiques lors de la conduite des opérations.

Tous les moyens chimiques de lutte, nous les diviserons seulement en trois groupes : les substances toxiques, comprenant sous ce terme toutes les substances qui mettent un combattant hors d'état de nuire de telle ou telle manière, les substances génératrices de fumée et les substances incendiaires. Cette division est, bien sûr, trop simplifiée, mais pour nos objectifs elle reste néanmoins acceptable.

Les substances toxiques peuvent être utilisées avec succès pour préparer une attaque, à condition qu'elles aient un effet rapide sur l'ennemi et soient sûres pour leurs troupes. Les substances toxiques non persistantes répondent le plus souvent à cette exigence. Même si l'ennemi est protégé par un masque à gaz, leurs propriétés épuisantes, aveuglantes et démoralisantes restent si grandes qu'elles conservent leur importance.

Pendant la guerre mondiale, les méthodes suivantes d'utilisation des substances toxiques ont été développées : une exposition prolongée par le biais d'attaques par ondes de gaz ou de bombardements avec des obus chimiques dans le but d'épuiser l'ennemi ; une exposition brève par le biais de bombardements avec des obus chimiques avant et pendant l'attaque dans le but de supprimer l'ennemi et de réduire sa capacité de combat.

Les deux méthodes pouvaient être utilisées simultanément sur l'ensemble du front de l'attaque — un effet global — ou seulement sur certaines sections et sur des cibles spécifiques (par exemple, les postes d'observation de l'artillerie) — un effet particulier.

L'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918 (en particulier l'armée allemande lors des batailles de 1918) a montré que de grands résultats sont obtenus par l'application d'un impact général de courte durée. L'une des conditions de réussite de la suppression de la défense était considérée comme l'utilisation de jusqu'à 50 % de projectiles chimiques. Dans ce cas, la surprise tactique et opérationnelle est obtenue. Lors de l'utilisation d'un impact prolongé, la surprise opérationnelle est certainement perturbée, ce qui peut finalement conduire à l'échec. Les attaques par onde chimique, qui étaient utilisées à cette fin, n'ont pas justifié, par leurs résultats, les difficultés de leur préparation et ont été abandonnées dans les dernières années de la guerre mondiale. L'impact ponctuel de courte durée a une importance tactique locale. Il est particulièrement précieux pour la lutte contre l'artillerie ennemie.

En tant qu'armes pour l'utilisation de substances toxiques, les obus et les mines chimiques restent pour l'instant les plus pratiques dans l'offensive, car grâce à eux il est possible d'articuler complètement une attaque chimique dans le temps et l'espace avec le plan général de l'attaque.

L'utilisation de différentes machines chimiques dans le combat offensif rencontrera manifestement de grandes difficultés. En tout cas, il n'existe pas d'expérience de combat concernant l'utilisation de ces machines, et il est prématuré de porter un jugement définitif à leur sujet. L'utilisation de bombes aériennes ou de dispositifs aériens à des fins d'attaque chimique peut être avantageuse pour les objectifs en arrière ou l'artillerie ennemie, mais pas pour la ligne de front de la défense, car il est difficile de l'articuler dans le temps avec le début de l'attaque d'infanterie ; la capacité de l'aviation à restreindre son attaque chimique à une zone strictement définie est également très problématique.

La fumée, produite par des substances liquides et solides générant de la fumée, possède la propriété de cacher (camoufler) les troupes de l'observation de l'ennemi et en même temps de les aveugler, c'est-à-dire de les priver eux-mêmes de la possibilité de surveiller. Si l'on pouvait appliquer ces deux propriétés de la fumée séparément, elles constitueraient l'un des moyens de combat les plus importants. Mais comme cela est impossible, il faut les utiliser avec une grande prudence. Il est nécessaire à chaque fois de peser attentivement ce qui est le plus important pour ses propres troupes : le camouflage ou la possibilité de surveiller ; il faut peser la même chose en ce qui concerne l'ennemi : les avantages liés à son aveuglement compensent-ils les inconvénients découlant de l'impossibilité de le surveiller.

Les méthodes d'utilisation de la fumée dans les combats offensifs, éprouvées par l'expérience des guerres, consistent à enfumer tout le front attaqué, certains secteurs sur les flancs de l'offensive et certains points (par exemple d'observation). Dans les deux premiers cas, des rideaux de fumée sont utilisés, fournis par des fumigènes ou des machines spéciales ; dans le dernier cas, l'enfumage est effectué à l'aide de projectiles fumigènes et de bombes aériennes.

Parmi ces méthodes, la dernière a la plus grande importance, étant peu dépendante des conditions météorologiques et offrant la possibilité de manœuvrer dans le temps et sur le terrain. Les deux premières méthodes, dans des conditions météorologiques favorables, peuvent être très utiles pour camoufler le mouvement de l'infanterie vers la ligne d'attaque et pour aveugler l'ennemi sur les flancs de l'invasion. Mais leur utilisation dans tous les cas doit être de courte durée, sinon le travail de combat de l'artillerie attaquante peut être perturbé, et le défenseur pourrait utiliser les écrans de fumée pour déplacer ses réserves. Telle est la valeur comparative de l'utilisation des fumées.

Pour la mise en place de rideaux de fumée, des avions avec des dispositifs spéciaux peuvent également être utilisés. Mais le but et les méthodes d'utilisation des rideaux de fumée aériens nécessitent une vérification théorique et expérimentale. Dans la situation actuelle, il est difficile de trouver une application appropriée des rideaux de fumée aériens dans le combat offensif des forces terrestres.

Les substances incendiaires sont utilisées dans les projectiles incendiaires et les bombes aériennes, dont il a déjà été question, ainsi que par le biais de lance-flammes. Les lance-flammes, portables ou transportés sur des véhicules spéciaux et sous forme de réservoirs adaptés aux chars, sont tous également des armes de combat rapproché avec une portée de destruction de 25 à 70 m. Ils sont un moyen puissant pour éliminer les points de tir de l'ennemi. Les lance-flammes sont les plus utilisés sur des véhicules blindés. Leur place au combat est dans une interaction étroite avec l'infanterie.

Troupes du génie

La principale mission des troupes du génie est d'assurer le déploiement sur place, le mouvement et les actions de combat des autres branches des forces armées par diverses mesures d'ingénierie. Cette mission des troupes du génie lors de la percée de bandes fortifiées ennemies sera abordée dans le chapitre sur la préparation de la percée.

En plus de cette tâche, les troupes du génie peuvent également accomplir des missions de combat par leurs propres moyens lors d'une offensive. Nous en avons déjà parlé lorsque nous avons indiqué que l'infanterie, pour franchir les obstacles et les fortifications lourdes de l'ennemi, a besoin du soutien direct des sapeurs.

Il existe un autre type de participation des troupes du génie dans le franchissement d'une ligne fortifiée ennemie : il s'agit de la guerre minière souterraine. Un exemple particulièrement marquant de l'utilisation de cette méthode de combat pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918 sur le théâtre d'opérations occidental fut la lutte pour ce qu'on appelait l'arc de Wytschaete. L'essence des opérations était la suivante. Les Anglais, désespérés de réussir une attaque directe contre les saillants des positions allemandes à Wytschaete et Messines (au sud d'Ypres), décidèrent d'utiliser la guerre minière souterraine. Vingt-cinq mineurs gallois, spécialement amenés pour cette tâche, creusèrent des galeries et placèrent sous les positions allemandes 19 mines contenant 454 tonnes de dynamite. Les travaux se poursuivirent de décembre 1916 au 27 mai 1917. L'explosion eut lieu le 7 juin 1917 après une préparation d'artillerie de dix jours. L'attaque qui suivit l'explosion permit aux Anglais de s'emparer des positions allemandes sur un front de 8 à 10 km.

Dans cet exemple, on remarque la lenteur extrême des travaux, une quantité énorme de main-d'œuvre et un résultat relativement modeste.

Pendant la guerre civile en Espagne, les républicains ont utilisé la lutte minière-souterraine aux abords de Madrid. Mais, malheureusement, la lutte souterraine des républicains n'était pas concentrée, ses objectifs tactiques étaient limités ; c'est pourquoi elle ne pouvait donner des résultats quelque peu notables.

Comme on le sait, pendant la guerre mondiale de 1914-1918, les Russes ont également utilisé des galeries de mines. Elles étaient creusées à l'initiative des chefs du génie les plus actifs, sans aucun plan non seulement opérationnel, mais même tactique, et, bien sûr, elles n'avaient aucune importance.

Ces exemples ne doivent pas servir de raison pour une attitude négative envers la lutte contre les mines souterraines ; il faut simplement prendre en compte les erreurs dans ce domaine et ne pas les répéter. Dans la lutte pour les lignes fortifiées et en particulier pour les zones fortifiées modernes de type ensembles souterrains, le combat souterrain peut trouver une application. Dans ce cas, il est apparemment nécessaire, selon Dимо, de se guider par les règles suivantes.

La lutte minière et souterraine doit être appliquée, comme tout moyen de combat, de manière concentrée, dans le but d'obtenir l'effet le plus important possible simultanément sur une grande surface des positions ennemies. Elle doit être coordonnée avec le plan d'action général, menée non seulement pour perturber continuellement l'ennemi, mais principalement pour favoriser le succès de l'attaque. Les travaux doivent être effectués dans les plus brefs délais et, si possible, avec l'utilisation de machines. Pour respecter cette dernière condition, il est nécessaire que les galeries souterraines soient courtes. Cela signifie que la lutte minière et souterraine ne peut être menée que sur des sections situées près du front de défense ennemi.

2. Schéma d'interaction

Les propriétés des branches des forces armées et la nature des positions fortifiées de l'ennemi peuvent constituer des données de départ pour l'élaboration d'un schéma d'interaction, mais seulement un schéma, car pour développer un plan d'interaction concret, des informations précises sur la résistance de l'ennemi, sur le positionnement de ses ouvrages défensifs sur le terrain, sur le terrain lui-même et sur les conditions météorologiques seront nécessaires. Selon ces informations, il sera possible de décider définitivement dans quelle mesure l'utilisation de telle ou telle branche des forces armées sera efficace et quelles normes de saturation par différents moyens de lutte seront nécessaires pour accomplir la tâche de percée.

Donc, esquissons un schéma d'interaction en nous guidant par les données que nous venons d'examiner.

La coopération des branches des forces armées doit être orientée vers un objectif commun — percer la ligne fortifiée de l'ennemi et créer les conditions pour le déploiement d'actions manœuvrables. Cet objectif commun peut théoriquement être décomposé en tâches spécifiques :

- la conquête de la suprématie aérienne ;
- suppression de l'artillerie ennemie et de son système de commandement ;

- suppression du système de tir antichar et de tir à la mitrailleuse et au fusil ;
- la destruction de la force vivante et la prise des positions ennemies ;
- l'avancement de l'ordre de bataille pour développer le succès. La supériorité dans les airs

doit être atteinte au début du rassemblement des forces terrestres. Les formes de cette supériorité ont déjà été analysées par nous. Nous noterons simplement ici que dans le déploiement de la lutte pour la supériorité aérienne, deux périodes peuvent être distinguées. La première période est celle de la supériorité relative, lorsque l'activité de combat de l'aviation attaquante ne fait que se déployer. Cette période dure jusqu'au début de la préparation d'artillerie de l'attaque. Pendant cette période, l'aviation de l'attaquant reconnaît les objectifs de ses futures opérations et lutte principalement contre l'aviation ennemie active, assurant ainsi la concentration de ses troupes. La deuxième période, celle de la supériorité absolue sur le champ de bataille ou sur toute la profondeur opérationnelle, dure pendant toute l'opération. Pendant cette période, l'aviation de l'attaquant ne mène pas seulement des combats aériens, mais frappe également les objectifs terrestres de l'ennemi.

La suppression de l'artillerie ennemie et de son système de commandement est la tâche principale de l'artillerie offensive. Dans l'accomplissement de cette tâche, l'artillerie doit coopérer avec l'aviation — dans tous les cas — et les chars — dans des conditions favorables. Lors de la percée d'une zone fortifiée préparée à l'avance et d'une région fortifiée, l'action des chars, dans la majorité des cas, sera exclue.

La suppression de l'artillerie ennemie commence en même temps que la suppression de son système de tir de fusils-mitrailleurs. Avant le début de l'attaque de l'infanterie, il est nécessaire de porter la lutte contre l'artillerie ennemie à son maximum et de la continuer sans réduire l'intensité pendant toute l'opération. Dans ces rares cas où l'attaque des chars et de l'infanterie commence sans préparation d'artillerie préalable (la nuit, contre un ennemi faible), la lutte contre l'artillerie ennemie doit commencer en même temps que le passage à l'attaque.

La suppression du système antichar et du système de balles à fusil ennemi est une tâche décisive. Par conséquent, les efforts maximaux des troupes attaquantes doivent être dirigés vers sa mise en œuvre. L'accomplissement de cette tâche est divisé en deux périodes : - avant le début de l'attaque de l'infanterie et des chars et des combats - pendant l'attaque et la bataille en profondeur des défenses ennemies. L'artillerie, l'aviation, l'infanterie, l'artillerie et les mortiers peuvent participer lors de la première période. La durée de cette période varie selon la force de l'équipement de la zone défensive ennemie : de 40 à 50 minutes lors d'une percée d'une zone fortifiée à la hâte, à 7 à 8 heures. lorsqu'il franchit une zone fortifiée. Les tirs durant cette période visent principalement à détruire les structures défensives des unités, et, à l'aide d'obus chimiques et de mines, également à la répression.

La deuxième période commence quelques minutes avant le début de l'attaque de l'infanterie et des chars ou en même temps que le début de l'attaque et se poursuit pendant toute la bataille. Tous les moyens de tir y participent, ainsi que les chars, les lance-flammes, l'aviation et les troupes du génie par le biais d'explosions de mines et de destruction d'obstacles. Les tâches des différentes branches des forces armées durant cette période se répartissent comme suit : l'artillerie déplace le feu sur les cibles situées dans la zone des deuxième et troisième échelons de l'infanterie défensive ; l'aviation de bombardement agit de la même manière, si elle participe pendant cette période offensive ; l'artillerie d'infanterie et les mortiers complètent la suppression du système de tir des premiers échelons d'infanterie ennemis ; les chars s'abattent sur les positions ennemies ou, si le terrain est inaccessible, coopèrent par le feu avec l'artillerie d'infanterie et les mortiers en progressant derrière l'infanterie ; les lance-flammes avancent sous la protection des chars ou de l'infanterie ; l'infanterie, en coopération directe avec les chars, les lance-flammes et les sapeurs attachés, avance, attaque et mène le combat en profondeur de la défense ennemie.

Il est approprié, en complément de ce qui a été dit précédemment, de noter certaines particularités dans l'interaction entre l'artillerie, les mortiers et l'infanterie. Jusqu'à présent, selon l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918, il était nécessaire que l'infanterie, pendant l'attaque, reste proche des brèches extrêmes de l'artillerie. En même temps, l'artillerie était également liée dans son activité. Elle devait autant que possible ne pas se détacher de l'infanterie,

revenant par son feu si celui-ci avait eu le temps d'aller trop loin en avant. Il en résultait que l'artillerie était également attachée à l'infanterie. À partir du moment où la couverture directe de l'attaque de l'infanterie sera confiée aux mortiers et à l'artillerie d'infanterie, le reste de l'artillerie obtiendra une plus grande liberté de manœuvre de feu. Disposant d'une réserve de temps et d'espace, elle peut davantage utiliser la concentration de son feu au lieu de le disperser sur tout le front. En général, conférer aux mortiers et à l'artillerie d'infanterie la mobilité et les utiliser correctement ouvre de larges perspectives pour la manœuvre de feu de l'artillerie divisionnaire et de corps.

Destruction de la force vive et prise de positions ennemies. Cette tâche est accomplie simultanément avec la deuxième période de suppression du système de feu antichar et de mitrailleuse de l'ennemi et avec les mêmes moyens. Nous avons particulièrement souligné cette tâche pour mettre en évidence qu'elle ne peut être entièrement accomplie que par le mouvement en avant de l'infanterie.

La suppression et la destruction de la force vive de l'ennemi doivent être effectuées simultanément sur la profondeur la plus grande possible. On peut théoriquement noter le fractionnement suivant dans la résolution de cette tâche :

- la première ligne de destruction — jusqu'à la profondeur du front des échelons d'infanterie ennemis ; la tâche est réalisée, comme indiqué ci-dessus, par l'artillerie d'infanterie, les mortiers, les chars, les lance-flammes et l'infanterie elle-même, parfois avec le soutien de l'aviation de chasse et d'assaut ; la profondeur de l'échelon d'infanterie est une valeur conventionnelle, en pratique, il faudra la considérer comme étant de 500 à 800 m ;

- deuxième ligne de destruction — jusqu'à la profondeur des positions des régiments du premier échelon (le champ de bataille principal — selon le règlement allemand, position de résistance — selon le manuel français) ; la tâche est accomplie par l'artillerie de tous calibres avec l'appui de l'aviation, et dans des conditions favorables — aussi par les chars ; l'objectif principal — empêcher les contre-attaques organisées de l'ennemi et préparer l'attaque suivante de l'infanterie et des chars ; la profondeur pratique de cette bande est de 2—3 km ;

- la troisième ligne — jusqu'à la profondeur de la deuxième ligne de défense de l'ennemi incluse ; la tâche — supprimer les réserves et les centres de commandement de l'ennemi ; réalisée par l'aviation et l'artillerie longue portée, et, dans des conditions appropriées, aussi par les chars ;

- la quatrième ligne opérationnelle de suppression — jusqu'à la profondeur des stations d'approvisionnement et des nœuds ferroviaires et routiers ; la tâche est de perturber le plan de transport et de retarder l'arrivée des réserves ennemies dans la zone d'opération ; elle est réalisée par l'aviation de l'attaquant, et dans des conditions favorables — par des détachements parachutistes et aéroportés.

Au fur et à mesure de l'avancée de l'ordre de bataille, le front d'attaque de destruction et de suppression n'est pas supprimée, mais déplacée vers l'avant, couvrant une profondeur de plus en plus grande sur le territoire de l'ennemi.

Progression de l'ordre de bataille pour développer le succès. Il est extrêmement difficile de saisir le début de cette période. Lors de la percée d'une zone fortifiée hâtivement, elle peut commencer après que la résistance des réserves régimentaires, disposant d'une ligne de défense préparée sur tout le front de l'offensive, ait été brisée. Lors de la percée d'une zone fortifiée préparée à l'avance, dans la plupart des cas, il sera nécessaire de mener une lutte acharnée pour les positions des réserves de division, et parfois même de la deuxième ligne défensive. En tout cas, dès que la défense ennemie commence à perdre son caractère de ligne continue, il est nécessaire d'accélérer le rythme de l'offensive et de s'insérer audacieusement dans la disposition de l'ennemi.

L'interaction des branches des forces armées à cette période se développera de la manière suivante. L'aviation et l'artillerie à longue portée intensifient leur travail visant à supprimer les réserves de l'ennemi. Les chars avancent et attaquent les réserves de l'ennemi. L'infanterie, avec son artillerie, continue l'offensive ; si nécessaire, les unités des deuxième et troisième échelons avancent pour remplacer les unités épuisées du premier échelon. L'artillerie, en partie de ses batteries, change de position, continuant à supprimer les nids de résistance de l'ennemi. Des détachements

spécialement désignés de chars, d'infanterie et de sapeurs sur transporteurs occupent les zones de départ, prêts à se déplacer en profondeur sur le territoire ennemi pour s'emparer des lignes assurant l'engagement du groupe opérationnel de développement du succès.

Lors de la préparation d'un plan de percée, il convient d'avoir un schéma d'actions en cas de retrait général soudain de l'ennemi et, inversement, en cas de densification inattendue de sa défense. D'après l'histoire de la première guerre impérialiste, nous savons que la défense dans certaines opérations se densifiait très rapidement et atteignait parfois 2,5 km par division, c'est-à-dire équivalait à la densité des formations de combat de l'attaquant. Dans le premier cas, il est nécessaire de lancer rapidement en avant les moyens mobiles — réserves de chars, unités spéciales, et parfois même un groupe opérationnel pour le développement du succès. Dans le second cas, il faut prévoir l'engagement progressif des deuxième et troisième échelons et une régulation stricte des actions de l'artillerie, de l'infanterie et des chars après les lignes de départ.

Chapitre 4 : Ordre de bataille

1. Principes généraux

Les formes de manœuvre et d'interaction des branches militaires, examinées dans les chapitres précédents, permettent de faire un premier plan de répartition des troupes affectées à la percée de la ligne fortifiée, en groupes de frappe et groupes auxiliaires, de préciser les missions immédiates et ultérieures, mais ne permettent pas encore de déterminer avec une précision suffisante la composition et l'ordre de bataille de ces groupes. Pour cela, il est encore nécessaire de tenir compte dans cette situation particulière des normes de travail de combat des branches militaires, des méthodes de combat, de l'épuisement tactique, ainsi que de prévoir les forces et moyens pour parer aux aléas du combat.

Les normes de travail de combat sont créées de deux manières : par le calcul et sur la base de l'expérience des guerres passées. Les normes calculées existent principalement pour les armes à feu et les travaux d'ingénierie ; elles sont présentées dans les règlements et les manuels. Les normes expérimentales (empiriques) s'appliquent principalement aux actions des unités, des parties et des formations, du peloton à la division inclus ; elles concernent la largeur du front, la profondeur des ordres de bataille, les rythmes de mouvement, etc. ; les principales d'entre elles figurent habituellement dans les règlements.

Bien entendu, les normes empiriques sont souvent révisées sous l'influence du changement continu de l'organisation et de l'équipement de combat des troupes. Mais les normes calculées nécessitent également à chaque fois des ajustements pour les conditions réelles, qui ne correspondent pas à ces conditions « moyennes » sur la base desquelles elles ont été établies. En raison de ces circonstances, les opérations de combat sont toujours un processus créatif, et les directives théoriques contenues dans les règlements et instructions (ainsi que dans ce travail) ne peuvent servir que de canevas facilitant le processus créatif.

Les techniques de combat sont des méthodes d'action élaborées par l'expérience pour un combattant et des unités spécifiques en fonction des différentes conditions du champ de bataille. Le rampement, la course, les méthodes d'interaction des différents moyens de combat au sein de l'unité, les méthodes de commandement par signaux, etc., — tout cela constitue les techniques de combat, qu'il faut connaître, étudier et perfectionner. Les conditions du terrain (montagnes, forêts, marais), ainsi que la saison (hiver, automne), nécessitent souvent des techniques de combat particulières, différentes de celles utilisées sur un terrain ouvert et sec pendant la période chaude de l'année.

L'épuisement tactique survient en raison des pertes causées par les blessés, les tués et l'épuisement des moyens matériels, ainsi qu'en raison de la nécessité d'augmenter les organes de soutien au combat lors de l'allongement du front dans une bataille offensive. Plus le combat dure et plus la résistance de l'ennemi est obstinée, plus l'épuisement tactique influence le succès de la bataille.

Les aléas du combat surviennent en raison de l'impossibilité de prendre en compte avec une précision suffisante les forces, les moyens et les méthodes de combat de l'ennemi, ainsi que sa propre fatigue.

La réservation de forces et de moyens pour lutter contre l'épuisement et parer aux imprévus du combat est une obligation des supérieurs, du commandant de bataillon et au-dessus. Les unités inférieures réagissent aux imprévus du combat avec tout leur dispositif de combat.

Dans la planification ultérieure des formations de combat, toutes les conditions mentionnées ci-dessus seront prises en compte, mais seules les plus importantes seront examinées. La

caractéristique des formations de combat sera donnée en tenant compte des particularités des zones fortifiées, ce que nous considérons comme le plus correct.

2. Ordre de bataille lors de la percée d'une ligne de défense rapidement fortifiée

Une ligne de défense hâtivement renforcée se caractérise principalement par le fait qu'elle ne dispose pas d'un nombre suffisant d'abris pour la force vivante, d'ouvrages défensifs lourds pour les moyens de tir et d'un système développé d'obstacles. En conséquence, le défenseur est enclin à utiliser au maximum la force vivante et recourt plus souvent à des contre-attaques. Ces mêmes conditions permettent à l'attaquant d'utiliser plus efficacement tous les moyens techniques de combat : chars, mortiers, artillerie et aviation.

Ordre de bataille de l'infanterie. L'unité d'infanterie de combat complète dans un combat moderne est le bataillon. Il sera également la base de l'organisation du groupe d'infanterie blindé.

La progression du bataillon à travers la ligne de défense de l'ennemi doit être aussi rapide que possible. Pour cela, indépendamment de la présence de chars, il doit disposer d'un ordre de bataille suffisamment dense et, en outre, posséder les moyens de soutenir ses chars et de supprimer de manière autonome les points de tir ennemis.

La densité de l'ordre de bataille d'un bataillon dépend de la force de frappe du peloton de fusiliers, qui peut mener l'offensive sur un front d'environ 300 m, en disposant d'une supériorité en effectifs et en moyens de feu sur l'ennemi défendant. Par conséquent, la largeur du front de l'attaque du bataillon sur la direction principale sera de 600 à 700 m.

Pour supprimer simultanément le système de tir de l'ennemi sur ce front à une profondeur allant jusqu'à 1 km, il faudra au moins deux échelons de chars, chacun comprenant 12 à 15 chars (environ 40 à 50 m par char dans chaque échelon).

Dans le cas où, en raison des conditions du terrain et de la nature des obstacles artificiels, le mouvement autonome des chars serait impossible, leur nombre pourrait être limité à un peloton par bataillon. Dans ce cas, les chars accompliront des missions de soutien de feu du bataillon, en avançant derrière son premier échelon. Si un groupe de chars indépendant agit devant le bataillon, le nombre de chars attribués au bataillon sera également limité à environ une compagnie ou deux pelotons.

Pour le soutien des chars et la lutte contre les points d'appui ennemis survivants et les plus solides, il est nécessaire de renforcer le bataillon avec 12 mortiers (200 m de front pour chaque batterie de quatre mortiers) et 4 canons antichars (150 m de front pour chaque canon).

Les mortiers soutiennent leurs tirs les chars et l'infanterie tout au long du combat, en changeant de position par peloton. Ils détruisent également les canons antichars ennemis qui ont survécu au début de l'attaque. Les canons antichars accompagnent l'infanterie et sont destinés à repousser les contre-attaques soudaines des chars et à détruire les mitrailleuses de l'ennemi.

Ainsi, l'ordre de bataille d'un bataillon qui attaque dans la direction principale peut être représenté sous forme du schéma illustré à la figure 65.

Outre les moyens de tir et les chars, il est nécessaire de renforcer le bataillon au moins par une section de sapeurs, dont la tâche sera d'améliorer les passages dans les obstacles, de préparer des voies pour le déplacement rapide en avant des mortiers et des canons antichars, puis aussi du convoi de combat du bataillon.

Lors de l'attaque d'une ligne de défense hâtivement renforcée, il n'est pas nécessaire de créer dans le bataillon des groupes supplémentaires (nettoyeurs, équipes de travail) ; toutes les tâches d'ordre aléatoire seront résolues par la compagnie du deuxième échelon. Mais des conditions particulières — hiver, terrain boisé-marécageux ou montagneux — peuvent nécessiter le renforcement du bataillon par des équipes de travail spéciales.

Le combat dans la profondeur de la ligne défensive sera mené par le bataillon en progressant en surface ; pour se déplacer dans les tranchées du point 875, pas plus d'une section par peloton doit être désignée. Tous les soldats doivent avoir des grenades à main. Les chars peuvent être renforcés par des lance-flammes.

Sur la direction auxiliaire, le bataillon peut mener une offensive sur un front jusqu'à 1 000 m avec les mêmes moyens de renforcement.

L'ordre de bataille du régiment de fusiliers devra, dans la plupart des cas, être organisé en deux échelons. Le bataillon du deuxième échelon ne disposera pas de moyens de renforcement supplémentaires, car lorsqu'il sera engagé au combat, il pourra être soutenu par les moyens de feu des bataillons du premier échelon et par les moyens centralisés à l'échelle du régiment. Parmi ces moyens centralisés, on compte au moins une compagnie de réserve de chars, 3 à 4 canons antichars et un bataillon d'artillerie composé de deux batteries d'artillerie d'infanterie. Comme il peut rester un petit intervalle d'une largeur allant jusqu'à 0,5 km entre les bataillons attaquants, la largeur du front du régiment dans la direction principale sera de 1,5 à 2 km.

Dans le cas où, en raison des conditions du terrain ou de la densité et de la profondeur importantes de la défense établie (division ennemie sur un front de 4 à 5 km), il est décidé de franchir une zone fortifiée par des frappes successives sur les points de défense, le régiment avançant sur le principal axe peut être déployé en trois échelons. Dans ce cas, le deuxième échelon doit disposer des mêmes moyens de renforcement que le bataillon du premier échelon, qu'il peut remplacer à un certain stade du combat. La largeur du front d'un régiment déployé en trois échelons doit être d'environ 1 km.

L'ordre de bataille de la division peut être organisé en un ou deux échelons, en fonction des conditions du terrain et du caractère de la défense. En général, la largeur du front de la division sera de 3 à 4 km, selon le rôle qu'elle remplit au combat. Si la division doit effectuer une percée sur un secteur isolé, séparée des autres troupes, son front d'attaque peut être réduit à 2,5 km en raison de la nécessité de dégager des réserves importantes pour assurer les flancs lors de l'avancée dans la profondeur de la défense ennemie. Dans ce cas, le soutien d'artillerie de l'attaque doit être renforcé afin de couvrir les flancs de la percée.

L'ordre de bataille du corps doit être organisé en fonction de la densité de la défense ennemie et de la forme de manœuvre prévue pour accomplir la percée.

Dans le groupe de choc de l'armée, avec une faible densité de défense, le corps peut avoir ses divisions dans un seul échelon ; il est supposé qu'il y a des réserves de l'armée. Pour percer une défense profondément échelonnée, le corps devra disposer de fortes réserves.

Un corps menant un combat isolé des autres parties de l'armée ou projetant une percée — sous forme d'attaques dans différentes directions ou de frappes successives — devra également disposer de fortes unités de réserve conformément aux conditions du combat.

En général, l'ordre de bataille du corps peut être le moins réglementé possible. Il doit répondre aux exigences de manœuvre et de maintien de la densité des formations de combat des unités en profondeur de la défense. La largeur du front d'attaque du corps peut donc varier — de 6 à 10–12 km. La largeur de front la plus avantageuse sera celle qui permet d'organiser une gestion centralisée de l'artillerie lourde.

Répartition des chars. Lors de l'utilisation de chars au sein de groupes d'infanterie et de chars, leur répartition peut être la suivante. En plus des chars affectés aux régiments de fusiliers, il est souhaitable que chaque division dispose d'une réserve de chars composée d'au moins un bataillon. La mission de la réserve est de renforcer les échelons de chars des régiments de fusiliers et de soutenir le deuxième échelon d'infanterie de la division lors de son entrée au combat. Dans des conditions de terrain favorables et avec la suppression réussie du premier échelon de défense, la réserve de chars peut être utilisée pour attaquer l'artillerie ennemie, qui continue à combattre les unités d'attaque.

En présence d'une réserve de chars dans les divisions, le corps peut ne pas avoir ses propres chars de réserve. Au contraire, lorsque les chars sont insuffisants pour constituer une réserve dans les divisions, une réserve de corps peut être formée.

Dans les cas où l'ennemi ne dispose pas d'une artillerie antichar suffisante et n'a pas eu le temps de préparer de forts obstacles antichars, au lieu des groupes de chars de réserve, un échelon de chars pour la suppression de l'artillerie et des réserves ennemies peut être formé, qui est engagé

au combat soit simultanément avec les chars des régiments de fusiliers, soit juste avant le début de l'attaque générale.

Lorsque des groupes de chars indépendants sont organisés dans la zone d'assaut, les modifications suivantes sont apportées à la répartition des chars mentionnée ci-dessus : le nombre de chars dans les bataillons de fusiliers est réduit, la réserve de chars peut être laissée dans la division sous la forme d'une ou deux compagnies.

Un groupe de chars autonome doit agir sur le front de la division, et dans des conditions locales favorables — sur le front du corps. Son composition est déterminée en conséquence. Dans tous les cas, il est subordonné au commandant du corps et coordonne ses actions avec cette division, dans la zone d'opérations de laquelle il doit accomplir les missions qui lui sont assignées.

Dans la composition d'un groupe de chars, en plus des bataillons de chars, doivent entrer : l'artillerie de soutien direct sur des véhicules automoteurs, des sapeurs pour éliminer les obstacles en profondeur de la défense et de l'infanterie pour tenir les objets capturés individuels. Les sapeurs et l'infanterie se déplacent dans des transporteurs blindés.

L'ordre de bataille du groupe de chars sera composé de bataillons de chars déployés en deux échelons, ainsi que de moyens d'accompagnement répartis, en fonction de la situation, en groupes. La profondeur de l'ordre de bataille du groupe de chars atteindra 1 à 1,5 km pour une largeur correspondant au nombre de bataillons du premier échelon.

Le groupe de chars mène le combat en manœuvrant avec ses échelons, et non en vagues schématiques. Ses bataillons ont également une formation profonde. Il accomplit successivement les tâches suivantes : il supprime le système de tir mitrailleuse-antichar de l'ennemi à l'avant-plan et dans les échelons suivants de la défense ennemie, détruit son artillerie, élimine les réserves et capture la deuxième ligne de défense, ouvrant la voie aux échelons de développement de la percée. Si nécessaire, après la capture de la deuxième ligne de défense, le groupe de chars organise des frappes visant à élargir la zone de percée et contre les points de résistance ennemis ayant survécu pour soutenir les forces en progression.

Voilà le schéma d'organisation d'un groupe de chars autonome et de son emploi au combat.

La répartition de l'artillerie doit être effectuée en fonction des tâches qu'elle devra accomplir lors de la percée d'une ligne de défense précipitamment renforcée.

Pour réprimer le système de tir d'infanterie, selon l'expérience de la guerre mondiale, il faudra une batterie pour chaque 100 m de front. Par conséquent, une division qui avance sur un front de 3 km doit avoir 30 batteries, ou 10 divisions, qui constitueront son groupe d'artillerie de soutien à l'infanterie.

Pour lutter contre l'artillerie ennemie, il est nécessaire d'avoir une supériorité double, dans le pire des cas — une supériorité d'un rapport de un contre un et demi, ce qui permet de mener cette lutte simultanément sur tout le front. Si l'on suppose que les forces défensives disposeront de trois batteries par kilomètre de front, l'attaquant devra disposer de 4,5 à 6 batteries par kilomètre de front, c'est-à-dire jusqu'à 2 divisions d'artillerie lourde. Elles seront réparties entre les groupes divisionnaires d'artillerie de longue portée.

Dans le cas où un groupe de chars indépendant ou un groupe de chars et d'infanterie renforcé agirait dans la bande d'assaut de la division, le nombre d'artillerie pour réprimer l'infanterie et l'artillerie ennemies peut être réduit d'environ un tiers.

Comme le front de suppression d'artillerie de l'ennemi doit être plus large que le front de l'attaque d'infanterie, il est nécessaire, afin de percer sur les flancs, que des groupements d'artillerie appropriés soient créés par ordre du corps ou de l'armée. Il faudra supprimer, sur chaque flanc, en fonction des caractéristiques du terrain, le système de feu d'infanterie de l'ennemi sur un front de 1 à 1,5 km et son artillerie sur un front de 3 à 5 km. La résolution de cette tâche nécessite de 7 à 10 divisions sur chaque flanc de la zone de percée.

La lutte contre les réserves profondes de l'ennemi doit être menée sur ordre du corps. Pour cela, il est nécessaire que chaque division dispose, dans la zone d'offensive, d'un régiment d'artillerie lourde à longue portée.

En général, pour assurer pleinement l'exécution de toutes les tâches indiquées ci-dessus, il faudra de 60 à 80 pièces d'artillerie de différents calibres par kilomètre de front de percée.

Répartition de l'aviation. Pour assurer le travail de combat de l'artillerie, il faudra un détachement séparé pour chaque groupe d'artillerie à longue portée et pour chaque division d'artillerie à longue portée un escadron d'avions. En ce qui concerne l'exécution des autres tâches — lutte contre l'aviation ennemie, actions sur des cibles à longue distance, actions conjointes avec le groupe de développement de percée — leur résolution dépasse le cadre tactique et doit être planifiée par l'armée.

Si l'on regarde le diagramme de répartition des moyens d'artillerie de suppression sur la zone fortifiée de l'ennemi, on verra que l'appui aérien sera nécessaire avant tout pour frapper en profondeur l'ennemi, c'est-à-dire ses réserves, ses états-majors et ses points de jonction des routes. On peut dire approximativement que pour un impact plus ou moins sérieux sur les réserves profondes de l'ennemi dans la zone d'attaque de chaque corps, il faudra au moins 200 sorties d'avions. Cela permettra de détruire jusqu'à 5-6 objectifs les plus importants dans la profondeur de la défense ennemie.

Si une assistance à l'infanterie et à l'artillerie est prévue, il sera alors nécessaire de mobiliser jusqu'à 200 sorties aériennes supplémentaires, en calculant 30-40 sorties aériennes pour chaque kilomètre de front d'attaque. Mais lors de la percée d'une ligne défensive rapidement renforcée, le recours à l'aviation pour préparer l'attaque de l'infanterie sera nécessaire seulement en cas de manque de chars et d'artillerie. Parfois, cela sera fait afin d'éviter la concentration de l'artillerie lourde.

Les échelons d'avant-garde et de développement de la percée sont des unités à l'échelle opérationnelle. Leur composition, y compris l'aviation, sera déterminée par les missions qui leur sont assignées.

Conclusion. Avec un équipement relativement faible de la zone fortifiée sur le plan technique, on peut se limiter à l'artillerie légère et moyenne, sans recourir à l'artillerie de grande puissance, et utiliser largement des unités et formations blindées. En même temps, l'infanterie peut accomplir avec succès de nombreuses tâches en utilisant ses moyens de tir. Son offensive peut se développer sous forme d'assaut continu, sans interruptions ni rotation des échelons avancés. Bien sûr, la base du succès, comme toujours, est une bonne préparation des troupes.

3. Ordre de bataille lors de la percée d'une zone fortifiée préparée à l'avance

Lors de l'organisation de l'ordre de bataille pour percer une zone défensive préalablement préparée, il est nécessaire de tenir compte : des obstacles fortement développés anti-infanterie et antichars sur toute la profondeur de la zone défensive, de la présence de points de tir en béton armé permanents et d'abris lourds. De plus, les rythmes relativement lents de franchissement de cette zone permettent au défenseur de renforcer sa défense avec des réserves apportées pendant le combat depuis la profondeur par tous les types de transport, et d'organiser de puissantes contre-attaques, et dans certains cas, une contre-offensive. En même temps, en présence de positions fortes, le défenseur cherchera naturellement à repousser l'offensive par des moyens de tir, en recourant plus rarement à des contre-attaques limitées.

Ordre de bataille de l'infanterie. Il est avant tout nécessaire de prendre toutes les mesures pour détruire ou affaiblir la défense antichar de l'ennemi, afin de pouvoir mener l'attaque avec des groupes habituels d'infanterie et de chars, et si possible — organiser également des groupes de chars indépendants. Pour détruire les obstacles antichars (et en même temps anti-infanterie), on peut utiliser l'artillerie, les mortiers, les véhicules spéciaux et, enfin, les chars eux-mêmes.

Si la défense antichar de l'ennemi ne peut pas être brisée par des actions pendant la période préparatoire et l'utilisation de divers moyens spéciaux en raison des conditions naturelles du terrain ou de la puissance exceptionnelle de cette défense (obstacles en béton armé et en acier), il sera nécessaire d'apporter des modifications au système d'attaque de la zone fortifiée et à l'ordre de bataille de l'infanterie.

L'attaque, apparemment, devra être menée non pas sur tout le front, mais par la méthode de l'invasion sur certaines sections les plus favorables. Dans ce cas, la largeur du front d'attaque du bataillon sera réduite à 400 m, ce qui lui permettra de prendre une formation plus profonde et de consacrer des forces aux équipes auxiliaires. Les flancs du bataillon pendant l'attaque doivent être couverts par le feu de l'artillerie et des mortiers.

Voyons quels moyens de renforcement seront nécessaires au bataillon dans ce cas.

Pour réprimer l'infanterie sur tout le front de l'attaque, 8 mortiers sont nécessaires (50 m de front par mortier — la norme indiquée dans la section précédente). En raison de la réduction du front d'attaque, on peut se limiter à 2-3 canons antichars, mais pour détruire par tir direct des ouvrages de longue durée, une section d'artillerie d'infanterie sera nécessaire.

Faut-il complètement renoncer aux chars ? Nous pensons que des chars à raison d'environ 2 pelotons doivent être affectés à un bataillon pour renforcer ses moyens de feu. La mobilité et la puissance de feu d'un char ne peuvent être compensées par d'autres moyens. Mais les chars affectés au bataillon ne précéderont plus l'infanterie — ils l'accompagneront en attendant le moment où ils pourront de nouveau avancer. Aucune contre-attaque isolée de l'ennemi ne sera redoutable pour un bataillon disposant d'un soutien de chars. Les chars peuvent avoir à leur composition des lance-flammes.

Pour assurer l'avancée des chars et de leurs moyens de tir lourds, le bataillon doit être renforcé par au moins un peloton de sapeurs, qui sont répartis entre la compagnie du premier échelon et l'équipe de travail détachée de la troisième compagnie pour préparer les passages pour les armes lourdes et les chars. Les sapeurs doivent être équipés de moyens de démolition et de ponts légers sur rails.

Ainsi, l'ordre de bataille du bataillon pourra être présenté sous forme de schéma sur la fig. 67.

En général, le bataillon destiné à percer une ligne fortifiée préparée à l'avance doit avoir un ordre de bataille plus profond et disposer des moyens pour détruire les obstacles.

L'ordre de bataille d'un régiment de fusiliers peut être construit en deux ou trois échelons, en fonction de la profondeur de la zone fortifiée et de sa puissance, ainsi qu'en fonction de la question de savoir si le plan de combat prévoit ou non le remplacement du régiment. Comme l'expérience de la guerre de 1918 le montre, le plus souvent, un régiment de fusiliers, lors de la percée d'une zone fortifiée, aura un ordre de bataille en deux échelons.

En ce qui concerne la formation du régiment en trois échelons, il faut dire ce qui suit. Dans cet ordre de bataille, la tendance à concentrer les forces vives et le désir de « pousser » l'ordre de bataille en avant par la masse plutôt que par l'utilisation rationnelle des moyens techniques de combat se maintiennent. En même temps, une centralisation maximale de tous les moyens techniques entre les mains des supérieurs (commandants de divisions et de corps) est prévue, grâce à quoi le régiment perd toute autonomie. Cependant, il est impossible de renoncer complètement à cette forme d'ordre de bataille, en particulier dans les cas où l'on exige du régiment une participation continue et prolongée aux opérations dans des conditions difficiles ou le développement d'une attaque vers le flanc ; cependant, il est nécessaire d'éviter une centralisation excessive des moyens techniques de combat.

Lors de la percée d'une zone fortement fortifiée, le succès du combat dépend davantage de l'action de l'infanterie que de celle de toute autre arme. Les échecs de l'infanterie pendant la guerre mondiale de 1914-1918 s'expliquaient par le fait que l'artillerie se voyait confier des tâches qui dépassaient ses capacités, tandis que l'infanterie, comptant sur la puissance de l'artillerie, se retrouvait dépourvue des moyens de lutte nécessaires dans les zones fortifiées. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer l'infanterie par tous les moyens possibles et d'augmenter son autonomie.

Dans le cas que nous examinons, nous avons quelque peu réduit la puissance de feu des bataillons du premier échelon. Pour compenser cela, il convient d'augmenter la puissance des moyens du régiment. Tout d'abord, en réduisant le nombre de mortiers dans les bataillons, il faut créer des groupes de mortiers 382 au régiment, qui peuvent être regroupés avec l'artillerie d'infanterie en groupes de soutien des bataillons. Ils peuvent être renforcés par des mortiers lourds.

La mission de ces groupes est d'organiser l'encadrement par le feu des bataillons en rupture, en particulier de leurs flancs.

De la même manière, en réduisant le nombre de chars dans les bataillons, un puissant groupe de réserve de chars régimentaire doit être créé, comprenant jusqu'à deux compagnies de chars. Le commandant du régiment est obligé de le mettre en action pour soutenir les bataillons dès que l'occasion se présentera. Le commandant de la division ne pourra jamais le faire en temps utile.

Le groupe d'artillerie de soutien à l'infanterie, avec l'artillerie de destruction qui en fait partie, doit être placé sous le commandement du chef de régiment à partir du début de l'attaque. Dans ce cas, la responsabilité de garantir l'avancement de l'artillerie incombe également au chef de régiment. Pour accomplir cette tâche, le régiment est renforcé par des sapeurs, environ deux compagnies, avec le matériel nécessaire pour le travail.

Pendant la guerre mondiale de 1914-1918, l'artillerie était généralement en retard par rapport à l'infanterie. L'une des raisons en était sa subordination directe aux hauts commandants, qui, naturellement, ne réagissaient pas aussi rapidement à la situation de combat. Une autre raison résidait dans le déploiement lent et tardif des travaux routiers. Les chefs ingénieurs divisionnaires et de corps attendaient généralement que se créent des « conditions de travail », celles-ci ne pouvant, selon eux, exister que lorsque l'infanterie aurait avancé de 3 à 4 km. Cette tendance nuisible doit être abandonnée. Les routes doivent soutenir les échelons de combat de l'infanterie, et pour cela, les travaux routiers doivent commencer dès que le premier échelon d'infanterie fera irruption sur la ligne avant de la zone défensive ennemie.

Lors de la formation de l'ordre de bataille du régiment, désigné pour percer une position fortifiée, il faut également noter la caractéristique suivante. Le régiment ne possède pas de groupe de fixation au sens généralement accepté, c'est-à-dire avec des moyens renforcés réduits ; les deux bataillons du premier échelon doivent être renforcés de manière également forte, car ils doivent tous deux accomplir une tâche de complexité égale.

Le front général de l'avance du régiment lors de la percée d'une zone fortifiée préparée à l'avance peut être de 1 à 1,5 km. C'est pourquoi il y aura toujours des intervalles non attaqués entre les bataillons envahissants ou sur leurs flancs. Cette circonstance donne au commandant du régiment la possibilité :

- a) il est plus correct de viser les bataillons ;
- b) concentrer aux points nécessaires et au moment voulu le feu d'artillerie et de mortier de puissance maximale, sans se soucier d'aucune norme ;
- c) réguler le moment du transfert du feu d'artillerie et de mortier en profondeur sur certains secteurs de son front, induisant l'ennemi en erreur concernant le moment du début de l'attaque ;
- d) enfin, le début de l'attaque peut également ne pas être simultané (si les bataillons avancent sur des secteurs séparés par un intervalle), ce qui contribuera également à tromper l'ennemi et donnera plus de flexibilité au combat.

En même temps, le commandant du régiment doit déterminer à l'avance avec une précision absolue de quelle manière les intervalles mentionnés ci-dessus seront éliminés : par les bataillons du premier échelon (avec leurs seconds échelons) ou par le second échelon du régiment. Les frappes sur les flancs, comme toujours, donneront le meilleur résultat, mais elles ne doivent pas interrompre l'offensive frontale.

L'ordre de bataille de la division peut être sur un ou deux échelons, selon la situation. Il n'est pas exclu de renforcer l'un des régiments du premier échelon par un quatrième bataillon du régiment du deuxième échelon. La forme de la manœuvre en profondeur de la ligne de défense ennemie, prévue par le commandement de la division, indiquera la formation la plus correcte de l'ordre de bataille. La largeur du front de la division ne dépassera apparemment pas 2,5 à 3 km. La division doit conserver sa réserve de chars, et son artillerie doit être renforcée par l'inclusion de l'artillerie de destruction dans sa composition.

L'ordre de bataille du corps doit être organisé en tenant compte des mêmes conditions que lors de la percée d'une défense préparée à la hâte. Une attention particulière doit être accordée à deux questions : assurer le groupement de choc sur les flancs et développer la percée vers l'un des

flancs. Étant donné que lors de la percée d'une position fortement fortifiée le combat peut se dérouler à un rythme ralenti, l'importance des fortes réserves dans le corps augmente, parfois équivalentes à l'ensemble du premier échelon. La composition de l'artillerie du corps doit être augmentée afin de renforcer la lutte contre les réserves profondes de l'ennemi ; il doit également y avoir une augmentation de l'appui des actions du corps par l'aviation de combat. En présence de moyens, le corps peut disposer de chars de réserve et d'artillerie de réserve.

Répartition des chars. Si les actions des chars au premier moment du combat sont possibles, leur répartition sera similaire à celle indiquée pour le franchissement d'une ligne de défense organisée hâtivement, à la différence que le nombre de chars lourds doit augmenter.

Si la zone renforcée de l'ennemi pour les chars n'est pas accessible, des modifications doivent être apportées à la répartition des chars, dont il a déjà été partiellement question. Il faut attribuer des chars moyens et lourds aux bataillons des premiers échelons d'infanterie. Dans les régiments d'infanterie, il est nécessaire d'avoir une réserve de chars, dont la mission est de compenser les pertes des chars attribués aux bataillons. La division conserve sa réserve de chars. Sa mission est de participer à la repousse des contre-attaques puissantes (générales) de l'ennemi et au développement de la percée en profondeur et vers l'un des flancs, si une telle mission est confiée à la division.

La réserve de corps de chars peut être remplacée, en fonction des conditions de combat et de la mission du corps dans l'opération de l'armée, par des unités motorisées spéciales pour la percée en profondeur de la défense afin de capturer certains points fortifiés de l'ennemi et d'assurer le déploiement de l'échelon de développement de la percée de l'armée.

Distribution de l'artillerie. D'après la caractéristique des ordres de bataille, il est clair que la distribution de l'artillerie lors de la percée d'une ligne fortement fortifiée nécessite d'y apporter les compléments suivants.

L'artillerie de division est renforcée par l'artillerie de destruction (AD). Sa composition est déterminée par les tâches spécifiques. Il est souhaitable qu'elle puisse détruire simultanément toutes les constructions de l'ennemi dans la zone de résistance principale sur le front de la division. On peut estimer qu'un à deux régiments sont nécessaires pour cela. L'artillerie de destruction accomplit ses tâches principalement pendant la période de préparation d'artillerie. Avec le début de l'attaque, elle continue de tirer sur la destruction de certains objets, dans la mesure où les conditions d'observation le permettent, ou bien passe à l'engagement de cibles profondes en utilisant la méthode de tir de zone.

Les groupes d'artillerie DD doivent également être renforcés de manière à pouvoir lutter simultanément contre l'artillerie ennemie et tirer sur des objectifs lointains. La possibilité de créer des groupes autonomes de lutte contre l'artillerie et des groupes d'action à longue distance n'est pas exclue. Dans ce cas, les groupes d'action à longue distance peuvent être centralisés pour toute la durée du combat à l'échelle du corps d'armée. Seule l'artillerie super-puissante sur des installations ferroviaires peut rester à la disposition du commandement de l'armée.

La perte d'artillerie pendant le combat est un phénomène tout à fait naturel. Lors de batailles prolongées, il est également nécessaire d'organiser la relève des unités d'artillerie épuisées. La présence d'une réserve d'artillerie sera très souvent d'une importance énorme. La majeure partie de cette réserve doit être à la disposition du commandement de l'armée, mais il est souhaitable d'avoir également une réserve d'artillerie au sein des corps qui combattent sur la direction principale.

En général, lors de la percée d'une ligne fortement renforcée, le nombre d'artillerie lourde augmentera ; il sera égal à 100 %, et parfois même plus, par rapport à toute l'artillerie légère, y compris l'infanterie.

Répartition de l'aviation. Plus la piste ennemie est fortement fortifiée, plus la percée est lente, et d'autant plus importante devient la lutte contre les réserves ennemies arrivant sur le champ de bataille. L'impossibilité d'utiliser des chars pour cela, la profondeur limitée de l'action de l'artillerie — tout cela exige un renforcement des actions de l'aviation de combat. La section prévue pour la percée doit être littéralement coupée de l'arrière de l'ennemi. Plus cette tâche sera accomplie efficacement, plus la résistance de l'ennemi sera rapidement brisée.

Alors que l'aviation de l'armée détruit les nœuds ferroviaires, l'aviation affectée à l'appui des actions du corps réalisant la percée surveille l'arrière-proche de l'ennemi, directement adjacent à la zone de percée, et par ses actions actives obtient l'arrêt complet du mouvement des forces ennemies dans celle-ci. Pour accomplir cette tâche, l'aviation (d'assaut et de bombardement) reçoit le droit d'agir de manière autonome. Elle effectue son travail tant de jour que de nuit.

Outre cette tâche principale, l'aviation doit être impliquée dans la préparation aérienne de l'attaque et pour aider à la suppression de l'artillerie ennemie. Les forces nécessaires pour accomplir chacune de ces tâches doivent être calculées aussi précisément que possible.

En général, si lors de la percée d'une ligne défensive rapidement aménagée la participation de l'aviation peut être assez limitée, lors de la percée d'une ligne fortement fortifiée, l'aviation se voit confier l'exécution de tâches beaucoup plus importantes, déterminant dans une large mesure le succès de l'ensemble de l'opération.

L'échelon de développement de la percée est formé par l'armée en fonction de la tâche de l'opération. La présence de cet échelon est toujours souhaitable, car même une zone fortement fortifiée peut, dans certaines conditions, s'effondrer très rapidement, et une opération à objectif limité peut se transformer en une opération décisive.

La conclusion générale sur l'organisation de l'ordre de bataille lors de la percée d'une ligne fortement fortifiée se résume à ce qui suit. Il est nécessaire de :

- a) renforcer les moyens des régiments d'infanterie ;
- b) augmenter le nombre d'artillerie lourde en créant un groupe distinct de lutte contre l'artillerie ennemie ;
- c) former des réserves ou des deuxième et troisième échelons pour le développement des frappes de flanc tant dans les régiments d'infanterie que dans les divisions et les corps conformément au plan de percée ;
- d) renforcer l'aviation de combat dans tous les aspects de son activité.

4. Ordre de bataille lors de la percée d'une zone fortifiée

Lors de la percée d'une zone fortifiée, les techniques les plus diverses peuvent être utilisées : bombardements aériens, attaque terrestre et lutte souterraine par mines.

Les zones faiblement renforcées, avec peu de structures en béton armé, dépourvues de «gestion souterraine», peuvent être attaquées en utilisant les mêmes méthodes que lors de l'attaque de lignes fortifiées préparées à l'avance.

Les zones fortement fortifiées avec un système développé de structures en béton et en blindage nécessiteront, apparemment, l'utilisation d'autres méthodes. L'expérience de la bataille de Verdun et de la ligne Maginot suggère qu'une attaque directe et continue sera difficile à réaliser. Le plus souvent, il faudra recourir à la méthode du franchissement progressif de la zone fortifiée. Nous examinerons cette méthode dans ses grandes lignes théoriques, en laissant aux praticiens le dernier mot et l'ajustement des détails.

Une zone fortifiée bien équipée se compose d'ouvrages terrestres formant un système de nœuds de défense mitrailleuse et artillerie. De plus, dans les ouvrages souterrains se cachent des forces vivantes destinées à des contre-attaques au cas où l'attaquant réussirait à pénétrer dans le système des ouvrages terrestres. Toute la zone, chaque nœud de défense et chaque ouvrage sont protégés par des obstacles antichar et anti-infanterie.

De cette brève description des zones fortifiées, il est clair que pour percer une zone fortifiée, il est nécessaire : de détruire et de surmonter les obstacles, de détruire ou de capturer les ouvrages de feu au sol, de repousser les contre-attaques des forces vivantes et de s'assurer le contrôle de la zone conquise.

Compte tenu des capacités des branches des forces armées que nous avons examinées précédemment, l'exécution de ces tâches peut être répartie dans le temps sur les périodes suivantes.

Période de destruction. La tâche de cette période est de mettre hors service le plus grand nombre possible d'armes de défense de l'ennemi. Comme la disposition des ouvrages constitue un

système de nœuds pour le combat de tir, il est extrêmement nécessaire de dévoiler ce système et de détruire en premier lieu les ouvrages les plus importants. Dans chaque cas, les ouvrages d'artillerie de l'ennemi doivent être inclus en priorité dans la destruction. Dans certains cas, il faut réfléchir à la question de savoir quelles installations ennemies sur les flancs des secteurs choisis pour la percée peuvent s'avérer particulièrement dangereuses, et les inclure dans le plan de destruction.

L'exécution de la tâche incombe à l'artillerie lourde. Sachant que l'artillerie, malgré une énorme consommation de munitions et de temps, ne peut tout de même pas garantir pleinement le succès, il ne faut pas se livrer à des espoirs excessivement larges. Il est préférable de diviser le plan de destructions en une première salve minimale et une seconde salve maximale, et de ne pas passer à cette dernière tant que toutes les destructions de la première salve n'ont pas été réalisées.

Les destructions principales doivent être effectuées dans un délai très court avant l'attaque. Cela nécessitera une grande quantité d'artillerie lourde. Une partie des ouvrages, notamment ceux situés en profondeur dans la zone fortifiée, doit être détruite tout au long de la période de préparation à l'offensive. Il est particulièrement important, si ce n'est de les détruire, au moins d'affaiblir les ouvrages d'artillerie à tourelles blindées.

Au dernier stade de la période de destructions, l'aviation de bombardement lourde peut être mobilisée pour aider l'artillerie. Elle doit concentrer ses efforts sur quelques zones choisies à l'avance, mal observées par l'artillerie. L'efficacité du bombardement peut être très importante si une densité suffisante de largage de bombes est atteinte.

Si des moyens de destruction miniers et souterrains sont utilisés, ils doivent être mis en œuvre avant le début de l'attaque.

Ainsi, un grand nombre d'artillerie lourde doit être inclus dans l'ordre de bataille des formations de troupes.

Période de suppression. La tâche de cette période est de supprimer les forces vivantes de l'ennemi, situées dans le champ de fortifications, leur tir de fusil-mitrailleur et l'artillerie de campagne. Simultanément, les obstacles doivent être détruits, ainsi que les réserves de l'ennemi, si elles sont placées ouvertement. La suppression doit précéder l'attaque et être effectuée dans le délai le plus court possible. Au début de l'attaque, le feu de suppression encercle les zones d'invasion, les isolant de toutes les forces terrestres ennemies.

Comme le montre l'expérience des guerres, une partie des moyens de l'ennemi conserve sa capacité de combat dans toutes les conditions ; ni la destruction, ni le feu de suppression ne peuvent éliminer définitivement l'ennemi. Par conséquent, il est nécessaire de recourir à l'aveuglement des points de tir et des postes d'observation. L'aveuglement des postes d'observation d'artillerie est particulièrement important. Dans des conditions météorologiques favorables, il est possible d'appliquer un brouillage général de toute la zone d'attaque ; en l'absence de ces conditions, il faudra se limiter à créer des écrans de fumée avec l'artillerie et les mortiers sur des sections particulières. Lors de la détermination du nombre d'unités d'artillerie de suppression, ce facteur doit être pris en compte.

Aux tâches de la période de suppression sont mobilisés les mêmes moyens que pour percer des lignes fortement renforcées, c'est-à-dire l'artillerie, les mortiers et partiellement l'aviation.

Période de capture des nœuds de défense (attaques). De nombreux auteurs ayant étudié la question de l'attaque des secteurs fortifiés sont parvenus à la conclusion qu'une attaque massive d'infanterie contre une ligne de points de tir en béton armé, dont la plupart peuvent rester intacts, ne peut pas réussir. Il est recommandé de mener l'attaque avec des unités de frappe spécialement préparées ou des groupes séparés, qui sont parfois, pour une raison quelconque, appelés groupes de blocage.

Nous partageons principalement ce point de vue. En effet, si l'ennemi organise la défense en utilisant une masse de moyens techniques, alors l'attaquant ne doit pas opposer une masse de forces vivantes, mais principalement ses propres moyens techniques de combat. De plus, la masse de forces vivantes, quelle que soit la manière dont son dispositif de combat est organisé, voit dans une certaine mesure l'utilisation des moyens techniques de lutte être gênée. C'est pourquoi il est plus

avantageux d'avoir de petits groupes d'infanterie, qui peuvent mieux organiser l'interaction avec le matériel de combat, mieux s'adapter au terrain et atteindre plus rapidement l'objectif.

Ainsi, on peut théoriquement s'arrêter à la solution selon laquelle l'attaque directe d'une zone fortifiée est menée par de petits groupes d'assaut d'infanterie (nous nous en tenons à cela), renforcés par les moyens de lutte appropriés.

Les groupes d'assaut peuvent effectuer des frappes sur les points de tir et les capturer, mais ils ne pourront pas faire face à une contre-attaque de l'infanterie ennemie, qui peut commencer soudainement depuis n'importe quelle installation souterraine et à une distance très proche, excluant la possibilité de support par leur artillerie et leurs mortiers. Par conséquent, l'infanterie doit suivre les groupes d'assaut dans ses formations normales de combat. Cette infanterie soutient les actions des groupes d'assaut avec ses moyens de tir, repousse, si nécessaire, la contre-attaque de l'ennemi et développe le succès.

Il est dit plus loin sur la composition et les actions des groupes d'assaut.

Période de consolidation. La tâche de cette période est : consolider la zone occupée, combattre dans les ouvrages souterrains de l'ennemi, éliminer certains points de résistance au sol.

Il est évident que le premier échelon d'infanterie ne pourra pas faire face à toutes ces tâches. Au mieux, une partie seulement de la tâche principale pourra lui être confiée, c'est-à-dire la consolidation de la zone saisie. Les autres tâches devront être confiées aux seconds échelons d'infanterie et aux réserves des régiments de fusiliers.

L'affectation de forces pour le combat dans les installations souterraines de l'ennemi est nécessaire si elles existent dans une zone fortifiée, car l'ennemi peut s'y abriter pendant longtemps et gêner le fonctionnement normal de l'arrière. De plus, depuis les installations souterraines, des communications souterraines peuvent exister avec des zones encore non conquises ; la pénétration de ces installations par des unités d'attaque peut démoraliser la défense et assurer le succès de l'attaque suivante. Les unités destinées au combat dans les installations souterraines peuvent à juste titre être appelées groupes de blocage, dont l'équipement et les actions seront décrits plus loin.

Groupes d'assaut. La mission des groupes d'assaut consiste à attaquer des structures défensives lourdes (bois, terre, béton armé et blindé), à les détruire et à éliminer la garnison. Le groupe d'assaut attaque en même temps une seule structure.

Si l'attaque est menée contre une zone faiblement fortifiée, disposant d'un nombre limité de constructions, alors le nombre de groupes d'assaut peut également être faible. Ils agiront comme des groupes spéciaux séparés, qui combattent sur des directions distinctes en même temps que les unités de fusiliers.

Si une attaque d'une zone fortement fortifiée avec de nombreuses et diverses installations est prévue, il sera nécessaire d'organiser non seulement l'attaque des installations individuelles, mais aussi l'interaction entre les groupes d'assaut et l'attaque séquentielle des installations situées en profondeur. Pour cela, il est nécessaire de combiner la gestion de plusieurs groupes d'assaut et de disposer de groupes de réserve, c'est-à-dire d'organiser des unités d'assaut spéciales constituées de plusieurs groupes d'assaut chacune.

Ainsi, on ne peut pas aborder la formation de groupes d'assaut de manière standard. Ils doivent être organisés en fonction de la situation concrète et du plan de bataille.

La composition du groupe d'assaut et son équipement dépendent également des conditions de la situation. Il doit disposer des moyens pour surmonter les obstacles protégeant la structure ; l'aveugler et réduire son feu empêchant son avancée, pénétrer dans la structure et la mettre hors service, en la détruisant partiellement ou entièrement ; enfin, neutraliser sa garnison si elle oppose une résistance.

La solution la plus simple serait d'avoir un groupe d'assaut dans des véhicules blindés tout-terrain, accompagné d'artillerie motorisée et de chars lourds. Mais les conditions du terrain et la nature des obstacles d'ingénierie de la zone fortifiée permettront à peine de se contenter d'une telle solution. Le plus souvent, apparemment, le groupe d'assaut sera obligé d'avancer à pied. Dans ce cas, une attention particulièrement grande doit être accordée à son renforcement en puissance de feu.

En général : le groupe d'assaut doit comprendre :

- une unité d'infanterie destinée à mener la reconnaissance, le combat rapproché et le combat à feu ; conformément à cette mission, elle doit être armée d'armes à feu, y compris de fusils automatiques, de grenades à main et de mitrailleuses légères ;

- une unité du génie pour surmonter les obstacles et les destructions ; elle doit être équipée de cisailles, de combinaisons spéciales pour se déplacer à travers des obstacles électrifiés, de détecteurs de mines, d'outils de fortification, d'explosifs, et parfois de ponts piétons légers ou de filets spéciaux pour franchir des obstacles et d'autres moyens pour aveugler et détruire la construction ;

- une unité de tir destinée à éteindre le feu des structures et des points de tir d'infanterie de l'ennemi ; elle doit être équipée de deux mortiers et de deux pièces d'artillerie d'infanterie pour le tir direct ;

- une unité de chars composée de deux ou trois chars lourds.

Si les chars ne peuvent pas avancer devant le groupe d'assaut, ils avancent derrière lui, en le soutenant par leur tir sur les installations et les points de tir de l'infanterie ennemie. L'unité de chars peut disposer de lance-flammes et d'appareils pour le lancement de fumée.

Les moyens de tir du groupe d'assaut luttent contre les moyens de tir des ouvrages et les points de tir qui entravent l'avancée du groupe. Indépendamment de cela, l'échelon d'infanterie qui suit le groupe d'assaut doit, avec ses moyens de tir et l'artillerie de soutien, créer un encadrement de feu et de fumée autour de la zone d'attaque du groupe d'assaut.

Les groupes de blocage sont destinés, comme indiqué ci-dessus, à combattre dans les installations souterraines. Le combat aura lieu dans des passages étroits, le plus souvent dans l'obscurité totale et en l'absence complète de connaissance du système de communications souterraines. L'ennemi peut utiliser des tirs de mitrailleuses le long des passages, des barricades faites de sacs de terre, des barrières en dalles de béton armé, des effondrements en faisant sauter les murs et les voûtes, des obstacles électrifiés.

L'organisation et l'équipement des groupes de blocage doivent répondre à ces conditions de lutte. Les groupes comprendront des sapeurs et de l'infanterie pour un effectif total dans la plupart des cas d'au moins deux pelotons.

L'armement du groupe se composera de revolvers, de fusils automatiques, de grenades à main. Environ 50 % des membres pourront être armés de fusils, car leur utilisation sera limitée.

L'équipement du groupe comprendra les moyens suivants : des boucliers en acier ou des sacs de terre, des crochets et des cordes avec nœuds pour la descente, des lampes électriques, des fusées, des substances explosives, plusieurs combinaisons de protection contre le courant électrique, des outils de tranchée. Des lance-flammes peuvent être utilisés dans le groupe.

Le nombre de groupes de blocage pouvant se trouver dans un régiment de fusiliers menant l'attaque d'une zone fortifiée dépend de la situation. Dans la plupart des cas, apparemment, on pourra se limiter à un ou deux groupes.

Conclusion générale. L'organisation des ordres de bataille des unités militaires lors de l'attaque de zones fortifiées reste la même que lors de l'attaque de secteurs fortement fortifiés. Selon la force de la zone fortifiée, il convient de prévoir des seconds échelons pour remplacer les premiers échelons ou des réserves importantes pour développer le succès sur le terrain.

En ce qui concerne les ordres de bataille des régiments et bataillons de fusiliers, leur particularité sera la création de groupes d'assaut et de blocage. L'ordre de bataille du bataillon du premier échelon peut, en termes généraux, être représenté sous forme de schéma à la figure 68.

Toutes les options de formation de combat que nous avons prévues dans diverses conditions de percée d'une ligne fortifiée peuvent être modifiées en fonction des conditions spécifiques de la situation et de la forme de manœuvre qui sera adoptée. L'absence de modèle dans la formation de combat et dans les formes de percée sera la base de la surprise, qui stupéfie l'ennemi et crée les conditions préalables au succès décisif.

Chapitre 5 :

Préparation de la percée

1. Questions de préparation

La préparation de la percée d'une ligne fortifiée, si l'on l'entend au sens large, inclut l'idée initiale de l'opération, la collecte préliminaire de renseignements sur l'ennemi, ses positions et le terrain, ainsi que toutes les activités du commandement et des troupes avant le début de l'attaque des chars et de l'infanterie, qui marque le début du combat visant la percée.

En termes de contenu, cette préparation à la percée se divise en questions de commandement, de soutien au combat, politique et matériel. Les premières seront examinées dans le chapitre suivant. Des autres questions, les suivantes seront abordées dans le présent chapitre : reconnaissance, camouflage, préparation des troupes, concentration des troupes, soutien d'ingénierie, soutien matériel. Lors de l'examen de ces questions, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails ; il suffira de s'arrêter sur les particularités de leur résolution, provoquées par les conditions de la percée de lignes fortifiées.

Les questions de préparation de la percée peuvent également être examinées en fonction du temps consacré à la réalisation des travaux. Mais dans le travail théorique, il est beaucoup plus important de s'arrêter sur la durée totale de préparation de l'opération de percée.

D'après l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918, ainsi que des guerres en Espagne et en Chine, nous savons que la préparation des opérations offensives prenait beaucoup de temps, allant d'un mois à six mois, selon l'ampleur de l'opération. Il y a de nombreuses causes à cette lenteur dans le rythme de la préparation. La principale d'entre elles réside dans la puissance insuffisante de la base industrielle du pays. Les besoins de l'armée, se préparant à des opérations offensives, en moyens de combat sont si importants que l'industrie des pays les plus puissants sur le plan économique (Allemagne, Angleterre, France) nécessitait un temps considérable pour constituer les stocks nécessaires. C'est une cause d'ordre stratégique. Le stratège est toujours confronté à la question difficile de savoir s'il faut mener une grande opération après une longue période de préparation ou plusieurs petites opérations avec des délais de préparation plus courts.

Une autre raison de la lenteur dans la préparation des opérations offensives réside dans le retard technique et la faiblesse de l'arrière de l'armée. En conséquence, le transport pour la concentration des troupes et de l'équipement ainsi que les travaux de construction à l'arrière et au front de l'armée sont effectués lentement. Les travaux de routes et de ponts sont presque les plus en retard en termes de rythme, alors que dans toute opération, les routes ont une importance décisive ; la construction de baraques et de logements est généralement aussi en retard, dans laquelle les armées modernes de masse ressentent un grand besoin pour loger leurs réserves, hôpitaux, ateliers et divers établissements.

Pour réduire les délais de préparation de l'opération, il est nécessaire :

- accélération des transports grâce à l'augmentation du transport routier et à une plus grande coordination de celui-ci avec les transports ferroviaires ;

- l'introduction de modifications dans le système de base des armées, favorisant la régularité et la mobilité de l'approvisionnement ;

- une accélération décisive de tous les travaux, en particulier jusqu'aux ponts en bois ; pour cela, il est nécessaire non seulement de mécaniser les travaux, mais aussi d'introduire des méthodes de construction rapide, de standardiser tous les types de constructions et d'appliquer largement des pièces préfabriquées.

En 1918, l'armée allemande, lors de la conduite d'opérations offensives, utilisait avec succès la construction de ponts à partir de pièces préfabriquées ; l'armée française a développé des

méthodes de coordination entre le transport ferroviaire et routier, ce qui lui permettait de réaliser le regroupement avec une grande rapidité. Jusqu'à présent, ce ne sont que des éléments isolés, qui dans les opérations modernes doivent se fondre dans un plan unifié et cohérent. Actuellement, les opérations doivent être préparées à l'arrière dans tous leurs détails. Le premier échelon de l'armée, en termes de soldats et de moyens de combat, doit être soutenu à l'arrière par un second échelon, d'ingénierie, reliant l'échelon de combat à toutes les ressources du pays et contribuant à sa flexibilité et sa mobilité.

Des propositions individuelles sur les méthodes d'accélération de la préparation de la percée d'une zone fortifiée seront examinées ci-dessous dans le cadre des solutions tactiques.

2. Reconnaissance

Il n'est pas nécessaire de prouver l'importance du renseignement, — elle est bien connue. Lors de l'organisation d'une percée à travers des positions fortifiées, les informations de reconnaissance les plus détaillées et précises sont nécessaires. C'est là que résidera la principale particularité du travail de reconnaissance lors de la préparation de la percée.

Le haut commandement, pour prendre des décisions opérationnelles, doit constamment disposer d'informations suffisantes sur l'ennemi et la nature de l'équipement de ses lignes fortifiées et du terrain.

Pour élaborer un plan de percée à l'échelle d'une armée ou d'une formation interarmes, il est nécessaire de disposer d'informations : sur l'ennemi, sur les conditions d'utilisation des branches des forces armées et des services sur toute la profondeur de l'opération et sur les conditions de déploiement des travaux de génie. Examinons brièvement le contenu de ces informations.

Les informations sur l'ennemi doivent contenir des données :

— sur l'organisation des positions de l'ennemi ; il est nécessaire d'obtenir des informations aussi précises que possible sur le placement des obstacles et de toutes les constructions défensives de l'ennemi ; ces informations doivent être reportées sur les cartes en fonction du type de travail de combat des armes : pour l'infanterie — 1/100 000, pour l'artillerie — 1/50 000, pour l'aviation — 1/250 000 ; en outre, l'infanterie et l'artillerie doivent être pourvues de plans des positions ennemies dans la zone de leur offensive à une échelle de 1/10 000 ou 1/25 000 et de schémas photographiques de certaines constructions ; pour les ouvrages durables destinés à être détruits par le feu d'artillerie, les coordonnées doivent être déterminées selon le système Gauss-Krüger ;

— sur le système de tir de l'ennemi, c'est-à-dire la disposition de ses mitrailleuses, mortiers, artillerie ;

— sur le regroupement des forces ennemies dans la zone de percée ; en particulier, sur le déploiement des réserves mobiles et les directions d'action les plus probables ;

— sur l'ordre du service aux positions, c'est-à-dire sur le temps d'envoi de la garde nocturne renforcée, l'ordre de relève des unités sur les positions, le temps de distribution de la nourriture, etc. ;

— sur l'organisation de l'arrière de l'ennemi, l'emplacement des points de ravitaillement et d'évacuation et sur les routes arrière ;

— sur le système de commandement, c'est-à-dire sur l'emplacement des postes d'observation et de commandement, des centres de communication, des radios et des moyens de commandement utilisés par l'ennemi.

Bien sûr, aucun service de renseignement n'est capable d'obtenir ces informations de manière autonome. Il est nécessaire de coordonner le travail de tous les états-majors, de toutes les branches des forces armées, un traitement rapide des informations recueillies dans les états-majors des forces et, des informations en temps opportun à toutes les unités et subdivisions concernées.

Informations sur les conditions d'utilisation des branches de l'armée et des services.

Ces informations sont le résultat de l'étude du terrain dans la zone d'avancée. Elles doivent être concrètes, c'est-à-dire répondre aux besoins de chaque branche de l'armée. Les informations sur les conditions de déplacement (routes et voies de colonne), de camouflage, d'approvisionnement en eau

et de repos peuvent être obtenues de manière centralisée — par reconnaissance, organisée par l'état-major de la formation, car elles sont nécessaires dans une mesure égale à toutes les branches de l'armée et aux services.

Mais pour obtenir des informations sur les conditions des activités de combat des branches des forces armées, il sera nécessaire d'organiser des reconnaissances spéciales pour chaque branche et service. Les artilleurs doivent disposer d'informations sur les positions de tir, les points d'observation, les voies d'accès aux positions et les itinéraires de changement de position ; les tankistes ont besoin d'informations plus précises sur les zones d'attente et les points de départ, sur les directions de leurs actions offensives, etc. Toutes ces informations, avec le niveau de détail nécessaire, ne peuvent être recueillies que par les reconnaissances effectuées par les spécialistes appropriés. L'organisation des reconnaissances est une responsabilité de l'état-major de la formation. L'aviation est utilisée pour la reconnaissance du territoire ennemi.

Les informations sur les conditions de réalisation des travaux d'ingénierie sont cruciales pour l'organisation correcte de l'appui ingénierie des opérations de combat, et sans elles, il est à peine possible de percer une zone fortifiée. C'est pourquoi l'obtention de ces informations intéresse non seulement le commandant des unités d'ingénierie de la formation, mais aussi l'état-major de la formation.

Il est nécessaire de disposer d'informations spéciales sur les conditions de camouflage, sur les routes et les passages, sur les possibilités d'approvisionnement en eau et sur les moyens locaux. Ces informations doivent être obtenues par l'état-major et le chef des ingénieurs le plus tôt possible, si possible avant le début de la concentration des unités dans la zone d'attaque, afin de préparer à temps le matériel, les mécanismes et la main-d'œuvre nécessaires.

Les informations sur le territoire occupé par l'ennemi peuvent être obtenues à partir de descriptions géographiques et hydrologiques militaires. Elles doivent être complétées par la reconnaissance aérienne et les informations obtenues des habitants locaux, des institutions et des agents spéciaux. Il est particulièrement important de disposer de données aussi précises que possible sur les passages à gué, afin de pouvoir préparer à l'avance les détails des ponts.

Parmi tous les types de reconnaissance, la reconnaissance aérienne et la reconnaissance personnelle du commandant ont une importance particulière. L'aviation, par le biais de la photographie aérienne, peut fournir les informations les plus précises sur l'agencement des positions ennemies sur toute leur profondeur et sur l'organisation de ses arrières. Sans la reconnaissance personnelle du commandant des positions ennemies, aucune unité ne pourra mener le combat avec une planification suffisante.

3. Camouflage

Le camouflage est nécessaire pour cacher à l'observation de l'ennemi la position de ses forces et moyens et, grâce à cela, atteindre la surprise dans les actions. De plus, en montrant une fausse disposition de ses forces et moyens, le camouflage induit l'ennemi en erreur concernant le nombre de troupes, la nature et la direction de leurs actions.

La soudaineté est atteinte non seulement par le camouflage, mais aussi par la rapidité des actions. Par conséquent, il existe un lien direct entre le camouflage et la rapidité des actions, qui peut être formulé comme suit : plus les actions se déroulent rapidement, moins elles ont besoin de camouflage ; inversement, les actions lentes nécessitent un bon camouflage.

Cette position théorique incontestable ne peut être prise en compte dans la pratique de la conduite des opérations de combat qu'à l'échelle opérationnelle. L'opérateur peut encore compter que la mobilité de ses actions lui permettra de devancer les mesures opérationnelles de réponse de l'ennemi. Le tacticien ne peut pas compter sur cela, car la rapidité et la portée des moyens de tir modernes dépassent la rapidité de déplacement de toutes les armes sur la même distance.

Par conséquent, le camouflage tactique est nécessaire dans tous les cas de préparation et de conduite d'actions offensives ; il doit être continu.

En ce qui concerne la tromperie de l'ennemi par des ouvrages factices, il est également nécessaire de distinguer leur signification opérationnelle et tactique. L'opérateur peut utiliser des ouvrages factices en même temps que des mouvements de troupes factices à l'échelle souhaitée, à l'endroit choisi et au moment souhaité ; il peut littéralement manœuvrer des armées factices, embrouillant la perception de la réalité chez l'ennemi. Le tacticien, agissant sur un espace limité de la zone d'avancée, risque d'attirer prématurément l'attention de l'ennemi sur les ouvrages factices et de perdre l'effet de surprise. Par conséquent, dans l'organisation de l'offensive, la fonction des ouvrages factices sera de détourner l'attention des moyens de combat réels au moment où ils commenceront déjà à agir et à se révéler. Jusqu'à ce moment, les ouvrages factices doivent être dissimulés et camouflés.

Il faut camoufler les troupes, le matériel militaire et les installations destinés à assurer l'offensive.

Les troupes et le matériel militaire doivent se camoufler non seulement lorsqu'elles sont en position, mais aussi lors des déplacements. Les états-majors des formations militaires élaborent les questions de camouflage des troupes et du matériel de combat en tenant compte de l'utilisation du temps sombre et des conditions naturelles du terrain, de l'organisation des travaux de camouflage et de l'approvisionnement des troupes en moyens de camouflage individuels et collectifs.

Le mouvement est le plus difficile à camoufler pendant la journée. C'est pourquoi le plan de concentration des troupes doit être élaboré avec un soin particulier. Il est nécessaire d'appliquer largement le mouvement dispersé par petites unités et hors des routes. Le mouvement de l'infanterie et des chars à l'attaque est généralement camouflé par un écran de fumée. Mais comme la fumée cache également l'ennemi du regard de sa propre artillerie, le temps de lancement de la fumée doit être autant que possible limité.

Le camouflage artificiel des installations donne pour l'instant de faibles résultats. Les routes et les ouvrages routiers ne se prêtent absolument pas au camouflage ; les tranchées peuvent être camouflées contre l'observation visuelle, mais elles restent ouvertes à l'observation aérienne. Les conditions naturelles locales peuvent être utilisées pour camoufler certaines petites installations, mais il est impossible de camoufler des groupes d'installations (villages).

Les conditions de camouflage énumérées pour les ouvrages ne permettent pas de dissimuler la préparation à l'offensive, et ainsi la surprise peut être compromise. Par conséquent, lors du déploiement de la construction dans la zone d'offensive, il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence. En fait, il faut ne faire que ce qui peut être camouflé.

À l'heure actuelle, grâce au développement du transport automobile, il est possible d'appliquer la dispersion la plus large de toutes les institutions arrière, y compris les dépôts de munitions. Les normes de distance des institutions arrière par rapport à la ligne de front, élaborées pour le transport à cheval, doivent être réexaminées. Dans le même temps, il est nécessaire de limiter la construction de routes pendant la période de préparation, en essayant, dans la mesure du possible, de se contenter du réseau routier existant. Mais comme au début de l'avancée le besoin de routes augmentera sans aucun doute, il faut planifier à l'avance et assurer le déploiement rapide des travaux de voirie dès la veille de la journée de l'attaque.

Ainsi, le désir de soudaineté des actions et les conditions de camouflage obligent à prendre une série de mesures d'ordre organisationnel. Plus ces mesures seront bien réfléchies, plus le succès sera certain. Dans chaque cas particulier, la décision concernant les mesures de camouflage doit être spécifique.

4. Préparation des troupes

Sur la préparation des troupes à agir lors du franchissement d'une ligne fortifiée, F. Külman écrivait dans «Tactique générale» ce qui suit :

« Selon les ordres reçus, le commandant du régiment élabore son plan de bataille, les commandants des bataillons et des compagnies, à leur tour, élaborent leurs plans. »

À chacun, jusqu'au simple soldat inclus, sont données des instructions détaillées sur ce qu'il doit faire le jour de l'attaque.

À l'endroit choisi, au centre du cantonnement des troupes, sont érigées des fortifications de son propre camp et de l'ennemi reproduites avec soin sur le secteur d'attaque.

Les tranchées et les boyaux de communication sont indiqués par des piquets, des marques ou des cordes blanches. Les emplacements des fortifications, abris, mitrailleuses et nids de mortiers, etc., qui ont pu être découverts, sont signalés par des panneaux indicateurs.

De plus, de compagnie en compagnie, on transmet à tour de rôle un plan en relief du secteur d'attaque à l'échelle 1:5000, sur lequel les fortifications françaises et allemandes sont colorées différemment. Sur ce plan visuel, les officiers montrent à leurs sous-officiers et soldats quel manœuvre effectuer, quel ravin contourner, quels foyers de résistance franchir, quels points atteindre, quels secteurs de la position ennemie occuper. Pour expliquer le plan présenté, on montre aux gens de nombreuses photos aériennes.

Compagnies, bataillons et régiments arrivent à l'endroit où ce plan, mentionné ci-dessus, a été élaboré, et reproduisent chaque étape du futur combat jusqu'à ce que chacun comprenne son rôle dans le combat à venir.

Külman estime qu'il est nécessaire de terminer la formation au combat des troupes par des exercices de division, au cours desquels l'interaction de tous les types de troupes doit être pratiquée. Külman accorde également beaucoup d'attention à la préparation morale des troupes.

D'après l'expérience de la guerre mondiale de 1914-1918, il est connu que la préparation préalable des troupes, en particulier des unités d'assaut et des commandos spéciaux, avant de percer une ligne fortifiée, semblable à celle décrite à l'instant, était pratiquée dans toutes les armées. De la même manière, l'armée allemande, avant le début des opérations offensives aux Pays-Bas, en Belgique et en France en 1940, comme on le sait maintenant, a mené un travail important de préparation des troupes, sans hésiter à reproduire certains secteurs des positions de ses adversaires sur le terrain. L'entraînement des troupes parachutistes, aéroportées et blindées était particulièrement minutieux. Il n'est pas nécessaire de prouver l'utilité de cette préparation ; dans tous les cas, lorsque les conditions temporelles le permettent, il est nécessaire de la réaliser.

Les meilleurs résultats de la préparation des troupes sont obtenus lorsque le personnel de commandement étudie continuellement l'expérience des combats précédents, et que les techniques d'attaque sont perfectionnées en tenant compte des formes de combat de l'ennemi et de leurs propres moyens techniques. Il est nécessaire de lutter de toutes les manières possibles contre les schémas préétablis et de s'efforcer de faire en sorte que les ordres de bataille et les formes de combat correspondent autant que possible aux conditions réelles de la situation. Dans ce sens, toutes les manœuvres et techniques de combat proposées dans le présent ouvrage doivent être considérées uniquement comme un matériel théorique de base pour la prise de décisions concrètes.

5. Concentration

Il convient d'examiner deux types de concentration des troupes pour percer une ligne fortifiée : sous la protection de ses propres unités occupant des positions défensives en contact direct avec l'ennemi, et en approche de l'ennemi. De plus, il est nécessaire de s'arrêter sur la question de la concentration de l'aviation.

La concentration sous le couvert de ses troupes peut être réalisée dans les conditions les plus favorables, lorsque toute la bande de terrain nécessaire au déploiement des moyens de combat est déjà occupée et en quelque sorte étudiée, et que la disposition de l'ennemi est établie avec plus ou moins de précision.

L'exigence principale pour l'organisation de la concentration des troupes est de parvenir à la surprise de l'attaque. Pour cela, il y a trois moyens : la conquête de la supériorité aérienne, le camouflage des mouvements et du déploiement des troupes, et la rapidité.

Des formes de domination dans les airs ont déjà été abordées au chapitre 3. Il est seulement possible de souligner ici que la domination dans les airs n'exclut pas les autres mesures, mais les complète.

Les tâches de camouflage, ses formes et ses possibilités ont été examinées ci-dessus, dans la section 3 du présent chapitre.

Il est nécessaire de s'arrêter plus en détail sur l'ordre de concentration des troupes, assurant le déploiement des travaux nécessaires, l'utilisation du camouflage, et par conséquent, la surprise des actions.

Toute formation militaire destinée à percer une ligne fortifiée doit avant tout se familiariser le plus rapidement possible avec la zone d'attaque et étudier aussi précisément que possible le système de défense de l'ennemi. C'est pourquoi les états-majors des formations, avec leurs organes de reconnaissance, doivent arriver en premier dans la zone de concentration.

Immédiatement après que les états-majors auront pris connaissance de la zone d'avancée, il sera nécessaire d'effectuer des travaux liés à la réparation des routes, au camouflage et à l'approvisionnement en eau. Dans certains cas, il peut apparaître la nécessité de travaux de construction. Une partie de ces travaux devra être réalisée avant même l'arrivée des troupes. Par conséquent, les unités du génie doivent arriver immédiatement après les états-majors ou en même temps qu'eux.

Le travail le plus complexe avant le début de l'offensive incombe à l'artillerie. Le choix des points d'observation, des positions de tir et des points d'attente pour les batteries, le placement des dépôts de munitions, les travaux de précision des informations sur l'ennemi et la préparation des données pour le tir — tout cela demande une dépense de temps considérable, qui dans des conditions de terrain défavorables, ainsi qu'en raison du grand nombre d'artillerie, peut atteindre 6 à 7 jours. De plus, un retard dans l'arrivée de l'artillerie peut prolonger la fin des travaux d'ingénierie. Pour ces raisons, l'artillerie doit arriver après les unités d'ingénierie, et principalement les états-majors d'artillerie avec leurs organes de reconnaissance et de communication.

Le prochain tour d'arrivée dans les zones de concentration doit être accordé aux arrières, qui devront également souvent effectuer divers travaux préparatoires.

Enfin, les dernières à arriver sont les unités de chars et d'infanterie, leurs états-majors se déplaçant dans les premiers échelons afin de disposer de plus de temps pour le travail lié à l'organisation de l'interaction de l'infanterie avec les autres branches des forces armées.

L'arrivée des troupes dans les zones de concentration marque la fin de l'étape opérationnelle de préparation de la percée. Ensuite commence l'étape tactique, qui se termine par la prise des zones de départ pour l'offensive.

Les zones de concentration des troupes doivent se trouver à une distance du front de défense de l'ennemi telle que les troupes ne soient pas exposées aux effets des moyens de tir terrestre de l'ennemi. En raison de la portée de l'artillerie moderne, il est recommandé que les zones de concentration soient situées à au moins une demi-distanciation de l'ennemi.

Cette position théorique, encore présente dans de nombreux statuts et manuels, ne tient pas pleinement compte des conditions modernes de conduite des opérations militaires.

Ne sont pas prises en compte, par exemple, les capacités de l'aviation. Même en cas de domination totale dans les airs, certains groupes d'aviation de combat ennemis peuvent « passer » dans la zone protégée, détecter la concentration des troupes et leur infliger des dommages partiels. La profondeur de ce possible « passage » dépend de l'organisation de la défense antiaérienne dans la zone choisie pour les actions offensives. D'après l'expérience des guerres, on peut considérer qu'il est particulièrement difficile de protéger les 50 km les plus proches de l'ennemi contre les raids de l'aviation ennemie. Le danger des « passages » de l'aviation ennemie peut être considérablement réduit si la zone de concentration bénéficie d'un bon camouflage naturel (forêts).

Le choix des zones de concentration est également influencé par la présence de routes et les méthodes de transfert des troupes vers les zones de départ pour l'offensive. Si les unités se déplacent en ordre de marche, il faudra situer les zones de concentration plus près des zones de départ pour l'offensive ou, selon la durée de l'obscurité, établir des zones intermédiaires pour l'arrêt des troupes

pendant la journée. Dans ce cas encore, une dissimulation naturelle sera nécessaire, et il faudra le plus souvent déplacer les troupes non pas en grandes colonnes, afin de les cacher plus facilement à la surveillance ennemie depuis les airs pendant les arrêts de jour. La rapidité de la sortie des troupes vers les zones de départ pour l'offensive sera ralentie.

Si les troupes sont déplacées par véhicules ou par tracteurs, les zones de concentration peuvent alors être situées à une plus grande profondeur.

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte également les travaux que les troupes doivent accomplir avant de passer dans les zones de départ pour l'offensive. Comme il a déjà été indiqué, l'artillerie est plus que les autres branches des forces armées liée aux travaux sur le terrain, et ses zones de concentration doivent être rapprochées des zones de positions de tir. En ce qui concerne les troupes du génie, elles doivent être placées immédiatement dans les zones où les travaux sont prévus.

Ainsi, lors du choix des zones de concentration, on prend en compte :

- le degré de domination atteint dans les airs ;
- conditions naturelles de camouflage ;
- la présence de routes menant aux zones de départ pour l'offensive ;
- les méthodes de transfert des troupes vers ces zones ;
- la possibilité pour les troupes d'effectuer des travaux préparatoires pour passer à

l'offensive.

Les deux premières conditions sont les plus importantes, car en les ignorant, il serait impossible d'atteindre la surprise des actions. Par conséquent, la méthode de résolution pourrait être la suivante : choisir les zones de concentration en tenant compte des deux premières conditions, puis déterminer l'exécution de toutes les autres conditions, c'est-à-dire planifier les travaux routiers, calculer la quantité de transport nécessaire, élaborer un plan de transfert. En réalité, la résolution de la question sera plus compliquée, car le plus souvent les troupes disposeront de moyens de transport limités, la construction de nouvelles routes ne sera pas toujours possible et très souvent, pour les raisons de camouflage mentionnées précédemment, elle sera indésirable. Dans de tels cas, la durée de séjour des troupes dans les zones de concentration augmente, et leur sortie vers les zones de départ pour l'offensive est retardée.

La concentration des troupes dans les zones de rassemblement est nécessaire pour l'élaboration du plan de combat et la réalisation des mesures préparatoires. L'élaboration du plan nécessite une communication personnelle entre les chefs, le travail conjoint des états-majors de tous les niveaux, la conduite de reconnaissances de commandement sur la zone d'offensive. Les mesures préparatoires consisteront, outre les travaux d'ingénierie déjà mentionnés, dans la désignation de différents groupes spéciaux entrant dans l'ordre de combat moderne, ainsi que dans la fabrication de certains moyens auxiliaires (dans l'infanterie — tapis, filets, ponts d'assaut ; dans l'artillerie — matériel de camouflage ; dans les unités blindées — moyens de franchir les obstacles).

Mais avec la présence de moyens de transport modernes, il peut se poser la question de renoncer à la concentration préalable des troupes, en la remplaçant par le transport des troupes, dans des conditions favorables, directement vers les zones de départ pour l'offensive ou vers des zones d'attente situées à proximité immédiate des zones de départ.

Supposons que nous disposions de seulement 8 heures pour ce sujet de temps. Le chargement des troupes, le regroupement des colonnes de véhicules vers les zones de déchargement et le déchargement des troupes nécessiteront environ 3 heures, laissant 5 heures pour le déplacement. Avec des routes en bon état, les colonnes de véhicules, se déplaçant en moyenne à 15–20 km/h, peuvent arriver à temps depuis des points situés à 75–100 km des zones de déchargement. Si l'on suppose qu'une partie du trajet peut être effectuée pendant la journée (avec la supériorité aérienne assurée), l'acheminement des unités pourra se faire en une journée depuis une distance de 120–150 km. Le calcul est fait pour des colonnes de régiment. En se déplaçant en colonnes de division, le chargement, le regroupement des queues de colonnes et le déchargement prendraient jusqu'à 6–7 heures. Par conséquent, en été, il sera impossible d'effectuer un transfert discrètement en colonnes de division.

Ainsi, la disponibilité de transports automobiles et d'un nombre suffisant de routes permet d'assurer l'acheminement des troupes vers les zones de départ pour l'offensive sans leur concentration préalable. Il va de soi que des transports mixtes peuvent être utilisés : en partie par chemin de fer, en partie par transport automobile, ainsi que des marches combinées.

Il reste à décider de la manière dont, dans un tel mode accéléré de concentration des troupes, il sera possible d'élaborer un plan de percée et de réaliser les mesures préparatoires mentionnées ci-dessus. La réponse à cette question peut être la suivante.

Pour l'exécution des travaux d'ingénierie, dans tous les cas, les unités d'ingénierie doivent arriver dans la zone de déploiement des unités aussi tôt que possible. Les activités préparatoires des autres branches des forces armées peuvent être effectuées sur leurs lieux de stationnement, si les missions nécessaires leur sont données en temps voulu.

L'élaboration d'un plan de percée ne peut en aucun cas être simplifiée. Il est impossible de renoncer à la communication personnelle avec les dirigeants, ni à la coordination du travail des états-majors, ni aux reconnaissances personnelles. Mais la présence de l'aviation et du transport automobile donnera apparemment la possibilité de surmonter toutes les difficultés en établissant des plans rigoureux pour la préparation de l'opération et pour le transport des unités.

Selon le plan présenté, la préparation de l'opération pour la percée s'inscrit dans 9 jours. En cas de coordination efficace des états-majors et de préparation des unités, le délai peut être réduit à 7 jours. La complexité des travaux d'ingénierie peut obliger à prolonger considérablement le délai. Dans ce cas, il faudra commencer le transport des troupes uniquement après l'achèvement des travaux d'ingénierie nécessaires.

Dans les cas où une percée à l'échelle locale est prévue (dans l'armée ou le corps par leurs propres moyens), tous les délais de concentration peuvent être raccourcis en conséquence, à l'exception des délais pour le travail des quartiers généraux des unités et du lien bataillon — division — bataillon de chars.

Une grande importance pour la réduction des délais de travail pour les unités en marche réside dans le travail préparatoire que doivent effectuer les unités occupant le front. Pendant la guerre mondiale, dans l'armée allemande, les tâches suivantes étaient confiées à ces soi-disant unités positionnelles :

- a) reconnaissance de l'ennemi et élaboration de plans de renseignement et de photographies aériennes ;
- b) l'équipement de leurs positions défensives en tenant compte de l'offensive à venir ;
- c) préparation pour l'artillerie arrivante des positions de tir et des données initiales pour le tir;
- d) installation de dépôts de munitions.

À peu près les mêmes tâches étaient confiées aux unités positionnelles dans d'autres armées. Il n'y a aucune raison de revoir cet ordre établi par l'expérience. La préoccupation du commandement doit être de faire en sorte que le travail des unités occupant les positions se déroule de la manière la plus planifiée et productive possible.

D'après l'expérience des dernières guerres concernant les délais accélérés de préparation des opérations, l'opération offensive de l'armée allemande sur les rivières Somme et An est révélatrice. Dans cette opération, comme il a déjà été indiqué, les Allemands ont commencé l'attaque le 5 juin 1940, le dixième jour après la prise de la zone de départ pour l'offensive près d'Amiens.

Concentration avec approche de l'adversaire. Dans des conditions de guerre de manœuvre, l'approche de la ligne défensive de l'ennemi se fait sous la protection des unités avancées. Dans ce cas, les unités militaires progressent dans les zones où elles devront attaquer la principale ligne défensive de l'ennemi. Il est supposé que les avant-gardes peuvent détruire indépendamment les unités de couverture de l'ennemi et avancer jusqu'à sa principale ligne défensive, assurant ainsi l'approche de leurs forces principales. Cette variante d'approche de la ligne défensive est examinée en détail dans les manuels de toutes les armées, et il n'est pas nécessaire de s'y attarder.

L'approche des tranchées renforcées préparées à l'avance sera associée à de grandes difficultés en raison de divers types d'obstacles, défendus par des détachements spécialement assignés.

On peut considérer que l'approche d'une zone défensive fortement fortifiée et en particulier des zones fortifiées aboutira le plus souvent à une opération autonome, nécessitant des forces et des moyens importants. La caractéristique distinctive d'une telle opération sera qu'elle doit se dérouler sur un large front, sous forme d'une offensive frontale simultanée ou sous la forme d'une série de frappes successives, afin de créer la position de départ la plus favorable pour la future opération principale de percée de la zone fortifiée.

Étant donné que cette opération préparatoire consommera beaucoup de forces et de moyens, pour l'opération de percée, il sera nécessaire de concentrer des forces et des moyens supplémentaires importants. Si, à l'issue de l'opération préparatoire, une pause dans les actions offensives est faite, alors la concentration des troupes de percée aura lieu sous la couverture de ses propres troupes, comme indiqué ci-dessus. Si, en revanche, il est décidé de ne pas faire de pause dans les actions offensives, alors la concentration des troupes de percée se déroulera au cours de l'approche progressive de ses propres troupes vers la zone fortifiée ou le secteur fortifié de l'ennemi.

Dans ce dernier cas d'approche à une zone fortifiée, la concentration des troupes pour la percée peut principalement se dérouler de la manière suivante :

- a) sous forme de transfert accéléré des troupes depuis la profondeur du front vers les secteurs de percée choisis au cours des derniers jours de l'opération préparatoire ;
- b) sous forme de déplacement du deuxième échelon (de réserve) de l'armée préalablement constitué, derrière le premier échelon menant l'opération préparatoire ;
- c) de manière mixte, lorsque une partie des forces destinées à la percée suivra dans les seconds échelons de l'armée, et une partie sera transportée dans les zones de concentration par des moyens de transport accélérés.

Chacune des deux premières méthodes de concentration des troupes pour la percée a ses inconvénients et ses avantages. La première méthode de transfert accéléré assure la surprise et la flexibilité de la solution opérationnelle, mais elle est extrêmement difficile à exécuter, car elle nécessite un fonctionnement parfaitement coordonné de tous les moyens de transport et la présence d'un réseau de routes viables. La deuxième méthode est moins axée sur la surprise, complique le mouvement à l'arrière du premier échelon, offre peu de flexibilité opérationnelle, mais permet en revanche de mieux préparer l'opération et garantit davantage contre les interruptions des actions offensives. La dernière méthode de concentration est plus facile à réaliser que les autres, mais, tout comme la première méthode, elle ne garantit pas contre les interruptions des actions offensives.

Telle est la situation opérationnelle dans laquelle se concentrent les formations combinées et certaines unités spéciales pour percer une zone fortifiée. En général, leurs tâches seront les suivantes :

- déplacement furtif derrière les échelons de combat avancés à raison de 1-1,5 transitions de marche nocturne ;
- reconnaissance continue de la zone d'avancée et de la zone défensive de l'ennemi par son aviation militaire ;
- préparation continue de l'arrière sur le plan routier, et aux dernières étapes, en outre, le déploiement d'établissements arrière et de dépôts de munitions ;
- préparation des troupes, formation de détachements et d'équipes auxiliaires et spéciales, préparation des moyens auxiliaires de franchissement des obstacles ;
- organisation et reconnaissance aussi rapide que possible des positions ennemies par les états-majors et les commandants lors de la sortie des premiers échelons vers le bord avancé de la ligne fortifiée ;
- l'élaboration d'un plan d'attaque et d'interaction des branches des forces armées, en accordant une attention particulière à l'élaboration du plan d'utilisation de l'artillerie ;
- occupation des positions de départ pour l'offensive.

Des troupes entraînées et des états-majors bien coordonnés pourront effectuer toutes les préparations de telle manière que l'interruption de l'offensive pourra être réduite à un ou deux jours, utilisant ce temps pour des reconnaissances personnelles du commandement et la préparation de l'artillerie. À titre d'exemple, on peut se référer à l'offensive des armées allemandes près de Wavr et Jive (opération de Flandre), lorsque la concentration des forces principales se faisait sous la couverture des échelons d'avant-garde, et que l'intervalle de temps entre les combats de l'avant-garde et l'attaque des forces principales était d'un ou deux jours. Dans ce cas, il ne faut pas oublier les conditions exceptionnellement favorables du théâtre de guerre en ce qui concerne les routes.

Concentration de l'aviation. Les formations militaires : divisions et corps, ainsi que les unités d'artillerie lourde, disposent de leur propre aviation militaire. On se demande comment le stationnement de cette aviation est assuré lors de la concentration des troupes pour percer une ligne fortifiée ?

La concentration de l'aviation, y compris de l'armée, doit se faire selon un plan particulier élaboré par les états-majors supérieurs, qui organisent également son implantation. Les unités de l'armée ne peuvent pas traîner derrière elles leur « queue d'aérodrome ». Elles ne pourront pas gérer ce travail en temps voulu, et tout retard dans l'arrivée de l'aviation peut perturber tout le travail de reconnaissance et la préparation de l'artillerie.

Il doit être de la responsabilité des unités du génie des formations d'infanterie motorisée d'aménager, dans la zone des quartiers généraux et de l'artillerie, des zones d'atterrissage pour les sections de surveillance de l'aviation militaire. Pour ce travail, les unités du génie doivent être équipées des moyens nécessaires.

6. Approvisionnement en ingénierie

Les mesures d'ingénierie lors de la percée d'une position fortifiée doivent assurer :

- position initiale de l'ordre de bataille des unités ;
- progression de l'ordre de bataille lors de l'attaque et sur toute la profondeur de l'offensive ;
- consolidation des lignes capturées ;
- fonctionnement ininterrompu de l'arrière.

La complexité de la situation et l'énorme saturation des troupes par des moyens technologiques de lutte rendent l'exécution de ces tâches difficile, nécessitent l'implication d'un grand nombre d'unités d'ingénieurs et une organisation réfléchie des travaux d'ingénierie. Examinons brièvement le contenu des tâches énumérées et les méthodes de leur exécution.

Assurer la position de départ de la formation de combat des unités poursuit les objectifs suivants :

a) Assurer le mouvement des troupes vers les zones de concentration et vers les zones de départ pour l'offensive. Pour cela, des réparations et l'aménagement des routes et des ponts sont nécessaires. Il incombera aux ingénieurs militaires de mettre en ordre la bande entre les zones de concentration et les positions de départ. Les travaux doivent se déployer à des fins de camouflage, comme il a déjà été dit, à la plus petite échelle possible.

b) Assurer le déploiement des troupes dans les zones de concentration. Pour cela, il peut être nécessaire d'avoir : des baraquements et des fosses selon la saison, l'approvisionnement en eau, le camouflage de certaines installations et de zones entières ; dans certains cas, il peut être nécessaire de réaliser des travaux de déblaiement. Il est souhaitable que tous ces travaux soient effectués par les unités d'ingénieurs de l'armée, qui peuvent les réaliser de manière plus coordonnée et techniquement plus parfaite.

c) Assurer le déploiement des unités de combat dans les zones de départ pour l'offensive et la commodité de la conduite des combats. L'exécution de cette tâche est liée à l'aménagement du soi-disant tremplin d'ingénierie, sur lequel il est nécessaire de s'arrêter plus en détail.

Dans la première partie de ce travail, il a été noté que le tête de pont d'ingénierie est apparu en 1915 sous la forme d'une série de tranchées parallèles, reliées par des boyaux de communication,

équipées de postes d'observation et d'abris-fentes. En 1916, les Anglais, les Français et les Russes continuaient à construire des têtes de pont, tandis que les Allemands, lors des combats de Verdun, y avaient déjà renoncé. Par la suite, la tête de pont commence progressivement à disparaître également chez les Anglais et les Français. Mais, en même temps, se développe un équipement plus profond de la zone de départ pour l'offensive, avec des positions d'artillerie, des voies d'accès, des dépôts, des abris et des villages de camp entiers.

Comment s'explique donc cette évolution dans l'organisation du terrain d'assaut d'ingénierie, alors que les formes de la guerre restaient encore positionnelles ?

La réponse, nous le pensons, ne peut être qu'une seule : des changements dans l'organisation de l'infanterie et dans son ordre de bataille. En 1915, les divisions comptaient 12 000 baïonnettes, et les bataillons se formaient pour l'attaque en vagues. Pour installer un tel ordre de bataille dans la position de départ pour l'attaque, il fallait effectivement des tranchées parallèles. Un système ingénieux de parallèles et de communications régulait le mouvement des vagues, les obligeant à attaquer dans un certain ordre.

À la fin de 1916, l'organisation de l'infanterie avait changé, dans les divisions il ne restait plus que 3 à 4 mille baïonnettes au lieu de 12 mille ; l'ordre de bataille de l'infanterie commençait également à modifier la formation des groupes de combat. L'établissement de nombreux parallèles devenait inutile, car les groupes de combat d'infanterie pouvaient être placés avec succès dans des tranchées préparées pour le combat défensif. De plus, le système de barrage de feu développé dans toutes les armées assurait suffisamment le mouvement de l'infanterie jusqu'à la ligne d'attaque. Mais le nombre croissant d'artillerie et de mortiers nécessitait la préparation de positions de tir et de dépôts de munitions pour eux, et d'énormes réserves opérationnelles avaient besoin de camps pour le logement et de voies d'approche.

Cette brève analyse de l'évolution historique des formes offre la possibilité de définir ses formes contemporaines.

Il faut considérer comme incontestable que l'équipement fortifié du terrain doit correspondre aux formes de l'ordre de bataille des troupes terrestres, et surtout l'infanterie. Dans un tel cas, il est nécessaire d'examiner l'ordre de bataille moderne des unités attaquantes et décider de ce qu'il faut faire pour l'assurer.

L'un des détails les plus importants du site d'ingénierie pendant la guerre mondiale était la parallèle de départ. Historiquement, cet élément de fortification est apparu à une époque lointaine des guerres de siège. Il constituait une partie essentielle de l'art militaire de Vauban. Est-elle nécessaire dans le combat moderne ?

La parallèle initiale était destinée à l'accumulation de la première vague d'attaque à une telle distance des tranchées ennemies, afin que la vague puisse les atteindre en un seul bond. La tranchée de la parallèle devait protéger l'infanterie contre le feu de mitrailleuses de l'ennemi et partiellement contre son feu d'artillerie. D'après la description du combat de la 13e division française, donnée dans la première partie du livre, nous avons vu ce qui se passait lorsque la parallèle était établie trop près. Il fallait retirer les unités prêtes à attaquer, car elles subissaient des pertes du feu de leur propre artillerie. Par conséquent, si l'attaque est conduite avec une préparation d'artillerie, la parallèle initiale doit être faite à une distance considérable des tranchées ennemies — à 300-400 m. Dans ce cas, elle ne remplit pas sa fonction de ligne de départ de l'attaque, mais conserve la valeur d'abri contre le feu de mitrailleuses dans la zone de départ de l'offensive. Mais pour cela, il n'est pas nécessaire de faire une parallèle; on peut se contenter avec succès d'une tranchée défensive, si elle est située à la distance requise des tranchées ennemies. Les Allemands, préparant leur avancée le 21 mai 1918, non seulement ne faisaient pas de parallèles initiales, mais ont même retiré leurs postes avancés derrière la rivière Elette, estimant que le barrage de feu assurerait pleinement le mouvement de l'infanterie lors de l'offensive et de l'attaque.

Il reste à décider s'il est nécessaire d'avoir une parallèle initiale dans le cas où l'attaque se prépare sans préparation d'artillerie. La réponse, semble-t-il, serait négative. Une attaque sans préparation d'artillerie repose sur la surprise, et la construction d'une parallèle permettrait difficilement de cacher à l'ennemi l'attaque en préparation. Les Français ouvraient les parallèles en

dernier, la nuit précédant l'attaque, cherchant ainsi à atteindre la discrétion dans la préparation de l'attaque, mais à cause de cette précipitation, la parallèle restait le plus souvent inachevée, et les troupes (premières vagues) avançaient sur le terrain et se creusaient elles-mêmes. Certains auteurs proposent d'ouvrir la parallèle initiale et les communications la nuit précédant l'attaque à l'aide de chars équipés de creuseurs de tranchées, en masquant leur travail par le feu d'artillerie. Il va sans dire qu'une telle opération serait découverte par l'ennemi dès le premier projectile d'éclairage lancé.

En général, dans le combat moderne, le parallélisme initial ne facilite pas l'organisation de l'attaque, au contraire, il la complique. Mais cela ne signifie pas que l'attaquant ne doit pas se rapprocher de la ligne défensive de l'ennemi. Chaque fois que possible, cela doit être fait, en créant un système de positions défensives. De plus, il ne faut pas oublier que toute règle peut avoir des exceptions dictées par les particularités de la situation de combat. Dans certains cas, un long séjour devant une ligne défensive fortement renforcée de l'ennemi peut rendre nécessaire l'approche de l'ennemi, même à l'aide de sape.

Une autre caractéristique du terrain d'ingénierie de l'époque de la guerre mondiale était le nombre énorme de voies de communication (dans le secteur d'un bataillon de 3 à 5 voies de communication principales et jusqu'à 15 intermédiaires) et de tranchées parallèles (4—5 dans le secteur d'un bataillon). Si l'on imagine qu'en 1915 un bataillon de 1 000 hommes en position initiale pour l'attaque occupait une surface de 400 x 150 m, et qu'un bataillon moderne de 750 hommes occupe une surface de 600 x 300 m, il devient clair qu'il n'y a aucun besoin pour ces ouvrages. On peut se limiter à un système ordinaire de tranchées pour la défense avec 3—4 voies de communication.

Mais le bataillon moderne dispose d'un grand nombre de moyens de feu (mitrailleuses, mortiers, canons antichars), qui doivent non seulement suivre le bataillon, mais aussi soutenir son attaque depuis les positions de départ avec le feu. Par conséquent, ces moyens de feu doivent avoir des positions de tir couvertes avec un stock de munitions et des itinéraires préparés à l'avance pour se déplacer vers de nouvelles positions de tir. C'est là que résidera la particularité de l'aménagement d'un champ de tir d'ingénierie moderne pour l'infanterie.

Outre les bataillons du premier échelon d'infanterie, les deuxième et troisième échelons d'infanterie, l'artillerie, les chars, de nombreux postes d'observation et de commandement, des dépôts de munitions et des postes de secours médical seront également nécessaires dans les abris. Toute cette masse de personnes, de chevaux et de véhicules doit, dans la mesure du possible, disposer de voies préparées à l'avance pour avancer.

Comment placer tout le monde sur le terrain ? Il est évident que les parties, subdivisions et établissements faisant partie de la division préparant l'attaque doivent se déployer en fonction de leur mission de combat et de l'ordre d'engagement au combat. En considérant la question sous cet angle, nous pouvons établir ce qui suit.

Les seconds échelons d'infanterie ne devront pas se détacher des premiers échelons pendant l'attaque. Par conséquent, ils doivent se placer dans la position de départ à proximité immédiate des premiers échelons. Pour cela, ils peuvent utiliser en priorité les tranchées de défense existantes, puis se cacher sous des masques naturels ; s'il y a du temps, des abris supplémentaires peuvent leur être préparés sous forme de fissures bien camouflées avec des abris sous parapet. Il ne faut pas construire de refuges plus lourds.

Les troisièmes échelons d'infanterie ou les deuxième échelons de divisions sont en fait des réserves. Ils ne sont engagés au combat qu'en cas de changements brusques dans la situation et pour remplacer les premiers échelons, particulièrement ceux fortement touchés lors de l'attaque. Dans les batailles de la dernière année de la guerre mondiale, les troisièmes échelons étaient généralement positionnés à une distance considérable des zones de départ pour l'offensive — derrière les zones de position de l'artillerie. Actuellement, apparemment, il n'y a pas de raison de modifier cette expérience pratique. Dans ce cas, les troisièmes échelons peuvent être déployés en respectant pleinement les mesures de camouflage dans les localités existantes, et encore mieux — dans les forêts, où ils peuvent préparer eux-mêmes pour eux-mêmes des abris simples en cas d'attaques soudaines de l'aviation ou de l'artillerie ennemie. Évidemment, en automne tardif et en hiver, des

tranchées ou des tentes isolées seront nécessaires. Il faut renoncer à la construction de baraques, car les baraques ne pourront pas être camouflées.

M. S. Knyazev, dans son livre «La lutte dans des conditions de position», indique que les troupes de l'armée républicaine en Espagne pendant l'opération près de Teruel disposaient d'une division du deuxième échelon à 12-24 km du front et la transportaient sur le champ de bataille par camion. En présence de véhicules, les deuxième échelons des corps peuvent être placés à une profondeur allant jusqu'à 30 km dans les localités. Avec certaines limitations, des constructions en baraque peuvent y être utilisées. Si toutefois il n'y a pas de transport automobile, les deuxième échelons des corps doivent être placés à une distance ne dépassant pas la demi-marche depuis la ligne avant de la défense ennemie, dans les mêmes conditions que les troisième échelons d'infanterie (deuxième échelons de division).

L'artillerie est entièrement déployée sur des positions de tir à 1-3 km de son avant-poste, et certains canons d'artillerie d'infanterie doivent avoir des positions dans les tranchées avancées. Chaque canon et chaque batterie doivent avoir un dépôt de munitions. De plus, un stock de munitions (jusqu'à deux ensembles) doit être disponible à proximité — à 2-3 km des zones des positions d'artillerie, pour un réapprovisionnement rapide des pertes au niveau des batteries. Il est souhaitable que toute l'artillerie dispose de constructions de protection, ce qui augmentera considérablement sa survivabilité au combat ; des entrepôts de munitions doivent être construits dans le sol. En dernier recours, pour une partie de l'artillerie, des positions camouflées peuvent être préparées sans creusement de tranchées. Comme l'artillerie devra changer de position de tir au fur et à mesure du développement des combats, il est nécessaire de prévoir et de préparer à l'avance les voies de déplacement à travers le secteur de position d'infanterie ; certaines parties de l'artillerie doivent préparer des positions de tir dans le secteur de position d'infanterie même. Ces positions seront le premier bond de l'artillerie. Les besoins en soutien technique de l'artillerie ne s'arrêtent pas là. Il est nécessaire de préparer à l'avance de nombreux points d'observation et postes de commandement, ainsi que des plateformes pour l'aviation d'artillerie. Ces dernières doivent être situées hors de la zone des positions d'artillerie.

Voici le contenu du plateau d'ingénierie d'artillerie. Son équipement s'avère plus laborieux que celui du plateau d'infanterie, car l'infanterie peut utiliser le réseau de tranchées existant pour la défense, tandis que pour l'artillerie nouvellement arrivée, il faut tout refaire. L'artillerie ne pourra pas accomplir cette tâche par ses propres moyens — l'aide des sapeurs est nécessaire. Selon des calculs approximatifs, dans des conditions de sol moyennes et en présence de matériaux forestiers à proximité, l'aménagement du site de l'artillerie d'un corps préparant une percée nécessitera environ quatre bataillons-journées de sapeurs et jusqu'à 1 000 journées de travail.

Les postes de commandement et d'observation des commandants d'infanterie et des commandants généraux (il a déjà été parlé de l'artillerie) font partie intégrante du terrain d'ingénierie. Il est souhaitable d'équiper certains postes de commandement — des commandants de divisions, de régiments et de divisions de fusiliers — de lourdes protections, ce qui nécessitera également l'intervention de sapeurs pour les travaux.

Les chars ont moins besoin de l'aide des sapeurs que les autres branches des forces armées. Leurs zones d'attente doivent se trouver là où il existe un camouflage naturel et de l'eau, et les positions de départ peuvent nécessiter seulement des mesures de camouflage mineures. Mais en raison de l'utilisation des chars, il devient nécessaire de préparer des chemins pour leurs déplacements dans leur arrière et à travers la zone de position de l'infanterie. Il peut être nécessaire de renforcer les ponts, de créer des clairières et des passages. Ce travail ne peut être effectué que par des sapeurs. Au début du combat, les bases arrière de munitions et d'approvisionnement en carburant devront se déplacer vers leur zone de départ derrière les chars. Pour eux, il est nécessaire de prévoir à l'avance des points de disposition en leur fournissant des moyens de camouflage.

Dans le secteur initial de l'infanterie et de l'artillerie, il convient d'avoir des postes médicaux, à raison d'un pour chaque régiment de fusiliers, équipés d'abris et de places camouflées pour le transport sanitaire. Il est également souhaitable de doter les postes médicaux de bataillon d'abris légers.

Ainsi, le terrain d'assaut ingénierique dans les conditions modernes de préparation de la percée ne sera pas seulement une position de départ pour l'infanterie, mais devra également assurer le travail de combat de toutes les branches des forces armées — l'infanterie, l'artillerie, les chars et partiellement l'aviation, ainsi que de leurs états-majors et des organes principaux de ravitaillement et d'évacuation. La préparation de l'arrière sur le plan ingénierique, que certains auteurs incluent dans la notion de terrain d'assaut, doit, selon nous, être considérée comme un maillon autonome de l'assistance ingénierique dans l'opération offensive.

Assurer la progression de l'ordre de bataille pendant l'attaque et sur toute la profondeur de l'offensive peut être considéré en ce qui concerne : a) la préparation des moyens pour surmonter les obstacles et b) l'organisation des travaux d'ingénierie pendant l'offensive. Ce dernier point semble déjà ne plus concerner la préparation de la percée, mais sa réalisation. Mais comme tout le déploiement des forces et des moyens doit être effectué pendant la période préparatoire, il est donc approprié d'envisager cette question à l'avance, lors de l'examen des mesures assurant la percée.

Quels moyens exactement et en quelle quantité sont nécessaires aux troupes pour surmonter les obstacles, — il faut décider dans chaque cas particulier sur la base de la prise en compte des conditions de l'attaque et de l'avancée ultérieure ainsi que des besoins de chaque type de troupes individuellement.

L'infanterie aura le plus souvent besoin de ce qu'on appelle des moyens de franchissement d'obstacles en masse sous forme de pinces pour couper le fil de fer, de ponts et de boucliers pour créer des passages, de passerelles d'infanterie pour franchir des fossés profonds, des tranchées et des rivières peu larges. Tous ces moyens doivent être préparés en quantité suffisante pour chaque peloton du premier échelon de l'infanterie. Les chars peuvent avoir besoin d'installer des chenilles supplémentaires pour se déplacer sur un terrain marécageux et différents dispositifs pour franchir des fossés. L'artillerie peut nécessiter des boucliers, des cordes et des rondins. De plus, si dans la profondeur de la ligne défensive de l'ennemi il y a des obstacles aquatiques, il faudra préparer des matériaux pour la construction de ponts (il est préférable d'avoir des éléments de pont standard). De la même manière, des matériaux doivent être préparés pour des travaux routiers. La préparation des moyens de franchissement d'obstacles en masse peut être confiée aux sapeurs militaires ; la préparation des matériaux pour les ponts et les travaux routiers doit être effectuée par les unités du génie de l'armée.

Lors de la répartition des sapeurs pendant l'offensive, comme le montre l'expérience, il est nécessaire de suivre ce qui suit.

Les sapeurs se divisent principalement en deux groupes : d'escorte et de soutien des directions. Les sapeurs du groupe d'escorte sont attachés aux groupes d'assaut et de blocage, aux bataillons, aux divisions, aux régiments d'artillerie et d'infanterie pour leur fournir une assistance directe pendant le combat. Les sapeurs de soutien des directions forment des équipes routières et de pontage, qui sont réparties selon des itinéraires préétablis et, pendant le combat, mettent ces itinéraires en état, sans rester en arrière des unités d'assaut. Pour chaque direction routière et de pontage (itinéraire), un chef des sapeurs responsable est désigné. Les chefs de service du génie divisionnaires dirigent les sapeurs d'escorte ; les chefs de service du génie de corps commandent les sapeurs sur les directions. Pour chaque division d'infanterie, il est nécessaire de maintenir deux itinéraires. Dans des conditions moyennes, chaque itinéraire nécessite jusqu'à deux compagnies de sapeurs avec des machines routières, des transports automobiles ou de tracteurs et des ponts modulaires.

Le renforcement des lignes capturées pendant l'offensive est effectué par les troupes elles-mêmes et par les sapeurs d'accompagnement à l'aide des moyens locaux et des équipements standards des unités de génie. Le renforcement ultérieur des lignes en cas d'interruption prolongée de l'offensive doit être assuré à partir des stocks d'équipements de génie préparés à l'avance. À cet égard, l'offensive des unités allemandes en 1916 sur le secteur fortifié de Verdun est très instructive. Le jour, les régiments, accomplissant les tâches de progression méthodique, capturaient des segments des positions françaises, et la nuit, les unités de réserve et les sapeurs apportaient des cadres hollandais et du fil barbelé et renforçaient le territoire capturé, aménageant des tranchées et

des obstacles. Pour qu'un tel travail puisse être effectué sans interruption, le matériel de génie nécessaire doit être transporté dans les zones des divisions au début de l'offensive. Il ne faut pas le faire plus tôt afin de ne pas encombrer prématurément le point d'appui d'ingénierie avec des magasins superflus.

Assurer le fonctionnement ininterrompu de l'arrière sur le plan routier doit être planifié avant le début de l'opération et assuré par toutes les forces et moyens nécessaires. Il convient de noter une particularité à ce sujet.

Pendant la période de préparation de l'opération de percée, comme il a déjà été indiqué, il convient dans la mesure du possible de se servir du réseau routier existant, en se limitant à sa réparation et au renforcement des ponts. Bien entendu, cette règle, comme toutes les autres, peut avoir des exceptions. Lorsque les routes sont complètement insuffisantes pour la concentration, il faudra en construire, négligeant même le camouflage. Si l'offensive est prévue sur tout le front, la construction de routes doit être largement déployée.

Avec le début de l'offensive, la construction des routes doit se dérouler à un rythme accéléré, le nombre de routes doit être porté dans les plus brefs délais au niveau nécessaire. Le tronçon principal des routes est tracé par les sapeurs, assurant les directions. Les organisations de construction de routes de l'armée relient ces tronçons aux gares de ravitaillement, les améliorent et en assurent l'exploitation.

Voici en termes généraux le contenu de l'assurance ingénierique de la percée d'une zone fortifiée et de son développement, qui doit être planifié à l'avance et assuré par les forces et les moyens. Le mépris des mesures d'ingénierie, les tentatives de résoudre toutes les tâches d'ingénierie au détriment de l'initiative des troupes peuvent, en très peu de temps, entraîner l'échec de toute l'opération.

7. Approvisionnement matériel

Le combat moderne, — et en particulier la percée d'une ligne fortifiée, — exige d'énormes moyens matériels. On peut affirmer qu'en fin de compte, les objectifs de l'opération, les formes et le rythme du combat seront déterminés par la disponibilité des ressources matérielles. C'est pourquoi le calcul des moyens matériels, leur approvisionnement et leur répartition constituent l'une des sections les plus importantes du plan de l'opération.

La plus grande attention doit être accordée à la question de l'approvisionnement des troupes en munitions, car leur consommation est continue et en quantités énormes. Ensuite, par ordre d'importance, viennent le carburant, puis les moyens d'ingénierie. Le transport des vivres ne pose aucune difficulté sur le plan du transport, mais de grandes difficultés surgissent lors de la distribution des vivres, surtout dans les unités avancées. L'évacuation des blessés au combat moderne, moins saturé en effectifs, nécessitera moins d'efforts qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale de 1914-1918.

La dotation matérielle de chaque opération nécessitera :

- 1) création anticipée des stocks nécessaires dans les troupes et dans les bases de l'armée ;
- 2) l'acheminement en temps voulu de tous les articles de ravitaillement aux troupes pendant l'opération.

La constitution de stocks nécessite la plus grande attention portée aux besoins des troupes pour l'opération à venir. La disponibilité des articles de ravitaillement doit permettre de couvrir la durée possible de l'opération, et en ce qui concerne les munitions, également l'intensité des actions de combat à certaines étapes.

Nous n'allons pas nous livrer ici à des calculs détaillés. Pour chaque combat, ils doivent être effectués en fonction de la situation spécifique. Nous nous limiterons à quelques considérations générales concernant le calcul des besoins en munitions d'artillerie pour percer une ligne de défense.

Habituellement, ce besoin est calculé de la manière suivante : le nombre de projectiles pour accomplir des missions de destruction, pour la préparation d'artillerie de l'attaque (période de suppression) et pour le développement du combat est compté séparément. Il est supposé qu'au cours

du développement du combat, les projectiles seront consommés par unité de temps environ trois fois moins que pendant la préparation de l'attaque.

Un tel calcul est acceptable uniquement pour les conditions de la guerre mobile. Lors de la percée des zones fortifiées, et surtout des zones fortifiées, le développement de la bataille, c'est-à-dire la poursuite de l'attaque, se déroule dans la même situation tendue que le début de l'attaque. Par conséquent, il ne peut être question d'une quelconque réduction de l'intensité du feu d'artillerie. D'un autre côté, le tir d'artillerie de différents types devrait atteindre l'intensité la plus élevée dans certaines zones. Par conséquent, pour percer une zone fortifiée ou une zone fortifiée, il faut calculer les obus d'artillerie par jour en tenant compte de la nature séquentielle de l'offensive et pour des tâches individuelles ; destruction, suppression de l'artillerie ennemie, suppression des nœuds profonds et des zones, soutien à l'attaque. Ces tâches sont accomplies pendant toute la durée de la bataille. Le dernier type de tir (sous la soute d'attaque) consiste en tirs de suppression (pendant la période de préparation de l'artillerie) et en tirs d'escorte d'attaque. En même temps, le tir d'escorte doit être aussi intense que le tir de suppression, et si possible, encore plus intense.

Si l'on tient compte de ce qui a été dit, le nombre de tirs pour assurer le feu de soutien à l'attaque peut être calculé selon le tableau suivant :

Ainsi, pour six heures de combat, les groupes d'artillerie de soutien à l'infanterie devront disposer d'environ 3 ensembles de munitions, pour huit heures de combat, il sera nécessaire d'augmenter le nombre de projectiles d'un ensemble supplémentaire. Les groupes de destruction et d'action à distance consommeront pour accomplir leurs tâches au cours d'une journée environ 2 à 3 ensembles de munitions.

Le calcul des besoins en tirs est effectué pour toute la période de percée de la ligne fortifiée. Lors de la sortie des troupes dans la zone des manœuvres, lorsqu'il n'y aura pas seulement une diminution des besoins en obus, un autre calcul doit être réalisé.

Lors de la résolution de la deuxième partie de la question — concernant la répartition et l'acheminement des objets de ravitaillement — se pose, pour ainsi dire, le problème de l'indépendance des unités combattantes par rapport aux bases arrière. Ce problème est très important et se résout en fonction des conditions d'acheminement. Si les conditions d'acheminement sont bonnes, c'est-à-dire s'il existe un nombre suffisant de routes et de moyens de transport, des stocks relativement petits peuvent être constitués auprès des unités, et leur réapprovisionnement nécessaire peut être effectué périodiquement pendant le combat lui-même. En revanche, si les moyens de transport sont insuffisants ou si les routes sont peu nombreuses, les stocks de ravitaillement auprès des unités doivent être augmentés en conséquence.

La solution la plus simple au problème est de concentrer dans les unités une quantité de fournitures qui assurerait une journée de combat. Mais dans des conditions routières difficiles (dans les montagnes, dans les zones boisées et marécageuses), une telle solution peut s'avérer insuffisante pour assurer le déroulement du combat dans les jours suivants.

En général, la répartition des réserves et leur acheminement doivent être organisés en parfaite conformité avec la situation réelle. Il ne peut y avoir de solution uniforme à l'échelle de toute l'armée ; il convient d'élaborer un plan d'approvisionnement concret pour chaque corps, et parfois même pour chaque division. Compte tenu des difficultés de déploiement de grandes réserves près du front (nécessité de travaux d'ingénierie et difficultés de camouflage), ainsi que de la grande capacité de transport des véhicules automobiles, il convient de viser à limiter les réserves initiales des troupes.

Chapitre 6 :

Gestion

Dans la gestion des unités, des éléments et des grandes subdivisions (bataillons), nous distinguons les responsabilités de la commandement et de son état-major ; tous les autres chefs, subordonnés à ces deux instances, sont des exécutants. Mais cela ne les empêche pas d'exercer pleinement toutes les fonctions de commandement dans leur domaine.

Les responsabilités du commandement et de l'état-major dans la gestion des troupes au combat sont exposées dans les instructions correspondantes.

Dans ce chapitre, nous voulons seulement souligner la spécificité de certaines questions les plus importantes que doivent résoudre les commandants et leurs états-majors, et nous accorderons le moins d'attention aux questions de la technique de gestion. Ces dernières questions (la technique de gestion) sont en elles-mêmes extrêmement importantes, mais elles nécessitent une analyse spéciale et parfois purement technique, pour laquelle le présent ouvrage n'est pas prévu.

Aux fins d'une présentation systématique, nous divisons toutes ces questions en deux grands groupes : celles qui sont résolues pendant la préparation du combat (opération) et celles qui concernent la conduite du combat.

Dans l'exposé précédent, nous avons examiné un certain nombre de questions de leur côté théorique. Dans le présent chapitre, nous devons partiellement revenir sur les mêmes questions, mais les considérer déjà du point de vue de la méthode de recherche de la meilleure solution.

1. Gestion pendant la période de préparation de la percée

Clarification de la tâche

Cette question est traitée dans tous les manuels de tactique. Et pourtant, il est nécessaire de s'y arrêter pour souligner son importance particulière.

Pour le commandant d'une unité ou d'une formation tactique, la compréhension de la mission se traduira par le fait qu'il doit assimiler très clairement :

- a) la nature de la tâche effectuée par la formation supérieure, c'est-à-dire s'il attaque, se défend ou effectue un regroupement ;
- b) dans quel but sont entreprises les actions mentionnées ci-dessus (essence de la tâche) ;
- c) quel type de manœuvre effectue la plus haute formation : percée, contournement, enveloppement, retraite ou bien une combinaison de ces formes, et en ce qui concerne la percée, il faut également préciser sous quelles formes elle est organisée : sur un front continu ou depuis plusieurs directions ;
- d) quelle place dans cette manœuvre est occupée par cette formation ou partie : est-elle un groupe de choc ou un groupe de retenue, ou une partie de ces groupes, et quelle partie exactement — le premier ou l'échelon suivant ; il est possible que cette formation soit chargée d'une tâche particulière liée au soutien de la manœuvre opérationnelle, sous forme d'actions indépendantes sur un secteur distinct ;
- e) comment dans l'espace et le temps est exprimée la tâche de connexion ou de partie : largeur du front des actions, profondeur de l'objectif final, temps pour l'exécution de la tâche dans son ensemble ; dans la conclusion finale, les rythmes du combat doivent être déterminés.

Il est tout à fait clair que, sans se donner la peine de comprendre toutes les questions énumérées, le commandant ne pourra pas à l'avenir évaluer correctement la situation du point de vue de l'exécution de la tâche assignée et pourra au mieux prendre seulement une décision standard.

Les solutions standardisées n'ont qu'un seul avantage positif : elles peuvent être prises rapidement, ce qui est bien sûr très précieux en situation de combat. Mais encore mieux, c'est lorsque le commandant parvient à prendre une décision non standard avec la même rapidité. C'est cela l'art de la gestion.

Lors de la préparation de la percée d'une ligne fortifiée, le commandant dispose dans la plupart des cas de suffisamment de temps pour bien réfléchir à sa tâche. Par conséquent, il n'aura aucune justification pour prendre des décisions standardisées.

L'analyse des questions concernant la forme de la manœuvre, l'interaction et l'ordre de bataille lors de la percée d'une ligne fortifiée, déjà effectuée dans les chapitres précédents, montre que l'ordre de bataille, dans chaque cas particulier — que ce soit dans le premier ou le deuxième échelon du groupe de frappe, dans le groupe de fixation, sur le flanc de la section de percée — sera différent. La clarification de la tâche aide à trouver la meilleure forme d'ordre de bataille, rapprochant ainsi le succès de la résolution de l'ensemble de la tâche.

Étude de la situation

Dès que la tâche est comprise, la phase suivante du travail du commandant commence : l'étude de la situation, ou, comme on aime l'appeler dans les manuels de tactique, l'évaluation de la situation.

Dans des conditions de préparation de la percée d'une ligne fortifiée, l'étude de la situation se transforme très souvent en un processus assez long et complexe.

Chaque commandant, avant même de recevoir une tâche, possède dans une certaine mesure des informations sur l'ennemi et le terrain. Ayant compris la tâche, il organise ces informations de manière critique, du point de vue de l'accomplissement de la tâche. Si possible, il complète immédiatement une partie de ces informations. À la suite de ce travail, dans lequel l'objet principal de l'étude est la carte, apparaît le plan de manœuvre.

L'élaboration d'un plan de manœuvre est suffisante pour émettre une série d'ordres concernant la concentration des troupes, la préparation de l'arrière, les travaux d'ingénierie. Bien sûr, toute cette activité des troupes doit être orientée de manière à ne pas avoir à annuler un ordre déjà donné.

L'idée est seulement une esquisse de solution ; elle ne contient pas encore la concrétisation nécessaire en ce qui concerne les forces, l'espace et le temps, ce qui caractérise une solution. Par conséquent, le travail du commandant continue. Il reprend l'étude de la situation, vérifiant et affinant son idée jusqu'à ce qu'elle se transforme en solution concrète.

La deuxième étape de l'étude de la situation n'a plus un caractère aussi théorique que la première étape. Au contraire, elle doit être remplie par un travail sur le terrain non seulement du commandant lui-même, mais aussi de tous les moyens de reconnaissance dont il dispose.

Le commandant est obligé d'étudier l'ennemi non pas en général, mais en détail, autant que possible. Plus le commandant connaîtra précisément son ennemi, plus sa décision sera concrète et correcte. À cet égard, des exigences tout aussi strictes doivent être imposées au commandant de corps que celles imposées au commandant de compagnie.

La créativité tactique se développe le plus rapidement et correctement dans un environnement de combat. Elle s'exprime par la création de nouvelles méthodes d'utilisation des armes et de nouvelles formes de combat, comprenant des formes de formations de combat, d'interaction et de manœuvre. Tous les combattants et commandants peuvent et doivent participer, dans une certaine mesure, à la création de nouvelles formes tactiques. Mais la créativité tactique n'est efficace que si elle est concrète, c'est-à-dire dirigée contre un ennemi spécifique. C'est pourquoi l'étude de l'ennemi, et obligatoirement une étude détaillée, est le devoir de toutes les instances de commandement.

Les conditions de préparation de la percée d'une zone fortifiée donnent dans la plupart des cas à chaque commandant toutes les possibilités de remplir ce devoir.

Une attention particulière doit être accordée à l'étude de l'emplacement des obstacles et des positions (fortifications) de l'ennemi, de son système de tir d'infanterie et d'artillerie, des méthodes d'occupation des positions de combat par l'infanterie pour repousser l'attaque et de l'emplacement des réserves.

Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur l'ennemi, une reconnaissance est organisée. Les états-majors des régiments d'infanterie et d'artillerie organisent l'observation; les états-majors des divisions et des corps — la reconnaissance aérophotographique et les reconnaissances spéciales : ingénierie, communications, artillerie, blindés, chimique ; tous les commandants réalisent une reconnaissance personnelle de commandement de l'ennemi dans la zone qui leur est confiée.

La reconnaissance commandée est nécessaire dans tous les cas. Le temps pour elle doit être assuré dans toutes les conditions.

De plus, des recherches peuvent être organisées dans le but de capturer des prisonniers. Dans ce cas, il existe un danger que les éclaireurs soient faits prisonniers, ce qui pourrait révéler à l'ennemi la préparation de l'attaque. Pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, les Allemands, afin de dissimuler la préparation de l'attaque, confiaient la conduite des recherches aux divisions positionnelles, occupant initialement le front et ne participant pas à l'attaque. En tout cas, la question de savoir qui et comment mène les recherches pendant la période de préparation de la percée doit être décidée par l'état-major de l'armée. La conduite des recherches par des unités provenant de renforts ne doit pas être pratiquée.

Le prochain objet d'étude est le terrain. On pourrait donner des centaines d'exemples où une connaissance insuffisante du terrain a conduit aux conséquences les plus fatales. Le terrain doit être étudié dans sa disposition pour mieux l'utiliser dans le positionnement de tous les éléments de son ordre de bataille et de l'organisation du soutien, et dans la zone d'approche — du côté de l'ennemi, afin d'éviter des obstacles imprévus, de préparer les moyens nécessaires pour les surmonter et de mieux planifier le déplacement de ses moyens de combat lourds.

Méthodes d'étude du terrain : dans sa propre disposition — reconnaissances, dans la disposition de l'ennemi — descriptions, cartes, informations des habitants locaux et, surtout, la reconnaissance aérienne. Une attention particulière doit être accordée à la reconnaissance des obstacles aquatiques, afin de calculer à l'avance les besoins en moyens de franchissement et de préparer les éléments des ponts modulaires.

À la suite de l'étude de l'ennemi et du terrain, le plan initial de manœuvre peut changer, — en tout cas, il sera précisé à tel point que les bases pour la prise de décision seront déjà préparées. Il faudra encore un approfondissement sérieux d'un certain nombre de questions distinctes. Certaines de ces questions seront résolues pendant l'étude de la situation, et d'autres — après des calculs supplémentaires et même des accords avec les supérieurs. Bien entendu, il n'existe aucun « style » ni méthode de travail identique pour toutes les instances de commandement. Le commandant de bataillon résoudra la plupart des questions lors de sa reconnaissance commandée ; le commandant de corps aura le plus souvent besoin de temps supplémentaire pour finaliser les détails de l'opération.

La forme de la manœuvre et la direction du coup principal

Dans le chapitre «Formes tactiques de la percée», nous avons cherché à montrer que la percée n'est en aucun cas un mouvement aveugle en avant. Elle se compose de deux étapes — le coup initial et son développement dans la profondeur de la défense ennemie, également difficiles et variées dans leur forme.

Le choix correct des formes de percée tactique déterminera en grande partie le succès de toute l'opération. Par conséquent, la clarification de cette question dans le processus d'étude de la situation constitue l'une des tâches prioritaires du commandant.

Tout d'abord, il faut identifier les secteurs les plus favorables pour l'attaque de l'infanterie et des chars. Il s'agira des secteurs ayant un minimum d'obstacles naturels et artificiels, bien observables par l'attaquant, ne possédant pas de structures de flanquement et, en général, plus faibles en termes d'équipement fortifié, disposant d'approches pratiques pour l'attaquant et situés à la jonction des forces ennemies.

Les principales de toutes ces qualités sont une bonne observation pour l'attaquant et des obstacles faibles. La profondeur de l'observation déterminera très souvent le degré de continuité de l'attaque, et la faiblesse des obstacles devant le front facilite la réalisation de l'étape la plus difficile : l'invasion de la zone de défense.

Puisque toute manœuvre, y compris une attaque frontale générale, se compose de coups principaux et auxiliaires, la tâche suivante du commandant sera de déterminer sur quels secteurs ces coups seront portés. Dans la résolution de cette question, non seulement le caractère du terrain et des positions ennemies aura de l'importance, mais aussi la place de l'unité ou de la formation dans la manœuvre de la formation supérieure, ainsi que les considérations sur la possibilité de développer l'attaque en profondeur de la défense ennemie.

Parfois, en raison des conditions du terrain et de la disposition des ouvrages de défense de l'ennemi, il peut s'avérer nécessaire d'infliger initialement le coup principal en un seul point (sur un seul secteur), puis de le transférer par la suite sur une autre direction. Il est également possible que le coup principal soit dirigé vers le secteur le plus difficile, dont la capture assure les actions réussies ultérieures. Par exemple, pour assurer l'observation d'artillerie, il peut être nécessaire de prendre d'abord les postes d'observation d'artillerie dans la disposition de l'ennemi.

Toutes ces considérations doivent être soigneusement réfléchies non seulement par les hauts responsables, mais aussi par tous les exécutants, jusqu'au commandant de compagnie inclus. Seul un manœuvre finement étudié, détaillée sur le front et en profondeur, peut être correctement soutenue par le feu et d'autres moyens.

Formes d'attaque

Le choix des zones et des directions de manœuvre, mentionné ci-dessus, ne détermine pour l'instant que sa forme spatiale. Il est nécessaire d'insérer dans cette forme un contenu constitué de la détermination des techniques de combat, du temps, des forces et des moyens. La première question à résoudre à cet égard est la forme de l'attaque.

L'attaque peut être simultanée, lorsque toutes les unités des premiers échelons commencent l'attaque en même temps sur un signal donné ou à un moment indiqué à l'avance, ou non simultanée. Le désir habituel de simultanéité de l'attaque n'est pas toujours justifié par les exigences de la situation. Il est possible que dans certains cas il soit avantageux d'attaquer l'ennemi par des frappes successives à différents points de son front. L'idée que lors d'une attaque simultanée il est plus facile de planifier le tir d'artillerie doit être rejetée comme un vestige du passé.

Mais il faut garder à l'esprit qu'une attaque non simultanée, avec de grands intervalles de temps, peut entraîner la destruction successive des groupes attaquants séparément. Par conséquent, une attaque commencée en un point ne doit pas s'arrêter tant qu'un succès ne se manifeste pas à un autre point.

Lors de la désignation du moment de l'attaque, il est nécessaire de prendre en compte les moyens de franchissement des obstacles, les conditions d'approche de l'infanterie à la ligne d'attaque, la possibilité de mener une attaque de chars en tête de l'infanterie et les conditions de l'observation d'artillerie. Si toutes les conditions mentionnées sont favorables, l'attaque peut être menée durant la journée. Si au moins une de ces conditions est défavorable, il faut envisager la question d'une attaque de nuit ou à l'aube.

Une attaque peut être menée depuis une tranchée de départ préparée à l'avance, après accumulation sur la ligne de départ pour l'attaque, ou par un mouvement continu depuis la zone de départ pour l'assaut — en marche. Chacune de ces méthodes a ses côtés positifs et négatifs. Dans le premier cas, on obtient simultanément la puissance du coup de l'infanterie, mais l'aménagement des tranchées de départ dévoile la préparation de l'assaut, complique le tir de son artillerie sur les points de tir avancés de l'ennemi et ralentit le mouvement des chars dans l'attaque. Dans le deuxième cas, on obtient une coordination significative de l'attaque d'infanterie, l'utilisation de ses moyens de tir lourds est facilitée, l'interaction avec les chars peut être organisée relativement facilement, mais l'arrêt du mouvement de l'infanterie attaquante permet à l'ennemi de mieux se préparer à la

repousser, et dans certains cas il est difficile de mobiliser l'infanterie pour le dernier assaut. Enfin, l'attaque en marche, simple par sa forme et en termes d'interaction avec les chars, est très complexe en termes d'interaction avec l'artillerie de soutien et d'organisation du tir des moyens lourds de l'infanterie.

Toutes les propriétés de chaque type d'attaque doivent être prises en compte de la manière la plus attentive. Cela est la responsabilité non seulement des commandants de bataillons ou des commandants de régiments, mais aussi des commandants de divisions et de corps. Le terrain, la manière de neutraliser les obstacles, les conditions de conduite du tir d'artillerie et de mortier, les conditions d'utilisation des chars et, enfin, les facilités d'action de l'infanterie — tout cela doit être pris en compte de la manière la plus attentive avant de déterminer le mode d'attaque.

L'attaque est le moment le plus important du combat offensif. On ne doit pas ménager d'efforts pour son organisation.

Il faut considérer l'attaque comme l'un des moments les plus brillants de la manifestation de l'art militaire. Par conséquent, elle doit refléter pleinement la capacité à prendre en compte les conditions de la situation, à utiliser correctement ses forces et moyens et à appliquer la ruse militaire. Il en découle qu'aucun modèle ou gabarit n'est acceptable lors de l'organisation d'une attaque. Il en découle également qu'une grande unité, organisant une attaque sur un front commun, peut utiliser différentes formes d'attaque sur des segments distincts.

Mais la non-simultanéité de l'attaque et la diversité de ses formes lors de l'attaque de lignes fortifiées doivent s'inscrire dans le plan général de la bataille. Il ne doit pas y avoir d'actions non planifiées. Les formes de manœuvre et les méthodes d'attaque détermineront la composition des premiers échelons et leur ordre de bataille.

Rythme et profondeur de la percée

La revue historique, réalisée dans la première et la deuxième parties, montre que le rythme de progression des troupes attaquantes était très varié : de 0,5 à 20 km par jour, en fonction de la persévérance, des forces et des moyens de défense, des conditions du terrain et des forces, des moyens et des méthodes de combat de l'attaquant. Il ne fait aucun doute que, lors des batailles futures, le rythme de l'attaque sera également différent pour les mêmes raisons.

Néanmoins, l'attaquant doit prévoir la vitesse de progression de ses unités. Sinon, le combat peut dès le début prendre un caractère spontané, et son soutien en matière d'ingénierie et de matériel sera inévitablement en retard.

D'après l'expérience de l'histoire, nous établissons que l'attaque peut se développer sous forme de mouvement continu des unités vers les objectifs finaux de progression journalière. Dans des conditions de percée d'une ligne défensive faiblement fortifiée, ce mode d'attaque peut permettre une vitesse de progression allant jusqu'à 20 km au cours d'une journée de combat. La progression ultérieure, si la ligne défensive est percée, peut se poursuivre pour l'infanterie au même rythme, et pour les forces motorisées atteindre 40 à 60 km par jour et dans des conditions particulièrement favorables jusqu'à 80 km et plus.

La percée d'une ligne de défense fortement fortifiée, de zones fortifiées, ainsi que la percée dans des conditions de terrain difficiles (montagnes, forêts, marais) se déploie sous forme d'attaques générales successives visant à s'emparer des lignes ou des zones de défense. Chaque attaque successive est précédée du regroupement de toutes les forces et moyens, de l'organisation de l'observation d'artillerie et de la préparation d'artillerie. Dans ce cas, la vitesse de progression des unités attaquantes est fortement réduite, et la profondeur quotidienne de l'attaque dans le cadre d'un développement favorable des combats atteint 10 à 12 km.

Enfin, l'attaque de zones fortement fortifiées, abondamment pourvues de moyens d'artillerie puissants et largement dotées d'un système d'obstacles sur toute leur profondeur, ne peut, au cours d'une journée de combat, progresser au-delà de la profondeur de tir observée de l'artillerie, c'est-à-dire de 3 à 4 km. Des rythmes de progression plus réduits peuvent être justifiés exclusivement par des conditions de terrain particulièrement difficiles (montagnes, forêts) ne permettant pas de mettre

en action tous les moyens d'attaque ; dans les autres cas, ils traduisent une préparation insuffisante de l'attaque.

Ainsi, le commandant de l'armée ou le commandant de corps, selon celui à qui il est donné le droit de déterminer la profondeur des missions quotidiennes et l'ordre de l'attaque, doit peser toutes les conditions du combat et déterminer son rythme.

Tous les autres commandants, dans le cadre des missions qui leur sont assignées, doivent à leur tour préciser l'ordre d'attaque de leur unité ou subdivision, en gardant à l'esprit que dans le combat moderne l'infanterie mène l'attaque dans tous les cas selon la méthode de la prise successive de positions et de fortifications ennemies. Cette question doit être préparée avec un soin particulier au niveau du lien bataillon — division d'artillerie — chars de soutien de l'infanterie. Le commandant de bataillon est tenu d'élaborer à l'avance un plan détaillé de soutien d'attaque par mortiers et artillerie pour son infanterie et les chars qui lui sont attribués. Toute imprécision dans le travail des mortiers et de l'artillerie d'accompagnement direct de l'infanterie est inadmissible. Tous les déplacements de ces moyens doivent être planifiés avec la précision possible. Le plan d'attaque du bataillon doit être préparé sur un schéma à grande échelle (1 : 10 000) ou sur photographies aériennes.

Après avoir déterminé le type d'attaque, chaque commandant doit encore tenir compte de la possibilité d'un tel succès, qui permettra d'accroître le rythme de l'avancement pendant le combat lui-même, et dans certains cas de passer à la poursuite. Par conséquent, il faudra indiquer à chaque unité la direction dans laquelle développer le succès, et aux commandants de régiments et des unités supérieures, de prévoir le groupement souhaitable à cet effet.

La possibilité d'un tel succès détermine la formulation des tâches pour l'organisation du soutien technique et matériel du combat. En effet, si les moyens d'ingénierie sont conçus pour un avancement de 10 à 12 km, mais qu'il atteint 20 km, un écart inévitable des troupes avancées par rapport à leurs arrières se produira en raison de l'état des routes. Par conséquent, pour les moyens d'ingénierie et de transport, il est nécessaire dans tous les cas de prévoir le rythme le plus élevé possible dans les conditions données.

Ordre de bataille et interaction

Ayant esquissé les formes de manœuvre et d'attaque, le commandant peut établir le calcul des forces et des moyens de suppression pour accomplir la tâche fixée. Mais très souvent, en particulier en ce qui concerne les bataillons, les régiments et les divisions, les forces et les moyens seront indiqués par le supérieur. Dans ce cas, les formes de manœuvre et d'attaque doivent être déterminées en tenant compte des moyens déjà disponibles.

Chaque tâche particulière doit être définie en fonction des forces et moyens disponibles. C'est une exigence simple de la théorie. Mais en réalité, lors d'une guerre, il faudra souvent résoudre des missions de combat avec des forces et des moyens insuffisants. Dans de tels cas, l'art de l'organisation du combat doit compenser le manque de forces. La meilleure solution doit être trouvée non à l'aveuglette, ni par « inspiration », mais à la suite d'une exécution minutieuse de tout le travail mentionné ci-dessus pour évaluer la situation et élaborer une solution.

L'élaboration de la décision se termine par la détermination des formes de dispositif de combat.

Dans le chapitre « Ordre de bataille », les conditions principales déterminant l'organisation des ordres de bataille pour les unités et formations agissant au sein de groupes d'assaut ont été examinées. Il reste ici à indiquer comment les formes d'attaque et de manœuvre influencent l'organisation de l'ordre de bataille.

L'ordre de bataille doit être établi en fonction des efforts que les troupes devront fournir au cours de la journée de combat et en tenant compte des moyens modernes de destruction. Les unités et subdivisions doivent arriver à temps dans les zones qui leur sont assignées, mais il ne doit pas y avoir de surcharge excessive de troupes, comme on l'a souvent observé pendant la guerre mondiale.

Il en découle que, pour l'attaque et le déroulement du combat, les troupes doivent être concentrées, dans la mesure du possible, pas plus que nécessaire par la nature de la tâche.

Voyons comment sera organisé l'ordre de bataille dans les mêmes cas de percée, dont il a été question lors de la détermination des rythmes d'avancement.

Si la percée d'une ligne fortifiée ennemie est menée sous la forme de captures successives de zones et de fortifications individuelles, la profondeur de l'avancée étant prévue sur 1 à 2 km, il n'y aura aucune nécessité de lancer dans l'attaque des divisions entières et même des régiments.

Apparemment, il sera possible de se limiter à quelques bataillons, qui accompliront leur mission sur leurs secteurs avec le soutien de tous les moyens puissants de leurs divisions. Les forces restantes des divisions resteront dans leurs zones de concentration et remplaceront au moment prévu les bataillons avancés. Ainsi, l'ordre de bataille des régiments consistera en un échelon de combat et un échelon de réserve. Ce dernier doit être prêt à soutenir les bataillons de l'échelon de combat en repoussant les contre-attaques de l'ennemi. Les divisions et les corps peuvent à leur tour disposer de réserves, selon la durée prévue de l'opération. Bien sûr, ce type de « perforation » d'une ligne fortifiée peut être entrepris uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque d'autres méthodes de percée, en raison des conditions difficiles du terrain ou de la force exceptionnelle des fortifications, seront impossibles. Dans certains cas, ces attaques à objectifs limités peuvent être entreprises pour créer une position de départ plus favorable pour l'attaque de forces plus importantes.

Pour l'invasion d'une zone fortifiée de l'ennemi jusqu'à la profondeur de l'observation d'artillerie, l'échelon de combat doit apparemment être composé de régiments d'infanterie ayant leurs premiers et seconds échelons. Les régiments attaquants devront successivement s'emparer des positions des premiers échelons d'infanterie de la défense, puis des positions des réserves régimentaires de l'ennemi et, éventuellement, repousser les contre-attaques de ses réserves de division. Pour cela, les régiments attaquants auront besoin de leurs seconds échelons. L'échelon de réserve de division doit être prêt à soutenir ses régiments depuis la zone de départ pour l'offensive. Dans les cas où il est prévu, simultanément à l'avancée des régiments de l'échelon de combat, de frapper le flanc de l'ennemi afin d'élargir la percée, il faut apparemment, dans la plupart des cas, organiser un second échelon dans la division pour accomplir cette mission, qui peut être composé d'un ou deux bataillons et parfois d'un régiment entier. La direction du coup de flanc doit rester sous le contrôle du commandant de division, quel que soit le nombre de forces affectées à cette tâche.

À un rythme d'avancée de 10 à 12 km et plus par jour, l'attaquant a la possibilité de déployer toute la puissance de manœuvre tant au début du combat qu'au cours de celui-ci dans la profondeur de la défense ennemie. Par conséquent, l'ordre de combat de l'attaquant doit être déployé de manière aussi complète et profonde que possible. L'échelon de combat, organisant directement le combat, sera composé de divisions ou de corps, selon l'ampleur de la percée, et l'armée formera un groupe de forces mobiles pour développer la percée et préparera des réserves importantes pour le déploiement de l'opération conformément au plan prévu. Les réserves de l'armée peuvent ne pas être entièrement sur le territoire de l'armée, mais le commandement de l'armée doit avoir des informations sur leur composition et leur délai d'arrivée.

Les formes de manœuvre influenceront également l'organisation de l'ordre de bataille. Avant tout, les unités, les formations et les groupements opérant sur les directions principales auront une formation plus profonde et des moyens de renforcement plus puissants. Pour mener à bien une manœuvre de développement de l'attaque vers le flanc, il est nécessaire de viser correctement les unités (lorsque l'attaque est menée sur les directions d'encercllement) et de prévoir des échelons ou des groupes spéciaux désignés (lorsque l'attaque est menée frontalement).

Le combat offensif moderne, y compris la percée, en raison de la nature des actions des armes à feu, prend la forme d'encastrement, qui se propagent ensuite sur le front. Afin que les actions vers les flancs puissent être effectuées le plus rapidement possible, il est nécessaire que le premier échelon de l'infanterie attaquante ait une formation en profondeur.

Mais la répartition des forces et des moyens entre les échelons en tenant compte des formes de manœuvre et d'attaque ne se termine pas encore par la construction de l'ordre de bataille. Il est nécessaire d'établir à l'intérieur de chaque échelon l'interaction entre toutes les armes faisant partie

de l'échelon, ainsi que l'interaction entre les échelons et avec les groupes de troupes agissant de manière autonome : avec l'aviation, avec les groupes de chars, avec l'artillerie. Ce travail complexe, qui complète la construction de l'ordre de bataille, doit être effectué aux échelons inférieurs par les commandants de compagnies et de bataillons, et aux échelons supérieurs — par les états-majors sous la direction directe de leurs commandants.

Très souvent, en raison des particularités de l'utilisation de telle ou telle arme, il sera nécessaire d'apporter des modifications à l'ordre de bataille. Par exemple, les conditions d'utilisation des mortiers, des chars et de l'artillerie influenceront toujours la disposition de l'infanterie, le degré de saturation en sapeurs et la densité de son déploiement. Mais, en tenant compte des conditions d'utilisation des différentes branches des forces armées, le commandant ne doit pas oublier que toute tentative d'utiliser la force humaine à la place du feu entraînera des pertes importantes inutiles pour l'infanterie.

Composition générale des forces et des moyens

L'ordre de bataille est la principale grandeur dans la composition générale des forces et des moyens. Pour déterminer ces derniers, il est nécessaire de résoudre les questions relatives à l'organisation du soutien au combat et matériel-logistique, à l'évacuation et aux mesures visant à surmonter l'épuisement tactique.

Les questions de l'approvisionnement matériel et technique ont déjà été examinées dans l'essentiel. Il est nécessaire de souligner encore une fois l'énorme importance de ces questions, déterminant partout et en tout lieu l'ampleur de l'opération.

Les questions de soutien au combat — défense aérienne, protection contre les armes de destruction massive — lors de la percée d'une ligne fortifiée doivent être résolues de la même manière que dans les autres types de combat. Le plan de défense aérienne et de protection contre les armes de destruction massive doit être élaboré par étapes du combat. Les moyens de défense aérienne ne doivent en aucun cas rester en arrière par rapport aux troupes avancées.

L'épuisement tactique ou opérationnel affecte principalement le développement de la bataille et de l'opération. Il se compose principalement de deux facteurs : les pertes en effectifs et en moyens matériels subies par les troupes pendant les combats, et la nécessité de disposer de forces supplémentaires pour agir sur un front qui s'élargit à la suite de la percée.

On peut juger de l'influence de ces facteurs à partir des exemples de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Rappelons les chiffres suivants : l'opération près de Verdun en février 1916 a été commencée par les Allemands avec 12 divisions, et au total, environ 50 divisions ont été engagées dans l'opération jusqu'à la fin de l'année ; l'offensive de mars 1918 a été commencée par les Allemands avec 62 divisions, et jusqu'à la fin de la bataille, qui a duré seulement 14 jours, 130 divisions ont été mises en ligne ; de la même manière, l'offensive de mai 1918 a été lancée par les Allemands avec, dans le premier échelon de la 7^e armée, 14 divisions, et au total, 42 divisions ont été engagées pendant l'opération. Dans l'opération de Verdun, la nécessité de renforts aussi importants s'expliquait par la durée de l'opération et la ténacité de la défense, ce qui a entraîné pour les assaillants de grandes pertes en hommes et en matériel. Dans les opérations de mars et de mai 1918, la nécessité de forces fraîches s'expliquait non seulement par les pertes, mais aussi par le fait que le front des opérations s'élargissait au fur et à mesure de l'avancée ; ainsi, l'offensive de mars a commencé sur un front de 70 km et s'est terminée sur un front de 135 km, de même, dans l'opération de mai, le front initial de l'attaque était de 53 km, et à la fin de l'opération — de 124 km.

Les exemples donnés caractérisent le processus d'épuisement des armées à l'échelle opérationnelle. En effet, le haut commandement, à commencer par le commandant d'armée, doit prévoir toutes les mesures pour lutter contre l'épuisement des troupes en action, en créant les réserves nécessaires de forces vives et de moyens matériels. Mais les chefs des unités et subdivisions tactiques ne peuvent pas non plus ignorer cette question.

Les commandants de bataillon, de régiment et de division abordent la question de l'élimination des effets néfastes de l'épuisement des forces sous deux angles : l'accroissement rapide

des forces pendant le combat et l'évacuation des personnes et des véhicules hors d'usage. En conséquence, des deuxièmes et troisièmes échelons des ordres de bataille sont organisés et des plans d'évacuation sont élaborés. Les bataillons, régiments et divisions combattent toujours dans leur organisation habituelle, les exceptions sont très rares. Les moyens [de renforcement] sont fournis en quantité et en temps déterminés par le commandant supérieur. En raison de ces circonstances, les commandants de bataillons, de régiments et de divisions résolvent leurs missions de combat et toutes les questions de leur soutien essentiellement pour un seul jour de combat, plus précisément — pour chaque [jour de combat] à nouveau.

Le commandant du corps se trouve déjà dans une autre position. Il doit planifier le combat sur une période de temps importante et très souvent pour l'ensemble de l'opération, qui dure plusieurs jours, et parfois même des semaines. C'est pourquoi le commandant du corps doit prendre en compte de manière globale l'influence sur les actions du corps d'un facteur aussi important que l'épuisement. La formation des seconds échelons et des réserves du corps se fait principalement dans le but de contrer l'épuisement des premiers échelons.

Le corps peut ne pas disposer au début de la percée d'une ligne fortifiée de toutes les forces nécessaires, mais le commandant du corps doit savoir sur quelles forces et moyens il peut compter au cours de l'opération. À ce propos, le corps peut, pendant l'opération, remplacer complètement la composition de ses divisions grâce aux renforts arrivant des réserves de l'armée et du front, ou exiger des troupes un effort maximal de leurs forces.

Pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, les Français et les Anglais ont créé une théorie selon laquelle un bataillon, avançant sur le front sur 500 m, pouvait pénétrer dans la profondeur d'une zone fortifiée sur 1 à 1,5 km, après quoi il devait être remplacé par un bataillon du deuxième échelon. Selon cette théorie, pour percer à une profondeur de 15 km, il faudrait au minimum 10 bataillons. Les théoriciens modernes considèrent que, grâce à l'augmentation des moyens de suppression, un bataillon peut pénétrer dans une zone fortifiée sur 1,5 à 2 km, c'est-à-dire que pour percer à une profondeur de 15 km (profondeur moyenne de la défense moderne développée), il faudrait non pas 10, mais 7 à 8 bataillons avec les moyens de renforcement appropriés. Par conséquent, pour percer sur un front continu de 20 km, il faudra jusqu'à 30 divisions et au moins 5 divisions pour couvrir les flancs de la percée ; pour poursuivre le succès, il faudra encore plusieurs divisions, environ 7 à 8. Au total, il s'avère que pour mener une opération de percée, il faut une à deux divisions pour chaque kilomètre de front de percée.

Pendant la guerre mondiale de 1915 à 1917, les Anglo-Français et les Allemands atteignaient à plusieurs reprises les normes indiquées, mais sans succès marqué. Les raisons de cela sont analysées dans la première partie du livre. En 1918, les percées étaient entreprises avec moins de forces vives, mais avec des moyens techniques puissants et rencontraient le succès. En particulier, les grandes offensives allemandes en Flandre et en Champagne en 1918 ont été commencées avec moins de forces (environ une division pour 1,5 km), et pourtant les percées du front ont été réalisées grâce à l'application de méthodes tactiques appropriées. Il est apparu que les divisions pouvaient effectuer des percées jusqu'à une profondeur de 10 à 15 km sur un front de 2 à 3 km. Cependant, les combats ultérieurs obligèrent les Allemands à engager de nouvelles divisions ; ayant utilisé au total jusqu'à une division par kilomètre de front, ils n'ont toutefois pas obtenu de succès opérationnel final. Dans les opérations offensives de 1940, les Allemands avaient en moyenne une division pour 2 km de front d'attaque et, comme on le sait, ont obtenu d'énormes succès grâce à la supériorité générale des forces et, en particulier, grâce à la supériorité technique.

Ainsi, l'expérience des guerres donne différentes normes — d'un régiment à 1,5 division par kilomètre de front de percée. Dans 435 cas, cela se décide finalement par le rapport des forces, la supériorité technique et l'habileté tactique.

Le commandant du corps et tous les hauts responsables doivent, en tenant compte des conditions de la percée, déterminer les normes possibles d'épuisement tactique et le nombre nécessaire de forces et de moyens pour accomplir les missions assignées.

En fin de compte, après tout le travail effectué pour déterminer la composition des premiers échelons, l'approvisionnement en matériel et en moyens de combat, l'évacuation et les mesures de

lutte contre l'épuisement tactique des troupes, les états-majors peuvent établir des informations sur la composition générale des forces et des moyens.

Ce travail représente l'un des plus importants parmi les autres travaux sur la gestion des troupes, car dans le cas contraire, l'opération et le combat porteront dans une certaine mesure le sceau de l'aventure, une mise imprudente sur la chance.

Secret militaire

L'importance de la conservation du secret militaire semble bien connue de tous. Cependant, il ne suffit pas seulement de le savoir, il faut aussi savoir appliquer les mesures nécessaires.

Le plan d'activités pour la conservation du secret militaire doit être élaboré par l'état-major de l'armée et mis en œuvre avant le début de la concentration des troupes. Le plan doit inclure les sections suivantes :

1. Les mesures visant à préserver le secret des transports et des mouvements de troupes à l'arrière, consistant à lutter contre l'espionnage, la divulgation d'informations militaires dans les lettres, la presse et les documents, à faire face à la reconnaissance aérienne ennemie et à utiliser des actions étendues de camouflage opérationnel.

2. Des mesures dans les zones de concentration des troupes et à l'arrière des forces armées, consistant à nettoyer ces zones des éléments d'espionnage et de sabotage, à prescrire aux troupes des règles de conduite à l'égard des habitants locaux et à observer des mesures de camouflage lors des déplacements et du déploiement pour le repos.

3. Des activités sur le front, régissant exactement le déroulement des reconnaissances des commandants, le déploiement des unités dans les zones de départ, l'occupation des positions d'artillerie, l'exécution des travaux d'ingénierie, la construction de faux ouvrages, la conduite de faux actions et, enfin, l'organisation de la reconnaissance par l'infanterie.

Chaque état-major militaire, jusqu'à l'état-major du bataillon ou de la division inclus, est tenu, sur la base des instructions reçues du supérieur hiérarchique, d'élaborer à son tour des mesures pour préserver le secret militaire et de contrôler leur mise en œuvre.

Parmi les mesures ci-dessus pour lutter contre la divulgation des secrets militaires dans les unités en contact avec l'ennemi, une attention particulière doit être accordée à l'organisation correcte du renseignement et aux mesures contre la capture par l'ennemi des soldats et des commandants.

Il va sans dire que toutes les mesures de protection du secret militaire doivent être élaborées conjointement avec les organes politiques. Ce n'est que dans ce cas qu'elles seront suffisamment complètes et prendront vraiment un caractère global.

Méthodes et organisation de la gestion

La résolution de toutes les questions examinées ci-dessus permet de passer à l'élaboration de plans concrets de transferts et de concentration des troupes, de leur arrivée dans les zones de départ pour l'offensive, du déploiement des travaux préparatoires. Mais il est d'abord nécessaire de définir encore les méthodes et l'organisation de la gestion pendant toute la période préparatoire.

Pendant la première guerre impérialiste mondiale, dans les armées allemandes et anglo-françaises, des méthodes de gestion centralisée extrêmement rigide ont été élaborées lors de la préparation des percées. Cette centralisation de la gestion ne se limitait pas seulement aux questions de transport et de concentration des troupes destinées à effectuer la percée, mais concernait également la définition de tâches concrètes pour elles, le découpage des zones d'attaque et la fixation des horaires d'exécution de chaque étape des actions. Les regroupements des unités d'artillerie et le système de tir d'artillerie étaient planifiés de manière particulièrement rigoureuse. Cela est suffisamment détaillé dans les livres de Bruchmüller.

À la suite d'une telle gestion centralisée, tous les commandants de troupes, et parfois même les commandants d'armées avec leurs états-majors, se transformaient en simples exécutants techniques des plans de l'état-major supérieur, mais en même temps, une immense régularité,

rapidité et unité dans la compréhension et les méthodes d'exécution de toutes les tâches étaient atteintes. Cependant, la rigidité de la gestion centralisée était en quelque sorte adoucie par diverses réunions des hauts responsables, organisées principalement pendant la période de planification des opérations.

On peut se demander s'il est opportun d'appliquer cette expérience dans tous les cas de préparation d'une opération de percée ?

Dans la gestion centralisée, malgré les aspects positifs mentionnés, il existe un inconvénient très important : priver les subordonnés de la possibilité de faire preuve d'initiative créative. Leur initiative se limite exclusivement au côté technique de la tâche : exécuter la mission reçue dans le délai imparti, amener les unités au lieu désigné et y rester tant que l'ordre l'exige, concentrer ou déployer les unités comme indiqué, etc. Tout cela est extrêmement nécessaire pendant le mouvement des unités vers les zones de départ pour l'offensive, mais insuffisant lorsque sont résolues des questions concernant les formes de combat et la formation de l'ordre de bataille. Dans ces dernières questions, l'initiative même des chefs subalternes peut contribuer à trouver la meilleure solution.

De quelle manière et dans quelles limites le travail d'initiative des jeunes dirigeants peut-il être déployé dépend de deux facteurs : le temps et la forme de la manœuvre.

Nous donnerons un exemple historique montrant comment l'élément temps influence les méthodes de commandement. Le 9 juin 1918, la 18^e armée allemande commença une offensive sur un front de 34 km entre Ayancourt et Tiescourt. Malgré une résistance acharnée des Français, l'attaque de la 18^e armée se déroulait assez bien. Pour briser définitivement l'élan offensif des Allemands, les Français décidèrent de contre-attaquer avec les 5 divisions disponibles en réserve. L'organisation de la contre-attaque fut confiée au général Mangin, se trouvant en réserve du commandement principal. Le matin du 10 juin, le général Mangin procéda d'abord à une reconnaissance personnelle de la zone de contre-attaque, à midi il présenta son plan d'action au commandant du front et, dans la soirée, il réunit tous les commandants de divisions, les chefs d'artillerie et les commandants de régiments agissant dans le secteur de la frappe principale et leur désigna sur le terrain leurs lignes de départ et les objectifs de l'attaque. Les troupes arrivaient la nuit et se positionnaient conformément au plan du général Mangin. Le 11 juin à 11 heures, après une courte préparation d'artillerie, la contre-attaque commença et rencontra le succès. La 18^e armée allemande fut obligée d'interrompre son offensive.

Cet exemple montre la méthode de gestion dans des conditions manœuvrables, auxquelles les formes de lutte positionnelles se transforment. Mais pour nous, il est important de noter ce qui suit : de cet exemple, on peut tirer une conclusion générale selon laquelle la disponibilité du temps pour préparer le combat influence de manière significative les méthodes de gestion. En effet, le général Mangin a appliqué la forme extrême de centralisation de la gestion, en commençant à diriger les régiments directement, non pas parce qu'il ne faisait pas confiance à son état-major, mais uniquement par manque de temps.

On considère généralement que la disponibilité de temps pendant la période préparatoire justifie la centralisation de la gestion. Cela est vrai uniquement en ce qui concerne le déploiement de l'appareil de gestion technique, mais pas des méthodes. L'exemple donné fournit des preuves suffisantes pour tirer la conclusion inverse, à savoir que c'est précisément le manque de temps qui peut pousser le supérieur hiérarchique à recourir à des méthodes de gestion centralisée, lorsque aux subordonnés, et même au-dessus de la tête des supérieurs immédiats, non seulement des tâches seront assignées, mais aussi des façons de les accomplir seront indiquées.

Passons au facteur suivant qui détermine les méthodes de commandement : la forme de la manœuvre lors de la percée.

Dans l'artillerie, la centralisation du commandement dépend de l'espace et des conditions d'observation. Dans l'infanterie, le commandement se centralise sur un petit espace, permettant au commandant d'observer personnellement le champ de bataille. Dans les unités combinées — division et corps — le commandant peut observer le champ de bataille uniquement lors d'une offensive sur un front étroit, c'est-à-dire lorsque la division ou le corps organise une percée en un

seul point. Si la percée est menée sous forme de frappes sur des directions convergentes ou de frappes successives en différents points, il est impossible de voir tout le champ de bataille, et le commandement des unités se décentralise dès le début du combat — il se limite à la fixation des tâches successives sans ingérence dans les détails et les méthodes d'exécution. Dans ces conditions, il serait approprié de donner aux commandants des unités, des parties et des formations la possibilité de déterminer eux-mêmes les méthodes d'exécution des tâches avant même le début du combat.

Ainsi, nous en venons à la conclusion que lors de la préparation d'une percée, il est nécessaire d'adopter une méthode de centralisation rigide de la gestion pendant les périodes de transfert, de concentration et de retour des unités à leur position initiale. Dans la résolution des questions de conduite du combat, la centralisation peut être admise, mais dans des limites raisonnables, en cas de manque de temps et lors de la conduite du combat sous forme de percée en un seul point, sur un front étroit. Dans les autres cas, la centralisation de la gestion en ce qui concerne les méthodes d'exécution des tâches doit être remplacée par un contrôle actif et attentif.

Le contrôle peut être un moyen de gestion très fructueux dans le cas où l'organe de contrôle, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique, connaît la situation sur chaque section vérifiée et a planifié les méthodes d'exécution de la tâche. Dans ce cas, il a la possibilité de vérifier non seulement la décision de son subordonné, mais aussi lui-même.

La responsabilité des états-majors supérieurs est d'élaborer un plan de gestion concret, incluant les questions d'organisation et de localisation des organes de commandement (points de commandement), la mise en place de communications et les méthodes de gestion pour les étapes de la période préparatoire. Lorsqu'il s'agit de résoudre cette dernière question, une attention particulière doit être accordée à l'organisation des reconnaissances du commandant, car leur réalisation en temps voulu et complète contribue à l'élaboration des meilleures méthodes de combat, et, par conséquent, influence également les méthodes de gestion du combat.

Le résultat de tous les travaux de la période préparatoire sera le plan de bataille. Il se traduira par une série de documents élaborés par l'état-major et les chefs des branches des forces armées et des services.

Le document principal est l'ordre. Mais il faut garder à l'esprit que l'ordre lors de la percée des lignes fortifiées est émis pour consolider définitivement les formes organisationnelles déjà créées par une série de dispositions individuelles. Par conséquent, l'ordre est généralement émis lorsque l'organisation est déjà en place, c'est-à-dire à la veille du combat. Par conséquent, l'ordre lors de la percée des lignes fortifiées n'est en réalité pas un document organisateur du combat dans la même mesure que dans d'autres types de combat.

Il est utile de compléter l'ordre par un plan d'interaction ou un tableau planifié, dans lesquels sont indiquées la séquence d'exécution des tâches par les différentes armes et les moyens de leur interconnexion.

Outre ces documents principaux, le quartier général de la formation élabore le plan de reconnaissance, dont nous parlerons plus loin, le plan de déplacement des seconds échelons et des réserves, ainsi que le plan de la défense aérienne et de la protection chimique; les chefs des armes et des services élaborent des plans : de feu d'artillerie et de ravitaillement en combat, de communication, de soutien technique et topographique, d'approvisionnement matériel et technique et d'évacuation.

Tous ces plans doivent être simples et clairs. Ils se composent principalement de deux documents : une carte (schéma) et un tableau montrant la répartition des forces et des moyens selon les tâches et le temps d'exécution des tâches.

2. Commandement pendant le combat

Reconnaissance

L'ennemi, défendant une ligne fortifiée, est généralement bien préparé au combat. Dans la plupart des cas, il dispose de moyens techniques importants, ses moyens humains et matériels sont bien camouflés ; la ligne de défense de l'ennemi changera pendant le combat : de nouvelles positions et de nouveaux obstacles apparaîtront, et le nombre de moyens de combat — mortiers, batteries, ainsi que le nombre de troupes — variera également. Tout cela réserve diverses surprises au combat.

Par conséquent, aussi bien que la reconnaissance préalable de l'ennemi ait été effectuée, il est nécessaire de la poursuivre tout au long du combat.

L'organisation du renseignement est une responsabilité des états-majors. Ils doivent tenir compte des difficultés à obtenir des informations de leurs unités avancées, engagées dans le combat dans des conditions extrêmement difficiles, et, dans la mesure du possible, obtenir toutes les informations de renseignement nécessaires par leurs propres moyens. À cette fin, les unités de reconnaissance des régiments et des divisions doivent avoir des missions concrètes et pénétrer avec leurs patrouilles dans tous les recoins du champ de bataille. En même temps, des informations sur les actions de leurs propres troupes doivent être recueillies. Les états-majors qui ont réussi à couvrir correctement le champ de bataille avec leurs organes de renseignement et à organiser une bonne communication avec eux peuvent, dans toutes les conditions, compter sur l'obtention des informations nécessaires.

Outre le renseignement général organisé de cette manière, un renseignement spécialisé de tous types doit également être mis en place — d'artillerie, de chars, d'ingénierie, chimique, de communication. En ce qui concerne le renseignement aérien, il doit être prévu de le soutenir par l'aviation de combat. Cela est particulièrement nécessaire pour le renseignement aérien lié à la photographie du terrain. En cas d'activité de l'aviation ennemie, une partie des missions de reconnaissance devra être confiée à sa propre aviation de combat, en particulier aux chasseurs.

Une grande importance au combat est accordée à l'interrogatoire opportun des prisonniers. Il est nécessaire de refuser catégoriquement la livraison des prisonniers par les unités qui les ont capturés aux états-majors de leurs propres unités. L'interrogatoire préliminaire doit être effectué par les unités de reconnaissance des régiments et des divisions directement sur le champ de bataille, c'est-à-dire au niveau de l'état-major du bataillon, et, dans certains cas, directement dans les compagnies avancées. L'envoi des prisonniers à l'arrière doit également être organisé par les états-majors des régiments et des divisions, pour cela, ils créent des équipes de convois.

L'organisation du traitement des informations de renseignement et de la transmission rapide des informations aux supérieurs, subordonnés et voisins doit être préparée à l'avance par chaque état-major de troupe. Il convient de se préparer particulièrement attentivement à la reproduction rapide des photos et documents graphiques, sans lesquels il sera souvent impossible de mener le combat dans les conditions des lignes fortifiées modernes.

Manœuvre de feu

De petites pertes, même si elles sont minimales, mais infligées en peu de temps, détruisent plus fortement la stabilité de l'ennemi que de grandes pertes infligées progressivement sur une longue période. On peut dire la même chose de la destruction des ouvrages défensifs. S'ils se détruisent lentement, l'ennemi a le temps soit de les restaurer, soit de construire d'autres ouvrages, même partiellement remplaçant ceux qui sont en train d'être détruits, avant que l'attaquant ne puisse exploiter la violation du système de défense de l'ennemi.

Ces dispositions, confirmées par toute l'expérience militaire, exigent l'application d'un feu massif et la capacité de le manœuvrer. Cela est particulièrement important lors de la percée des positions fortifiées.

La manœuvre par le feu d'artillerie et de mortier doit commencer dès la période de préparation d'artillerie. D'après l'expérience des guerres, on peut esquisser les formes suivantes de manœuvre par le feu à cette période :

1. D'abord — la défaite de l'avant de la ligne fortifiée, puis avec le début de l'attaque — le transfert du feu en profondeur. Cette forme de manœuvre de feu est la plus simple et la moins efficace, car, en raison du manque de temps et en raison des mauvaises conditions d'observation, les constructions ennemies situées en profondeur subissent un impact très faible, conservent leur capacité de combat et peuvent sérieusement résister à l'attaquant. Par conséquent, cette méthode de préparation d'artillerie ne peut être utilisée que contre un ennemi faible et en cas de manque d'artillerie.

2. Des transferts répétés de feu de l'avant vers la profondeur. Cette forme de manœuvre de tir est plus puissante que la première. L'ennemi a des difficultés à déterminer le moment du début de l'attaque, est forcé de retirer les forces vivantes des abris vers les tranchées et subit de lourdes pertes. En même temps, avec un bon réglage du tir, il est possible d'obtenir une suppression sérieuse des ouvrages défensifs de l'ennemi situés en profondeur.

3. Suppression des positions profondes, puis transfert de la force principale de feu vers le front ; au début de l'attaque, son appui est organisé par le feu, par vague ou par concentration de feu sur des objectifs spécifiques). Avec cette méthode de préparation d'artillerie, on peut obtenir une suppression encore plus complète des objectifs profondément situés. Une partie des batteries ne déplace pas le feu et continue à tirer sur les objectifs profonds, sinon l'arrière de l'ennemi peut avoir le temps de se rétablir.

4. Suppression simultanée des cibles sur toute la profondeur de la défense ennemie. Au fur et à mesure de l'avancée des attaquants, la force de feu, soutenant directement l'attaque, ne faiblit pas, mais s'intensifie. C'est la manière la plus puissante de préparation d'artillerie, mais sa réalisation nécessite un grand nombre d'artillerie. Certaines économies de moyens d'artillerie peuvent être obtenues en attribuant à chaque groupe d'artillerie plusieurs cibles et en utilisant des mortiers lourds.

En présence d'une aviation de bombardement, chacun des moyens d'artillerie énumérés peut être complété par des bombardements aériens.

Ainsi, en fonction de la quantité d'artillerie, de la nature des fortifications de l'ennemi et de sa résistance, un plan de manœuvre de tir doit être élaboré, assurant le plus possible le succès de l'attaque dans la situation concrète donnée. Il ne faut pas oublier qu'indépendamment de la méthode de préparation d'artillerie, il est nécessaire de viser non seulement la suppression des points de tir de l'ennemi à l'avant, mais aussi la suppression de son artillerie et de ses tentatives de mener des contre-attaques locales.

La manœuvre par le feu d'artillerie et de mortier) pendant la période après le début de l'attaque nous apparaît sous la forme suivante.

Avec le début de l'attaque de l'infanterie et des chars, les mortiers et l'artillerie ouvrent un feu méthodique sur les objectifs qui ont été prévus à l'avance dans le plan de bataille. Chaque chef, en commençant par le commandant de régiment, dispose d'un groupe de mortiers ou d'artillerie pour un usage massé (centralisé) dans sa zone d'offensive. Il applique le feu massé d'abord selon le plan, préalablement élaboré par lui conjointement avec le chef de l'artillerie, puis au fur et à mesure que les tâches apparaissent sur le champ de bataille. Il y a un échange continu d'informations entre les supérieurs et les subordonnés sur les tâches réalisées par l'artillerie. Grâce à cela, une coordination mutuelle est obtenue dans la répartition des tâches des groupes d'artillerie, ainsi qu'une assistance mutuelle en cas de besoin. Le feu méthodique de l'artillerie et des mortiers avec un nombre limité de pièces se poursuit de manière continue sur toute la profondeur de l'offensive afin de ne pas laisser de répit à l'ennemi. Le combat contre l'artillerie ennemie ne s'interrompt pas une seule minute.

Voici le schéma général, dans lequel, conformément aux conditions réelles du combat, diverses variantes peuvent être introduites. Si les chars ont la possibilité de percer en profondeur la zone fortifiée de l'ennemi, alors les groupes de division et de corps de l'artillerie centralisée passent à leur soutien. L'artillerie de masse doit accomplir ses tâches le plus rapidement possible. Pour cela, elle doit avoir la possibilité de mener un feu véritablement massif, brisant toutes les normes concernant le nombre de batteries impliquées dans l'accomplissement des tâches.

Mais pour que l'artillerie puisse manœuvrer librement son feu, il est nécessaire de préparer les données initiales de tir sur une base topographique complète et de prévoir le développement d'un réseau de points d'appui à l'intérieur de la bande fortifiée de l'ennemi. Pour accomplir cette tâche très importante, le renforcement de l'artillerie par des unités topographiques sera souvent nécessaire.

Pour obtenir de la rapidité dans la manœuvre de l'artillerie à roues, il est nécessaire de considérer l'assurance de son avancée comme une tâche indépendante de l'ingénierie de soutien au combat et de désigner pour cela le nombre approprié de compagnies du génie.

Les commandants de régiments, de divisions et de corps sont tenus de vérifier personnellement comment le travail de tir de l'artillerie est assuré sous tous ses aspects : positions, camouflage, munitions, reconnaissance instrumentale, service topographique, jusqu'aux cornes. Ce n'est qu'après une telle vérification que les commandants des unités combinées seront en mesure de vraiment diriger leur artillerie et de l'utiliser au combat à pleine puissance.

Engagement des seconds échelons

Il existe principalement deux façons d'utiliser les seconds échelons lors de la percée de lignes fortifiées. La première façon consiste à ce que la tâche des seconds échelons au combat soit déterminée à l'avance soit comme un renforcement de la force de frappe des premiers échelons, soit comme leur remplacement et la poursuite de l'attaque. Dans l'une et l'autre de ces tâches, le moment et le lieu des actions des seconds échelons sont indiqués et en même temps une large initiative est accordée à leurs commandants.

Une autre manière d'utiliser les seconds échelons est la suivante. Les seconds échelons reçoivent des instructions pour leur mouvement ; le moment et le lieu de leur utilisation sont indiqués au cours de la bataille par le commandant supérieur. L'initiative des commandants des seconds échelons dans ce cas se limite à la prise de mesures pour assurer l'arrière et les flancs du premier échelon.

Dans les deux méthodes de gestion des seconds échelons, il y a des avantages et des inconvénients. La première méthode permet de créer des conditions assurant la rapidité et la continuité de la pression des attaquants sur l'ennemi, mais la flexibilité de gestion est perdue, il devient difficile de changer la direction des actions du second échelon, et leur engagement prématuré dans le combat peut souvent se produire. La deuxième méthode assure une plus grande flexibilité et une introduction planifiée des seconds échelons dans le combat, mais un retard est toujours possible, et dans certains cas, une évaluation insuffisante de la situation par le commandant du second échelon et la non-préparation du premier échelon à laisser passer le second échelon ou à agir conjointement avec lui peuvent se produire.

Par conséquent, il faut décider à l'avance quelle manière d'utiliser les deux échelons correspond le mieux à la situation concrète donnée. La première manière semble plus appropriée lors de la percée de lignes faiblement fortifiées, lorsque la tâche doit principalement être résolue par une poussée rapide et continue. La deuxième manière est plus appropriée dans les cas où la ligne fortifiée est si forte qu'il est nécessaire de mener l'attaque de manière méthodique, en maîtrisant progressivement les lignes ou les zones de la ligne fortifiée ennemie.

Différentes mesures peuvent bien sûr être appliquées pour atténuer les lacunes dans les méthodes d'utilisation des seconds échelons. Par exemple, une mission peut être assignée au second échelon à l'avance, mais avec la précision que l'autorisation doit être obtenue pour son engagement au combat. Cette méthode n'est valable que pour le second échelon de la division. Le commandant du second échelon du régiment n'aura souvent pas la possibilité de négocier avec le QG du régiment en raison du manque de temps et de l'absence de moyens de communication rapide. Des délégués de liaison avec des moyens de communication peuvent être rattachés aux seconds échelons, bien sûr sans aucune fonction de commandement, exclusivement avec pour mission de fournir des informations en temps voulu sur la situation et les actions des seconds échelons.

En résolvant la question de l'utilisation des deuxièmes échelons, il est nécessaire dans une certaine mesure de prendre en compte les formes possibles de leur manœuvre.

Tant que les seconds échelons étaient principalement constitués de forces humaines destinées à compenser les pertes des premiers échelons ou à agir sur les flancs, leur manœuvre ne rencontrait pas de grandes difficultés. Dans les cas où ils fusionnaient avec les premiers échelons, un mélange inévitable des unités avait lieu, mais l'objectif principal — resserrer l'ordre de bataille et poursuivre l'assaut — était, dans la plupart des cas, néanmoins atteint. Lors des actions vers les flancs, même l'inconvénient du mélange des unités disparaissait : le second échelon pouvait librement déployer son ordre de bataille en fonction de l'espace disponible et attaquer dans n'importe quelle direction.

L'infanterie moderne n'est pas seulement une force de choc, mais aussi une force de feu, et dès que la puissance de feu de l'infanterie faiblit, sa puissance de choc diminue également. Les seconds échelons doivent être considérés sous cet angle : ils entrent en combat non seulement avec leur force vivante, mais aussi avec tous leurs moyens de feu, et plus leur action de feu est décisive, plus le succès est probable. Mais le déploiement des moyens de feu nécessite du temps, et même pas tant du temps que de l'espace. La profondeur de l'ordre de bataille d'un bataillon avec ses moyens de feu atteint un demi-kilomètre. Un resserrement excessif de l'ordre de bataille du bataillon gêne le déploiement de sa puissance de feu ; il en va de même pour le régiment. Ces conditions modernes de déploiement et de combat de l'infanterie doivent être prises en compte lors de la planification du manœuvre des seconds échelons.

En général, les méthodes d'engagement au combat des seconds échelons dans des conditions de percée d'une ligne fortifiée peuvent être les suivantes.

1. Le deuxième échelon se déplace à travers le premier échelon. C'est le Lorma le plus inconfortable, car il est possible que les unités se mélangent. Il est nécessaire que les unités du premier échelon restent en place, en soutenant par le feu l'avance du deuxième échelon.

2. Le deuxième échelon se déploie sur le flanc du premier échelon et avance avec lui. Cette manière d'introduire en combat le deuxième échelon peut être réalisée sans difficulté à l'échelle du régiment, lorsque le deuxième échelon se compose d'un bataillon. À l'échelle de la division, elle se réduira à la première méthode, car il n'y aura pas l'espace nécessaire pour déployer le régiment du deuxième échelon sans se mélanger à l'ordre (de bataille) du premier échelon. Par conséquent, les divisions préfèrent, lors de la percée de zones fortifiées faibles, avoir les trois régiments en une seule ligne, en échelonnant les ordres de bataille des régiments eux-mêmes. Lors d'une attaque méthodique de zones fortement fortifiées et de secteurs fortifiés, les deuxièmes échelons des divisions opérant sur un front étroit avec des flancs serrés sont destinés à remplacer les premiers échelons.

3. Le deuxième échelon se déploie derrière le flanc du premier échelon pour porter un coup sur le flanc et l'arrière de l'ennemi. Cette méthode est applicable au deuxième échelon de toute composition. Elle est absolument nécessaire dans tous les cas où la percée se fait sous forme d'insertion dans une zone fortifiée et où la tâche immédiate est d'élargir le secteur de percée. C'est pourquoi toutes les unités et formations opérant sur les flancs des groupes de percée ou de manière autonome s'efforcent absolument d'avoir des deuxièmes échelons.

Tout ce qui a été dit sur les méthodes d'engagement des deuxièmes échelons s'applique au régiment et à la division d'infanterie. Les bataillons organisent le combat de tir à l'échelle du bataillon ; c'est pourquoi leurs deuxièmes échelons (compagnies) ont une importance plus offensive que de tir ; ils peuvent donc être engagés de n'importe quelle manière. Les deuxièmes échelons de corps, dans ces rares cas où ils existeront, sont destinés à remplacer les divisions du premier échelon ou à développer le combat dans une nouvelle direction, après que la zone de déploiement ait été franchie par les premiers échelons ; leurs actions doivent toujours être soutenues par une organisation méthodique de l'appui de feu.

Introduction des réserves de chars au combat

La réserve de chars est destinée à compenser les pertes de chars attachés à l'infanterie et pour des actions indépendantes. Ces dernières peuvent être réalisées sous forme de :

— percée en profondeur de la ligne fortifiée afin de frapper l'artillerie, les quartiers généraux et les réserves de l'ennemi ;

— des actions d'assaut et de feu courtes sur des sections séparées dans le but de pousser en avant son infanterie attaquante ; de tels coups courts sont particulièrement avantageux contre les flancs découverts de l'ennemi et pour couvrir le déploiement des seconds échelons ;

— des attaques de feu courtes sur des points d'appui ennemis isolés afin d'assurer l'attaque de l'infanterie.

L'utilisation des chars lors de la percée des positions fortifiées sera limitée par les obstacles antichars de l'ennemi. Par conséquent, la réserve de chars doit être engagée au combat lorsque les conditions sont favorables. Plus la position fortifiée de l'ennemi est peu équipée, plus les chars peuvent être utilisés activement. Des tirs courts sur des sections individuelles du front ou sur des points d'appui de l'ennemi lors de l'attaque de positions fortement fortifiées peuvent s'avérer être le seul type d'utilisation possible de la réserve de chars. Les partisans des actions de choc des chars peuvent fortement s'opposer à cela, mais nous estimons que dans tous les cas, la puissance de feu des chars doit être utilisée. Profitant de leur invulnérabilité aux balles et aux éclats, les chars peuvent manœuvrer largement dans des zones dégagées d'obstacles et assurer le soutien de feu de l'infanterie jusqu'à son assaut. Dans certains cas, ils peuvent par leurs tirs détruire des obstacles antichars reconnus à l'avance, ce qui élargit les possibilités de manœuvre.

En examinant la question des ordres de bataille, nous avons souligné la nécessité de disposer d'une réserve de chars non seulement dans les divisions, mais aussi dans les régiments. À cet égard, il est nécessaire de distinguer les tâches des réserves de chars régimentaires et divisionnaires comme suit.

La réserve de chars de division doit être destinée aux percées dans la profondeur de la ligne fortifiée dès que des conditions favorables seront créées pour cela. L'exécution de toutes les autres tâches peut être confiée à la réserve de chars du régiment.

Une telle répartition des tâches oblige à tirer une autre conclusion. Plus la ligne fortifiée de l'ennemi est solide, c'est-à-dire moins il y a de chances pour qu'un percée de chars en profondeur de la défense réussisse, plus le rôle de la réserve de chars régimentaire, pouvant être utilisée pour résoudre des tâches spécifiques directement devant le front du régiment, devient important. Au contraire, plus la ligne fortifiée est faiblement équipée, c'est-à-dire plus il est facile de percer en profondeur dans la défense, plus le rôle de la réserve de chars de la division devient important, qui doit agir de manière massive et en interaction avec l'artillerie de la division.

Le combat offensif se développe, en règle générale, de manière inégale. De là découlent des difficultés dans la planification des actions des seconds échelons. Il est encore plus difficile d'élaborer à l'avance un plan d'action pour la réserve de chars. Et pourtant, certaines indications du plan doivent être établies. Elles consisteront en :

— dans une étude minutieuse des conditions du terrain et des informations sur l'ennemi afin de déterminer dans quelles limites les actions des chars sont possibles dans différentes directions ;

— dans l'élaboration d'une décision sur l'utilisation la plus souhaitable de la réserve de chars ;

— dans l'affectation de l'artillerie, en coordination avec la réserve de division de chars.

Un tel plan, malgré son manque de précision, permettra néanmoins d'éviter les décisions aléatoires et la dispersion des réserves de chars par parties.

L'interaction de la réserve de chars divisionnaire avec son artillerie rencontre des difficultés considérables d'exécution, découlant du fait que le temps, la ligne de départ et la direction du mouvement des chars sont inconnus ; par conséquent, l'artillerie ne peut pas préparer à l'avance son plan de travail.

Principalement, cette interaction doit se manifester de la manière suivante. Tout d'abord, l'artillerie doit cesser le feu dans la zone de mouvement de la réserve de chars, ce qui entrave son avance. Ensuite, il faut faciliter la tâche des chars en concentrant leur feu sur les objectifs choisis pour l'attaque. Dans les cas où la sortie de la réserve de chars est déjà prévue, mais que l'exécution

est retardée pour une raison ou une autre, l'artillerie doit « ratisser » le long de toute la zone de mouvement avec son tir.

L'accompagnement direct des chars par le feu de l'artillerie au moment où ils avancent dans la profondeur de la ligne fortifiée est à peine nécessaire et, dans la plupart des cas, il sera impossible en raison du manque de temps, des difficultés d'observation, et parfois du manque d'artillerie. De nombreux auteurs supposent résoudre cette tâche en organisant un mur de feu précédant les chars. Pour cela, une quantité énorme d'artillerie est nécessaire ; le mur de feu sera invisible sur la majeure partie de l'espace et par conséquent peu efficace et dangereux pour les chars eux-mêmes ; les chars seront aveuglés par la fumée et la poussière des explosions, leur avance sera ralentie, — tout cela remet en question la faisabilité d'un tel mode d'accompagnement.

À notre avis, pour créer les conditions les plus favorables aux actions des chars en profondeur dans une zone fortifiée, il est nécessaire de leur fournir la possibilité d'observer correctement le champ de bataille et de combattre sans être limités dans leurs manœuvres. Pour cela, il ne doit y avoir aucune rupture de projectiles à moins d'un kilomètre des chars. Quant à la nécessité d'une levée de feu ou d'un encadrement de feu, également conçu par certains auteurs, à une distance inférieure à un kilomètre des chars, elle est très douteuse.

Toutes ces considérations concernant le soutien d'artillerie des chars s'appliquent entièrement au cas où un groupe de chars indépendant agit devant la division.

Mais peu importe comment l'interaction des réserves de chars et de l'artillerie est planifiée, elle ne peut concerner uniquement ces deux branches militaires. Un travail clair et rapide de l'état-major de la division sera nécessaire. Cela se manifestera par une définition claire des tâches pour les chars, par la détermination précise de la ligne de départ, du moment où ils doivent y arriver et du secteur de leurs actions, par la définition des tâches de l'artillerie et par l'établissement des signaux d'interaction entre les chars et l'artillerie.

Les actions de la réserve de chars en profondeur de la ligne fortifiée peuvent avoir des caractères différents. Elles peuvent consister à accomplir une seule tâche (par exemple, supprimer un groupe d'artillerie ennemi) ou à exécuter successivement une série de tâches ; enfin, à capturer une certaine zone ou un point d'appui ennemi et à le maintenir jusqu'à l'arrivée de sa propre infanterie.

Lors de l'exécution des deux premières tâches, les chars doivent agir de manière entièrement autonome. Rapidité, élan, maniabilité — voilà ce qui doit constituer la base du combat de chars. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de doter la réserve de chars de forces et de moyens supplémentaires qui, en toutes circonstances, gêneraient la manœuvre des chars.

La dernière tâche peut survenir au cours d'une percée réussie, lorsque, dans l'ordre de bataille de l'ennemi, des intervalles se forment, permettant de lancer une frappe sur le flanc ou même l'arrière des unités encore en résistance. Bien entendu, dans certains cas, une telle tâche peut être prévue à l'avance. Pour accomplir cette tâche, la réserve de chars divisionnaire doit être renforcée par des sapeurs, des canons antichars, de l'artillerie automotrice et de l'infanterie équipée de mortiers. Comme il est impossible d'organiser un tel renforcement rapidement, toutes ces forces et moyens, avec leur transport garanti, doivent être inclus dans la composition du réserve divisionnaire.

Développement de la percée

La percée peut se développer par des unités interarmes qui l'ont réalisée, ainsi que par des unités spéciales de chars et motorisées. Examinons les questions principales relatives à chacun de ces cas.

Les unités combinées, lors du développement de la percée, poursuivent l'attaque en se guidant par le plan élaboré à l'avance. Le combat pendant cette période se déroule de manière extrêmement inégale. Dans certaines directions, le contact avec l'ennemi sera perdu, dans d'autres il reculera en exerçant une résistance faible, et sur certaines portions du front l'ennemi continuera à

opposer une résistance acharnée. Parallèlement, il est possible l'apparition de nouvelles unités ennemies, provenant des réserves ou menant des contre-attaques décisives.

Devant les unités avancées apparaîtront les suivantes derrière la remise :

— rompre l'unité de commandement des troupes ennemies dans la zone d'avancée ;

— retenir les réserves adaptées de l'ennemi, en les forçant à se déployer prématurément, et leur infliger une défaite ;

— éliminer rapidement des foyers de résistance isolés ;

— développer la manœuvre conformément au plan de l'opération.

Les deux premières tâches peuvent être accomplies par l'aviation et les chars. Toute l'aviation attachée à la formation doit être impliquée dans leur exécution, ainsi que l'aviation de l'armée. Il incombera à l'état-major de la formation d'informer l'état-major de l'armée des tâches spécifiques qui peuvent être effectuées par l'aviation subordonnée à la formation et des tâches qu'il serait souhaitable de confier à l'aviation de l'armée.

Les chars attribués aux unités d'infanterie doivent rester avec ces unités afin de ne pas affaiblir leur puissance de frappe. Par conséquent, les réserves de chars des divisions et des corps, ayant terminé leur travail de combat lié à la percée de la zone fortifiée ennemie, peuvent être engagées pour accomplir les deux premières tâches. L'état-major de l'unité doit établir une délimitation précise des tâches sur le terrain entre les groupes de chars. Dans ce cas, il sera nécessaire de décider si tous les groupes de chars doivent être placés sous un même commandement ou si leur répartition entre les divisions doit rester inchangée. La situation peut suggérer l'une ou l'autre solution. Le plus souvent, centraliser la gestion des groupes de chars n'est pas rationnel. Il n'est pas non plus judicieux de fusionner les réserves de chars en un seul groupe de chars, car il n'y aurait ni moyens ni temps pour cela. Par conséquent, il est particulièrement important de répartir correctement les tâches entre les groupes de chars en fonction du temps, de la largeur du front et de la profondeur des actions. En ce qui concerne la profondeur, il sera à peine possible de projeter les chars à plus de 10 à 15 km.

Dans tous les cas, lorsque les conditions de la situation le permettent, les groupes de chars doivent être précédés par des détachements de reconnaissance de division. Ils ne s'engagent pas dans le combat avec des groupes ennemis séparés, cherchant à pénétrer plus profondément, mais aident les groupes de chars à détecter l'ennemi.

Dans le cas où un groupement de chars autonome opère dans la bande d'attaque de la formation, l'exécution des deux premières tâches est confiée à ce groupement.

L'exécution des deux dernières tâches nécessitera des actions coordonnées de l'infanterie, des chars et de l'artillerie. Le commandant de l'unité (corps) doit, avec l'aide de son état-major, évaluer la situation le plus rapidement possible et indiquer aux troupes subordonnées dans quelles directions elles doivent développer leurs efforts.

Pour les unités agissant sur le flanc de la percée, la manœuvre peut principalement se manifester de la manière indiquée pour le moment sur la fig. 69. Elle consistera à modifier les directions de l'offensive et à utiliser des seconds échelons. D'après l'expérience des guerres, la deuxième option de l'ordre de bataille et d'utilisation du second échelon est considérée comme la plus acceptable. Mais, d'après l'histoire, d'autres options ont également été utilisées, comme le montre la fig. 69. Par conséquent, la question doit être résolue sur la base de l'évaluation de la situation concrète.

Une formation opérant avec des flancs attachés et portant le coup principal peut utiliser son deuxième échelon pendant la période de développement de la percée à la fois pour poursuivre l'offensive frontale et dans le but de développer la percée vers le flanc. Le deuxième échelon du corps doit être principalement destiné à développer l'offensive sur le flanc ou dans l'arrière de l'ennemi. Pour cela, il se déploie sous la protection du premier échelon et commence l'offensive dans une nouvelle direction. Le commandant du corps modifie les limites des secteurs d'offensive des divisions du premier échelon en fonction de la situation, dans le but d'assurer le développement de la manœuvre et de concentrer progressivement la plus grande partie de ses forces sur la nouvelle direction. Si le corps ne dispose pas de deuxième échelon, alors toute la manœuvre se réduit à un

changement progressif, coordonné avec les corps voisins, des directions d'offensive des divisions déployées en un seul échelon.

Les deux variantes d'actions du corps en cas de développement d'une percée se rapportent aux conditions d'action sur des fronts fortement densifiés par les troupes, lorsque l'ennemi, malgré la percée de sa zone fortifiée et la formation dans certains secteurs de brèches, conserve néanmoins la capacité de rétablir un front continu. Mais il convient également de prévoir le cas où la percée du front ennemi constitue le début du passage à des actions de groupes de troupes séparés, c'est-à-dire aux conditions d'un large manœuvre. Nous observons ce type de caractère des opérations militaires actuellement en Chine, mais il est également possible sur certains théâtres européens de guerre. Dans de telles conditions, la rapidité de mise en place des ordres de marche avec toutes les mesures de protection découlant des conditions de la situation aura une importance décisive.

Passons à la question de l'introduction dans la percée de l'échelon de développement de la percée.

L'échelon de développement de la percée (EDP) fait partie de l'ordre de bataille de l'armée, et parfois même du groupe d'armées (Front). Les actions de cet échelon après son entrée dans la percée restent hors de notre vue. Mais comme l'EDP, lors de son mouvement dans la percée, entre en contact avec les troupes ayant réalisé la percée, il nous est nécessaire de révéler les bases de leur interaction pendant cette période.

On considère théoriquement établi que l'échelon de développement de la percée doit être introduit dans la percée après que la zone fortifiée de l'ennemi ait été franchie et que le combat commence à se développer sous des formes manœuvrables. Il est évident que de telles conditions sont possibles lorsque la zone fortifiée n'est pas profonde. Certaines difficultés surgiront en raison de l'inégalité de l'exécution de la percée, mais elles peuvent néanmoins être surmontées. Lors de la percée de zones fortement fortifiées, constituées de deux ou trois lignes défensives, il n'est pas toujours approprié d'attendre la percée complète de toute la zone fortifiée. Les deuxième et troisième lignes défensives ont de l'importance dans le cas où elles sont solidement occupées par l'ennemi, c'est-à-dire lorsque l'ennemi a eu le temps d'organiser dans celles-ci un système de tir. Il sera donc important de pénétrer dans ces lignes avant qu'elles ne soient maîtrisées par l'ennemi. Par conséquent, l'échelon de développement de la percée peut être introduit dans le combat immédiatement après le franchissement de la ligne défensive principale. Lors de la percée d'une zone faiblement fortifiée, l'échelon de développement de la percée peut être lancé immédiatement après la destruction du premier échelon de défense d'infanterie.

Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte les variantes d'action ERP suivantes : après la percée complète d'une zone fortifiée peu profonde, après la percée du premier échelon d'infanterie de la défense et dans des conditions de lutte pour des zones fortifiées en profondeur. Mais il faut d'abord tenir compte des conditions générales suivantes, propres à toutes les variantes d'action ERP.

Les unités militaires, après avoir percé, ne suspendent pas leurs actions, au contraire, elles s'efforcent de développer un rythme accéléré d'avancée. Leurs ordres de bataille atteignent, après la percée, le mouvement le plus intense, se dirigeant vers l'avant et vers les flancs. Ce changement général se reflète particulièrement de manière évidente dans l'artillerie, dont les masses immobiles jusque-là commencent à occuper toutes les voies. Simultanément, l'arrière se met en mouvement — en premier lieu les nombreux organes de ravitaillement militaire, qui s'efforcent de se rapprocher de leurs unités et de les approvisionner en munitions. La profondeur du mouvement particulièrement intense sur les routes dans la zone de percée atteint 12 à 15 km, en tenant compte des ordres de bataille des unités avec leur transport de combat et des organes de ravitaillement avancés. Dans l'arrière plus profond, le mouvement peut être concentré sur un plus petit nombre de routes et se dérouler de manière plus régulière. Mais même ici, certaines routes se trouvent occupées par les réserves se déplaçant du corps et de l'armée.

Peut-on arrêter le mouvement des unités pour permettre le passage de l'échelon de développement de la percée ? À cette question, il nous semble, il ne peut y avoir qu'une seule réponse : non. Le succès de l'ERP est pour l'instant une grue dans le ciel, tandis que le succès déjà

atteint par les unités de l'armée de campagne est un vrai pinson entre les mains, et il ne faut pas le laisser s'envoler de ses mains.

La tâche d'assurer à l'ERP des voies pour avancer en percée est la plus importante dans toutes leurs variantes d'action. Une telle conclusion est également confirmée par des exemples historiques. Il suffit de rappeler l'entrée ratée dans la percée du corps de cavalerie anglais lors de l'opération d'Amiens le 8 août 1918.

Certains auteurs estiment que la préparation des voies pour l'ERP devrait être confiée aux corps qui effectuent la percée. Nous, en revanche, considérons qu'une telle solution n'est pas justifiée. Les corps ne disposent pas seulement des moyens nécessaires pour cela, mais ne peuvent pas non plus organiser de tels travaux en tenant pleinement compte de tous les besoins de l'ERP en matière de voies. La préparation des voies pour l'ERP dans la zone arrière — avant son arrivée dans la zone d'attente — doit être réalisée par les moyens de l'armée. Bien sûr, l'armée peut légèrement empiéter sur l'arrière des divisions et des corps, mais pas au détriment de leur activité de combat. La préparation des voies depuis la zone d'attente (entrée dans la percée) doit être effectuée par l'ERP lui-même, avec l'aide des forces et moyens qui lui sont attachés à cet effet. En général, il doit se déplacer sur des voies de colonne. Seules, afin de permettre le passage des véhicules à roues et le fonctionnement de l'arrière de l'ERP, 1 à 2 routes parmi celles qu'ils ont préparées à l'avance peuvent être attribuées par les corps.

De ce qui a été dit découle le schéma suivant d'interaction entre les états-majors du corps et l'échelon de développement de la percée.

1. L'état-major du corps reçoit un avis de l'état-major de l'armée concernant l'heure 454 d'arrivée dans la zone d'attente ERP et établit avec lui une liaison directe.

2. Les états-majors du corps et de l'ERP élaborent conjointement le plan de mouvement de l'ERP dans la percée en ce qui concerne les directions des voies des colonnes et l'ordre d'utilisation des routes fournies. Il est toujours utile de prévoir plusieurs voies de colonne de réserve au cas où il serait nécessaire d'apporter des modifications au plan de mouvement dans la percée en fonction des conditions de la situation.

3. L'état-major du corps organise la défense aérienne de la zone de mouvement du ERP. La zone d'attente en matière de défense aérienne est assurée par les moyens de l'ERP lui-même.

4. Le quartier général du corps informe les quartiers généraux des divisions de l'ordre de déplacement dans la percée de l'ERP.

5. Dès le début du combat, les états-majors du corps et de l'ERP maintiennent entre eux une communication directe, et parfois ils sont même installés ensemble. L'état-major du corps informe en permanence l'état-major de l'ERP de l'évolution du combat, reçoit de celui-ci l'avis du début du mouvement de l'ERP vers la percée et en informe les divisions. Dans les cas où la décision concernant le mouvement vers la percée est prise par le commandant de l'armée, il doit à ce moment se trouver dans la zone de l'état-major du corps.

Revenons aux options d'action du ERP. Lorsqu'il pénètre dans la brèche après la percée complète d'une zone défensive peu profonde, le ERP a la possibilité de se détacher des unités avancées sur une distance significative afin d'accomplir ses missions de destruction des réserves appropriées ou de pénétration dans le dos des troupes ennemies, se maintenant sur les flancs de la percée. Mais dans le dos, le ERP doit rester un couloir dégagé de l'ennemi, par lequel la communication avec l'échelon et son approvisionnement doit être assuré. Pour garantir ce couloir, des unités spéciales doivent être affectées, entrant dans la brèche après le ERP. Si cela n'est pas fait, la sécurisation du couloir doit être assurée par les corps d'infanterie, en utilisant leurs unités mobiles pour ce faire. Pour les états-majors des corps, il sera toujours utile d'avoir leurs délégués auprès du ERP afin d'obtenir, par leur intermédiaire, des informations en temps utile sur les actions de l'échelon.

Dans le cas où l'ERP serait lancé pour capturer la deuxième ou la troisième ligne de défense de l'ennemi, il ne pourrait pas complètement se détacher des troupes attaquantes ; dans certains cas, il devrait être introduit dans la percée par parties en raison du développement inégal de la percée. Dans de telles conditions, il existe une possibilité et une nécessité complètes d'organiser une

interaction plus étroite entre les formations de troupes et l'ERP. Cela se manifestera par le soutien de l'ERP par l'artillerie lourde et par la sécurisation de ses flancs par des unités mobiles.

Les commandants des corps et des ERP devront établir dans les plus brefs délais les formes de leur travail conjoint, et leurs états-majors devront les mettre en œuvre. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la technique du travail d'état-major.

Gestion de l'aviation

Pendant la période de préparation aérienne et d'artillerie, le contrôle de l'aviation de combat peut être centralisé à l'échelle de l'armée. Les états-majors des corps d'armée doivent pendant cette période seulement surveiller le travail de leur aviation militaire, qui assure le fonctionnement de l'artillerie.

Avec le début de l'attaque d'infanterie et de chars, il est souhaitable d'attribuer aux corps de troupes, et parfois même aux divisions, qui réalisent une percée de manière indépendante sur des secteurs distincts, de petits groupes d'aviation de combat capables de mener des actions d'assaut. À certains moments du combat, cette aviation peut être le seul type de troupes capable de soutenir son infanterie. Sa présence au-dessus du champ de bataille est précieuse non seulement pour les pertes matérielles qu'elle peut infliger à l'ennemi, mais aussi pour la montée morale qu'elle suscite chez son infanterie.

L'utilisation de l'aviation de combat ne peut pas être planifiée à l'avance, car il est impossible de prévoir où son action de combat sera nécessaire. Par conséquent, toutes les unités d'infanterie doivent être prêtes à montrer leur position avec des drapeaux de reconnaissance et des fumées de couleur, et l'artillerie doit laisser passer l'aviation sur le champ de bataille à travers les corridors désignés à cet effet.

Les états-majors des formations auxquelles est affectée l'aviation de combat doivent préparer un système de commandement spécial, composé principalement des éléments suivants :

1. À l'arrière de la formation, à 15-20 km de la ligne de front, la ligne de déploiement des postes de contrôle est établie — 2-3 postes par corps ; il est nécessaire d'aménager des zones d'atterrissage à proximité. Les postes de contrôle interdisent ou autorisent l'aviation à atteindre les objectifs ; dans le dernier cas, ils indiquent aux avions le sens du vol. L'installation des postes de contrôle relève de la responsabilité de l'état-major du corps ou de la division opérant séparément.

2. Dans l'arrière des unités, à 1-3 km de la ligne de front, doivent se trouver des postes de contrôle avancés ; ils sont situés dans les points où un couloir, libre des trajectoires d'artillerie, est préparé, et indiquent à l'aviation la direction vers la cible. Ces postes sont établis par les états-majors des divisions.

3. Les actions de l'aviation doivent être absolument précises : elle doit atteindre le champ de bataille sans aucune difficulté d'orientation. C'est pourquoi, lors d'une avancée sur un terrain fortement accidenté, l'état-major du corps doit prévoir des postes de passage intermédiaires ; ils sont situés entre les postes avancés et les postes de contrôle et de passage.

L'état-major du corps doit non seulement assigner une mission à l'aviation attachée, mais aussi lui indiquer par quels postes de contrôle elle doit passer. Tous les postes de contrôle doivent être équipés de moyens de désignation de cible pour l'aviation et de moyens de communication avec les états-majors qui les ont établis. Ils doivent immédiatement informer l'état-major du passage de l'aviation sur le champ de bataille et de son retour. Le vol de retour de l'aviation de combat à travers la ligne de front doit se faire au-dessus des trajectoires d'artillerie.

Les états-majors des divisions et des corps sont tenus de passer attentivement en revue et de se préparer à l'utilisation de l'aviation de combat. Il est nécessaire qu'un délégué des unités aériennes, ayant le pouvoir de participer à l'élaboration des plans d'emploi de l'aviation, soit présent au quartier général du corps.

Pour assurer le fonctionnement de l'aviation de troupe et de combat, comme nous l'avons déjà indiqué, des zones d'atterrissage doivent être préparées, ce qui fait partie du plan de soutien technique pour la percée. À mesure que les unités avancent, il est nécessaire de se préoccuper de

l'aménagement de nouvelles zones d'atterrissage, d'abord pour l'artillerie, puis pour l'aviation de combat. Le point le plus important dans la résolution de cette question est la rapidité de la reconnaissance des zones et de l'organisation des travaux d'ingénierie sur celles-ci. Le chef du service d'ingénierie du corps doit disposer pour cela des forces et des moyens nécessaires.

En général, pour une utilisation réussie de l'aviation, l'état-major du corps doit connaître exactement les ressources aériennes à sa disposition et, en conséquence, définir les tâches de l'aviation et assurer son fonctionnement.

Fixation

Si la percée se réalise par la méthode de franchissement frontal séquentiel d'une zone fortifiée ou sous forme de frappes frontales et flanquantes successives, il devient très important de consolider rapidement les secteurs capturés, en particulier sur les flancs de la percée.

Le maintien sur le terrain consiste à organiser un système de tir et à préparer rapidement le terrain pour la défense. La première tâche doit être effectuée par les troupes ayant pris position sur le secteur de l'ennemi, à l'aide de leurs moyens de combat. La préparation du terrain nécessitera une main-d'œuvre supplémentaire et des moyens d'ingénierie.

Lors de l'offensive sur Verdun en 1916, les Allemands ont organisé la consolidation des positions capturées aux Français de la manière suivante. Chaque nuit, les seconds échelons des régiments apportaient aux positions conquises du fil de fer, des piquets et des cadres hollandais pour les abris sous terre et, sous la direction du sapeur, procédaient à l'aménagement du terrain.

Une telle organisation des travaux nécessite la présence dans ses arrières de grandes réserves de matériel d'ingénierie, leur répartition correcte et leur transport, ainsi qu'une organisation rapide des travaux, y compris la reconnaissance préliminaire par les commandants et les ingénieurs pendant la journée dans la zone capturée et l'élaboration du plan des travaux.

La constitution de stocks de matériel d'ingénierie, leur répartition et leur transport constituent une responsabilité des états-majors et des chefs du service du génie des unités — divisions et corps. La reconnaissance des positions et l'organisation des travaux sur celles-ci peuvent être effectuées par les états-majors et les chefs du service du génie des régiments.

Dans les conditions du combat moderne, lors de la consolidation d'un terrain, il est particulièrement important de mettre en place rapidement des obstacles à la fois antiaériens et antichars. Le service du génie dispose des moyens nécessaires pour cela — des obstacles en fil de fer portables, des mines et des charges explosives, mais dans la plupart des cas, il ne dispose pas de moyens de transport ni de main-d'œuvre suffisante. Les états-majors des unités doivent trouver les forces et les moyens nécessaires et organiser la consolidation systématique des zones capturées, sans jamais permettre le laisser-aller. En même temps, les états-majors sont tenus de prendre en compte et de contrôler les travaux défensifs avec la même précision que la composition de combat de leurs unités.

Travail de l'arrière

Le succès de toute opération et de tout combat dépend en grande partie du fonctionnement bien organisé et continu de l'arrière. Dans une opération de percée, cette dépendance devient encore plus grande en raison de la concentration des masses de main-d'œuvre et de moyens matériels, de l'énorme consommation de munitions et des lourdes pertes en personnel et en moyens de combat. De nombreuses opérations de la Première Guerre mondiale impérialiste « s'éteignaient » non pas en raison de l'épuisement des ressources, mais à cause du mauvais fonctionnement de l'arrière.

La direction de l'arrière doit être particulièrement claire après le début de l'offensive. Si, au début du combat, le ravitaillement peut s'appuyer sur des dépôts déjà préparés dans l'arrière de l'armée, au fur et à mesure de l'avancée et de l'épuisement des stocks, le transport depuis les bases profondes prendra une importance croissante. Parallèlement, les difficultés concernant

l'aménagement des routes augmenteront. L'évacuation devient également plus complexe en raison de l'allongement des étapes d'évacuation et des difficultés sur les routes.

Mais malgré toutes les difficultés, le travail de l'arrière peut être organisé si suffisamment d'attention lui est accordée de la part des états-majors des unités et de l'armée.

Notre tâche ne consiste pas à élaborer le projet de l'organisation du service arrière d'une division ou d'un corps. De plus, nous sommes convaincus que pour chaque opération doit être établi son propre plan d'organisation du service arrière, prenant en compte toutes les particularités du théâtre et de la saison, le caractère de l'opération et la composition des unités et institutions de service arrière. C'est pourquoi nous nous limiterons à l'examen de certaines questions influençant le fonctionnement du service arrière dans son ensemble.

L'organisation des travaux de construction des routes avait déjà été principalement examinée. En complément de tout ce qui a été dit précédemment, il faut attirer l'attention sur ce qui suit. Les travaux sur les routes exigent fréquemment l'engagement d'un nombre considérable de mains-d'œuvre. En général, on cherche avant tout à utiliser l'infanterie pour cela. Dans le même temps, on oublie une autre source de main-d'œuvre — les unités de l'arrière. Très souvent, les unités de relais, de transport et d'exploitation-régulation ne disposent même pas des outils nécessaires pour effectuer les travaux routiers les plus simples et ne sont pas formées à cette tâche. Il est clair qu'une telle situation est un anachronisme. Il est nécessaire que toutes ces unités de l'arrière puissent non seulement exploiter les routes existantes, mais, lorsque cela est nécessaire, les construire également.

Une autre question nécessitant un mouvement concerne les vues sur la mécanisation des travaux routiers. Il est nécessaire d'équiper les détachements routiers de machines capables de travailler dans toutes les conditions, c'est-à-dire même sous le feu de l'ennemi. Les détachements routiers doivent « s'enfoncer » dans le territoire ennemi en même temps que les deuxièmes échelons des régiments de fusiliers, ouvrant des voies pour leur artillerie.

Les états-majors de régiments et d'unités doivent prendre en compte les travaux routiers lors de l'élaboration du plan de combat, puis suivre leur exécution de la même manière que le déplacement des unités de combat.

L'approvisionnement des troupes en munitions joue sans aucun doute un rôle décisif pendant le combat. La disponibilité des stocks, la mise en place rapide de routes et de voies de colonnes facilitent largement l'organisation de l'approvisionnement en utilisant les moyens des unités elles-mêmes, mais en combat, un certain nombre de phénomènes aléatoires surviennent néanmoins (les caisses de munitions ou les chariots à cartouches sont détruits par l'artillerie ou l'aviation ennemie, la consommation de munitions dépasse la norme de ravitaillement par les moyens propres en raison d'une résistance accrue de l'ennemi, etc.), perturbant le système de ravitaillement ou le rendant insuffisant. Dans chaque cas similaire, une intervention rapide de l'état-major concerné est nécessaire, lequel doit procéder à un regroupement des moyens de transport. Une grande aide peut être apportée par des unités de transport mobiles formées à l'avance, qui sont rapidement transférées à la section menacée. Dans les divisions, il est nécessaire de disposer d'unités mobiles d'approvisionnement pour les régiments d'infanterie, pour l'artillerie et les chars avec le stock de munitions correspondant.

L'approvisionnement des troupes en carburant peut se faire avec moins de difficultés que l'alimentation en combat, car les véhicules entrent en bataille avec un plein de carburant, qui dans la plupart des cas assure leur travail quotidien. Néanmoins, ce type d'approvisionnement nécessite également une grande attention. Il est particulièrement important que les matériaux pour le ravitaillement des véhicules de combat soient livrés à leurs points de rassemblement exactement à l'heure prévue, ce qui garantira le repos du personnel et la préparation au combat des unités motorisées-mécanisées.

L'évacuation des blessés se déroulera de manière plus organisée dans le cas où les postes médicaux avancés seront rapprochés des unités engagées au combat. Dans ces conditions et en présence de véhicules, les autres maillons de l'évacuation peuvent être considérablement éloignés. Cela signifie que les établissements sanitaires de la division peuvent se déplacer vers l'avant moins souvent. L'Armée rouge a déjà élaboré des exemples brillants de prestation de soins médicaux

directement sur le champ de bataille lors des combats au lac Khasan, sur le Khalkhin-Gol et en Carélie. Ainsi, la solution de la tâche est principalement trouvée, — il ne reste qu'à perfectionner davantage les méthodes d'évacuation.

À l'arrière des unités en combat, de grands mouvements de troupes ont lieu ; des réserves arrivent, des unités retirées du combat pour recevoir des renforts se concentrent. Il est nécessaire que toutes ces troupes non seulement conservent leur préparation au combat, mais reçoivent également un supplément d'énergie pour les actions à venir. Pour cela, elles ne doivent avant tout pas subir d'inconvénients non provoqués dans le cantonnement et de manque de nourriture. Cela est particulièrement important en période de mauvais temps et de froid.

Le cantonnement et l'approvisionnement des unités situées à l'arrière sont organisés par l'armée. Mais les états-majors des divisions et des corps, dont les unités se trouvent à l'arrière, ont également une quantité considérable de travail pour le placement des troupes dans les zones de cantonnement, le transport de leurs approvisionnements et l'organisation de la défense antiaérienne. Toutes ces questions se résolvent plus facilement lorsque, à l'arrière des troupes en progression, l'armée organise des camps, pourvus de tout le nécessaire pour le service des troupes qui s'y trouvent. De tels camps-dépôts ont été créés pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918 dans les armées française, allemande et anglaise et, apparemment, ils remplissaient leur fonction de manière tout à fait satisfaisante. L'installation préalable de camps démasque la préparation de l'offensive, mais ils peuvent être créés très rapidement après le début de l'offensive, si l'on utilise pour les constructions des éléments standards.

Conclusion

Nous avons terminé l'étude de la question de l'organisation de la percée des lignes fortifiées, en faisant quelques propositions découlant de l'état actuel de l'art militaire. Mais le développement de l'art militaire continuera, — par conséquent, la théorie de la question doit également évoluer. Si ce travail prévient les retours vers un passé obsolète et facilite la recherche de nouvelles formes, nous considérerons notre tâche à ce stade comme accomplie.

Suivant l'instruction donnée ci-dessus par N. Tchernychevski, l'auteur cherchait à étudier le plus pleinement possible l'expérience pratique vivante des guerres et, à partir de cette étude, à construire ses conclusions. Sur ce chemin, il a rencontré de nombreuses difficultés qu'il n'a pas toujours réussi à surmonter. Il considérait sa tâche principale comme la révélation de l'évolution des formes de percée en fonction des changements dans l'armement, l'organisation des troupes et les formes de défense. L'auteur s'est guidé par les indications du maréchal de l'Union Soviétique camarade Timochenko selon lesquelles il ne doit pas y avoir de modèle dans l'organisation et la conduite du combat, et il a cherché à éclairer le plus pleinement possible les éléments de créativité tactique lors de la percée des lignes fortifiées.

Tout le travail dans son ensemble doit servir de tremplin pour des recherches fructueuses ultérieures.