

RÈGLEMENT DE TERRAIN DE L'ARMÉE ROUGE – 1936

Ordre du Conseil Militaire Révolutionnaire de l'URSS 21 juin 1929 N°154

I. Mettre en application les « Règlements de terrain de l'Armée rouge des travailleurs et paysans » publiés (Règlements de terrain 29). Annuler les « Règlements de terrain de l'Armée rouge des travailleurs et paysans, partie II » publiés en 1925.

II. Les règlements de terrain contiennent des directives concernant le commandement et le combat des formations militaires (régiment, division, corps).

III. Les règlements ne prévoient pas de stéréotypes, et leurs directives doivent être appliquées en stricte conformité avec la situation.

IV. Exigences du combat moderne pour l'Armée rouge :

- 1) L'éducation politique basée sur les classes, qui est le fondement du moral politique saine de l'unité et une garantie de la fermeté révolutionnaire de l'armée et de ses combattants ;
- 2) un effort pour concentrer toutes les forces et ressources pour une attaque dans le secteur décisif ;
- 3) élaboration du plan tactique en tenant compte du potentiel matériel ;
- 4) la mobilité stratégique et tactique des troupes, qui est un attribut très important d'une armée prête au combat ; toute l'attention de l'ensemble du personnel officier doit être portée à l'inculcation de la mobilité et de la flexibilité des troupes lors de l'entraînement de l'armée ;
- 5) attaque audacieuse et rapide et manœuvre habile ; les opérations offensives des troupes doivent se caractériser par la rapidité, la pression et l'intrépidité ;
- 6) Défense obstinée et active ; résistance au feu vigoureuse et obstinée permettant aux groupes d'assaut décisifs de contre-attaquer est opposée aux enveloppements et percées de l'ennemi ;
- 7) précision et rapidité des instructions qui sont données, clarté dans la formulation des missions de combat et détermination sans faille à appliquer la décision adoptée ;
- 8) l'audace et la détermination de chaque officier responsable et combattant basées sur une initiative large combinée à une assertivité révolutionnaire et une préparation constante à assumer la responsabilité d'une décision audacieuse ; et
- 9) le travail constant du personnel officier dans le domaine de l'inculcation dans l'armée d'une large indépendance, de la persévérance et d'une confiance inébranlable dans ses armes.

V. Les armes d'attaque au gaz, dont les directives sont contenues dans les règlements de terrain, ne seront utilisées par l'Armée rouge ouvrier-paysanne que si nos ennemis de classe les utilisent en premier.

VI. En accomplissant leurs missions de combat, les commandants et les combattants—fils conscients de l'État ouvrier-paysan—doivent se rappeler leur responsabilité envers le peuple travailleur pour la grande cause qui leur a été confiée, celle de la défense de l'État ouvrier-paysan.

Vorochilov, commissaire du peuple aux affaires militaires et navales et président du Conseil
militaire révolutionnaire de l'URSS.

SECTION UNE

Contrôle des troupes

Chapitre : Principes généraux

1. L'Armée rouge est un instrument de l'État prolétarien - la première et unique patrie des travailleurs au monde.

Elle est appelée à garantir et à défendre contre toutes les tentatives des ennemis du socialisme et de la révolution prolétarienne l'indépendance de l'URSS et à protéger la construction socialiste, le travail pacifique et la liberté des ouvriers et des paysans.

En défendant l'URSS, elle contribue, par le simple fait de son existence, à la lutte des masses d'ouvriers opprimés du monde entier pour leur libération.

L'Armée rouge est forte par sa conscience de classe, son dévouement désintéressé à la cause du communisme, ses liens avec les larges masses ouvrières et paysannes et son soutien à celles-ci, sa préparation constante au combat, sa discipline et sa capacité à utiliser pleinement ses armes pour infliger la défaite écrasante aux forces armées des ennemis de l'Union soviétique.

2. Défendant les intérêts des travailleurs, l'Armée rouge doit être prête à des actions audacieuses et décisives visant à détruire les forces armées des ennemis de classe. Ces actions, composées de plusieurs opérations, par engagement sur un large front de masses d'armée importantes, infligeront une défaite à l'ennemi à travers plusieurs batailles de formations et unités militaires individuelles.

3. Le combat est le moyen le plus décisif pour atteindre les objectifs d'une opération. La défaite et l'anéantissement de l'ennemi, par son extermination physique, sa capture ou la destruction de ses moyens techniques de guerre, sont réalisés par le combat. De plus, le combat, compte tenu du développement vigoureux des opérations, permet la désintégration de l'unité organisationnelle de l'armée ennemie et de sa résistance.

Il est du devoir de tout combat d'infliger la défaite à l'ennemi, mais seule une offensive décisive dans le secteur décisif, culminant par une poursuite persistante, conduit à la destruction complète de ses forces et de ses ressources.

La défense ne peut qu'affaiblir un ennemi, mais pas le détruire. Pour infliger à l'ennemi une défaite décisive, il est nécessaire de chercher à conclure une bataille défensive en passant au moment opportun à l'offensive.

4. La cohésion au combat et la stabilité politique des unités, la désorganisation (désintégration) de la puissance de combat de l'ennemi et le ralliement du côté de la révolution prolétarienne des masses ouvrières et paysannes de son armée ainsi que de la population active du théâtre militaire sont des conditions très importantes pour vaincre l'ennemi. Cela s'obtient grâce à un travail politique incessant, organisé et mené tant dans l'armée qu'en dehors, par les sections politiques des formations militaires.

Tout le personnel officier de tous grades et tous les éléments de contrôle militaire sont obligés de garantir toutes les conditions nécessaires pour la promotion large et continue du travail politique dans l'Armée rouge ouvrière et paysanne et de mettre à la disposition des organisateurs politiques et du personnel politique tous les moyens nécessaires pour réussir à renforcer la capacité de combat de l'armée.

5. Le succès au combat est surtout assuré par :

- a) la formation politique des troupes et la détermination persistante de tous les combattants basée sur une volonté révolutionnaire de gagner ;
- b) la détermination correcte de la nature des opérations et la dispersion des forces ennemies le long du front et en profondeur ;
- c) la formulation claire de l'objectif de la bataille et l'organisation appropriée des opérations basée sur un calcul approfondi des ressources techniques et du personnel en conformité avec leurs caractéristiques et la situation ;
- d) une disposition à assumer la responsabilité d'une décision audacieuse ; ce n'est pas celui qui, en cherchant à détruire l'ennemi, subit un revers qui doit être blâmé, mais celui qui, reculant devant la responsabilité, a échoué au moment opportun à engager toutes ses forces et ressources pour obtenir la victoire ;
- e) l'entraînement des troupes à l'utilisation des ressources techniques et l'assimilation rapide de nouvelles méthodes de combat provoquées par la sophistication des ressources techniques ou par l'apparition de nouvelles ;
- f) un soutien approfondi des opérations avec reconnaissance, observation et protection afin de déterminer opportunément les changements de situation au cours du combat ; et
- g) le travail continu des services arrière visant à satisfaire les besoins des troupes en toutes sortes de rations et à évacuer à l'arrière les malades, les blessés et tous les biens non nécessaires aux troupes.

6. Il n'est pas possible d'être également fort partout ; pour garantir le succès, il est essentiel d'obtenir, grâce à un regroupement approprié des forces et des ressources, une supériorité décisive sur l'ennemi dans le secteur décisif, en laissant dans les secteurs secondaires des forces moindres, suffisantes seulement pour contenir l'ennemi. L'activité des unités opérant dans les secteurs secondaires contient le mieux l'ennemi et peut le tromper sur la direction de la frappe principale, contribuant ainsi à la liberté d'action des unités dans le secteur principal.

7. La surprise a un effet stupéfiant sur l'ennemi. Pour cette raison, toutes les opérations des troupes doivent être réalisées avec le plus grand secret et rapidité. La rapidité d'action combinée à l'organisation est la principale garantie du succès au combat. Les troupes capables de répondre rapidement aux instructions reçues et aux changements de situation, capables de se relever rapidement du repos, d'accomplir rapidement les marches, de se déployer rapidement en ordre de bataille et d'attaquer puis de poursuivre rapidement l'ennemi peuvent toujours compter sur le succès.

La surprise est également obtenue par l'utilisation soudaine, pour l'ennemi, de nouveaux moyens de guerre et de nouvelles méthodes de combat.

8. La simple concentration de forces et de ressources supérieures ne suffit pas à écraser l'ennemi. L'interaction des armes du service opérant dans un seul secteur sur toute la profondeur du développement de la bataille et la nature concertée des actions des unités opérant dans différents secteurs sont essentielles.

Étant donné les moyens modernes de tir et la profondeur de l'ordre de bataille, le succès est accompli par les efforts soutenus des unités opérant successivement depuis la profondeur, en pleine interaction et concordance, et en affaiblissant l'ennemi unit par unit grâce à la neutralisation successive des parties de son ordre de bataille. Le succès obtenu se développe jusqu'à l'anéantissement complet de l'ennemi. L'initiative personnelle des officiers de tous grades et des combattants ordinaires, manifestée dans la direction de l'objectif général des opérations, a ici une importance décisive. Le plus grand effort de toutes les forces dans la poursuite d'un ennemi vaincu jusqu'à son anéantissement complet ne laisse pas à l'ennemi l'opportunité de se préparer à une nouvelle résistance. L'utilisation décisive du succès est également faite dans le cas où il serait obtenu dans un secteur différent de celui supposé.

9. En organisant les actions des troupes pour le combat, le commandant prend en compte les caractéristiques et les possibilités de chaque arme individuellement et les utilise conformément à leurs propriétés et possibilités, à la nature de la mission et à la situation.

L'infanterie est la principale arme du service, dont la victoire ou la défaite détermine dans une large mesure le sort de la bataille. Tous les autres bras de service assistent l'infanterie dans l'accomplissement de ses missions de combat. L'infanterie a la capacité de conclure une bataille dans des combats rapprochés, de capturer les armes de l'ennemi et de tenir un endroit en le renforçant avec ses propres forces. La combinaison de la marche et de l'assaut du personnel avec le puissant feu de tous les moyens de tir est la base des opérations modernes de l'infanterie.

L'artillerie est, en termes de puissance de feu, le bras de service le plus puissant. En neutralisant le personnel et en détruisant ou éliminant les moyens de tir de l'ennemi, qu'ils soient ouverts ou à couvert, et en combattant les forces aériennes ennemies, l'artillerie aide l'infanterie (cavalerie) à accomplir ses missions de combat avec le moins de pertes possible.

En raison de sa mobilité, la cavalerie stratégique est mieux adaptée à une combinaison de tirs par une attaque massive soudaine en formation montée contre le flanc et l'arrière de l'ennemi. L'armement moderne de la cavalerie lui permet de préparer une attaque et de mener des missions de combat de manière autonome. L'attaque de la cavalerie et la poursuite d'une infanterie ennemie dispersée conduit à l'anéantissement complet de celle-ci.

La mission principale de la cavalerie organique est la reconnaissance. Les forces blindées, qui peuvent se rapprocher de l'ennemi, aident l'infanterie (cavalerie), augmentant ainsi sa puissance de feu. La dépendance des véhicules blindés et des trains blindés aux routes et à leur état limite leur utilisation. Les chars, capables de se déplacer sans routes et de détruire les obstacles artificiels, sont, grâce à leur utilisation massive, un moyen puissant de destruction des moyens de tir et du personnel ennemis ; ils opèrent avec l'infanterie et la cavalerie.

L'aviation aide les forces terrestres à accomplir leurs missions de combat, en attaquant le personnel ennemi depuis les airs et en protégeant les premières contre les attaques aériennes en affrontant les avions ennemis ; elle paralyse l'arrière de l'ennemi ; elle sert le commandement et les troupes par la reconnaissance, l'observation du tir d'artillerie et les signaux ; et elle exécute des missions opérationnelles indépendantes.

Les armes chimiques dans la guerre moderne servent de moyen puissant pour détruire le personnel ennemi et limiter fortement son activité de combat, aussi bien à l'offensive qu'à la défensive, et elles sont utilisées par les principales armes du service ainsi que par les armes chimiques spécialement.

Les troupes du génie aident les autres branches du service à accomplir leurs missions en préparant le terrain (à savoir, la construction et la réparation de routes et de ponts, l'organisation technique des franchissements de rivières, le camouflage artificiel, les travaux de fortification particulièrement complexes, et ainsi de suite) et en le mettant dans un état rendant son utilisation par l'ennemi difficile (endomager et détruire des ponts et des routes et mettre en place d'autres obstacles).

Les troupes de transmissions servent à organiser les communications et à assurer le contrôle.

Les communications militaires et divers types de services garantissent l'organisation d'un approvisionnement et de services ininterrompus pour les troupes.

10. Le caractère réussi du contrôle des opérations de combat des troupes est obtenu grâce à :

- a) la formation tactique des unités militaires en temps de paix et son perfectionnement en temps de guerre — dans un esprit d'unité et de compréhension mutuelle ;
- b) une discipline élevée des troupes ;

- c) une étude constante de la situation et une évaluation correcte de celle-ci ; ainsi qu'une décision audacieuse, adoptée sans hésitation et clairement exprimée ;
- d) la capacité de prendre correctement en compte la situation politique ;
- e) l'initiative individuelle de tous les commandants, la fermeté dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées et leur esprit d'entreprise dans la prise de décisions indépendante ;
- f) l'interaction entre le commandement militaire et politique ;
- g) la précision et la rapidité du travail des organes de contrôle et le maintien de communications ininterrompues ; et
- h) le contact personnel.

11. Les moyens de guerre existants se développent rapidement, et de nouvelles armes apparaissent. Tout cela change les formes et les méthodes des opérations de combat, et pour cette raison, les commandants et les hommes de l'Armée rouge doivent prendre attentivement en compte l'apparition de nouvelles armes et méthodes tactiques de l'ennemi et faire remonter par les voies appropriées leurs conclusions et observations tactiques.

Les commandants et les travailleurs de l'éducation politique sont invités à profiter des intervalles entre les opérations pour donner des cours dans leurs unités afin de les former à manier leurs armes, étudier les méthodes de combat et suivre une formation et une éducation politiques.

12. La complexité et l'intensité du combat moderne, ainsi que la dispersion et la fragmentation de l'ordre de bataille moderne, rendent le contrôle plus difficile, mais exigent en même temps de toute urgence la nature planifiée et la précision du commandement de la bataille. Dans de telles conditions, un commandement basé sur un plan en direct n'est réalisable que si l'ensemble de l'ordre de bataille et tous ses composants, jusqu'au combattant individuel, font preuve de la discipline la plus stricte, du plus grand engagement dans l'atteinte des objectifs fixés et de l'initiative.

Une volonté ferme et une détermination inébranlable pour atteindre l'objectif fixé sont la garantie la plus sûre de succès. Cependant, face à un changement fondamental de la situation, l'objectif précédemment fixé des opérations peut également changer soudainement. Dans ce cas, si le temps manque ou qu'il n'y a pas de communications avec le commandant supérieur, le commandant est obligé, en se basant sur l'objectif général de la formation supérieure et la situation locale, et en tenant compte des opérations adjacentes, de prendre une décision audacieuse de sa propre initiative.

13. Pour une bonne appréciation de la situation politique dans tout le travail lié à la direction de l'activité de combat des troupes, le commandant doit :

- a) la conscience de classe et la formation politique cultivées par la pratique du leadership et l'éducation des hommes de l'Armée rouge ainsi que la participation active à la vie politico-publique et
- b) la capacité de faire un usage correct, au moment de la prise de décision, de l'évaluation de la situation politique par les organes politiques de parti de l'Armée rouge.

14. Le commandement maintient la capacité de combat de sa formation en s'efforçant de :

- a) la conscience de classe de tout le personnel, une disposition constante à se sacrifier pour le pouvoir soviétique et la cause du communisme, une compréhension claire des objectifs de la guerre, la volonté révolutionnaire de vaincre, le courage et la persévérance ;
- b) le contact direct avec les subordonnés et l'influence sur eux ; la cohésion intérieure, la discipline et la confiance envers les supérieurs et les dirigeants politiques ;
- c) la coordination et l'habileté dans la conduite du combat ; les victoires renforcent la confiance dans un commandant et dans la capacité de combat de l'unité plus que tout ; et
- d) le souci de l'approvisionnement et du maintien de la fraîcheur des troupes et de la disponibilité des réserves de combat avant l'affrontement ainsi que leur utilisation appropriée pendant le combat.

15. Les moyens les plus importants pour renforcer la discipline sont : le travail politique, l'inculcation et le développement d'un sens du devoir révolutionnaire, le respect strict de l'ordre militaire général dans les unités, l'exigence ferme et stricte de l'observation des règles du service militaire ainsi que l'exemple personnel du commandant et de l'agent d'éducation politique.

Un supérieur est obligé de maintenir chez ses subordonnés, par tous les moyens, la confiance dans le succès, l'énergie et la bonne humeur au travail, et de faire surgir en eux l'initiative et la détermination. C'est essentiel à la fois lors des victoires et, particulièrement, en cas de revers au combat. À l'égard de ceux qui ont subi un revers, conséquence des accidents inévitables de la guerre, un supérieur doit faire preuve d'un calme particulier.

Chapitre 2 : Formations militaires et leurs éléments de commandement

16. Les formations militaires sont composées d'unités de différentes armes; le régiment de fusiliers et la division de fusiliers ont un effectif permanent; le corps de fusiliers est composé de deux à quatre divisions de fusiliers. Si nécessaire, les formations militaires sont renforcées par de l'artillerie, des unités blindées, chimiques, du génie, de l'aviation et d'autres unités. La situation peut aussi exiger le détachement temporaire ou l'assignation d'unités organiques provenant de l'effectif des formations militaires.

Des formations tactiques temporaires (avant-garde, arrière-garde, etc.) sont constituées à partir d'unités de différentes armes pour l'exécution de missions tactiques auxiliaires.

17. La formation militaire est dirigée par un commandant et un commissaire. Le contrôle de la formation militaire se compose de l'état-major, de l'agence politique et des chefs des branches de l'armée et des services.

La formation tactique temporaire, selon sa taille, est commandée soit par le commandant de la formation militaire, soit par le commandant de l'unité d'infanterie (cavalerie).

En cas de perte soudaine du commandant de l'unité, son premier adjoint est le chef d'état-major et son second adjoint est un commandant d'une unité subordonnée nommé à l'avance par le commandant de la formation militaire. L'assistant aux affaires politiques peut également être un commandant adjoint s'il possède en même temps le certificat d'instruction au maniement approprié. En cas de perte soudaine du commissaire (assistant aux affaires politiques), ses adjoints sont : dans le corps et la division, les chefs adjoints des sections politiques, et dans le régiment, un instructeur politique ou un secrétaire du bureau du Parti communiste de toute la Russie (bolcheviks) désigné par le commissaire du régiment (assistant aux affaires politiques).

18. Le commandant et le commissaire (assistant pour les affaires politiques) sont entièrement responsables de l'état et de la capacité de combat de la formation militaire.

Le commandant est personnellement responsable du commandement opérationnel des troupes.

Le commissaire (assistant pour les affaires politiques) veille à prendre en compte la situation politique au moment où le commandant prend une décision opérationnelle et met en œuvre les mesures politiques nécessaires pour soutenir l'activité de combat des troupes.

Le commissaire (assistant pour les affaires politiques) est obligé d'être pleinement informé de toute l'activité de combat de sa formation et de tous les plans et intentions du commandant.

Le commandant doit être familiarisé avec le travail politique de la formation afin de mieux assurer le lien entre l'activité de combat des troupes et le travail politique pour renforcer le moral politique de la formation, améliorer la discipline militaire et augmenter sa capacité de combat.

19. Le QG est l'élément de commandement pour l'exercice du contrôle des troupes et est dirigé par le chef d'état-major.

Le chef d'état-major a le droit de donner des ordres au nom du commandant.

Il est obligé de faire part au commandant de son évaluation de la situation et de la décision qui en découle ; et, après l'adoption d'une décision par le commandant, de mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa réalisation.

Il a sous ses ordres dans le corps de fusiliers un détachement d'aviation, dans la division de fusiliers un escadron de cavalerie indépendant et dans le régiment de fusiliers un peloton d'éclaireurs montés et toutes les unités de transmissions qui font partie de la force de la formation donnée.

Le commandant informe le chef d'état-major de toutes ses hypothèses et intentions, et le chef d'état-major est obligé de prévoir et de préparer à temps tout ce dont le commandant a besoin pour prendre une décision et la mettre en œuvre.

Les tâches du quartier général sont :

- a) l'organisation de la reconnaissance et de l'observation et l'application d'autres méthodes pour la réception continue d'informations concernant la situation actuelle ;
- b) l'étude et le traitement des informations concernant le déploiement et la dispersion de combat de l'ennemi et de ses propres troupes ainsi que du terrain pour un rapport au commandement et pour l'instruction des officiers supérieurs subordonnés au commandant des unités, de l'agence politique, des branches de l'armée et des services, de l'état-major supérieur et des unités adjacentes ;
- c) l'émission d'ordres d'alerte ;
- d) la rédaction des ordres et leur remise aux destinataires ;
- e) l'organisation de l'interaction des différentes armes dans le processus de combat ;
- f) l'organisation du contrôle du combat à toutes ses étapes, l'organisation des communications et l'observation de l'exécution précise et ponctuelle des ordres ;
- g) la direction des activités des établissements arrière ; et
- h) la direction du travail des états-majors inférieurs.

Le QG effectue son travail en étroite interaction avec l'agence politique et les directions des chefs de branches de l'armée et des services.

20. En tant que partie intégrante de l'ensemble du système de contrôle des troupes, la section politique met en œuvre les mesures politiques nécessaires visant à assurer le succès des activités de combat des troupes. La section politique organise et mène un travail politique auprès de ses troupes afin que l'armée comprenne clairement les objectifs de la guerre et inculque le devoir révolutionnaire, la conscience de classe et une disposition constante à se sacrifier pour le pouvoir soviétique et la cause des ouvriers et des paysans.

Les tâches de l'agence politique sont :

- a) direction politique et organisationnelle de l'activité de toutes les agences politiques subordonnées, des commissaires et de tout le personnel politique ainsi que des organisations de parti des formations et unités ;
- b) organisation de la réception d'informations concernant le moral politique de ses unités, de l'ennemi et de la population locale ; étude de ces informations afin d'adopter les mesures politiques appropriées et soumettre les conclusions au commandement ;

- c) élaboration et mise en œuvre d'un plan de soutien politique à l'activité de combat des troupes, transmission aux formations militaires (unités) et suivi de l'exécution précise et opportune des instructions par les agences politiques inférieures ;
- d) travail organisationnel-politique et de propagande parmi ses troupes, les troupes ennemies et la population locale ;
- e) assistance aux organes compétents dans leur travail d'organisation de comités révolutionnaires et maintien du contact avec ceux-ci, ainsi que l'organisation immédiate de comités révolutionnaires dans une localité libérée de l'ennemi ;
- f) direction générale des mesures liées au renforcement du moral politique et celles exercées par la section politique ou les agences : punitive, judiciaire, de surveillance ; et
- g) exercer une influence politique et assurer la ligne de classe correcte dans toutes les sphères du travail militaire et de la vie des troupes.

Toute l'activité des agences politiques devrait se dérouler en étroite connexion et interaction avec le QG et les directions des chefs des branches de l'armée et des services.

21. Les chefs des armes spéciales des services (dans la division et le corps : artillerie et génie) sont les adjoints des commandants de la formation militaire pour l'utilisation au combat des unités correspondantes. Ils sont les chefs directs des unités des armes correspondantes qui font partie de la formation et qui y sont temporairement rattachées, ainsi que les responsables techniques de toutes les unités de la formation pour le type d'activité correspondant. En cas de rattachement à une formation militaire pour des opérations de combat d'une unité d'une arme qui ne fait pas partie de la formation, son commandant agit en tant que chef de cette arme.

Dans le corps de fusiliers et la division de fusiliers, les chefs des armes et l'officier supérieur des transmissions agissent comme chefs des services de ravitaillement correspondants. Dans le régiment de fusiliers, les fonctions des chefs de l'artillerie et du génie sont assurées par les commandants des unités spéciales correspondantes du régiment.

22. Les chefs de services (guerre chimique, approvisionnement, médical et vétérinaire) sont à tous égards directement subordonnés au commandant de la formation militaire et, dans le domaine technique de l'exécution du service, suivent les instructions des chefs des services correspondants. Les chefs de services fournissent aux troupes tout ce qui est nécessaire et les assistent, en respectant la décision opérationnelle du commandant, conformément aux instructions du chef d'état-major de la formation.

Dans le régiment de fusiliers, les services de ravitaillement — artillerie, guerre chimique, technique et approvisionnement — sont intégrés par le commandant adjoint du régiment pour les affaires administratives.

L'officier principal des transmissions et le chef du service de mise en scène et de transport (dans le corps) sont subordonnés au chef d'état-major de la formation.

Chapitre 3 : Prise de décision

23. Lorsqu'il étudie la mission qui lui a été confiée ou prend une décision indépendante, le commandant s'assure de connaître : l'objectif général des actions de l'unité supérieure, sa mission et son lien avec les missions des unités voisines.

En étudiant la situation, le commandant, du point de vue de la mission assignée :

- a) évalue la disposition, les actions, les forces, la puissance et l'état (politico-moral et physique ainsi qu'au niveau des approvisionnements) des troupes ennemies et de sa propre formation

militaire, ainsi que la situation sociopolitique de la population dans la zone des opérations de combat ;

b) détermine dans quelle mesure la nature du terrain, l'état du temps et le moment de la journée et de l'année favorisent ou entravent l'exécution de la mission ;

c) en compilant toutes les données sur la situation, détermine comment toutes ces données, dans l'ensemble, se refléteront dans la réalisation de la mission (dans quelle mesure elles compliqueront ou faciliteront son accomplissement) et lesquelles nécessitent des mesures particulières ; et

d) détermine combien de temps sera nécessaire pour accomplir sa mission et comment s'assurer de ce temps pour lui-même.

Dans l'évaluation de la situation et des conclusions concernant la disposition et les mesures de l'ennemi, le commandant est grandement aidé par la connaissance des tactiques de l'ennemi et des caractéristiques de ses troupes ainsi que de son état-major.

Sur la base de l'évaluation de l'ennemi, le commandant détermine la nature de la formation et de la dispersion de l'ordre de bataille, explique la disposition de son regroupement principal et détermine en infligeant la défaite à quelle partie des forces ennemies sa défaite globale sera prédéterminée.

Le résultat de l'évaluation de la situation est une décision qui comprend : la détermination de l'objectif immédiat des opérations (la tâche immédiate et future) ; la répartition des forces pour les assauts principaux et auxiliaires ; et la détermination des missions pour les formations militaires individuelles (unités) et les moyens techniques.

Le commandant devrait faire l'évaluation finale de la situation et prendre une décision en présence du commissaire (assistant aux affaires politiques) et du chef d'état-major. L'absence du commissaire (assistant aux affaires politiques) ne doit pas retarder la prise de décision. Sur les questions concernant l'utilisation des armes spéciales des services, le commandant reçoit, s'il le juge nécessaire, les rapports des chefs des armes des services, qui préparent des estimations précises et complètes. Simultanément, le commissaire de formation (assistant aux affaires politiques) informe le commandant de l'évaluation politique de la situation. Le commandant prend la décision personnellement.

24. La décision du commandant détermine : précisément la tâche immédiate de la formation, la méthode des opérations, les secteurs principaux et secondaires, les étapes du combat en termes de profondeur, la répartition des unités par secteur et par étapes de la bataille (par échelon) et leurs missions.

Pour permettre de formuler rapidement la décision sous forme d'ordre(s) et de la transmettre à ses troupes, ainsi que d'élaborer à temps des mesures pour soutenir les opérations de combat prévues, le commandant devrait, autant que possible, finaliser sa décision en présence des personnes élaborant directement les ordres et les mesures pour le soutien combat, politique et matériel des opérations de la formation militaire.

Des informations incomplètes concernant la situation ne déchargent pas le commandant de sa responsabilité s'il ne prend pas une décision à temps. Ne rien décider du tout ou décider au mauvais moment est le pire.

La rapidité des changements dans une situation exige d'un commandant une étude et une évaluation continues de celle-ci (avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille) ainsi qu'une capacité à prendre opportunément des décisions indépendantes dictées par la situation sans attendre les directives et instructions de son supérieur.

Le commandant rapporte immédiatement toutes les décisions prises de sa propre initiative à son supérieur et informe les unités adjacentes.

25. Sur la base de la décision du commandant, l'état-major de la formation militaire, la section politique et les chefs des branches de l'armée et des services élaborent un plan d'opérations détaillé en fonction de la nature du combat et du temps disponible.

Le plan de bataille élaboré par le QG comprend :

- a) l'attribution de la formation donnée et la répartition des forces et des ressources par secteur ainsi que la formulation des missions individuelles pour les exécutants (conformément à la décision du commandant) ;
- b) la répartition des efforts des troupes en profondeur par position ; la séquence de la prise de positions lors d'une offensive et l'ordre de destruction de l'ennemi par position lors de la défense ;
- c) l'organisation de l'interaction des différentes armes à différents stades du combat et par position ;
- d) les mesures de reconnaissance ;
- e) les mesures de sécurité et de défense aérienne et anti-gaz ;
- f) l'organisation du contrôle tactique et des communications ; et
- g) les mesures pour établir les services de l'arrière.

Le plan de bataille n'est pas un document spécial ; il est exprimé dans des documents opérationnels, qui sont expliqués au chapitre V, et dans des notes (si nécessaire) des commandants d'état-major et des commandants de formation (unité).

Chapitre 4 : Organisation du contrôle en combat

26. Les nombreuses conditions de la situation déterminent différentes formes de contrôle. Plus il y a de temps pour se préparer au combat (par exemple, une offensive contre un ennemi en défense), plus le contrôle est centralisé ; et, inversement, moins il y a de temps pour se préparer, plus le contrôle est décentralisé (par exemple, lors d'une bataille rencontrée). Le contrôle est également modifié à différents moments du combat en fonction de la situation, par exemple, le contrôle centralisé pendant une offensive contre un ennemi fortifié passe à un contrôle décentralisé lors de la percée et de la poursuite ; et, inversement, le contrôle décentralisé au moment du développement rapide des opérations au début d'une bataille rencontrée peut ensuite être modifié en contrôle centralisé.

Pendant la période d'opérations d'une formation militaire, il est parfois nécessaire de combiner dans certains secteurs un contrôle centralisé et dans d'autres un contrôle décentralisé. Lorsque, en fonction de la situation, le contrôle ne peut pas être centralisé, les commandants subordonnés bénéficient d'une liberté totale d'action, avec la définition pour eux d'un certain objectif des opérations.

Plus le contrôle est bien organisé, plus la probabilité de gagner la bataille est grande. En même temps, le succès de la bataille dépend dans une large mesure de la capacité des subordonnés à faire preuve d'initiative de manière audacieuse et immédiate dans tous les cas où la communication avec l'officier supérieur est rompue et où son contrôle est interrompu.

27. L'organisation du contrôle en combat est formulée et entreprise par le QG de la formation militaire.

Pour l'organisation du contrôle orienté sur le plan, il est nécessaire de prévoir :

- a) par étape de combat et position : postes de commandement du commandant de la formation militaire avec postes d'observation pour l'observation personnelle ou l'observation grâce à d'autres personnes et postes d'observation auxiliaires ;
- b) l'organisation d'un service de transmissions conformément au plan de bataille et à la procédure de contrôle, à savoir, un calcul des forces et des moyens de communication à triple usage, les communications aux postes de commandement, les méthodes de transmission des

décisions du commandant pendant la bataille, la procédure d'utilisation des agents de liaison et un système unique ; et

c) la collecte de données sur l'ennemi et les opérations de ses troupes à partir des unités militaires et des organismes de sécurité et de reconnaissance.

Les méthodes de contrôle exposées ici sont modifiées selon les différentes conditions de la situation de combat.

28. L'observation personnelle du champ de bataille offre au commandant l'occasion de voir l'intensité du combat et, en comparant ses observations avec les informations reçues par différents moyens (de ses subordonnés, des unités adjacentes et du commandant supérieur), de prendre les décisions les plus adaptées à la situation. L'observation personnelle, dans la mesure où le terrain le permet, alternée avec celle des commandants d'état-major, doit se poursuivre tout au long de la bataille. Le commandant de la formation militaire (commandant de division et de régiment, et parfois commandant de corps) exerce le contrôle au combat depuis un poste de commandement comprenant un emplacement caché pour le QG, un poste de communications et le principal poste d'observation.

Le poste de commandement est choisi à distance des unités avancées de l'ordre de bataille, ce qui permet au commandant de voir personnellement depuis le poste d'observation les combats des unités dans le secteur principal.

Afin que l'observation couvre le champ de bataille de la manière la plus complète possible, des postes d'observation auxiliaires sont sélectionnés, depuis lesquels l'observation est effectuée par les commandants d'état-major de la formation.

Les postes de commandement et d'observation sont transférés en fonction de l'avancée de la bataille. Le chef d'état-major donne à temps des instructions concernant leur emplacement à l'officier supérieur des transmissions de la formation, qui organise les communications dans ces postes jusqu'au moment où le commandant et les observateurs les atteignent.

29. Une grande importance dans le contrôle est accordée au contact personnel du commandant de formation militaire avec les commandants subordonnés et les troupes. Le contact personnel avec les commandants subordonnés, visant à obtenir une compréhension claire des missions fixées et du plan pour leur réalisation, se fait à toute occasion (conversations téléphoniques directes si organiser un appel aux subordonnés ou les convoquer auprès de soi n'est pas possible).

30. Au combat, le commissaire de formation (assistant pour les affaires politiques) est stationné avec le commandant au poste de commandement. Dans les cas où des mesures spéciales sont nécessaires pour renforcer la ténacité des combattants et susciter l'ardeur, le commissaire profite de toutes les occasions pour être parmi les combattants aux points les plus importants de la bataille.

31. Les troupes sont informées du plan de bataille, afin de l'organiser à temps, selon une certaine procédure. Tout d'abord, dès réception de la mission ou des rapports nécessitant une prise de décision, les troupes sont averties des opérations imminentes par des ordres de préavis. Dès qu'une décision est adoptée, pour permettre la mise en place la plus rapide des mesures préparatoires (par exemple, l'occupation de la position initiale, l'envoi de reconnaissances, etc.), chaque exécutant reçoit des ordres personnels, parfois sous forme d'ordres de préavis. Ensuite, dès que tout est compilé, un ordre général (si nécessaire, avec en annexe le calendrier opérationnel et une carte de référence locale) est émis.

Au cours de la bataille, les opérations des unités de l'ordre de bataille sont régulées par des ordres individuels.

32. Des signaux codés (par fusées de couleur et signaux audio) sont établis pour indiquer le début des opérations (une attaque), pour mettre en place un écran de fumée général, lorsque la ligne d'infanterie est atteinte (pour le transfert du tir d'artillerie), pour demander un tir d'artillerie et pour lever une alerte générale au gaz. Une combinaison de

nombre et de couleur spéciale de fusées est déterminée pour chaque signal. Les signaux, qui sont déterminés par le officier principal des transmissions, ne peuvent pas être prescrits par les subordonnés.

En plus de la détermination des signes de code pour indiquer que certaines positions ont été atteintes, le QG décide, en fonction de la situation et à différentes étapes du combat et des positions, de l'envoi de rapports de situation et aussi de l'envoi aux unités de commandants du QG (agents de liaison) pour transmettre des instructions ou pour s'assurer de la situation.

Les emplacements des postes de commandement à toutes les étapes de la bataille, les signaux de code et l'heure d'envoi des rapports de situation devraient être connus de tout l'état-major de la formation, et les signaux d'alerte au gaz pour les troupes également. C'est pour cette raison qu'ils sont indiqués dans l'ordre et le calendrier opérationnel.

33. Le contrôle du combat continu et orienté sur le plan est assuré par le service des transmissions. Le service des transmissions doit fonctionner de manière fiable (sans pannes ni interruptions), en transmettant fidèlement et opportunément les instructions, messages, etc., nécessaires. La continuité du service des transmissions est assurée par l'utilisation simultanée de divers moyens de communication (par exemple, le téléphone, les messagers, les signaux, les agents de liaison, etc.).

Les communications sont établies :

- a) du cadre supérieur aux subordonnés ;
- b) entre unités adjacentes — de droite à gauche et de l'arrière vers l'avant ; et
- c) entre unités de différentes armes — des armes spéciales à l'infanterie (par exemple, de l'artillerie à l'infanterie et à la cavalerie) et de la cavalerie à l'infanterie.

Si les communications conformément aux règles dites ne sont pas établies ou sont interrompues pour une raison ou une autre, chaque commandant cherche lui-même à communiquer avec son supérieur et les unités adjacentes, sans attendre que les communications soient établies selon les règles indiquées ci-dessus.

L'organisation des signaux dans une formation militaire est réalisée par l'officier supérieur des signaux, qui est subordonné au chef d'état-major de la formation.

Pour atteindre la bonne nature de l'organisation des signaux et leur continuité, les forces et ressources de communication disponibles sont réparties en trois groupes : opérationnelles, prêtes à fonctionner et en cours de fermeture. Dans chaque secteur, les communications sont établies par plusieurs moyens (duplication des installations de communication). Pour assurer la bonne nature et la ponctualité de l'organisation des signaux, le cadre supérieur des transmissions doit bien reconnaître à l'avance les secteurs dans lesquels il est prévu d'installer les communications.

Les moyens de communication sont utilisés strictement en fonction de la situation et de leurs propriétés. Cette utilisation doit, avec le développement des opérations, permettre une amélioration progressive et un renforcement de l'organisation des communications avec le recours à un nombre croissant de ces moyens.

L'utilisation des communications radio est autorisée uniquement lorsqu'il est complètement impossible d'utiliser d'autres moyens et uniquement dans le processus de combat ou en cas d'encerclement total par l'ennemi. Transmettre des ordres opérationnels et des messages concernant les décisions adoptées aux formations militaires de la division et au-delà, sauf en cas d'encerclement total, est strictement interdit.

Chapitre 5 : Documents d'opérations

34. Les instructions de combat sont divisées en :

- a) ordres d'opération et directives : généraux, concernant l'ensemble de la formation, et individuels, concernant chaque exécutant ;
- b) ordres d'alerte délivrés pour garantir la préparation en temps voulu des subordonnés aux opérations imminentes ; et
- c) calendriers opérationnels et cartes de référence locales jointes aux ordres.

35. L'ordre d'opération comprend une brève description de la situation et de ce qui doit être rempli de manière inconditionnelle et précise par la formation et les unités subordonnées, ainsi que les missions de chaque arme, à savoir :

- 1) la conclusion concernant la situation (description de la disposition et des opérations de l'ennemi) ;
- 2) la mission de la formation supérieure et des unités adjacentes ainsi que les lignes de démarcation avec celles-ci ;
- 3) formulation de l'affectation générale pour la formation militaire et également des missions individuelles des subordonnés, avec indication des forces et ressources rattachées, du temps des opérations et des lignes de démarcation ;
- 4) la sécurité (si nécessaire) ;
- 5) missions pour les unités de défense aérienne et anti-gaz ; et
- 6) le poste de commandement du commandant et à partir de quand.

L'ordre concernant les affaires politiques (déterminant les mesures en soutien à la décision opérationnelle du commandant) est rédigé par l'agence politique de la formation et est publié avec la signature du commissaire de la formation.

Lorsque c'est nécessaire, un ordre est émis—une injonction ou un appel—énonçant les tâches politiques du pouvoir soviétique et les devoirs de tout le personnel de la formation pour les accomplir. Un tel ordre est émis avec les signatures du commandant de la formation et du commissaire.

Les directives concernant la reconnaissance, les communications et l'organisation des services arrière sont données aux exécutants par le chef d'état-major.

Un ordre doit être concis. Les expressions vagues, les justifications et la recopie des règlements ne sont pas autorisées dans un ordre.

Les ordres généraux de fonctionnement des commandants de formation militaire devraient de préférence être écrits. Les ordres individuels peuvent être écrits ou oraux. Les ordres donnés et reçus verbalement sont enregistrés par le quartier général. Dans certains cas, des diagrammes contenant de brèves explications et des tableaux peuvent être utilisés à la place des ordres.

36. Des directives sont émises dans les cas où la continuité du contrôle est impossible en raison de la difficulté de maintenir les communications et pour les formations qui reçoivent une mission de plusieurs jours pour des opérations indépendantes.

La directive indique :

- 1) la conclusion concernant la situation ;
- 2) l'objectif des opérations de toute la formation ;
- 3) l'objectif des opérations de l'exécutant ; et
- 4) les souhaits généraux du commandant supérieur concernant la nature de l'activité de son subordonné (si nécessaire).

37. Les ordres d'avertissement sont émis pour prévenir les troupes des opérations imminentes et/ou de l'achèvement de toutes les mesures préparatoires aux opérations. Les ordres d'avertissement, qui sont émis avant que le commandant de formation militaire ne prenne une décision, devraient avoir une forme et un contenu qui ne prédéterminent pas la décision à venir.

38. Dans le but d'exposer ses hypothèses concernant le déroulement du combat, déterminer l'interaction entre les armes de service par étape et position, coordonner les opérations entre les unités individuelles et organiser le contrôle dans le combat, le processus de son développement, si nécessaire, un calendrier opérationnel est annexé à l'ordre ou envoyé en complément.

L'emploi du temps opérationnel comprend :

- a) la division du combat par étape ;
- b) les missions des formations militaires (unités) et des armes spéciales de service en termes de positions et de timing ;
- c) la procédure de contrôle des armes spéciales de service par étape du combat (centralisée ou décentralisée) et la procédure de leur mouvement ;
- d) quand envoyer les rapports de situation ;
- e) les codes pour indiquer le début des opérations, l'atteinte des positions, le transfert du tir d'artillerie, la demande de tir d'artillerie et le déclenchement d'une alerte générale au gaz ; et
- f) les emplacements des postes de commandement du commandant de formation par étape du combat.

Dans des conditions proches de la guerre de position, les temps (en termes de positions) sont déterminés avec précision, alors que dans la guerre mobile, de manière approximative.

39. Une carte de référence locale est jointe au calendrier opérationnel en plus de laquelle est tracée la disposition des unités ennemies et des éléments individuels de sa zone de défense. Cette carte complète la carte topographique avec des signes conventionnels et des points de repère facilitant l'orientation des cibles individuelles au cours des combats, que ce soit à l'offensive ou à la défensive.

La carte de référence locale est compilée par le QG de la formation militaire sur la base des données recueillies par tous les types de reconnaissance et envoyée à tous les exécutants via les commandants de compagnie et de batterie inclusivement.

40. Les instructions d'opération sont données selon l'ordre de subordination. Si, dans certains cas, un commandant, pour éviter de perdre du temps, trouve nécessaire de donner une instruction qui contourne son commandant subordonné immédiat, il en informe ce dernier. Le subordonné qui a reçu l'ordre l'exécute et informe en même temps son supérieur immédiat de sa réception.

L'exécution de toute instruction opérationnelle doit être vérifiée ; pour cela, l'exécutant informe le personnel du commandant supérieur de toutes ses instructions émises en exécution d'une instruction qu'il a reçue ; ce dernier est obligé de demander au personnel de l'officier exécutant si la notification n'a pas été reçue pour une raison ou une autre. Les instructions verbales aux destinataires sont répétées ; si une instruction verbale est envoyée par l'intermédiaire d'une tierce personne, cette dernière la répète à la réception et au retour.

41. Les rapports (à un supérieur) et les notifications (pour les unités voisines) sont les documents les plus importants offrant l'occasion de déterminer correctement la situation et de prendre une décision appropriée. Le principal mérite de tout rapport et de toute notification est l'authenticité et la rapidité. Un rapport doit répondre brièvement aux questions suivantes : a) si l'ennemi a été détecté ou non ; b) quand ; c) où ; d) de quel type, combien et à quelle distance ; e) ce qu'il fait et a fait ; et f) ce que l'officier qui rapporte fait ou envisage de faire. Les rapports indiquent avec précision la source de l'information (observation personnelle, rapports des subordonnés, habitants locaux, unités voisines). Les

rapports et notifications sont principalement envoyés par écrit. Les rapports et communications verbales doivent obligatoirement être consignés dès leur réception. Ce qui doit être rapporté et quand dépend de la situation, mais il est impératif de signaler : l'établissement du contact avec l'ennemi ou son absence à l'endroit où il était supposé se trouver ; l'accomplissement d'une mission définie ; et une attaque surprise de l'ennemi. Les rapports pour lesquels un délai de soumission est fixé sont appelés périodiques. Les heures et les lieux de soumission sont déterminés par le commandant supérieur. Les informations nécessaires pour que le commandant supérieur informe de manière complète ses subordonnés et les unités voisines sont transmises sous forme de résumés de renseignement et de rapports d'opérations périodiques, qui, avec les informations systématiquement exposées, permettent de tirer des conclusions. Les rapports sont soumis, en règle générale, strictement selon l'ordre hiérarchique : à son supérieur immédiat ou à celui auquel, même temporairement, le rédacteur du rapport est directement subordonné. De plus, les informations concernant l'ennemi sont communiquées directement aux unités menacées par celui-ci.

42. Le document des opérations doit comporter une signature, un numéro et les indications suivantes : 1) à qui il est envoyé ; 2) le moment et le lieu de la rédaction ; 3) l'échelle de la carte utilisée ; et 4) l'heure de l'envoi. Le destinataire est indiqué soit par sa fonction, soit par son nom (si c'est nécessaire pour des raisons de sécurité). L'heure de la rédaction est notée par le signataire au moment de la signature.

Lors de la distribution générale du texte, il est nécessaire de rassembler à un seul endroit tout ce qui concerne un même sujet.

Lors de la compilation d'un document, il est nécessaire :

- a) coordonner strictement les noms des localités habitées et des éléments du terrain avec la carte et ne pas permettre qu'ils varient ; lors de l'utilisation de cartes étrangères, écrire les noms avec les mêmes caractères que ceux inscrits sur la carte et indiquer la prononciation russe entre parenthèses ; et lors d'un inventaire, séparer les localités habitées et les éléments du terrain par des virgules ;
- b) si les mêmes noms de localités ou des localités sans nom sont rencontrés, les orienter par rapport à la plus grande localité habitée la plus proche ou à un élément du terrain bien marqué selon la carte ;
- c) désigner les routes par un nombre adéquat de localités habitées, en étant particulièrement précis pour indiquer les intersections ;
- d) désigner les côtés des localités habitées par les points cardinaux et les rives des rivières par le sens du courant ou par les points cardinaux ;
- e) indiquer les secteurs de terrain et la disposition de ses propres troupes et de celles de l'ennemi, en commençant par son propre flanc droit ; et
- f) indiquer les directions, au lieu de dire à droite, à gauche, etc., par les points cardinaux ; si cela est impossible, désigner toujours la droite et la gauche selon sa main, face à l'ennemi.

Chapitre 6 :

Sécurité du combat pour les opérations des troupes

1. Reconnaissance

43. La collecte d'informations sur la situation est un devoir général de toutes les unités militaires, directions et individus dans toutes les instances d'activité de combat. Toutes les

informations sur la situation (en particulier sur l'ennemi), quel qu'en soit le moyen de collecte, sont immédiatement transmises au commandant supérieur et communiquées à ses unités ainsi qu'aux unités adjacentes. Même les informations les plus insignifiantes, lorsqu'elles sont mises en relation avec d'autres informations, permettent souvent de tirer des conclusions correctes ; pour cette raison, tout ce qui a été obtenu est systématiquement communiqué à l'officier responsable.

Des informations sont recueillies sur l'ennemi, le terrain, la population et les ressources locales. Chaque commandant d'une formation militaire est obligé, sans attendre les instructions d'en haut et peu importe si une reconnaissance a été envoyée par le commandant supérieur ou non, de rassembler des informations en reconnaissant par des unités de reconnaissance ou spécialement désignées et de mener des reconnaissances en continu sur toute la largeur de la zone d'opérations de la formation et sur les flancs.

L'étendue du front de reconnaissance est déterminée par la mission de la formation militaire et la nature du terrain.

La profondeur de la reconnaissance est déterminée par la possibilité d'obtenir des informations de reconnaissance suffisamment à l'avance pour permettre à un commandant de les utiliser pour prendre une décision.

44. La reconnaissance d'une formation militaire est effectuée par :

- a) moyens aériens (avions et ballons captifs) ;
- b) petites unités de cavalerie intégrées aux unités d'une division d'infanterie ;
- c) détachements de reconnaissance provenant d'unités de différentes armes et d'unités d'infanterie ;
- d) observation personnelle ou grâce à la reconnaissance et à l'observation des commandants d'état-major et des commandants de services spéciaux ;
- e) moyens de communication ;
- f) organisateurs politiques ;
- g) agents ; et
- h) étude du matériel ennemi capturé ou trouvé.

Les unités des armes de service intégrées dans une formation militaire effectuent elles-mêmes des reconnaissances avec leurs propres ressources.

De plus, des informations sont recueillies en interrogeant des prisonniers, des déserteurs et la population locale, et en étudiant les journaux étrangers, la correspondance et les papiers trouvés sur ceux qui ont été tués, les déserteurs et les prisonniers.

45. La reconnaissance de l'ennemi est organisée pour préciser les informations disponibles à son sujet. La reconnaissance aérienne et celle par agents montre la disposition générale des forces ennemies. La reconnaissance montée, accompagnée de la reconnaissance aérienne, précise ces données, notamment par la capture de prisonniers. La disposition de l'ennemi est détaillée encore davantage par les opérations des unités avancées. Il est essentiel d'établir le numérotage des régiments par la capture de prisonniers. La reconnaissance d'infanterie, d'artillerie, du génie et d'autres formes doit déterminer la dispersion de l'infanterie dans l'ordre de bataille de l'ennemi, jusqu'aux bataillons et compagnies. Des données aussi précises sur l'ennemi ne peuvent pas être obtenues dans des conditions différentes d'une situation de combat : dans une bataille de rencontre, ces informations seront minimales, mais dans une offensive contre un ennemi défensif, elles doivent être complètes. Le contact établi avec l'ennemi ne doit pas être rompu. Toutes les formes possibles de reconnaissance (reconnaissance en force, capture de prisonniers, reconnaissance d'infanterie et montée) doivent être utilisées pour obtenir des informations sur la situation politique des troupes ennemies.

46. Les efforts de reconnaissance ne devraient pas être dispersés. Les principaux efforts doivent viser à établir ou à vérifier ce qui est flou ou un maillon dans la disposition de l'ennemi qui, après sa reconnaissance, permet de tirer une conclusion définitive concernant

l'ensemble de la disposition de l'ennemi. Cela se réalise surtout en prenant des prisonniers pour interrogatoire dans certains secteurs. Une fois la numérotation des régiments établie, il est essentiel (principalement par la reconnaissance d'infanterie et aérienne) de déterminer la répartition de l'infanterie (bataillons, compagnies) de l'ennemi. Lors d'une bataille de rencontre, il est important d'abord de déterminer la distance et le front du mouvement de l'ennemi, puis aussi sa disposition.

47. Lorsqu'on organise la reconnaissance, il est essentiel d'assurer sa continuité, la rapidité et la sécurité de la transmission des rapports, l'interaction des organes de reconnaissance et les économies possibles dans l'utilisation des ressources de reconnaissance afin de maintenir une réserve permettant de déployer en plus de nouveaux organes de reconnaissance lorsque cela est nécessaire selon le déroulement des opérations.

L'organisation rapide de la reconnaissance dépend en grande partie d'une bonne connaissance des tactiques de l'ennemi et de ses besoins habituels.

48. Le quartier général de la formation compile le plan de reconnaissance, qui établit :

- a) les objectifs de la reconnaissance conformément à la mission de la formation et aux informations disponibles sur l'ennemi ;
- b) pour atteindre quel objectif quelle unité de reconnaissance est désignée, en indiquant le front de reconnaissance de chaque unité, la ligne jusqu'à laquelle la reconnaissance doit être effectuée, le moment de la reconnaissance, dans quelle zone les prisonniers doivent être pris pour interrogatoire, et ainsi de suite ; et
- c) la méthode de transmission des rapports des unités de reconnaissance.

Lorsque le plan est en cours d'élaboration, il faut tenir compte des tâches de reconnaissance des branches spéciales de l'armée et des services ainsi que des organisateurs politiques.

Le plan de reconnaissance est constamment développé à mesure que de nouvelles informations sont accumulées.

49. Les organes de reconnaissance reçoivent des missions assignées par un ordre du chef d'état-major, qui comprend :

- a) informations sur l'ennemi ;
- b) informations sur l'envoi des organes de reconnaissance propres et des unités adjacentes ;
- c) la mission de l'organe de reconnaissance donné ;
- d) à qui, où et comment envoyer le rapport ; mesures urgentes ; si la mise en place d'un centre de communication intermédiaire est envisagée, son emplacement ; et
- e) si nécessaire, les signaux préétablis pour les communications avec les avions.

La mission de la formation militaire est communiquée au chef de l'unité de reconnaissance uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour qu'il comprenne correctement la mission de reconnaissance et uniquement sous forme verbale.

50. La reconnaissance du terrain vise à déterminer ses caractéristiques et son degré d'influence sur le déploiement et les opérations des troupes. Elle est généralement effectuée en même temps que la reconnaissance de l'ennemi par les mêmes organismes.

La reconnaissance de la population et des ressources locales vise à déterminer la stratification sociale, les opinions politiques, en particulier l'attitude envers les belligérants, le bien-être économique et la sécurité médicale et vétérinaire.

51. La reconnaissance aérienne organique dans les zones de service de l'ennemi, dans le but de déterminer sa disposition opérationnelle, est effectuée en fonction de la mission de la formation militaire et des éventuels changements dans la disposition opérationnelle de l'ennemi jusqu'à une profondeur correspondant à 4 jours de marche.

La reconnaissance du champ de bataille vise à connaître en détail la disposition des forces et des ressources de combat de l'ennemi ainsi que ses déplacements au cours des combats.

L'aviation organique effectue la reconnaissance par le biais de l'observation et des relevés photographiques. Un certain nombre de missions (au moins deux par jour) dans les mêmes zones ou secteurs est généralement nécessaire pour révéler, au moyen des avions, la disposition et la direction des mouvements de l'ennemi.

Les ballons captifs sont utilisés pour observer le champ de bataille et sont affectés à l'artillerie.

52. La reconnaissance par de petites unités de cavalerie organiques (dans une division de fusiliers et un régiment de fusiliers) est généralement effectuée par des patrouilles montées individuelles, dont l'effectif varie d'une escouade à une section, sur certains secteurs (itinéraires). La profondeur de la reconnaissance atteint jusqu'à 15 kilomètres (une demi-journée de marche) dans un régiment de fusiliers ; jusqu'à 30 kilomètres (une journée de marche) à partir des forces de sécurité dans une division de fusiliers. Lorsqu'un contact direct avec l'ennemi est établi, la reconnaissance par de petites unités de cavalerie organiques se fait sur ses flancs. La reconnaissance est effectuée conformément au Règlement de Combat de la Cavalerie, partie III.

53. Des détachements de reconnaissance issus d'unités de différentes armes sont envoyés pour obtenir des informations sur l'ennemi par le biais du combat ou pour tromper l'ennemi concernant la disposition de ses propres troupes. Leur force et leur composition dépendent de la mission. Le détachement de reconnaissance est soutenu par des avions.

Les unités d'infanterie pour la reconnaissance militaire sont généralement employées à une distance pouvant aller jusqu'à une demi-journée de marche, principalement pour des raids, avec le soutien de l'artillerie.

Le principal objectif des raids est de capturer des prisonniers pour les interroger.

54. La reconnaissance personnelle du commandant de la formation militaire offre l'occasion de vérifier les informations obtenues sur le déploiement de l'ennemi et le terrain, et ainsi de se faire lui-même une idée la plus complète possible des conditions dans lesquelles se déroulera le combat prévu.

55. La reconnaissance par le biais de la communication offre une opportunité de :

a) déterminer l'emplacement des postes radio en service de l'ennemi et, en conséquence, l'emplacement du QG et la disposition des forces ennemies (analyse du trafic et localisation) ;
et

b) recevoir les radiotélégrammes opérationnels et autres de l'ennemi ainsi que diverses instructions, rapports et conversations par radio et téléphone (câble) révélant la situation et également intercepter les informations de presse de l'ennemi (interception radio).

56. La reconnaissance par agent est le moyen de base de la reconnaissance stratégique dans l'arrière profond de l'ennemi et un moyen très important de reconnaissance dans le cadre des opérations individuelles, ainsi qu'un moyen auxiliaire dans les opérations tactiques. La reconnaissance par agent est guidée dans son travail par des ensembles spécifiques d'instructions.

Cela se fait en interaction complète avec d'autres formes de reconnaissance et dans le cadre du plan général de reconnaissance.

57. La reconnaissance des branches de l'armée et des services (infanterie, artillerie, génie, guerre chimique, communications, etc.), organisée par les officiers supérieurs concernés pour obtenir les informations nécessaires à l'exécution des missions fixées par le commandant de la formation militaire, doit être coordonnée avec la reconnaissance militaire par l'état-major de la formation. Toutes les informations obtenues par la reconnaissance des branches de l'armée et des services sont obligatoirement envoyées à l'état-major de la formation, et, en plus, les branches de l'armée et l'état-major échangent immédiatement entre eux les informations obtenues par leur reconnaissance, qui sont à la fois d'intérêt et essentielles pour les autres branches du service.

58. L'interrogation des prisonniers et des déserteurs ennemis est l'un des moyens principaux de reconnaître la disposition, les mouvements et les intentions de l'ennemi, ainsi que l'état de ses troupes. Les règles d'interrogation suivantes sont recommandées :

- a) dès la capture, tous les papiers doivent être pris aux prisonniers (déserteurs) et les prisonniers emmenés au QG sous escorte ; en route, les prisonniers ne doivent pas parler entre eux ni avec l'escorte ; les officiers et sous-officiers doivent être séparés des soldats de base et les uns des autres,
- b) l'interrogatoire doit avoir lieu le plus vite possible après la capture, avant que le prisonnier n'ait eu le temps de réfléchir à ses réponses ; l'interrogatoire doit être conduit un par un, dans des locaux séparés, sous forme d'une simple conversation et le moins d'informations possible doit être noté en présence du prisonnier ; si l'on découvre que le prisonnier ment, cela doit lui être signalé immédiatement ; et
- c) chaque QG doit interroger le prisonnier uniquement pour obtenir des informations pouvant donner un aperçu de la situation à un moment donné dans la zone d'opérations de la formation militaire ; le prisonnier est ensuite envoyé immédiatement avec les papiers confisqués à un QG supérieur.

Aucune information obtenue lors de l'interrogatoire ne peut être prise pour argent comptant, mais elle doit être comparée aux données des interrogatoires d'autres prisonniers et déserteurs ainsi qu'aux informations obtenues par d'autres moyens de reconnaissance.

2. Sécurité

59. Les tâches de la sécurité sont :

- a) éviter une attaque surprise de l'ennemi ;
- b) empêcher l'espionnage de la disposition de ses propres forces ; et
- c) en cas d'affrontement avec l'ennemi, assurer à ses propres forces le temps nécessaire pour prendre une position correspondant à la situation.

Ces tâches sont effectuées par les unités de reconnaissance, qui détectent l'ennemi bien à l'avance, et par des unités spéciales spécialement chargées de la sécurité (unités de sécurité).

60. Quelle que soit la situation des troupes (que l'ennemi soit proche ou loin), elles devraient toujours avoir la sécurité appropriée.

Selon la situation et les opérations de ses propres troupes, la sécurité se divise en :

- a) sécurité en marche ;
- b) sécurité à l'arrêt ; et
- c) sécurité en combat.

De plus, toutes les unités de toutes les branches des forces armées postent une sécurité directe de tous les côtés.

Toutes les branches du service peuvent être affectées aux forces de sécurité, selon la situation. Lorsqu'on attribue des unités à la sécurité, il est essentiel de chercher à économiser strictement les forces ; les dépenses en sécurité varient d'un neuvième à un tiers de toutes les forces d'une formation militaire.

3. Défense aérienne et anti-gaz

61. Le développement de l'aviation exige que chaque unité prenne des mesures pour avertir à temps d'un danger imminent et y faire face.

La défense aérienne dans les conditions de la guerre moderne est d'une importance exceptionnelle et est utilisée par tous les officiers supérieurs dans tous les cas d'une situation de combat. Les moyens de défense aérienne sont :

- a) le service d'observation aérienne, d'alerte et de liaison, qui se fait par la mise en place d'un réseau de postes d'observation (parfois renforcé par des stations de repérage sonore et par l'organisation correcte de la liaison et de l'alerte contre un ennemi aérien) ;
- b) le camouflage et la dispersion des positions ;
- c) le tir antiaérien (artillerie antiaérienne et mitrailleuses AA) et le tir d'infanterie ; et
- d) les opérations des avions de chasse.

L'observation aérienne est organisée de manière à couvrir tout l'horizon et est donc équipée de moyens de communication spécialement alloués, afin que les troupes aient le temps d'utiliser des mesures de dissimulation, de protection et de lutte contre un ennemi aérien préparé à l'avance.

Le plan de défense aérienne de la formation militaire est élaboré par son QG. Les missions de l'artillerie antiaérienne, des unités de mitrailleuses anti-aériennes et des avions de chasse sont fixées par le commandant de la formation.

La défense antiaérienne d'artillerie est organisée par des bataillons d'artillerie antiaérienne ou par des batteries de canons divisionnaires de 76 mm spécialement montés.

Le bataillon d'artillerie anti-aérienne (3 batteries) est capable de couvrir, avec un tir en double couche (le tir de deux batteries), une zone allant jusqu'à 8 kilomètres le long du front et jusqu'à 7 kilomètres en profondeur.

Deux batteries de canons automoteurs de 76 mm contre-avions peuvent couvrir un secteur allant jusqu'à 5 kilomètres de long et 1 à 2 kilomètres de large.

62. La défense anti-gaz est organisée en fonction de chaque situation et est assurée grâce à :

- a) patrouilles spéciales montées d'observation et de liaison ;
- b) le service météorologique ;
- c) opérations actives de nos troupes visant à déjouer une attaque au gaz préparée ou menée par l'ennemi ;
- d) dispersion appropriée des troupes et des établissements arrière ;
- e) fourniture aux troupes d'équipements techniques de protection anti-gaz ;
- f) installation anti-chimique des abris et locaux ;
- g) opérations de décontamination ;
- h) soutien médical et vétérinaire ; et
- i) respect précis et strict des règles de conduite établies en cas d'attaque au gaz de l'ennemi (discipline chimique).

Le plan de défense anti-gaz est élaboré par le chef du service de guerre chimique de la formation militaire. Les directives concernant la défense aérienne et anti-gaz prévoient des instructions spéciales.

Chapitre 7 :

Soutien politique à l'activité de combat des troupes

1. Tâches du travail politique

63. La mission principale du travail politique dans l'Armée rouge des travailleurs et paysans est d'assurer et de renforcer la capacité de combat de l'Armée rouge en tant que soutien armé de la dictature prolétarienne.

Ceci est réalisé par l'ensemble de l'activité des organisateurs politiques en tant que canaux les plus importants de l'influence directrice de la direction prolétarienne dans l'armée, des mesures de nature organisationnelle et politique ainsi que le travail d'agitation et de propagande assurant dans l'armée la direction prolétarienne et la bonne application de la politique de classe.

64. La tâche de base du travail d'agitation et de propagande est d'inculquer au personnel de l'armée : la confiance inconditionnelle, le dévouement et la cohésion de tout le personnel autour des slogans et des idées du pouvoir soviétique, la compréhension correcte par les masses du rôle dirigeant du prolétariat dans l'alliance ouvrière-paysanne, une compréhension correcte des objectifs de classe de la guerre et des intérêts internationaux de la classe ouvrière et de tous les peuples exploités, ainsi qu'une volonté révolutionnaire de gagner. Tout travail d'agitation et de propagande en temps de guerre doit correspondre aux exigences de la plus stricte conservation du secret militaire.

65. Le travail politique devrait être basé sur la considération continue et en temps voulu de tous les détails de la situation de combat et politique, ainsi que sur une liaison et une interaction étroites avec le commandement et le quartier général.

Le travail de soutien politique à une opération (de combat) menée par l'organisateur politique et le personnel politique se traduit par des mesures qui englobent toutes ses propres troupes ainsi que les troupes ennemies et la population de la zone de front.

2. Travail politique parmi les troupes

66. Tout travail organisationnel-politique et d'agitation-propagande dans les unités de l'Armée rouge, en soutien à une opération et au combat, en partant de la tâche générale — renforcer la capacité de combat de l'Armée rouge comme soutien à la dictature prolétarienne — doit contribuer à la réussite la plus complète des tâches pratiques auxquelles les unités sont confrontées à chaque étape du combat.

67. Le travail politique doit toujours être basé sur une connaissance par le personnel dirigeant de l'état général (caractérisation) des formations et unités subordonnées. La base de la caractérisation d'une unité est constituée par les données sociopolitiques de son personnel (âge, parti, composition sociale et nationale) en tenant compte des informations politico-économiques sur la zone où l'unité a été mise à plein effectif ou d'où elle a reçu un renfort.

L'étude de l'état général de l'unité devrait conduire à une évaluation de son moral politique et de sa préparation au combat en termes des points de base suivants :

- a) état et humeur des hommes de l'Armée rouge à la fois sur le plan politique et en lien avec le durcissement au combat et l'implication, les résultats des combats précédents et les particularités du personnel de l'unité et de la branche de service ;
- b) relations mutuelles au sein du personnel ;
- c) humeur de service et personnelle (l'humeur au sein de l'armée et celle liée à l'état du pays) ;
- et
- d) état des organisations politiques ainsi que leur autorité et influence.

68. Une condition très importante de la capacité de combat des troupes est leur moral politique fort et stable.

En tenant compte dans ce contexte de toute l'importance des conditions administratives favorables (soutien matériel, souci des blessés, soin de fournir le confort nécessaire pendant le repos) et des mesures opportunes dans ce domaine, les organisateurs politiques sont obligés d'établir une telle interaction et influence organisationnelles dans le travail quotidien de toute la machinerie de service afin d'assurer le bien-être matériel au jour le jour de l'unité, en présentant au commandement ou au QG les mesures nécessaires à cet effet.

69. Les organisateurs politiques et le personnel politique sont obligés de révéler immédiatement (à la fois par communication avec le commandement et par contact direct avec les masses et l'étude de leur humeur) toutes les complications auxquelles une unité est confrontée à un moment donné. Après avoir veillé à l'élimination des sentiments négatifs grâce au système de travail politique de masse, les organisateurs politiques et le personnel politique doivent également faire preuve d'initiative dans le suivi par les organes appropriés des mesures administratives, organisationnelles et économiques nécessaires. Le commandement doit être informé immédiatement de tous les phénomènes négatifs.

70. Tout déserteur doit être considéré comme un traître et un opposant à la cause, au peuple travailleur et à ses camarades. Dans la lutte contre la désertion, il est essentiel, en s'appuyant sur l'opinion publique du personnel de l'Armée Rouge, d'employer les mesures punitives les plus sévères.

71. Une démonstration d'héroïsme, d'initiative intelligente, d'esprit opérationnel et de sacrifice de soi pour le bien de l'objectif commun devrait être félicitée par les commandants, les organisateurs politiques et le personnel politique par les mesures d'encouragement appropriées. Les unités de l'Armée rouge et la population ouvrière de l'URSS devraient être largement informées de tous ces cas et des exploits courageux de plusieurs unités.

72. Pour renforcer la capacité de combat des unités et formations, une grande importance est accordée à la bonne répartition de la couche prolétarienne au sein du personnel.

La densité prolétarienne de l'unité est généralement augmentée grâce au renfort.

Après coordination avec le commandement, un regroupement du personnel du groupe est permis dans des cas exceptionnels.

73. En lien avec l'augmentation de l'ampleur de l'agitation et de la propagande et l'importance accrue des moyens techniques (films, radio, etc.), les organisateurs politiques doivent accorder une attention particulière à la distribution correcte et à l'utilisation des forces et de l'organisation dédiées à l'éducation politique. Les organisateurs politiques doivent s'efforcer ici de fournir autant que possible les axes et secteurs décisifs en forces et ressources d'agitation, en tenant strictement compte du niveau national, social et culturel des différentes unités de l'armée, de la population locale et des troupes ennemies.

Avec ses propres ressources, la section politique d'un corps publie et distribue un journal et des brochures directement dans les régiments et les unités individuelles.

Toutes les possibilités et moyens disponibles (communications du QG, messagers des unités, et ainsi de suite) devraient être utilisés pour la distribution de journaux et de brochures dans le régiment.

74. Les organisateurs politiques et le personnel politique doivent utiliser tous les moyens pour organiser, observer et travailler avec le personnel sur les routes d'approvisionnement. Dans tout le travail réalisé dans les zones de service, il est essentiel de prêter une attention particulière à la lutte contre la panique, les rumeurs, les informations incorrectes provenant des blessés sur le déroulement des combats, etc.

L'agence politique organise le travail politique avec les contingents recrutés par une formation donnée dans des opérations défensives, en utilisant à cette fin les forces et les ressources des organisations civiles locales.

75. Lors du choix des méthodes et des moyens d'agitation et de propagande, le personnel politique et commandant doit toujours se conformer strictement à la situation générale, à l'état des hommes de l'Armée rouge, à leur degré de fatigue et à leurs besoins.

Dans une situation de combat direct, une importance décisive est attachée à l'exemple personnel du commandant, du travailleur d'éducation politique, du communiste et du membre du Komsomol. Pour cette raison, les commandants, organisateurs politiques et travailleurs d'éducation politique doivent toujours soutenir et encourager l'initiative décisive personnelle et l'exemple de combat de chaque combattant courageux, aussi bien lors d'une

offensive que dans la persévérance pendant la défense, et par leur exemple personnel et leur participation au combat influencer les masses de l'Armée Rouge afin d'atteindre le succès opérationnel. Le succès de l'influence politique sur les combattants dépend directement du comportement personnel du travailleur d'éducation politique au combat. Pour cette raison, faire preuve de détermination et d'audace à l'attaque, conserver son sang-froid et sa maîtrise de soi dans des conditions difficiles et être personnellement présent aux moments les plus difficiles de la situation de combat en première ligne sont des conditions indispensables pour les travailleurs d'éducation politique à tous les niveaux.

76. Lors de la préparation d'une offensive, toute l'attention des organisateurs politiques et tout le travail politique devraient être dirigés vers l'objectif principal : expliquer l'importance de l'offensive, créant ainsi une ambiance politique claire et en concentrant l'attention sur les méthodes nécessaires pendant le combat.

Lors de l'exécution d'un travail commun pour préparer une offensive parmi tous les hommes de l'Armée rouge, le commandement et le personnel politique ainsi que les organisations politiques doivent en même temps préparer à l'avance tous les combattants modèles, les plus solides et exemplaires pour gagner rapidement les sentiments des masses et les guider derrière le commandant aux étapes décisives du combat.

Une influence négative sur la mentalité des combattants pourrait être exercée par tout événement survenant au cours de la bataille (l'utilisation par l'ennemi de moyens de combat inhabituels ou de moyens visant à provoquer un effet psychologique). Dans de tels cas, ce sera la tâche de l'état-major commandant et politique ainsi que de tout le noyau du parti-Komsomol de maintenir, par l'exemple de calme et de ténacité, le sang-froid et la fermeté chez les hommes de l'Armée rouge.

En défense, les organisateurs politiques doivent développer leur obstination de toutes les manières possibles. En cas de percée ennemie, les organisateurs politiques (combattants politiques) aident à renforcer le courage et la ténacité des combattants, qui doivent piéger l'ennemi dans une pince de feu et ainsi permettre des contre-attaques depuis l'arrière. En cas de percée, les organisateurs politiques doivent apporter une aide décisive au commandement pour l'organisation de la défense par le feu par le personnel de l'État-major, les organisateurs politiques eux-mêmes, les directions, les établissements et les unités arrière.

77. L'approvisionnement direct sur le terrain a une importance énorme. Le travail politique auprès du personnel chargé de l'approvisionnement sur le terrain devrait inculquer une grande conscience de la responsabilité, de la ténacité, de la précision et de la rapidité.

78. Le désengagement dans toutes les conditions doit se faire de manière organisée et planifiée. Le personnel politique et les organisations politiques doivent tenir compte dans leur travail des changements correspondants dans la situation et donner la bonne orientation à l'agitation politique, en s'efforçant d'assurer à la fois le caractère planifié du désengagement et l'accomplissement de la nouvelle tâche imminente (passage à une position de défense et de contre-offensive).

Une condition très importante pour la tâche de soutien politique au désengagement est le maintien des communications ainsi que l'interaction et la précision du travail de l'état-major, du personnel politique et des combattants politiques. Sans perdre son sang-froid une seule minute, la personne responsable du personnel politique doit être présente là où l'on s'attend le plus aux signes de faiblesse et de panique.

Suite au désengagement, lorsque tout le personnel est dans un état de fatigue extrême, il est essentiel, en même temps que l'octroi de détente physique possible, d'utiliser aussi des formes de travail qui garantissent une détente morale et préviennent l'indifférence et la dépression.

3. Travail politique auprès de la population

79. Le but principal du travail organisationnel-politique et de l'agitation-propagande auprès de la population est de canaliser toute l'activité et les efforts des organisations locales et de la population vers un soutien maximal à la victoire de l'Armée Rouge.

Cet objectif est atteint par le travail parmi la population, exprimé par l'agitation politique et la propagande, le soutien politique pour l'exécution réussie et correcte des obligations, la bonne organisation de l'aide matérielle aux unités de la part des autorités locales et de la population, ainsi que l'établissement de relations correctes entre les autorités militaires et les organes locaux de pouvoir, les organisations publiques et politiques et la population.

80. La bonne organisation du travail parmi la population locale exige que les organes politiques se familiarisent avec sa situation politique ainsi qu'avec tous les problèmes affectant les intérêts de la population locale. Cette familiarisation devrait être basée sur une étude systématique des zones correspondantes de la disposition des formations.

Les résultats de l'étude de ces zones et de la population locale devraient fournir les conclusions de base directement nécessaires pour le travail du commandement, des organisateurs politiques et du personnel politique sur les questions suivantes :

- a) la situation économique générale de la région ;
- b) la composition nationale et sociale de la population ;
- c) la position matérielle des différents groupes sociaux de la population ; et
- d) la situation politique de la région (sentiments, groupements politiques, attitude envers la guerre et l'Armée rouge).

81. Une tâche très importante des organes politiques et du personnel politique est l'utilisation rationnelle de l'initiative et des efforts des organes locaux du pouvoir et des organisations publiques pour soutenir la cause de la victoire. Toutes les questions concernant les intérêts de la population et le travail des organes locaux du pouvoir et des organisations publiques devraient être réglées par le commandement et les organisateurs politiques avec la participation des représentants des autorités locales. Toutes les mesures liées au travail auprès de la population sont mises en œuvre par le soviet local et les organisations publiques avec la participation active des organisateurs et du personnel politique.

82. Les missions des agences politiques de l'armée incluent :

- a) montrer de l'initiative pour guider les choses lorsqu'il y a du retard ou que le travail lié aux intérêts immédiats de l'armée avance mal ou dans la mauvaise direction ;
- b) apporter toute l'aide possible aux autorités et organisations locales dans leur travail ; et
- c) réaliser directement des tâches dans les domaines où les autorités locales n'ont pas encore eu la possibilité de commencer le travail.

83. Le besoin d'un arrière politiquement fort et suffisamment organisé sur le plan administratif met en avant la tâche d'un soutien sans faille aux autorités compétentes dans leur travail d'organisation des comités révolutionnaires.

Les comités révolutionnaires fonctionnent sur la base de règlements spéciaux qui les régissent.

84. L'ensemble du système de relations mutuelles avec la population devrait être basé sur une connaissance de ses singularités nationales et sociales, de ses coutumes, de sa morale et de sa religion, ainsi que sur une attitude sensible, tactique et attentive envers elle.

C'est particulièrement important pour le territoire ennemi, où la population a une idée fausse de la véritable politique du pouvoir soviétique et de sa politique nationale et sa tolérance religieuse en particulier. Tout le travail éducatif parmi ses propres troupes devrait être mené en accord avec cela.

Pour assurer des relations normales avec la population locale, les organisateurs politiques et le personnel politique doivent influencer systématiquement la ligne de politique

punitive à l'égard des personnes ou organismes qui violent les droits personnels ou matériels de la population, s'efforcer d'obtenir l'enquête la plus rapide sur les cas individuels et organiser la bonne information de la population sur les sanctions infligées aux coupables.

Lorsque cela est nécessaire, les unités devraient fournir à la population l'assistance appropriée, notamment en donnant des avertissements en temps utile d'un danger imminent, en prévenant une panique possible, en donnant des instructions sur l'auto-protection contre le feu, le gaz et les attaques aériennes ennemies, et ainsi de suite, ainsi qu'en attribuant (temporairement) des travailleurs de l'unité pour le travail adéquat, surtout pendant la période organisationnelle.

85. Le soutien politique et l'aide à la bonne répartition des services, qui touchent souvent les intérêts vitaux de la population et, d'autre part, sont d'une grande importance pour l'armée, constituent une tâche très importante accomplie par les organisateurs politiques. Le principe de classe, en tant que principe principal et directeur, doit être respecté lors de l'attribution des responsabilités entre les différents groupes de la population. Le plus gros fardeau des obligations doit être supporté par les éléments non travailleurs, le moins par les pauvres ruraux et urbains.

Le soutien politique direct aux obligations se compose de :

- a) l'organisation et la réalisation du travail d'agitation-explicatif et
- b) l'observation politique de la bonne exécution des obligations et la régulation de certains excès possibles.

Le contenu du travail parmi la population des zones libérées de l'ennemi est complété par une explication de l'essence du pouvoir soviétique, de sa politique dans divers domaines visant à satisfaire les intérêts des travailleurs et de la politique nationale, ainsi qu'une dénonciation de la politique des classes dirigeantes du pays ennemi.

86. Dans les zones libérées de l'armée rouge ennemie, les organisations sont obligées de contribuer à purger la région des éléments contre-révolutionnaires et hostiles et aussi de fournir à la population ouvrière toute l'aide possible dans sa lutte des classes contre la bourgeoisie, les propriétaires fonciers et les paysans riches.

87. Lors d'une offensive, l'enveloppement politique rapide et complet de la population en tant que condition très importante pour la consolidation de l'arrière est d'autant plus significatif que l'avance de nos troupes est profonde. Les organisateurs politiques doivent déterminer à l'avance ici les principales mesures organisationnelles, politiques et économiques qui doivent être mises en œuvre dans les zones occupées.

À mesure que les troupes avancent, les organisateurs politiques, en collaboration avec les comités militaires-révolutionnaires, prennent des mesures immédiates (basées sur les statuts correspondants) pour l'extension cohérente du système des comités militaires-révolutionnaires des plus hauts niveaux administratifs-territoriaux aux plus bas, en sécurisant d'abord les centres les plus importants.

88. Lors du retrait, le travail auprès de la population est effectué dans les domaines suivants :

d'abord, préparation de la population pour l'influence politique appropriée sur les troupes ennemies, deuxième, préparation de mesures pour réguler le mouvement des réfugiés et, troisièmement, préparation de mesures pour fermer les organes locaux du pouvoir et évacuer.

Chapitre 8 :

Soutien logistique de l'activité de combat des troupes

1. Directives générales

89. L'état de l'arrière d'une formation militaire lors de la prise d'une décision opérationnelle est pris en compte comme une donnée de base de la situation influençant la détermination de l'étendue et des méthodes d'exécution de la mission opérationnelle.

Lorsqu'il évalue ses forces, le commandant de la formation militaire établit :

- a) ce qui est demandé à l'arrière pour accomplir la mission opérationnelle ;
- b) dans quelle mesure l'état actuel de l'arrière satisfait les exigences qu'on lui impose ;
- c) quelles sont les possibilités disponibles (y compris les ressources mises à disposition par le commandant supérieur) pour amener l'arrière, dans le temps disponible, à l'état requis par la mission ; et
- d) quelle influence tout cela exerce sur la décision opérationnelle.

La situation pourrait exiger, dans l'intérêt opérationnel, que l'activité de l'arrière et la dépense de ressources soient portées à leur plus haute intensité, mais il est nécessaire de bien être conscient des conséquences possibles ici et d'adopter des mesures à temps pour restaurer le plus rapidement possible l'activité normale de l'arrière.

90. La responsabilité générale du soutien logistique pour l'activité de combat de la formation militaire incombe également, en plus du commandement, à son chef d'état-major ; pour cette raison, ce dernier doit à tout moment connaître l'état des services arrière de sa formation et soumettre au commandant, pour adoption de la décision opérationnelle, des données complètes à ce sujet.

La direction de l'activité des services arrière est exercée par :

- a) dans le corps de fusiliers, le chef d'état-major via le chef du service de mise en scène et de transport ;
- b) dans la division de fusiliers, le chef d'état-major via le chef de la section chargée de la mise en place des services arrière ; et
- c) dans le régiment de fusiliers, l'adjoint du commandant de régiment pour les affaires administratives conformément aux directives du commandant de régiment ou du chef d'état-major.

Les instructions concernant la mise en place des services arrière, suite à la ratification du plan de mise en place des services arrière par le commandant, sont données par le chef d'état-major de la formation militaire.

91. Avant l'occupation des zones pour l'installation des établissements de service arrière, une reconnaissance de ces zones est effectuée par des personnes spécialement désignées du commandement, du personnel politique, administratif, médical et vétérinaire.

La reconnaissance d'une zone de service arrière consiste à :

- a) une inspection des voies de communication et des installations de communication ;
- b) un sondage sur l'état de tous types de réserves locales et de moyens de production ;
- c) une reconnaissance politico-militaire de la population locale ;
- d) une reconnaissance médicale et vétérinaire ; et
- e) une reconnaissance chimique.

Sur la base des données de reconnaissance médicale :

Dans les localités peuplées avec une morbidité épidémique importante, les établissements de service arrière ne sont pas du tout installés ;

Il est également interdit d'occuper des maisons individuelles avec des patients souffrant de maladies infectieuses, ces maisons étant clairement indiquées par le marquage approprié sur le mur extérieur ; et
Les puits contenant de l'eau non potable sont fermés et d'autres mesures assurant le bien-être médical des troupes sont également adoptées.

2. Essence de la création des services arrière

92. La mise en place des services arrière vise à :

- a) l'organisation de la fourniture régulière et ponctuelle des troupes en munitions, nourriture et autres approvisionnements, ainsi que la livraison à l'arrière de tous les biens non nécessaires aux troupes et ayant de la valeur, y compris le butin (le service de ravitaillement) ;
- b) l'organisation de l'évacuation et du traitement des personnes et des chevaux ;
- c) le remplacement des personnes et des chevaux ;
- d) l'organisation de l'évacuation des prisonniers et, dans certains cas (pendant les retraits), l'évacuation de la population en âge de conscription et la régulation du flux de réfugiés ; et
- e) le maintien de la stabilité politique à l'arrière (élimination de l'espionnage et des activités contre-révolutionnaires, maintien de l'ordre révolutionnaire, etc.).

93. La mise en place des services arrière se compose de :

- a) détermination des zones des formations militaires ;
- b) organisation des voies de communication, leur protection et les communications qui s'y déroulent ;
- c) hébergement des réserves mobiles sur les voies de communication et organisation de l'approvisionnement ainsi que de la livraison et de la collecte des ressources locales ;
- d) hébergement des établissements médicaux et organisation de l'évacuation des personnes et des chevaux ; et
- e) organisation d'un service de transit et établissement de l'ordre général à l'arrière.

94. Les services arrière sont mis en place par le QG de la formation militaire (dans un régiment par l'adjoint du commandant du régiment) à l'intérieur de sa zone. Les zones des formations militaires sont déterminées par l'état-major du commandant supérieur à l'aide de lignes de division (latérales et arrière) en fonction du réseau de routes nécessaire pour l'organisation de l'approvisionnement et de l'évacuation, ainsi qu'avec l'extension possible et la plus favorable des installations de services arrière organiques (dans une division et un régiment) et celles attribuées par le commandement de l'armée (dans un corps).

Les zones des formations militaires sont limitées à l'avant par la ligne étendue de leurs troupes, sur les flancs par les lignes de séparation des unités adjacentes et à l'arrière par les lignes arrière. La zone du corps de fusiliers est divisée en zones de divisions de fusiliers et une zone arrière du corps ; la zone de la division de fusiliers est divisée en zones de régiments de fusiliers et la zone arrière de la division.

La profondeur normale de la zone d'un :

- a) l'arrière du corps est à 1 journée de marche ;
- b) l'arrière de la division est à 1 journée de marche ; et
- c) l'arrière du régiment est jusqu'à une demi-journée de marche.

Pendant une période de combats intensifs, lorsque des rotations plus rapides des transports sont nécessaires, la profondeur de la zone d'une formation militaire est réduite par ordre du commandant supérieur ; en revanche, lors du transfert des installations de transport à un corps d'armée, la profondeur de la zone arrière du corps est augmentée. En règle générale, la profondeur de la zone arrière d'un corps est déterminée par le point de rencontre des liaisons divisionnaires et du corps dans la chaîne d'approvisionnement et par la ligne arrière (mot illisible) traversant le dépôt de la zone des communications.

95. Pour le mouvement des trains de matériel et du transport (artillerie, nourriture, médical, etc.), des ravitaillements et des prisonniers, les suivants sont choisis à l'intérieur des limites de la zone de la formation militaire :

- a) routes d'approvisionnement ;
- b) routes d'évacuation ;
- c) routes arrière ; et
- d) la section non goudronnée de la route militaire.

Dans le but de se cacher et d'assurer une plus grande sécurité contre les raids aériens ennemis, ainsi que pour faciliter les déplacements, il est utile de choisir, à l'intérieur des lignes de division établies, un grand nombre de routes. Ce n'est qu'un manque de routes adaptées au trafic qui peut obliger à se limiter à une seule route pour tous les usages. S'il y a suffisamment de routes, afin d'obtenir une meilleure conformité du trafic de transport au plan général, deux routes devraient être choisies pour ce trafic : une pour l'approvisionnement, l'autre pour le retour à vide. Il est utile, dans ce cas, afin d'utiliser le retour à vide pour évacuer les blessés au combat (mais en aucun cas les patients atteints de maladies infectieuses), de combiner l'itinéraire d'évacuation avec la route choisie pour les trajets à vide. Si le transport motorisé est disponible, une route spéciale devrait être attribuée.

96. Les routes d'approvisionnement et d'évacuation commencent :

- a) pour le corps de fusiliers depuis le dépôt de la zone de communication et
- b) pour la division de fusiliers depuis l'endroit où le transport du corps et le transport de la division se rencontrent et s'étendent jusqu'au point de jonction avec les trains de bagages.

Le choix des routes d'approvisionnement et d'évacuation, leur maintien en bon état, l'organisation du transport des marchandises le long de ces routes, la protection des routes et des marchandises transportées, l'établissement de l'ordre de circulation sur les routes d'approvisionnement ainsi que pour le ravitaillement en hommes et en chevaux et pour les prisonniers, l'organisation des communications et le maintien de l'ordre général sur les routes d'approvisionnement font partie des responsabilités des QG correspondants.

97. Les routes arrière sont réservées pour le déplacement des troupes et des trains en cas de retrait. Leur direction est indiquée pour chaque division par l'état-major du corps, conformément aux idées du commandant de corps concernant les opérations en cas d'échec ou de retrait prévu à l'avance.

Le plan de travail pour réparer les routes arrière est élaboré par l'ingénieur du corps, sous la direction duquel ce travail est réalisé.

Étant donné l'existence de plusieurs routes dans la direction indiquée pour la division, ces routes sont réparties entre les régiments par l'état-major de la division et mises en bon état par les ingénieurs de la division.

98. La section non revêtue de la route militaire desservant le corps commence au dépôt de la zone de communication et s'étend jusqu'au quartier général du corps, et elle est équipée d'étapes et de communications. L'étape principale est située dans la zone de disposition du quartier général du corps, mais pas à plus d'une journée de marche de la ligne étendue.

Le tronçon non pavé de la route militaire comprend la bande de territoire adjacente qui est déterminée par les lignes de division latérales du corps ou par des directives particulières du QG de l'armée (via le chef des routes militaires).

L'incorporation du territoire adjacent dans le secteur non pavé vise à créer, par le contrôle militaire, un arrière solide pour les troupes sur le terrain ainsi que le bien-être médical et vétérinaire, en assurant le contrôle et la sécurité du trafic des trains et des transports et en garantissant le fonctionnement ininterrompu et organisé des installations locales (transport, logement, approvisionnement et autres).

Les ressources pour l'aménagement du secteur non pavé (unités d'étape, moyens de communication, détachements de routes militaires et autres) sont attribuées par le chef de la

section non pavée de la route militaire—le chef du service de transport et d'étape du corps de fusiliers (CSTS) sur ordre du chef de la route militaire.

En tant que représentant du service des lignes de transport militaire dans le corps, le CSTS est responsable de l'organisation de l'approvisionnement depuis le dépôt de la zone de communications jusqu'au point de rencontre avec le maillon divisionnaire dans la chaîne d'approvisionnement 37 et de la sécurité de l'arrière du corps. Sur les instructions du chef d'état-major, il dirige l'utilisation des moyens de transport organiques ainsi que des unités et établissements au service du secteur non revêtu de la voie militaire et de ceux attachés au corps, et organise : a) le travail du point de rencontre des maillons divisionnaire et du corps dans la chaîne d'approvisionnement ; et b) les communications continues avec le chef de la voie militaire, qui installe le dépôt de la zone de communications pour le corps, recevant de sa part des instructions concernant le lien du travail de jonction de l'approvisionnement ferroviaire avec le secteur non revêtu de la voie militaire.

Étant donné le manque de routes, les itinéraires d'approvisionnement et d'évacuation pourraient coïncider totalement ou partiellement avec le secteur non goudronné de la route militaire.

99. Les établissements arrière sont situés près du QG de la formation militaire sur les secteurs non revêtus des routes militaires et des itinéraires d'approvisionnement et d'évacuation, en fonction de la nature du combat et de l'opération donnés, et dans des endroits qui leur assurent commodité de fonctionnement en termes de service aux troupes et de dissimulation.

100. Les mesures pour protéger les services arrière s'élèvent à :

- a) sécuriser les établissements arrière et les installations de communication contre la capture ;
- b) protéger l'arrière contre les attaques aériennes et chimiques ; et
- c) maintenir l'ordre général dans la zone arrière.

L'arrière est protégé dans les zones des secteurs non pavés des routes militaires par les unités de l'étape et ailleurs par les détails de fatigue venant des établissements arrière.

La défense aérienne et anti-gaz est organisée sur une base commune avec les troupes.

3. Le service des approvisionnements

101. La mission de l'approvisionnement consiste à satisfaire constamment, de manière planifiée et en temps voulu, les troupes avec tout ce qui est nécessaire à la fois pour les opérations de combat et pour maintenir leur vitalité.

L'approvisionnement en termes de types d'articles est subdivisé en :

- a) artillerie et guerre chimique ;
- b) approvisionnement du quartier-maître ; et
- c) technique.

Pour assurer un approvisionnement ininterrompu, les formations militaires disposent dans leurs moyens de transport et leurs hommes de réserves mobiles établies par des tableaux d'allocations spéciaux.

Les chefs correspondants des branches de l'armée et des services sont responsables des réserves et s'occupent de leur approvisionnement.

L'approvisionnement est normalement assuré par des moyens de transport organiques, mais, si nécessaire, les moyens de transport des formations militaires sont renforcés par l'approvisionnement par la population locale ou par les moyens d'une formation supérieure.

102. Les tâches de l'approvisionnement en artillerie consistent à :

- a) l'approvisionnement en munitions des troupes ;
- b) la distribution aux troupes d'articles d'armement, d'un train spécial de munitions d'artillerie, de munitions d'artillerie, d'instruments et de lubrifiants ; et

c) l'entretien, la réparation et la récupération sur le champ de bataille du matériel d'artillerie (y compris le butin).

La continuité et la rapidité du remplacement des munitions dépensées sont assurées par l'échelonnement correspondant des réserves mobiles et par la mise en place de la circulation des moyens de transport en fonction de la nature des opérations de combat.

Étant donné le besoin de recharger rapidement les munitions utilisées au combat, les moyens de transport des formations militaires sont déplacés jusqu'à la zone de la formation militaire principale (la profondeur des maillons de la chaîne d'approvisionnement est réduite).

Dans certains cas (étant donné les longues préparations pour une offensive contre une zone ennemie fortifiée), en plus des réserves mobiles, il est permis de former des réserves attachées aux troupes dans des lieux de stockage spéciaux ou des magasins installés dans les positions d'artillerie.

Les armes et autres pièces d'artillerie laissées sur le champ de bataille à la fois par l'ennemi et par ses propres troupes sont récupérées par des équipes spéciales de collecte d'armes. Ces équipes sont organisées dans les régiments et les divisions.

Les équipes régimentaires de collecte d'armes ramassent sur le champ de bataille des armes, des munitions et d'autres équipements d'artillerie ainsi que des armes prises aux prisonniers. Les biens collectés sont immédiatement transportés du champ de bataille vers un train de bagages.

Les équipes régimentaires de collecte d'armes travaillent dans la zone du régiment ; les équipes de division collectent les armes que les équipes régimentaires n'ont pas ramassées dans la zone de division.

En plus de ce qui a été dit, les équipes de collecte d'armes acceptent les armes des établissements médicaux et effectuent également une inspection approfondie de toutes les localités habitées dans la zone de déploiement de la division (corps), en prenant des habitants locaux les armes et l'artillerie qu'ils avaient cachées.

Toutes les armes confisquées et tous les articles d'artillerie sont envoyés par ordre du chef de l'artillerie divisionnaire vers l'étape la plus proche pour être transférés au chef de la route militaire.

L'équipement de guerre chimique est fourni aux unités de troupe par ordre des chefs du service de guerre chimique des formations militaires correspondantes, à l'exception des obus d'artillerie chimique, des bombes aériennes chimiques et des grenades à main et grenades pour fusil, qui sont distribués aux troupes par les services d'approvisionnement en artillerie. L'équipement chimique est normalement fourni au corps et à la division par le dépôt chimique du corps, de manière appropriée selon les échelons.

L'équipement de guerre chimique est entretenu pour le matériel anti-gaz par les services d'approvisionnement en guerre chimique et pour le matériel par les services d'approvisionnement en artillerie.

Lors d'une longue pause, les troupes sont approvisionnées en équipements chimiques nécessaires pour la protection antichimique positionnelle via le dépôt de guerre chimique du corps.

Les équipements chimiques sont collectés sur le champ de bataille de la même manière que le matériel d'artillerie est récupéré. Une attention particulière est accordée ici au transfert rapide des dispositifs de guerre chimique capturés vers les organes de service de guerre chimique appropriés pour étude.

103. La fourniture aux troupes des articles de vivres de intendance (nourriture, fourrage, vêtements, chaussures, équipement personnel et transport) est basée sur l'approvisionnement depuis l'arrière et l'utilisation des ressources locales et du matériel capturé à l'ennemi. Les articles de ravitaillement capturés à l'ennemi réduisent en conséquence le quota de ravitaillement.

En règle générale, l'approvisionnement est assuré par le déplacement des moyens de transport de l'arrière vers l'avant ; cependant, selon la situation et les conditions locales, l'approvisionnement peut être assuré par l'envoi par les organes d'approvisionnement avancés de leurs propres moyens de transport vers les établissements d'approvisionnement arrière les plus proches.

La procédure pour l'utilisation des ressources locales est déterminée par le commandement de la formation militaire.

Les achats sont effectués :

- a) par achat en espèces et
- b) par réquisitions en espèces.

Sur son propre territoire, les réquisitions sont effectuées conformément aux directives du commandement par les autorités civiles locales, et sur le territoire ennemi par les organes administratifs de la formation militaire, directement ou via les comités révolutionnaires, lorsque ceux-ci ont été organisés. L'utilisation des ressources locales pour obtenir des provisions auprès des propriétaires d'appartements est principalement employée pour la cavalerie et les petites unités d'infanterie opérant loin de leurs unités.

L'excédent est transporté depuis les zones organisationnelles par les wagons vides qui reviennent, et lors du retrait, si les moyens de transport internes sont pleinement chargés, par des charrettes de la population locale.

104. Le matériel du génie (équipement de position, fil, pots de fumée, matériel de franchissement de rivières léger, matériel de dynamitage, etc.) est fourni avec les ressources des dépôts du génie.

Le matériel de communication (câbles, appareils téléphoniques et similaires) est fourni par la compagnie de transmissions d'une division de fusiliers et le bataillon de transmissions d'un corps de fusiliers.

4. Le service médical

105. Les tâches du service médical sont :

- a) l'évacuation et le traitement des blessés, des victimes de gaz de guerre et des malades ;
- b) la mise en place de mesures pour prévenir l'apparition et la propagation des maladies parmi les troupes et la population locale, notamment par le biais d'activités d'éducation sanitaire ; et
- c) le renfort des troupes en personnel médical et sanitaire ainsi qu'en équipements.

106. L'assistance médicale, le traitement et l'évacuation des blessés, des victimes de gaz de guerre et des malades sont effectués :

- a) dans le régiment par l'unité médicale du régiment, qui en temps de combat établit un centre médical d'assistance avancé (régimentaire) ; si nécessaire, des centres médicaux d'assistance supplémentaires peuvent être créés ;
- b) dans la division par le détachement de pansement divisionnaire, qui en temps de combat installe un centre médical d'assistance principal (divisionnaire) et, dans certains cas, crée des centres auxiliaires ; l'hôpital divisionnaire ; le détachement sanitaire et épidémiologique ; et le détachement d'évacuation ; et
- c) dans le corps d'armée par les hôpitaux du corps.

Le centre principal d'assistance médicale se trouve à moins d'une demi-journée de marche du front. La distance entre le centre principal d'assistance médicale et l'hôpital de division, ainsi qu'entre ce dernier et l'hôpital de corps, ne doit normalement pas dépasser une journée de marche chacun ; dans les cas où cette distance est plus grande et compte tenu de conditions de circulation défavorables (la mauvaise qualité des routes, le mauvais temps, etc.), des postes de premiers soins organisés par le détachement d'évacuation de la division sont répartis sur le parcours.

107. Les blessés, les victimes des gaz de guerre et les malades sont transportés par les moyens médicaux du régiment, de la division et du corps et, en règle générale, par chaque établissement depuis le front jusqu'à lui-même.

Si nécessaire, on peut utiliser les transports de rations vides (trains) et les chariots des habitants locaux pour évacuer les blessés et les victimes des gaz de guerre.

Le traitement des patients atteints de maladies infectieuses et les mesures pour améliorer les conditions sanitaires de la zone de division sont assurés par le détachement épidémique de la division.

5. Le service vétérinaire

108. Les tâches du service vétérinaire sont :

- a) la mise en œuvre de mesures vétérinaires préventives et anti-épizootiques ;
- b) le traitement et l'évacuation des montures et autres animaux organiques ;
- c) la supervision vétérinaire de l'abattage du bétail et des produits carnés ;
- d) l'observation de la santé vétérinaire de la zone ; et
- e) le renforcement des troupes avec du personnel et du matériel vétérinaire.

109. Le traitement et l'évacuation sont effectués au moyen de :

- a) dans le régiment : de l'hôpital vétérinaire ;
- b) dans la division : de l'hôpital vétérinaire divisionnaire ;
- c) dans le corps : de l'hôpital vétérinaire du corps ; et
- d) dans les unités militaires avec un petit nombre de montures : du centre d'assistance vétérinaire et médicale.

110. Lesdits établissements sont des étapes d'une évacuation qui sont généralement disposées en profondeur sur une distance d'un demi-jour à un jour de marche.

L'approvisionnement en montures est évacué en formation de marche jusqu'à la station de montage. La vitesse normale de déplacement des grands chevaux est de 3 kilomètres par heure. Des hommes de l'Armée rouge sont désignés pour accompagner les chevaux évacués à raison d'un pour 3 à 5 chevaux, et, si nécessaire, des personnes du service vétérinaire également. Les chevaux évacués sont nourris aux étapes d'évacuation et aux étapes de route militaire.

6. Mouvement des réapprovisionnements, des prisonniers et de la population mobilisable

111. Le ravitaillement humain se fait depuis la gare le long de la section non goudronnée de la route militaire, d'étape en étape, jusqu'à la réception du corps (régiment de réserve), où il subit un traitement médical et est réparti dans les divisions et autres unités. En route, le ravitaillement reçoit 42 assistance médicale et nourriture aux étapes. Le régiment de réserve est situé près du quartier général du corps. Le ravitaillement, qui est envoyé de la réception du corps aux formations militaires (unités), est accompagné par des officiers d'acceptation (officiers subalternes et instructeurs politiques) envoyés à cet effet par le commandement de la formation ou de l'unité à laquelle il a été affecté. Le ravitaillement doit être intégré dans les unités dont le moral a été abaissé par des combats infructueux après qu'un travail politique y a été mené de manière persistante.

Le ravitaillement du cheval se fait par étapes. Il est nourri à chaque étape.

112. Le retrait des prisonniers de la zone d'opérations d'un régiment est organisé par l'état-major régimentaire. Le nombre strictement nécessaire de personnes provenant d'unités qui ne sont pas engagées dans le combat à ce moment est affecté pour l'escorte. Les prisonniers capturés sont soigneusement inspectés, et toutes les armes, papiers et correspondances leur sont retirés. Les prisonniers doivent être déplacés en groupes séparés : officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

Les prisonniers sont escortés sous le commandement d'un commandant depuis l'état-major de la division jusqu'à celui du corps, puis par étapes sur le tronçon non goudronné de la route militaire.

113. La population en âge de conscription est (si nécessaire) amenée via les postes de transit le long de la route militaire. Les volontaires souhaitant rejoindre l'Armée rouge sont acheminés de la même manière. Chaque unité militaire aide les volontaires en les orientant vers le QG de la formation militaire ; il est interdit de les incorporer directement. Les volontaires sont mis à la disposition du commandement de l'armée.

SECTION II

Combat

Chapitre 9 :

Règlements généraux

1. La manœuvre

114. Une manœuvre d'une formation militaire est la somme totale de tous ses mouvements et opérations réalisés dans le but de :

- a) en supposant la disposition la plus favorable vis-à-vis de l'ennemi pour le combat de toute la formation militaire et
- b) en mettant l'ennemi dans une position défavorable pour le combat de ses unités.

La manœuvre dans le combat d'une formation militaire consiste à ce qui suit en interagissant entre eux dans la profondeur de la bataille : la manœuvre de l'infanterie et la manœuvre de l'artillerie (tir et sur roues) et d'autres armes attachées à la formation militaire.

Une manœuvre après le combat, en cas de succès, devrait viser à assurer l'annihilation finale de l'ennemi et, en cas d'échec, l'occupation d'une position permettant de mener le combat dans des conditions plus favorables ou de l'éviter.

Selon la forme de combat pour laquelle une manœuvre est réalisée, celle-ci peut être offensive, défensive ou rétrograde.

115. En offensive, la forme de manœuvre la plus décisive est celle des opérations conduisant à l'encerclement de l'ennemi. Les opérations suivantes en sont des exemples : l'enveloppement large de la disposition de l'ennemi—sur un ou les deux flancs—pour une attaque décisive contre ses forces principales, atteignant leurs voies de retraite, avec des opérations simultanées sur le front.

L'enveloppement large est réalisé par des unités qui opèrent en coordination tactique avec celles qui attaquent sur le front. Les unités enveloppantes doivent être suffisamment puissantes pour porter un coup décisif contre les forces principales de l'ennemi dans les conditions les plus dangereuses pour lui. La réussite de l'enveloppement doit surprendre l'ennemi ; pour cette raison, son succès ne peut être obtenu que grâce à l'extraordinaire rapidité des opérations des unités enveloppantes.

Il est avantageux d'utiliser des unités montées et motorisées pour un large enveloppement.

L'enveloppement rapproché d'un ou des deux flancs réalisé par des unités opérant en coordination de feu (artillerie ou mitrailleuse) avec celles attaquant de front est utilisé dans tous les cas où la situation ne permet pas un enveloppement profond par des forces importantes.

Dans les deux cas, que ce soit pour un enveloppement large ou serré, il est essentiel, lors de la planification des forces supérieures pour les groupes d'enveloppement larges ou serrés, de laisser des forces pour une attaque frontale capables, par leurs opérations actives, de troubler l'ennemi sur la force de l'enveloppement large ou serré et, en avançant, de le retenir, ne lui laissant pas la possibilité d'éviter l'assaut des unités d'enveloppement larges ou serrés.

Il est essentiel d'employer toujours un large (ou rapproché) enveloppement lorsque l'ennemi a un flanc ouvert permettant une manœuvre libre.

Chaque fois qu'une occasion se présente, il est essentiel de s'efforcer de passer d'un encerclement rapproché à un encerclement large afin, après avoir coupé les voies de retraite de l'ennemi, d'anéantir ses forces principales.

Tout en accomplissant principalement leur mission principale, les groupes à enveloppement large et rapproché doivent en même temps protéger attentivement leurs flancs contre les contre-attaques ennemies : par des mouvements en échelon, le déploiement de forces de blocage dans les directions menacées, la sécurité et la reconnaissance.

116. Étant donné l'impossibilité de réaliser une enveloppe large (le front continu de l'ennemi), le front de l'ennemi est percé, ce qui culmine par une pénétration dans une certaine direction profondément dans sa zone de défense, la défaite de ses forces principales, puis l'enveloppement large et étroit des flancs qui se sont formés dans le but d'élargir et d'approfondir la brèche et d'anéantir les unités fragmentées du front de l'ennemi.

Pour percer une ligne de front, il faut des forces supérieures dans la zone de l'offensive du groupe d'assaut, surtout des forces de tir (artillerie), et une interaction indissoluble de l'infanterie avec l'artillerie et autres moyens d'attaque (chars). En concentrant des forces supérieures dans le groupe d'assaut au détriment d'autres secteurs du front, il est possible de percer avec succès le front ennemi même sans supériorité globale en forces.

Les unités qui effectuent la brèche opèrent de manière concertée, avançant continuellement, aidant les unités adjacentes et s'alignant avec les unités en avant. Aucun autre alignement n'est autorisé.

117. En cas de succès lors d'une bataille offensive dans le secteur de la force de maintien et d'échec dans le secteur des opérations du groupe d'assaut, la manœuvre consiste à développer les opérations de la force de maintien par les seconds échelons du groupe d'assaut. Ainsi, l'ordre de bataille doit être flexiblement mobile, permettant de constituer un groupe d'assaut dans le secteur du succès décisif. Le commandant supérieur ainsi que le commandant du second échelon du groupe d'assaut doivent pouvoir faire preuve d'initiative au moment nécessaire.

118. Dans la défense, la manœuvre consiste à repousser une offensive ennemie avant le front et à y répondre par un enveloppement large et rapproché (si les flancs sont ouverts) ainsi que par des percées.

Lors des opérations défensives visant à passer à l'offensive, la manœuvre consiste à immobiliser les principales forces ennemies sur le bord avancé de la zone de défense, à les affaiblir par le feu depuis cette zone, puis à frapper un flanc avec un groupe (ou des groupes) d'assaut.

Lors des opérations défensives visant à gagner du temps et qui ne sont pas liées à la tenue d'une position précise, la manœuvre consiste à forcer les forces principales de l'ennemi à se déployer par le feu et des contre-attaques individuelles depuis les positions occupées, les contenir puis retirer secrètement ses forces principales vers la position suivante.

119. Lors d'un retrait forcé, le but de la manœuvre est de décrocher rapidement et de retirer ses forces principales de l'attaque ennemie afin de se regrouper dans une nouvelle zone pour infliger une défaite décisive.

120. Une manœuvre devrait se distinguer par sa flexibilité et sa capacité à combiner, en fonction de la situation, les différentes formes : offensive, défensive et rétrograde.

Le type de manœuvre est choisi en accord précis avec la situation et est effectué avec le plus grand secret et rapidité, ne laissant pas à l'ennemi le temps, une fois la manœuvre découverte, de prendre des mesures de contre-action.

La dissimulation se fait en :

- a) semant la confusion chez l'ennemi grâce aux opérations actives de la force de maintien ;
- b) en s'adaptant au terrain et en se camouflant ;

- c) en effectuant la manœuvre rapidement et correctement, surtout la nuit, dans le brouillard, etc. ; et
- d) en gardant secrètes les préparations de la manœuvre et ses objectifs.

Pour sa réussite, une manœuvre devrait, autant que possible, consister en des mouvements directs et simples.

121. La réalisation d'une manœuvre est soutenue par des mesures de reconnaissance, de sécurité et de dissimulation. Une attention particulière est accordée à l'organisation de la défense aérienne. Un raid aérien ennemi ne doit pas arrêter la réalisation d'une manœuvre : après avoir pris des formations réduisant les pertes et repoussé les avions ennemis par le feu, les troupes doivent effectuer leur manœuvre exactement au moment indiqué.

2. Ordre de bataille

122. Pour mener une bataille conformément à la décision du commandant, la formation militaire se déploie dans un ordre de bataille destiné à assurer :

- a) défaite de l'ennemi grâce au regroupement des forces principales et des ressources dans le secteur décisif ;
- b) interaction de toutes les armes pour atteindre l'objectif fixé ;
- c) flexibilité offrant la possibilité, selon l'évolution de la situation, de changer l'affectation des unités et la direction de leurs opérations ; et
- d) possibilité de repousser les attaques surprise de l'ennemi.

L'ordre de bataille d'une formation militaire consiste tactiquement en des forces d'assaut et de maintien, une réserve (parfois) et des groupes de tir (artillerie).

Les unités d'armes spéciales rattachées à la formation militaire sont soit intégrées dans les groupes tactiques de l'ordre de bataille, soit constituent des groupes indépendants.

123. Le groupe d'assaut dans une bataille offensive, opérant dans le secteur du coup principal, a pour mission d'anéantir l'ennemi et de capturer ses armes. Pas moins des deux tiers de toutes les forces de la formation militaire sont assignés au groupe d'assaut. Étant donné une supériorité considérable en forces et une situation particulièrement favorable, deux groupes d'assaut peuvent être désignés pour un large enveloppement des deux flancs ennemis.

Le groupe d'assaut (groupes) dans une bataille défensive a pour mission d'anéantir un ennemi qui a percé profondément dans la zone défensive et, si les conditions sont favorables, aussi devant elle, ainsi que de repousser ses unités d'enveloppement.

124. La force de maintien dans une bataille offensive, qui est prévue pour des opérations dans le secteur secondaire, a pour mission de faciliter les opérations du groupe d'assaut en prenant des points individuels, en accaparant l'ennemi, en attirant son attention sur elle, ce qui embrouille l'ennemi sur la direction de l'attaque principale, et en assurant la liberté d'action pour le groupe d'assaut. Quand l'attaque principale est lancée contre l'ennemi au centre, deux forces de maintien sont attribuées.

La force de maintien dans une bataille défensive occupe la zone de défense et a pour mission de frapper l'ennemi avec le feu, de ne pas lui permettre d'atteindre le bord avant de la zone de défense et, étant donné son invasion jusqu'au bord avant, de l'anéantir avec le feu et des contre-attaques individuelles.

Les unités des forces d'assaut et de maintien ne sont pas intégrées sur le plan organisationnel, et les désignations des forces (d'assaut ou de maintien) ne sont pas mentionnées dans les ordres.

125. La réserve dans une bataille offensive et défensive, destinée à contrer les accidents si nécessaire, est composée d'une petite force (jusqu'à un neuvième de toutes les forces de la formation).

À l'offensive comme à la défensive, étant donné que les flancs sont sécurisés et qu'un groupe d'assaut est disponible, une réserve n'est généralement pas prévue.

126. Les groupes d'artillerie chargés de donner un appui-feu aux unités des forces d'assaut et de maintien dans l'accomplissement de leurs missions sont formés à partir de l'artillerie organique et attachée (artillerie de renfort), strictement conformément à la répartition et aux missions de l'ordre de bataille de la formation militaire.

L'affectation tactique de l'artillerie doit correspondre strictement à la dispersion de l'organisme opérationnel des formations (unités d'infanterie) et permettre de fournir un appui-feu efficace et continu à l'infanterie ainsi qu'une interaction complète tout au long de la bataille.

Les groupes d'artillerie sont divisés en :

- a) groupes de soutien à l'infanterie (SI) et
- b) groupes pour combattre l'artillerie ennemie et bombarder les zones arrière éloignées, les réserves et autres (LR — groupes longue portée).

127. L'artillerie régimentaire (AR) opère, en règle générale, avec son régiment. Elle ne peut être retirée de la subordination au commandant d'un régiment de fusiliers qu'en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir :

- a) dans la guerre de position, étant donné le besoin d'augmenter le nombre de batteries nécessaires pour organiser un système de tir de barrage (en défense) et étant donné l'intégration des actions de l'artillerie détruisant des obstacles artificiels (en offensive) et
- b) dans la guerre mobile, étant donné le besoin de renforcer l'artillerie opérant en première ligne au détriment des batteries temporairement prélevées sur les régiments de fusiliers du second échelon. Dans ce dernier cas, les batteries sélectionnées sont utilisées dans les secteurs de l'emploi probable des régiments de fusiliers d'où elles ont été prélevées et, après leur engagement au combat, leur sont restituées.

Lors d'une bataille de rencontre, lorsqu'il y a des opérations en profondeur dans la zone de défense ennemie et une défense sur un terrain accidenté, dans le brouillard, etc., l'artillerie peut être rattachée aux bataillons et aux compagnies par batterie ou en termes de pièces individuelles.

Les opérations de l'AR avec des pièces individuelles devraient être habituelles à la fois pour l'infanterie et l'artillerie.

128. L'artillerie divisionnaire forme un groupe IS. Chaque groupe est généralement destiné à soutenir un régiment de fusiliers, et il doit satisfaire les besoins de son commandant durant la bataille, peu importe la subordination. Le groupe IS porte le numéro du régiment de fusiliers correspondant (par exemple, le groupe IS attaché au 31^e régiment de fusiliers sera appelé IS31). Les bataillons et batteries du groupe IS reçoivent des missions de soutien pour certaines unités d'infanterie (bataillons et compagnies), avec lesquelles ils établissent des communications, et dont ils doivent satisfaire les exigences des commandants.

129. L'artillerie de corps est destinée à la formation de corps ou de groupes divisionnaires de longue portée (LR), pour lesquels, dans le deuxième cas, elle est répartie entre les divisions. Le groupe de LR du corps est, si nécessaire, subdivisé en sous-groupes, chacun d'eux recevant une mission à l'intérieur de la zone d'une certaine division. Les groupes de LR divisionnaires sont généralement formés à partir de batteries d'artillerie de corps attachées et peuvent être renforcés par des batteries d'artillerie divisionnaire. En cas de pénurie d'artillerie ou si les unités d'artillerie de corps n'ont pas été affectées à une division, un groupe de LR n'est pas constitué, et le combat contre l'artillerie ennemie est confié autant que possible aux batteries des groupes IS individuels. Les unités d'artillerie du QG général attachées aux formations militaires sont utilisées pour renforcer les groupes LR et IS.

130. L'organisation du contrôle de l'artillerie dépend de la nature du combat et est déterminée par les possibilités réelles d'IS en temps voulu à différentes étapes de celui-ci. Le contrôle centralisé, lorsqu'il y a suffisamment de temps pour la préparation, assure dans une

large mesure l'utilisation complète des ressources de l'artillerie, mais il doit être abandonné si l'on n'a pas une confiance totale dans la possibilité, avec un contrôle centralisé, d'un IS rapide et continu.

Le contrôle de l'artillerie devrait être flexible, offrant la possibilité de passer rapidement d'une forme de contrôle à une autre, par exemple, d'un contrôle centralisé, pendant la préparation d'une attaque sur la zone de défense ennemie, à un contrôle décentralisé, lors des opérations en profondeur et pendant la poursuite, et, inversement, d'un contrôle décentralisé, lors de la participation à une bataille de rencontre, à un contrôle centralisé, si elle s'éternise (l'occupation par l'ennemi de la zone de défense), et ainsi de suite.

L'intégration des actions de tous les corps d'artillerie n'est permise que lors de l'organisation d'une percée de la zone fortifiée ennemie, si le groupe d'assaut du corps attaque sur un front ne dépassant pas 5 kilomètres et avec un long temps de préparation.

Étant donné le temps disponible pour la préparation, le contrôle de l'artillerie divisionnaire dans un secteur allant jusqu'à 5 kilomètres est centralisé entre les mains du chef de l'artillerie divisionnaire.

Étant donné l'impossibilité de contrôler l'artillerie divisionnaire de manière centralisée (manque de temps pour la préparation, front étendu, terrain accidenté, exécution par le régiment d'une mission spéciale, etc.), les bataillons du régiment d'artillerie divisionnaire sont rattachés aux régiments de fusiliers, mais établissent des communications avec le chef de l'artillerie divisionnaire si le commandant de la division juge nécessaire le tir de toute l'artillerie ou la concentration d'une partie de celle-ci dans un autre secteur (succès dans le secteur de la force de maintien, etc.).

Les groupes LR sont toujours subordonnés au chef d'artillerie correspondant (corps ou division).

131. Le commandant de l'unité détermine l'affectation de l'artillerie par groupe ainsi que les zones de responsabilité et les secteurs supplémentaires de ces groupes.

Chaque groupe, bataillon et batterie a, en général :
une zone ou un secteur de responsabilité et
un secteur ou une zone supplémentaire.

Les zones (secteurs) de responsabilité sont attribuées en fonction de :

- a) l'importance des secteurs ;
- b) le système d'armes à feu ; et
- c) les conditions d'observation.

Les chefs de groupe ont réparti les zones de responsabilité entre les sous-unités subordonnées, en général, selon les références locales.

Les limites des zones de responsabilité devraient être tracées de manière à inclure dans la zone tous les points menaçant directement le flanc de l'unité militaire soutenue, c'est-à-dire que, généralement, les bords des zones adjacentes se superposent les uns aux autres.

Le secteur complémentaire est destiné à concentrer le feu.

Le secteur supplémentaire, en règle générale, est superposé entièrement ou partiellement sur la partie contiguë de la zone d'incendie dont est responsable le groupe adjacent (bataillon, batterie).

La batterie peut se voir attribuer une zone particulière :
pour installer un tir de barrage dans la guerre de position et
pour éliminer les zones mortes des batteries adjacentes (sur les approches les plus importantes).

132. Pour garantir l'interaction entre l'infanterie et l'artillerie, le poste d'observation du commandant doit toujours être relié au poste de commandement du chef auquel la batterie (bataillon) est subordonnée et au commandant de l'unité d'infanterie (sous-unité) que ladite batterie (bataillon) soutient. Dans des conditions de combat rapide, le poste d'observation du

commandant peut être temporaire, juste pour l'ouverture immédiate du feu en attendant la réalisation de la reconnaissance d'artillerie et l'organisation du contrôle normal.

Pour un lien plus étroit avec les unités d'infanterie avancées et pour le réglage du tir sur les cibles les plus proches, l'artillerie déplace ses observateurs avancés jusqu'aux unités d'infanterie avancées.

133. Le positionnement de l'artillerie doit garantir d'une part la meilleure utilisation de la puissance de feu et, d'autre part, le lien le plus étroit avec l'infanterie.

Pour la première de ces exigences, la disposition de l'artillerie de l'État islamique (IS) n'est pas limitée à la zone occupée par l'infanterie qu'elle soutient. Les bataillons (batteries) sont déployés dans un endroit d'où il est le plus profitable de mener un tir oblique et en enfilade sur leurs cibles désignées. Cependant, la dispersion extensive des batteries, qui rend le contrôle plus difficile, nécessite du temps pour son organisation. De plus, les lignes téléphoniques ne devraient pas s'étendre le long du front, mais une grande quantité de câbles est requise pour une installation en zigzag. Pour cette raison, l'utilisation extensive du tir oblique et en enfilade doit être strictement conforme au temps et aux ressources. En guerre mobile, dans une bataille offensive, les groupes IS sont généralement déployés derrière les unités d'infanterie qu'ils soutiennent. Le système des positions d'artillerie est choisi par le chef d'artillerie et confirmé par le commandant de l'unité.

Un changement de positions d'artillerie pendant une bataille nécessite un plan soigneusement conçu, une reconnaissance initiale des nouveaux postes d'observation et positions ainsi que des routes cachées pour s'y rendre depuis les positions précédentes, et aussi une familiarisation détaillée de tout le personnel de la batterie avec le plan de bataille défini.

Une bonne organisation, un itinéraire de déplacement bien choisi et la rapidité du déplacement sont les principales conditions pour accompagner avec succès l'infanterie.

Étant donné un changement de positions, les postes d'observation sont occupés et les communications entre eux et la nouvelle position de tir prévue sont installées en premier lieu.

134. Les chars sont généralement attachés à l'infanterie et opèrent avec ses groupes d'assaut, en tant qu'arme d'infanterie.

Pour les opérations contre l'artillerie ennemie et d'autres cibles éloignées, étant donné un grand nombre de chars, certains d'entre eux peuvent être affectés à des échelons longue portée individuels (groupes de chars LR).

135. Les unités d'artillerie mortier et de guerre chimique dans une bataille offensive opèrent toujours avec des bataillons d'infanterie et sont rattachées aux régiments de fusiliers opérant dans le secteur principal.

136. Étant donné l'utilisation de l'aviation au combat, cette dernière effectue des missions par rapport à :

- a) reconnaissance aérienne, observation, liaison et service pour le commandement ;
- b) opérations de combat contre des cibles au sol (stationnaires et mobiles) ; et
- c) opérations de combat contre un ennemi aérien.

En termes de l'étendue des missions qu'elle accomplit et selon l'ordre de subordination, l'aviation se divise en aviation organique et aviation de l'armée.

Les unités d'aviation de combat de l'armée (bombardier, attaque et chasse), qui sont destinées à combattre un ennemi aérien et à interagir opérationnellement avec les troupes, sont regroupées en détachements aériens (DA) subordonnés, en général, au commandement de l'armée.

Le DA, qui est destiné à l'assistance à une formation militaire, peut être transféré sous la subordination opérationnelle du commandant de cette formation. Le DA aidant une formation militaire, quelle que soit sa subordination, doit satisfaire les demandes du commandant de cette formation.

L'interaction entre l'aviation et les troupes au sol se réalise grâce à une coordination précise et à la subordination des actions de l'aviation au plan opérationnel général, à une information mutuelle complète et aux communications ininterrompues du QG de l'unité avec le QG du détachement aérien et l'aérodrome.

La disponibilité d'un réseau d'aérodromes développé contribue à faciliter le rassemblement de l'aviation de combat et l'interaction à la fois dans les airs et avec les unités militaires.

137. L'aviation de combat opère en masse, en général.

Elle fonctionne principalement en groupes pour atteindre une puissance d'attaque et une capacité de défense accrue, ce qui est réalisé grâce au soutien mutuel de tir des avions suivants dans le groupe.

Très souvent, surtout dans les batailles rapprochées, de grands résultats sont produits par les avions d'attaque lors d'une offensive contre l'ennemi en vol de contour (25-200 mètres) adapté à la topographie du terrain, créant l'effet de surprise du raid et infligeant de grandes pertes morales et matérielles à l'ennemi.

Les chasseurs monoplace volent en formation et en séquence afin d'avoir l'opportunité, en se subordonnant à la volonté unique du commandant, de manœuvrer ensemble et d'occuper simultanément une position d'attaque initiale tout en tirant en même temps sur l'ennemi.

Les avions de reconnaissance et les avions d'observation opèrent seuls ou en petites formations (paires, escadrilles).

Les altitudes typiques pour les vols de combat sont respectivement :

- a) pour les avions de reconnaissance de l'armée 2 500-5 000 mètres ;
- b) pour les chasseurs 500-700 mètres au-dessus de l'objet de soutien si les troupes et les avions sont en l'air ; 2 500-5 000 mètres lors de la protection rapprochée ;
- c) pour l'aviation bombardier 2 000-4 000 mètres pendant les vols de jour, 800-1 000 mètres pendant les vols de nuit ;
- d) pour les avions d'attaque de 25 à 200 mètres lors d'une attaque avec tir de mitrailleuse et jusqu'à 2 000 mètres lors du bombardement ; et
- e) pour l'aviation organique de 1 500 à 3 000 mètres ; la reconnaissance et l'observation du champ de bataille nécessitent parfois une descente à 600 mètres.

138. Dans l'ordre de bataille de la formation militaire, ses unités sont disposées en profondeur. Chaque unité opère dans la zone ou le secteur qui lui est indiqué. Les unités du premier échelon se voient attribuer des zones, tandis que celles des échelons suivants des secteurs.

Les deuxièmes (troisièmes) échelons du groupe d'assaut reçoivent la mission de combat en même temps que le premier échelon. Les deuxièmes échelons développent le succès et soutiennent les premiers échelons de manière totalement autonome, sans attendre aucune directive ou ordre supplémentaire. Pour cette raison, les deuxièmes échelons doivent avancer dans la direction du coup principal, sans prendre de retard par rapport au premier échelon, de manière totalement indépendante ; les officiers responsables de ces échelons sont chargés de la rapidité et de la détermination dans le développement et le soutien des opérations du premier échelon. Il faut garder à l'esprit que le déplacement du deuxième échelon rencontre généralement les mêmes difficultés que le premier et ne peut donc pas s'attendre à franchir le secteur à n'importe quelle vitesse souhaitée. Un deuxième échelon qui a pris du retard reste généralement inutile jusqu'à la fin de la bataille.

Les seconds échelons se connectent bien à l'avance avec les groupes IS correspondants (bataillons, batteries), qui, jusqu'à ce qu'ils atteignent la ligne de feu, soutiennent le premier échelon.

139. L'étendue de la zone d'opérations de la formation militaire dépend de la mission et de la quantité de moyens techniques attachés.

Lors d'une offensive, la largeur de la zone du groupe d'assaut est déterminée par les ressources d'artillerie et de chars disponibles, ainsi que par le degré d'équipement fortifié et la saturation de la zone défensive de l'ennemi en mitrailleuses. Une division de fusiliers peut, avec ses ressources d'artillerie, organiser une percée dans la zone défensive de l'ennemi (sans obstacles de fils de fer) dans une guerre mobile sur un front allant jusqu'à 2 kilomètres. Un régiment de fusiliers dans un groupe d'assaut divisionnaire avance normalement dans une zone allant de 1 à 2 kilomètres de large. Compte tenu des obstacles de fils de fer dans la zone défensive de l'ennemi, la durée de la préparation d'artillerie est allongée et le front de l'attaque principale de la division (ou du régiment) est réduit.

Le corps de fusiliers, une fois qu'il a percé la zone de défense, devrait normalement former son groupe d'assaut de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous (ou que les trous ne dépassent pas un demi-kilomètre) entre les groupes d'assaut divisionnaires. La largeur de la zone du groupe d'assaut du corps est de 4 à 6 kilomètres. Dans une bataille de rencontre, ces normes augmentent ; lors d'une percée dans une guerre de position, elles diminuent. Un renfort par l'artillerie ou les chars de l'état-major général permet d'augmenter ces normes, selon la quantité de ressources attachées.

En défense, la largeur des zones est en moyenne : pour le régiment 3-4 kilomètres, pour la division 8-12 kilomètres et pour le corps 24-30 kilomètres. Ces normes peuvent varier dans les deux sens en fonction des missions et de la nature du terrain.

140. L'ordre de bataille est soutenu par la reconnaissance, la sécurité (défense anti-aérienne terrestre et guerre chimique) et les mesures de défense aérienne.

La protection à l'avant est assurée par ordre des commandants d'infanterie, pour laquelle un peloton à un bataillon du premier échelon est détaché. La sécurité est soutenue par l'artillerie depuis la zone de défense.

Pour protéger un flanc ouvert d'une formation militaire, une unité d'infanterie ou montée est détachée à distance pour sécuriser le flanc contre les tirs efficaces de l'artillerie ou des mitrailleuses lourdes, et donner au commandant de la formation le temps de prendre des mesures contre l'assaut ennemi détecté. La sécurité et la protection sur un flanc ouvert sont renforcées en cas de présence d'un passage étroit à l'arrière de la formation.

S'il y a une possibilité que des unités motorisées ennemies apparaissent sur le flanc, il faut déplacer la protection à une plus grande distance et s'assurer que c'est une force capable de forcer l'ennemi à descendre ses fantassins des véhicules.

De plus, des patrouilles montées indépendantes sont envoyées sur les flancs ouverts, conformément au plan général de reconnaissance.

141. Pour l'organisation de la défense aérienne, la formation militaire utilise des mitrailleuses antiaériennes, de l'artillerie antiaérienne et des avions de chasse (si attachés), et en plus, les unités d'infanterie se dotent de leurs propres moyens de tir. Le groupe d'assaut de la formation militaire est principalement équipé de moyens de défense aérienne. L'organisation de la défense aérienne est confiée à l'état-major de la formation.

Les règles de l'organisation de la défense aérienne sont énoncées dans le « Manuel de la défense aérienne pour les troupes ».

Chapitre 10 :

Bataille de rencontre

1. Directives générales

142. La bataille de rencontre est le résultat d'une confrontation des côtés en marche, lorsque chacun d'eux a pour mission de remplir sa tâche assignée en atteignant une zone sur le site ou au-delà du site de la confrontation.

La bataille de rencontre se caractérise par : a) un manque de clarté et de certitude complète de la situation, souvent jusqu'à la fin du combat, et b) la rapidité du développement des opérations, ce qui exige un maximum d'initiative.

143. La saisie de l'initiative se fait par : a) l'adoption rapide d'une décision et sa mise en œuvre rapide, et b) le devancement de l'ennemi dans le déploiement des avant-gardes et la rapidité de leurs opérations, et, en outre, le déploiement rapide et massif de l'artillerie a une importance décisive dans ce cas.

Lors d'une rencontre de combat, le commandant n'a pas le droit de reporter la prise de sa décision opérationnelle jusqu'à ce qu'il ait obtenu des données de la reconnaissance envoyée en plus, car tout retard dans la prise de décision donne l'avantage à l'ennemi pour prendre l'initiative. La décision opérationnelle doit être prise sur la base des données obtenues lors des combats de l'avant-garde.

La décision opérationnelle du commandant dans une bataille de réunion se formule progressivement :

- 1) avant la marche, le plan de déplacement dans différentes zones dans la disposition la plus favorable en termes de terrain est esquissé ;
- 2) les premières données de reconnaissance sur le mouvement de l'ennemi (provenant de petites patrouilles montées et de l'aviation) permettent de déterminer approximativement la zone et le moment de la rencontre avec lui ; les opérations de combat des détachements de reconnaissance envoyés en avant et, dans certaines positions, des détachements avancés peuvent déterminer la force de l'avant-garde ennemie et gagner un certain temps pour un regroupement nécessaire ; et
- 3) le combat de l'avant-garde et les données de reconnaissance reçues auparavant fournissent des informations concluantes pour prendre la décision opérationnelle.

144. La reconnaissance organisée avant le début de la marche d'itinéraire doit localiser l'ennemi et déterminer la direction et le moment de son mouvement vers certaines positions, ainsi que la disposition de ses forces en colonne. La rapidité de transmission des rapports des unités de reconnaissance revêt une importance particulière, et pour cette raison, les détachements de reconnaissance sont équipés de moyens de communication rapides (radios, motos, automobiles). Des postes de communication intermédiaires progressent derrière les unités de reconnaissance pour collecter les rapports provenant des automobiles, des motos et des stations radio. Si des communications filaires gouvernementales existent, les postes intermédiaires les utilisent pour transmettre par téléphone les rapports entrants au poste, après avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l'ennemi d'intercepter la transmission.

145. L'aviation organique est utilisée par un corps principalement dans l'intérêt des divisions. Si possible, il est essentiel de mettre une partie de l'aviation organique à la disposition des divisions. Sinon, l'état-major du corps est obligé de prendre en compte les demandes exprimées par les divisions pour la reconnaissance aérienne.

Les avions revenant du premier vol transmettent leurs rapports aux commandants de division et attendent leurs réponses. Les commandants de division déterminent à partir des rapports la position et l'heure de la rencontre avec l'ennemi et communiquent aux avions leurs missions au moment de l'approche de la formation à la position mentionnée.

Par la suite, le QG du corps organise des sorties visant à dévoiler le regroupement principal de l'ennemi et à en informer opportunément les commandants de division. Aucune colonne ennemie détectée ne doit rester sans surveillance. Une observation particulière doit être établie pour les colonnes motorisées et la cavalerie qui ont été repérées.

Pour les communications des formations militaires avec les avions, des postes de liaison aérienne et d'observation sont utilisés, qui sont, en règle générale, sous les commandants de la formation militaire (division, régiment). Les avions revenant après avoir accompli une mission de combat (reconnaissance) déposent leurs rapports au poste qui a été installé et attendent une réponse de celui-ci.

146. Lors de patrouilles indépendantes, de petites unités de cavalerie organiques effectuent des reconnaissances dans toute la zone d'une formation donnée et sur les flancs dégagés. Le but de la reconnaissance est de repérer l'ennemi et de détecter le mouvement de ses unités de sécurité et de ses forces principales. Pour cette raison, les petites patrouilles de cavalerie organiques doivent s'efforcer de percer le réseau des organes de reconnaissance ennemis et de prendre contact avec ses colonnes. Sur la base des informations obtenues par l'aviation et les patrouilles, le commandant de la formation et son QG précisent le plan de reconnaissance pour obtenir des informations plus détaillées sur l'ennemi, en envoyant de nouvelles patrouilles et, dans les secteurs importants, des détachements de reconnaissance.

Indépendamment de l'envoi d'unités de reconnaissance par la formation supérieure, chaque officier à la tête d'une colonne envoie sa propre reconnaissance.

Les organes de reconnaissance des armes spéciales du service suivent avec des détachements de sécurité en marche.

147. Même avec la reconnaissance aérienne, il n'est pas toujours possible de déterminer à l'avance exactement quand, où et quelles forces ennemies on pourrait rencontrer. Pendant la marche, la reconnaissance d'autres types pourra la plupart du temps seulement déterminer la direction du mouvement des colonnes ennemies, et sa disposition pour le combat ne peut être établie qu'à travers le combat des unités avancées, qui se développe rapidement et ne laisse pas beaucoup de temps pour préparer les forces principales au combat. Cela nécessite une organisation particulièrement minutieuse de la marche, dans des ordres assurant une mise en place rapide dans les conditions tactiques les plus avantageuses.

Le commandant de la formation (corps, division, régiment), en étudiant le terrain et les routes en prévision d'une bataille de rencontre, détermine :

- a) les zones et positions qui doivent être prises avant l'ennemi car elles sont avantageuses pour la formation pour mener la bataille ;
- b) les zones et positions qui doivent être traversées avant l'ennemi afin qu'il ne soit pas nécessaire de mener la bataille dans des conditions de terrain défavorables ; et
- c) le système de routes et leurs directions en fonction des zones et positions qui ont été étudiées.

Sur la base d'une étude du terrain et conformément à la mission, le commandant de formation expose le plan de déplacement de ses unités dans l'espoir de les conduire vers les zones et positions étudiées dans le regroupement le plus avantageux et de devancer l'ennemi pour prendre ou traverser ces positions et zones.

148. Pour des raisons de rapidité de déploiement, il est plus avantageux de diriger les formations militaires en plusieurs colonnes et, pour assurer le déploiement en gagnant les flancs ennemis, en ordre échelonné.

La majeure partie de l'artillerie suit dans le secteur où son utilisation est plus avantageuse, à la fois du point de vue des missions des différentes colonnes et en fonction de la nature du terrain. L'artillerie de corps est soit répartie entre les divisions du secteur principal, soit rattachée à l'une d'elles. Le régiment d'artillerie divisionnaire, qui marche en deuxième échelon, peut, dans les cas où le terrain n'empêche pas le déploiement d'une grande quantité d'artillerie, être rattaché à une division du premier échelon afin qu'au moment où la division du deuxième échelon entre en bataille, il soit retourné à sa place. L'artillerie est placée dans la colonne dans le but d'assurer un déploiement rapide et une entrée efficace dans la bataille, c'est-à-dire qu'elle est mise plus près de la tête de colonne. À l'avant-garde, on attribue une quantité d'artillerie capable de frayer rapidement son chemin, d'endiguer le déploiement des forces principales de l'ennemi et d'assurer le déploiement et la manœuvre de ses propres forces principales (selon la mission et le terrain, la moitié ou plus de toute l'artillerie de la colonne). Il est essentiel d'attribuer des canons d'artillerie régimentaires individuels aux détachements de sécurité de la marche.

Les commandants d'artillerie et d'infanterie des unités de l'avant-garde établissent des communications entre eux tout en marchant et les consolident une fois déployés en ordre de bataille.

149. Les mesures pour prévenir l'ennemi dans la prise ou le franchissement de positions et de zones sont :

- a) fixation des horaires de départ correspondants ;
- b) envoi en avant de détachements issus de différentes branches du service avec l'infanterie dans des véhicules motorisés ou des charrettes et des unités de cavalerie stratégique ; et
- c) retardement du mouvement de l'ennemi par des attaques de l'aviation de combat.

Les détachements avancés sont constitués avec l'ajout de moyens de tir (par exemple des sous-unités de mitrailleuses) qui permettent de tenir les zones dites (positions) jusqu'à l'arrivée de l'avant-garde. Les détachements avancés occupent cette zone en espérant toucher l'ennemi avec un tir de longue distance, pour lequel il est nécessaire de leur adjoindre de l'artillerie de régiment, même si ce n'est que sous forme de pièces individuelles. Si l'ennemi a prévu et occupé cette position avec des unités de sécurité, le détachement avancé chasse ces unités de sécurité. Les détachements avancés agissent entièrement de manière indépendante, sans liaison de combat avec l'avant-garde.

Engagé au combat, le détachement avancé est obligé de déterminer la force, la composition et la direction de mouvement des forces principales de l'ennemi.

150. La liaison en marche est assurée par : des messagers (à cheval, en véhicules motorisés et à moto) ; des agents de liaison envoyés aux colonnes adjacentes ; des commandants convoqués depuis les QG des unités subordonnées vers le commandant supérieur ; des moyens de signalisation visuelle ; ainsi que par des avions, des chiens et des pigeons.

Lorsque l'avant-garde (les gardes) entre en bataille, les communications sont immédiatement établies par téléphone de campagne, pour lequel le personnel suivant attaché à l'avant-garde (une colonne indépendante) constitue la partie correspondante des installations de communications filaires de la formation militaire.

Tout au long de la marche, les postes radio, en sautant d'un point à l'autre, devraient être prêts à établir les communications entre les colonnes.

Le plan de liaison pendant la marche par position est déterminé par le QG du corps et de la division et dans la colonne par l'officier responsable (état-major) de celle-ci.

2. Opérations de l'avant-garde

151. Lors de la marche, les détachements de sécurité (détachement avancé) affrontant l'ennemi, l'officier responsable de l'avant-garde :

- a) évalue le terrain et détermine les points et positions avantageux pour l'observation et la conduite du tir, en particulier l'artillerie ;
- b) assiste le mouvement continu des détachements de sécurité de la marche (détachement avancé) avec le déploiement rapide au combat de l'artillerie et des mitrailleuses ;
- c) déploie immédiatement l'avant-garde et, passant à une offensive rapide, repousse l'avant-garde ennemie vers ses forces principales et s'efforce de déterminer la disposition de ses forces principales et de les contenir ; et
- d) organise la protection des flancs, la reconnaissance sur les flancs, l'observation du champ de bataille ainsi que la défense aérienne et anti-gaz, et rapporte à l'officier responsable de la colonne (s'il n'est pas rattaché à l'avant-garde) et informe les unités adjacentes de la situation.

En cas de déploiement et de passage à l'offensive des forces principales de l'ennemi, l'avant-garde, en prenant des positions défensives, tient les positions avantageuses qu'elle avait saisies, permettant aux forces principales d'accomplir la manœuvre prévue.

Dans une bataille de rencontre, les avant-gardes des deux côtés sont dans une situation tout aussi incertaine. La situation se comprend le mieux à travers le combat de l'avant-garde elle-même. Pour cette raison, l'audace et la rapidité de l'offensive sont la règle de base pour le combat de l'avant-garde. Seule la présence de forces ennemies nettement supérieures engagées dans l'action peut contraindre une avant-garde à se mettre sur la défensive. Dans ce cas, l'avant-garde doit les contenir et tenir la position occupée jusqu'à ce qu'un ordre du responsable de la colonne soit reçu.

En continuant à accomplir la mission assignée, les avant-gardes des colonnes adjacentes s'entraident autant que possible, en particulier avec le feu d'artillerie sur le flanc de l'ennemi qui agit contre une unité voisine.

152. Les avant-gardes sont déployées sur un large front. Avançant de manière décisive, les avant-gardes tentent d'envelopper un flanc (ou les flancs) des avant-gardes ennemies et de les vaincre complètement.

Ne tenant pas compte de la commodité de la disposition initiale et sans attendre la fin de la reconnaissance d'artillerie, l'artillerie des avant-gardes se place rapidement et, après avoir organisé des postes d'observation temporaires, ouvre le feu sur les cibles qui gênent ou nuisent le plus à l'infanterie. Dans ces conditions, le bataillon d'artillerie, même en batteries individuelles, peut ouvrir le feu environ 10 minutes après avoir reçu l'ordre. L'organisation normale du contrôle est en outre mise en place (ce qui prend jusqu'à 30 minutes pour un bataillon).

L'infanterie dégage la route pour l'avancée de l'artillerie. Une grande partie des mitrailleuses lourdes avance en même temps et ouvre le feu. Sous leur couverture, l'infanterie, profitant des voies d'approche cachées, cherche à se déployer le plus près possible de l'ennemi pour une offensive et une attaque rapides. Avant le déploiement, les bataillons se rapprochent en colonnes (ou dispersés).

Avançant rapidement, les voitures blindées et les chars (s'ils faisaient partie de la garde avancée) aident à l'avance du groupe d'assaut d'infanterie qui enveloppe le flanc ennemi.

Si un détachement avancé opère dans la zone d'opérations de la garde de tête, ce dernier relève du commandement de l'officier responsable de la garde de tête. En l'utilisant comme force de retenue et, si nécessaire, en le soutenant avec une partie de ses forces, l'officier responsable de la garde de tête s'efforce, avec toutes les forces restantes de la garde de tête, d'attaquer l'ennemi sur le flanc, en fonction de la situation.

L'officier responsable de l'avant-garde doit exiger de ses subordonnés qu'ils agissent de manière décisive et indépendante.

3. Opérations des forces principales

153. Lorsque l'avant-garde entre en bataille, l'officier responsable de la colonne :

- a) se rend au poste de commandement (d'observation), qui a été choisi de manière à lui permettre de voir personnellement les combats de l'avant-garde;
- b) évalue la situation qui s'est formée (terrain et ennemi) et détermine les points à prendre afin de contenir l'ennemi dans le secteur du mouvement de l'avant-garde, facilitant ainsi le déploiement des forces principales, correspondant à quoi il fixe les missions pour l'officier responsable de l'avant-garde;
- c) déploie immédiatement l'artillerie des forces principales pour soutenir l'avant-garde et couvrir le déploiement des forces principales; et
- d) donne immédiatement des instructions d'alerte (ordres) aux unités des forces principales de la colonne concernant le déplacement vers des zones d'où il sera possible de se déployer de manière plus commode et rapide pour lancer l'assaut principal.

S'efforçant de déterminer la disposition des forces principales de l'ennemi, de gêner leur déploiement et de les contenir dans le secteur des opérations de l'avant-garde, l'officier responsable de la colonne prend des mesures pour que l'avant-garde mène les actions les plus décisives, la soutenant avec l'artillerie des forces principales de l'ennemi, jusqu'au début de l'offensive générale des forces principales.

154. L'état-major de l'officier responsable de la colonne se lance immédiatement dans l'organisation du contrôle du combat, en développant les liaisons, en établissant l'interaction entre l'infanterie et l'artillerie, en organisant l'observation, en envoyant des reconnaissances supplémentaires sur les flancs ouverts et au point de rencontre avec les unités adjacentes, et en organisant la protection des flancs (points de rencontre) ainsi que la défense anti-aérienne et anti-gaz. L'état-major prête une attention particulière aux méthodes de transmission rapide des rapports au commandant supérieur et à la notification rapide des unités adjacentes.

155. La défense aérienne devrait garantir aux forces principales de la colonne la liberté de manœuvre et de déploiement selon l'ordre de bataille. Peu importe la présence de moyens de défense aérienne actifs, les unités doivent pouvoir, pendant les raids, utiliser rapidement des ordres dispersés et se déplacer en continu sous le feu aérien.

156. L'officier en charge de la colonne prend la décision de déployer ses forces principales sur la base des informations concernant l'ennemi reçues plus tôt et de l'observation personnelle du développement des combats de l'avant-garde, sans attendre des données de reconnaissance exhaustives. Retarder la prise de décision pour clarifier la situation ne peut que mener à la défaite progressive de la colonne. En prenant cette décision, il faut bien se rappeler que dans une bataille de rencontre, des opérations décisives et rapides peuvent mener au succès même si l'ennemi dispose d'une supériorité globale. Même la position difficile de l'avant-garde, contre laquelle de grandes forces ennemies se sont portées à l'offensive, et son retrait partiel ne doivent pas conduire à l'abandon de l'offensive : une attaque habile des forces principales de la colonne sur le flanc et l'arrière d'un ennemi avançant contre l'avant-garde pourrait le mettre en difficulté.

Seule une offensive par des forces ennemies écrasantes peut forcer à passer à la défense. Mais dans ce cas aussi, les opérations de la colonne doivent être organisées de manière à ce que l'ennemi se heurte à la défense rapidement mise en place, après quoi il est achevé par une offensive décisive.

157. En prenant la décision, l'officier responsable de la colonne détermine où lancer l'assaut principal.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'assaut principal est lancé contre le flanc de l'ennemi avec sa large enveloppe. Il est nécessaire de s'efforcer ici de faire en sorte que l'assaut contre le flanc de l'ennemi le fasse sortir de sa route et le repousse dans une zone peu favorable pour les opérations.

Pour atteindre la plus grande concentration de forces et de ressources dans le groupe d'assaut, il est nécessaire de se limiter dans le secteur de la force de maintien à un nombre

minimal de forces (généralement à l'avant-garde). Chaque bataillon du premier échelon du groupe d'assaut doit être soutenu par au moins un bataillon d'artillerie.

158. La formation de l'ordre de bataille lors d'une bataille de rencontre se caractérise principalement par le mouvement le plus rapide possible des moyens de tir et l'avance décisive du personnel sous leur couverture.

Les unités d'artillerie divisionnaire pendant la première période de la bataille sont subordonnées aux commandants des régiments qu'elles soutiennent. Le chef de l'artillerie établit un plan pour l'utilisation future de l'artillerie et sa répartition approximative par groupe IS, et détermine pour eux des secteurs de tir supplémentaires en cas de prolongation de la bataille. Étant donné qu'une grande partie de l'artillerie dans la première période d'une bataille de rencontre soutient généralement l'avant-garde, l'état-major de la formation et le chef de l'artillerie préparent soigneusement et à l'avance les communications et le transfert des bataillons d'artillerie pour soutenir les bataillons du groupe d'assaut.

L'artillerie de corps attachée à une colonne est en partie incorporée dans l'avant-garde pour le bombardement à longue portée des colonnes ennemies. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, elle, en s'intégrant, effectue des tirs pour neutraliser l'infanterie ennemie et ses batteries détectées. Il est souhaitable de détacher des avions pour travailler avec elle.

159. En cas de passage forcé à la défense, la force de maintien est déployée soit à la ligne tenue par l'avant-garde, soit à une autre ligne plus avantageuse.

4. Intégration des opérations de colonne

160. Après avoir reçu des rapports indiquant que les avant-gardes de la colonne étaient entrées en combat, le commandant de la formation doit décider contre quelle colonne ennemie il est principalement nécessaire de lancer l'assaut principal. Les éléments suivants servent de base à la décision : la mission globale de la formation, les données de reconnaissance, les informations sur le début du combat, la situation dans les secteurs des unités adjacentes et l'ordre de mouvement des colonnes de la formation.

Sur la base des données de reconnaissance et des informations concernant le combat des colonnes, le commandant de la formation s'efforce de déterminer où (contre quelle colonne) se trouvent les forces principales de l'ennemi et la direction de leur attaque.

Même avant la confrontation des unités avancées des colonnes avec l'ennemi, le commandant de la formation s'efforce, par l'envoi correspondant de détachements avancés et les opérations de l'aviation, en particulier l'aviation d'attaque, de retarder le mouvement de certaines colonnes ennemies afin d'assurer la défaite des autres colonnes retardataires.

Les principales méthodes utilisées par le commandant de formation pour organiser l'assaut principal sont :

- a) le ciblage approprié de l'offensive des colonnes (colonne) opérant dans le secteur principal pour son développement dans la direction la plus avantageuse ;
- b) une attaque contre le flanc ennemi par une colonne marchant en deuxième échelon ;
- c) une attaque de flanc par une colonne marchant en formation échelonnée ;
- d) rattachement aux colonnes infligeant l'assaut principal de l'artillerie de formation qui a marché avec la colonne dans le secteur de maintien ;
- e) extension du front et défense active dans le secteur de maintien et aussi, si possible, assistance par une partie des forces du groupe de maintien par une offensive dans le secteur de l'assaut principal ;
- f) augmentation de l'approvisionnement en munitions du groupe d'assaut ;
- g) et une attaque aérienne contre l'ennemi dans le secteur de l'assaut principal.

161. Les résultats les plus décisifs et garantis sont obtenus en attaquant la colonne ennemie dans le secteur de l'assaut principal sur un ou les deux flancs.

Les flancs de l'ennemi sont principalement enveloppés par des colonnes indépendantes. Dans certains cas, l'enveloppement est réalisé simplement par la poursuite du mouvement des colonnes dans leurs directions de base (routes).

Après la défaite de l'ennemi dans le secteur de l'assaut principal, le succès se poursuit par une attaque contre le flanc des forces ennemies restantes (colonnes).

162. En accomplissant sa mission assignée, le commandant de formation peut rencontrer l'ennemi sur le flanc ou complètement dans un secteur qui le menace dans l'exécution de sa mission. Dans ce cas, s'il ne lui est pas possible de se limiter à placer une force de blocage contre l'ennemi apparu, le commandant de formation doit, avec une offensive décisive, écraser et repousser la colonne ennemie menaçante et, après cela, ayant laissé une force de blocage contre elle, accomplir sa mission assignée.

De la même manière, si nécessaire, le commandant de formation peut apporter un soutien à une formation adjacente avec une brève attaque par une partie de ses forces ou une attaque de tir.

163. Lorsque la bataille commence, le quartier général de la formation s'emploie immédiatement à organiser le contrôle des combats et les communications, prend des mesures pour la transmission rapide des rapports des colonnes (parfois envoie des agents avec des moyens de communication) et organise la reconnaissance devant les colonnes qui ne sont pas encore engagées au combat et sur les flancs, l'observation du champ de bataille, la défense aérienne et le travail des services arrière.

164. Les unités d'artillerie de division et de corps opèrent avec les colonnes avec lesquelles elles se sont déplacées. L'artillerie qui s'est déplacée avec la colonne formant la force de retenue, et qui pourrait en être retirée, si le temps et la distance le permettent, constitue l'exception.

Les unités de cavalerie stratégiques (si elles ont été rattachées à un corps) sont utilisées pour envelopper largement les colonnes ennemies et attaquer par le flanc et l'arrière.

Des tanks et des voitures blindées, et parfois aussi de l'infanterie, peuvent leur être attachés.

L'aviation d'attaque et de bombardement léger contrecarre le déploiement des principales forces ennemies dans un secteur défavorable pour nous et les contient.

Les avions de chasse assurent le travail des autres types d'aviation et couvrent le déploiement des forces principales.

Les chars (si attachés) sont utilisés avec les régiments de fusiliers d'un groupe d'assaut divisionnaire ou avec les unités de cavalerie stratégique.

L'artillerie antiaérienne du corps est déployée pour combattre les avions ennemis, assurant la défense aérienne des unités du groupe d'assaut du corps en déploiement et de la majeure partie de l'artillerie.

165. En cas de succès, une offensive décidément développée passe à la poursuite. Les colonnes, jusqu'aux petites unités d'infanterie, poursuivent de manière indépendante sans jeter un coup d'œil aux unités adjacentes. En se relayant, l'artillerie accompagne l'infanterie qui poursuit l'ennemi.

Les commandants prennent toutes les mesures pour retarder la retraite de l'ennemi et anéantir ses forces principales.

La meilleure méthode serait d'intercaler ses unités d'infanterie et détachements dans l'ordre de bataille, désorganisant et ralentissant sa retraite.

Dans le cas où l'ennemi passe à la défense, après avoir eu le temps d'organiser un système de tir puissant, il est nécessaire de passer à une offensive planifiée, soigneusement soutenue par le tir d'artillerie.

Chapitre 11 :

Offensive contre un ennemi en défense

1. Motifs généraux

166. La nature de la préparation d'une offensive et de l'offensive elle-même contre un ennemi en défense est déterminée par :

- a) la densité de la disposition défensive de l'ennemi ;
- b) l'équipement d'ingénierie de sa zone de défense ;
- c) le système de défense, qui dépend des méthodes tactiques de l'ennemi ;
- d) la disponibilité des ressources offensives ;
- e) le temps accordé pour la préparation ;
- f) la période de l'année, le moment de la journée et les conditions du terrain ; et
- g) le degré de stabilité politique et d'efficacité au combat de l'ennemi.

167. La nature de l'offensive dépend brusquement de la nature de la défense de l'ennemi. Elle prend les formes les plus complexes lorsque l'ennemi se défend dans une zone fortifiée (en position et en guerre mobile pendant les périodes de calme), occupée et renforcée de manière plus ou moins uniforme et renforcée par des zones de sécurité et de soutien arrière. Dans ces conditions, il est nécessaire d'employer la percée, avec son développement ultérieur en profondeur et dans les directions des flancs qui se sont formées suite à la percée.

Dans la guerre de position, les trois zones sont parfaitement développées, et généralement les distances entre elles sont calculées de manière à ce que l'attaquant ne puisse pas toucher deux zones à la fois avec son artillerie.

Dans des conditions mobiles conventionnelles (lorsque l'on passe à la défense après des opérations actives étendues ou pendant les intervalles entre les batailles offensives), lorsqu'une défense n'occupe pas un front continu, on utilise largement l'encerclement large et rapproché combiné à des attaques frontales durant les opérations offensives. Dans ces conditions, une bataille offensive contre la zone de sécurité et de défense de l'ennemi peut être menée en une seule journée. Plus le front défensif a résisté et s'est retranché, plus il faut de temps pour préparer la percée.

L'absence de sécurité solide avancée loin devant la zone de défense permet d'atteindre immédiatement son avant-garde et, après la préparation nécessaire, de l'attaquer. L'existence d'une sécurité avancée et solide nécessite préalablement sa destruction organisée selon un plan. Des opérations habiles et rapides pour éliminer le soutien de sécurité avec de l'artillerie lourde pourraient conduire à vaincre l'ennemi petit à petit.

Il sera généralement difficile de déterminer où se termine la zone de sécurité et où commence la zone de défense (avant) de l'ennemi. De ce fait, il est essentiel de porter une attention particulière à la reconnaissance de l'avant.

168. L'ordre de bataille d'un ennemi défendant est frappé par l'attaquant petit à petit, de manière consécutive. De ce fait, il est extrêmement important de connaître les flancs de l'ennemi ainsi que la façon dont sa zone défensive est dispersée. L'ennemi peut occuper un front continu, en répartissant uniformément ses moyens de feu, principalement l'infanterie, le long du front et en profondeur, et en déployant soigneusement certaines ressources de mitrailleuses sur les pentes arrière. Un tel déploiement rend la reconnaissance de l'attaquant et l'utilisation de son artillerie plus difficiles. Souvent, la disposition de l'ennemi peut être brisée et dispersée en noyaux de défense : centres de résistance, points d'appui et autres déployés à certains intervalles. Pour dissimuler sa dispersion, les intervalles peuvent être

comblés par des points d'appui factices, et ainsi de suite. La tâche la plus importante de la reconnaissance sera de déterminer la véritable disposition et la force des noyaux de défense.

Une offensive sera la plus réussie si la répartition et le système de déploiement des moyens de tir le long du front et en profondeur sont déterminés. Les emplacements des points de tir individuels, des groupes de points, des bâtiments fortifiés, etc., sont établis par la reconnaissance et le combat. En fonction de ces données, qui sont souvent loin d'être complètes, il est nécessaire de tirer une conclusion concernant le système de tir de la défense ennemie. La connaissance de la tactique de l'ennemi aidera à tirer la bonne conclusion et à organiser correctement le combat.

169. La direction de l'assaut principal est déterminée en tenant compte de la mission assignée à la formation, de la présence ou de l'absence d'un flanc ennemi ouvert, d'un contour du bord avancé de sa zone de défense, de la densité de sa disposition dans différents secteurs de la position, du degré de rudesse de ces derniers, de l'existence à l'arrière de divers secteurs d'obstacles naturels entravant le retrait de l'ennemi, de l'existence de voies d'approche cachées, de positions d'artillerie et de postes d'observation de la part de la formation attaquante, du degré de stabilité politique et d'efficacité au combat des troupes ennemies, et ainsi de suite. La direction de l'assaut principal doit garantir la plus grande facilité de l'offensive, les pertes les plus faibles et la défaite la plus probable et la plus complète de l'ennemi. La forme la plus avantageuse d'une offensive est l'enveloppement large du flanc de l'ennemi.

Lors de l'organisation d'une percée, il est essentiel, après avoir déterminé le système de défense et le degré d'aménagement technique de la zone de défense ennemie, d'évaluer les ressources en artillerie, mortiers, chars et armes chimiques et, à partir de cela, de déterminer le front de la percée. Les armes d'artillerie sont généralement conçues pour neutraliser simultanément les bataillons ennemis déployés dans le premier échelon de défense. Les bataillons du deuxième échelon de défense sont neutralisés soit en même temps (s'il y a suffisamment d'armes), soit après que les bataillons du premier échelon (armes d'artillerie limitées) ont été neutralisés. Avec un grand nombre de chars disponibles, la percée pourrait commencer même sans préparation d'artillerie préalable ou ultérieure. Une grande quantité de moyens de neutralisation permet de percer sur un front plus large. Plus le front de percée prévu est large, plus l'offensive et la manœuvre des troupes seront réussies, mais le front de la percée ne doit pas être élargi au détriment de la densité nécessaire de la concentration du feu par kilomètre de percée. Cela est réalisé en fournissant à la formation les moyens de neutralisation de la réserve de l'état-major général.

170. Le temps alloué à la préparation d'une percée dépend du degré d'équipement des ingénieurs et du système de défense, de la disponibilité des moyens de neutralisation et des exigences opérationnelles. Plus la zone de défense est renforcée et le système de tir organisé, plus le temps nécessaire à la préparation de l'offensive est long. Mais dans certains cas, les exigences opérationnelles obligent à réduire le temps de préparation malgré la force considérable de la zone de défense. Dans ce cas, ce qu'il faut, c'est un renforcement correspondant de la formation militaire avec des moyens de neutralisation nécessitant moins de temps pour l'organisation de leur contrôle (principalement des chars).

Une percée non préparée ou mal préparée entraîne une perte excessive et souvent vaine de forces et sape la confiance des troupes dans le commandement.

171. Une offensive peut commencer à la fois à partir d'une position de contact rapproché avec l'ennemi (dans des conditions de stabilisation temporaire du front proche de conditions positionnelles) et à partir d'une approche de l'ennemi. Dans ce dernier cas, la préparation de l'offensive consiste à : a) s'approcher de l'ennemi et reconnaître la zone de sécurité, b) détruire la zone de sécurité et reconnaître la zone de défense principale, et c) formuler le plan de l'offensive ainsi que la disposition des forces et des ressources pour celle-ci.

L'offensive d'une formation militaire dans des conditions mobiles se forme à partir de l'approche et de l'avancée de la préparation d'infanterie et d'artillerie menée à ces étapes ; et des attaques contre le front avancé et la lutte dans la zone de défense.

À des fins de dissimulation et de réduction des pertes, avec le temps, l'approche et l'avance vers la position initiale de l'attaque peuvent se faire de nuit. Il est avantageux dans ce cas de lancer l'attaque à l'aube après une préparation d'artillerie courte, et avec des chars, sans cela.

Dans des conditions positionnelles, une offensive commence généralement à partir d'une position de contact rapproché avec l'ennemi, obtenue à la suite des batailles précédentes.

172. Dans des conditions mobiles, étant donné la nécessité d'une approche préliminaire du champ de bataille, les commandants de formation militaire prennent généralement leurs décisions opérationnelles à l'offensive :

- a) le commandant de corps avant que les unités avancées de la division n'entrent en contact avec la zone de sécurité de l'ennemi ;
- b) le commandant de division après la destruction de la sécurité ennemie et la reconnaissance de la zone de défense principale ; avant de prendre la décision, les régiments de fusiliers ne doivent pas être engagés dans le champ de tir efficace de l'artillerie ennemie ; cependant, si l'ennemi passe à l'offensive contre les bataillons avancés, les régiments doivent être prêts à les soutenir ; et
- c) le commandant de régiment au plus tard lorsque les bataillons atteignent la position d'où commence l'offensive d'infanterie.

2. Reconnaissance de la zone de défense ennemie et liquidation de la sécurité ennemie

173. La reconnaissance de la zone de défense ennemie par la formation militaire commence immédiatement dès la réception de l'ordre opérationnel pour une offensive ou d'un ordre d'alerte déterminant la zone de l'offensive de la formation militaire.

Si l'offensive est précédée par l'approche du champ de bataille, la reconnaissance est effectuée pendant les périodes d'approche et de destruction de la sécurité. Le corps de fusiliers mène la reconnaissance avec son aviation organique et les unités de cavalerie stratégique (si elles sont rattachées).

La division de fusiliers et le régiment par de petites unités de cavalerie organiques, des organes de reconnaissance, le combat des avant-gardes (bataillons avancés) et l'observation directe par des commandants spécialement désignés.

174. La reconnaissance par l'aviation organique devrait déterminer : les contours, la profondeur et, éventuellement, la répartition détaillée de la zone de défense, de la zone de sécurité et, si elle existe, de la zone arrière de service de l'ennemi. La zone dans le secteur de l'assaut principal de la formation doit être reconnue particulièrement minutieusement. Sur ordre de l'état-major du corps, l'aviation organique effectue la reconnaissance de la zone de défense dans l'intérêt des divisions, pour lesquelles les états-majors divisionnaires transmettent leurs demandes à l'état-major du corps. Toutes les informations obtenues par l'aviation organique sont immédiatement communiquées aux divisions. La meilleure méthode de reconnaissance aérienne de la zone de défense est la photographie, dont la quantité dépend du temps alloué à la préparation de l'offensive. Les plans photographiques sont dupliqués afin d'être fournis à tous les commandants via les commandants de bataillon et de batterie (au moins dans le secteur de l'assaut principal).

175. Il est très utile de lier la reconnaissance par la cavalerie stratégique aux opérations aériennes. Les détachements de reconnaissance de la cavalerie déterminent, par la capture de prisonniers et l'interrogatoire des habitants locaux, quelles unités ennemies se trouvent où

sont défendues dans la zone de l'offensive du corps. La bataille décisive avec des forces concentrées est la principale méthode de reconnaissance.

La reconnaissance par de petites unités de cavalerie organiques a pour objectif immédiat de déterminer le contour général du bord avancé de la zone de sécurité et de ses flancs, ainsi que la profondeur, la force et le nombre des unités qui l'occupent ; et le système de dispersion de l'infanterie dans la zone de sécurité, les obstacles naturels et artificiels dans la zone de sécurité, et ainsi de suite.

176. Les détachements de reconnaissance essaient de prendre dans la zone de sécurité des points d'où il est possible de surveiller toute la profondeur de la sécurité et le bord avancé de la zone défensive. Si la sécurité représente une ligne de postes faibles, les détachements de reconnaissance la démolissent et s'approchent le plus possible du bord avancé de la zone défensive de l'ennemi, en prenant des postes d'observation qui permettent de voir en profondeur. Prendre des prisonniers est une condition indispensable des opérations des détachements de reconnaissance. Des patrouilles et des groupes de reconnaissance de branches spéciales de l'armée et des services sont envoyés avec les détachements de reconnaissance pour des reconnaissances spéciales. Les opérations des détachements de reconnaissance doivent être entreprenantes et décisives. Seul le combat avec des forces concentrées permet d'obtenir des informations essentielles. Une attention particulière est accordée à la rapidité et à la ponctualité de la transmission des rapports.

Les détachements de reconnaissance peuvent être organisés à partir de cavalerie ou d'infanterie dans des véhicules motorisés ou sur des wagons avec l'attachement obligatoire d'artillerie et, si disponible, de voitures blindées.

177. La reconnaissance du commandant est dans certains cas intégrée à la reconnaissance spéciale. Les groupes du commandant avec reconnaissance spéciale avancent avec les premières vagues des bataillons en avant et effectuent la reconnaissance de l'ennemi à partir de postes d'observation.

178. L'envoi de tout organe de reconnaissance et l'observation personnelle sont toujours effectués dans un but précis, à savoir : clarifier ce qui était encore vague avant l'envoi des organes. Pour répondre à des questions spécifiques, la reconnaissance reçoit des missions limitées et précises et est organisée en fonction de la nature des missions données. Une reconnaissance effectuée de manière générale et uniforme sur tout le front, sans être divisée en plusieurs missions spécifiques, ne peut pas donner de résultats satisfaisants.

La reconnaissance de toutes sortes devrait déterminer :

- a) les contours du terrain à l'avant de la zone de défense et de ses flancs ;
- b) les emplacements des points de mitrailleuses et des batteries de mitrailleuses, les secteurs de tir, les emplacements des positions d'artillerie, des canons antichars et des postes d'observation, le système de points forts, les centres de résistance, etc. ;
- c) la puissance et l'emplacement des installations défensives (obstacles artificiels contre l'infanterie et les chars, tranchées et abris) ; lors de la détermination de la puissance des installations défensives et de leur emplacement, il est essentiel de repérer les bâtiments factices et les points forts factices ;
- d) la nature du terrain (routes et approches pour l'infanterie et les chars) et les hauteurs stratégiques ;
- e) les zones favorables aux attaques chimiques (si envisagées) et les zones contaminées par les gaz de guerre et dangereuses en raison de leur stagnation ;
- f) les zones de défense arrière ;
- g) les obstacles naturels dans et derrière la zone de défense qui gênent la manœuvre et le retrait de l'ennemi dans certains secteurs ; et
- h) les emplacements du poste de commandement, des postes de communication (en ce qui concerne le mouvement des messagers et des lignes téléphoniques) et des radios.

Les organes de reconnaissance tracent précisément toutes les données obtenues sur des croquis de carte de référence locale. Plus le tracé est précis, plus il est facile de déterminer la dispersion de l'infanterie ennemie. L'état-major de la division compile une carte de référence locale générale, qui doit être prête et remise à l'infanterie et à l'artillerie avant le début de l'offensive contre la zone de défense.

À la suite de toutes les données de reconnaissance, il est nécessaire de déterminer les contours de l'avant de la zone de défense et de ses flancs ; ainsi que possible, la disposition sur le terrain des bataillons, compagnies et pelotons (points de résistance, points forts, redoutes et lignes de soutien) le long du front et en profondeur dans la zone de défense ; et le système de tir d'artillerie et de mitrailleuses (emplacements des batteries et postes d'observation).

179. Lors de la préparation d'une offensive, les sections politiques des formations militaires déterminent :

- a) la composition sociale et nationale des unités ennemies et leur stabilité politique ;
- b) les relations mutuelles entre l'état-major ennemi et les soldats ;
- c) la capacité de combat des unités ennemies ; et
- d) l'attitude de la population locale envers nous et l'ennemi.

La section politique doit tirer une conclusion concernant l'efficacité de combat relative des différentes unités ennemies occupant la zone de défense.

180. Avec l'ordre ou l'instruction d'alerte pour une offensive, les régiments de fusiliers devraient généralement recevoir toutes les informations concernant la zone de défense de l'ennemi, traitées par l'état-major divisionnaire et représentées sur une carte locale de référence avec des explications (si nécessaire). Sur la base de ces données, le commandant du régiment indique à son chef d'état-major ce qu'il reste à déterminer pour prendre la décision. L'état-major du régiment organise immédiatement la reconnaissance, qui est effectuée pendant la période d'approche de l'infanterie. Le régiment de fusiliers doit préciser encore plus la dispersion de l'infanterie ennemie afin de décider de ses missions de la manière la plus judicieuse et de répartir spécifiquement les bataillons et l'artillerie.

181. La zone de sécurité ennemie est éliminée par les détachements de reconnaissance et avancés ainsi que par l'avant-garde et les bataillons avancés, soutenus par l'artillerie des forces principales (et, si elles existent, les forces blindées), comme prévu au cas où les détachements de reconnaissance et avancés et l'avant-garde ne seraient pas capables de neutraliser la sécurité et de percer jusqu'au bord avant de la zone de défense.

Le nombre de bataillons avancés dépend de la largeur de la zone offensive de la division et de la force de la sécurité ennemie. Dans des conditions normales, deux bataillons avancés suffiront généralement pour la division de fusiliers.

Une artillerie puissante (de préférence deux groupes de batteries par bataillon) pour la performance la plus réussie et garantie de leurs missions assignées devrait être attachée aux bataillons avancés.

Des zones devraient être attribuées aux opérations des bataillons avancés de manière à ce que l'offensive des bataillons menace les routes de retrait des forces de sécurité ennemies et, lors du déploiement des forces principales, éviter, si possible, le mélange des unités.

Tout au long de leur lutte contre la sécurité de l'ennemi, les bataillons avancés sont directement subordonnés au commandant de la division. Les commandants de régiment qui détachent les bataillons continuent de maintenir les communications avec eux au cas où un soutien serait nécessaire, étant donné le passage de l'ennemi à l'offensive.

182. Le but offensif des bataillons avancés est la destruction de la sécurité ennemie. Pour cette raison, leurs opérations doivent être extraordinairement audacieuses, décisives, rapides et entièrement indépendantes. Sur la base des données de reconnaissance et de l'inspection personnelle de la disposition de l'ennemi, le commandant de bataillon détermine la nature de la dispersion de l'infanterie dans la sécurité. Il est particulièrement important de déterminer où se trouvent les groupes de tir et les intervalles non occupés, ainsi que quels

itinéraires dans la zone de sécurité sont les plus favorables pour mener l'offensive et quels centres de tir gêneront le plus cette action. Sur la base d'une évaluation du terrain et de la disposition de l'ennemi, le commandant du bataillon avancé prend une décision quant à la direction de l'assaut principal et, en fonction de cela, organise l'ordre de bataille, attribue aux compagnies leurs missions et détaille l'artillerie. Il faut considérer que la grande indépendance d'action des compagnies est nécessaire dans la lutte contre la sécurité, et pour cette raison, le contrôle de l'artillerie au sein du bataillon doit souvent être décentralisé.

Les bataillons avancés s'efforcent de prendre des prisonniers sur tout le front et de frapper la sécurité ennemie de manière à la rendre inadaptée aux opérations dans la zone de défense. Si la sécurité ennemie commence un retrait général, les bataillons avancés fondent sur elle au niveau des points du bord avant de la zone de défense, d'où il est possible de surveiller la profondeur de la zone.

183. En accord avec l'élaboration du plan du commandant de la division pour une offensive avec les forces principales, le chef de l'artillerie prépare la reconnaissance, l'observation et les communications pour les groupes de batteries d'artillerie opérant avec les bataillons avancés dans le secteur de l'assaut principal afin que l'artillerie puisse ensuite être prête dans un minimum de temps.

Le chef d'artillerie, rendant compte au commandant de la division, régule la consommation de munitions par les bataillons avancés, en tenant compte du plan tactique global.

3. Plan et organisation d'une offensive

184. En élaborant le plan et en organisant l'offensive, le commandant de l'unité évalue la disposition défensive de l'ennemi, en déterminant principalement la disposition de ses flancs ouverts pour réaliser un large enveloppement et une attaque contre le flanc avec une attaque simultanée d'une partie des forces sur le front. Si un flanc des forces principales du défenseur est insuffisamment couvert par une partie de ses forces, il est possible, par leur destruction, d'atteindre le flanc du regroupement principal de l'ennemi.

En cas de défense de l'ennemi sur un front continu, il est essentiel de reconnaître le nombre de zones de défense. Si l'ennemi a encore une zone arrière, lors de l'attaque contre la zone de défense principale, il faut essayer de maintenir la zone arrière sous le feu de l'artillerie à longue portée afin de prendre possession de la zone arrière également sur les talons des forces principales détruites. Les tanks et l'aviation offrent le soutien le plus important dans cette mission.

185. Pour organiser l'ample enveloppement du flanc de l'ennemi, il est essentiel de le contenir solidement par une attaque frontale, en ayant attiré vers l'avant autant de réserves ennemies que possible. L'enveloppement doit être réalisé avec surprise et rapidité. Il est essentiel de prendre des mesures pour sécuriser le flanc extérieur des unités enveloppantes contre les contre-attaques des réserves ennemies.

186. La reconnaissance qui a été effectuée et les combats des bataillons avancés fournissent au QG de la division des informations sur la zone de défense ennemie.

Pour que le commandant adopte une décision opérationnelle, l'état-major de la formation militaire traite toutes les données de reconnaissance et les soumet au commandant sous forme de conclusion concernant le système de défense ennemi. La reconnaissance ne fournit pas toujours des données entièrement complètes (sauf pour les conditions de position, lorsqu'il y a beaucoup de temps pour préparer). La véritable disposition doit être déterminée à partir de données loin d'être complètes. Cela n'est possible qu'avec une évaluation correcte du terrain, une reconnaissance bien organisée et la connaissance des tactiques de défense de l'ennemi et de ses méthodes de dissimulation.

187. Lorsqu'il prend la décision, le commandant de la formation militaire détermine :

- a) la mission immédiate qu'il se fixe ;
- b) la direction de l'assaut principal et l'ampleur de son front ;
- c) la séquence de neutralisation des dispersions ennemies en profondeur (attributions de position) ;
- d) la formation de l'ordre de bataille (forces d'assaut et de maintien, échelonnement, groupes d'artillerie et répartition des moyens techniques attachés à la formation) ; et
- e) les attributions pour les formations d'artillerie subordonnées (unités) et autres moyens techniques laissés sous le contrôle direct du commandant de la formation.

188. Le choix correct de la direction de l'assaut principal est d'une importance décisive pour le succès de l'offensive. La direction de l'assaut principal est choisie afin de vaincre l'ennemi, en prenant son arrière, par la méthode la plus facile et rapide selon les conditions données de la situation. La direction de l'assaut principal est déterminée de manière autonome par le commandant de la formation militaire et peut parfois être indiquée par le regroupement du commandant supérieur pour un assaut par ses forces principales dans un certain secteur.

Les endroits les plus sensibles, faibles et dangereux pour l'ennemi dans son ordre de bataille, déterminés à la fois par la qualité de ses troupes (efficacité au combat et stabilité politique), ainsi que par l'équipement d'ingénierie et le terrain, sont les plus avantageux pour lancer l'assaut principal lors d'une percée. Un assaut dans de telles directions conduit à des résultats significatifs, permettant aux unités attaquantes d'arriver rapidement et sans pertes importantes sur les flancs et à l'arrière aux secteurs plus forts de l'ordre de bataille ennemi.

Selon les conditions du terrain, il est avantageux de donner des directions permettant ce qui suit pour lancer l'assaut principal :

- a) le meilleur usage des moyens de feu, l'existence de bons postes d'observation permettant la surveillance la plus large le long du front et profondément dans la zone de défense ennemie et l'existence de positions d'artillerie proches et avantageusement déployées permettant la concentration totale du feu dans la zone de l'assaut principal et un soutien continu du feu pour l'infanterie pendant son avancée sans changer de positions ;
- b) des itinéraires d'approche pratiques et dissimulés assurant l'approche rapide et cachée de l'infanterie et des chars (si ces derniers ont été attachés) et aussi le travail des services arrière à l'abri des regards de l'ennemi ;
- c) la possibilité, pendant l'avancée, de placer l'ennemi dans des conditions locales défavorables ;
- d) la possibilité pour l'artillerie d'accompagner rapidement l'infanterie ; et
- e) la possibilité d'utiliser du gaz de guerre (si prévu).

Le choix de la direction de l'assaut principal est également fortement influencé par la configuration de la zone de défense (saillies et angles rentrants).

189. L'étendue de la zone de l'assaut principal, selon la capacité défensive de la position ennemie (fortifications ainsi que profondeur et niveau d'organisation du système de tir) et la nature du terrain, est déterminée par le potentiel d'artillerie de la formation et la quantité de chars et d'autres moyens de neutralisation attachés. Pour élargir le secteur de la percée de la zone défensive, les formations militaires opérant dans le secteur de l'assaut principal sont renforcées par de l'artillerie, des mortiers, des chars et d'autres moyens.

190. Selon la force et la profondeur de la zone de défense ennemie, la répartition des bataillons et des compagnies à l'intérieur (centres de résistance, points forts, lignes de soutien et autres) et les conditions du terrain, le commandant de la formation militaire détermine la séquence de destruction des dispersions d'infanterie ennemie, en établissant les positions et les temps approximatifs auxquels elles seront atteintes, en fonction du temps nécessaire pour neutraliser les points de tir et démolir les obstacles artificiels par l'artillerie et d'autres armes rattachées à la formation militaire.

Une brèche dans la zone de défense de l'ennemi ne peut être considérée comme réussie que lorsqu'on atteint la zone des positions d'artillerie et des réserves de l'ennemi (10-12 kilomètres).

191. Étant donné l'existence d'une zone de défense arrière ennemie, un plan pour en prendre possession est formulé sur la base des données concernant sa distance, la force de sa garnison et les renforts du génie, ainsi que la disponibilité dans le corps de fusiliers des moyens de neutralisation.

La reconnaissance aérienne fournit au commandant de corps des informations pour choisir le secteur le plus sûr pour percer la zone arrière du service. L'artillerie du corps peut, avec l'aide de l'aviation, effectuer une préparation partielle de l'attaque tout en étant encore en train de combattre la première zone de défense. Selon les directives du commandant de corps, les commandants de division préparent dans les seconds échelons des groupes d'assaut des bataillons de fusiliers spécialement pour une attaque sur la zone arrière, qui, n'étant pas distraits par les missions de lutte contre la première zone de défense, doivent avancer rapidement et attaquer la zone arrière avec le soutien actif de l'aviation. Un appui d'artillerie est prévu pour soutenir ces bataillons. Étant donné la présence de tanks dans la disposition de la formation, un échelon spécial de tanks peut être prévu ou un échelon peut être désigné après la percée de la première zone pour les opérations contre la zone arrière.

Les forces principales de la division doivent soutenir vigoureusement l'attaque contre la zone arrière.

192. L'ordre de bataille est formé en fonction de la direction et de la largeur du front des assauts principaux et auxiliaires ainsi que de la séquence prévue pour vaincre les dispersions de l'ennemi.

En attaquant le flanc de l'ennemi, le corps de fusiliers fournit aux divisions des zones qui garantissent que l'ennemi est contenu sur le front et que les forces principales atteignent son flanc et son arrière. En cas de rupture d'un front continu, le corps de fusiliers réduit les zones pour les divisions du groupe d'assaut, leur indiquant la direction de leurs attaques principales afin qu'une large brèche dans la zone de défense ennemie se forme sur le front du corps. Dans des cas particuliers, en cas de manque d'artillerie, il est possible de former une division dans le deuxième échelon du corps et, de plus, son régiment d'artillerie est rattaché à une division du premier échelon.

La division de fusiliers mène l'offensive en ayant le groupe d'assaut en un seul échelon (les régiments côte à côte) ou en deux échelons (régiment après régiment). En cas de percée du front, le groupe d'assaut de la division se forme généralement en un seul échelon.

Le régiment de fusiliers avance généralement avec deux échelons dans le groupe d'assaut, tandis que dans un secteur étroit de l'offensive, le régiment peut avancer en trois échelons (bataillon après bataillon).

L'artillerie et les autres moyens techniques sont répartis dans l'ordre de bataille conformément aux articles 126 à 137. La question du soutien par le groupe IS de deuxième échelon doit être étudiée particulièrement en profondeur. Le détournement de ce groupe pour soutenir le premier échelon pendant le temps où le deuxième échelon n'en a pas besoin nécessite une préparation spéciale des liaisons et de l'observation.

En cas de subordination à la formation militaire des unités de cavalerie stratégique, elles devraient être employées dans le groupe d'assaut enveloppant le flanc ennemi, et les avions de l'aviation organique devraient être liés à eux. Lorsqu'il y a une percée du front, la cavalerie devrait être utilisée dans les échelons finaux, étant engagée dans l'action après la percée de la zone de défense ennemie. Les barbelés devraient avoir été dégagés au moment de l'approche de la cavalerie, ce qui pourrait être fait par des ingénieurs de combat et des chars.

Il est utile d'attacher des unités motorisées et, si disponible, des chars à la cavalerie.

La cavalerie ne reçoit pas de zones offensives, elle opère dans certaines directions.

193. Les seconds échelons du groupe d'assaut reçoivent des missions concernant le développement de la réussite (la direction du mouvement dans la profondeur de la zone de défense ou quelle zone capturer) en même temps que la formulation des missions pour le premier échelon et la force de maintien. Leur engagement en temps utile dans la bataille pour développer la réussite relève de la responsabilité des chefs d'échelon. Les missions pour les seconds échelons sont définies de manière à garantir qu'à mesure que les opérations se développent en profondeur dans la zone de défense ennemie, les unités ne se mélangent pas, c'est-à-dire que les seconds échelons doivent développer la réussite depuis l'arrière du flanc du premier échelon.

194. Lors de la fixation de la mission de l'artillerie dans des conditions mobiles, le commandant de division et le commandant de régiment déterminent, conformément au rapport du chef d'artillerie et du chef d'état-major :

- a) le nombre et la composition des groupes d'IS (dans le régiment, la répartition des groupes de batteries et des batteries pour le soutien des bataillons) et quelle partie de l'artillerie est affectée aux régiments (bataillons) ;
- b) la procédure de regroupement du commandement d'artillerie au cours du combat (décentralisation du contrôle et quelle partie est prévue pour le soutien du deuxième échelon) ;
- c) les zones de responsabilité et les secteurs supplémentaires des groupes d'IS ;
- d) les missions des groupes d'IS selon la zone et la phase du combat ;
- e) la composition du groupe LR (si assigné) ;
- f) l'heure et la procédure d'ouverture du feu ; et
- g) la dépense approximative de munitions par phase de la bataille.

L'ordre divisionnaire inclut les points « a », « b », « c » et « e » (et, si nécessaire, « f » aussi).

Les points restants sont incorporés selon l'ordre du chef d'artillerie et le calendrier opérationnel.

Une fois que le groupe d'assaut a réussi à envelopper le flanc ennemi, il est généralement avantageux de décentraliser le contrôle de l'artillerie.

Lors de la formation d'un groupe LR du corps, le commandant du corps détermine : répartition en sous-groupes (si nécessaire) ; les zones de responsabilité des sous-groupes et les missions supplémentaires par secteur (secteurs supplémentaires) pour renforcer l'artillerie divisionnaire en cas de besoin de concentrer un tir puissant sur ces zones ; et le moment de l'ouverture du feu.

Le commandant du régiment de fusiliers est généralement stationné à un poste de commandement général avec le chef du groupe IS (quelle que soit la subordination du groupe), lui indique sa décision et les missions de l'artillerie du régiment et, avec lui, détermine la répartition des groupes de batteries ou des batteries pour le soutien des bataillons, en tenant compte des opérations de l'artillerie du régiment.

195. Le plan tactique et le soutien correspondant sont élaborés conformément à la décision du commandant. Le QG de la formation émet les instructions d'alerte et prépare l'ordre et, en cas de ruptures du front, le calendrier opérationnel et la carte de référence locale. Après l'élaboration du plan tactique, si le temps le permet, le commandant de la formation (divisionnaire ou régimentaire) réunit en secret à un poste d'observation pratique les commandants des formations directement subordonnées (unités) et les chefs de corps d'armes (y compris les commandants des unités attachées) et précise le plan tactique développé en termes de terrain (positions) et de temps, en s'efforçant de s'assurer qu'une compréhension mutuelle complète du déroulement du combat et de la procédure d'interaction soit établie parmi les commandants subordonnés.

196. Pour assurer l'observation personnelle du déroulement du combat et de l'influence qui y est exercée par le commandant de la formation militaire, le QG est obligé de sécuriser les meilleurs postes de commandement et d'observation, qui sont reliés aux postes de commandement. Le transfert des postes de commandement vers de nouvelles positions doit être organisé de manière à ce que le commandant de la formation militaire puisse observer personnellement les opérations des troupes aux moments les plus importants de la bataille. Les déplacements du commandant vers de nouveaux postes de commandement ne doivent pas être retardés par l'absence de communications avec ceux-ci ; les communications doivent avoir été préparées à l'avance. Les missions pour l'organisation des communications sont données longtemps à l'avance. Les itinéraires pour le déplacement vers un nouveau poste de commandement doivent être reconnus à l'avance.

Pour assurer des communications fiables lors d'une bataille offensive, tous les moyens sont utilisés, avec leur duplication systématique. Les moyens de communication de réserve doivent être prêts à portée de main et déplacés dans le secteur vers les zones où leur utilisation est la plus probable. Des signes codés (fuseaux lumineux) sont établis pour les communications de l'infanterie avec l'artillerie, en plus de l'utilisation des sections de signaux avec les unités d'infanterie. Les lignes de communication (câbles et itinéraires des messagers) doivent traverser le terrain de manière à ne pas être interrompues par le feu ennemi.

197. La préparation des ingénieurs pour une offensive consiste en :

- a) reconnaissance d'ingénieur en précisant et en complétant les données de la reconnaissance militaire sur le plan technique et, en particulier, la reconnaissance des obstacles artificiels antichars ; les sapeurs sont attachés aux patrouilles de commandement de la reconnaissance militaire pour la reconnaissance d'ingénieur ;
- b) l'installation et l'équipement des postes de commandement et d'observation les plus importants pour les commandants de formation militaire ;
- c) assurer la circulation ininterrompue des troupes pour développer le succès et pour la poursuite (préparation de toutes les ressources pour l'aménagement des itinéraires de colonnes hors route, réparation des routes et des ponts, etc.) ;
- d) préparation des ressources facilitant la sécurisation, si nécessaire, des positions capturées ;
- e) organisation du travail pour élargir les passages effectués dans les obstacles artificiels ennemis et leurs compléments pour l'avancée libre des deuxième échelons et, si possible, la destruction extensive des obstacles ;
- f) assistance par la réparation des routes et ponts pour l'avancée de l'artillerie lourde ;
- g) assistance à la camouflages des chars dans la position initiale et à l'obtention des moyens pour que les chars franchissent les obstacles artificiels dans la disposition défensive ennemie (fascines, fagots, etc.) ; et
- h) organisation des travaux généraux de camouflage les plus importants (cacher les espaces ouverts à l'observation au sol, etc.).

Le plan de soutien des ingénieurs est élaboré conformément aux directives du chef d'état-major ; l'attention principale doit être portée à la préparation des conditions pour l'avancée rapide de l'artillerie et des tanks (s'ils sont attachés).

198. Les troupes en avance doivent être entièrement protégées contre les attaques surprises de l'ennemi grâce à la reconnaissance, l'observation, la sécurité et la défense aérienne.

199. La défense aérienne et anti-gaz est effectuée conformément à des plans prévoyant :

- a) le déploiement de moyens actifs de défense aérienne pendant la période d'approche et d'offensive de l'infanterie, lorsque celle-ci pénètre profondément dans la zone de défense ennemie, et pendant la période de poursuite ; b) le déploiement de postes d'observation et de liaison aérienne et leur transfert lors de l'avancée ; c) la procédure d'utilisation des communications pour les besoins de la défense aérienne ; d) l'emploi d'écrans de fumée et

d'autres types de dissimulation ; e) les mesures de reconnaissance chimique, les méthodes pour surmonter et contourner les lieux contaminés par l'ennemi et les mesures de décontamination ; et f) le déploiement de postes d'observation chimique et d'alerte au gaz (dans les plans de régiment), leur transfert lors de l'avancée et la procédure générale d'alerte au gaz, et ainsi de suite.

Si des avions de chasse ont été rattachés au corps ou affectés à l'observation, le plan de défense aérienne est élaboré par le chef d'état-major en collaboration avec le chef de l'artillerie et le commandant de l'unité d'avions de chasse.

Le commandant du régiment est obligé d'assurer, en coordination avec le chef de l'artillerie divisionnaire, la défense antiaérienne fiable de l'artillerie (groupe IS) soutenant son régiment et l'avancée de ses bataillons, pour lesquels il précise :

Quelles armes mitrailleuses et de quels bataillons sont détaillées pour des fins de défense aérienne et leur répartition et déploiement (les armes mitrailleuses du deuxième échelon sont généralement employées) et

La marche conjointe, ainsi que l'avancée des bataillons et le transit des batteries.

200. L'état-major de la formation élabore le plan de travail des services arrière.

L'approvisionnement en munitions doit être prévu pour toutes les positions de l'offensive. Les premiers secours et l'évacuation médicale doivent également être adaptés au calendrier des principales étapes de la bataille. Il est essentiel de définir la procédure générale pour nourrir les hommes et les chevaux ainsi que pour fournir le carburant (étant donné la présence de traction mécanisée).

201. La nature surprise de l'assaut, qui en assure le succès dans une large mesure, est obtenue en gardant le secret sur toutes les préparations de l'offensive et en cachant les opérations pendant l'offensive.

202. Les écrans de fumée sont utilisés par toutes les branches du service. Une observation attentive de la direction du vent par les commandants à tous les niveaux est essentielle pour l'utilisation réussie d'un écran de fumée. La direction du vent est mise en évidence sur la carte.

L'utilisation de brouillards de fumée ne doit pas gêner le travail de ses propres moyens de tir ni compliquer les opérations de ses propres unités et des unités voisines. Les brouillards de fumée sont utilisés après coordination avec les commandants de groupe IS.

203. Une attention particulière lors de la préparation d'une offensive doit être accordée au renforcement du moral politique des troupes. Dans la mesure du possible, les unités devraient être renforcées avant le combat et bénéficier de repos et de bonne nourriture.

4. Utilisation des ressources rattachées aux formations militaires

204. L'artillerie du quartier général général (GHA) rattachée aux corps et aux divisions est utilisée, selon le calibre et le type de canons, en groupes IS ou LR. Une division de GHA rattachée à un corps de fusiliers permet d'augmenter la largeur du front de la percée du corps et de chaque division individuellement en attachant un régiment de GHA à chaque division. Dans ce cas, la division de fusiliers peut allouer trois ou deux groupes IS, dans ce dernier cas chacun avec la force d'un régiment d'artillerie. La fragmentation et le mélange des régiments de GHA, ainsi que de l'artillerie divisionnaire, sont indésirables. La division de GHA n'acquiert aucun secteur indépendant et est rattachée (subordonnée) en régiments aux divisions de fusiliers et au chef de l'artillerie du corps (groupe LR).

La préparation d'une offensive avec les ressources de la GHA est entreprise sur la base du règlement général de l'utilisation de l'artillerie.

Les unités radio pour consolider l'interaction des batteries avec l'infanterie devraient être attachées au corps avec les divisions GHA.

205. Les mortiers sont normalement rattachés par bataillon aux divisions d'infanterie pour élargir le front d'une offensive et pour une neutralisation plus puissante d'un défenseur. Les bataillons de mortiers moyens, dont le but est la destruction des obstacles artificiels et des points de tir de l'ennemi, sont rattachés par compagnie aux régiments d'infanterie. Les bataillons de mortiers lourds, dont le but est la destruction des abris solides, sont rattachés aux régiments d'infanterie ou intégrés dans des groupes IS. L'utilisation des mortiers doit être pleinement prise en compte dans le plan de neutralisation d'artillerie de l'ennemi.

206. Les caractéristiques des chars modernes permettent de les utiliser lors d'une offensive de différentes manières.

Les tanks peuvent être utilisés :

- a) pour une attaque conjointe avec des unités d'infanterie ;
- b) pour l'exécution de missions indépendantes dans la profondeur de la zone de défense en lien avec les opérations de l'infanterie et de l'artillerie ;
- c) pour des opérations conjointes avec la cavalerie sur les flancs ennemis ; et
- d) dans le cadre d'unités motorisées sur les flancs et lors des percées.

Les chars dans les offensives avec des objectifs décisifs sont employés en masse considérable et sur un large front.

Les chars sont utilisés sur un terrain qui n'a pas d'obstacles naturels infranchissables pour eux et qui offre une opportunité d'amener les chars en secret jusqu'à la zone d'attaque.

Les chars approchent la nuit ou à couvert de fumigènes séparément de l'infanterie, avec laquelle ils rattrapent le retard au niveau de la ligne où commence l'attaque de l'infanterie.

La norme d'approvisionnement en chars pour les formations militaires devrait être considérée comme au moins un bataillon de chars par division de fusiliers.

La mission principale des tanks est de préparer le terrain pour l'infanterie qui avance en neutralisant la résistance de feu de l'ennemi et en détruisant ses obstacles artificiels. Dans ce cadre, la majorité des tanks est affectée principalement aux échelons de tanks IS. Les échelons LR sont affectés à la lutte contre l'artillerie ennemie et, compte tenu d'un grand nombre de tanks, aussi pour perturber le fonctionnement de ses services arrière.

À partir du bataillon de chars qui lui a été rattaché, la division de fusiliers organise principalement des échelons IS, les transférant aux régiments de fusiliers, et ce n'est que lorsqu'il existe des ressources d'artillerie puissantes capables de neutraliser le feu des principaux centres ennemis ou lorsqu'il y a l'attachement de chars de plus d'un bataillon que la division détaille des échelons LR (chaque échelon ne comportant pas moins d'une compagnie).

Les unités de chars sont, en règle générale, sous le commandement des chefs d'infanterie dont elles soutiennent les unités. La plus petite unité de chars rattachée aux sous-unités d'infanterie (bataillon, compagnie) est le peloton. Les chars rattachés à un bataillon (compagnie) reçoivent des missions de soutien à certaines compagnies (dans les compagnies, à des pelotons), dont ils doivent satisfaire les demandes.

Si possible, certains des tanks devraient être affectés aux deuxièmes échelons d'infanterie.

208. Le soutien des chars à l'infanterie est d'une grande importance lors d'une attaque de l'infanterie contre le front avancé de la zone de défense ennemie.

Dans ce cas, l'attaque peut commencer après une brève préparation d'artillerie. Une attaque peut débuter sans aucune préparation d'artillerie seulement s'il y a un grand nombre de chars présents. Une attaque conjointe contre le bord avant assure surtout une interaction solide entre les chars et l'infanterie.

Dans la période de développement ultérieur de l'infanterie, les chars de percée peuvent jouer un rôle décisif, remplaçant l'artillerie, dont les communications se compliquent au cours de la bataille. L'organisation d'une attaque de chars lorsque l'infanterie attaque le bord avancé de l'ennemi après une forte préparation d'artillerie est possible, tandis que les chars, à la

surprise de l'ennemi, soutiennent l'infanterie en attaquant les points forts de la deuxième ligne. L'inconvénient de ce type d'attaque est la difficulté d'organiser l'interaction entre l'infanterie et les chars, ainsi que l'affaiblissement de la première assaut de l'infanterie.

Une percée par les chars dans un secteur adjacent et le soutien de leur infanterie profondément dans la zone de défense ennemie par le biais d'une attaque contre le flanc des dispersions ennemies correspondantes est désavantageuse pour les mêmes considérations.

Une fois la percée réalisée et les positions d'artillerie capturées, et dans les secteurs positionnels après la prise de la zone arrière, les chars sont mis en réserve, sans traîner pour sécuriser la zone occupée.

209. Pour l'organisation d'une attaque de chars, il est essentiel de déterminer :

- a) les zones et directions favorables en termes de conditions de terrain pour une attaque de chars et leur vitesse moyenne selon les conditions du terrain ;
- b) la largeur du front de l'attaque et le nombre d'échelons ;
- c) les missions pour les échelons de chars ;
- d) l'ordre et le moment de l'attaque (ou le signal) ; et
- e) la zone où les chars se rassemblent après l'attaque.

Le calendrier opérationnel de la formation militaire devrait tenir compte de l'interaction du groupe d'artillerie LR et de l'échelon de rang LR.

La reconnaissance de la zone de défense ennemie devrait déterminer le système et la nature des obstacles antichars artificiels.

Le plan d'attaque devrait prévoir un système complet de mesures pour surmonter ces obstacles (approvisionnement en fascines et fagots, rattachement aux chars des ingénieurs de combat, destruction par l'artillerie et autres moyens des champs de mines, etc.).

210. Après avoir rassemblé les commandants des compagnies d'artillerie (parfois des pelotons du premier échelon) et les batteries qui lui sont rattachées ou le soutiennent, ainsi que les commandants de chars, le commandant du bataillon d'infanterie explique à l'avance depuis un point bien caché la solution de la mission donnée au bataillon et indique les limites ainsi que les temps approximatifs pour les atteindre, ainsi que les manœuvres des compagnies et des chars qui les soutiennent.

L'interaction des chars avec les sous-unités de fusiliers est assurée par une connaissance mutuelle détaillée de l'ordre d'exécution des missions de combat et une bonne organisation des communications. Cette familiarisation se fait sur le terrain pendant la période de reconnaissance conjointe des commandants des unités de chars et de fusiliers avant le début de l'attaque.

L'infanterie doit comprendre que les tanks ne peuvent pas capturer et tenir un endroit et qu'ils ne peuvent que faciliter cette tâche pour l'infanterie, qui reste l'arme décisive du service. L'infanterie utilise ses méthodes habituelles de percée, mais les renforce avec l'aide puissante des tanks.

L'arrêt des chars ou leur mise hors d'état de nuire ne doit pas, ne serait-ce qu'un instant, arrêter l'infanterie en progression, qui doit être capable, même sans chars, de réaliser une percée.

L'infanterie aide les chars dans leur lutte contre les armes antichars (mitrailleuses, fusils de gros calibre, artillerie).

Compte tenu de la vitesse de déplacement des chars, l'infanterie fait tout son possible pour traverser la zone le plus rapidement possible.

211. Les chars neutralisent les points de tir ennemis qui gênent l'avancée de l'infanterie qu'ils soutiennent, pour cela ils avancent, se déplacent sur les côtés, et ainsi de suite. En accomplissant cette mission de base, ils soutiennent également, si possible, les unités d'infanterie adjacentes. Les chars ne s'arrêtent qu'à couvert.

Les chars attaquant avec les deuxièmes échelons d'infanterie essaient de leur fournir la plus grande puissance de frappe pendant l'attaque.

L'échelon de chars LR attaque principalement l'artillerie ennemie, la détruisant et l'empêchant de combattre les chars qui soutiennent l'infanterie.

En avançant dans la disposition défensive de l'ennemi, les tanks devraient, si possible, éviter de se déplacer dans les zones non occupées par l'infanterie défensive ennemie ou les traverser rapidement, sinon cela facilitera les conditions pour que son artillerie combatte les tanks.

212. Avec le temps, il est essentiel d'organiser l'entraînement tactique conjoint de l'infanterie et des chars à la veille de l'offensive, mais à condition que le secret de la préparation de l'offensive ne soit pas révélé.

Une attaque de chars devrait être préparée dans des conditions de secret strict.

213. Il est plus rentable d'utiliser des voitures blindées, qui ne peuvent fonctionner que sur les routes ou à travers des champs intacts, avec le groupe enveloppant et la cavalerie.

Les trains blindés, qui sont équipés de canons de campagne et de mitrailleuses, peuvent, au moment de l'attaque de l'infanterie, être avancés jusqu'à la ligne de départ pour l'attaque et soutenir le mouvement de l'infanterie vers l'avant avec leur tir.

Ensuite, si les routes n'ont pas été détruites, elles peuvent être utilisées pour aider le déplacement des bataillons d'infanterie en bombardant les points de flanc de l'ennemi.

Les batteries ferroviaires, qui possèdent une artillerie de grande puissance, sont utilisées pour renforcer le tir de l'artillerie dans le groupe IS ou LR.

214. L'aviation de l'armée, qui est rattachée au corps de fusiliers ou affectée pour l'assister, a les missions suivantes dans une bataille offensive :

avion léger de bombardement : frapper avec des bombes à fragmentation et chimiques l'artillerie, les concentrations de personnel, les quartiers généraux et les trains de bagages à l'arrière immédiat, en particulier avec des munitions, les aérodromes et les pistes pour l'aviation ennemie opérant sur le champ de bataille ;

avion d'attaque : tirer avec des mitrailleuses et bombarder l'artillerie, les concentrations de personnel, les quartiers généraux et les trains de bagages ; et

avion de chasse : combattre l'aviation de reconnaissance et de combat de l'ennemi opérant sur le champ de bataille.

Le contrôle des unités d'aviation de combat rattachées à un corps ou destinées à l'assister est intégré entre les mains du commandant de l'unité aérienne nommé par le commandement de l'armée. Le commandant du corps établit immédiatement un lien avec le commandant de la force aérienne. La force aérienne devrait être basée sur les sites d'atterrissage les plus proches ou sur des aérodromes avancés.

Le plan pour l'utilisation opérationnelle de l'armée de l'air repose principalement sur la considération de : la situation aérienne opérationnelle ; les missions des troupes dans la zone d'opérations de l'aviation ; la répartition des forces aériennes ennemies et propres ; l'état de l'organisation au sol et de l'organisation des services arrière ; le temps disponible pour se préparer aux opérations ; l'état du matériel et la possibilité de travail du personnel de vol et d'entretien ; et les données météorologiques.

Lors de la formulation des missions de l'aviation attachée à l'armée, le commandant du corps indique :

a) dans quels domaines (dans le secteur de quelles divisions), à quel moment (étape de la bataille) ou conformément à quel signal et d'où l'aviation doit opérer ;

b) dans quelles zones les avions ennemis ne doivent pas être autorisés ; et

c) signaux préétablis des avions (signaux lumineux) pour reconnaître leurs troupes (code).

L'aviation exécute les missions fixées, en fonction de sa force et de ses types, par l'ensemble du groupe ou par les sous-groupes individuels en lesquels elle est divisée pour cela.

Les avions bombardiers légers, s'ils sont attachés à un corps, peuvent également être affectés, avec la permission du commandant, à la lutte contre l'aviation ennemie en

bombardant les aérodromes et les sites de débarquement. Le commandant de la force aérienne (et les commandants des sous-groupes) établissent un lien avec les commandants de division dans les secteurs où ils vont opérer et déterminent quels objectifs, et à quelles étapes du combat, doivent être soumis à une attaque aérienne. Conformément aux directives du commandant du corps et aux plans tactiques des commandants de division, les cibles sont précisément identifiées et le moment exact de l'attaque est déterminé par le commandant de la force aérienne.

L'aviation de combat est utilisée strictement en fonction de son potentiel de vol de combat, principalement lors des moments les plus tendus du combat, c'est-à-dire lors du passage à l'attaque contre le bord avancé et de la pénétration de la zone de défense.

215. Les gaz de guerre sont utilisés pour atteindre le personnel ennemi à l'aide de obus d'artillerie, de bombes aériennes, de mines et de dispositifs spéciaux pour pulvériser et libérer le gaz à partir de ballons et de bougies de fumée empoisonnée. Les gaz de guerre persistants sont utilisés pour neutraliser les batteries ennemies et paralyser les secteurs (zones) de la disposition ennemie à travers lesquels les unités en progression n'ont pas besoin de passer. Les gaz de guerre non persistants sont principalement utilisés pour attaquer l'infanterie ennemie. Les gaz de guerre sont largement employés à la fois pour attaquer le personnel en combat et gêner sa manœuvre et pour désorganiser le travail des services arrière. L'utilisation des gaz de guerre dépend des conditions atmosphériques, des conditions du terrain et des propriétés des armes par lesquelles ils sont libérés.

Les bombardements à obus chimiques avec des canons et des mortiers ainsi qu'avec des bombes aériennes sont utilisés lors d'une offensive (deux pages de texte manquantes)

218. Ayant reçu l'ordre opérationnel de la division, le régiment de fusiliers commence l'approche de l'infanterie en ordre dispersé. Le déploiement en ordre de bataille est réalisé sur ordre du commandant du régiment une fois atteinte la ligne à partir de laquelle l'offensive de l'infanterie commence. L'approche des bataillons d'infanterie est soutenue par le feu de toute l'artillerie de la formation militaire.

219. Dans des conditions proches des conditions positionnelles, si l'offensive commence à partir d'une position de contact étroit avec l'ennemi, la position initiale est choisie aussi près que possible de l'ennemi ; il est essentiel de s'efforcer d'occuper une telle position afin de passer immédiatement à l'attaque du bord avancé juste après la préparation d'artillerie. La zone de la position initiale, conformément à la disposition des forces, est aménagée de manière ingénieurière. Si, dans lesdites conditions d'attaque, il est nécessaire de s'approcher de l'ennemi, il est plus rentable d'effectuer l'approche de la ligne d'attaque de nuit, ce qui pourrait prendre plusieurs nuits.

220. La mission générale de l'infanterie lors d'une bataille offensive est de se rapprocher au plus près de l'ennemi et de lui infliger une défaite décisive par le feu et les armes silencieuses. L'approche de l'infanterie de jour se fait : a) dans une zone offrant une dissimulation grâce au mouvement de bataillons de fusiliers non déployés le long de routes d'approche dissimulées jusqu'à la ligne au-delà de laquelle le mouvement caché est impossible; et b) en terrain découvert par un mouvement en ordre dispersé jusqu'à la ligne depuis laquelle l'infanterie peut utiliser ses moyens de tir pour neutraliser l'ennemi dans la zone principale de défense (900-1 000 mètres).

Lorsqu'ils approchent de cette ligne, les bataillons devraient recevoir les missions de combat du commandant du régiment pour le déploiement.

L'approche pendant l'enveloppement du flanc ennemi devrait se distinguer par une discrétion particulière et de la rapidité.

221. Lors du déploiement de l'infanterie pour une offensive, il est essentiel d'éviter la concentration excessive de l'infanterie qui entraîne des pertes inutiles. En conditions de mobilité, le front de l'attaque d'un bataillon ne doit pas être inférieur à 500 mètres. La

répartition des unités d'infanterie en profondeur dépend du degré de résistance possible de l'ennemi, de la profondeur de son dispositif et de l'étendue de la zone offensive.

Étant donné une largeur de l'offensive d'un régiment de fusiliers d'au moins 1 000 mètres, ce dernier avance en trois échelons.

222. Le commandant du régiment de fusiliers contrôle le mouvement de l'infanterie pendant la période de l'offensive en concentrant le feu d'artillerie de manière cohérente sur les secteurs ennemis où les unités en avancée rencontrent la plus forte résistance. Chaque unité d'infanterie doit être bien consciente que le feu concentré sur le secteur ennemi qui s'oppose à son mouvement est, pour ainsi dire, un ordre de l'officier responsable concernant une avancée immédiate et vigoureuse.

223. Il est avantageux de mener une attaque simultanément sur un large front afin de disperser le feu et la résistance de l'ennemi. C'est pourquoi il est nécessaire de viser une attaque générale de la formation militaire (division, régiment). Une attaque générale est menée soit à un moment précisément indiqué, soit sur signal. Le signal pour une attaque générale est donné par les bataillons des premiers échelons sur ordre du commandant de la formation militaire passant à l'attaque générale. L'infanterie est envoyée à l'attaque lorsque l'ennemi a été suffisamment neutralisé moralement par le feu d'artillerie et lorsque son système de tir de fusil-mitrailleur a été perturbé.

Une attaque est également menée à l'initiative des subdivisions d'infanterie qui, dans le but de soutenir les unités attaquantes adjacentes ou de profiter des résultats de leur propre tir d'artillerie, se dirigent vers les points les plus faibles de la disposition de l'ennemi afin d'envelopper, isoler et éliminer ses unités résistantes.

Pour désigner le début d'une attaque et transférer le feu d'artillerie, des signaux sont établis à l'avance (avant le début de l'offensive) et sont donnés aux commandants des bataillons passant à l'attaque.

224. Les bataillons du premier échelon, après avoir percé la disposition ennemie, avancent vers leurs zones prévues, éliminant l'ennemi qui oppose une résistance de front et couvrant leurs flancs avec des tirs de mitrailleuses et de mortiers. Les commandants de bataillon doivent savoir précisément quelles batteries et à quelle position 83 relèvent de leur commandement. Le premier échelon mène des attaques continues jusqu'à ce que l'artillerie ennemie soit capturée et que ses réserves soient submergées. Les bataillons ne doivent pas s'arrêter dans leur mouvement, même si des points de tir ennemis non neutralisés restent à leur arrière et sur leurs flancs. En se déplaçant derrière les premiers échelons et en développant leur succès, les seconds échelons sécurisent leurs flancs et leur arrière.

Les exigences de base pour l'infanterie lorsqu'elle franchit la zone de défense ennemie sont l'audace, la détermination, l'énergie et la rapidité d'action des plus petites unités d'infanterie. Elles ne doivent attendre aucune directive ni instruction d'en haut. Il est essentiel de prendre des décisions rapidement et de manière indépendante. Une attaque indépendante et une percée audacieuse dans tout intervalle non occupé par l'ennemi devraient être la méthode de base des opérations des petites unités d'infanterie et de l'infanterie dans son ensemble.

225. Avec le soutien de l'artillerie qui leur est attachée et sans attendre aucune directive du commandant supérieur, les seconds échelons avancent rapidement et en toute autonomie derrière le premier ; ils éliminent les points de tir ennemis restants et neutralisent les points qui tirent depuis les flancs ; et repoussent les contre-attaques ennemies par une attaque sur son flanc. Si l'ennemi, ayant opposé une résistance obstinée au premier échelon, ralentit l'offensive, l'officier en charge du second échelon développe indépendamment le succès, attaquant l'ennemi depuis l'arrière du flanc du premier échelon. En cas de développement du succès et de possibilité de le transformer en défaite pour l'ennemi dans un secteur autre que celui prévu par le plan, le second échelon est utilisé dans ce nouveau secteur.

L'officier responsable du deuxième échelon maintient des communications directes avec l'officier responsable du premier échelon.

226. Étant donné les opérations sur le flanc ennemi, le premier échelon du groupe d'assaut, en enveloppant le flanc, doit, pour assurer le succès de l'enveloppement, garantir le caractère surprise de l'attaque, pour laquelle l'approche se fait en secret. Le deuxième échelon, se déplaçant secrètement derrière le premier et sans permettre que le contact avec lui soit rompu, observe le cours du combat et l'attaque contre l'ennemi, et avec un enveloppement encore plus profond de son flanc complète sa défaite, coupant ses voies de retraite.

Le deuxième échelon effectue des reconnaissances en direction des flancs et de l'arrière de l'ennemi, en essayant de découvrir ses réserves. Lorsqu'il envoie son unité à l'attaque, l'officier responsable du deuxième échelon doit prendre des mesures pour protéger son flanc et son arrière (et ceux de tout le groupe d'assaut) contre d'éventuelles contre-attaques ennemies.

Au fil de la bataille, le commandant de la formation militaire informe constamment le deuxième échelon de la situation et donne des instructions immédiates concernant l'attaque dès que le moment est venu selon la situation.

227. Alors qu'on est encore dans la période de l'approche de l'infanterie, l'artillerie régimentaire avance aussi près de l'ennemi que possible et a pour tâche principale de créer des passages dans les obstacles artificiels et, au début de l'attaque de l'infanterie, de fournir un soutien direct aux compagnies avancées, en les accompagnant avec les canons et en tirant à bout portant sur les points de feu de l'ennemi qui résistent à l'infanterie. Lors de la création des passages, l'artillerie régimentaire opère par batterie ; pour accompagner les compagnies, elle peut être répartie entre elles par canon.

L'artillerie régimentaire est généralement insuffisante pour réaliser le nombre nécessaire de passages ; dans ce cas, le nombre nécessaire de batteries d'artillerie divisionnaire est affecté pour renforcer l'artillerie régimentaire. Étant donné la présence de mortiers, la destruction des obstacles artificiels devrait leur être confiée.

228. Au début de l'approche de l'infanterie, pendant une courte période (10-15 minutes), l'artillerie divisionnaire et de corps (groupes IS et LR) fait pleuvoir toutes ses forces, mais dans la limite de l'existence et de la possibilité de l'allocation des obus à cet effet, sur les batteries ennemies découvertes, qui sont à ce moment le principal obstacle à l'approche de l'infanterie ; ensuite, les groupes IS transfèrent leur feu vers les moyens de tir de l'infanterie ennemie, les touchant et les neutralisant de manière cohérente et planifiée, en espérant qu'une grande partie d'entre eux aura été éliminée au début de l'attaque de l'infanterie. Dans tous les cas, l'artillerie doit perturber le système de défense des mitrailleuses organisé par l'ennemi. Il est très utile de renforcer le groupe IS avec de l'artillerie lourde de hussard.

D'après le rapport du chef de l'artillerie, le commandant du corps et de la division détermine le plan de consommation de munitions pour chaque jour de combat (le commandant de division aussi pour les phases du combat).

229. Avant une attaque, l'artillerie bombarde les moyens de feu de l'infanterie ennemie avec la plus grande intensité, en développant le feu par courtes rafales, répétées et déplacées en profondeur pour dérouter l'ennemi sur le moment de l'attaque et le forcer à sortir de sa couverture afin de le toucher en dehors. Les commandants d'unités d'infanterie doivent être informés des changements de tir.

Au début du mouvement de l'infanterie, l'artillerie transfère le feu en profondeur et contre les mitrailleuses adjacentes et les centres de résistance, ayant pour tâche d'isoler les centres de résistance ainsi attaqués, de contrer les contre-attaques ennemies, de sécuriser les flancs des unités qui ont envahi la zone de défense en neutralisant les points de flanc de l'ennemi et en neutralisant les points de tir ennemis en profondeur, préparant l'attaque des points forts arrière.

Pour assurer un soutien efficace en profondeur dans la zone de défense ennemie dès le début de l'avancée en profondeur de l'infanterie, les batteries, conformément à un plan adopté à l'avance, changent régulièrement de postes d'observation et de positions avec l'avancée. Ces batteries passent sous le commandement des commandants d'infanterie.

Les avions sont attachés aux groupes LR pour repérer les batteries ennemies et ajuster le tir.

230. Pour réguler l'interaction entre l'infanterie et l'artillerie lors de l'avance en profondeur dans la zone de défense, des signaux sont établis par des fusées de couleur, et des avions déterminant la position des unités en profondeur dans la zone de défense peuvent également être utilisés à cette même fin.

231. Pour préserver l'effet de surprise, la préparation d'artillerie doit être aussi puissante que possible, mais courte, dans le but de démoraliser les défenseurs et de viser les nids de mitrailleuses. Sa durée, selon le nombre de batteries disponibles dans la formation, la profondeur de la zone de défense et les cibles qui s'y trouvent, les enchevêtrements de fils de fer et les forces d'infanterie ennemies, est en moyenne de 3 à 5 heures. Étant donné le manque de fils de fer ennemis et une situation qui évolue favorablement, le temps de préparation d'artillerie peut être réduit.

6. Offensive impliquant le franchissement d'un obstacle aquatique

232. Pour le franchissement forcé d'un obstacle fluvial, les zones les plus favorables sont :

- a) des méandres de la rivière qui se courbent vers l'attaquant permettant de tirer sur le flanc de l'ennemi et de faire du tir croisé tout en étant à l'abri du feu des flancs des unités en train de traverser ;
- b) ceux qui ont sur leur rive des postes d'observation permettant de voir en profondeur la disposition de l'ennemi et des voies d'approche dissimulées, ainsi qu'une couverture pour les unités préparant la traversée ; et
- c) ceux offrant des endroits pratiques pour construire des ponts.

Il est utile pour accélérer le franchissement des formations militaires de le faire en plusieurs endroits. Dans le but de forcer l'ennemi à disperser ses forces, il est essentiel d'accompagner la préparation des franchissements de démonstrations.

La distance entre deux zones de franchissement devrait permettre l'interaction tactique des unités franchissantes.

Les éléments suivants sont essentiels pour réussir la traversée :

son organisation minutieuse et sa dotation en moyens de franchissement suffisants pour le passage rapide de forces importantes ;
attachement aux unités de franchissement de moyens de neutralisation en quantité suffisante pour assurer le franchissement le plus rapide avec le moins de pertes ;
la nature surprise de la traversée ; et
une sécurité complète contre les attaques aériennes et la bonne organisation de la défense antiaérienne chimique.

233. Lors de l'approche de la rivière (d'une division ou d'un régiment), il est essentiel de prendre en compte la possibilité que les avant-gardes traversent juste derrière la sécurité de l'ennemi, qui a été avancée jusqu'à la berge de l'attaquant ; pour cette raison, les avant-gardes doivent être équipées de moyens légers de traversée nécessaires pour un passage rapide et de moyens de neutralisation (artillerie) suffisants pour soutenir les avant-gardes dans leur combat sur la rive ennemie jusqu'à l'arrivée des forces principales.

Les missions des avant-gardes sont :

- a) éliminer la sécurité de l'ennemi et atteindre la rive du fleuve, tout en ayant assuré la possibilité de reconnaissance et de préparation pour la traversée, et

b) saisir les ponts et les moyens de passage sur le fleuve.

234. Il est essentiel lors de la préparation d'une traversée :

- a) faire rapidement une étude de la nature de l'obstacle fluvial et de la zone des terrains adjacents : en termes de descriptions des théâtres, de cartes à grande échelle et de données locales ;
- b) calculer les ressources matérielles nécessaires pour assurer la traversée (unités de ponts d'ingénierie, équipements de franchissement, matériaux de construction, cordes, ancres, etc.) et les réquisitionner ;
- c) rassembler les ressources locales, bateaux, cordes, ancres et matériaux de construction et les acheminer secrètement vers le lieu de la traversée ;
- d) reconnaître les zones de franchissement avec l'aide de l'aviation, qui doit déterminer la présence et la nature des ponts existants (pontons, temporaires, permanents), des routes et des lignes de défense ;
- e) effectuer une reconnaissance des emplacements des franchissements et de la disposition défensive de l'ennemi pendant la période d'approche de la rivière et après l'approche ;
- f) traiter toutes les données de reconnaissance et autres informations sur l'obstacle fluvial et les envoyer aux chefs des armes et sous-unités subordonnées ;
- g) préparer les mesures pour établir les communications pendant la traversée ; et
- h) formuler un plan de défense aérienne et anti-gaz.

235. Une formation militaire (unité) avec tous les moyens d'ingénierie et d'artillerie prévus pour ledit passage sous son commandement opère à chaque passage. Le commandant de l'unité est l'officier responsable du passage, le chef ingénieur des unités qui lui sont attachées est le responsable technique du passage. Le matériel de passage est dirigé par des commandants d'unités d'ingénieurs spécialement désignés.

Une fois qu'une tête de pont est prise, sécurisant le passage contre le feu de mitrailleuses et l'observation d'artillerie, et aussi suffisante pour le regroupement d'un deuxième échelon, une offensive est organisée contre l'ennemi en défense, comme dans des conditions conventionnelles.

Un passage qui a commencé devrait se poursuivre sans interruption. En cas d'échec à un passage, le succès se développe à un passage adjacent. Un passage dans un secteur où il a échoué ne devrait pas être répété—l'ennemi y sera vigilant.

L'artillerie, les mitrailleuses et les armes à fumée sont utilisées pour la défense aérienne. Les unités de mitrailleuses sont désignées pour la défense aérienne depuis le deuxième échelon. Les avions de chasse, s'ils sont attachés, sont familiarisés à l'avance avec la zone de franchissement et le plan des opérations.

236. Sur la base de la décision du commandant, l'état-major de la formation, avec l'intervention du chef de l'artillerie, des ingénieurs, du chef des transmissions et du chef du service de guerre chimique, élabore le plan de franchissement sous forme de calendrier opérationnel.

Le plan de la traversée est calculé sur la base de :

- a) la capacité des moyens de transport pour transférer l'infanterie en un seul voyage ;
- b) le temps nécessaire pour chaque voyage ;
- c) la distance du poste dont la prise permet de commencer l'installation de ponts légers ;
- d) la distance du poste dont la prise permet de commencer la construction d'un pont pour toutes les armes ;
- e) le temps nécessaire pour ériger chaque pont et l'organisation des communications ; et
- f) les forces et moyens d'infanterie, d'artillerie et autres.

Le plan de la traversée prend strictement en compte la nature topographique de la rive opposée, l'existence au-dessus de l'eau d'une zone morte dépendant de la hauteur et de la pente de la rive, quels centres de tir pourraient tirer par-dessus le cours de la rivière et lesquels ne pourraient ouvrir le feu que sur l'infanterie ayant terminé la traversée et

commencé à développer l'offensive, et ainsi de suite. Le tir d'artillerie et les mitrailleuses lourdes neutralisent principalement les mitrailleuses et les tireurs ennemis qui gênent la traversée de l'infanterie, puis est ensuite transféré aux centres de tir pour empêcher l'infanterie d'élargir la tête de pont afin de sécuriser la construction d'un pont et la traversée suivante. Les sections de signaux avec l'infanterie et les instructeurs de gaz sont transférées dès le premier voyage et assurent les communications téléphoniques et la décontamination.

Le plan de la traversée prévoit le transfert des canons individuels dans le sillage des unités d'infanterie transférées, la traversée suivante de toute l'artillerie et aussi l'organisation ultérieure des postes de commandement, des communications et d'autres éléments de contrôle des différentes étapes de la traversée, l'offensive suivante et la construction de ponts supplémentaires sur un large front après la traversée, et ainsi de suite.

237. En ce qui concerne les différentes branches de service, le plan stipule : pour l'unité du génie :

- a) quelles unités du génie sont sous le commandement de qui, le lieu et l'heure de rassemblement et de subordination, les responsables techniques des passages et le commandant des ponts ;
- b) la zone où le matériel de passage est déplacé et à quelle heure, quelles unités (si nécessaire) sont attachées pour aider l'unité du génie à transférer le matériel de passage, les itinéraires pour le transfert du matériel et jusqu'à quels points sur la rivière et les mesures de camouflage ;
- c) les méthodes de franchissement des unités (une opération de débarquement sur des pontons, des bateaux ou un ferry, sur des ponts d'assaut à partir de matériel de franchissement léger, et ainsi de suite) ;
- d) les méthodes de transport des mitrailleuses et de l'artillerie (sur radeaux et dans des ferrys ou en attachant des flotteurs aux canons) ;
- e) quels ponts sont construits après que l'ennemi a été chassé de la rive, quand et selon les instructions de qui ces ponts sont érigés, le recrutement de la population locale pour le travail, et ainsi de suite ; et
- f) quelle réserve de génie de combat (ingénieurs pontonniers) et de matériel de franchissement reste en cas de pertes et pour l'organisation de passages à d'autres endroits.

Les ponts doivent être sécurisés contre leur destruction par des radeaux incendiaires, des mines flottantes et les opérations des flottilles ennemies sur le fleuve, grâce à l'organisation d'une surveillance appropriée du service fluvial et à l'installation de différentes barricades—barrages, filets, etc.—ainsi qu'à la mise en place de moyens de tir pour défendre les voies d'accès aux ponts.

Pour l'infanterie :

- a) quelles unités sont traversées en premier et lesquelles sont désignées pour appuyer les unités de franchissement par le feu depuis leur rive ; quelles unités du génie et de l'artillerie sont attachées et où (à quels points) elles relèvent de quel commandement ;
- b) les zones et le moment de concentration des unités prévues pour le franchissement en premier (points de rassemblement) ;
- c) le dispositif des unités désignées pour le soutien par le feu du franchissement, sur quelles cibles et sur quel signal elles ouvrent le feu, quelles unités de mitrailleuses des seconds échelons sont affectées à la lutte contre les avions ennemis, l'emplacement de leurs positions et leur subordination ;
- d) les points et le moment du débarquement des unités de franchissement sur des pontons, ferries, bateaux, etc., les itinéraires de leur mouvement vers les lieux de débarquement et l'ordre de franchissement des unités avec un calendrier précis par échelons ; et
- e) la méthode des opérations des unités après le franchissement, vers quelles zones elles se déplacent et leur liaison avec l'officier responsable du franchissement.

Pour l'artillerie :

- a) répartition de l'artillerie en groupes IS et LR et pour la lutte contre l'aviation ennemie ;
- b) les cibles à neutraliser lors du passage de l'infanterie ;
- c) les cibles vers lesquelles le tir doit être transféré avec la prise de la rive opposée par l'infanterie et la séquence du transfert ultérieur du tir en fonction de l'avancée de l'infanterie de point en point ;
- d) les signes codés pour désigner l'avancée de l'infanterie ;
- e) la subordination et le passage des canons individuels ;
- f) la procédure de passage successif de l'artillerie ; et g) l'organisation des communications et autres.

En ce qui concerne la défense contre l'air et le gaz, des mesures sont également prévues lors de l'offensive contre un ennemi en défense, et les emplacements des passages sont sécurisés en priorité, en outre. Des écrans de fumée sont organisés en coordination avec les chefs des groupes d'artillerie.

Pour les troupes des transmissions :

- a) quelles unités et moyens de communication sont transférés avec les unités d'infanterie avancées pour l'organisation des communications sur l'autre rive et où le point de collecte des messages est établi ;
- b) quelles unités restent à l'ancienne position ; et
- c) les méthodes pour maintenir les communications pendant le franchissement des troupes elles-mêmes, en tenant compte du fait que les moyens de communication optiques sont particulièrement applicables dans les conditions données.

238. On peut traverser une rivière en toute discrétion ou après une préparation d'artillerie. Dans le cas d'une traversée surprise, toutes les mesures préparatoires sont généralement effectuées sous le couvert de la nuit et sont terminées de manière à ce que le passage en force et l'installation de ponts légers se fassent dans l'obscurité. Les opérations de combat devraient se dérouler durant la journée.

Toutes les mesures préparatoires pour la traversée sont effectuées dans le respect du secret le plus strict.

7. Offensive la nuit et par mauvaise visibilité

239. L'obscurité, le brouillard, la pluie et la tempête de neige diminuent considérablement l'efficacité des ressources techniques modernes et, pour cette raison, offrent une chance de succès au combat à la partie qui est moins forte techniquement (ou qui ne dispose pas de moyens techniques suffisamment puissants dans une zone donnée), mais qui possède des unités militaires robustes bien entraînées pour opérer dans ces conditions.

Les opérations de combat de nuit sont marquées par une grande impressionnabilité des troupes, des difficultés à s'orienter et à maintenir sa direction (manœuvrer) ainsi que des difficultés de commandement, et ces difficultés s'accroissent en outre lors des opérations de formations militaires de grande envergure.

Dans ce contexte, les opérations sont effectuées dans des ordres et des formations plus concentrés, le plan de bataille (attaque) est compilé de manière plus simple et le mouvement se fait uniquement de façon rectiligne (tout droit).

Les opérations d'une formation militaire sont menées la nuit pour :

- a) se rapprocher de l'ennemi jusqu'à la distance de tir effectif de la mitrailleuse et jusqu'à la ligne de départ pour l'attaque et
- b) une attaque contre des points individuels de la zone de défense ennemie par des unités de la formation militaire.

240. Une attaque de nuit de toute la formation militaire (en particulier d'une division et d'un corps) est une exception et, dans ce cas, ne commence qu'avant l'aube elle-même afin de permettre une pénétration en profondeur (deux pages manquantes)

Les forces de sécurité de l'ennemi ne doivent pas détourner le poursuivant de la direction qu'il a choisie. Il est essentiel de chercher à les envelopper ou à les percer pour les anéantir et approcher les forces principales de l'ennemi.

244. La poursuite parallèle (d'un ou des deux flancs) mène au plus grand succès.

C'est possible :

- a) s'il y a de bonnes routes permettant de prévenir l'ennemi aux jonctions routières les plus importantes, aux passages de rivières et dans les gorges et de le repousser vers une zone difficile à traverser ou de le pousser contre un obstacle infranchissable et
- b) donné le temps et les ressources pour un mouvement, pour atteindre rapidement les flancs de l'ennemi (cavalerie avec chars et unités motorisées).

Étant donné l'absence de ces conditions, il vaut mieux ne pas perdre de temps, poursuivre l'ennemi par un mouvement continu, utiliser des unités mobiles pour des opérations sur les flancs et le retenir avec l'artillerie la plus mobile.

245. La cavalerie de stratégie (si attachée) avec des chars, des batteries et même des canons individuels de l'artillerie LR est envoyée dans la brèche pour une attaque contre les flancs qui se sont formés, pour attaquer l'ennemi qui se regroupe en colonnes ou pour une poursuite parallèle, si l'ennemi a réussi à se retirer.

De petites unités organiques de cavalerie et d'infanterie dans des véhicules motorisés ainsi que des cyclistes, exerçant une forte pression sur l'ennemi, ralentissent ses mouvements par des attaques sur les flancs et en atteignant l'arrière des colonnes ennemies en formation. Particulièrement importants pour ces objectifs sont les petits détachements avec de l'artillerie de obusiers, qui exercent une grande influence morale sur les forces en retraite.

246. L'artillerie a pour tâches :

- a) la désorganisation finale de l'ennemi ;
- b) le priver de la possibilité de se rassembler en colonnes ; et
- c) combattre les forces blindées et l'aviation (défense aérienne).

L'artillerie régimentaire est rattachée aux bataillons d'infanterie. L'artillerie divisionnaire et de corps reste en partie en position (avec des batteries disposées près de l'ennemi) et tire sur l'ennemi en retraite, même avec du tir longue portée ; la majeure partie, cependant, avance derrière l'infanterie, en maintenant des communications constantes avec elle et étant prête à ouvrir le feu immédiatement, même depuis des positions découvertes. Il est avantageux d'utiliser l'artillerie longue portée (canons de 107 mm) pour bombarder les carrefours, les passages de rivière et les défilés. Des tirs continus, même à longue distance, ont un effet démoralisant sur l'ennemi.

247. Les voitures blindées opèrent avec la cavalerie et les sous-unités d'infanterie avancées.

Les tanks opèrent avec l'infanterie et la cavalerie contre les forces principales de l'ennemi.

248. Les avions d'attaque et de bombardement léger opèrent contre les colonnes ennemies en retraite, surtout aux passages de rivière et dans les gorges.

L'aviation de chasse est utilisée selon la situation pour assurer les opérations des avions d'attaque et des bombardiers légers et pour couvrir les colonnes en poursuite contre les attaques aériennes ennemies.

Lors de la poursuite, tous les types d'aviation, y compris organiques, devraient être utilisés à pleine intensité pour les opérations contre les colonnes ennemies en retraite.

249. Dès le début de la poursuite, les unités du génie de combat doivent se lancer dans la réparation et la restauration des routes de la zone occupée afin d'assurer le déplacement rapide, principalement de l'artillerie.

250. La reconnaissance de tous types pendant la poursuite devrait vérifier :

- a) par quels itinéraires et avec quelle force le retrait est effectué ;
- b) la force et l'emplacement des unités de couverture ; et

c) quels regroupements l'ennemi effectue pendant le retrait (approche des réserves, direction du retrait des colonnes, travail sur la préparation des lignes de défense et leur occupation).

La reconnaissance chimique est envoyée avec les unités de reconnaissance d'infanterie dans le but d'avertir à temps ses unités des zones contaminées par des gaz de guerre.

251. Les moyens de communication de base sont : radios, véhicules motorisés, motos, vélos et communications montées. Les moyens de communication filaires doivent être utilisés en cas de retard imprévu. Aucune complication dans l'établissement des communications ne devrait entraîner un ralentissement ou un retard de la poursuite. Dans ce cas, chaque officier responsable doit vouloir et être capable de prendre la décision indépendante requise par la situation et de la mettre en œuvre avec toute l'énergie nécessaire.

252. Seule la hiérarchie supérieure, en tenant compte de l'état des communications et des forces des formations militaires, de leur approvisionnement en munitions, des conditions de tous types de ravitaillement, de l'apparition de nouvelles troupes ennemies, du renforcement de sa résistance et d'autres considérations opérationnelles, a le droit d'arrêter la poursuite. Avant de recevoir un ordre d'en haut concernant l'arrêt de la poursuite, chaque commandant s'efforce d'achever l'ennemi en utilisant pleinement les forces de sa formation. La poursuite doit continuer également la nuit.

253. Les organisateurs politiques se lancent immédiatement dans la mise en place de comités révolutionnaires dans la localité débarrassée de l'ennemi. L'établissement rapide de l'autorité dans une localité débarrassée de l'ennemi, compte tenu de l'engagement des ouvriers, des paysans et des pauvres dans la construction, est la meilleure sécurité pour l'arrière de chacun.

Chapitre 13 : Bataille défensive

1. Principes généraux, plan et organisation de la défense

254. La défense est utilisée dans le but de :

- a) économiser les forces sur un large front pour une attaque dans la direction décisive ;
- b) gagner du temps pour réaliser le regroupement nécessaire des forces pour une offensive ;
- c) tenir une zone (zones, lignes et voies) ; et
- d) désorganiser un ennemi attaquant pour un passage ultérieur à l'offensive.

La force de la défense consiste à utiliser au mieux les armes à feu, le terrain et l'ingénierie.

La défense combinée à des opérations offensives ou à un passage ultérieur à l'offensive pourrait entraîner la défaite totale des forces ennemies.

Étant donné une défense avec des flancs ouverts, il est nécessaire de choisir un front de défense qui oblige l'ennemi à consacrer beaucoup de temps à l'enveloppement et au combat sur le flanc, ce qui permet de gagner le temps nécessaire ou de le vaincre avec une contre-attaque.

Les formations militaires occupent les positions suivantes pour la défense : le corps de fusiliers et la division de fusiliers : zones de défense ; le régiment de fusiliers : un secteur composé des zones des bataillons.

255. La défense d'une formation militaire repose sur :

- a) un système de tir de fusil et de mitrailleuse renforcé par le tir d'artillerie et
- b) une combinaison du système de tir avec des contre-attaques de groupes d'assaut.

La disposition mutuelle des bataillons (avec leur système fusil-mitrailleur) et de l'artillerie (groupes IS) devrait prévoir :
la création d'une zone de tir continue devant l'avant, principalement par des tirs croisés et d'enveloppement et
la capacité de chaque zone de bataillon à continuer la défense de manière autonome après la capture des zones adjacentes par l'ennemi.

Lorsqu'on défend sur un front normal, les intervalles entre les zones non touchées par un feu de mitrailleuse efficace ne sont pas autorisés.

256. Le choix de la zone de défense se fait selon la carte et est complété par la reconnaissance du terrain.

Le bord avant de la zone de défense est choisi dans l'espoir de créer des conditions rendant difficile pour l'ennemi l'utilisation réussie de grandes forces d'artillerie et d'une attaque de chars.

Cela est réalisé par le choix du terrain approprié et du camouflage. L'ensemble du système de défense devrait embrouiller l'ennemi concernant les contours du bord avancé, sa puissance de feu, la profondeur de la zone de défense, et ainsi de suite.

Dans le but de compliquer pour l'ennemi l'utilisation efficace de son artillerie, le bord avant de la zone de défense devrait être choisi en se basant sur des considérations visant à priver l'ennemi de bons postes d'observation et de positions d'artillerie.

Pour combattre les tanks ennemis, il est nécessaire de s'efforcer d'assurer pour soi-même, si possible :

- a) l'absence, côté ennemi, de voies d'approche cachées pour l'approche et la concentration des chars ;
- b) l'existence, à l'avant et en profondeur de la zone de défense, d'obstacles insurmontables pour les chars ou difficiles à franchir comme des rivières, des marais, de grandes forêts et autres ;
- c) l'existence, en profondeur de la zone de défense, de zones inaccessibles pour les chars et avantageuses pour le déploiement de groupes d'assaut ; et
- d) l'existence de telles zones avantageuses pour le déploiement de moyens de tir antichar.

En même temps, le bord avancé de la zone de défense doit assurer la meilleure organisation du tir de fusil-mitrailleur de l'infanterie et aussi les directions les plus pratiques pour passer à l'offensive.

Si une transition vers la défense est effectuée au cours de la bataille, la zone de défense est choisie en fonction de l'objectif des opérations continues et de la commodité de la défense. Dans tous les cas, il est essentiel, « à tout prix », de ne pas s'arrêter aux positions fortuites où les combats récents se sont arrêtés.

257. La zone arrière est choisie par le commandant de corps selon les directives du commandement de l'armée, de sorte que la distance entre les bords avant des première et arrière zones ne soit pas inférieure à 12-13 kilomètres.

258. La disposition de l'infanterie dans la zone de défense devrait être telle qu'il soit difficile pour l'artillerie ennemie de déterminer les zones de déploiement des bataillons et compagnies, et pour les tanks de déterminer les obstacles naturels et artificiels. Pour cela, il est nécessaire d'éviter d'occuper des lignes et des points fortement saillants, de les remplir de fausses constructions et obstacles, et d'empêcher le déploiement des sous-unités d'infanterie dans des poches trop marquées.

L'infanterie qui se défend contre les chars doit être bien consciente que le char ne représente pas une menace tant qu'elle reste dans des tranchées correctement organisées et camouflées. Le principal danger vient de l'infanterie qui accompagne les chars, et c'est pour cette raison que lors d'une attaque de chars, l'infanterie doit garder son sang-froid et, en laissant passer les chars, s'en prendre à l'infanterie qui les accompagne. Pour cela, les sous-unités d'infanterie doivent être soigneusement camouflées et essayer de ne pas se révéler

pendant le déplacement des chars pour les laisser passer. L'infanterie n'intervient dans le combat contre les chars que lorsque ces derniers ont découvert les sous-unités d'infanterie et les attaquent.

L'infanterie devrait prendre en compte que le char a une observation très limitée et rencontre de grandes difficultés à maintenir les communications avec son infanterie. Cela devrait être utilisé pour la tâche de base de l'infanterie défensive : séparer l'infanterie attaquante des chars et la frapper avec des tirs.

L'infanterie est déployée en tenant compte des obstacles antichars de manière à laisser des zones non occupées (conformément à un plan spécial) permettant à son artillerie de tirer sur les chars qui franchissent ou contournent les obstacles.

Les méthodes de l'infanterie pour repousser une attaque de tank sont :

- a) frapper les chars avec l'artillerie du bataillon tirant à bout portant ;
- b) tir de balles perforantes depuis des mitrailleuses ;
- c) utilisation de fusils et de mitrailleuses spéciaux ainsi que de fusils spéciaux et de grenades à main ;
- d) toucher les tankistes avec des tirs de fusil et de mitrailleuse à travers les meurtrières ;
- e) toucher les tankistes à travers les meurtrières avec des lance-flammes ;
- f) déploiement de sous-unités d'infanterie dans des secteurs rendant la progression des chars difficile ;
- g) organisation de tranchées capables de supporter le poids des chars ; et
- h) organisation de batteries de mitrailleuses spéciales pour combattre l'infanterie ennemie déployée derrière des obstacles naturels et artificiels inaccessibles à l'attaque des chars.

259. L'artillerie en défense est disposée en profondeur sur la base des batteries les plus avancées, frappant l'infanterie et les chars ennemis avec un tir efficace aux approches de la zone de défense.

Avec un déploiement correct et une répartition rapide du feu, l'artillerie est le moyen le plus puissant pour combattre les chars.

La répartition de l'artillerie dans la zone de défense dépend de la nature du terrain et de l'étendue du front.

L'artillerie de corps peut former un groupe LR seulement si une défense de corps est entreprise dans le but d'un passage ultérieur à l'offensive (disposition sur un front étroit) et dans ce cas, elle est déployée de manière à pouvoir, au moment nécessaire (lors du passage à l'offensive), opérer avec le groupe d'assaut. Dans les autres cas de combat défensif, l'artillerie de corps est répartie entre les divisions du secteur principal.

Le contrôle de l'artillerie divisionnaire sur un front divisionnaire jusqu'à 8 kilomètres sur un terrain ouvert est généralement centralisé ; sur un front de plus de 8 kilomètres et sur un terrain accidenté avec des fronts plus étroits, l'artillerie est également rattachée aux régiments de fusiliers.

L'artillerie est attribuée à chaque groupe IS en fonction des missions qu'il peut effectuer dans différents secteurs du front. Lorsque l'artillerie est attribuée, la partie destinée aux opérations avec le groupe d'assaut est stipulée à l'avance.

Pour combattre les chars qui ont percé profondément dans la zone de défense, des batteries et des canons individuels sont détachés de l'artillerie divisionnaire et de corps, pour lesquels des positions de tir dans les secteurs non occupés par l'infanterie, conformément au plan de défense antichar, sont préparées bien à l'avance. Ces positions sont choisies de manière à ce que les chars ne puissent pas les attaquer ou, au moins, que le mouvement des chars pendant l'attaque soit considérablement ralenti (existence d'obstacles naturels ou création d'obstacles artificiels). Les batteries et canons détachés prennent ces positions dès que la direction de l'attaque des chars est déterminée. Les distances de ces positions aux zones de mouvement possible des chars sont évaluées à l'avance. Le tir se fait par pointage

direct. Il est également utile de déployer les principales positions d'artillerie de manière à ce qu'elles soient protégées contre les attaques de chars (derrière des obstacles).

L'artillerie régimentaire est utilisée par les batteries ou les canons pour combattre les chars en tant que batteries et canons de courte portée, et elle est déployée de manière dissimulée sur les flancs des directions appropriées pour une attaque de chars. L'artillerie du bataillon et du régiment est déployée selon le plan de défense antichar du régiment, mais l'artillerie du bataillon est déployée dans la zone de son bataillon ou sur les flancs afin que, si nécessaire, elle puisse agir avec lui.

Des batteries factices sont installées pour attirer les tanks dans la mauvaise direction.

En plus de l'artillerie déployée pour tirer sur les tanks dans des positions préparées à l'avance, on peut aussi utiliser efficacement des batteries mobiles (tractées) et des chars lourds armés de canons de 76 mm. Dans les cas où l'ennemi ne possède pas de tanks, l'artillerie de régiment et de bataillon est utilisée pour combattre les cibles ennemies vivantes dans les secteurs inaccessibles au feu de l'artillerie de division.

260. La préparation des ingénieurs dans la zone de défense consiste à :

- a) travailler sur la construction de zones de défense visant à créer des conditions favorables pour le meilleur usage de son propre tir et pour contrer le feu et les déplacements de l'ennemi;
- b) mettre en place la zone organisationnelle consistant à restaurer et construire des ponts, entretenir et construire des routes, organiser des sites de débarquement, installer des entrepôts, creuser des puits, etc. ; et
- c) camoufler les installations de défense, disposer les troupes et les établissements, les routes, etc.

Dans des conditions mobiles, il est difficile de déterminer précisément à l'avance combien de temps l'ennemi accordera pour le travail de défense ; pour cette raison, il est essentiel, lors de la construction de la zone de défense, de prévoir la bonne séquence d'exécution des travaux de défense afin d'assurer la disponibilité au combat de la zone de défense à chaque moment du travail.

L'organisation du terrain par les travaux d'ingénierie se fait normalement dans la séquence suivante :

le travail de la première étape : construction de tranchées réelles et factices avec le dégagement du champ de vision et de tir, érection de postes de commandement et d'observation, installation d'obstacles artificiels et d'une voie de communication cachée dans les secteurs les plus importants ;

le travail de la deuxième étape : l'installation de tranchées de communication avec l'arrière, la construction de divers abris et le développement du travail de la première étape ; et

le travail du troisième stade : la construction de routes de campagne nécessaires pour l'approvisionnement en combat et administratif des troupes, ainsi que la réparation des routes existantes et le développement des travaux des premier et deuxième stades.

Tout le travail d'ingénierie doit être réalisé en respectant les mesures de dissimulation. La solidité de la dissimulation du travail d'ingénierie doit être vérifiée par des photos d'évaluation aérienne.

Les distances jusqu'aux différents points et lignes où il est particulièrement avantageux de rencontrer l'ennemi avec le feu sont mesurées en même temps que les travaux de défense.

Les zones de défense sont renforcées par les unités qui les occupent. Les unités de génie sont utilisées pour l'installation de postes de commandement et d'observation, la mise en place d'obstacles artificiels (y compris factices) pour les chars et la direction de l'installation d'obstacles portables, la réparation et la construction de ponts et de routes, le camouflage artificiel, la création de zones de défense arrière, et ainsi de suite. Pour la création de zones arrière et la réparation des routes dans la zone organisationnelle, des unités de l'arrière et la population locale sont mobilisées.

Les ingénieurs de l'unité (et le commandant du peloton du génie de combat et de camouflage) établissent les plans de travaux d'ingénierie, qui sont confirmés par les commandants de formation.

261. La préparation d'un ingénieur contre les tanks consiste, en fonction des conditions du terrain et du temps et des ressources disponibles, à ériger une variété d'obstacles, à savoir :

- a) inonder le terrain devant le front et dans la zone de défense ;
- b) augmenter la pente des versants pour les rendre inaccessibles aux chars ;
- c) creuser des tranchées, de préférence dissimulées vu d'en haut ; et
- d) installer des champs de mines, etc.

Ces obstacles, ainsi que les obstacles naturels, devraient créer un système renforcé avec des obstacles factices construits de manière à ce que les tanks, même ayant reconnu les obstacles en s'en approchant, ne puissent pas se déplacer en ligne droite mais soient obligés de bouger lentement et en zigzags et de se reformer en formations étroites.

262. Le total de toutes les mesures pour combattre les tanks, à savoir un système de barrières naturelles et artificielles correspondant à la disposition des points de tir individuels et des zones, ainsi que l'organisation de tirs concentrés dans les directions les plus dangereuses, devrait créer les conditions dans lesquelles :

- a) le mouvement des chars, alors qu'ils pénètrent profondément dans la zone de défense, est ralenti ou ils doivent se reformer en formations étroites ;
- b) l'infanterie suivant les chars est séparée d'eux par des tirs croisés de mitrailleuses et de fusils depuis les secteurs où l'attaque des chars a été compliquée ou rendue complètement impossible (existence d'obstacles naturels ou artificiels) ; et
- c) les chars, ayant rencontré des obstacles artificiels ou naturels cachés, sont confrontés à des tirs d'artillerie à tir direct.

Les obstacles naturels et artificiels devraient avoir une direction non seulement le long du front mais aussi en travers, créant des tranchées de commutation protégeant différents secteurs de l'infanterie contre les attaques de chars sur le flanc. Les obstacles artificiels devraient compléter le contour des obstacles naturels de sorte que le mouvement des chars soit soit complètement empêché (ou, au moins, ralenti), soit possible seulement dans certaines directions. Ces directions, ainsi que les obstacles antichars, devraient être soumis au feu des moyens de tir antichars. Les moyens de tir antichars sont placés sous couverture à au moins 300 mètres de la zone visée (distance offrant une bonne visibilité et observation depuis le char).

263. Tous les moyens techniques restants de neutralisation sont également utilisés dans la lutte contre les chars :

- a) le train blindé et les batteries ferroviaires sont utilisés comme artillerie mobile ;
- b) l'aviation est utilisée pour bombarder les chars avec des bombes lourdes de démolition et des bombes chimiques dans leur zone de rassemblement et au moment du déploiement ; et
- c) les troupes chimiques peuvent asperger les chars de gaz de guerre et ainsi affaiblir leur observation et leur tir.

La reconnaissance doit en même temps révéler la concentration des chars et leur déploiement dans la position de départ : cela se fait par l'interception et le travail des avions.

Lorsqu'une attaque de chars est détectée, toutes les troupes en sont immédiatement informées, pour cela, en plus des moyens de communication habituels, des signaux spéciaux avec des fusées de couleur sont mis en place.

264. La défense contre les unités motorisées se fait en se référant à ce qui a été énoncé ci-dessus. Étant donné des flancs ouverts, ils doivent être soigneusement sécurisés : non seulement par l'unité mais aussi par la reconnaissance de l'armée, les tirs d'artillerie et le renforcement correspondant du génie. Les opérations des unités motorisées sur les flancs et à l'arrière sont les plus probables. Les unités de reconnaissance devraient utiliser des moyens

de déplacement rapides (véhicules à moteur) et devraient être équipées de moyens de communication à transmission rapide (téléphones radio, véhicules à moteur et motos).

265. Conformément à la décision du commandant de la formation, l'état-major de la formation avec les chefs des branches de l'armée et des services élabore le plan de défense, qui détermine :

- a) le bord avant de la zone de défense et la ligne de sécurité de combat ;
- b) les zones de défense et les groupes d'assaut ;
- c) la répartition de l'artillerie et d'autres ressources attachées et la détermination des secteurs de la zone de défense non occupés par l'infanterie pour tirer sur les chars par visée directe ;
- d) le début et la fin des travaux de défense (tranchées, obstacles, routes, etc.) ;
- e) les missions des armes de service et leur interaction aux différentes étapes du combat : à l'approche de l'ennemi, lors de l'engagement et de l'assaut de son infanterie et de ses chars, lors d'une grande et d'une petite encerclement et lors de la percée de l'ennemi dans la zone de défense ;
- f) les plans pour une contre-attaque ou les plans pour passer à l'offensive ; la sécurité des positions du groupe d'assaut contre les attaques de chars ;
- g) la protection des flancs et la sécurité des points de jonction des régiments ; (deux pages de texte manquantes)

et s'accompagne d'attaques de courte durée contre les unités de reconnaissance et avancées de l'ennemi. La rareté des unités de fusiliers dans la sécurité de combat doit être compensée par un appui d'artillerie. En plus des sections de transmission avec l'infanterie, il est utile d'avoir des observateurs du groupe LR dans les unités de sécurité de combat afin de réaliser une attaque d'artillerie sur les colonnes ennemies de manière opportune et surprenante. La distance de la sécurité de combat est déterminée par la nature du terrain et la possibilité de protéger la zone de défense contre des tirs surprises de mitrailleuses ennemies.

La ligne de sécurité de combat est indiquée pendant la défense sur un front normal par le commandant de division et sur un front large par les commandants de régiment de manière à ce que la ligne d'observation soit continue.

270. La défense aérienne est organisée de manière à ce que l'aviation ennemie ne puisse pas contenir les contre-attaques du groupe d'assaut ni effectuer des reconnaissances et ajuster le tir de son artillerie impunément.

271. La reconnaissance vise à la découverte en temps opportun des mouvements de l'ennemi vers la zone de défense et de son dispositif (numérotation des unités). De petites unités de cavalerie individuelles patrouillent pour créer une ligne d'observation continue sur une distance équivalente à une demi-journée à une journée de marche depuis la zone de défense. Des détachements de reconnaissance sont envoyés dans les secteurs les plus importants avec pour mission de déterminer la direction des mouvements des principales forces ennemies, leur disposition et la numérotation des unités et, par leurs opérations, de les détourner dans une direction favorable au défenseur.

L'aviation organique, dans le but de détecter les mouvements de l'ennemi, effectue des reconnaissances jusqu'à une profondeur correspondant à quatre jours de marche, en effectuant des vols au moins deux fois par jour. À l'approche de l'ennemi, le nombre de vols est augmenté afin qu'aucune colonne repérée ne puisse échapper à l'observation constante.

272. Les postes de commandement sont choisis dans un endroit d'où il est le plus facile d'établir des communications et d'organiser le contrôle. En plus du poste de commandement, qui a son propre poste d'observation, des postes d'observation auxiliaires devraient être choisis pour l'observation du champ de bataille par les commandants d'état-major. Des postes de commandement de réserve sont sélectionnés à l'avance au cas où l'ennemi percerait les lignes.

273. Des enchevêtrements de fils et des radios sont largement utilisés dans la défense, et l'on fait appel à des chiens, à des moyens de communication visuelle ainsi qu'à des postes

d'observation et de liaison aérienne. Une analyse du trafic des postes radio ennemis est effectuée. Pour éviter les interceptions, toutes les lignes téléphoniques dans une zone de 5 kilomètres autour de l'ennemi devraient être des lignes à double fil, et dans les secteurs les plus importants, enterrées. Des stations de surveillance sont déployées et travaillent à intercepter les communications télégraphiques et téléphoniques de l'ennemi.

274. Le commandement indique à la population locale les endroits les moins dangereux en ce qui concerne les bombardements et lui donne des instructions sur la construction d'abris et la protection la plus simple contre le gaz de guerre.

2. Conduite d'une bataille défensive

275. L'aviation organique, la cavalerie ainsi que les détachements de reconnaissance et d'avant-poste (ces trois derniers s'il n'y a eu aucun contact avec l'ennemi) déterminent la direction des mouvements et la disposition des forces principales de l'ennemi ainsi que son artillerie. Les détachements de reconnaissance retardent l'ennemi en utilisant des positions favorables à la défense, l'obligent à se déployer, gagnent du temps pour la préparation de la défense et le confondent grâce à la fausse direction de leur retrait ; dans le cas d'une défense entreprise dans le but d'une transition ultérieure à l'offensive, ils dirigent l'ennemi vers la zone de défense dans la direction souhaitée.

La sécurité à l'arrêt (si elle est en place) retarde l'ennemi aussi longtemps que nécessaire pour que la formation militaire occupe la zone de défense. Elle est appuyée par le feu d'artillerie depuis la zone de défense. Son retrait se fait dans les directions prescrites à l'avance selon l'ordre de l'officier responsable qui l'a mise en place.

276. La sécurité de combat, informée par la reconnaissance, rencontre l'avance des unités ennemies avancées, en s'efforçant de leur infliger le plus de pertes possible et de capturer des prisonniers pour interrogatoire. Les unités ennemies qui tentent de contourner les unités de sécurité de combat doivent être touchées par le feu sur le flanc depuis le bord avancé de la zone de défense. Le retrait des unités de sécurité de combat est couvert par l'artillerie et ensuite par des mitrailleuses lourdes depuis la zone de défense. Le retrait se fait de manière à empêcher l'ennemi de se précipiter à la suite des unités de sécurité dans la zone de défense et à s'assurer que les unités de sécurité n'entravent pas l'ouverture en temps voulu du feu depuis le bord avancé de la zone de défense.

277. Toutes les unités avancées (détachements de reconnaissance, détachements de poste avancé et sécurité de combat) s'efforcent de faire des prisonniers. Les prisonniers capturés régulièrement (en particulier les commandants) sont d'une grande aide pour connaître la disposition de l'ennemi. La méthode habituelle pour prendre des prisonniers consiste à laisser une unité avancée ennemie s'approcher à une distance rapprochée et, après l'avoir neutralisée soudainement avec des tirs ouverts de mitrailleuse et de l'artillerie lourde, à attaquer rapidement et, après avoir pris des prisonniers, à se retirer.

278. Un ennemi qui avance doit être écrasé avant qu'il n'atteigne le bord avant de la zone de défense grâce au feu des moyens de combat successivement rassemblés (artillerie, mitrailleuses et fusils) concentrés dans des positions définies à l'avance.

Le tir d'artillerie sur des cibles lointaines et le soutien de la sécurité au combat se fait depuis des positions spéciales qui sont évacuées dès le début de l'offensive ennemie contre le bord avancé de la zone. Dès le début de la préparation d'artillerie ennemie, l'artillerie tente de déterminer l'emplacement des batteries qui tirent sur les obstacles de fil et le bord avancé, et en bombardant plusieurs batteries, elle cherche à perturber le système de préparation d'artillerie de l'ennemi. Dès que l'offensive de l'infanterie ennemie est détectée, la majeure partie de l'artillerie concentre ses tirs contre elle. Une offensive de chars est repoussée par le feu de toute l'artillerie.

279. Pendant la période de préparation d'artillerie ennemie, le fait que l'infanterie révèle prématurément ses moyens de tir est désavantageux, car cela facilite la neutralisation par l'artillerie ennemie. Quoiqu'il en soit, il ne faut pas que ses forces de tir et leurs dispositions soient dévoilées aux unités avancées de l'ennemi. À cet effet, il est recommandé que les unités d'infanterie destinées à combattre les unités avancées ennemies changent de disposition, si possible, après avoir tiré (passage à des tranchées alternatives).

280. L'attaque ennemie est repoussée par le feu combiné de toutes sortes (artillerie, mitrailleuse et fusil) porté à son intensité maximale.

Étant donné la pénétration de l'ennemi profondément dans la zone de défense, la tâche de la force de maintien est d'arrêter l'intrusion de l'ennemi et de le coincer dans une poche de feu, et celle des groupes d'assaut est de l'anéantir par des contre-attaques immédiates et surprises, principalement contre les flancs.

Dans le cas d'une supériorité considérable des forces ennemies qui ont percé, les groupes d'assaut les enveloppent dans une bande de feu, prévoyant une contre-attaque par des groupes d'assaut plus puissants.

En cas d'attaque de chars, l'infanterie et, en particulier, les groupes de mitrailleuses cachés des chars tentent de séparer l'infanterie ennemie de ses chars.

Toutes les armes antichars ouvrent le feu sur les tanks.

L'artillerie déployée dans les zones du bataillon tire à bout portant sur l'ennemi qui a percé et, en cas de repli des unités d'infanterie, les couvre jusqu'à la dernière nécessité.

L'artillerie de division et de corps concentre le tir le plus puissant (avec le plus grand nombre possible de gros canons, dont les éclats d'obus sont les plus dangereux pour les chars) contre les chars au moment où ils se trouvent en groupes les plus compacts ou se déplacent lentement :

- a) lorsqu'ils prennent leur position de départ pour se lancer à l'attaque ;
- b) lorsqu'ils traversent des zones où le mouvement est ralenti ; et
- c) lorsqu'ils sont contraints de se reformer en formation étroite ou de réduire les intervalles pour passer dans des zones étroites pratiques pour la circulation ou pour surmonter des obstacles.

En cas de percée des chars au niveau du front avancé, les batteries et les canons individuels se déplacent rapidement vers des positions préparées à l'avance et dirigent leur feu contre les zones non occupées par l'infanterie, déterminées et étudiées à l'avance.

L'effort général de tous est de retenir l'ennemi, pour lequel même les unités encerclées et isolées continuent à se défendre obstinément ; et de désorganiser et anéantir l'ennemi par le feu et l'assaut et de reprendre la partie de la zone de défense qu'il a capturée.

Les zones adjacentes et arrière, les unités spéciales, les états-majors et les commandements armés des arrière-postes rencontrent un ennemi qui a percé avec le feu, s'efforçant de l'arrêter et de le désorganiser.

Si l'attaque ennemie est soutenue par des chars, le groupe d'assaut, en laissant passer les chars, attaque soudainement l'infanterie qui les accompagne sur le flanc. Les mitrailleuses lourdes peuvent être d'une grande aide pour combattre les chars (trois mitrailleuses peuvent mener une lutte réussie contre un seul char).

281. Le groupe d'assaut régimentaire passe à la contre-offensive sur l'ordre du commandant du régiment, pour lequel il, dès que la direction de l'assaut ennemi est révélée, donne l'ordre de préparer une contre-attaque, dans laquelle il indique :

- a) la direction de la contre-attaque du groupe d'assaut et
- b) les tâches du groupe IS (ou d'une unité de celui-ci) désigné pour soutenir le groupe d'assaut.

Le groupe d'assaut, selon la situation, occupe sa zone de défense ou se déplace vers une zone d'où il est le plus pratique de passer à la contre-attaque. Les mitrailleuses du groupe d'assaut prennent des positions pour tirer sur l'ennemi qui perce la première ligne et pour

soutenir la contre-attaque. Si des occasions favorables se présentent pour vaincre l'ennemi, le groupe d'assaut passe à la contre-attaque sur l'initiative de son officier responsable. Les commandants des régiments voisins soutiennent la contre-attaque par le feu et en faisant passer leurs groupes à la contre-attaque.

282. Le groupe d'assaut de division (ou les groupes) passe à la contre-attaque sur l'ordre du commandant de division ou à l'initiative individuelle de son officier en charge si la situation l'exige. Après avoir déterminé la direction de la percée, le commandant de division organise la contre-attaque générale, pour laquelle il :

- a) définit les missions de l'unité d'artillerie prévue, conformément au plan, pour soutenir la contre-attaque ;
- b) définit les missions des régiments de force de maintien pour soutenir la contre-attaque ; et
- c) organise, à partir de toutes les unités spéciales et des établissements arrière, sans perturber le contrôle des combats et le travail sur l'approvisionnement en munitions, un groupe pour couvrir le secteur dans lequel l'ennemi se répand.

Les chars, les voitures blindées, les trains blindés et l'aviation de combat attaquent ensemble (simultanément) l'ennemi avec le groupe d'assaut divisionnaire.

Étant donné l'échec de la contre-attaque, il est nécessaire de créer un nouveau front de feu enveloppant l'ennemi et d'empêcher sa propagation, en créant un nouveau bord avancé devant lui.

3. Défense de la rivière

283. Conformément à l'objectif supplémentaire des opérations, la défense du fleuve est effectuée soit avec l'évacuation des fortifications protégeant les ponts vers l'autre rive du fleuve (défense active), soit avec le déploiement du front de défense sur sa propre rive du fleuve (défense passive).

Si la rivière est un obstacle efficace pour l'ennemi, elle augmente considérablement la force de la défense.

284. La défense active d'une rivière est organisée en respectant les conditions suivantes :

- a) la propre rive de la rivière est choisie comme le bord avant de la zone de défense, principalement, et
- b) le passage ultérieur à l'offensive est assuré par la construction et le maintien de plusieurs ponts sur un large front.

L'organisation de la défense active devrait découler du plan du prochain passage à l'offensive.

La disposition des ponts est choisie dans l'intention de passer directement à l'offensive depuis chacun d'eux, en dirigeant les troupes vers une interaction tactique avantageuse. Le secteur de l'attaque principale est pourvu du plus grand nombre de passages. Tous les virages favorables de la rivière sont utilisés à cet effet. La disposition de l'artillerie doit correspondre à l'idée de passer à l'offensive et aussi au bombardement de flanc de l'ennemi pendant sa progression sur n'importe quel pont, tout en soutenant les contre-attaques depuis les ponts adjacents.

La disposition mutuelle des ponts devrait permettre une contre-attaque de la part des ponts adjacents contre le flanc de l'ennemi attaquant un pont quelconque.

Il est plus avantageux de construire le pont dans le virage de la rivière qui se dirige vers la zone de défense. La tête de pont fortifiée devrait protéger le pont contre les tirs de mitrailleuses de l'ennemi et son observation d'artillerie (mais pas contre le tir d'artillerie) et aussi permettre la concentration de l'unité prévue pour l'offensive. L'extension excessive de la tête de pont fortifiée affaiblit la défense de la rivière. La tête de pont fortifiée bénéficie du soutien des tirs de mitrailleuses et d'artillerie sur les flancs depuis son côté de la rivière.

Les ponts devraient être cachés contre l'observation au sol et équipés de défense aérienne.

La zone de défense le long d'une rivière est équipée de routes dissimulées et d'un système de communication permettant la manœuvre des troupes, à la fois pour les contre-attaques et pour le passage à l'offensive.

285. En défense passive, en règle générale, on choisit sa propre rive du fleuve comme bord avancé de la zone de défense.

Si la rivière ne représente pas un obstacle sérieux et est franchissable partout, et que la zone de défense n'a pas derrière elle un arrière dissimulé au niveau de la rivière, seul un détachement de sécurité est avancé jusqu'à la rivière, et la ligne avant est reculée.

Si la rivière est un obstacle sérieux, même si elle ne l'est pas, du point de vue des normes habituelles, le bord avant le plus avantageux, il faudrait généralement choisir le bord avant le long de sa rive.

286. La reconnaissance des ingénieurs devrait déterminer la nature de l'écoulement de la rivière, les gués et les endroits les plus avantageux pour l'amarrage des radeaux et des ponts du côté ennemi (affluents et autres). Au-delà de ces points, l'observation est établie et les données pour les bombarder sont calculées.

En tenant compte du profil des rives et du cours du fleuve, les commandants de bataillon déterminent comment organiser le système de tir des mitrailleuses sur le fleuve, la profondeur du tir, et ainsi de suite. Les mitrailleuses tirant sur le fleuve sont soigneusement dissimulées et ne révèlent leur position qu'au début de la traversée des unités ennemies de grande envergure. Des unités spéciales de fusils et de mitrailleuses sont affectées à la lutte contre la reconnaissance ennemie.

Dans le cas où il ne serait pas possible, en raison de la raideur des rives, de tirer sur le fleuve depuis la profondeur, le tir devrait se baser sur le tir de flanc afin de rendre plus difficile pour l'ennemi de découvrir les mitrailleuses qui lui nuisent.

Dans le calendrier opérationnel, le cours de la rivière est divisé en carrés. Les batteries doivent être prêtes à tirer sur n'importe lequel d'eux, ce qui est particulièrement important la nuit.

Tous les ponts sont détruits et les installations locales de traversée de la rive opposée sont collectées et transférées sur sa propre rive.

Les groupes d'assaut renvoient immédiatement dans la rivière les unités ennemies qui ont traversé grâce à des contre-attaques.

Les communications, la reconnaissance, l'observation et la notification, surtout la nuit, doivent être organisées soigneusement.

4. Défense sur un large front

287. Lorsqu'une formation militaire est déployée pour la défense avec un front nettement plus large que le front normal, une zone de défense générale n'est pas mise en place, et la défense repose sur la résistance des zones individuelles créées dans les secteurs où l'ennemi est susceptible de se déplacer ainsi que sur l'interaction entre elles et avec les groupes d'assaut déployés derrière.

Les espaces entre les zones devraient être occupés par des mitrailleuses individuelles (pour la sécurité) et des installations factices afin de tromper l'ennemi sur la véritable disposition de l'infanterie.

Les intervalles devraient, en plus, se retrouver sous le feu croisé des mitrailleuses des zones adjacentes.

Les intervalles peuvent être contaminés par des piquets de gaz de guerre.

288. Les formations militaires peuvent organiser une défense en ayant sur tout le front un tir efficace de mitrailleuses et d'artillerie sur le front ainsi (approximativement) :

a) un régiment de fusiliers—8-12 kilomètres et

b) une division de fusiliers—20-24 kilomètres.

Le corps de fusiliers, défendant sur un large front, aura des secteurs de densité variable: certaines divisions sur un front normal, d'autres sur un large front.

L'étendue globale de la zone de défense du corps pourrait atteindre 50-60 kilomètres.

Les zones de bataillon, selon l'importance du secteur et les conditions du terrain, ont une étendue frontale variable, mais pas plus de 5 kilomètres. Les intervalles entre les zones de peloton doivent être couverts par le tir efficace des mitrailleuses légères (jusqu'à 750 mètres) et entre les zones de compagnie par le tir efficace des mitrailleuses lourdes (1 000 mètres). Les bataillons doivent représenter des détachements indépendants de toutes les armes.

L'artillerie de corps et de division est répartie en conséquence entre les zones des régiments et des bataillons, passant entièrement sous le commandement des commandants de régiment et de bataillon.

289. La base de la défense sur un large front est constituée par les zones de bataillon. Leurs tâches consistent à repousser l'ennemi par le feu ou à le contenir jusqu'à l'arrivée du groupe d'assaut. Les zones de bataillon adjacentes doivent s'apporter mutuellement un maximum d'aide par le feu et des contre-attaques sur le flanc et l'arrière de l'ennemi. Le groupe d'assaut de la formation militaire peut être déployé en plusieurs endroits, mais de manière à ce que les contre-attaques dans les secteurs principaux puissent être menées de façon concentrée (venant de différentes directions contre les flancs d'un ennemi ayant percé).

Face à une offensive de forces ennemies de grande ampleur, il est généralement nécessaire de passer de la défense sur un large front à la défense mobile.

5. Défense mobile

290. La défense mobile, qui consiste en un combat défensif non achevé et accompagné d'une retraite devant l'ennemi et d'une consolidation dans de nouvelles positions défensives, est employée lorsqu'il est possible, pour des raisons opérationnelles, de sacrifier un peu de terrain, mais de gagner le temps nécessaire et de préserver le personnel en état organisé.

291. Dans la défense mobile, la force de maintien est composée de moins de troupes que d'habitude. Lors du choix de l'avant-poste, une grande importance est accordée aux considérations concernant l'existence de voies de retrait dissimulées et aux terrains dégagés en direction de l'ennemi. Pour gagner du temps, la sécurité de combat peut être un peu renforcée. Le contrôle de l'artillerie divisionnaire est généralement décentralisé, et l'artillerie est répartie entre les régiments et souvent entre les bataillons. Le désengagement se fait pour des raisons générales.

292. Lors des retraits pour occuper une nouvelle zone de défense, une grande importance est accordée au combat de la garde arrière, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, d'infliger des pertes à l'ennemi et de préserver les forces principales de la formation. La contamination de certaines zones des secteurs les plus importants, des défilés et autres avec des piquets de gaz de guerre pourrait être largement utilisée pendant le combat de la garde arrière.

6. Défense de nuit

293. Une offensive ennemie de nuit est repoussée conformément à un plan élaboré à l'avance prévoyant :

a) les emplacements des unités de sécurité déplacés la nuit ;

b) le choix des points pour l'installation de mitrailleuses lourdes et légères la nuit et l'organisation du tir de mitrailleuses avec ou sans éclairage artificiel ;

c) les emplacements pour la disposition nocturne des groupes d'assaut ;

d) l'organisation de l'éclairage du terrain avec projecteurs et fusées éclairantes ;
e) les mesures pour repousser une attaque au gaz ; et f) la préparation du tir d'artillerie dans des secteurs individuels.

294. Pour éviter le feu d'artillerie (préparé à l'avance), il est utile de déployer les mitrailleuses la nuit ailleurs que le jour. Les mitrailleuses déployées en profondeur pendant la journée sont rapprochées du bord avant lors des intervalles entre les points de tir de plus de 300 mètres. La reconnaissance d'infanterie et la sécurité au combat, constituées de postes d'écoute et de postes d'observation (avec des chiens de garde), sont envoyées en avant. La reconnaissance doit maintenir un contact direct avec l'ennemi. Le retrait des unités de reconnaissance et de sécurité doit se faire de manière à ne pas gêner le tir des points de mitrailleuse.

295. L'artillerie prépare toutes les données pour ouvrir le feu de jour. Le tir est engagé contre un ennemi en avance conformément aux signaux (fusées de couleur) déterminés par le commandant de division et donnés depuis le côté du secteur contre lequel l'offensive est menée. Le terrain devant le bord avant est divisé en secteurs, qui sont tracés sur la carte ; l'artillerie prépare à l'avance les données pour ouvrir le feu sur ces secteurs (de jour).

296. L'éclairage artificiel se fait à l'aide de fusées éclairantes, de projectiles-éclairants et de projecteurs. Les projecteurs sont installés de manière à ce que leurs faisceaux n'éclairent pas les positions occupées par nos propres troupes. Il est possible de cacher à l'ennemi le front du secteur attaqué par celui-ci en croisant les faisceaux devant lui, ce qui l'aveugle tout en l'éclairant en même temps pour le tir de notre artillerie en dirigeant les faisceaux contre l'ennemi.

L'éclairage par projecteur commence conformément aux signaux établis pour déclencher le feu d'artillerie.

297. En cas de percée ennemie dans la zone de défense, les groupes d'assaut doivent le repousser immédiatement avec une contre-attaque, sans lui laisser le temps de s'installer.

Chapitre 14 : Désengagement

298. Une décision de retrait est prise lorsqu'il est constaté que continuer à se battre est inutile et désavantageux.

Le retrait d'une formation militaire ne peut être effectué que sur ordre du commandant supérieur. Le commandant de la formation militaire peut, de sa propre initiative, retirer seulement certaines unités de sa formation dans le but d'adopter la disposition la plus avantageuse pour continuer le combat avec l'ennemi, conformément à la mission fixée précédemment par le commandant supérieur. Ce n'est que l'absence de communication avec le commandant supérieur, face à une menace claire de subir une défaite totale, qui donne au commandant de la formation militaire le droit de décider un retrait plus tôt que le moment prévu par le commandant supérieur, mais ce retrait ne peut être autorisé que sur une distance telle que les unités adjacentes ne se retrouvent pas en position critique.

299. Le désengagement peut être :

- a) sous la pression d'un ennemi développant avec succès une offensive et
- b) sans pression de l'ennemi, comme une surprise pour lui, pendant une période de calme dans les combats.

Peu importent les conditions dans lesquelles le désengagement est réalisé, il doit être de nature planifiée, ce qui est le plus facilement accompli lors d'un désengagement au début

de la nuit ; pour cette raison, il est essentiel, même dans des conditions compliquées, de s'efforcer de rester sur place jusqu'au crépuscule. La nature planifiée d'un retrait est facilitée par l'absence de retards en cours de route, ce qui nécessite de prendre des mesures en temps utile pour dégager les itinéraires arrière.

300. Lors du passage de la défense au désengagement, la force de maintien de la formation devrait être réduite à une force ne dépassant pas un tiers du personnel de la formation. Les unités sont retirées de la force de maintien par une manœuvre combinée à un retrait successif vers plusieurs positions arrière.

Dès que les forces principales se sont désengagées, elles se regroupent en colonnes et se retirent, tandis que la force de maintien devient l'arrière-garde.

La garde arrière devrait avoir des moyens de feu puissants.

La cavalerie stratégique et les unités blindées, si elles sont présentes, sont utilisées pour attaquer les flancs et l'arrière des colonnes ennemies en marche ou pour organiser une défense mobile sur les lignes, en couvrant le retrait des unités d'infanterie.

L'aviation de combat aide l'arrière-garde à contenir l'ennemi qui avance et assure le retrait des forces principales contre la reconnaissance aérienne et les attaques aériennes.

301. Lorsqu'il prend la décision de désengager, le commandant de l'unité s'efforce de retirer les unités vers plusieurs positions qui, tout en permettant d'infliger par le feu les plus grandes pertes à l'ennemi, assurent en même temps la manœuvre la plus discrète pour le retrait dans chaque position de nouvelles unités, de plus en plus nombreuses, provenant de la force de maintien. En retirant les troupes vers une nouvelle position, il est essentiel de chercher à créer des seconds échelons dans ces positions.

Le contrôle de l'artillerie est, en règle générale, décentralisé.

Les régiments de fusiliers se replient indépendamment vers une zone arrière indiquée par le commandant de division. Lors des retraits vers des lignes intermédiaires, les commandants de régiment prennent des mesures pour sécuriser les flancs des unités adjacentes et les tiennent constamment informés de l'exécution du retrait.

En donnant l'ordre de retrait vers une ligne intermédiaire, le commandant du régiment, s'il n'a pas utilisé son groupe d'assaut, occupe cette ligne avec celui-ci afin qu'il assure le retrait des bataillons de la force de maintien au-delà de cette ligne et subisse lui-même les attaques ennemies supplémentaires. Si le groupe d'assaut a été utilisé, les bataillons se retirent successivement sous la couverture des compagnies qui les constituent.

À chaque ligne, l'état-major régimentaire organise le contrôle à l'avance. Tous les commandants des unités subordonnées et attachées doivent savoir, à chaque ligne, où sera le poste de commandement du commandant régimentaire et à partir de quand.

Lors du désengagement, les principaux détachements composant les différentes armes du service sont les bataillons. Le feu combiné de tous les types et la manœuvre.

En tenant compte des possibles opérations de l'aviation ennemie contre les unités en retraite, il est nécessaire de prévoir à l'avance la défense aérienne (le regroupement de l'artillerie antiaérienne et des mitrailleuses, le renforcement de la défense aérienne des gorges sur les itinéraires de retrait, éviter les concentrations de troupes, d'artillerie et de trains de bagages dans les zones ouvertes et d'autres mesures).

302. Le plan de retrait prévoit :

- a) une nouvelle zone de défense (arrière) avec la répartition des forces et des ressources pour la défense ;
- b) les itinéraires et l'ordre de retrait pour chaque unité de la formation militaire ;
- c) les itinéraires, l'ordre et les zones de retrait des établissements arrière et l'ordre d'évacuation de l'équipement ;
- d) l'ordre d'évacuation des blessés de combat et des malades ;
- e) la désignation des unités assurant le dégagement ;

- f) la composition de l'arrière-garde (en colonnes individuelles) et les positions que doivent tenir les arrière-gardes ;
- g) l'organisation de la défense aérienne et anti-gaz ;
- h) les mesures pour combattre la poursuite parallèle ;
- i) les mesures pour réparer les itinéraires de retrait et les ponts et les détruire derrière soi ;
- j) les communications lors du départ et leur destruction derrière soi ; et
- k) le transfert des aérodromes et des sites d'atterrissage.

Un ordre général de désengagement n'est généralement pas donné et est remplacé par des instructions individuelles, sauf dans les cas de défense mobile.

303. Lors d'un retrait nocturne, il est possible de se limiter à se couvrir par de petites unités de reconnaissance et des patrouilles soutenues par des mitrailleuses. Dans le but de tromper l'ennemi, les unités laissées derrière pour assurer la couverture maintiennent la même activité que celle précédant le retrait.

304. Un certain nombre de points pour l'assemblage et la mise en place des unités désengagées sont indiqués à l'arrière de la ligne choisie pour la couverture, au-delà du feu de l'artillerie ennemie. Les unités en retrait devraient être opportunément approvisionnées en nourriture.

Les organisateurs politiques prennent toutes les mesures pour maintenir le moral des troupes.

La panique et la désertion sont coupées net par des mesures immédiates et décisives.

Les commandants influencent personnellement leurs unités, donnant l'exemple de courage et de calme.

305. La destruction générale des ponts, routes et installations conformément à un plan général confirmé à l'avance par le commandant supérieur est effectuée dans le but de ralentir le mouvement de l'ennemi poursuivant. Le plan indique la liste des installations à détruire, par ordre de qui la destruction doit être effectuée et le moment de la destruction. Pour la destruction des gares et de leurs installations, des passages à niveau et des routes, des équipes spéciales sont détachées depuis les forces principales, si les unités ferroviaires n'ont pas été détachées ou sont temporairement absentes. Les ponts que la garde arrière doit traverser sont laissés non explosés, mais préparés pour l'explosion. Les équipes restées sur ces ponts les font sauter après que la garde arrière a traversé le pont. De petites unités peuvent être retirées sur l'autre rive à l'aide de ponts d'équipement de passage léger si un pont doit être détruit à l'avance.

306. Les communications pendant le mouvement entre les unités en retraite sont principalement assurées par des messagers ; et dans les nouvelles positions par téléphone, télégraphe et radio. Les unités de transmissions et les moyens de communication en service au moment du début de la retraite restent disponibles pour les unités en retrait et ne se rapprochent que lorsque la garde arrière recule, puis la suivent ; les unités de transmissions restantes se déplacent à la tête de la colonne des forces principales.

Chapitre 15 :

Opérations dans des conditions spéciales

1. En hiver

307. Les particularités des opérations hivernales découlent de l'existence d'une couverture de neige, du froid et de la courte durée du jour. Le froid exerce une forte influence

sur la dépense des forces humaines et complique l'utilisation des infrastructures techniques. Une épaisse couverture de neige complique sérieusement, et parfois rend presque impossible, le déplacement des personnes (sans skis ni raquettes), des chevaux, des trains de bagages et des installations motorisées sans routes. Les jours courts influent sur les opérations de combat en réduisant l'ampleur des combats.

D'où : a) la faible mobilité et l'attachement des troupes aux routes ainsi que la lenteur des déplacements (la rareté des routes et l'allongement des colonnes de marche) ; b) la difficulté de déploiement (les routes prennent l'importance de défilés) ; et c) la vulnérabilité des flancs et de l'arrière.

Étant donné une profondeur de neige de plus de 40 à 50 centimètres, il est essentiel de fournir aux unités d'infanterie des skis et de mettre l'artillerie et les wagons à roues sur des traîneaux ou de les remplacer par des traîneaux. Les mitrailleuses et l'infanterie de bataillon doivent, en plus, être adaptés pour se déplacer manuellement sans routes (sur des traîneaux).

La cavalerie ne peut pas du tout fonctionner en formation montée avec une profondeur de neige de plus de 30 centimètres.

Les unités blindées—sur roues (voitures blindées)—ne peuvent pas du tout fonctionner avec de la neige épaisse et pour cette raison, elles ne peuvent être utilisées que sur des routes lissées.

Les tanks peuvent être utilisés sans routes, la profondeur de la neige le permettant, mais leur vitesse est considérablement réduite.

Le froid intense et les conditions nuageuses limitent l'utilisation de l'aviation.

En raison des propriétés physiques des gaz de guerre et des conditions météorologiques, la persistance de la majorité des gaz de guerre est plus grande qu'en été. La protection individuelle contre les gaz de guerre (gel du masque et des clapets, etc.) est rendue plus complexe.

En l'absence de neige ou avec seulement un peu de neige et quand il fait froid, le terrain devient plus accessible puisque les obstacles d'eau, les marais et ainsi de suite gèlent.

Un hiver instable entraîne encore plus de difficultés, car les mesures adoptées pour lever les complications en période de fortes chutes de neige sont complètement inadéquates pendant les dégelés.

308. Le calendrier des marches en hiver est déterminé par les conditions hivernales et les distances entre les localités habitées. Dans les zones peu peuplées, les marches se font d'une localité habitée à l'autre, mais la durée de la marche en hiver ne devrait généralement pas dépasser 6 ou 7 heures de déplacement.

La taille de la colonne est déterminée par la capacité des localités habitées dans lesquelles le reste des colonnes est envisagé et par la nécessité d'assurer l'indépendance de combat de chaque colonne. En général, la taille de la colonne varie d'un régiment à un bataillon renforcé d'artillerie.

Lorsqu'on choisit les routes, il est essentiel de prendre en compte que les routes d'été sont souvent couvertes en hiver, mais pour compenser, de nouvelles apparaissent ; pour cette raison, il est nécessaire de faire une reconnaissance préliminaire des routes et d'interroger soigneusement les habitants. Si le nombre de routes ne permet pas une dispersion étendue le long du front, il est essentiel de disposer la formation militaire en profondeur.

Les colonnes sont généralement formées par de l'infanterie avec de l'artillerie. La cavalerie, en raison de la neige épaisse et du sol couvert de glace, se déplace soit à l'arrière de la colonne, soit de manière indépendante, en sécurisant ses déplacements avec des soldats à skis. De grands détachements de skieurs (bataillons) se déplacent en colonnes indépendantes le long des routes et hors des routes. Leur vitesse de déplacement est de 6 à 8 km/h.

La reconnaissance, la sécurité et les communications en marche sont assurées par des soldats à skis.

L'heure de départ devrait généralement être fixée tôt le matin afin d'arriver au point de repos avant la tombée de la nuit ; pendant une marche de nuit, il est nécessaire de partir en prévoyant d'atteindre le lieu de repos à l'aube.

Un service météorologique doit être bien organisé pendant les opérations en hiver.

309. Il est essentiel de permettre le repos en hiver, même à proximité directe de l'ennemi, dans des localités habitées, en organisant une sécurité solide tout autour. Il est également important de s'efforcer de déployer l'unité de sécurité sur de petits postes (fermes, habitations isolées, etc.). Mais dans les zones peu peuplées, il peut y avoir des cas où il est nécessaire de se reposer en dehors des localités habitées ; dans ce cas, il faut choisir des endroits abrités du vent, construire des huttes avec le matériau disponible et des abris et se procurer du combustible.

310. Lors des opérations de combat en hiver, il est nécessaire de tenir compte des singularités suivantes :

En défense :

- a) le froid attire la défense vers les localités habitées ;
- b) l'aspiration de l'ennemi à un encerclement rapproché et large entraîne la nécessité d'organiser plus soigneusement la sécurité des flancs et de l'arrière, et d'affecter jusqu'à la moitié des forces aux groupes d'assaut (à skis) ;
- c) étant donné que la direction des assauts ennemis se basera sur les routes, il est essentiel, lors de l'organisation du système de tir, de prêter une attention particulière au réseau routier ; les embuscades, les obstacles arborés et les dommages aux routes sont utiles ;
- d) la construction de fortifications sur le sol gelé est considérablement ralentie ; le succès des travaux diminue à peu près trois fois ; des pioches et des barres à mine sont nécessaires pour creuser et déplacer la terre ;
- e) en cas de fortification précipitée, il est possible de creuser des tranchées dans la neige, en gardant à l'esprit que pour se protéger des balles, l'épaisseur du parapet, selon la densité de la neige, doit être de 2 à 4 mètres ; la neige doit être compactée ;
- f) un camouflage particulièrement soigné des tranchées est nécessaire, car la ligne noire des tranchées et des barbelés devient très visible sur le fond de neige ; et
- g) une préoccupation particulière du commandement doit être d'assurer aux troupes dans les tranchées le combustible et la literie.

À l'offensive :

- a) la propriété tactique des éléments de terrain tels que les défilés, les forêts, les buissons, etc., comme les voies d'approche et les couvertures, peut changer considérablement par rapport à l'été ;
- b) se déplacer sur la neige, même la nuit, révèle les unités en avance, et pour cette raison, les manteaux blancs sont très souhaitables ;
- c) la reconnaissance doit avant tout déterminer le degré de praticabilité du terrain, l'état des routes et l'importance des éléments de terrain ;
- d) pour envelopper l'ennemi, il est nécessaire d'utiliser des équipes et unités de ski, en les instruisant d'attaquer les flancs et l'arrière de l'ennemi ; les unités de ski produisent des résultats particulièrement importants lorsqu'elles poursuivent un ennemi en retraite, en prenant les défilés à revers, en attaquant les trains de bagages, etc. ;
- e) le contrôle de l'artillerie dans des conditions mobiles est généralement décentralisé ; une importance particulière est accordée aux opérations audacieuses et entreprenantes des détachements de différentes armes (bataillons avec artillerie) ; les attaques contre le flanc des détachements ennemis en défense (pas sur des fronts continus) sont les conditions de base d'un succès décisif ; étant donnée l'existence de routes, les colonnes d'enveloppement sur skis peuvent être transférées par la cavalerie (avec des œillères) ; et
- f) l'existence, compte tenu d'une couverture de neige, de vastes espaces ouverts (l'absence de feuillage et un relief lissé par la neige) pendant une offensive rend les ruées difficiles et

empêche pratiquement de ramper à couvert ; l'espace ouvert doit être traversé rapidement sur des skis d'un endroit caché à un autre, sous la couverture du feu d'artillerie et de mitrailleuses.

2. En montagne

311. Les zones montagneuses se caractérisent par un terrain fortement accidenté, des conditions climatiques différentes selon l'altitude, un degré de population différent et un petit nombre de bons chemins, et ainsi de suite.

312. L'infanterie équipée selon les conditions particulières des zones montagneuses est la plus capable pour les opérations en montagne. Les mitrailleuses, les mortiers et l'artillerie de bataillon devraient être transportés à dos de bête. Une partie du train de combat et du transport des rations devrait également être sur des bât. Le convoi à dos de bête nécessite un plus grand nombre d'animaux que le transport sur roues, ce qui augmente la longueur des colonnes ; pour cette raison, étant donné l'existence de routes pour le trafic véhiculaire, seule la partie du train de bagages essentielle pour les unités envoyées le long des sentiers pour bât devrait être transportée ainsi.

L'artillerie est la plus adaptée, surtout l'artillerie de montagne et les obusiers (avec une trajectoire raide). Une partie de l'artillerie (et parfois toute) devrait être transportée par des animaux de bât.

L'activité de combat de la cavalerie dans les montagnes est fortement limitée, bien que sur des routes accessibles aux véhicules, la cavalerie ait toujours une vitesse de déplacement supérieure à celle de l'infanterie.

Les unités blindées (voitures blindées et chars), à condition de disposer de routes pour la circulation des véhicules, peuvent être utilisées avec succès, mais en petites unités.

Les opérations aériennes sont fortement entravées par l'absence quasi totale de sites d'atterrissage dans les zones montagneuses et, dans les zones de haute montagne, par la hauteur des montagnes, les vents fréquents et le brouillard ainsi que l'air raréfié, mais l'aviation peut néanmoins être utilisée avec succès pour des opérations de combat, de reconnaissance et de liaison, et parfois pour approvisionner les troupes en munitions.

313. Le développement des opérations de combat dans des zones montagneuses difficiles n'est généralement possible que dans le sens des routes existantes. Pour les opérations le long des sentiers, il est nécessaire de désigner des détachements individuels capables de mener le combat de manière entièrement autonome. La taille des détachements (colonnes) et leur composition sont déterminées par la qualité de la route (autoroute, route de terre pour le trafic automobile, chemin de mulets) et la mission.

314. Lorsqu'on organise une marche, il est essentiel :

- a) pour bien vérifier l'état de la route (particulièrement la largeur et les montées et descentes); des guides devraient être utilisés lorsqu'on se déplace le long de routes sinueuses;
- b) pour déterminer la vitesse de déplacement en montagne (1,5-2 km/h, encore moins sur les sentiers ; une marche d'une journée dans des conditions difficiles ne dépasse souvent pas 10-15 kilomètres) ;
- c) pour déterminer l'ordre de mouvement des colonnes ; le déplacement en montagne se fait par échelons de petite composition (compagnies avec mitrailleuses) avançant à une telle distance les uns des autres afin de ne pas se gêner dans les montées et descentes ; à cause de cela, la profondeur de la colonne augmente considérablement : pour un bataillon, elle atteint 2-3 kilomètres et pour un régiment d'infanterie, 8-10 kilomètres.

L'artillerie est répartie par batterie ou par canon parmi les compagnies.

La cavalerie se déplace généralement en échelon indépendant à l'arrière (si elle n'a pas été avancée en détachement de reconnaissance ou en avant). Le train de combat et les cuisines de campagne se déplacent avec la colonne en échelon indépendant avec couverture.

315. Des arrêts sont prescrits sur les montées toutes les 15 à 20 minutes de mouvement. Ils peuvent être prescrits sur les descentes toutes les 1 à 1,5 heures. Chaque échelon s'arrête de manière indépendante. Un long arrêt de 1,5 à 2 heures est prévu lors de marches de plus de 6 heures. Pendant un long arrêt, les animaux sont dépaquetés, et si un long arrêt se fait sur la route (sans possibilité de la quitter), les animaux doivent être placés face au précipice.

316. Des unités d'infanterie avec des mitrailleuses et des unités du génie de combat chargées de réparer les chemins et de retirer les obstacles sont envoyées à l'avant-garde de sécurité. Dans des conditions montagneuses, des unités ennemies négligeables (même des groupes de quelques fantassins avec une mitrailleuse) peuvent bloquer une route et retarder le mouvement des colonnes pendant un certain temps ; pour cette raison, il est souvent nécessaire, pour dégager la route des embuscades ennemies, d'envoyer des détachements avancés ou de reconnaissance. La protection des flancs se fait généralement par l'envoi constant de petites unités avec mitrailleuses latéralement par rapport à la colonne en marche vers le haut (jusqu'à la distance de tir efficace de la mitrailleuse) ; ces unités, ayant laissé passer la colonne, rejoignent sa queue.

317. Les troupes au repos sont protégées par des avant-postes individuels généralement envoyés à la distance d'un tir de mitrailleuse lourde. Les hauteurs situées encore plus loin (à la distance d'un tir d'artillerie efficace), d'où la disposition des troupes peut être observée, devraient également être occupées par des avant-postes.

318. Les opérations de combat des troupes, qui se déroulent généralement le long des routes, se manifestent en conditions montagneuses dans la lutte pour les cols (les capturer ou les tenir). En raison du manque de possibilités de soutien mutuel entre les détachements, leurs opérations doivent être indépendantes et basées sur une grande dose d'audace, de pression et d'initiative de la part de leurs officiers commandants. L'interaction entre l'infanterie et l'artillerie dans chaque détachement doit être parfaite. Seule une direction directive est requise de la part du commandant supérieur qui rassemble les différents détachements.

Une offensive pour prendre des cols de montagne revient à s'emparer des hauteurs qui dominent ces cols. Pour prendre des hauteurs et des cols, il faut généralement les envelopper, même si c'est avec des forces minimales. Le soutien mutuel entre détachements, qui est généralement impossible pendant le combat, est mieux assuré par la prise rapide des cols et la sortie de l'autre côté de la crête pour opérer dans l'arrière des unités ennemies qui continuent de tenir les cols dans les secteurs des unités adjacentes. Lors d'une offensive, il est essentiel d'avoir une reconnaissance et une sécurité des flancs bien organisées ; les hauteurs sur les flancs d'où une attaque peut être attendue devraient être occupées par des unités d'infanterie avec des mitrailleuses.

Pour la défense, à la fois les routes elles-mêmes et les points stratégiques sont occupés. Les zones traversées par les routes sont particulièrement fortement occupées. Les directions par lesquelles l'ennemi pourrait envelopper la position et les intervalles entre les zones sont occupés par des unités d'infanterie (cavalerie à pied) avec des mitrailleuses et sont soigneusement éclairées par la reconnaissance. Pour bloquer les routes d'une offensive et, en particulier, dans les vallées étroites, le gaz de guerre peut être utilisé avec succès. Les groupes d'assaut des formations et détachements militaires sont déployés de manière à pouvoir agir dans les directions les plus courtes et opérer dans les principaux secteurs ainsi que contre les unités ennemies qui enveloppent.

319. Les communications entre détachements individuels dans les zones montagneuses sont possibles :

a) par des messagers (à cheval, en véhicules motorisés et à moto) seulement sur certaines routes qui se croisent et c'est parfois complètement impossible ;

- b) par télégraphe via les positions de départ (peu fiable car les lignes peuvent facilement être interceptées et coupées) ;
- c) par radio ;
- d) par des moyens optiques : lampes de signalisation et feux clignotants, fusées, pieux brûlants et grands feux depuis les hauteurs de commandement ;
- e) par signaux audio ; et
- f) par avion.

Les communications du commandant supérieur avec les détachements sont maintenues par les mêmes moyens.

Lors d'opérations en montagne par des unités peu familiarisées avec les conditions de la guerre en montagne, il est utile d'attacher à leurs états-majors des commandants ayant de l'expérience des opérations en montagne.

3. En zones forestières et marécageuses

320. En se déplaçant dans une forêt sans routes, il est facile, grâce aux étendues cachées, de se perdre ; dans ce cas, il faut se déplacer avec une boussole ou avec un guide de la population locale.

Toutes les opérations dans une forêt nécessitent l'organisation d'une reconnaissance et d'une sécurité les plus approfondies à l'avant, sur les flancs et à l'arrière.

321. L'infanterie et l'artillerie de obusiers sont les plus adaptées pour les opérations en forêt. Les opérations de cavalerie sont fortement compliquées par le petit nombre de routes et la difficulté de se déployer sans routes. La cavalerie en forêt est obligée de mener le combat à pied. Les unités blindées peuvent généralement n'opérer que le long des routes, et les tanks dans une forêt petite ou clairsemée.

322. Il est rentable d'utiliser les étendues de forêt et de marais pour organiser des opérations de partisans sur les flancs de l'ennemi et dans son arrière. Les opérations de formations militaires de grande envergure (corps et division) consisteront en des opérations de colonnes individuelles. Lorsqu'on attaque une disposition ennemie dans une forêt, il est essentiel de tenter de l'envelopper, même avec de petites unités d'infanterie.

Une offensive à travers une forêt se déroule dans un ordre plus rapproché que sur un terrain ouvert, modulé en fonction de la densité de la forêt. (Deux pages de texte manquantes)

Le transport le plus rentable dans des conditions de steppe désertique est le transport à dos de chameau. Le chameau peut porter deux personnes ou 190 kilos ; l'unité de feu pour un canon de 76 mm est transportée par 15 chameaux. Pour réduire le nombre d'animaux de transport, il est essentiel de prendre des rations et du fourrage sous forme concentrée (sucre, conserves, riz, etc., et avoine) et de regrouper le bétail (principalement des moutons).

Étant donné l'existence de routes pour le trafic automobile, les calculs des moyens de transport changent en conséquence, mais, néanmoins, la taille du détachement fluctuera en fonction des conditions, de 500 à 1 000 hommes avec le nombre correspondant d'animaux.

326. Presque toutes les armes peuvent être utilisées dans la steppe désertique, mais leur usage est limité par les conditions du terrain et les difficultés d'approvisionnement. Les opérations d'infanterie sont considérablement compliquées par les distances importantes entre les sources d'eau (plus d'une journée de marche) et la nécessité, à cause de cela, d'effectuer des marches de jour plus longues que la normale. Les mesures facilitant les opérations d'infanterie sont : a) le transport de l'infanterie sur des chameaux, permettant de parcourir les étapes d'une journée de puits en puits et b) le transport d'une réserve d'eau avec soi, permettant de faire un arrêt nocturne en dehors des puits. Les deux mesures augmentent le nombre d'animaux, ce qui, étant donné la quantité limitée d'eau, réduit l'effectif combattant du détachement. La cavalerie (particulièrement celle avec des chevaux locaux habitués à la steppe) est la mieux adaptée pour les opérations dans la steppe. Grâce à sa grande vitesse de

déplacement, la cavalerie peut emprunter un grand nombre de routes et, par conséquent, profiter d'un grand nombre de puits. Mais l'utilisation de la cavalerie est, d'autre part, compliquée par la rareté (et parfois l'absence totale) de fourrage en route ; donc, pour envoyer la cavalerie en opérations dans la steppe désertique, il faut se soucier de l'organisation de l'approvisionnement en fourrage, et en plus, transporter le fourrage avec soi augmente le nombre d'animaux de transport au détriment de la puissance de combat de la cavalerie. L'artillerie doit être incluse en petite quantité (principalement de campagne 76 mm ou de montagne) puisque son approvisionnement nécessite un grand nombre d'animaux pour le transport, ce qui entraîne encore une réduction de la force combattante du détachement. L'utilisation des unités de chars est compliquée par la grande consommation de carburant sur de longues distances et la difficulté d'organiser leur approvisionnement. Les unités de génie de combat doivent obligatoirement être incluses dans chaque détachement (pour creuser des puits).

327. Une marche en route dans la steppe est possible non seulement par la route mais aussi à côté. Une colonne se déplace dans l'ordre suivant : devant, l'unité de cavalerie (infanterie), l'artillerie, derrière l'artillerie une partie de la cavalerie (infanterie), puis les trains avec les munitions sur plusieurs rangs, les unités montées (infanterie), les trains de ration et une unité montée (infanterie) ; les unités montées (infanterie) le long des côtés des trains. Lors d'une marche en route, il est essentiel de prêter une attention particulière à l'ordre dans le transport, pour lequel des supérieurs de chaque unité de la colonne, à laquelle la cargaison est destinée, sont désignés pour le transport. Il est préférable d'envoyer la cavalerie en colonnes individuelles. La protection consiste en des patrouilles de sécurité de marche (infanterie ou montée) envoyées à 2-4 kilomètres dans toutes les directions. Sur un terrain entièrement ouvert, il est possible de se contenter d'envoyer de petites patrouilles montées et d'établir des postes d'observation depuis la colonne.

328. La disposition des troupes pour le repos se fera le plus souvent aux puits et aux oasis. Les convois, l'artillerie et la cavalerie sont cantonnés à l'intérieur, l'infanterie (unités de cavalerie démontées) à l'extérieur, autour de toute la disposition. La sécurité est assurée par des avant-postes dans toutes les directions, jusqu'à une distance de 2 à 4 kilomètres du détachement au repos. Une partie de l'artillerie, prête à ouvrir le feu, est déployée sous la protection de l'infanterie. Lors de la prise de positions pour le repos, il est essentiel de porter une attention particulière à l'organisation de l'utilisation de l'eau et du carburant ; il est indispensable de poster des gardes aux puits et de distribuer l'eau au personnel strictement en fonction de la quantité disponible dans les puits. Des équipes sont désignées pour collecter le carburant selon les instructions de fatigue de l'officier de service du détachement. Le lieu de repos doit être atteint 1 à 2 heures avant la tombée de la nuit afin d'avoir le temps de faire paître les chameaux.

329. Les opérations de combat sont menées selon des règles générales. Lorsqu'on est à l'offensive, il faut toujours chercher à envelopper la disposition de l'ennemi, tout en le contenant en même temps à l'avant. C'est toujours la défense périmétrique qui est organisée.

330. Les communications entre la colonne et la sécurité sont assurées par des messagers à cheval et des communications visuelles ; entre les colonnes individuelles, par de petites patrouilles à cheval, des lampes, la radio et par avion ; et entre les colonnes et le commandant supérieur, par de petites patrouilles à cheval, la radio et par avion.

5. Bataille pour les localités habitées

331. Les agglomérations, en particulier celles avec des bâtiments en pierre, représentent des points forts très durables même après des dommages considérables causés par des tirs d'artillerie. Par conséquent, plutôt que d'attaquer directement l'agglomération, il est nécessaire de diriger l'assaut contre les secteurs adjacents à la ville afin, après avoir percé

ces secteurs et vaincu les réserves ennemies, de capturer la localité habitée par les flancs et l'arrière.

332. Une attaque contre un établissement fortement fortifié devrait être précédée d'une reconnaissance approfondie, en particulier une reconnaissance aérienne avec relevé aérien.

Il est essentiel, dans la période précédant l'attaque, en plus de la démolition de la colonie par le feu de l'artillerie, de la soumettre à des bombardements aériens et à des obus contenant du gaz de guerre non persistant.

333. Une attaque contre une localité habitée, si elle est menée de front en même temps qu'une attaque contre les secteurs adjacents à cette localité, est généralement composée de :

- a) capture des périphéries ;
- b) assaut du point fort (redoute) ; et
- c) sortie de l'autre côté de la localité.

Les progrès à l'intérieur du quartier ne se font pas par les rues, qui sont généralement couvertes par le feu des mitrailleuses ennemies, mais par les jardins, les jardins potagers, les cours et les passages dans les murs des maisons.

Une attaque au sein de la colonie est soutenue par le feu de mitrailleuses (installées sur les toits des maisons et dans les greniers), d'armes individuelles, de mortiers et de lance-grenades. Les voitures blindées et les chars peuvent apporter une grande assistance.

Des unités spéciales sont désignées pour prendre des points forts découverts à l'intérieur de l'installation ou des bâtiments individuels adaptés à la défense (redoutes), auxquels sont rattachés des ingénieurs de combat avec du matériel de dynamitage, des armes individuelles, des lance-flammes, des mitrailleuses lourdes et des voitures blindées et des chars.

Au fur et à mesure que la prise de la localité habitée progresse, une fouille minutieuse est effectuée avec l'aide des ouvriers, des pauvres et des couches de la population proches de nous dans tous les bâtiments, hangars et caves du village, dans le but de capturer à la fois les groupes hostiles et les combattants individuels cachés, ainsi que les téléphones, radiotéléphones et autres installations laissés par l'ennemi.

Lors d'une attaque contre un lieu habité, de petites unités d'infanterie doivent faire preuve d'initiative et de détermination totalement spontanées.

334. Les localités peuplées situées dans la zone de défense sont occupées par des unités à grande échelle pour la défense uniquement étant donné l'existence dans le village de bâtiments en pierre solide avec leur disposition appropriée et étant donné la possibilité de cacher ces structures.

À des fins de dissimulation, les points de tir avancés sont déployés soit devant la périphérie de la colonie, soit à l'intérieur de la colonie, en laissant les bâtiments avant servir de couverture. Dans ce dernier cas, il est très utile de creuser des tranchées factices devant la colonie.

Dans le village, il est utile d'adapter les maisons et bâtiments les plus solides pour une défense particulièrement tenace.

Les unités défendant la colonie acquièrent bien à l'avance tous les moyens de protection contre les gaz de guerre.

Lorsque la périphérie du lotissement ou une partie de celui-ci tombe entre les mains de l'ennemi, une contre-attaque vigoureuse et brève est immédiatement lancée par le groupe d'assaut contre ce dernier.

Étant donné l'échec de la contre-attaque, le combat se déplace à l'intérieur de la localité, et le défenseur, de plus, doit défendre obstinément chaque maison et chaque quartier.

6. Combat urbain

335. Les particularités du combat en ville sont déterminées par sa disposition (plan de la ville, type de bâtiments et sa taille) et la configuration du terrain.

La préparation d'une offensive consiste en la reconnaissance et la formulation du plan de l'offensive ainsi que la disposition des forces.

La reconnaissance vise à déterminer :

- a) la situation politique de la population urbaine et la possibilité de mobiliser les travailleurs dans une lutte active ; et la possibilité et l'opportunité d'utiliser les quartiers ouvriers comme points forts (du point de vue tactique) ;
- b) la composition et l'efficacité au combat des unités ennemies (organisations militaires bourgeoises et troupes régulières ou forces insurgées) ;
- c) l'emplacement des services publics (centrale électrique, conduites d'eau) ;
- d) les moyens de transport (tramways, véhicules motorisés, gares) ;
- e) (établissements de communication) ;
- f) dépôts et usines d'équipement militaire ;
- g) l'emplacement des centres de contrôle ;
- h) le système d'approvisionnement alimentaire de la ville ;
- i) le plan de la ville (réseau de rues, places, avenues, bâtiments) ;
- j) la nature du terrain environnant la ville ; et
- k) ses communications avec d'autres centres de population (routes de terre, chemins de fer, circuits principaux de télégraphe et de téléphone).

336. Le plan des opérations stipule :

- a) quelles zones et quels points doivent être pris pour la capture de la ville ;
- b) la répartition des détachements par point et par zone et l'ordre de leur capture ;
- c) les mesures pour isoler la ville du reste des forces ennemies ; et
- d) les mesures pour préparer une explosion (soulèvement) de l'intérieur.

337. Le combat de rue est mené par des détachements individuels, chacun opérant sur une seule rue. La taille du détachement, selon la direction de la rue et la mission, varie d'un peloton d'infanterie avec mitrailleuses, mortiers, voitures blindées ou chars à une compagnie avec les mêmes moyens, et jusqu'aux bataillons avec l'artillerie régimentaire individuelle. Les opérations de ces détachements sont coordonnées à l'échelle d'un bataillon renforcé par de l'artillerie à canons et obusiers, des mortiers, des chars, des voitures blindées, la cavalerie pour protéger les flancs (le long des rues adjacentes) et des cyclistes pour le liaison.

Le bataillon se voit confier une mission indépendante concernant la capture d'une certaine zone ou d'un point important. L'atteinte des positions est indiquée par différents signes de code. Les bataillons mènent le combat entièrement de manière autonome, en se fournissant un soutien mutuel.

L'avance le long d'une rue par des détachements individuels consiste en la capture successive de groupes de maisons et de places et en la destruction de barricades.

338. Dans les parties de la ville capturées, il est essentiel pour les sécuriser et y maintenir l'ordre :

- a) établir des bureaux de commandant de zone ;
- b) installer des postes pour protéger les bâtiments, entreprises et entrepôts les plus importants ;
- c) envoyer des patrouilles renforcées ou des reconnaissances montées dans les rues (cavalerie ou infanterie en camions) ;
- d) positionner des voitures blindées ou des canons individuels avec des détachements de sécurité d'infanterie aux intersections menant aux zones importantes et sur les places ;

- e) créer des groupes d'assaut sous l'égide des bureaux du commandant, équipés de camions pour un transfert rapide vers les lieux nécessaires ; les tramways peuvent également être utilisés à cet effet ;
- f) organiser la confiscation des armes de la population, en déterminant une responsabilité stricte, matérielle et personnelle, en cas de non-remise ;
- g) organiser la mise en fourrière d'éléments contre-révolutionnaires ; et
- h) prendre des otages parmi la bourgeoisie.

Au fur et à mesure que le pouvoir soviétique local est organisé, les fonctions administratives lui sont transférées.

339. Pour la défense, la ville est divisée en secteurs confiés à des détachements composés d'un bataillon ou d'une compagnie avec mitrailleuses, unités blindées, mortiers et artillerie pour tir direct. Les secteurs doivent être divisés de manière à couvrir certaines directions importantes et, si possible, coïncider avec la division administrative de la ville. L'état-major et l'organisateur politique du secteur (détachement) établissent des communications étroites avec le soviet local et les autorités du parti de la ville ainsi qu'avec les usines et ateliers. Des détachements d'ouvriers sont organisés et utilisés pour la défense.

Le contrôle de l'artillerie est décentralisé.

La défense d'un groupe de maisons, de places et de rues est organisée de manière à ce que toutes les rues menant à cette zone soient attaquées ; Les maisons (principalement des angles) sont adaptées à la défense et des barricades sont installées à cet effet. Il est plus avantageux de déployer des mitrailleuses dans les locaux du sous-sol que sur les points élevés. Pour tirer avec des fusils, il est rentable d'occuper des maisons du côté gauche, car lorsqu'on tire depuis des fenêtres le long de la rue, le torse n'a presque pas besoin de s'appuyer par la fenêtre dans ce cas. Les canons attachés sont déployés de manière dissimulée (pour tirer dans les rues sur les unités blindées ennemies). Les armes individuelles sont largement utilisées. Il est utile de creuser les rues (contre les unités blindées ennemies).

SECTION III

Déplacement des troupes

Chapitre 16 : Transport de troupes

1. Par chemin de fer et voie navigable

340. Le transport par chemin de fer et par voie navigable se fait généralement lors de la concentration des troupes pour une opération ou lors de la réalisation d'une manœuvre stratégique à grande échelle (transport opérationnel) ; dans des conditions favorables, le transport peut aussi être effectué pour déplacer les troupes lors de la préparation au combat ou durant celui-ci (transport tactique). Les troupes devraient être transportées par chemin de fer et par voie navigable dans tous les cas quand cela permet d'économiser du temps par rapport au déplacement en formation de marche.

Lorsqu'on détermine la méthode de déplacement d'une formation militaire, il est essentiel de prendre en compte :

- a) le moment jusqu'auquel le transport peut être prêt ;
- b) le nombre de trains par jour qui peuvent être affectés à un transfert donné (nombre et capacité des navires) ;
- c) la distance et le temps du trajet jusqu'au point de débarquement ; et
- d) le temps nécessaire pour atteindre le point d'embarquement, le temps nécessaire pour l'embarquement et le débarquement, et le temps nécessaire pour la marche depuis le point de débarquement jusqu'à la destination, et comparer cela avec le temps nécessaire pour le déplacement en formation de marche.

L'opportunité du transport par chemin de fer, selon que les sections sont à voie unique ou à double voie, varie ; en gros, on peut considérer que le transport est avantageux : pour un régiment de fusiliers : dans des secteurs à voie unique et à double voie sur une distance correspondant à une journée de marche seulement si pas plus de 3 à 4 heures sont nécessaires pour préparer le matériel roulant et si pas plus de 4 heures sont consacrées à l'approche des points d'embarquement, à l'embarquement, au débarquement et à la marche vers la zone désignée ;

pour une division de fusiliers : étant donné un secteur à voie unique, pour une distance d'au moins 3 jours de marche, et, étant donné un secteur à deux voies, d'au moins 2 jours de marche ; et

pour un corps de fusiliers : pour un secteur à voie unique, sur une distance d'au moins 8 jours de marche et, pour un secteur à double voie, d'au moins 4 jours de marche.

Ces calculs seront corrects à condition que les stations de chargement et de déchargement soient suffisamment développées, que des appareils de manutention des matériaux existent, que des routes d'accès en terre aux stations soient disponibles et que le calendrier de transport soit strictement respecté.

Dans certains cas, il est utile de combiner le transport de certaines unités de la formation avec la marche de route d'autres.

341. À la réception de l'ordre de transfert de la formation, son commandant détermine auprès des autorités militaires des communications les heures précises d'arrivée des trains et

des points d'embarquement et répartit les unités subordonnées par échelon, ainsi que les unités de défense aérienne (le cas existant) pour organiser la défense aérienne au point de débarquement et, si nécessaire, Les unités capables de couvrir le déplacement de la formation militaire sont généralement affectées au premier échelon.

L'ordre pour le transfert indique :

- a) la répartition des unités par échelon et le moment et le lieu de l'embarquement ;
- b) les itinéraires vers le point (ou les points) d'embarquement, et les points de rassemblement à proximité (mais pas à la gare) ;
- c) la procédure pour assurer les services alimentaires et médicaux en route ;
- d) le détail des équipes de travail pour le chargement et le déchargement des canons, des trains de bagages, des chevaux et des marchandises ; et
- e) les mesures de défense aérienne au point d'embarquement, de débarquement et en route.

À des fins de dissimulation, seul le chef d'échelon est informé par ordre individuel de la destination, et il ne reçoit alors qu'un transport court. Il est préférable de le communiquer en cours de route, pas longtemps avant l'arrivée au lieu de débarquement (le jour du débarquement).

Les organisateurs politiques doivent organiser le travail politique sur l'itinéraire de déplacement de l'échelon.

342. La défense aérienne des gares d'embarquement et de débarquement (s'il n'y a pas de moyens de défense aérienne fixes ou en plus de ceux-ci) est organisée par ordre du commandant du corps (si de l'artillerie anti-aérienne est affectée) ou par le commandant de la division et du régiment. Les unités de la formation transportée qui ont été désignées pour être envoyées avec les échelons finaux sont utilisées pour la défense aérienne du point d'embarquement ; l'artillerie anti-aérienne (si disponible) et les mitrailleuses lourdes des échelons déjà arrivés sont utilisées pour la défense des points de débarquement. Pour repousser les avions ennemis en descente, certaines mitrailleuses lourdes adaptées à cet effet sur des plates-formes sont utilisées dans chaque échelon. En cas d'attaque aérienne, il est utile de changer la vitesse de déplacement du train ou même de l'arrêter. Si la gare d'embarquement ou de débarquement est le point ou l'objet du point de défense aérienne, les moyens de défense aérienne affectés aux troupes passent sous le commandement temporaire de l'officier responsable du point. Les points particulièrement importants de débarquement des troupes sont couverts par des avions de chasse opérant en coordination avec la défense aérienne du point donné. Il est essentiel de prévoir, dans le plan de défense aérienne, des mesures spéciales pour la protection contre les gaz de guerre utilisés par l'aviation.

343. Si, en fonction de la situation, la protection de l'échelon en route contre non seulement un ennemi aérien mais aussi un ennemi terrestre est nécessaire, des trains blindés et des plateformes blindées peuvent être utilisés à cet effet ; de plus, un certain nombre de mitrailleuses lourdes devrait être prévu et constamment prêt à ouvrir le feu. Une attention particulière doit être portée à la protection des locomotives à vapeur (installation de mitrailleuses dessus, protection du mécanicien).

344. La responsabilité de l'embarquement, de l'ordre en route et du débarquement de chaque unité d'une formation militaire incombe à son commandant. Il doit :

- a) avant le début de l'embarquement, affecter à la gare une personne de l'état-major pour obtenir des informations sur les mesures adoptées par l'administration ferroviaire pour préparer le transport ;
- b) prendre des mesures pour remplir les directives de l'officier du transport ferroviaire afin que l'embarquement se déroule rapidement et dans l'ordre établi ; et
- c) à la fin de l'embarquement, vérifier personnellement ou par l'intermédiaire de la personne de l'état-major ainsi habilitée que l'unité dispose de tout le nécessaire pour le voyage et prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préparation au combat et la sécurité de l'unité.

L'officier responsable de l'échelon supervise le respect en route et lors des arrêts de toutes les règles établies pour les transferts. L'officier responsable de l'échelon n'a pas le droit d'intervenir dans les instructions de l'administration ferroviaire. Les demandes à son égard ne peuvent être faites que par le biais des autorités de communication militaire.

Pour le fonctionnement ininterrompu du transport ferroviaire, il est essentiel que les troupes respectent précisément les horaires d'embarquement et de débarquement.

345. Les troupes sont généralement nourries en route depuis les cuisines de campagne suivant l'échelon, pour lesquelles des arrêts d'au moins 30 minutes pour le déjeuner et le dîner sont faits aux stations indiquées à l'avance. Les unités dépourvues de cuisines de campagne reçoivent un repas chaud aux points de distribution de rations, pour lesquels les officiers responsables de l'échelon doivent commander le déjeuner et le dîner bien à l'avance.

346. Le débarquement et le déchargement des échelons de la formation militaire doivent être effectués sous l'observation d'un représentant du commandement de cette formation, pour lequel ce dernier doit se rendre au point de débarquement bien à l'avance ou avec le premier échelon. Il doit avoir une liste des unités arrivant au point donné indiquant l'heure d'arrivée des échelons à la gare de déchargement, l'itinéraire et les zones de rassemblement. Le représentant accueille chaque unité arrivante et informe son commandant vers où l'unité doit se diriger pour le déchargement. Il lui incombe de surveiller la bonne organisation de la défense aérienne et anti-gaz, si elle est organisée par ordre du commandement de la formation transportée. Si cela semble nécessaire de faire une reconnaissance des zones de rassemblement, des commandants spécialisés, des responsables de l'éducation politique et des représentants des services de ravitaillement, médicaux et vétérinaires sont envoyés avec ledit représentant.

Si la situation opérationnelle l'exige et que les possibilités techniques permettent de décharger l'échelon non pas à la gare mais à une étape intermédiaire, les stocks de matériel pour l'installation des appareils de déchargement doivent, par ordre des autorités militaires de communication, être concentrés à l'avance sur le lieu du déchargement. Dans un cas extrême, ces matériaux pourraient être livrés au lieu de déchargement depuis la gare la plus proche avec le premier échelon en route pour le déchargement.

2. Transport motorisé

347. Le transport motorisé est utilisé :

- a) pour le transfert rapide des unités d'infanterie vers des points particulièrement importants ou des zones menacées et pour le transfert de petites unités d'infanterie opérant en détachements avancés et de reconnaissance, ainsi que de l'infanterie rattachée à la cavalerie, et
- b) pour le transfert de formations militaires complétant (sur de courtes distances et en remplacement des) transferts par voie ferrée (étant donné un réseau routier fortement développé et une quantité suffisante de véhicules motorisés).

348. Lors de la détermination de l'avantage du transport motorisé, il faut prendre en compte ce qui est indiqué à l'article 340.

Quoi qu'il en soit, étant donné la possibilité d'utiliser le chemin de fer pour le transport, le transport motorisé des formations militaires ne devrait être effectué que sur des distances ne dépassant pas 250 kilomètres. De plus, il faut considérer que dans les véhicules motorisés, seule une partie négligeable de l'artillerie avec un nombre limité d'attelages et de trains de combat peut être transférée avec l'infanterie ; par conséquent, après le transfert, la force de combat de la formation militaire est réduite pendant un certain temps (jusqu'à l'arrivée de toute le reste de l'artillerie et des trains de bagages). Pour cette raison, lors de l'organisation du transfert d'une formation militaire par véhicules motorisés, il est essentiel de considérer si la formation militaire pourrait, avant l'arrivée de toute l'artillerie et des trains de bagages,

opposer la résistance nécessaire à l'ennemi. Pour éviter ces inconvénients lors de transferts sur une distance de plus d'une journée de marche, il est essentiel d'attacher aux unités transférées de l'artillerie sur traction mécanique et du transport motorisé ou de détacher temporairement une partie du transport des formations cantonnées dans la zone de déchargement.

Étant donné l'existence de véhicules à moteur sur place ou la possibilité de les assembler d'ici le départ, il est avantageux d'effectuer le transport motorisé sur des distances :

- a) pour les unités d'infanterie (pas plus qu'un bataillon) : d'au moins 10 kilomètres ;
- b) pour un régiment de fusiliers : d'au moins une journée de marche ; et
- c) pour une division de fusiliers : d'au moins une demi-journée de marche (selon le nombre de routes).

349. Lors de l'organisation du transport motorisé, le commandant de formation doit, en tenant compte de l'existence générale et de l'état des compagnies de transport motorisé et des routes :

- a) déterminer le nombre d'entreprises de véhicules motorisés nécessaires en tenant compte du type de véhicules, des unités à transporter et des unités et convois à envoyer en formation de marche ;
- b) effectuer une reconnaissance des routes (si possible selon la situation), choisir la meilleure d'entre elles (même si elle est plus longue) et adopter des mesures pour les protéger et les maintenir en bon état pendant le déplacement des colonnes motorisées (en affectant des unités du génie militaire aux routes) ;
- c) enlever autant que possible tout trafic étranger sur les routes par lesquelles le transfert des troupes en véhicules motorisés se fera ;
- d) planifier les points et zones d'embarquement et de chargement ainsi que l'ordre de formation des colonnes ;
- e) estimer le temps nécessaire pour l'assemblage des véhicules motorisés, l'embarquement des hommes et des chevaux, de l'artillerie et des convois et le déplacement (la vitesse de déplacement des véhicules motorisés est de 10 à 15 km/h le jour ; le parcours quotidien sur 8 à 10 heures de travail est de 80 à 120 kilomètres ; la nuit, la vitesse est réduite de moitié) ;
- f) déterminer la méthode de transport en fonction de la situation ; et
- g) prendre des mesures pour sécuriser les zones de déchargement, d'embarquement et de circulation contre les attaques aériennes et chimiques.

350. Le transport motorisé peut être effectué de deux manières :

- a) le transfert de toute la formation immédiatement vers la zone désignée (à condition qu'il y ait suffisamment de véhicules motorisés) et
- b) l'aller-retour des colonnes motorisées (à condition qu'il y ait suffisamment de véhicules motorisés).

La première méthode est toujours utilisée pour le transport des unités d'infanterie. Pour le transfert des formations militaires, les deux méthodes sont employées, selon le nombre de véhicules motorisés et la distance. Lors de l'organisation du transport, il est essentiel de considérer précisément si la deuxième méthode permet de gagner du temps par rapport au transfert de certaines unités en véhicules motorisés et d'autres en formation de marche. La distance entre les échelons et entre les véhicules motorisés est déterminée par la qualité des routes, le niveau de danger d'une attaque aérienne et l'heure de la journée. Avec de bonnes routes et un faible risque d'attaque aérienne, les distances diminuent, sinon elles augmentent. En moyenne, les distances suivantes sont établies : entre les colonnes de 200 à 500 mètres ; entre les véhicules motorisés de 10 à 45 kilomètres. Des postes surveillant le respect des distances établies et régulant la circulation sont mis en place pour organiser le mouvement des colonnes motorisées sur l'ensemble du trajet (et sur le trajet de retour en cas de circulation alternée).

Le premier arrêt pour une inspection des véhicules se fait après la première demi-heure de déplacement pendant 15 minutes ; ensuite toutes les 2 heures et après les secteurs de route difficiles pour redresser les colonnes. Lors d'arrêts de longue durée, les troupes sont cantonnées discrètement, et les véhicules motorisés sont également mis de côté dans des endroits dissimulés. Une panne en route à cause d'un dommage à une unité motorisée individuelle ne doit pas retarder le mouvement des colonnes. Les véhicules endommagés sont placés sur le bas-côté de la route.

351. Habituellement, le transport motorisé est couvert et dissimulé par les troupes du front ; sinon, on utilise des voitures blindées, des mitrailleuses lourdes sur véhicules et de l'artillerie automotrice pour protéger les colonnes motorisées et les échelons. L'avant-garde de la colonne motorisée peut avancer sur une distance d'une heure de mouvement, c'est-à-dire 10-15 kilomètres. En cas de rencontre avec l'ennemi, il convient de définir les zones de débarquement des forces principales et les positions de couverture de l'avant-garde.

352. La défense aérienne des échelons et des zones d'embarquement et, en particulier, de débarquement, est confiée aux mitrailleuses anti-aériennes ou mitrailleuses lourdes sur véhicules motorisés, à l'artillerie anti-aérienne tractée par moteur ou tracteur et à l'aviation. Dans certains cas, l'artillerie, les mitrailleuses et leurs équipages avec des moyens de défense contre le gaz peuvent être envoyés dans les zones menacées (gorges, ponts, etc.) longtemps à l'avance.

353. Les véhicules à moteur destinés au transport des troupes doivent arriver exactement à l'heure indiquée au lieu d'embarquement, où ils sont accueillis par des membres de l'état-major envoyés par les unités à transférer. Pour le transport d'unités supérieures à un bataillon, plusieurs points d'embarquement sont choisis. Les unités à transférer se rassemblent de manière discrète près du lieu d'embarquement, se mettent en rang selon la formation déterminée à l'avance et sont conduites successivement vers les véhicules à moteur afin d'éviter toute accumulation de personnes aux points d'embarquement.

Les véhicules se rangent soit le long de la route à intervalles de 15 mètres, soit en ligne dans un espace de 3 mètres les uns des autres, en face de la direction de déplacement. Les gens sont assis avec des armes (fusils) non chargées et des baïonnettes non fixées. Les wagons, canons et affûts en cours de chargement sont freinés et sécurisés. Les chevaux sont embarqués par deux ou trois avec un soldat de l'Armée Rouge par véhicule.

354. Les unités transportées sont réparties en échelons, qui comprennent des unités tactiques entières avec le minimum de convois "A", occupant, autant que possible, des compagnies motorisées entières. L'avant-garde se compose d'un à deux bataillons d'infanterie avec des véhicules blindés, du matériel et une équipe de génie combat dans des camionnettes légères. L'artillerie se trouve à l'arrière de l'avant-garde. Les forces principales se déplacent à 10-15 kilomètres de l'avant-garde et comprennent des unités d'infanterie, de l'artillerie de campagne, des équipes de génie combat et un détachement médical motorisé. La cavalerie, les trains de bagages et les autres unités non transportées marchent de manière indépendante à l'arrière des forces principales ou, si possible, le long de routes secondaires adjacentes. L'artillerie lourde, si possible, devrait être transportée par chemin de fer. Si la cavalerie peut être utilisée comme avant-garde, elle doit être envoyée en avance avant l'officier responsable du trafic motorisé. Les rations pendant le transport sont distribuées depuis les 129 cuisines de campagne sur camions. Le nombre de routes est fixé en fonction de la profondeur de la colonne, en tenant compte du fait qu'une seule division au maximum peut être transportée sur une route, de préférence pas plus d'un à deux régiments d'infanterie. En outre, il faut prendre en compte le nombre supplémentaire de véhicules destinés à fournir de la nourriture aux unités transportées. Le commandant supérieur élabore, sur la base de toutes les conditions mentionnées ci-dessus, le calendrier du mouvement des colonnes.

3. Transport en chariot

355. Le transport des troupes sur des chariots en nombre supérieur à celui d'un bataillon n'est autorisé que dans des cas exceptionnels. Les chariots sont généralement utilisés pour transporter de petites unités (compagnie, peloton) et pour transporter de l'équipement afin de préserver la force de l'infanterie lors d'une marche sur route.

356. L'utilisation des trains unitaires pour transporter les troupes est déconseillée. On utilise généralement le transport de la population pour transférer les troupes. Les officiers de tous niveaux doivent empêcher l'utilisation désordonnée et arbitraire des chars ; et rassembler les chars de manière organisée, en respectant la bonne séquence d'approvisionnement afin d'assurer une répartition équitable des obligations de fourniture de chars de la population. Il est essentiel de soulager au maximum le fardeau des obligations de chars pour les pauvres, en utilisant pleinement les chars des éléments plus aisés.

357. Lors du calcul de l'utilisation des charrettes de la population, il faut garder à l'esprit que la charge d'une charrette à deux chevaux est de 4-5 personnes, mais celle d'une charrette à un cheval est de 2-3 personnes. La distance parcourue quotidiennement, selon l'état des routes, la disponibilité des chevaux et la météo, est de 30 à 45 kilomètres à une vitesse de déplacement de 3 à 5 km/h.

Les chariots ne devraient pas être utilisés pour plus d'une journée de voyage, les convois de ravitaillement ayant été préparés bien à l'avance.

Chapitre 17 : Marche

1. Directives générales

358. Une marche se divise en marche vers l'avant et retraite ; les deux peuvent être des marches de flanc.

359. Le but de la marche sur route est d'arriver dans la zone prescrite le plus rapidement possible (ou à l'heure fixée), tout en conservant au maximum les forces et les ressources pour le combat. Le calendrier de toute marche sur route dans des conditions normales doit répondre à ces deux exigences. La plus grande conservation des forces est obtenue lorsque les mouvements se font par de petites colonnes individuelles composées chacune d'une compagnie de troupes, mais ce type de mouvement n'est possible qu'à l'arrière des troupes, lorsque la possibilité d'un affrontement avec l'ennemi est exclue. Dans le cas où un affrontement avec l'ennemi est possible (ce qui peut arriver s'il existe de bonnes routes, même à une grande distance de l'ennemi), la plus grande préparation au combat consiste à déployer différentes armes en fonction de la situation et de la mission. Dans ce cas, l'ordre de marche constitue la base de l'ordre de bataille futur.

360. Le développement moderne des moyens d'observation et d'attaque aérienne oblige les formations militaires à effectuer des marches en ordre dispersé à l'avant et en profondeur—en plusieurs colonnes (par plusieurs routes) et en échelon (dans chaque colonne). Le mouvement en plusieurs colonnes aide à conserver les forces et à permettre un déploiement rapide pour le combat, mais complique le contrôle. Le mouvement en une seule colonne (le long d'une route) est plus fatigant pour les troupes et demande plus de temps pour se déployer en ordre de bataille, mais, d'un autre côté, facilite le contrôle. L'échelonnement de la colonne (en profondeur) contribue à la conservation des forces et

réduit le danger d'être touché depuis les airs, mais ralentit le déploiement en ordre de bataille. L'ordre de marche d'une formation militaire (colonnes et échelons et leur composition) est déterminé par la situation et la mission, mais dans un réseau de routes insuffisamment développé, la dispersion en colonnes est souvent prédéterminée par le nombre de routes appropriées.

361. L'ordre de marche le plus rentable pour une division de fusiliers est un ordre de deux colonnes permettant, par le mouvement dans la direction nécessaire, à un régiment de fusiliers du deuxième échelon de former n'importe quelle disposition des forces et des moyens imposée par la situation. Si la division de fusiliers se déplace en trois colonnes pour le même objectif, il est avantageux d'adopter un ordre en échelon. Si la division doit marcher en colonne unique (le long d'une route), une distance d'1 kilomètre est établie entre les régiments de fusiliers pour un mouvement plus régulier ; en cas de danger d'attaque aérienne, les distances sont augmentées à 2-3 kilomètres et plus.

Étant donné un réseau routier peu développé et le déplacement de formations militaires à grande échelle, il faut prendre en compte la nécessité de faire circuler deux divisions sur une seule route.

En cas de danger d'attaque aérienne, un régiment de fusiliers peut être dispersé en échelons de bataillons avec de l'artillerie, en gardant des distances pouvant aller jusqu'à 1 kilomètre entre eux. Pour déterminer la dispersion en profondeur, il faut prendre en compte que cette dispersion augmente la profondeur de la colonne et ralentit considérablement le déploiement. Donc, étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi, lorsque la préparation pour un déploiement rapide en ordre de bataille est essentielle, notamment lors du déplacement en colonne unique de plusieurs régiments de fusiliers, il faut prescrire des distances minimales entre les échelons, et la défense aérienne de la colonne doit être assurée par des moyens actifs. Lors des marches en plusieurs colonnes, il faut maintenir des distances entre elles suffisantes pour garantir, en cas de confrontation avec l'ennemi, un soutien mutuel et un déploiement à temps pour le combat.

362. La vitesse de déplacement d'une formation militaire est déterminée par la vitesse de déplacement de l'infanterie—4 km/h dans des conditions normales. La vitesse de déplacement diminue sur un terrain difficile, étant donné l'état inadéquat des routes (terrain marécageux ou vallonné, sol sablonneux), étant donné le mauvais état du temps (pluie, chaleur, froid), étant donné le déplacement de nuit et étant donné le mauvais état des troupes (insuffisante proximité dans le mouvement, fatigue et faible moral).

363. La marche normale d'une journée est de 6 à 7 heures de déplacement ou, dans des conditions normales, de 25 à 30 kilomètres. L'ampleur de la marche quotidienne peut, si nécessaire, être considérablement augmentée.

Une augmentation de la marche du jour (marche forcée) s'obtient en augmentant la durée du déplacement à 10-12 heures par jour et plus (avec plusieurs arrêts longs). Les marches forcées ne sont permises que pour un objectif opérationnel particulièrement important, dont la réalisation pourrait justifier l'effort des forces des troupes et leur inévitable désorganisation pendant ces marches.

364. Une conservation des forces est réalisée par :

- a) prescrire de longues pauses de 1%-2 heures (jusqu'à 4-5 heures lors de marches forcées) dans la deuxième moitié de la marche quotidienne ; pour des marches de moins de 20 kilomètres, de longues pauses ne sont pas prescrites dans des conditions normales ; pauses quotidiennes après 2-3 jours de marche et courtes pauses de 10 minutes après chaque 50 minutes de mouvement ; la première courte pause pour l'ajustement de l'équipement est prescrite 15 minutes après le début du mouvement ;
- b) accorder au sommeil au moins 8 heures par jour et appliquer des mesures sanitaires et hygiéniques (lavage des pieds, bain, lever les pieds lors des courtes pauses) et distribution ponctuelle de nourriture ;

- c) mettre les routes en état de circulation approprié ;
- d) alléger le fardeau des fantassins en transportant leur équipement sur des chariots (lors du déplacement de petites unités) ;
- e) absence de mouvements inutiles et d'attentes inutiles lors de la préparation d'une marche et pendant le déploiement des unités pour une halte nocturne ;
- f) respect de l'ordre et de la régularité du mouvement ; tous les combattants et les wagons doivent se rendre aux endroits qui leur sont déterminés dans la formation et les unités doivent avancer à un rythme régulier et tranquille, en conservant les distances entre elles déterminées par les règlements ou indiquées par les commandants ;
- g) autorisation pour les combattants de différents relais pendant le déplacement (la commande « pas ordinaire », déboutonnage des cols et autres) ; et
- h) relève des unités se déplaçant en tête de colonne et observation par l'ensemble du personnel de commandement de l'état des chaussures, de l'équipement, des munitions, etc.

365. Garantir la préparation constante au combat des troupes est obtenu par un déplacement dans un ordre qui :

- a) exclut la possibilité d'une confrontation surprise avec l'ennemi, ce qui est assuré par l'envoi d'unités de reconnaissance et de sécurité ; étant donné l'existence de bonnes routes adaptées au trafic des colonnes motorisées, il est essentiel d'être constamment prêt à repousser les unités ennemies motorisées ;
- b) un déploiement rapide, tranquille et approprié est réalisé, pour lequel les unités se déplacent dans un ordre et une séquence correspondant aux opérations probables en cas de rencontre avec l'ennemi ;
- c) des communications constantes en profondeur et sur le front sont maintenues entre les unités ; et
- d) des mesures de défense aérienne et anti-gaz sont adoptées.

366. L'accélération du déploiement se fait en avançant en parallèle sur autant de routes que possible et, si le terrain est favorable, partiellement à côté des routes également. Dans ce dernier cas, des mesures sont prises à temps pour mettre en état praticable pour l'artillerie et les charrettes les directions dans lesquelles le mouvement hors route (par des itinéraires cross-country) est envisagé. Dans de très rares cas, le déploiement accéléré peut être obtenu en réduisant la profondeur de la colonne—en avançant en formations larges et en utilisant, en plus des routes, les bas-côtés, mais il faut recourir à cette méthode avec beaucoup de prudence, uniquement en l'absence de danger d'attaque aérienne.

2. Programme et organisation de la marche

367. Pour le calendrier et l'organisation de la marche, il est essentiel :

- a) sélectionner les routes les plus courtes et les plus pratiques et en déterminer l'étendue, en tenant compte à la fois des distances entre le lieu de repos et les points de départ et des mesures pour réparer les routes et les ponts ;
- b) déterminer la vitesse de déplacement, en prenant en compte les caractéristiques des routes et les destructions causées par l'ennemi, l'heure de la journée, la météo, l'activité de la force aérienne ennemie et l'organisation des combats avec elle, les mesures de dissimulation nécessaires, les moyens de transport et la possibilité que l'ennemi contamine certains secteurs de la route ;
- c) calculer le temps nécessaire au déplacement et la durée d'un arrêt prolongé et déterminer les zones pour les haltes nocturnes (si la situation le permet) ;
- d) établir la composition des colonnes (échelons) et le temps nécessaire pour que la tête (en marche rétrograde, la queue) quitte le point de départ de chaque colonne (ou échelon) ;
- e) déterminer la zone d'un long arrêt (jusqu'à quelle heure) et le temps pour libérer les points intermédiaires choisis pour réguler le trafic ; et

f) étant donné l'inévitabilité du croisement des colonnes, déterminer le moment et l'ordre de passage et de repos des unités et convois aux points d'intersection (lors de l'organisation du déplacement, il est essentiel de s'efforcer par tous les moyens d'éviter les croisements).

368. Pour le mouvement, le corps de fusiliers acquiert une zone. Les divisions de fusiliers se voient attribuer des zones ou certaines routes. Les régiments de fusiliers se voient généralement attribuer des routes et, plus rarement, des zones. Les bataillons se voient attribuer des routes.

369. Les routes pour la circulation sont choisies en fonction de la situation et de la mission. Leur choix se fait généralement selon la carte, et les informations à leur sujet sont complétées par des descriptions de géographie militaire, l'interrogation des habitants locaux et la reconnaissance. Étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi, on choisit des routes qui passent sur un terrain 133 satisfaisant principalement les conditions les plus favorables pour le déploiement. Compte tenu de l'activité de l'aviation ennemie, on privilégie surtout des routes plus discrètes.

Si les troupes se déplacent sur plusieurs routes :

- a) lors d'une marche vers le front, les routes ne doivent pas être séparées par des obstacles difficiles et ne doivent pas être trop éloignées les unes des autres ;
- b) lors d'une marche rétrograde, il est plus avantageux de se déplacer sur plusieurs routes, même si elles sont séparées par des obstacles difficiles ; et
- c) lors de marches de flanc, il est essentiel, si possible, de ne pas choisir plus de trois routes : pour l'unité de sécurité, pour les forces principales et pour les trains de bagages.

370. Lorsqu'on calcule le temps nécessaire pour se déplacer vers une zone désignée, il est essentiel à chaque fois d'étudier très attentivement les conditions influençant la vitesse de déplacement, car les erreurs de calcul entraînent l'épuisement des forces de la formation et son incapacité à accomplir la mission.

371. Lors de la répartition des troupes en colonnes et par échelon, il est nécessaire :

- a) rapprocher de l'ennemi le service capable d'agir plus facilement en fonction des propriétés du terrain ;
- b) placer l'artillerie entre les unités d'infanterie et de cavalerie aussi près que possible de la tête des colonnes de marche ; étant donné la profondeur considérable de la colonne d'artillerie (plus de 1 000 mètres), une couverture indépendante (principalement des mitrailleuses lourdes), qui relève du commandement du chef d'artillerie correspondant, lui est attribuée par ordre de l'officier responsable de la colonne ; et
- c) en prévision du combat, avancer certains moyens de communication afin qu'au moment où la bataille commence, il y ait une chance de commencer à établir les communications appropriées ; lors des marches rétrogrades, les moyens de communication marchent en tête et peuvent être envoyés bien à l'avance de manière indépendante dans les zones où la retraite a été arrêtée.

L'artillerie qui ne fait pas partie des divisions et corps d'infanterie, des unités blindées, du génie et de maintenance, des unités de cavalerie, des unités motorisées, etc., suit généralement dans des colonnes (échelons) indépendantes. Certaines de ces unités peuvent aussi faire partie des colonnes de marche des unités, et, de plus, leur place dans la colonne de marche est déterminée en fonction de la situation. En prévision d'une bataille de rencontre, les unités blindées peuvent se déplacer entre l'avant-garde et les forces principales (par bonds). Lorsque ces unités (sauf celles de cavalerie et motorisées) se déplacent en colonnes (échelons) indépendantes, elles bénéficient d'une couverture spéciale si une rencontre avec l'ennemi est possible.

Les trains « A » se déplacent avec leurs unités : en marche vers l'avant à l'arrière, en marche rétrograde à l'avant.

Les trains de bagages se déplacent à une telle distance derrière qu'ils ne rattrapent pas les unités militaires lors d'un long arrêt. Les dépôts, les transports et autres établissements

arrière se déplacent généralement en échelons indépendants qui sont composés en fonction de la situation.

372. L'officier responsable du mouvement de la colonne calcule le temps nécessaire pour que la tête (dans une marche rétrograde, la queue) des forces principales de la colonne franchisse le point initial. Le temps nécessaire pour que l'échelon suivant franchisse le point initial est prescrit en fonction de la profondeur de l'échelon précédent et de la distance établie entre eux. Dans les cas où il est nécessaire de réguler le mouvement des colonnes (compte tenu de la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi), des points intermédiaires sur le trajet de chaque colonne et le temps nécessaire pour les franchir sont indiqués. L'heure de départ d'un long arrêt (de la tête de la colonne ou de l'échelon) est indiquée à toutes les colonnes et tous les échelons à cet effet.

373. Dans les secteurs de l'assaut principal de l'armée, un corps renforcé par une division d'artillerie du quartier général général doit souvent se déplacer seulement sur trois routes, voire deux.

Dans ce cas, la répartition des forces par colonne suivante est recommandée :

a) étant donné la disponibilité pour le corps de trois routes.

Chaque division de fusiliers obtient une route indépendante. Pour le mouvement, la division d'artillerie du quartier général général est affectée en régiments (un régiment d'artillerie pour chaque division de fusiliers). Le régiment d'artillerie du corps est réparti entre les colonnes de la division ou se déplace entièrement avec une division. Le quatrième régiment de la division d'artillerie du quartier général général suit l'une des divisions de fusiliers dans un échelon indépendant devant les trains de bagages.

Les services arrière du corps sont répartis de manière uniforme sur les trois routes.

La profondeur globale de chaque colonne sera : pour les unités de combat environ 25 kilomètres ; étant donné le mouvement des bagages et des trains « C » directement les uns derrière les autres, la profondeur de toute la colonne sera d'environ 35 kilomètres ; avec une grande distance entre les trains et en comptant les services arrière du corps répartis par colonne divisionnaire, jusqu'à 50 kilomètres.

b) Étant donné que le corps dispose de deux routes ;

Les deux divisions de tête avancent comme le premier échelon, chacune ayant un régiment d'artillerie du quartier général général et un ou deux bataillons de régiment d'artillerie de corps.

Juste derrière les unités de combat de ces divisions viennent les régiments d'artillerie restants de l'état-major général en échelons indépendants et, si la marche sur route se déroule loin de l'ennemi, derrière eux viennent les trains de bagages divisionnaires et les services arrière du corps qui desservent les divisions de tête.

La troisième division avec son régiment d'artillerie suit dans le deuxième échelon (derrière les services arrière du corps qui desservent les divisions de tête), en répartissant ses forces sur les deux routes. Elle est suivie par son transport et la partie des services arrière du corps destinée à la desservir. À proximité de l'ennemi, lorsqu'il y a une probabilité de confrontation, d'abord les services arrière du corps desservant les divisions de tête, puis leurs trains de bagages divisionnaires reculent, et les divisions du deuxième échelon avancent pour prendre leur place.

La profondeur totale des colonnes est : celle des divisions du premier échelon, comme dans l'exemple précédent ; celle de tout l'ordre de marche du corps, jusqu'à 75 kilomètres, selon les distances entre les échelons.

374. Dans chaque division de tête, le régiment d'artillerie de l'état-major général, s'il est affecté pour un usage au combat, est réparti dans la colonne conformément aux exigences tactiques. Dans ce cas, toute l'artillerie divisionnaire peut être avancée à la garde de tête, tandis que le régiment d'artillerie de l'état-major général suit avec les forces principales. Dans les cas où le régiment d'artillerie de l'état-major général est rattaché à une division

uniquement pour la durée de la marche, il avance en tant qu'échelon indépendant à la queue des unités de combat divisionnaires.

Le régiment d'artillerie de l'état-major général, non rattaché aux divisions, est utilisé par le commandant du corps pour renforcer les divisions lançant l'assaut principal.

375. Le mouvement se fait, en règle générale, en formation d'échelon à différents moments de la journée. Le premier échelon se déplace principalement la nuit, le deuxième échelon le jour ou la nuit suivante.

376. Les corps ayant un front de mouvement étroit sont renforcés par des moyens supplémentaires de défense aérienne : un ou deux bataillons anti-aériens sur traction mécanique provenant de l'artillerie de l'état-major général. De plus, sur ordre du commandement de l'armée, les colonnes du corps sont couvertes dans des secteurs particulièrement cruciaux par des avions de chasse.

3. Contrôle de la marche

377. Dès la réception de l'ordre de marche du commandant supérieur, le commandant de la formation militaire avertit les commandants du mouvement imminent afin de préparer leurs unités pour le départ. Lors de l'élaboration du planning de marche, le commandant de la formation rassemble, si possible, ses commandants subordonnés immédiats et leur annonce personnellement l'ordre.

378. L'ordre donné à la formation indique en ce qui concerne le mouvement :

- a) la mission générale de la formation ;
- b) la composition de chaque colonne, les zones finales de la progression (le bivouac de nuit), les points initiaux (ou positions) et l'heure à laquelle elles doivent être libérées, la direction du mouvement de chaque colonne, les itinéraires, les points ou positions intermédiaires (si nécessaire), les zones de pause prolongée et jusqu'à quelle heure, et les lignes de séparation entre les colonnes ; dans certains cas, conformément à la situation 136, le commandant de la formation peut indiquer, à la place des points initiaux et de l'heure de leur libération, à quelle heure les colonnes doivent atteindre les zones qui leur sont assignées ; étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi en déplacement, un ordre est donné pour chaque journée de marche ; et
- c) les mesures de défense aérienne.

379. L'ordre à la colonne indique :

- a) l'affectation de la colonne, l'itinéraire et l'ordre de franchissement du point initial ;
- b) dans l'ordre de déplacement : l'élément avancé (si envoyé), la garde de tête, les forces principales et la sécurité arrière, leurs chefs et leur composition, les points de départ et l'heure de leur franchissement, l'emplacement de l'arrêt prolongé et jusqu'à quelle heure ; la mission de l'élément avancé est aussi indiquée ;
- c) la protection des flancs (détachement ou gardes), le chef, la composition, le point de départ et l'heure de son franchissement, l'itinéraire et l'arrêt prolongé ; si la protection des flancs est envoyée dans le but d'occuper un certain point, ce point et jusqu'à quelle heure il doit être occupé sont indiqués ; et
- d) les mesures de défense aérienne.

Lors d'une marche rétrograde, les positions et le temps pendant lequel elles doivent être tenues sont indiqués à la garde arrière (aux gardes arrière de la colonne lorsque le mouvement se fait par plusieurs routes).

Étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi, un ordre séparé est émis lors de l'arrêt prolongé.

L'ordre donné à l'avant-garde est similaire à celui de l'officier responsable de la colonne.

Pour les marches de route ne présentant pas de risque de confrontation avec l'ennemi, un calendrier de la marche est établi au lieu d'un ordre, indiquant les itinéraires, l'heure de départ des haltes et les zones de halte nocturne.

380. Le commandant, le commissaire et l'adjoint aux affaires politiques d'une formation militaire (division et régiment) se trouvent pendant le déplacement là où leur présence est, selon la situation, la plus nécessaire : principalement attachés à l'avant-garde ou en tête de colonne des forces principales. Le commandant de corps se déplace systématiquement vers les points d'où il est le plus pratique de contrôler les colonnes.

381. Lors des déplacements loin de l'ennemi, les communications dans les colonnes et entre elles sont assurées par la transmission en colonne, les messagers (à cheval, à vélo, etc.), les agents de liaison et l'aviation (pour les communications du commandant supérieur avec les colonnes). En prévision d'une confrontation avec l'ennemi en marche, une certaine partie des moyens de communication (sauf ceux destinés aux communications avec l'unité adjacente et l'arrière) est attribuée aux colonnes à l'avance. Le reste des moyens de communication se déplace en tête des forces principales.

Étant donné le mouvement rétrograde, une partie des moyens de communication est envoyée à l'avance dans la zone prévue pour être prise.

4. Exécution de la marche

382. Le mouvement se fait en formation de marche le long du côté de la route qui est le plus pratique pour le déplacement de l'infanterie (principalement le côté droit). L'autre côté est laissé libre. Étant donné le danger d'attaques aériennes, le déplacement se fait le long du côté de la route qui offre le plus de couverture ; sur une route bordée d'arbres, ceux qui marchent à pied progressent le long des côtés à l'ombre des arbres.

383. Au début du mouvement, l'officier responsable de la colonne (des forces principales de la colonne et des échelons) est obligé de vérifier par lui-même que la colonne (l'échelon) a pris l'ordre qui lui est prescrit, pour cela il laisse passer la colonne (l'échelon) devant lui au point de départ.

384. La conformité du plan du mouvement, qui contribue considérablement à économiser les forces, dépend de la vitesse régulière du mouvement ; pour cette raison, l'unité de tête doit s'efforcer de maintenir un rythme constant. Lors des haltes éventuelles, les unités qui suivent se rapprochent de la queue des unités de tête jusqu'à la moitié de la distance établie entre elles afin, au moment du démarrage, de reprendre la distance établie.

Il est interdit de s'approcher de trop près de l'arrière des unités qui avancent devant. Si la distance a augmenté au-delà de la norme, il n'est pas permis à l'infanterie de courir : la distance se réduit en marchant (parfois en faisant arrêter les unités qui avancent devant).

385. Lorsqu'on dégage une variété de défilés et de traversées de rivières, il est essentiel:

a) adopter des mesures de défense aérienne.

b) envoyer également, avec la reconnaissance générale, une reconnaissance chimique vers le défilé ou le passage bien à l'avance ;

c) si nécessaire, occuper bien à l'avance avec des unités de sécurité avancée une position pratique pour assurer un passage dissimulé et sûr du défilé ou du passage des forces principales ; lors de l'envoi des unités de sécurité avancée, un nombre suffisant d'unités du génie de la spécialité appropriée (pontonniers, sapeurs-camoufleurs et autres) leur est affecté ; et

d) organiser le déblayage d'une rivière empêchant le mouvement continu d'une colonne de grande envergure afin de faire avancer les unités successivement, en ayant arrêté la colonne, à l'exception de sa partie avant, dans la localité la plus proche du passage, dans une forêt ou

ailleurs, à l'abri de la reconnaissance terrestre et aérienne ennemie, pour que la tête de chaque unité successive approche du passage une fois que l'unité précédente l'a déjà franchi.

Les unités qui ont traversé (dans le cas où le mouvement se poursuit) se déploient à des endroits cachés afin, après la traversée de toute la formation, d'adopter pour le déplacement l'ordre nécessaire selon la situation. Pour diriger les traversées par pont flottant, par ferries et bateaux ou à gué, il est nécessaire de nommer un officier de traversée (le commandant de l'unité du génie).

Les endroits étroits de taille négligeable (ponts portables et autres) nécessitant une réorganisation en formation plus étroite sont franchis au pas double.

386. Étant donné les rencontres et croisements fortuits, l'infanterie laisse passer la cavalerie (au trot) ; l'artillerie laisse passer l'infanterie ; les dépôts et trains de bagages laissent passer les troupes, les trains médicaux et de ravitaillement laissent passer les dépôts et trains avec munitions et les trains de ravitaillement laissent passer les trains médicaux.

Lors des rencontres et croisements d'unités du même corps de service, l'unité qui a soit la mission la plus importante, soit une mission à accomplir le plus rapidement possible, est laissée passer. La décision ici est confiée à l'officier en charge de l'unité numériquement la plus forte des deux.

387. Pour un long arrêt, les troupes quittent la route et sont cantonnées ainsi :

- a) lors du déplacement à l'arrière de ses forces, dans l'ordre dans lequel le mouvement à des distances rapprochées a été effectué (le long de la route) et
- b) étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi, les échelons progressant derrière avancent et prennent position dans l'ordre qui assure le plus de rapidité de déploiement ; pour un long arrêt, l'avant-garde occupe toujours la zone offrant le plus de commodités pour le déploiement en cas d'offensive ennemie.

Les unités devraient recevoir un ordre d'arrêt au plus tard 1 heure avant l'approche du lieu d'arrêt afin d'avoir le temps d'envoyer des officiers de cantonnement dans les zones indiquées pour répartir les unités dans cette zone.

À la fin de la marche du jour, les formations militaires se dirigent vers les zones prévues pour la halte nocturne par les itinéraires les plus courts.

5. Marche de nuit

388. Étant donné le développement actuel de l'aviation, le moyen le plus fiable de dissimuler le mouvement des troupes est la marche de nuit, raison pour laquelle il est essentiel de l'employer dans tous les cas permis par les conditions opérationnelles. Lorsqu'on effectue une marche de nuit, il est important de garder à l'esprit que l'ennemi peut détecter le mouvement avec des projecteurs depuis des avions et en ce qui concerne le transport et le trafic des bagages si cela se fait de jour. Néanmoins, avec une organisation correcte et habile d'une marche de nuit, il est possible de masquer l'ampleur du mouvement entrepris.

389. Se déplacer la nuit est fatigant ; la vitesse est réduite à 2-3 km/h ; l'ordre et les communications sont rapidement perturbés ; et la reconnaissance est fortement gênée.

Parmi les mesures adoptées pour éliminer les désagréments inhérents aux marches nocturnes, on trouve :

- a) une étude préliminaire, aussi approfondie que possible, du terrain et des routes ;
- b) trouver des guides fiables parmi les habitants locaux ;
- c) détailler la protection uniquement pour l'infanterie (à des distances rapprochées), et pour les cavaliers uniquement pour la liaison ;
- d) la répartition appropriée des troupes en colonnes et leur distribution en colonnes ; les formations militaires avancent de manière plus concentrée, les échelons à des distances rapprochées ; dans une offensive, l'artillerie suit l'infanterie avec la cavalerie derrière dans un échelon indépendant ; lors d'une retraite, c'est l'inverse ; l'artillerie reçoit une couverture

indépendante ; si le mouvement est effectué dans le but d'une attaque contre l'ennemi ou lorsqu'une rencontre avec lui est possible, les wagons de bagages ne doivent pas se trouver au milieu de la colonne de marche entre les troupes ;

e) renforcement des moyens de communication, indépendamment de la réduction des intervalles et distances entre les unités de reconnaissance et de protection ; les communications sont maintenues par une chaîne de postes doubles et de messagers montés ; les organes dépêchés pour la protection locale de la colonne sont renforcés ; afin que les troupes ne se perdent pas aux intersections, autant de signes remarquables que possible, à savoir, postes avec indicateurs, sillons, encoches, etc., sont placés dans la direction du mouvement ou des guides (postes, de préférence montés), qui accompagnent la tête de la colonne jusqu'au guide suivant, restent derrière avec une équipe spéciale voyageant avec l'unité de sécurité de tête ;

f) une possible réduction et même renonciation aux arrêts longs et observation du fait que les gens ne s'endorment pas pendant de courts arrêts ; il est nécessaire ici de choisir pour les courts arrêts des endroits de préférence en dépressions, mais en aucun cas sur les crêtes des collines ; l'unité la plus proche de l'ennemi est désignée comme unité de service ;

g) respect de la discipline de marche la plus stricte : fumer, converser, donner des ordres à haute voix, envoyer des signaux par des moyens audio et visuels, allumer des feux, etc., sont interdits ;

h) interdiction absolue de tirer sans l'autorisation des commandants ;

i) se cacher derrière les caractéristiques du terrain ou s'arrêter immédiatement (pour se coucher) lorsqu'on est pris dans un faisceau de projecteur et à l'approche d'avions ennemis ; et

j) l'éclairage des lampes uniquement avec la permission spéciale du commandant supérieur ; à l'apparition d'avions ennemis, les lampes doivent être rapidement éteintes ou leur lumière masquée.

Chapitre 17 : Sécurité de la marche

1. Protection d'une marche vers le front

390. En marche vers l'avant, la colonne d'une formation militaire, selon la situation, est protégée :

a) par l'avant-garde, depuis l'avant ;

b) par de grands détachements de flanc ou des avant-postes, depuis le côté des flancs ouverts ;

c) par des détachements arrière (s'il y a un risque d'attaque) ou des avant-postes, depuis l'arrière ; et

d) des avant-postes ou des patrouilles envoyés directement par les forces principales dans toutes les directions (sécurité locale).

Les deuxième et suivants échelons de la colonne envoient vers les flancs ouverts, en plus de la sécurité locale (point « d »), de grands détachements de flanc ou des avant-postes. Étant donné la menace d'une attaque ennemie contre le flanc, le commandant d'une formation militaire se déplaçant en plusieurs colonnes peut organiser la protection des flancs pour son propre compte.

Pour la possibilité d'une attaque par des unités motorisées ennemies, des unités de service (artillerie et mitrailleuses) sont affectées dans la colonne, qui viennent de la colonne dès réception d'un rapport sur le mouvement des unités motorisées ennemies.

Les colonnes en marche se protègent contre l'apparition surprise d'un ennemi aérien en avançant des postes d'observation vers l'avant, à l'arrière et le long des côtés de leur route de déplacement.

391. La nomination d'une avant-garde :

- a) assurer le mouvement planifié de la colonne en dépassant les détachements de reconnaissance ennemis et en supprimant divers obstacles sur la route ;
- b) empêcher les unités de reconnaissance ennemies de surveiller le mouvement des forces principales de la colonne ;
- c) protéger les forces principales de la colonne contre les attaques surprises ; et
- d) en rencontrant l'ennemi, mener des opérations décisives et rapides sur un large front pour repousser les unités de sécurité ennemies, déterminer la direction du mouvement et la disposition de ses forces principales, les contenir et garantir aux forces principales de la colonne le temps et l'espace nécessaires pour effectuer une manœuvre et se déployer en ordre de bataille.

392. La force et la composition de l'avant-garde sont déterminées par :

- a) la mission ;
- b) la taille de la colonne à protéger (le temps nécessaire pour qu'elle se déploie) ; et
- c) les conditions du terrain.

Jusqu'à un tiers de l'infanterie et jusqu'à la moitié (voire plus) de l'artillerie, y compris les obusiers et l'artillerie à longue portée, sont affectés à l'avant-garde. De plus, la cavalerie, les unités blindées, les unités du génie (ingénieurs de combat—pour enlever les obstacles—de manière obligatoire) et les unités de service de guerre chimique (pour la décontamination et la protection chimique) peuvent être rattachées à l'avant-garde.

393. La distance de l'avant-garde (son arrière) par rapport à la tête des forces principales dépend de la mission de la colonne, des caractéristiques du terrain, de la taille et de la profondeur de la colonne, de la force de l'avant-garde, de l'heure de la journée et des conditions atmosphériques.

Habituellement, l'avant-garde est envoyée en avant à une distance telle que :

- a) protéger les forces principales contre le feu efficace de l'artillerie ennemie et l'observation du terrain ;
- b) garantir la liberté d'action des forces principales ; et
- c) assurer à l'avant-garde le soutien opportun des forces principales.

La grande profondeur d'une colonne (et, par conséquent, le temps qu'il faut pour la déployer) oblige à augmenter la distance entre l'avant-garde et les forces principales, ainsi que la force de l'avant-garde.

Sur un terrain très couvert ou accidenté, les avant-gardes sont envoyées à des distances plus rapprochées.

En moyenne, les avant-gardes sont envoyées à 3-5 kilomètres des forces principales (de la queue de l'avant-garde à la tête des forces principales).

394. Pour sa propre sécurité, l'avant-garde envoie :

- a) une avant-garde dans une force d'un régiment de fusiliers : un détachement avancé composé d'une compagnie renforcée à travers un bataillon et des gardes de flancs (sur les flancs ouverts) dans une force allant d'un peloton à une compagnie ;
- b) une avant-garde dans une force inférieure à celle d'un régiment de fusiliers (bataillon renforcé) : gardes avancés et de flanc composés d'une compagnie ou d'un peloton de fusiliers renforcé ; et
- c) la sécurité locale.

L'avant-garde envoie à partir d'elle-même des avant-gardes et des gardes de flanc.

395. Étant donné l'existence sur le trajet de déplacement de la colonne de positions ou de points dont la prise nécessite de devancer l'ennemi, l'officier responsable de la colonne envoie un détachement avancé à cet effet. Les détachements avancés sont composés d'unités de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie, de forces blindées, et d'autres. Il est obligatoire d'affecter au moins de petites unités de cavalerie pour la reconnaissance aux détachements dont le noyau principal est l'infanterie.

L'infanterie se déplace en véhicule à moteur ou en charrette ; en l'absence de ceux-ci, le détachement est envoyé plusieurs heures avant le départ de l'avant-garde de la colonne. L'artillerie est obligatoirement attachée même pendant le transport par véhicule à moteur (même si c'est juste pour des canons individuels).

396. Lors d'une marche vers le front, les grands détachements de flanc (d'une force allant d'une compagnie renforcée à un bataillon) ont pour but :

- a) protéger les troupes contre les attaques surprises et le feu d'artillerie venant du flanc et
- b) en cas de confrontation avec des forces ennemies de grande envergure, s'assurer que les troupes protégées accomplissent leur mission.

La sécurité des flancs est mise en place en raison de l'existence de routes secondaires sur le flanc découvert. À proximité de l'ennemi, quand une rencontre est inévitable, des gardes de flanc sont envoyés même sans routes (si le terrain permet le déplacement). Face à la menace manifeste d'une offensive ennemie contre le flanc, même s'il n'y a pas de routes parallèles, les colonnes importantes envoient dans les secteurs les plus favorables pour l'offensive ennemie de gros détachements de flanc, qui occupent des points favorables à l'observation et à la défense et qui laissent passer la colonne à protéger. S'il existe de bonnes routes transversales, l'infanterie motorisée et la cavalerie avec unités blindées peuvent être utilisées avec succès à cet effet. Les grands détachements et gardes de flanc sont choisis parmi différentes unités de la formation, si possible, pour que, dès le début du combat et lors du déploiement des forces principales, ils rejoignent leurs propres unités. Le nombre d'unités de sécurité dépend du degré de danger et de la profondeur de la colonne à protéger ; avec une grande profondeur et un flanc découvert, plusieurs unités de sécurité peuvent être désignées. La distance des unités de sécurité de flanc est souvent déterminée par la distance des routes parallèles à l'itinéraire de la colonne ; en moyenne, les détachements se déplacent à 2-4 kilomètres et les gardes à 1-3 kilomètres, selon le terrain, les routes et la force de l'unité de sécurité. En l'absence de routes parallèles, au lieu de grands détachements et gardes de flanc, si le déplacement se fait loin de l'ennemi, des patrouilles (de deux hommes à une escouade) peuvent être postées de manière régulière à certains points favorables à l'observation pour prévenir une attaque contre la colonne par de petites unités ennemies qui, une fois la colonne protégée passée, rejoignent sa queue ; l'unité d'infanterie destinée au déploiement des patrouilles de flanc avance avec l'unité de sécurité de tête ; la force de cette unité est déterminée par le nombre de patrouilles envoyées tout au long de l'itinéraire.

397. Les intervalles entre les colonnes sont protégés par des patrouilles d'infanterie et de petites patrouilles montées en communication visuelle les unes avec les autres.

398. Lorsqu'une colonne occupe des positions pour un long arrêt, l'avant-garde et les grands détachements de flanc s'arrêtent pour se reposer à proximité de positions favorables à la défense et les occupent avec des détachements de sécurité de marche. Les forces principales de l'avant-garde et les noyaux des grands détachements de flanc prennent des positions camouflées afin qu'en cas d'offensive ennemie, elles puissent se préparer rapidement à une contre-attaque. Les détachements de sécurité de marche de l'avant et des flancs prennent directement des positions dissimulées dans la position choisie.

399. Le groupe arrière a pour tâche de :

- a) couvrir l'arrière de la colonne (échelon) contre de petites unités ennemies et
- b) maintenir l'ordre à l'arrière de la colonne.

Le groupe arrière se déplace généralement à 1 kilomètre derrière l'arrière de la colonne et envoie de lui-même des patrouilles sur les côtés et à l'arrière.

2. Protection d'une marche rétrograde

400. Pour la protection d'une marche rétrograde, une colonne d'une formation militaire envoie :

- a) en arrière (vers l'ennemi) une garde arrière ;
- b) en direction du flanc découvert de grandes détachements ou gardes de flanc ;
- c) en avant (le long de la route de retraite) un détachement avancé ou un poste de surveillance; et
- d) sécurité locale.

Lors du retrait d'une formation militaire en plusieurs colonnes, chaque colonne organise la sécurité de manière indépendante. Le commandant supérieur (commandant du corps et de la division) régule les opérations des unités de sécurité en indiquant les positions où les arrière-gardes doivent se maintenir et le temps pendant lequel elles doivent rester. La sécurité des flancs, s'il y a un risque de poursuite parallèle, est organisée sur ordre du commandant supérieur (commandant de division).

401. L'objectif de l'arrière-garde est :

- a) permettre aux forces principales de la colonne de se détacher de l'ennemi ;
- b) assurer le déplacement calme et planifié des forces principales, en retenant l'ennemi à certaines lignes pendant le temps nécessaire et en ralentissant son mouvement en détruisant et endommageant les routes, les ponts et les moyens de communication, ainsi qu'en contaminant les zones le long de son trajet avec du gaz de guerre ; et
- c) retarder l'ennemi et déterminer la direction de son mouvement et la disposition de ses forces.

402. La force et la composition de la garde arrière sont déterminées par les mêmes conditions que celles de l'avant-garde, seulement avec la différence qu'en raison des missions particulières de la garde arrière et des conditions de sa lutte contre l'ennemi (sans le soutien des forces principales), la garde arrière devrait être renforcée par :

- a) une grande quantité de feu signifie (artillerie à longue portée et à tir rapide, moyens blindés et mitrailleuses lourdes) ;
- b) moyens chimiques pour la contamination étendue des routes pratiques pour le déplacement de l'ennemi ;
- c) unités du génie de combat pour la destruction des routes et des ponts ; et
- d) cavalerie pour sécuriser les flancs et pour la reconnaissance afin de détecter les tentatives de contournement et de poursuite parallèle de l'ennemi.

La disponibilité des ressources motorisées pour le transport de l'infanterie offre à la garde arrière l'opportunité, lorsqu'elle est engagée dans un combat avec l'ennemi pendant plus longtemps, de se détacher rapidement de lui et de se replier rapidement vers une nouvelle ligne. Dans certains cas, les moyens de tir de la garde arrière, particulièrement l'artillerie, peuvent être changés pendant le retrait ; par ordre de l'officier responsable de la colonne, l'artillerie des forces principales (et parfois les mitrailleuses aussi) est laissée sur la ligne où, en cas d'offensive ennemie, la garde arrière doit combattre et se préparera à la défense au moment de son retrait vers cette ligne ; l'artillerie opérant avec la garde arrière, une fois cette ligne franchie, rejoint les forces principales et s'y intègre.

403. La distance de l'arrière-garde par rapport à l'arrière des forces principales d'une colonne n'est pas constante, puisqu'à chaque arrêt pour retenir l'ennemi, elle augmente. En tout cas, elle ne devrait pas être inférieure à 3 kilomètres.

404. Pour sa propre sécurité, l'arrière-garde, selon sa force, envoie ainsi :

- a) une arrière-garde composée d'un régiment : une troupe de queue (d'une compagnie renforcée à un bataillon) et des gardes de flanc (sur les flancs ouverts) ;
- b) une arrière-garde composée de moins d'un régiment de fusiliers (jusqu'à un bataillon renforcé) : une troupe de queue et des gardes de flanc ; et
- c) la sécurité locale.

L'appui de l'arrière-garde envoie des avant-postes depuis lui-même.

405. Lors d'une marche rétrograde, les unités de sécurité de flanc sont envoyées sur les mêmes principes que lors d'une marche en direction de l'avant. Les routes parallèles aux itinéraires de retrait sont couvertes particulièrement fortement pour contrecarrer une poursuite parallèle, en particulier par des unités motorisées. Dans ce dernier cas (compte tenu du danger de poursuite parallèle par des unités motorisées), toutes les bonnes routes, même si elles sont à une distance plus grande que la distance normale des unités de sécurité de flanc, doivent être occupées par des unités de sécurité.

406. L'avant-garde et le poste avancé ont pour tâche de :

- a) enlever les obstacles sur la route de marche des forces principales et
- b) repousser une offensive des forces d'enveloppement de l'ennemi.

Les unités de sécurité avancées se déplacent à une telle distance de la tête des forces principales afin d'avoir le temps de retirer les obstacles sur la route de marche (3-5 kilomètres). Pour le nettoyage des obstacles, des ingénieurs de combat leur sont attachés. Dans les cas où il y a un danger que des unités ennemies capturent des passages, des défilés ou d'autres points importants sur la route par une manœuvre d'enveloppement, des détachements avancés sont envoyés pour les sécuriser contre toute capture.

3. Protection d'une marche de flanc

407. Pour protéger une marche de flanc, la colonne d'une formation militaire envoie :

- a) vers le flanc menacé : une garde de flanc (si une route parallèle est disponible) ou de grands détachements ou avant-postes de flanc envoyés successivement à certains points et dans certaines directions (si aucune route parallèle n'est disponible) ;
- b) dans la direction de la marche vers l'avant : une avant-garde ; lors d'une marche de repli, une arrière-garde ;
- c) vers l'arrière : des avant-postes ; et
- d) sécurité locale.

408. Le but de toute marche de flanc est d'atteindre une certaine zone pour accomplir la mission prévue au-delà de l'ennemi situé sur le flanc ; en conformité avec cela et indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une marche vers l'avant ou d'une marche rétrograde, la sécurité du flanc a pour mission de :

- a) couvrir les forces principales contre une attaque par des unités ennemies faibles ;
- b) en cas d'offensive des forces principales, les contenir aussi longtemps que nécessaire pour que les forces principales atteignent la zone prescrite ; et
- c) entrer en combat avec l'ennemi, en déterminant la disposition de ses forces.

409. La portée, la distance et la composition des unités de sécurité avancées et arrière sont les mêmes que lors d'une marche vers l'avant et d'une marche rétrograde (selon le type de marche). La taille et la composition d'une garde de flanc sont déterminées par les mêmes considérations que lors d'une marche rétrograde.

410. La distance de la garde de flanc par rapport aux forces principales dépend de la distance par rapport à l'ennemi, de la profondeur de la colonne à protéger et de la distance de la route désignée pour le déplacement de la garde, mais en tout cas, la distance qui la sépare de la colonne protégée doit sécuriser cette dernière contre un feu d'artillerie ennemi efficace.

411. En accomplissant sa mission, la garde de flanc se déplace soit sans interruption (à l'exception des arrêts indispensables), soit par bonds, occupant progressivement certains

points dans le temps le long des routes qui croisent la route de marche des forces principales. La première méthode est utilisée lorsque la route prévue pour la garde de flanc est égale ou plus longue que celle des forces principales et du train de bagages, la seconde lorsque les routes de la garde de flanc sont plus courtes que la route de la colonne protégée et des trains de bagages.

La garde est protégée du côté ennemi, selon sa force, par un grand détachement de flanc ou un avant-poste envoyé le long d'une route parallèle ; s'il n'y a pas de route, des patrouilles et avant-postes sont envoyés le long de l'itinéraire de déplacement vers des points pratiques pour l'observation qui, en restant à ces points pendant un certain temps, rejoignent la garde lors d'une halte longue ou d'une halte nocturne.

412. Étant donné l'absence d'une route parallèle dans certaines directions d'où une offensive ennemie peut être attendue, au lieu d'un garde de flanc, des détachements ou des avant-postes sont envoyés pour occuper des positions et des points favorables à l'observation et à la défense. Les détachements et avant-postes maintiennent ces positions et points jusqu'à ce que l'arrière de la colonne passe (jusqu'au moment déterminé par l'officier responsable de la colonne).

4. Mesures pour sécuriser une marche contre les attaques des unités motorisées ennemies

413. Dans tous les cas où le terrain dans la zone de marche d'une formation militaire permet le déplacement d'unités motorisées, il est essentiel, lors de l'organisation de la marche, de tenir compte de la possibilité de leur apparition et de prendre des mesures pour les contrer. Pour que l'officier responsable de la colonne puisse adopter à temps des mesures contre des unités motorisées se déplaçant rapidement, il est essentiel :

- a) les détecter le plus loin possible de la colonne ;
- b) signaler rapidement leur apparition à la colonne ;
- c) les contenir avec des unités avancées et forcer l'infanterie ennemie à débarquer le plus loin possible de la colonne ; et
- d) se préparer à combattre les forces blindées ennemies.

414. Il est essentiel d'équiper les petites unités de cavalerie organiques envoyées jusqu'à une journée de marche des unités de sécurité (1-2 heures de la progression d'une unité motorisée) avec des moyens de communication particulièrement rapides : radios, véhicules, motos, etc. De plus, il est essentiel d'envoyer les patrouilles des petites unités de cavalerie organiques (d'une composition plus solide) le long de routes adaptées au déplacement des unités motorisées pour des distances plus longues (jusqu'à 1-2 jours de marche), en les dotant également de moyens rapides pour transmettre leurs rapports.

415. Le moyen le plus favorable de reconnaissance au sol en cas de danger d'apparition d'unités motorisées est l'envoi pour une marche de 1 à 2 jours de détachements de reconnaissance composés d'infanterie sur camions avec mitrailleuses lourdes et canons de bataillon, d'unités blindées (chars légers), d'artillerie à traction mécanique, d'unités de guerre chimique pour contaminer des secteurs des routes et d'unités du génie pour détruire routes et ponts. Pour transmettre les rapports, les détachements de reconnaissance devraient être équipés de 147 radiotéléphones, de motocyclettes et d'automobiles particulières. Les détachements de reconnaissance devraient, en plus de la reconnaissance, accomplir les tâches de détachements avancés, c'est-à-dire gêner le mouvement des unités motorisées ennemies par tous les moyens. À cette fin, les détachements devraient s'efforcer de :

- a) avec mitrailleuse LR et tir d'artillerie pour obliger l'ennemi à décharger l'infanterie et
- b) détruire des secteurs des routes et des ponts dans les zones où l'encercllement des sites démolis est impossible.

416. Seule l'aviation peut repérer les unités motorisées à de grandes distances et communiquer cela efficacement et à temps à la colonne. Les routes adaptées au déplacement

des unités motorisées doivent être minutieusement inspectées par l'aviation organique sur au moins 100 kilomètres à l'avance et sur les flancs. En cas de détection d'une colonne motorisée ennemie, l'information est immédiatement transmise aux troupes par radio et signaux codés ; elle doit être surveillée en continu.

417. En cas d'attaque par une colonne motorisée sur les unités de sécurité, ces dernières s'efforcent de contraindre l'ennemi, par le feu d'artillerie et de mitrailleuse LR, à débarquer l'infanterie et à séparer l'infanterie des unités blindées de la colonne motorisée.

418. Lorsqu'un rapport concernant l'apparition d'une colonne ennemie motorisée est reçu, l'officier responsable de la colonne désigne un détachement composé d'artillerie et de mitrailleuses pour repousser l'ennemi. La colonne continue sa marche. Si l'ennemi motorisé apparaît avec des forces importantes et oblige toute la colonne à s'engager dans la bataille, celle-ci se déroule conformément au Chapitre XIII.

5. Défense aérienne de la marche

419. Les mesures pour sécuriser une marche de route contre une attaque aérienne sont:

- a) dissimulation ;
- b) dispersion des colonnes de marche ;
- c) opérations d'avions de chasse contre les avions ennemis ;
- d) tirs d'artillerie anti-aérienne (ou adaptée) et de mitrailleuses ;
- e) tirs d'infanterie ; et
- f) mesures spéciales de protection contre les gaz de guerre.

420. La dissimulation est réalisée par :

la création de fumée et de brouillard artificiels ; si la situation le permet, il est toujours nécessaire de chercher à profiter des conditions de faible visibilité et

b) le déplacement le long de routes dissimulées (dans une forêt) ; étant donné l'activité aérienne ennemie, il faut choisir davantage de routes dissimulées ; il est plus facile de rester caché lorsqu'on se déplace en petits échelons espacés les uns des autres (si la situation le permet).

421. La dispersion de l'ordre de marche le long du front et en profondeur, offrant la possibilité d'une plus grande dissimulation grâce à l'utilisation de couvertures courtes, réduit en plus les pertes dues aux attaques aériennes ennemies et rend plus difficile pour ce dernier de repérer les colonnes. En cas d'attaque aérienne ennemie, la colonne doit continuer son mouvement sans s'arrêter, en adoptant une formation dispersée.

422. Les avions de chasse peuvent être utilisés pour protéger une marche de route, selon leur nombre, de deux manières :

- a) l'envoi constant de patrouilles aériennes tout au long de la marche et
- b) l'envoi d'avions uniquement dans les zones où une attaque aérienne ennemie est la plus dangereuse (détroit, passage, etc.) ; dans ce cas, il est indiqué à l'aviation à l'avance à quelle heure et dans quelles zones elle doit décoller.

423. Aucune mesure passive sans l'utilisation de moyens actifs (feu) ne protégera contre une attaque aérienne ennemie. L'absence de feu offre à l'aviation l'occasion de descendre à n'importe quelle altitude à son gré en toute impunité. Pour cette raison, le tir de toutes les armes contre l'aviation attaquante doit être soigneusement organisé dans toutes les colonnes et échelons. Les corps de fusiliers qui ont marché en front étroit sont obligatoirement renforcés par de l'artillerie antiaérienne supplémentaire et, de plus, sont couverts, si possible, par les opérations d'avions de chasse.

424. L'artillerie antiaérienne est utilisée pour couvrir les colonnes les plus importantes pendant leur déplacement dans les secteurs les plus menacés de la route, qui sont : les terrains ouverts, les ponts, les défilés, et ainsi de suite.

La taille du secteur de la route dans lequel le tir de l'artillerie antiaérienne doit être assuré est conditionnée par :

- a) la vitesse de déplacement de l'artillerie antiaérienne (type de traction) ;
- b) la profondeur de la colonne ; et
- c) la vitesse de déplacement des colonnes.

L'artillerie anti-aérienne tractée par des chevaux (un bataillon de trois batteries) peut couvrir un secteur de la route jusqu'à 18 kilomètres, dont, avec le feu concentré de deux ou trois batteries, jusqu'à 8 kilomètres.

Un bataillon de défense antiaérienne à traction mécanique peut couvrir consécutivement deux de ces secteurs—avant un long arrêt et après celui-ci.

En prenant position pour la défense fiable d'un défilé, un bataillon d'artillerie peut sécuriser un défilé jusqu'à 5 kilomètres de long.

Un bataillon antiaérien en marche peut également couvrir deux colonnes lorsque l'écart entre les axes de déplacement des colonnes ne dépasse pas 4 kilomètres ; ici, les batteries se positionnent approximativement au milieu des itinéraires des colonnes couvertes.

Étant donné l'absence d'artillerie anti-aérienne pour couvrir une marche de route, des batteries de campagne sur des affûts anti-aériens sont utilisées. Elles sont positionnées uniquement pour la défense des secteurs particulièrement dangereux de la route (défilés). Deux batteries peuvent couvrir un secteur de la route jusqu'à 5 kilomètres.

Les batteries avancent dans les zones de leurs positions le long des routes non occupées par les troupes. Si cela n'est pas possible, les dépasser.

Les batteries se déplacent, en règle générale, à la queue de l'avant-garde, ce qui garantit l'occupation de la position en temps voulu.

425. Les mitrailleuses antiaériennes (ou les mitrailleuses adaptées) se déplacent avec la colonne, car il est avantageux de pouvoir tirer avec elles de face ou à l'arrière d'un avion attaquant. Il est essentiel qu'un bataillon (petit groupe de batteries) dispose en moyenne de quatre mitrailleuses.

En plus des moyens mentionnés ci-dessus, l'infanterie a la possibilité de s'entraîner avec succès à tirer au fusil sur les avions volant bas pour attaquer, pour lesquels il est essentiel que chaque compagnie dispose de sections ou de pelotons de garde prêts à intervenir.

426. L'aviation opère fréquemment, en même temps que les bombes à fragmentation, avec des tirs de mitrailleuse et des bombes à gaz, ainsi que le largage de gaz de guerre depuis des dispositifs spéciaux, et pour cette raison, un service d'observation de la guerre chimique (reconnaissance et alerte au gaz) devrait être organisé et des mesures pour contrer le gaz de guerre (masques à gaz et mesures de décontamination, assistance médicale) adoptées sur toute la profondeur de la colonne.

SECTION IV

Repos

Chapitre 19 : Positions pour le repos

427. Les troupes prennent position pour se reposer :

- a) dans les localités habitées (dans les quartiers) ;
- b) en dehors des localités habitées (bivouaquer) ; et
- c) par la méthode mixte (quartiers-bivouac).

Dans le but de permettre aux troupes de se reposer au maximum et d'obtenir la meilleure protection contre les attaques aériennes ennemies, il est essentiel de chercher à loger les troupes dans des localités habitées. Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de localités habitées, que leur état est insalubre ou qu'elles sont bombardées par l'artillerie ennemie que les troupes sont cantonnées en dehors de celles-ci. En cas de pénurie de localités habitées, les troupes sont logées en partie dedans, en partie dehors.

428. Les positions de repos devraient répondre aux exigences suivantes :

- a) assurer les meilleures conditions pour le repos (commodité de disposition et d'alimentation) ;
- b) permettre une transition rapide à l'ordre de marche et de bataille ; et
- c) cacher les troupes à la reconnaissance aérienne ennemie.

Lorsqu'on prend position pour se reposer à l'arrière de ses troupes, les conditions de service au quotidien passent en premier ; à proximité de l'ennemi, ce sont les conditions de combat. Une disposition dissimulée est nécessaire dans le domaine des opérations de l'aviation ennemie, c'est-à-dire, également loin à l'arrière de ses propres troupes.

429. Pour garantir les meilleures conditions de repos, il est essentiel :

- a) indiquer bien à l'avance aux unités subordonnées les lieux de repos (halte de nuit, halte de jour) ; les lieux de haltes de nuit et de jour sont indiqués au plus tard à la sonnerie du réveil lors d'une longue halte ;
- b) envoyer bien à l'avance vers les lieux désignés pour le cantonnement les officiers de cantonnement (au plus tard à une longue halte) ; si, en raison de la situation, il n'est pas possible d'envoyer les officiers de cantonnement à l'avance, ceux-ci doivent marcher avec les unités de sécurité avancées ;
- c) empêcher les troupes d'attendre sur la route avant de prendre position pour le repos ; dès leur arrivée au point déterminé, les unités arrivantes doivent se déplacer immédiatement vers les lieux assignés pour le repos ;
- d) cantonner les troupes de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de faire des déplacements excessifs lors du passage à l'ordre de marche (c'est-à-dire les cantonner en conformité avec le plan des opérations imminentes) ;
- e) éviter le déplacement des unités qui ont déjà pris position pour le repos, sauf si c'est absolument nécessaire ;
- f) choisir pour le repos des sites pratiques du point de vue de l'approvisionnement et satisfaisants sous l'aspect sanitaire (eau, sol ferme, absence de marais, propreté des logements, absence d'épidémies dans les localités habitées, etc.) ;

- g) cantonner les unités des armes de service de manière à leur offrir le plus de commodités possible pour l'approvisionnement, par exemple : cantonner la cavalerie et l'artillerie près des points d'eau abondants ; et
- h) créer des conditions de repos tranquille, en sécurisant les troupes contre les attaques surprises des unités ennemies terrestres et aériennes.

Selon sa durée, le repos devrait être utilisé pour le travail politique et les divertissements culturels.

430. La préparation au combat est assurée par :

- a) le cantonnement des troupes selon des ordres prévoyant la jonction rapide pour la bataille — en détachements des différentes armes, en fonction de la situation — et à proximité de l'ennemi, de façon plus rapprochée (pour un rassemblement rapide) ;
- b) la formulation d'un plan d'opérations en cas d'attaque surprise de l'ennemi (en particulier par des unités motorisées) et le choix de la ligne de déploiement en cas d'attaque surprise ainsi que les itinéraires pour y parvenir ;
- c) la sécurité à l'arrêt et la reconnaissance ;
- d) la sécurité locale, l'affectation d'une unité de service et le strict respect des règles de routine intérieure ; et
- e) la mise en place de mesures pour la transmission rapide des instructions et le rassemblement des unités : signaux d'alerte, points de rassemblement et itinéraires pour y accéder, la préparation des combattants pour un rassemblement rapide (armes, masques à gaz et équipement, à portée en cas de probabilité d'attaque) et la présence sur les QG des drapeaux de signalisation appropriés et, la nuit, de lanternes (compagnie, bataillon, régiment, etc.).

431. La dissimulation du cantonnement est réalisée par :

- a) le cantonnement des unités conformément aux conditions du terrain et l'interdiction de créer aux bivouacs et sur les terrains de localités habitées des figures géométriques propres (cantonnement en petits groupes avec contours incorrects) ;
- b) le cantonnement des hommes, chevaux et wagons sous des toits et sous des arbres, dans les buissons et près de reliefs élevés, en profitant des côtés ombragés les jours ensoleillés ;
- c) la dissimulation des tentes et des wagons par des moyens disponibles et spéciaux et le camouflage (en fonction de la nature des reliefs dans la zone de cantonnement) ;
- d) l'établissement d'un ordre révélant le moins possible la disposition (suppression des signes révélateurs ; routes cachées pour le mouvement, endroits cachés pour le séchage du linge, lieux et horaires pour allumer le feu, horaires pour chauffer les poêles, lieux d'écoles d'équitation, interdiction de créer de nouveaux chemins en terrain découvert, procédure de déplacement des hommes, chevaux et wagons, etc.) ; et
- e) l'établissement de signaux provenant des postes de liaison aérienne et d'observation et la procédure d'opérations à l'apparition d'avions (arrêt du mouvement, utilisation des abris, etc.).

432. Outre les mesures de camouflage mentionnées ci-dessus contre la reconnaissance aérienne ennemie, il est essentiel de prendre des mesures pour préserver le secret militaire (contre les agents de renseignement ennemis). Ces mesures sont :

- a) interdire la conversation avec les habitants locaux et entre soi en leur présence à propos de la composition, du nombre et des missions de ses propres unités et des unités adjacentes ;
- b) superviser le respect de cette consigne par tous les officiers commandants et les patrouilles envoyées dans les localités habitées ;
- c) le cantonnement des QG des formations militaires et des centres de communication dans des bâtiments publics ne logeant pas d'habitants locaux et isolés d'eux (si les QG et centres de communication sont cantonnés dans des maisons d'habitants locaux, ces derniers doivent en être expulsés) ;

- d) dans le cas d'un cantonnement en dehors des localités habitées, empêcher les habitants locaux d'entrer dans les zones de cantonnement (au-delà des limites de la sécurité locale) ;
- e) interdire l'écriture du nom des unités sur les murs des maisons et des clôtures ;
- f) lors du retrait, détruire tous les signes susceptibles de donner des informations indésirables (brûler les brouillons, etc.) ; et
- g) veiller à ce que les habitants n'aient pas de moyens de communication techniques ou autres.

433. Le cantonnement des unités pour le repos (halte de nuit, halte de jour) lorsqu'elles marchent à l'arrière de leurs troupes peut être prévu par l'ordre de la marche de route (ou le programme de la marche de route). Étant donné la probabilité d'une confrontation avec l'ennemi (en raison de l'absence en avant d'un front de ses propres troupes), des ordres individuels sont donnés pour le cantonnement des troupes pour le repos (halte de nuit, halte de jour) qui indiquent aux formations subordonnées (colonnes) les zones de leur cantonnement et jusqu'à quelle ligne effectuer la reconnaissance. L'officier responsable de la colonne (commandant divisionnaire et commandant du 153^e régiment) indique, en plus : à quelle ligne s'arrêtent les détachements de sécurité de la marche (pour couvrir le déploiement des unités sur place et mettre en place la sécurité pendant la halte) ; la composition de la sécurité pendant la halte, la ligne de la sécurité pendant la halte, l'heure à laquelle elle est en place et la position tenue par la sécurité en cas d'attaque ennemie. L'ordre pour la nuit est donné au plus tard au réveil lors d'une longue halte.

À l'arrivée de la formation militaire (colonne) à sa destination, son commandant (la division, le régiment) est obligé, conformément à l'ordre du commandant supérieur et à la situation :

- a) élaborer un plan d'opérations pour la contingence d'une offensive ennemie en indiquant les secteurs ou zones d'opérations pour les unités ;
- b) indiquer à qui il revient de préparer quels éléments de terrain individuels comme points forts en cas de combat ;
- c) indiquer quel travail doit être fait par qui pour enlever les obstacles sur le chemin du mouvement imminent des troupes ;
- d) attribuer aux unités des zones de sécurité locale ;
- e) adopter des mesures de défense aérienne et anti-gaz ; et
- f) prescrire (si nécessaire) des mesures de camouflage spéciales.

434. À l'arrivée de la formation à sa destination, le commandant de la formation casernée dans une localité habitée (commandant de garnison) et, en cas de cantonnement en dehors de la localité habitée, le commandant de l'unité cantonnée séparément, donne l'ordre pour la garnison du point (ou de la zone), qui indique :

- a) la composition de l'unité de service et ses tâches en cas d'alerte ;
- b) les opérations en cas d'attaque surprise (notamment par des unités motorisées) et l'attribution des zones de sécurité locales ;
- c) les points de rassemblement des unités ;
- d) l'attribution des éléments du terrain comme points forts en cas de combat ;
- e) les travaux de réparation des voies vers les points de rassemblement et de ceux-ci vers les zones de déploiement ;
- f) les mesures de défense aérienne et de protection chimique ;
- g) les mesures de dissimulation ; et
- h) les autres instructions nécessaires pour établir et maintenir l'ordre et la sécurité aux points ou dans la zone (conformément aux Règlements du Service Intérieur de l'Armée Rouge des Travailleurs et Paysans).

435. Dans chaque garnison, l'unité de service est composée d'infanterie avec artillerie et est logée du côté le plus proche de l'ennemi. L'officier responsable de l'unité de service effectue la reconnaissance de la zone qui lui est assignée pour la défense et établit un plan de

défense. Si l'unité de service quitte la localité habitée, une nouvelle est immédiatement désignée. L'unité de service se tient prête sur ordre du commandant de la garnison.

La force, la composition et le degré de préparation au combat de l'unité de service sont déterminés en fonction de la distance de l'ennemi, de la taille du point ou de la zone, de la taille de la garnison et de l'attitude de la population locale (environ un neuvième des forces de la garnison).

436. Pour maintenir l'ordre intérieur dans la garnison, un officier de service de garnison est nommé, des gardes pour protéger les établissements publics sont postés, des patrouilles de rue sont organisées, les emplacements de l'eau potable, la préparation des aliments (la procédure d'allumage du feu à l'extérieur des maisons et le chauffage des poêles à l'intérieur des maisons), l'abreuvoir, les bains et le lavage du linge de corps, l'abattage du bétail et les latrines sont indiqués, des instructions en cas d'incendie sont données et des mesures concernant l'utilisation des bains, lavoirs, boulangeries, etc., sont adoptées. Vu l'attitude hostile de la population, des gardes sont postés aux puits et autres sources d'eau. Si les habitants sont peu fiables, ils sont surveillés, des otages sont pris, des personnes suspectes sont arrêtées et des restrictions (interdiction de sortir après une certaine heure, fermeture des centraux téléphoniques et des stations de radio et de pigeons voyageurs et autres installations de communication, limitation de la circulation automobile privée, etc.) sont imposées. Si la localité habitée est prise de force, des mesures de recherche sont mises en place pour les individus hostiles qui se sont cachés et les armes, moyens de communication et autres sont confisqués.

437. Les unités au repos se rassemblent à l'alarme sur ordre du commandant de la garnison conformément à un ordre ou au signal d'« alarme » (s'il n'y a pas le temps de donner un ordre). Les points de rassemblement des unités sont prévus dans des lieux dissimulés et sont dispersés : chaque point de rassemblement ne doit pas dépasser la taille d'un bataillon d'infanterie (bataillon d'artillerie). Les unités se regroupent de manière discrète par compagnie (batterie, troupe). Le départ des points de rassemblement s'effectue selon l'ordre individuel du commandant de la garnison.

438. Pour assigner des quartiers lorsqu'on est logé dans des localités habitées et pour attribuer des emplacements lorsqu'on est logé en dehors de celles-ci, des officiers de cantonnement sont envoyés ainsi :

- a) lors du cantonnement pour le repos à l'arrière de ses troupes, les officiers de cantonnement sont envoyés immédiatement au début de la marche (parfois même plus tôt, dès que l'ordre de cantonnement pour repos est reçu) et
- b) lors du cantonnement pour le repos, en cas de front ouvert, les officiers de cantonnement sont envoyés dès le long arrêt et voyagent avec les détachements de sécurité de la marche de tête.

Un officier supérieur du cantonnement est nommé dans chaque régiment de fusiliers et dans d'autres unités se cantonnant séparément (dans les bataillons d'artillerie, les bataillons de chars, les unités de cavalerie, etc.). Lors du cantonnement en un même endroit d'unités de plusieurs colonnes ou échelons de régiment, l'officier supérieur du cantonnement est nommé par le chef d'état-major de la division. Les officiers du cantonnement sont envoyés sur la base d'un commandant de niveau compagnie de chaque bataillon, groupe de batteries et autres unités individuelles de différentes armes, ainsi qu'un sous-officier de chaque compagnie, batterie et troupe. Lors du cantonnement en dehors des localités habitées, il est possible de se limiter à l'envoi d'un seul commandant de chaque bataillon, groupe de batteries, etc., avec l'aide d'un ou deux fusiliers chacun. Les travailleurs politiques ainsi que le personnel médical et vétérinaire sont envoyés avec les officiers du cantonnement. Une fois arrivés à destination, l'officier supérieur du cantonnement attribue la zone de cantonnement (ou trouve des lieux dissimulés pour les unités lorsqu'elles se cantonnent en dehors des localités habitées). Les autres officiers du cantonnement poursuivent ce travail pour leurs unités.

439. Les tâches des officiers de cantonnement sont :

- a) un relevé des localités habitées (ou zones) et vérification de leur état sanitaire et vétérinaire, du nombre de puits et de la qualité de l'eau à la fois dans ceux-ci et dans d'autres sources (cours d'eau, sources) ;
- b) répartition des localités habitées et des sources d'eau potable entre les unités (distribution des unités par localité cachée) ;
- c) choix des locaux pour les personnels, les postes de communication et les établissements médicaux ;
- d) vérification de la composition sociale et de l'attitude de la population locale envers les troupes ; et
- e) organisation de la rencontre des unités et leur implantation selon les quartiers (par lieu de cantonnement) ; il est interdit de faire des inscriptions sur les clôtures, portails, murs et arbres indiquant les unités.

440. Lors du cantonnement dans des localités habitées, l'infanterie occupe généralement le côté le plus proche de l'ennemi. L'artillerie est cantonnée avec l'infanterie, l'artillerie de division et de corps juste derrière les unités d'infanterie (généralement avec les régiments de fusiliers). Les canons et les wagons des batteries sont placés soit à l'intérieur de la localité, soit à l'extérieur, mais toujours en cachette ou avec des mesures de camouflage. La cavalerie est cantonnée là où il y a plus de bâtiments agricoles sûrs par rapport aux maladies infectieuses et près d'un point d'eau. Les unités de transmissions sont cantonnées près du QG. Les wagons de l'unité de guerre chimique avec du gaz de combat sont cantonnés à l'extérieur de la localité dans des lieux dissimulés. À proximité de l'ennemi, les unités sont cantonnées plus rapprochées (pour un rassemblement rapide). Les cuisines et les wagons sont cantonnés avec leurs unités sous des auvents ou camouflés, les autres wagons et stocks de toutes sortes sont cantonnés principalement en périphérie, cachés contre un ennemi aérien ; les personnes sont logées sous des toits. Les QG sont cantonnés, autant que possible, au centre du cantonnement de leur formation, aux intersections des routes et dans le secteur le plus important.

441. Lorsque l'on prend des positions en dehors des localités habitées, il est essentiel de s'efforcer de le faire en petites unités. Le lieu de cantonnement doit être sec (mais, si possible, pas avec un sol sablonneux et pas sur le site des bivouacs précédents de l'unité). Les endroits le long des cours d'eau sont prescrits dans l'ordre suivant :

- a) pour que les gens boivent et pour préparer la nourriture ;
- b) pour un abreuvoir ;
- c) pour le bain des gens et des chevaux ; et
- d) pour laver le linge.

Les endroits pour le bétail et leur abattage sont situés séparément, à l'arrière. Les fosses à latrines se trouvent à au moins 100 mètres des endroits où les gens sont logés, mais en aucun cas entre les unités.

442. L'officier responsable maintient les communications avec les unités subordonnées basées dans une localité habitée par des messagers (à cheval, à pied et à vélo), par téléphone et par signaux codés. S'il existe un réseau téléphonique local, il peut être utilisé, mais il est essentiel de prendre des précautions contre l'interception et l'écoute. À proximité de l'ennemi, en plus des messagers, des communications par téléphone (télégraphe) sont obligatoirement établies et des postes de liaison aérienne et de communication ainsi que des stations radio sont déployés.

Chapitre 20 :

Protection des troupes au repos

443. Lorsqu'on prend des positions pour se reposer dans des zones ne dépassant pas le front défensif normal des formations militaires, le système de sécurité lors de l'arrêt est organisé dans les limites d'une division de fusiliers ; lors du cantonnement sur un large front, dans les limites d'un régiment de fusiliers.

La division de fusiliers est protégée :

- a) lorsque l'ennemi est à moins de deux jours de marche, grâce à des détachements de poste avancé sur un terrain accessible partout et à des postes individuels sur un terrain praticable seulement dans certaines directions ;
- b) lorsque l'ennemi est à plus de deux jours de marche (dans des conditions empêchant l'opération d'unités motorisées ennemies), par des appuis individuels de postes avancés ; et
- c) par des postes avancés et des gardes postés dans toutes les directions d'un groupe de troupes reposant directement dans une localité habitée ou dans une zone à l'extérieur d'une localité habitée (sécurité locale) ; cette dernière forme de sécurité est également mise en place par des formations militaires couvertes du côté ennemi par la disposition d'autres formations.

Lorsqu'il se déploie sur un large front, le régiment de fusiliers est protégé par des avant-postes individuels et la sécurité locale.

444. L'objectif de la sécurité à l'arrêt est :

- a) assurer le repos tranquille des troupes, repousser une attaque des unités ennemies faibles et empêcher leur bombardement surprise avec des tirs de fusil, de mitrailleuse et d'artillerie ;
- b) empêcher la reconnaissance de la disposition des troupes au repos par les unités de reconnaissance ennemies, les repousser et les capturer ; et
- c) en cas d'offensive ennemie, le retarder jusqu'à ce que les troupes au repos soient prêtes à agir et, tout en le contenant, déterminer la disposition de ses forces et la direction de son assaut principal.

445. La force et la composition de la sécurité à l'arrêt sont déterminées par :

- a) la distance par rapport à l'ennemi ;
- b) la mission de la formation militaire ;
- c) la taille de la formation militaire à protéger et l'ampleur et la profondeur de sa disposition (le temps nécessaire pour se déployer) ;
- d) l'étendue de la zone d'opérations de la formation militaire ; et
- e) les conditions du terrain.

Au détachement de l'avant-poste est généralement assignée une compagnie renforcée d'un bataillon d'infanterie avec de l'artillerie, de la cavalerie, des forces blindées et d'autres unités ; les soutiens individuels de l'avant-poste peuvent avoir une force allant d'un peloton d'infanterie (cavalerie) à une compagnie (troupe) avec des mitrailleuses lourdes.

446. La distance de sécurité à l'arrêt (ligne avant où la sécurité retient l'ennemi) doit être telle qu'elle protège les troupes au repos contre les tirs d'artillerie ennemis efficaces et leur assure de l'espace pour se déployer en ordre de bataille ou la possibilité de se rassembler en colonnes (si, après le repos, une marche rétrograde est prévue).

La distance dépend de :

- a) la mission des troupes au repos ;
- b) leur taille ;
- c) la force de la sécurité lors de l'arrêt ; et
- d) les caractéristiques du terrain.

En moyenne, le bord avant de la ligne défensive de la sécurité lors de l'arrêt devrait se trouver à 3-5 kilomètres de la formation militaire en repos.

447. La sécurité lors de l'arrêt prend position, conformément aux règles de défense, sur un large front ; la largeur de la zone du détachement avancé à l'échelle du bataillon est jusqu'à 5 kilomètres ; en force renforcée de compagnie (avec mitrailleuses lourdes et canons individuels ou une batterie) c'est jusqu'à 3 kilomètres. La sécurité lors de l'arrêt est postée à la fois à l'avant et sur les côtés des flancs ouverts. Lorsqu'on désigne pour la sécurité à l'arrêt plus d'un détachement avancé, il est essentiel de nommer les unités individuelles de la sécurité à l'arrêt de différents régiments afin que, lors du déploiement pour l'action de l'ensemble de la division, ces unités puissent faire partie de leurs propres régiments.

448. Chaque unité individuelle de la sécurité à l'arrêt (détachements de poste avancé et soutiens individuels du poste avancé) est indiquée : la zone de sécurité, la ligne de résistance en cas d'offensive ennemie et la ligne jusqu'à laquelle elles doivent effectuer la reconnaissance, ainsi que la réponse et le mot de passe.

449. Les unités désignées pour relever la sécurité se rassemblent au lieu de déploiement de la réserve d'avant-poste et effectuent le relèvement par secteur. Les soutiens individuels des avant-postes sont relevés directement là où ils sont déployés. Lors du relais, l'officier responsable de chaque unité de sécurité relevée est obligé de transmettre à l'officier responsable de la nouvelle unité de sécurité qui le remplace toutes les informations disponibles concernant l'ennemi et le terrain. Les unités qui ont été relevées se rassemblent ensuite à la réserve d'avant-poste de la section ou rejoignent immédiatement leurs troupes au repos.

Lorsqu'une formation militaire passe d'une marche de déplacement à des positions pour se reposer, l'équipe de sécurité est généralement composée des unités qui protégeaient la marche. L'officier responsable de la colonne donne l'instruction concernant la ligne à laquelle la sécurité de la marche doit s'arrêter. La sécurité à l'arrêt est déployée sous la protection de cette dernière, après quoi les unités de sécurité rejoignent leurs unités.

450. Lorsque les troupes, après avoir pris position pour se reposer (haltes nocturnes), reprennent la marche, la sécurité des unités en halte devient la sécurité de marche, ou de nouvelles unités sont envoyées pour assurer la sécurité de marche. Lors du passage à la sécurité de marche, que ce soit en offensive ou lors d'un retrait, la sécurité en halte prend l'ordre de marche et commence à se déplacer dans la direction prescrite à l'heure fixée. Lorsque de nouvelles unités sont envoyées pour la sécurité de marche, elles traversent la zone de sécurité en halte en formation déployée, après quoi les unités de sécurité en halte se resserrent et occupent, en colonne, la place prescrite par l'officier responsable de la colonne. L'ordre de l'officier responsable de la colonne doit indiquer précisément l'heure à laquelle la sécurité de marche traverse la zone occupée par la sécurité en halte et, en fonction de cela, déterminer la place dans la colonne et le point où elle est rejointe par les unités de sécurité en halte resserrées. Lorsqu'en retrait, la sécurité en halte est remplacée par de nouvelles unités pour la sécurité de marche, celle-ci se déploie préalablement derrière la ligne de sécurité en halte à la position prescrite, et, après avoir fait passer les unités de sécurité en halte resserrées en retrait, commence à marcher à l'heure prévue derrière les forces principales.

451. Les mesures contre les attaques des unités motorisées sont :

- a) reconnaissance aérienne ;
- b) l'envoi de détachements de reconnaissance le long des routes adaptées au trafic des véhicules motorisés ;
- c) le déploiement de l'artillerie longue portée en sécurité à l'arrêt pour canonner les routes adaptées au trafic des unités motorisées ;
- d) le positionnement d'obusiers et de batteries à la ligne de soutien des avant-postes pour le tir direct sur les unités motorisées et les chars, surtout lorsqu'ils traversent des passages étroits pratiques pour le mouvement ;

- e) creuser des trous dans les routes, organiser des pièges et autres ;
- f) le positionnement d'unités de guerre chimique dans des endroits pratiques pour le passage des unités motorisées et des chars et pour contaminer ces zones en cas de leur apparition ;
- g) le déploiement de sécurité à l'arrêt selon les règles établies pour combattre les chars ; et
- h) l'organisation de communications rapides avec les unités de reconnaissance et la sécurité à l'arrêt (véhicules motorisés, motos, radio et signaux).

452. La défense aérienne et anti-gaz dans les localités habitées est organisée conformément aux directives du commandement de l'unité ; le commandant de l'unité prend soit personnellement la direction directe de la défense aérienne, soit la confie à un chef de point de défense aérienne spécialement nommé.