



# Linux网络开发课程

### 易老师

创客引领未来

扫微信二维码 获取更多信息







stephen

昵称: 易胖 昵称: 易胖 华清创客学院, 金牌讲师

maker U

## LINUX**网络开发**-part3



- 1 广播和组播
- **2** UNIX域套接字
- 3 网络总结

## LINUX**网络开发**-part3



- 1 广播和组播
- **2** UNIX域套接字
- 3 网络总结

### 广播



- 前面介绍的数据包发送方式只有一个接受方,称为单播
- 如果同时发给局域网中的所有主机,称为广播
- · 只有用户数据报(使用UDP协议)套接字才能广播
- 广播地址
  - 以192.168.1.0 (255.255.255.0) 网段为例,最大的主机地址192.168.1.255代表该网段的广播地址
  - 发到该地址的数据包被所有的主机接收
  - **-** 255. 255. 255. 255在所有网段中都代表广播地址

## 广播发送





- 创建用户数据报套接字
- ↑ 缺省创建的套接字不允许广播数据包、需要设置属性
  - setsockopt可以设置套接字属性
  - ◆ 接收方地址指定为广播地址
  - \* 指定端口信息
  - 发送数据包

### setsockopt



- int setsockopt(int s, int level, int optname, const void \*optval, socklen\_t optlen);
  - 头文件: <sys/socket.h>
  - level:选项级别(例如SOL SOCKET)
  - optname : 选项名 (例如SO\_BROADCAST)
  - optval: 存放选项值的缓冲区的地址
  - optlen:缓冲区长度
  - 返回值:成功返回0 失败返回-1并设置errno

#### 广播发送示例



```
sockfd = socket(,,);
.....
int on = 1;
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof(on));
.....
sendto(;;;;;);
```

## 广播接收

学 本 描述 空 本 清述 容学院 makeru.com.cn

- 创建用户数据报套接字
- / 绑定本机IP地址和端口
  - 一/ 绑定的端口必须和发送方指定的端口相同
- 等待接收数据

# 组播



- 单播方式只能发给一个接收方。
- 广播方式发给所有的主机。过多的广播会大量占用网络带宽,造成广播风暴, 影响正常的通信。
- 组播(又称为多播)是一种折中的方式。只有加入某个多播组的主机才能收到数据。
- 多播方式既可以发给多个主机,又能避免象广播那样带来过多的负载(每台主机要到传输层才能判断广播包是否要处理)

### 网络地址



- A类地址
  - **第1字节**为网络地址,其他3个字节为主机地址。第1字节的最高位固定为0
    - 1. 0. 0. 1 126. 255. 255. 255
- B类地址
  - 第1字节和第2字节是网络地址,其他2个字节是主机地址。第1字节的前两位固定为10
  - 128. 0. 0. 1 191. 255. 255. 255
- · C类地址
  - 前3个字节是网络地址,最后1个字节是主机地址。第1字节的前3位固定为110
  - **-** 192. 0. 0. 1 **-** 223. 255. 255. 255
- D类地址(组播地址)
  - /不分网络地址和主机地址,第1字节的前4位固定为1110
  - -/ 224. 0. 0. 1 *-* 239. 255. 255. 255

# 组播发送

**学科清道宮学院** makeru.com.cn

- 创建用户数据报套接字
- 接收方地址指定为组播地址
- 指定端口信息
- 发送数据包

# 组播接收



• 创建用户数据报套接字



- •/ 绑定本机IP地址和端口
  - 绑定的端口必须和发送方指定的端口相同
- 等待接收数据

### 加入多播组



```
struct ip mreq
     struct in addr imr multiaddr;
     struct in addr imr interface;
struct ip mreq mreq;
bzero(&mreq, sizeof(mreq));
mreq. imr multiaddr. s addr = inet addr ("235. 10. 10. 3");
mreq. imr interface. s addr = hton1 (INADDR ANY);
setsockopt (sockfd, IPPROTO IP, IP ADD MEMBERSHIP, &mreq,
                  sizeof(mreq));
```

## LINUX**网络开发**-part3



- 1 广播和组播
- **2** UNIX域套接字
- 3 网络总结

# UNIX域套接字



- socket同样可以用于本地通信
- 翻游队 > UNIX > 管道 共内 socket (AF LOCAL, SOCK DGRAM, 0)
- 分为流式套接字和用户数据报套接字
- 级等共内入从机工为管值了消息 和其他进程间通信方式相比使用方便、 效率更高
- 常用于前后台进程通信

#### UNIX域套接字



• 本地地址结构

```
struct sockaddr_un // <sys/un.h>
{
    sa_family_t sun_family;
    char sun_path[108]; // 套接字文件的路径
};
```

• /填充地址结构

```
struct sockaddr_un myaddr;
bzero(&myaddr, sizeof(myaddr));
myaddr.sun_family = AF_UNIX;
strcpy(myaddr.sun_path, "/tmp/mysocket");
```

## UNIX域(流式)套接字

学 学 学 学 学 所 makeru.com.cn

• 服务器端



# UNIX域(流式)套接字

学清道客学院 makeru.com.cn


• 客户端



### UNIX域(用户数据报)套接字




• 服务器端



### UNIX域(用户数据报)套接字



•/ 客户端



## LINUX**网络开发**-part3



- 1 广播和组播
- **2** UNIX域套接字
- 3 网络总结





扫微信二维码 获取更多信息