Dokumentacia

Počítačové a Komunikačné siete Communication over UDP


Jakub Martinák

Obsah

1	Prvotný Návrh				
	I.1 Checksum metóda	3			
	1.2 ARQ metóda				
	1.3 Metóda pre udržanie spojenia				
2	Konečné riešenie	4			
3	Použité funkcie/Triedy	4			
	3.1 CustomHeader	4			
	3.2 send_packet	5			
	3.3 file_to_chunks				
4	Hlavný chod programu	7			
	4.1 Klient	7			
	4.2 Server	8			
5	Wireshark	9			
	5.1 Init Packet + poslanie súboru	9			
	5.2 Koniec posielania súboru				
	5.3 Posielanie Správy				
	5.4 Switch Packet				
	5.5 Switch Packet na mŕtvy server				
6	Diagram	12			

1 Prvotný Návrh

Navrhnutý protokol bude vnorený do protokolu UDP ako je znázornené na obrázku 1. Maximálna veľkosť packetu je 1500B(ETH) - 20B(IP Header) - 8B(UDP Header) - 14B(Môj Header) =**1458 B**



Obr. 1: Návrh packetu

Typ	Sekvencia	Identifikátor súboru	Checksum (CRC16)	Payload	Flags	Data
1B	4B	4B	2B	2B	1B	-

Tabulka 1: Môj header

Časť	Význam	Možnosti		
Тур	Rola packetu	0x01(data), 0x02(ACK), 0x03(Controla), atd'		
Sekvencia	Na kontorlu správneho poradia Packetov	-		
Identifikátor súboru	Unikátny identifikátor súbor	Pomoc pri fragmentovaní		
Checksum(CRC16)	Pre kontrolu errorov	-		
Velkosť Payloadu	Velkosť paylodu v bytoch	Dĺžka packetu indikujúca koľko dát packet obsahuje		
Vlajky	Kontrolne Informacie	Vlajka pre znovuodoslanie, atď		

Tabulka 2: Typy

Komunikátor bude implementovaný v jazyku Python. Pri spustení programu bude mať užívateľ možnosť si vybrať či sa spustí klient alebo server. Pri výbere klienta sa bude musieť zadávať IP adresa servera a port, na ktorom počúva, veľkosť fragmentu a správu / súbor. Pri spustení programu ako server, užívateľ bude musieť zadať port, na ktorom má server počúvať a bude čakať na inicializačný packet od klienta. Keď klient zadá všetky potrebné informácie, vyšle sa inicializačný packet a počká na odpoveď ACK od serveru, a následne sa začnú posielať dáta. Ak je veľkosť packetu väčšia ako nastavená veľkosť na posielanie, súbor/správa sa rozdelí na fragmenty a bude sa posielať jednotlivo. Po každom odoslanom fragmente server overí pomocou checksumu packet, ak sedí pošle sa ACK a čaká na ďaľší odoslaný packet.

Server bude fungovať na zvolenej metóde ARQ Stop and Wait, kde bude klient čakať s posielaním ďalšieho packetu až kým nedostane od serveru ACK o kompletnom prijatí packetu, ak by klient nedostal odpoveď do 6 sekúnd, packet sa pošle znovu. Po dokončení posielania, server čaká na ďalší signál od klienta.

1.1 Checksum metóda

Checksum je využívaný na overenie správy, či bola počas prenášania poškodená. V projekte bude použitý checksum CRC16(Cyclic Redundancy Check) z knižnice binascii (Python). Polynomická reprezentácia CRC16:

$$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

Binárna reprezentácia:

110000000000000101

Hlavná operácia v CRC je binárne delenie, je to ale čisto založené na XOR operáciach, bez odčítania. Dáta, ktoré chceme skontrolovať sú považnované za veľké binárne číslo a to je vydelené polynómom CRC.

Pri inicializácií 16 núl je pridelených na koniec dát pred začiatkom delenia. To sa deje kvôli tomu že dĺžka CRC checksumu je 16 bitov. A zvyšok po delení CRC16 je 16-bitové číslo.

1.2 ARQ metóda

V projekte bude použitá ARQ metóda $Stop\ and\ Wait(Automatic\ Repeat\ reQuest)$.

Táto metóda je jednoduchá ale účinná, zabezpečuje, že dáta prídu v poradí akom boli poslané. Funguje na princípe, že každý packet, ktorý bol odoslaný od klienta na server, klient čaka na spätné ACK aby mohol poslať ďalší. Ak klient do určitého časového limitu nedostane ACK pokúsi sa Packet poslať znovu, čo môže v nejakých prípadoch spôsobiť duplicitu. Táto metóda nie je efektívna na posielanie packetov o veľkej veľkosti alebo na nestabilných sieťach, kde kvôli čakaniu na ACK sa veľmi znižuje jeho efektivta.

1.3 Metóda pre udržanie spojenia

Spojenie bude udržiavané pomocou užívateľského rozhrania, kde si užívateľ bude môcť vybrať či chce zmeniť svoju rolu z klienta na server a vice versa. Po doknčení odosielania, bude toto menu opätovne zobrazené na na klientovej strane. Ak po skončení odosielania nedostane server po dobo 15 sekúnd packet od klienta na vymenenie ról alebo opätovné posielanie tak sa spojenie terminuje.

2 Konečné riešenie

V konečnom riešení som zmenšil svoj header o 5B z pôvodných 14B sa zmenšil na 9B. Zmenil som svoj prístup k posielaniu cesty a názvu súboru, z posielania týchto informácií v headery na posielanie ich v data časti Init packetu. Taktiež som nepotreboval ďaľší 1B na vlajky a ani 2B na veľkosť payloadu. Pridal som do headru 3B na konečný počet packetov, ktoré majú byť poslané.

Typ	Sekvencia	Počet fragmentov	Checksum (CRC16)	Data
1B	3B	3B	2B	-

Tabuľka 3: Konečný header

3 Použité funkcie/Triedy

3.1 CustomHeader

Táto trieda *CustomHeader* pomáha v serializovaní a deserializovaní headra ako taktiež v jeho inicializovaní.

```
9 usages ± JackobMartinak

class CustomHeader:

± JackobMartinak

def __init__(self, command, sequence_number, fragment_count, crc):

self.command = command

self.sequence_number = sequence_number

self.fragment_count = fragment_count

self.crc = crc

# self.flags = flags

7 usages ± JackobMartinak

def serialize(self):

# The sequence_number and file_path must be converted to bytes if they are not already

# CRC is a numerical value, computed over the data

# Flags is a numerical value, fitting within 1 byte

return struct.pack( fmt '!83s3sH', 'v: self.command, self.sequence_number, self.fragment_count, self.crc)

1 usage ± JackobMartinak

@staticmethod

def deserialize(data):

unpacked_data = struct.unpack( __format '!83s3sH', data)

return CustomHeader(*unpacked_data)
```

Obr. 2: Kod Classy CustomHeader

3.2 send_packet

Send_packet funkcia, obsahuje celé riadenie posielanie packetov, vrátane čakania na odpovede kde je aplikovaná Stop&Wait ARQ metóda, čiže po kaźdom odoslanom packete sa čaká na ACK/FINACK ak nepríde do 5 sekúnd pošle sa packet znovu, toto sa zopakuje ešte 2x, ak server dovtedy neodpovie spojenie sa ukončí.

Obr. 3: Kod send_packet

3.3 file_to_chunks

V tejto funkcií sa vykonáva logika čítania súboru do bajtov, a delí sa na fragmenty podľa zadanej veľkosti.

Obr. 4: Kod file_to_chunk

4 Hlavný chod programu

Pri spustení programu bude užívateľ vyzvaný na vybratie roly, ktorú chce mať, server/klient.

4.1 Klient

Ak si užívateľ vyberie klienta, bude vyzvaný na zadanie IP servera ako taktiež jeho port. Po zadaní týchto základných informácií, užívateľ môže poslať správu alebo súbor na daný server. Ak chce môže simulovať zkoruptovaný packet, aby si ho server vypýtal znovu. Po odoslaní všetkých packetov či už správy alebo súboru, bude užívateľ 3 sekundy počúvať na možnú výmenu rolí zo strany serveru, ak nič nepríde užívateľ si môže znovu vybrať medzi poslaním súboru alebo správy a taktiež môže poslať packet na výmenu rolí. Ak sa rozhodne zmeniť role, bude vyzvaný na zadanie portu, na ktorom má server bežať.

Obr. 5: Klientova strana

```
Choose input: 1 - text, 2 - file, 3 - switch, 0 - exit: 1
Do you want to corrupt packets? (y/n): n
Enter packet data size (MAX 1460): 1460
Enter the message: heeelo
Response: b'\x03''
Connection Innitiated
last packet, sending FIN
Waiting for switch packet
No switch packet received
Choose input: 1 - text, 2 - file, 3 - switch, 0 - exit: 2
Do you want to corrupt packets? (y/n): n
Enter packet data size (MAX 1460): 1460
Enter path to save the file: ./
Enter path to file with file name: big_file.txt
Connection Innitiated
last packet, sending FIN
File sent successfully = 716 packets
Waiting for switch packet
No switch packet received
```

Obr. 6: Klientova strana na ďalšie poslanie

4.2 Server

Ak si užívateľ vyberie rolu servera bude vyzvaný na zadanie portu, na ktorom chce počúvať. Po zadaní portu ihneď začne počúvať a zároven sa začne timer na timeout, ak nedostane žiaden packet po dobu 15 sekúnd, zavrie port a ukončí sa počúvanie. Užívateľ má potom možnosť znovu si vybrať či si želá byť server alebo užívateľ. Ak server obdrží init packet čaká na zvyšok packetov, či už správy alebo súboru. Na konci keď príde posledný packet na server, je server vyzvaný či si želá zmeniť role alebo nie, ak nie ostane počúvať na rovnakom porte ako doteraz, ak sa rozhodne zmeniť rolu tak musí ako klient zadať port servera a môže začat posielať.

Obr. 7: Štart servera

```
Waiting to receive message...

[+DEBUG+]Received 13 bytes from 192.168.100.98

Init packet received

Waiting to receive message...

[+DEBUG+]Received 19 bytes from 192.168.100.98

FIN packet received

Received header: Command=4, Sequence Number=0, Total Fragments=0, CRC=9c5c,

Received data: eeeeelllll

Do you want to switch ? (y/n): n

Waiting to receive message...
```

Obr. 8: Vyzvanie servera


```
Received header: Command=4, Sequence Number=717, Total Fragments=716, CRC=3fe6,
Constructing File
File constructed
File is save at ./sent/big_file.txt
Do you want to switch ? (y/n): y
Switching... from server
Enter server port: 8000
Choose input: 1 - text, 2 - file, 3 - switch, 0 - exit: 1
```

Obr. 9: Switch servera

5 Wireshark


V tejto sekcí sú zobrazené sledovania z wiresharku, ako server s klientom komunikuje a vice versa.

5.1 Init Packet + poslanie súboru




Obr. 10: Prvý init packet a poslanie súboru

5.2 Koniec posielania súboru




Obr. 11: Posledný packet a FINACK

5.3 Posielanie Správy




Obr. 12: Poslanie správy

5.4 Switch Packet




Obr. 13: Switch packet

5.5 Switch Packet na mŕtvy server



Obr. 14: Packet na výmenu, pri mŕtvom serveri

6 Diagram



Obr. 15: Flow chart Server/Klient