Wybrane parametry sygnałów i funkcja autokorelacji

1. Dla sygnałów: a) impuls prostokątny wsp. wypełnienia 50%, b) fragment sygnał sinusoidalnie zmiennego: $\sin(2\pi 0.1n)$, c) szum o rozkładzie gaussowskim (randn), wyznaczyć (korzystając z podanych poniżej definicji) następujące parametry sygnałów: wartość średnia, energia, moc średnia, wariancja, odchylenie standardowe. Uzyskane wartości porównać z wartościami zwracanymi przez funkcje Matlab'a. Przyjąć długość sygnału N=1000, indeks próbki sygnału n=0,1,...,N-1. Program napisać w wersji wektorowej i skalarnej (przy użyciu pętli np. for).

Uwaga: przydatne funkcje: randn, std, var

$$var(x) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N} (x_n - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x_n, \quad std(x) = \sqrt{var(x)}$$

$$E_x = \sum_{n=1}^{N} |x(n)|^2, \quad P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} |x(n)|^2$$

- 2. Dla następujących sygnałów dyskretnych:
 - a) impuls (jak na rysunku) o czasie trwania N=10 próbek,
 - b) szumu o rozkładzie normalnym, N=100 próbek z generatora randn,
 - c) $x_1(t) = \sin(2\pi 5t)$, $x_2(t) = \sin(2\pi 5t) + 0.5\sin(2\pi 10t) + 0.25\sin(2\pi 30t)$ dla 0 < t < 1 [s],

wyznaczyć funkcję (auto)korelacji (Rxx, lub Rxy) zgodnie z poniższym wzorem

wersja "biased"
$$R_{xy}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n} x(n) y(n-k)$$
 (a)

wersja "unbiased"
$$R_{xy}(k) = \frac{1}{N - |k|} \sum_{n} x(n) y(n - k)$$
 (b)

Uzyskany wynik porównać z funkcją xcorr.


Uwaga: do implementacji "własnej" w Matlabie bardziej dogodne są następujące wzory w zależności od znaku *k* (pominięto czynnik normujący przed znakiem sumy)

$$k \ge 0$$
: $R_{xy}(k) = \sum_{n=k}^{N-1} x(n)y(n-k)$, $k < 0$: $R_{xy}(k) = \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x(n)y(n-k)$


W powyższych wzorach nie uwzględniono czynników skalujących o których mowa w (a) i (b).

Uwaga: sygnał (c) jest sygnałem z czasem ciągłym, więc by wykonać obliczenia numeryczne musimy go zdyskretyzować, czyli spróbkować.


Wyniki dla przykładowych sygnałów tj. (a), (b) oraz sin(2*pi*0.1*n) pokazano poniżej.



Impuls prostokątny $\Pi(n)=1, n=0,1,...,9$ (czarny), oraz jego funkcja autokorelacji (kolor niebieski). Uwaga pokazana funkcja autokorelacji jest bez skalowania (tj. bez czynnika 1/N). Oś X reprezentuje numer próbki, zaś os Y wartość sygnału lub odpowiednio jego funkcji autokorelacji.



Szum (*N*=100 próbek) oraz jego funkcja autokorelacji (kolor niebieski). Uwaga pokazana funkcja autokorelacji jest bez skalowania (tj. bez czynnika 1/*N*). Oś X reprezentuje numer próbki, zaś os Y wartość sygnału lub odpowiednio jego funkcji autokorelacji.



Sygnał sin(2*pi*0.1*[0:N-1]), N=50 oraz jego funkcja autokorelacji (kolor niebieski). Uwaga pokazana funkcja autokorelacji jest bez skalowania (tj. bez czynnika 1/N). Oś reprezentuje numer próbki, zaś os Y wartość sygnału lub odpowiednio funkcji jego autokorelacji.