循环神经网络(RNN) 比CNN多了记忆细胞 CNN用于分类

层次结构

RNN描述

LSTM

循环神经网络RNN-应用场景

自然语言处理(NLP) 语言模型与文本生成

机器翻译

语音识别

图像描述生成

循环神经网络

<u>为什么有BP神经网络、CNN,还需要RNN</u>?


BP神经网络和CNN的<u>输入输出</u>都是<u>互相独立的</u>;但是实际应用中有些场景输出 内容和之前的内容是有关联的。

RNN<u>引入"记忆"的概念</u>;<mark>循环</mark>指其每一个元素都执行相同的任务,但是<mark>输出</mark>

依赖于输入

和"记忆"。

循环神经网络RNN-结构




将序列按时间展开就可以得到RNN的结构


Xt 是时间t处的输入

St 是时间t处的"记忆", St = f(UXt + WSt-1), U是比例

何以是非线性转换函数,比如tanh等

Ot是时间t处的输出, 比如是预测下一个词的话,可能是softmax输出的属于每个候选词的概率, Ot= softmax(VSt)






可以将<u>隐状态</u>St作为"记忆体",<u>捕捉之前时间节点上的信息</u>

输出Ot的由当前时间及之前所有的"记忆"共同计算得到

不同于CNN,在RNN中,实际上<mark>整个神经网络共享一组参数(U,V,W),</mark>这样极大

的减小了需要训练和预估的参数量




循环神经网络RNN-Bidirectional RNN

Bidirectional RNN(双向RNN)假设当前t的输出不仅仅和之前的序列有关,并且

还与之后的序列有关,例如:预测一个语句中缺失的词语那么需要根据上下文进行预测;Bidirectional RNN是一个相对简单的RNNs,由两个RNNs上下叠加在


一起组成。输出由这两个RNNs的隐藏层的状态决定。



循环神经网络RNN-Deep(Bidirectional) RNN

Deep Bidirectional RNN(深度双向RNN)类似Bidirectional RNN,区别在于每

个每一步的输入有多层网络,这样的话该网络便具有更加强大的表达能力和学习能力,但是复杂性也提高了,同时需要训练更多的数据。



循环神经网络RNN-BPTT

RNN的训练和CNN/ANN训练一样,同样适用BP算法误差反向传播算法。区别在于:RNN中的参数U\V\W是共享的,并且在随机梯度下降算法中,每一步的输出不仅仅依赖当前步的网络,并且还需要前若干步网络的状态,那么这种BP改

版的算法叫做Backpropagation Through Time(BPTT); BPTT算法和BP算法


- 一样,在多层训练过程中(长时依赖<即当前的输出和前面很长的一段序列有关,
- 一般超过10步>),可能产生梯度消失和梯度爆炸的问题。

BPTT和BP算法思路一样,都是<mark>求偏导</mark>,区别在于需要考虑时间对step的影响

$$s_{t} = \tanh(Ux_{t} + Ws_{t-1})$$

$$\hat{y}_{t} = \operatorname{softmax}(Vs_{t})$$

$$E_{t}(y_{t}, \hat{y}_{t}) = -y_{t} \log \hat{y}_{t}$$



$$E(y, \hat{y}) = \sum_{t} E_{t}(y_{t}, \hat{y}_{t}) = -\sum_{t} y_{t} \log \hat{y}_{t} \qquad \frac{\partial E}{\partial W} = \sum_{t} \frac{\partial E_{t}}{\partial W}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W} = \sum_{t} \frac{\partial E_{t}}{\partial W}$$

$$\frac{\partial E_3}{\partial W} = \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \frac{\partial s_3}{\partial W}$$


$$s_{t} = \tanh(Ux_{t} + Ws_{t-1})$$

$$s_{3} = \tanh(Ux_{3} + Ws_{2})$$

$$\frac{\partial E_3}{\partial W} = \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \frac{\partial s_3}{\partial W}$$

$$\frac{\partial E_3}{\partial W} = \sum_{k=0}^3 \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \frac{\partial s_3}{\partial s_k} \frac{\partial s_k}{\partial W}$$

$$s_t = \tanh(Ux_t + Ws_{t-1})$$



$$\frac{\partial E_3}{\partial W} = \sum_{k=0}^{3} \frac{\partial E_3}{\partial \hat{y}_3} \frac{\partial \hat{y}_3}{\partial s_3} \left(\prod_{j=k+1}^{3} \frac{\partial s_j}{\partial s_{j-1}} \right) \frac{\partial s_k}{\partial W}$$


循环神经网络RNN-LSTM

在BPTT计算中,介绍到对于长期依赖的问题,没法进行解决,可能产生梯度消


<u>失和梯度爆炸的问题</u>;LSTM特别适合解决这类需要长时间依赖的问题。

LSTM是RNN的一种,大体结构一致,区别在于:

LSTM的"记忆细胞"是改造过的




循环神经网络RNN-LSTM结构



LSTM关键:"细胞状态"

细胞状态类似于传送带。直接在整个链上运行,只有一些少量的线性交互。信息 在上面流传保持不变很容易。



LSTM怎么控制"细胞状态"?

LSTM可以通过gates("门")结构来去除或者增加"细胞状态"的信息

包含一个sigmoid神经网络层次和一个pointwist乘法操作

Sigmoid层输出一个0到1之间的概率值,描述每个部分有多少量可以通过,0表示"不允


许任务变量通过",1表示"运行所有变量通过"

LSTM中主要有三个"门"结构来控制"细胞状态"



第一个"门"==>"<mark>忘记门"</mark>:决定从"细胞状态"中<mark>丢弃什么信息</mark>;比如在语

言模型中,细胞状态可能包含了性别信息("他"或者"她"),当我们看到新的代名词的时候,可以考虑忘记旧的数据




$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\right)$$

第二个"门"==>"信息增加门":决定放什么新信息到"细胞状态"中;

Sigmoid层决定什么值需要更新;

Tanh层创建一个新的候选向量Ct;

主要是为了状态更新做准备



$$i_t = \sigma \left(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i \right)$$


$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

经过第一个和第二个"门"后,可以确定传递信息的删除和增加,即可以进行 "细胞状态"的更新

更新C t-1 为C t;

将旧状态与f t 相乘, 丢失掉确定不要的信息;

加上新的候选值i t *C t 得到最终更新后的"细胞状态"




$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

第三个"门"==>基于"细胞状态"得到输出;

首先运行一个sigmoid层来确定细胞状态的那个部分将输出

使用tanh处理细胞状态得到一个-1到1之间的值,再将它和sigmoid门的输出相乘,输出

程序确定输出的部分。



$$o_t = \sigma (W_o [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$


$$h_t = o_t * \tanh (C_t)$$

循环神经网络RNN-LSTM结构变种

变种1

增加 "peephole connections" 层

让门层也接受细胞状态的输入



$$f_{t} = \sigma (W_{f} \cdot [C_{t-1}, h_{t-1}, x_{t}] + b_{f})$$


$$i_{t} = \sigma (W_{i} \cdot [C_{t-1}, h_{t-1}, x_{t}] + b_{i})$$

$$o_{t} = \sigma (W_{o} \cdot [C_{t}, h_{t-1}, x_{t}] + b_{o})$$

变种2

通过耦合忘记门和更新输入门(第一个和第二个门);也就是不再单独的考虑忘记 什么、增


加什么信息,而是一起进行考虑。



$$C_t = f_t * C_{t-1} + (1 - f_t) * \tilde{C}_t$$

Gated Recurrent Unit(GRU), 2014年提出 将忘记门和输入门合并成为一个单一的更新门 同时合并了数据单元状态和隐藏状态

结构比LSTM的结构更加简单



$$z_{t} = \sigma (W_{z} \cdot [h_{t-1}, x_{t}])$$

$$r_{t} = \sigma (W_{r} \cdot [h_{t-1}, x_{t}])$$

$$\tilde{h}_{t} = \tanh (W \cdot [r_{t} * h_{t-1}, x_{t}])$$

$$h_{t} = (1 - z_{t}) * h_{t-1} + z_{t} * \tilde{h}_{t}$$