EINRICHTUNG · SCHRITT FÜR SCHRITT

Voice Pack einrichten // HCS & VoiceAttack

HCS Hub, VoiceAttack und ein Voice Pack unter Windows 11 und Star Citizen einrichten. Für alle HCS-Packs und ohne Vorwissen über Windows, Beispiel ist Ripley.

00 Worum es geht

Erst verstehen, dann klicken

Mit einem **HCS Voice Pack** sprichst du mit deinem Schiff: Du sagst `Deploy landing gear`, das Fahrwerk fährt aus, und eine Stimme antwortet. Dafür arbeiten drei Programme zusammen:

- **VoiceAttack** ist der Motor: Es hört dein Mikrofon ab und drückt im Spiel die passende Taste.
- **Das Voice Pack** ist die Stimme, zum Beispiel Ripley. Diese Anleitung nutzt Ripley als Beispiel, die Schritte gelten aber für alle Star-Citizen-Packs von HCS.
- **Der HCS Hub** ist die Verwaltung: Hier installierst und aktualisierst du alles.

Das brauchst du:

- Einen Windows-PC mit Star Citizen
- Ein funktionierendes Mikrofon, am besten ein Headset
- Ein HCS Voice Pack und eine registrierte VoiceAttack-Version. Die Testversion reicht nicht. Die „Starter Bundles“ von HCS enthalten beides.
- Etwas Englisch: Die Befehle sprichst du laut HCS auf Englisch.


STAND DIESER ANLEITUNG

Die Bilder stammen aus einer echten Installation (Windows 11, HCS Hub 1.0.2, VoiceAttack 2.1.8, HCS-Plugin 4.1.9.0), persönliche Angaben sind grau überdeckt. Nicht selbst durchgespielt wurden Schritt 05 (englische Spracherkennung) und die Schritte im Spiel: Sie folgen den Anleitungen von VoiceAttack und HCS. Menünamen können sich mit Updates ändern.

01 HCS Hub einrichten

Die Verwaltung für alles

1. Kaufe dein Pack im HCS-Shop. Merke dir die E-Mail-Adresse, die du dabei angibst.
2. Lade den **HCS Hub** über den Link in deiner Kaufbestätigung oder von der HCS-Installationsseite herunter und installiere ihn.
3. Starte den Hub und melde dich mit derselben E-Mail-Adresse an. Einen Lizenzschlüssel brauchst du dafür nicht.
4. Öffne oben den Reiter **Library**. Dort erscheint alles, was du gekauft hast.




Die Library zeigt deine Käufe. Markiert: VoiceAttack und das Pack, hier Ripley. Bei dir können andere Packs stehen.

02 VoiceAttack installieren

Der Motor kommt zuerst

1. Klicke in der Library auf **VoiceAttack** und dann oben rechts auf **Install**. Steht dort **Update**, ist es schon installiert und es gibt eine neuere Version.
2. Warte, bis die Installation fertig ist.



Die Schaltfläche oben rechts installiert oder aktualisiert das Programm. Bei dir steht beim ersten Mal „Install“.

WOANDERS GEKAUFT? Der Eintrag im Hub gilt nur für die „Starter Bundle Edition“. Hast du VoiceAttack direkt oder über Steam gekauft, installierst du es von dort.


03 VoiceAttack einmal starten

Wichtig, bevor das Pack kommt

HCS verlangt diesen Schritt ausdrücklich vor der Pack-Installation: VoiceAttack muss einmal gelaufen sein, und die Plugin-Unterstützung muss an sein. Ein Plugin ist ein

Zusatzbaustein, über den das Pack mit VoiceAttack zusammenarbeitet.

1. Starte **VoiceAttack** über das Startmenü oder die Desktop-Verknüpfung. Der Hub muss dabei angemeldet sein.
2. Klicke rechts unten im Fenster auf den **Schraubenschlüssel**. Die Optionen öffnen sich.
3. Setze auf dem Reiter **General** den Haken bei **Enable Plugin Support**.
4. Klicke auf **OK** und schließe VoiceAttack.



Optionen, Reiter General: Haken bei „Enable Plugin Support“, dann OK.

04 Voice Pack installieren

Jetzt kommt die Stimme


1. VoiceAttack muss geschlossen sein.
2. Klicke in der Library auf dein Pack, zum Beispiel **Ripley – Star Citizen**.
3. Klicke oben rechts auf **Install** und warte, bis es fertig ist.
4. Hast du mehrere Packs, wiederhole das für jedes. Sie laufen später alle im selben Profil.

> SPÄTER AKTUALISIEREN
> Erscheint „Update Available“ auf einem Pack, schließe VoiceAttack und nutze im Hub **Update** oder **Update All**. Sichere vorher über den Customiser deine Einstellungen mit **Backup Settings**, wenn du dort etwas geändert hast.

05 Mikrofon und Spracherkennung

Der häufigste Stolperstein

VoiceAttack nutzt die Spracherkennung von Windows. Öffne wieder den Schraubenschlüssel und den Reiter **Recognition**. Zwei Felder sind wichtig:



Reiter Recognition. Oben die Sprach-Engine, unten das Mikrofon. Hier steht noch die deutsche Engine.

- **Windows Speech Recording Device:** Hier muss dein Mikrofon stehen. Wenn nicht, wähle es aus der Liste.
- **Speech Engine:** Die Befehle sind englisch. Steht hier nur „German - Germany“, kann die Erkennung schlecht ausfallen: Eine deutsche Engine versteht englische Befehle laut Berichten im VoiceAttack-Forum nicht gut. Probiere es ruhig erst aus (siehe Schritt 08), und installiere Englisch, wenn Befehle oft nicht erkannt werden.

ENGLISCHE ERKENNUNG INSTALLIEREN

Diese Schritte stammen aus der VoiceAttack-Anleitung. Sie ändern zeitweise die Anzeigesprache deines Windows.

1. Öffne die Windows-**Einstellungen** (Windows-Taste + I), dann **Zeit und Sprache** und **Sprache und Region**.

2. Klicke auf **Sprache hinzufügen**, suche **English (United States)** und klicke auf **Weiter**.
3. Setze die Haken bei Sprachpaket, Text-to-Speech und der einfachen Spracherkennung. Setze auch den Haken, der Englisch zur Anzeigesprache macht. Die erweiterte Spracherkennung und die Handschrift brauchst du nicht. Klicke auf **Installieren**.
4. Starte VoiceAttack neu und wähle im Reiter **Recognition** bei **Speech Engine** die englische Engine aus.
5. Mach das Sprachtraining (nächster Abschnitt). Danach kannst du die Windows-Anzeigesprache wieder auf Deutsch stellen. Für ein späteres Training musst du sie erneut umstellen.



Windows-Einstellungen, Sprache und Region: Hier beginnt die Installation.

SPRACHTRAINING


Die eingebauten Windows-Engines müssen deine Stimme lernen. VoiceAttack nennt das einen wichtigen Schritt und empfiehlt, das Training nach einem Mikrofonwechsel zu wiederholen. Die VoiceAttack-Anleitung rät zu **mindestens drei Durchgängen**. Du startest es im HCS-Customiser (Schritt 07) über **Speech Training** oder in den VoiceAttack-Optionen über **Utilities**.

KLAPPT DIE INSTALLATION NICHT? Die VoiceAttack-Anleitung nennt für beschädigte Windows-Sprachkomponenten als letzten Ausweg eine Windows-Neuinstallation. Davor gibt es eine einfachere Alternative: die Speech-Platform-Engines. Sie brauchen kein Training, erkennen aber weniger genau. Frag vor einem so großen Schritt auf jeden Fall im HCS-Discord nach.

Profil auswählen


06 Damit VoiceAttack die Befehle kennt

1. Starte VoiceAttack.
2. Wähle oben in der Liste **Profile** den Eintrag **HCS - Event Horizon (SC) beta**. Event Horizon ist das gemeinsame Profil aller Star-Citizen-Packs. Dein Pack erkennt es selbst.



Profil-Liste geöffnet. „My Profile" enthält keine Befehle des Packs.

Danach füllt sich das Fenster mit Meldungen. Grün und Blau sind in Ordnung, Orange sind Hinweise, Rot verlangt etwas von dir:



Oben rechts die Warnung am Mikrofon. In der Mitte die roten Zeilen: Sie nennen die noch leeren Tasten (Schritt 07).

- **Rotes Dreieck am Mikrofon:** Fahre mit der Maus darüber. Meldet VoiceAttack „No Signal / Low Signal“, prüfe, ob das Headset an ist, der Stummschalter aus ist und die Lautstärke hoch genug ist.
- **„privileges not elevated“:** Das ist nur ein Hinweis. Administratorrechte brauchst du nur, wenn Tastendrücke im Spiel nicht ankommen (siehe Hilfe bei Problemen).

07

Tasten belegen

Das Pack drückt Tastaturtasten

Das Pack löst Befehle über **Tastatur- und Maustasten** aus. Joystick- oder Controller-Knöpfe zählen nicht. Es geht von den Standardtasten des Spiels aus. Einige wichtige Befehle haben ab Werk aber **keine Taste**, und ohne Taste funktioniert der Sprachbefehl nicht:

- Die „Set“-Befehle für die Betriebsmodi: Scan, Quantum, Raketen, Waffen, Salvage, Mining
- Die „Set“-Befehle für NAV- und SCM-Modus
- Weitere leere Befehle, etwa der Helm. Welche dir fehlen, nennen die roten Zeilen in VoiceAttack.

IM SPIEL


1. Starte Star Citizen und öffne **Options**, dann **Keybindings** und **Advanced Controls Customization**.
2. Lege für die fehlenden Befehle je eine freie Taste fest. Einzelne Umschalttasten wie Strg oder Alt allein solltest du dabei nicht nehmen.
3. Klicke unten auf **Control Profiles**, dann auf **Save Control Settings**, und gib einen einfachen Namen ein, zum Beispiel `voicepack`.

> **IMMER NEU SPEICHERN** Star Citizen schreibt deine Tasten nicht von selbst in diese Datei. Nach **jeder** Änderung im Spiel musst du wieder unter demselben Namen speichern.


IM HCS-CUSTOMISER

1. Öffne den Customiser: VoiceAttack muss laufen, drücke `Strg` + `Alt` + `Umschalt` + `Enter`. Oder sage `Protocol override, customise my settings`.

2. Klicke auf **Keyboard Control**.
3. Wähle bei **Custom binds** deinen gespeicherten Namen aus. Steht er nicht in der Liste, klicke auf **Search**. Das Spiel legt die Datei im Ordner `StarCitizen\LIVE\USER\Client\0\Controls\Mappings` ab.
4. Klicke auf **Apply**, im Hauptfenster auf **Save Changes**, und starte VoiceAttack neu.



Customiser: Keyboard Control für die Tasten, Speech Training für die Sprache, Save Changes zum Speichern. Solange er offen ist, reagiert VoiceAttack nicht auf Befehle.



Keyboard Control: Ordner und gespeicherte Belegung auswählen, dann Apply. Dein Name steht hier statt des Beispiels.

Sind die roten Zeilen nach dem Neustart weg, hat es geklappt.

08 Erster Flug

Reihenfolge und Testbefehle

1. Starte **zuerst VoiceAttack** und prüfe, ob das Profil Event Horizon ausgewählt ist.
2. Starte dann Star Citizen und setze dich in dein Schiff.
3. Sprich deutlich und in normalem Tempo: `Deploy landing gear`, dann `Retract landing gear`.
4. Schau bei einem Fehlschlag in das VoiceAttack-Fenster: Dort steht, was es verstanden hat. Eine rote Meldung weist auf einen Befehl ohne Taste hin.

HAST DU MEHRERE PACKS? Sage `Crew command roster`, dann `Crewman Ripley` (oder den Namen deiner Figur), `Take all stations` und zum Schluss `That is all`. Hast du nur ein Pack, übernimmt es alle Stationen von selbst.

Alle Befehle stehen im Handbuch: im Customiser unter **Event Horizon Manual** oder im Hub unter **Manuals**.

09

Hilfe bei Problemen

Die häufigsten Fälle

PROBLEM	DAS HILFT
VoiceAttack reagiert gar nicht	Prüfe das Dreieck am Mikrofon und das Gerät im Reiter **Recognition**. Ist der Listening-Knopf aus? Er schaltet das Zuhören um (`Strg` + `L` im VoiceAttack-Fenster). Ist der Customiser noch offen?
Befehle werden oft falsch verstanden	Englische Engine prüfen (Schritt 05), Sprachtraining wiederholen, Hintergrundgeräusche verringern. Rauschfilter im Headset oder in der Software können das Signal verschlechtern.
VoiceAttack versteht, im Spiel passiert nichts	Hat der Befehl eine Taste (Schritt 07)? Star Citizen im Vordergrund? Hilft das nicht, aktiviere in den Optionen unter **System / Advanced** den Punkt **Run VoiceAttack as an Administrator**.
Der „Switch to … mode"-Befehl geht nicht	Die „Set"-Taste dafür ist leer. Im Spiel belegen, speichern und im Customiser auswählen (Schritt 07).
Meine Tasten-Änderung wirkt nicht	Im Spiel erneut unter demselben Namen speichern und VoiceAttack neu starten.
Ein Befehl läuft nur halb durch, oder Menüs öffnen nicht richtig	Im Customiser unter **Keyboard Control** die Zeiten etwas erhöhen. Star Citizen ist eine Alpha: Auch das Spiel selbst kann die Ursache sein.
Das Profil fehlt in der Liste	Plugin-Unterstützung prüfen (Schritt 03), dann im Hub das Pack erneut installieren oder aktualisieren.

Weitere Hilfe: Im Hub unter **Support** findest du den HCS-Discord und YouTube-Anleitungen. Fragen zu Käufen und Konten beantwortet support@hcsvoicepacks.com.

QUELLEN

- HCS: Was ist ein Voice Pack? · Installation · Handbücher im Hub (Event Horizon, Keybind Tools)
- VoiceAttack: Hilfe v2 (im Programm) · SAPI-Engines installieren · Alternative Engines

---

Inoffizielle Fan-Anleitung, nicht mit HCS Voice Packs, VoiceAttack oder Cloud Imperium Games verbunden. Star Citizen® ist eine Marke von CIG. Bildschirmfotos zeigen die Programme der jeweiligen Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr, Stand November 2026.