Die Kennzeichnung folgt der Adresse

11.10.2026 · Ein Banner, der „lokal“ sagt, während die Daten woandershin gehen, beruhigt falsch.

Worum geht es?

Seit 0.30.0 lässt sich die Ollama-Adresse setzen – GUI-Feld, --base-url, OLLAMA_HOST. Zeigte sie auf einen anderen Rechner, verließen Briefing und Entwurf diesen Rechner. Der Art.-50-Banner schrieb trotzdem „@ local“, und im Betreiber-Nachweis stand die Adresse überhaupt nicht. Die Klasse hing am Anbieternamen, nicht daran, wohin die Anfrage ging.

Was jetzt gilt

• Die Deployment-Klasse wird je Aufruf aus der benutzten Adresse bestimmt: Loopback (localhost, 127.0.0.0/8, ::1) bleibt local, jede andere Adresse heißt remote
• external_api bleibt, was es war: ein Anbieter mit Vertrag und Schlüssel (Claude)
• Der Betreiber-Nachweis hält die Adresse als SHA-256-Hash (endpoint_sha256) – prüfbar, nicht lesbar
• Die Oberfläche sagt es vor dem Aufruf: „Die Adresse zeigt auf einen anderen Rechner – Briefing und Entwurf verlassen diesen Rechner.“ In allen fünf Sprachen

Drei Entscheidungen

Nur zwei Klassen für Ollama, keine dritte für „eigenes Netz“. Ob hinter 10.0.0.5 ein Rechner im Keller oder ein VPN-Endpunkt in fremder Cloud steht, kann das Werkzeug nicht wissen. Es behauptet deshalb nur, was es weiß: Die Daten verlassen diesen Rechner. Und es löst keine Namen auf – die Klasse folgt aus der Konfiguration allein.
Der Name ist remote. Er sagt im Banner genau das Belegbare. self_hosted hätte einen Betrieb durch den Nutzer behauptet, den niemand prüfen kann.
Die Adresse kommt als Hash in den Nachweis. Der Betreiber kann jede behauptete Adresse prüfen, die Datei verrät die Infrastruktur nicht – dieselbe Regel wie für Ein- und Ausgabe.

So siehst du es

```
python -m llm test --base-url http://gpu-box:11434
# Banner: mistral-nemo @ remote, Prompt v1
# Nachweis: "deployment_class": "remote", "endpoint_sha256": "..."
```