

Tibero

Client 설치 가이드

TmaxTibero

Copyright © 2024 TmaxTibero. All Rights Reserved

Copyright Notice

Copyright © 2024 TIBERO Co., Ltd. All Rights Reserved.

대한민국 경기도 성남시 분당구 황새울로 258 번길 29, 티맥스수내타워 우)13595

Website

www.tmaxtibero.com

Restricted Rights Legend

All TIBERO Software (Tibero®) and documents are protected by copyright laws and international convention. TIBERO software and documents are made available under the terms of the TIBERO License Agreement and may only be used or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of TIBERO Co., Ltd.

이 소프트웨어(Tibero®) 사용설명서의 내용과 프로그램은 저작권법과 국제 조약에 의해서 보호받고 있습니다. 사용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 TIBERO Co., Ltd.와의 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용권 계약을 준수하는 경우에만 사용 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 TIBERO의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2 차적 저작물 작성 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.

Trademarks

Tibero® is a registered trademark of TIBERO Co., Ltd. Other products, titles or services may be registered trademarks of their respective companies.

Tibero®는 TIBERO Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

안내서 정보

안내서 제목: Tibero Client 설치 가이드

발행일: 2024-06-03

소프트웨어 버전: Tibero7 FS02

안내서 버전: 1.1

제, 개정 이력

안내서 버전	개정일자	개정 사유 및 내용	비고
1.0	2024.02.14	최초 제정	작성자: 민정기, 유하은
1.1	2024.06.03	내용 추가 (실행 창 이미지, Client 제거)	작성자: 김혜림

목록

제1장 개요.....	4
1. 설치 전 준비사항.....	4
2. 설치 후 고려사항.....	5
제2장 수동 모드 설치 및 제거.....	6
1. 설치.....	6
2. 제거.....	13

제1장 개요

본 장에서는 Tibero 클라이언트 설치 전 준비사항과 주의사항 및 설치 후 고려사항에 대해서 설명한다.


1. 설치 전 준비사항

1.1 디스크 용량 확인

Tibero를 설치하기 위해서는 각 플랫폼별로 약간의 차이가 있지만 최소 2GB 이상의 하드디스크 여유공간이 필요하다. 이는 Tibero를 설치하고 나서 데이터베이스를 생성할 때 최소로 필요한 하드디스크 공간을 의미하기도 한다.

1.2 JDK 설치 확인

Tibero 클라이언트 인스톨러를 이용해 설치하기 위해서는 JDK 1.5.17 이상이 반드시 설치되어 있어야 한다.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\wtmax>java -version
java version "1.8.0_202"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)

C:\Users\wtmax>
```

Note

현재 JDK 1.9 이상은 지원하지 않는다. 만약 JDK가 설치되어 있지 않다면 아래의 위치에서 JDK를 다운로드 할 수 있다.

[JDK 다운로드 바로가기](#)

1.3 설치 파일 준비

Tmax group의 TechNet에서 회원가입 후 설치파일을 다운로드한다. [Technet 바로가기](#)

수동 모드로 설치할 경우

구분	파일명
UNIX	Linux, IBM의 바이너리를 다운받아 사용한다.

2. 설치 후 고려사항

2.1 JDBC

Tibero를 설치한 후 타 제품과 연동을 위해 JDBC를 제공한다.

JDBC

JDBC 연동을 할 경우 Tibero DB 서버의 해당 경로에서 드라이버 파일을 받아 연동한다.

다음은 서버의 운영체제별 드라이버 파일 위치에 대한 설명이다.

구분	위치
UNIX 계열	\$TB_HOME/client/lib/jar

다음은 Tibero 버전 별 드라이버 파일명에 대한 설명이다.

Tibero 버전	파일명
Tibero 7	tibero7-jdbc.jar

제2장 수동 모드 설치 및 제거

본 장에서는 Tibero 클라이언트를 수동 모드로 설치 및 제거하는 방법을 설명한다.

1. 설치

1.1 UNIX 설치

다음은 UNIX 환경에서 Tibero 클라이언트를 수동으로 설치하는 과정에 대한 설명이다.

1. 설치 파일(tar.gz)과 라이선스 파일(license.xml)을 준비한다.
2. 클라이언트 계정을 생성한다.

```
$ useradd -d /home/tibero7_client -g dba tibero7_client  
  
$ passwd tibero7_client
```

3. 바이너리 압축을 해제한다.

```
$ ls  
tibero7-bin-FS02-windows64_2008-269353-20240314021215.zip  
  
$ unzip tibero7-bin-FS02-linux64_3.10-254994.tar.gz
```

4. profile을 설정한다.

클라이언트 서버의 profile에 해당 내용을 환경에 맞게 수정한 후 추가한다.

```
```shell  
$ vi ~/.bash_profile
export TB_HOME=/home/tibero7_client/tibero7
export TB_SID=tibero
export PATH=$TB_HOME/bin:$TB_HOME/client/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/client/lib:$LD_LIBRARY_PATH

$ source ~/.bash_profile
```

5. 발급받은 라이선스 파일(license.xml)을 \$TB\_HOME/license 디렉터리에 복사한다.

6. gen\_tip.sh를 실행한다.

```
$ cd $TB_HOME/config

$ sh gen_tip.sh
Using TB_SID "tibero"
/home/tibero7_client/tibero7/config/tibero.tip generated
/home/tibero7_client/tibero7/config/psm_commands generated
/home/tibero7_client/tibero7/client/config/tbdsn.tbr generated.
Running client/config/gen_esql_cfg.sh
Done.
```

7. 네트워크 파일 (tbdsn)을 설정한다.

tbdsn.tbr 파일은 서버의 접속 경로를 설정하는 파일로 \$TB\_HOME/client/config에 위치한다.  
다음과 같이 tbdsn.tbr 파일을 수동으로 설정한다.

```
$ cd $TB_HOME/client/config

$ ls
gen_esql_cfg.sh tbco_file_id tbdsn.tbr tbimport_hl.config.default tbpcb.cfg
tbc_file_id tbdtdump.cfg tbertl.cfg tbpc.cfg

$ vi tbdsn.tbr
#-----
/home/tibero7_client/tibero7/client/config/tbdsn.tbr
Network Configuration File.
Generated by gen_tip.sh at 2023. 06. 12. (월) 14:30:16 KST
tibero=(
 (INSTANCE=(HOST=192.168.xxx.xxx)
 (PORT=8629)
 (DB_NAME=tibero)
)
)
```

8. Tibero Client를 이용해서 Tibero Server로 접속 한다.

```
tbsql tibero/tmax
```

```
tbsql >
```

```
TmaxTibero Corporation Copyright (c) 2020-. All rights reserved.
```

```
Connected to Tibero.
```

```
SQL> SELECT
```

```
 IPADDR, USERNAME
```

```
FROM
```

```
 V$SESSION; 2 3 4
```

```
IPADDR
```

```

USERNAME
```

```

192.168.xxx.xxx
```

```
TIBERO
```



## 1.2. Windows 설치


다음은 Windows 환경에서 수동으로 클라이언트를 설치하는 과정에 대한 설명이다.

### 1.2.1 설치 파일을 준비 한다.



Tibero 클라이언트를 설치할 폴더를 생성하고 압축을 해제하면 아래와 같이 폴더들이 생성된다.

### 1.2.2. 환경변수를 설정한다.

(1) Windows에서 [시스템 환경 변수 편집] -> [고급] -> [환경변수]를 선택한 후 [시스템 변수]를 설정한다.



(2) [환경변수]에서 [시스템 변수] -> [새로 만들기]를 선택 한 후 TB\_HOME, TB\_SID를 설정한다.





(3) C:\Tibero 디렉터리에서 압축된 바이너리 실행 파일(tar.gz)을 해제한다.

그 후에 %TB\_HOME%의 license라는 하위 디렉터리에 발급받은 라이선스 파일(license.xml)을 복사한다.


(4) tbinstall.vbs 실행 후 레지스트리 등록을 확인한다.

```
$ echo %TB_HOME% %TB_SID%
$ cd %TB_HOME%\bin
$ tbinstall.vbs %TB_HOME% %TB_SID%
```

[설치완료 확인창]



레지스트리 확인(regedit)에서 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\TmaxTibero\Tibero\tibero 경로에 TB\_HOME과 TB\_SID가 등록되었는지 확인한다.



(5) gen\_tip.bat를 실행한다.

```
$ echo %TB_HOME% %TB_SID%
$ cd %TB_HOME%\config
$ gen_tip.bat\
```

(6) 필요없는 폴더를 제거한다. bin과 client 폴더를 남기고 나머지는 제거한다. 디스크의 용량이 충분한 경우는 생략한다.

(7) 네트워크 파일(tbsn)을 설정한다. tbsn.tbr 파일은 서버의 접속 경로를 설정하는 파일로 "%TB\_HOME%\client\config"에 위치한다.

```
tibero=(
 (INSTANCE=(HOST=192.168.xxx.xxx)
 (PORT=8629)
 (DB_NAME=tibero)
)
)
```

(8) Tibero Client를 이용해서 Tibero Server로 접속한다.

```
C:\Users\tmax\Desktop\tibero7\config>tbsql tibero/tmax
```

```
SQL> SELECT IPADDR, USERNAME FROM V$SESSION;
```

```
IPADDR
```

```

```

```
USERNAME
```

```

```

```
192.168.xxx.xxx
```

```
TIBERO
```


```
1 row selected.
```

## 2. 제거

### 2.1 Windows 제거

2.1.1 tbuninstall.vbs를 실행하여 레지스트리에서 제거한다.

```
$ echo %TB_HOME% %TB_SID%
$ cd %TB_HOME%\bin
$ tbuninstall.vbs
```



2.1.2 물리 파일을 삭제한다.

%TB\_HOME%으로 설정된 경로의 디렉터리를 삭제하여 Tibero 클라이언트를 삭제한다.