## Введение в многопоточное программирование

АКОС, МФТИ



## Напомним:

#### Что такое поток?

Поток - это единица планирования процессорного времени.

Поток является частью процесса.

Потоки могут выполняться независимо друг от друга.

### Что у всех потоков общее?

Почти всё: адресное пространство, набор дескрипторов, и прочее.

#### Что у потока своё?

Контекст выполнения, стек, и всякие настройки...

## Многопоточно стреляем себе в ногу


```
1 while(true) {
2  strcpy(MSG, "....");
3 }
```

```
1 while(true) {
2  strcpy(MSG, "@@@@@@");
3 }
```

```
1 while(i < 100000) puts(MSG);</pre>
```

Главный поток

Что выведется?





Как это исправить?

# mutex

**Примитив синхронизации**, позволяющий гарантировать выполнение участка кода только **одним потоком** одновременно. (дословно - **mut**ually **ex**clusive)

Имеет две операции: lock и unlock. Иногда их называют acquire и release



### pthread\_mutex\_t

### Реализация мьютекса в библиотеке pthread


```
pthread_mutex_init(...)Конструктор;pthread_mutex_destroy(...)Деструктор;pthread_mutex_lock(...)Захватить с ожиданием;pthread_mutex_trylock(...)Захватить немедленно или вернуть EBUSY;pthread_mutex_unlock(...)Отпустить мьютекс.
```

```
pthread_mutex_lock(&lock);

// Эта строчка исполнится не более чем одним потоком одновременно

pthread_mutex_unlock(&lock);
```

### Задача об обедающих философах




Автор иллюстрации: Benjamin D. Esham

- Философы сидят за круглым столом и едят бесконечную лапшу.
- Каждый философ может либо есть, либо размышлять произвольное время.
- Чтобы начать есть, философу нужно взять две вилки.
- Число вилок равно числу философов.
- Как нужно брать вилки, чтобы не возникло взаимоблокировки?

## condvar

Примитив синхронизации для ожидания условия. Работает в паре с мьютексом.

• Дословно - **cond**itional **var**iable



• Саму переменную и условие ожидания можно сделать любыми.

#### Ожид.поток:

#### Обновляющие потоки:

```
lock()
                  lock()
a != "key"
  wait()
                a = "foo"
                               lock()
                 signal()
                 unlock()
a != "key"
  wait()
                             a = "key"
                              signal()
                              unlock()
a == "key"
 unlock()
```

### Интерфейс condvar

## wait():

- Заснуть, освободив мьютекс. При пробуждении захватить мьютекс.
- После пробуждения нужно перепроверить условие.

### signal():


• Разбудить один из ожидающих потоков.

### broadcast() :

• Разбудить все ожидающие потоки.

Синим выделены критические секции.

## В чем проблема condvar?



**Проверки могут происходить не сразу.** Это можети привести к <u>проблеме ABA</u>.

### Корректное использование condvar

```
1 lock(&mutex);
2 while(!condition) {
3    wait(&condvar, &mutex);
4 }
5
6 /* Условие выполнено */
7
8 unlock(&mutex);
```

Ожидание условия

```
lock(&mutex);
strcpy(a, "foo"); // Или key
signal(&condvar);
unlock(&mutex);
```

Изменение переменной



## Осторожно, Spurious wakeups!

Иногда поток может проснуться сам, без вызова signal() или broadcast().

## pthread\_cond\_t

Реализация condvar в библиотеке pthread

```
pthread_cond_init(...)Конструктор;pthread_cond_destroy(...)Деструктор;pthread_cond_wait(...)Освободить мьютекс и ожидать сигнала;pthread_cond_timedwait(...)Аналогично, но с таймаутом;pthread_cond_signal(...)Разбудить один ожидающий процессь.pthread_cond_broadcast(...)Разбудить все ожидающие процессы.
```

# Чем плохи блокировки?

- Накладные расходы на системные вызовы;
- Можно долго ждать планировщик;
- \_\_\_ Можно поймать deadlock.

# Чем плохи блокировки?

- Накладные расходы на системные вызовы;
- Можно долго ждать планировщик;
- Mожно поймать deadlock.

## Как обойтись без них?

# Атомарные операции

и Lock-Free

## **Атомарность**

Это гарантия того, что операция будет выполнена целиком и неделимо.

• Процессоры умеют атомарно работать с простыми типами. В x86 за это отвечает префикс **lock**. Например, так:

- У некоторых инструкций префикс **lock** есть неявно. Например, у **xchg**.
- Некоторые простые структуры данных можно сделать потокобезопасными с помощью лишь атомарных операций, без мьютексов и блокировок.

## Атомарность в Си

Начиная с C11, переменные можно аннотировать как атомарные через \_Atomic

```
void atomic_init(A* obj, C desired)Конструктор;C atomic_load(A* obj)Атомарное чтение;void atomic_store(A* obj, C desired)Атомарная запись;C atomic_exchange(A* obj, C desired)Атомарно обменять значения;C atomic_add(A* obj, M desired)Атомарное сложение;И так далее...
```

Интерфейс к cmpxchg на x86, или аналогичным инструкциям на других платформах:

- bool atomic\_compare\_exchange\_weak(A\* obj, C\* expected, C desired)
- bool atomic\_compare\_exchange\_strong(A\* obj, C\* expected, C desired)

weak отличается от strong тем, что может дать ложный сбой. See docs.

## Неблокирующий стек

Основан на связном списке. За кадром - определения структур node и stack.

```
void push( Atomic stack t *s, node t
                                                 node *pop( Atomic stack t *s)
   *node)
                                               2 {
2
                                               3
                                                      stack t next = {};
3
       stack t next = {};
                                                      stack_t orig = atomic_load(s);
       stack t orig = atomic load(s);
                                                      do {
5
       do {
                                                          if (orig.node == NULL)
            node->next = orig.node;
                                                               return NULL;
            next.tag = orig.tag + 1;
                                               8
                                                          next.tag = orig.tag + 1;
            next.node = node;
8
                                                          next.node = orig.node->next;
        } while(
                                                      } while(
                                              10
10
          !atomic compare exchange weak
                                                         !atomic compare exchange weak
                                              11
          s, &orig, next))
11
                                                        s, &orig, next))
                                              12
12
                                              13
                                                      return originode;
                                              14
```

#### Lock-Free структуры писать сложно. Даже стек.

A Lock-Free очереди вообще посвящена <u>научная работа</u>.

## Спасибо за внимание!

