Ассемблер (AArch64)

АКОС, МФТИ



Регистры AArch64 общего назначения:

```
x0-x30 64-битные регистры общего назначения w0-w30 Их нижние половинки
```

Специальные регистры:

```
sp Stack pointer
xzr 64-битный нулевой регистр
wzr 32-битный нулевой регистр
рс Program counter
nzcv Скрытый регистр флагов: переполнение, знак, обнуление.
```

Двух- и однобайтных регистров, как в х86, нет.

х86: инструкции могут иметь разную длину

```
        nop
        0x90

        mov rbx, rax
        0x48 0x89 0xC3

        cmovg rax, r15
        0x49 0x0F 0x4F 0xC7

        mov rax, 0xBADBADBEEF
        0x48 0xB8 0xEF 0xBE 0xAD 0xDB 0xBA 0x
```

AArch64: все инструкции равнодлинные

```
      nop
      0x1F 0x20 0x03 0xD5

      mov x1, x0
      0xE0 0x03 0x01 0xAA

      csel x0, x15, x0, gt
      0xE0 0xC1 0x80 0x9A

      ???
      ???
```

x86_64

AArch64

mov rax, 0xBADBADBEEF

```
mov x8, 0xBEEF
movk x8, 0xDBAD, lsl 16
movk x8, 0xBA, lsl 32
```

В AArch64 все инструкции 4-байтные, поэтому загрузка длинных значений в регистры происходит поэтапно.

Работа с памятью

Многие инструкции принимают аргументы из памяти:

x86_64

```
mov rax, [rbx]
add rax, [rbx + 8]
xor [rbx + 8], rax
```

Это называется "Архитектура регистр-память".

Все инструкции работают только с регистрами. Для работы с памятью используются специальные инструкции:

AArch64

```
ldr x0, [x1] load, из памяти в регистр
str x0, [x1] store, из регистра в память
```

Это называется "Архитектура регистр-регистр" (или load-store).

Зачем это всё?

add rax, [rbx + 8]

ldr x0, [x1] add x0, x0, 8

Инструкций меньше, но процессор всё равно разбивает их на простые операции.

Инструкций больше, но **процессор проще**

- Сокращённый набор инструкций и load-store архитектура упрощает ядро.
- Инструкции фиксированного размера проще декодировать.
- Проще ядро выше эффективность.

Больше упрощений!





Стек на AArch64 выровнен по 16 байт.

- Регистры до 8 байт, push и pop реализовать не получится;
- Сдвигать **sp** и записывать стек нужно вручную;
- Адрес возврата тоже не запушить;
- Опять нужно переизобретать call?

Как работал call на x86_64

```
# Вызов функции
lea rax, [rip + X]
push rax
jmp _my_func
```

```
# Выход из функции pop rax jmp rax
```

"Эквивалентный" код на AArch64

```
# Вызов функции
adr x30, 12
str x30, [sp, -16]!
b _my_func
# Выход из функции
ldr x30, [sp], 16
br x30
```

"Эквивалентный" код на AArch64

```
# Вызов функции # Выход из функции adr x30, 12 str x30, [sp, -16]! br x30 br x30
```

- Сдвиг рс всегда будет по 16 байт (размер инструкций фиксирован);
- Но наш аналог push x30 теряет 8 байт стека (из-за выравнивания по 16 байт).

Вспомним про стековый фрейм

```
1 _my_func:
2 push rbp
3 mov rbp, rsp
4 # ...
5 mov rsp, rbp
6 pop rbp
7 ret


(Cоздание фрейма)

Очистка фрейма
```

- В начале вызванной процедуры происходит **ещё один push**;
- Перед возвратом происходит ещё один рор;
- Каждый такой push и pop в AArch64 потерял бы лишние 8 байт стека.

Можно ли не терять стек?

Этапы вызова функции в х86_64







Проблема: каждый **push** использует только половину 16-байтной ячейки стека.

Что, если склеить вместе два push и два pop, и использовать все 16 байт?

Как объединить два push?



Как объединить два push?



вет: Оба варианта сработают, но верхний запретит функции без фрейма.

Объединение push и pop

```
_main:
    adr x30, 12
    str x30, [sp, -16]!
    b _my_func
```

```
my func:
  str x29, [sp, -16]!
  mov x29, sp
  # Тело функции
  ldr x29, [sp], 16
  ldr x30, [sp], 16
  br x30
```

Объединение push и pop – шаг 1 / 2

```
my func:
                               str x30, [sp, -16]!
                               str x29, [sp, -16]!
main:
 adr x30, 8
                               mov x29, sp
 str x30, [sp, -16]!
 b _my_func
                               # Тело функции
                               ldr x29, [sp], 16
                               ldr x30, [sp], 16
                                br x30
```

Объединение push и pop – шаг 2 / 2

```
_main:
   adr x30, 8
   b _my_func
# ...
```

```
my func:
  stp x29, x30, [sp, -16]!
  mov x29, sp
  # Тело функции
  ldp x29, x30, [sp], 16
  br x30
```

Объединение push и pop – шаг 3 / 2

```
_main:
   adr x30, 8
   b _my_func
   bl _my_func
# ...
```

```
my func:
  stp x29, x30, [sp, -16]!
  mov x29, sp
  # Тело функции
  ldp x29, x30, [sp], 16
  br x30
  ret
```

bl и **ret** устроены **значительно проще**, чем **call** и **ret** в x86. Они работают **только с регистрами**.

Соглашение о вызове

x0 - x7	Передача аргументов и возвращаемого значения		
x8	Указатель на возвращаемую структуру		
x0 - x15	Caller-saved - регистры		
x16 - x18	Intra-procedure-call corruptible registers. Проще говоря - Caller-saved.		
x19 - x28, sp	Callee-saved - регистры		
x29	Frame pointer		
x30	Link register, или адрес возврата		

Аргументы передаются через первые 8 регистров. Лишнее передаётся через стек.

Флаги

Регистр флагов AArch64

 N
 Z
 C
 V
 И еще 28 неиспользуемых бит
 =
 NZCV

Carry Condition Flag — pegyльтат знаково переполнился Overflow Condition Flag - peaysthetar ahakobo nepenonhunca Negative Condition Flag - Pesynbrat Hyneson

Negative Condition Flag - Pesynbrat Hyneson

Mehblue Hyna

Установка флагов

- По умолчанию, инструкции не меняют регистр флагов;
- Это делают только их версии с суффиксом s.
- Исключения: CMP, CMN, CCMP, CCMN, TST всегда обновляют флаги.

Условные инструкции

К некоторым инструкциям можно добавить условный суффикс.

EQ	Z	Равно, ноль	Обратный – NE
CS, HS	C	Беззнаково >=	Обратный – СС
MI	N	Меньше нуля	Обратный – PL
VS	V	Переполнение	Обратный – VC
HI	C && !Z	Беззнаково >	Обратный – LS
GE	N == V	Знаково >=	Обратный – LT
GT	!Z && N == V	Знаково >	Обратный – LE

Пример: подсчёт 3^n

```
pow3:
    mov x8, 1
3
     tst x0, x0
     b.eq exit
     loop:
6
     add x8, x8, x8, lsl 1
     subs x0, x0, 1
8
     b.ne loop
     exit:
     mov x0, x8
10
     ret
11
```

Интерактив

Спасибо за внимание!

