Alokator pamięci, wymagania na ocenę 3,0:

Celem projektu jest przygotowanie managera pamięci do zarządzania stertą własnego programu. W tym celu należy przygotować własne wersje funkcji malloc, calloc, free oraz realloc. Całość należy uzupełnić dodatkowymi funkcjami narzędziowymi, pozwalającymi na monitorowania stanu, spójności oraz defragmentację obszaru sterty.

Przygotowane funkcje muszą realizować następujące funkcjonalności:

- Standardowe zadania alokacji/dealokacji zgodne z API rodziny malloc. Należy dokładnie odwzorować zachowanie własnych implementacji z punktu widzenia wywołującego je kodu.
- Możliwość resetowania sterty do stanu z chwili uruchomienia programu.
- Możliwość samoistnego zwiększania regionu sterty poprzez generowanie żądań dla systemu operacyjnego.
- Płotki.

Przestrzeń adresowa pamięci, dla której należy przygotować managera, będzie zawsze zorganizowana jako ciąg stron o długości 4KB.

Funkcje alokujące pamięć muszą uwzględniać płotki bezpośrednio *przed* i bezpośrednio *po* bloku przydzielanym użytkownikowi - między nimi nie może być pustych bajtów.

Zadaniem płotków jest ułatwienie wykrywania błędów typu *One-off* w taki sposób, iż każdy płotek ma określoną i znaną zawartość oraz długość. Jego naruszenie (zamazanie wartości) oznacza, że kod użytkownika niepoprawnie korzysta z przydzielonego mu bloku pamięci i powienien zostać przerwany/poprawiony. Płotek powinien mieć co najmniej 1 bajt, ale zaleca się aby był potęgą 2 i >= 2.

Przykład:

```
Pusty obszar sterty: (...) ------ (...)
Obszar po alokacji: (...) CHHHHbbbTTTT.CCCCCHHHHbbbbbTTTT...CCCCHHHHbb (...)

^
|<----- blok ----->|
```

Legenda:

- C struktura kontrolna bloku (nagłowek bloku),
- H płotek górny (head),
- T płotek dolny (tail),
- b blok użytkownika,

• ^ - pierwszy bajt bloku użytkownika, na który wskazują wskaźniki zwracane przez funkcje heap *.

Płotki muszą być ułożone w pamięci bloku w taki sposób, aby między nimi a blokiem uzytkownika (b) **nie było wolnej przestrzeni**. Zwróć zatem uwagę na kilka wolnych bajtów (...) między płotkiem dolnym (T) a nagłówkiem następnego bloku. W przypadku, gdy położenie bloków nagłówkowych wyrównane jest do 4/8 bajtów (tzn. adresy bloków położone są w adresach podzielnych, bez reszty, przez 4 i 8) to miejsce na to wyrównanie (ang. *paddign*) znajduje się między ostatnim bajtem płotka dolnego (T) a pierwszym bajtem nagłówka kolejnego bloku (C).

Przykłady (wyrównanie do 4 znaków; wyłącznie na potrzeby ilustracji):

```
(...) ...CCCCHHHHbTTTT...CCCCTTTT... // malloc(1)
(...) ...CCCCHHHHbbTTTT..CCCCTTTT... // malloc(2)
(...) ...CCCCHHHHbbbTTTT.CCCCTTTT... // malloc(3)
(...) ...CCCCHHHHbbbbTTTTCCCCTTTT... // malloc(4)
(...) ...CCCCHHHHbbbbbTTTT..CCCCTTTT... // malloc(5)
(...) ...CCCCHHHHbbbbbbTTTT..CCCCTTTT... // malloc(6)
(...) ...CCCCHHHHbbbbbbbbTTTT.CCCCTTTT... // malloc(7)
(...) ...CCCCHHHHbbbbbbbbTTTT.CCCCTTTT... // malloc(8)
```

Funkcje do implementacji

Przedstawione poniżej funkcje należy zaimplementować zgodnie z podaną specyfikacją. Wszystkie funkcje API sterty, wraz z definicjami struktur i typów danych, należy umieścić w pliku nagłówkowym heap.h. Natomiast faktyczne implementacje należy umieścić w pliku źródłwym heap.c.

```
int heap_setup(void);
```

Funkcja heap_setup inicjuje (organizuje) stertę w obszarze przeznaczonej do tego pamięci. Wielkość obszaru pamięci dostępnej dla sterty nie jest znana w chwili startu programu.

W rzeczywistych przypadkach kod obsługujący stertę korzysta z funkcji systemu operacyjnego sbrk(). Jednak na potrzeby tego projektu należy korzystać z funkcji custom_sbrk() o prototypie danym plikiem nagłówkowym custom_unistd.h. Jest ona zgodna ze swoim odpowiednikiem (sbrk()) zarówno co do parametrów jak i zachowania, widocznego z punktu widzenia kodu wywołującego (tutaj - alokatora).

Wartość zwracana:

• 0 – jeżeli sterta została poprawnie zainicjowana, lub

 -1 – jeżeli sterty nie udało się zainicjować, np. system odmówił przydziału pamięci już na starcie.

Uwaga: Funkcja ta jest wykorzystywana w testach do przywracania warunków początkowych sterty, ale nie jest testowana oddzielnie. Oznacza to, że błędy pojawiające się w kolejnych funkcjach i testach mogą być związane z błędnym działaniem heap_setup().

```
void heap_clean(void);
```

Funkcja heap_clean zwraca całą przydzieloną pamięć do systemu operacyjnego. Funkcja powinna pracować poprawnie również w przypadku uszkodzonej sterty (np. zamazane płotki).

Innymi słowy zadaniem funkcji heap_clean jest:

- 1. Zwrócenie całej przydzielonej pamięci systemowi operacyjnemu (patrz sbrk).
- 2. Wyzerowane całej pamięci stanowiącej struktury kontrolne sterty.

Wynik działania funkcji heap_clean pozostałe funkcje API alokatora muszą widzieć stertę jako *niezainicjowaną*. W takim przypadku, aby możliwe było ponowne skorzystanie ze sterty, należałoby uruchomić funkcję heap_setup().

```
void* heap_malloc(size_t size);
void* heap_calloc(size_t number, size_t size);
void* heap_realloc(void* memblock, size_t count);
void heap_free(void* memblock);
```

Funkcje heap_malloc, heap_calloc, heap_free oraz heap_realloc mają zostać zaimplementowane zgodnie ze specyfikacją Biblioteki Standardowej GNU C Library (glibc), dostępnej pod adresem http://man7.org/linux/man-pages/man3/malloc.3.html.

```
void* heap_malloc(size_t size);
void* heap_calloc(size_t nmemb, size_t size);
```

Funkcja heap_malloc przydziela pamięć zgodnie z następującym algorytmem:

1. Jeżeli na stercie dostępny jest wolny blok pamięci, o rozmiarze większym bądź równym rozmiarowi żądanemu przez użytkownika (parametr size), to przydzielany jest **pierwszy** napotkany taki obszar (patrząc względem początku sterty).

Przydzielony obszar nie musi być podzielony na obszar zajęty i wolny (jak ma to miejsce w zadaniu 1.5 Prosty malloc).

- 2. Jeżeli nie ma dostępnego wolnego bloku o żądanym rozmiarze, to funkcja żąda od systemu operacyjnego rozszerzenia sterty do takiej wielkości, aby operacja alokacji mogła się powieść a następnie posługuje się schematem z punktu 1.
- 3. W przypadku braku dostępnej pamięci (i odmowy SO na żądanie sbrk) funkcja zwraca NULL.
- 4. W przypadku wykrycia uszkodzenia sterty funkcja nie podejmuje żadnej akcji i zwraca NULL.

Uwagi

- Funkcja heap_malloc zwraca adres pierwszego bajta pamięci dostępnej dla użytkownika, a nie struktury kontrolnej lub płotków.
- W testach jednostkowych funkcji heap_malloc wykorzystywane są następujące funkcje:
 - o heap_setup Do zainicjowania wewnętrznych struktur alokatora.
 - heap_clean Do zwrócenia całej użytej pamięci do systemu i ustawienia sterty w stan "niezainicjowana". Po zakończeniu każdego z testów cała wykorzystana pamięć powinna być zawsze zwrócona do systemu.
 - o heap_free Do zwalniania zaalokowanej pamięci.
 - heap_validate Do sprawdzenia spójności sterty po wykonywanych operacjach.
 - get_pointer_type Do sprawdzenia poprawności typu wskaźnika, zwracanego przez funkcję heap_malloc.

```
void* heap_calloc(size_t number, size_t size);
```

Funkcja heap_calloc ma zostać zaimplementowana, aby w pełni oddać zachowanie funkcji calloc z Biblioteki Standardowej C. Należy pamiętać, że różnicą między malloc a calloc jest inicjalizacja przydzielonej pamięci (w przypadku tej drugiej).

```
void* heap_realloc(void* memblock, size_t size);
```

Funkcja heap realloc zmienia rozmiar bloku pamięci memblock.

Jeżeli size z wywołania heap_realloc jest **mniejszy** od wielkości bloku memblock to funkcja powinna jedynie zmniejszyć jego rozmiar. Ponadto, jeżeli size jest **równa** wielkości bloku memblock to funkcja nie podejmuje żadnej akcji, zwracając jednocześnie niezmieniony wskaźnik memblock.

W przypadku, gdy size jest **większy** od bieżącej wielkości bloku memblock funkcja heap_realloc przydziela nową pamięć, zgodnie z następującym algorytmem:

1. Jeżeli za blokiem pamięci, wskazywanym przez memblock, dostępny jest obszar/blok wolnej pamięci o rozmiarze większym, bądź równym rozmiarowi żądanemu przez użytkownika count minus aktualny rozmiar memblock to obszar wskazywany przez memblock jest powiększany.

Przykład: Jeżeli na stercie są dwa bloki: **A**(zajęty, size=100 bajtów) i zaraz po nim **B**(wolny, size=300 bajtów) a użytkownik chce rozszerzyć wielkość **A** do 150 bajtów, to heap_realloc zwiększa rozmiar bloku **A** kosztem przesunięcie granicy **AB** w głąb bloku **B**. Po takiej operacji blok **A** będzie miał długość 150 bajtów a blok **B** 250 bajtów. Pamiętaj o tym, że wszystkie bloki muszą mieć swoje struktury kontrolne a bloki zajęte jeszcze płotki!

- 2. Jeżeli obszar wskazywany przez memblock jest na końcu sterty a wielkość sterty jest zbyt mała na pomyślne zwiększenie wielkości bloku memblock do size bajtów, to należy poprosić system o dodatkową pamięć (patrz sbrk()).
- 3. Jeżeli wskaźnik memblock jest równy NULL to funkcja pozostaje tożsama z funkcją heap_malloc.
- 4. Jeżeli obszar wskazywany przez memblock nie może zostać powiększony do size bajtów (bo pamięć znajdująca się w kierunku powiększania jest już zajęta) to funkcja musi przydzielić nową pamięć na size bajtów w innym miejscu sterty, następnie przenieść zawartość poprzedniego bloku do nowego. Osierocony blok musi zostać zwolniony .
 - Jeżeli operacja heap_malloc się nie powiedzie to funkcja zwraca NULL i nie modyfikuje obszaru pamięci memblock (nie modyfikuje sterty).
- W przypadku wykrycia uszkodzenia sterty funkcja nie podejmuje żadnej akcji i zwraca NULL.

Uwaga: Powyższy algorytm jest *oficjalnym i powszechnie przyjętym sposobem* działania funkcji realloc wszędzie tam, gdzie jest ona implementowana.

size_t heap_get_largest_used_block_size(void);

Funkcja heap_get_largest_used_block_size zwraca rozmiar największego bloku, przydzielonego użytkownikowi. Zwraca wartość ø jeżeli:

- sterta nie została zainicjowana,
- żaden blok nie został przydzielony użytkownikowi,

• dane w obszarze sterty są uszkodzone (np. zamaznane płotki, uszkodzona struktura bloku).

```
enum pointer_type_t get_pointer_type(const void* const pointer);
```

Funkcja get_pointer_type zwraca informację o przynależności wskaźnika pointer do różnych obszarów sterty. Funkcja ta, na podstawie informacji zawartych w strukturach sterty, klasyfikuje wskaźnik pointer i zwraca jedną z wartości typu wyliczeniowego pointer type t:

```
enum pointer_type_t
{
    pointer_null,
    pointer_heap_corrupted,
    pointer_control_block,
    pointer_inside_fences,
    pointer_inside_data_block,
    pointer_unallocated,
    pointer_valid
};
```

Wartości typu pointer_type_t mają następującą interpretację:

- pointer_null Przekazany wskaźnik jest pusty posiada wartość NULL.
- pointer_heap_corrupted Sterta jest uszkodzona.
- pointer_control_block Przekazany wskaźnik wskazuje na obszar struktur wewnętrznych/kontrolnych sterty.
- pointer_inside_fences Przekazany wskaźnik wskazuje na bajt, będący częścią dowolnego płotka dowolnego zajętego bloku.
- pointer_inside_data_block Przekazany wskaźnik wskazuje
 na środek któregoś z bloków, zaalokowanych przez użytkownika.
 Przez środek należy rozumieć adres bajta innego niż pierwszego danego bloku.
- pointer_unallocated Przekazany wskaźnik wskazuje na obszar wolny (niezaalokowany) lub poza stertę. Typ ten dotyczy zarówno przestrzeni wolnej (wnętrze bloku wolnego) jak i niewielkich przestrzeni bajtowych, pozostałych po wyrównianiach do długości słowa danych CPU (do rozszerzenia na 4,0+).
- pointer_valid Przekazany wskaźnik jest poprawny. Wskazuje on na pierwszy bajt dowolnego bloku, przydzielonego użytkownikowi. Każdy wskaźnik, zwracany przez heap_malloc/heap_calloc/heap_realloc musi być typu pointer_valid. I tylko takie wskaźniki ma przyjmować funkcja heap_free.

```
int heap_validate(void);
```

Funkcja wykonuje sprawdzenie spójności sterty.

Wartość zwracana:

- 0 Jeżeli sterta jest poprawna/nieuszkodzona.
- 1 Jeżeli sterta jest uszkodzona naruszone zostały płotki (obszar przed i za obszarem pamięci, przydzielonej użytkownikowi).
- 2 Jeżeli sterta nie jest zainicjowana (patrz funkcja heap_setup).
- 3 Jeżeli sterta jest uszkodzona w taki sposób, że zamazany został obszar zajmowany przez struktury kontrolne sterty.

Uwaga! Wbrew pozorom jest to funkcja najtrudniejsza do napisania. **Musi ona być odporna na wszelkie możliwe uszkodzenia sterty.** Jej wywołanie **nie ma prawa** doprowadzić do przerwania działania programu ze względu na błędne dane w obszarze sterty.

Podstawowe pytanie, jakie musi zadać sobie projektant takiej funkcji jest następujące: *W jaki sposób sprawdzić, czy struktura opisująca stertę nie została uszkodzona?*

Ponieważ jeżeli nie została uszkodzona, to można z niej odczytać granice regionu przydzielonego stercie (patrz funkcja heap_setup) i względem tej granicy walidować każdy wskaźnik w strukturach wewnętrznych sterty. Bez tej informacji i braku walidacji wskaźników zapisanych w strukturach sterty, ich dereferencja może zakończyć się zatrzymaniem procesu (*Segmentation fault*).

Uwagi

- W tym zadaniu funkcja main nie jest testowana. Wykorzystaj ją do testów.
- Funkcja custom_sbrk() dostępna jest zarówno w raportach z kompilacji (Dante dołącza ją automatycznie) jak i w repozytorium GitHuba https://github.com/tomekjaworski/SO2/tree/master/heap_sbrk-sim.
- Nie używaj rzeczywistej funkcji sbrk(). W przypadku Biblioteki
 Standardowej libc za jej wykorzystanie odpowiada standardowa
 implementacja alokatora pamięci (znany już malloc itp). Ręczne
 uruchamianie sbrk() spowoduje desynchronizację informacji, posiadanych
 przez tę bibliotekę, i fizycznie przydzielonej pamięci. Uniemożliwi to poprawne
 działanie wszystkim funkcjom Biblioteki Standardowej, korzystającym z
 wbudowanego alokatora (np. fopen).
- Link do pliku CMake dla środowiska CLion: https://pastebin.com/DGr27FLE.

Przydatne informacje:

- https://medium.com/@andrestc/implementing-malloc-and-freeba7e7704a473
- https://danluu.com/malloc-tutorial/