- 1) Первое поколение компьютеров электронно-вакуумные лампы, 1940-1950. Зарождение класса сервисных, управляющих программ (чтение и загрузка в оперативную память программ с внешних устройств). Зарождение языков программирования. Однопользовательский, персональный режим. Первый язык высокого уровня FORTRAN, ЭВМ ENIAC.
- 2) Второе поколение компьютеров полупроводниковые приборы: диоды и транзисторы, 1950-1960, пакетная обработка заданий, мультипрограммирование (одновременная обработка нескольких программ), аппарат прерываний, языки управления заданиями, первые прообразы файловых систем => виртуальные устройства, операционные системы (связано с этим поколением), БЭСМ-6 (Лебедев).
- 3) Третье поколение компьютеров интегральные схемы малой и средней интеграции, 1960-1970, аппаратная унификация узлов и устройств, создание семейств компьютеров (программная преемственность), унификация компонентов программного обеспечения, IBM-360, PDP-11, драйверы устройств в ОС, UNIX, виртуальные устройства.
- **4) Компьютеры четвертого поколения** большие и сверхбольшие интегральные схемы, 1970-х настоящее время. «Дружественность» пользовательских интерфейсов, сетевые технологии, безопасность хранения и передачи данных, Internet.
- 5) Вычислительная система совокупность аппаратных и программных средств, функционирующих в единой системе и предназначенных для решения определенного класса задач.
- 6) Структура вычислительной системы снизу-вверх: аппаратные средства, управление физическими устройствами, управление логическими/виртуальными устройствами, системы программирования, прикладные системы.
- 7) Физические ресурсы (устройства) компоненты аппаратуры компьютера, используемые на программных уровнях ВС или оказывающие влияние на функционирование всей ВС.
- **8) Аппаратный уровень** совокупность физических ресурсов вычислительной системы.
- **9) Характеристики физических ресурсов:** правила программного использования (ключевое), производительность и/или ёмкость, степень занятости или используемости.
- **10)** Средства программирования, доступные на аппаратном уровне: система команд компьютера, аппаратные интерфейсы программного взаимодействия с физическими ресурсами.
- 11) Драйвер физического устройства программа, основанная на использовании команд управления конкретного физического устройства и предназначенная для организации работы с данным устройством.
- **12) Уровень управления физическими устройствами** совокупность драйверов физических устройств.
- **13) Логическое/виртуальное устройство (ресурс)** устройство/ресурс, некоторые эксплуатационные характеристики которого (возможно все) реализованы программным образом.
- **14) Драйвер логического/виртуального ресурса** программа, обеспечивающая существование и использование соответствующего ресурса.

- **15) Ресурсы вычислительной системы** совокупность всех физических и виртуальных ресурсов.
- **16) Операционная система** это комплекс программ, обеспечивающий управление ресурсами вычислительной системы.
- **17) Система программирование** это комплекс программ, обеспечивающий поддержание жизненного цикла программы в вычислительной системе.
- **18) Жизненный цикл программы в ВС:** проектирование, кодирование или программирование, тестирование и отладка, ввод программной системы в эксплуатацию (внедрение) и сопровождение.
- **19) Проектирование** исследование задачи, исследование характеристик объектной среды (как объектная среда будет связана с нашей системой) и инструментальной среды.
- **20) Объектная среда** это та BC, в рамках которой продукт будет функционировать.
- **21) Инструментальная среда** это BC, которая будет использована для разработки программ.
- 22) Кодирование построение кода на основании спецификаций при использовании языков программирования, трансляторов, средств для использования библиотек и средств для разработки программных продуктов. Результатом этапа кодирования являются исполняемые модули, объектные модули, исходные тексты программ и библиотеки.
- **23) Тестирование** это проверка спецификаций функционирования программы на некоторых наборах входных данных.
- **24) Отладка** процесс поиска, анализа и исправления зафиксированных при тестировании и эксплуатации ошибок.
- **25)** Средства программирования, доступные на уровне системы программирования программные средства и компоненты системы программирования, обеспечивающие поддержание жизненного цикла программы.
- **26)** Прикладная система программная система, ориентированная на решение или автоматизацию решения задач из конкретной предметной области.
- **27) Виртуальная машина** совокупность всех средств, доступных программисту или пользователю для взаимодействия с ВС на различных уровнях доступа (аппаратном, физическом, логическом, систем программирования, прикладных систем).
- **28)** Принципы работы компьютера Фон Неймана: принцип двоичного кодирования, принцип хранимой программы (все представляется единым образом в едином устройстве памяти), принцип программного управления (принцип последовательной обработки).
- **29) Оперативно запоминающее устройство (ОЗУ)** устройство хранения данных, в котором размещается исполняемая в данный момент программа.
- **30)** ОЗУ состоит из **ячеек памяти** (устройство, в котором размещается информация), которые состоят из **тегов** (поле служебной информации) и машинных слов (поле программно изменяемой информации). Тег может быть разрядом четности, разрядом команда-данные, разрядом тип данных.
- **31) Производительность оперативной памяти** скорость доступа процессора к данным, размещенным в ОЗУ.

- **32)** Время доступа (access time-  $t_{access}$ ) время между запросом на чтение слова из оперативной памяти и получением содержимого этого слова.
- **33)** Длительность цикла памяти (cycle time  $t_{cycle}$ ) минимальное время между началом текущего и последующего обращения к памяти. ( $t_{cycle} > t_{access}$ )
- **34) Расслоение ОЗУ** один из аппаратных путей решения проблемы дисбаланса в скорости доступа к данным, размещенным в ОЗУ и производительностью ЦП.
- 35) Центральный процессор обеспечивает последовательное выполнение машинных команд, составляющих программу, размещенную в оперативной памяти. Осуществляется выбор машинного слова, содержащего очередную машинную команду, дешифрация команды, контроль корректности данных, определение исполнительных адресов операндов, получение значения операндов и исполнение машинной команды.
- 36) Регистровая память совокупность устройств памяти ЦП (регистров), предназначенных для временного хранения операндов, информации, результатов операций. (Регистры общего назначения, Специальные регистры: счетчик команд адрес очередной выполняемой команды, слово состояние процессора режимы работы процессора, значения кодов результата операций, регистр указатель стека)
- **37) Устройство управления** координирует выполнение команд программы процессором.
- **38) Арифметико-логическое устройство** выполнение команд, арифметическая или логическая обработка операндов.
- **39) Рабочий цикл процессора** последовательность действий, происходящая в процессоре во время выполнения программы.
- **40) КЭШ память** (Аппаратное решение) буферизация работы процессора с оперативной памятью. (нахождение данных попадание, если искомых данных нет промах).
- **41)** При возникновении промаха происходит обновление содержимого КЭША вытеснение.
- 42) Стратегии вытеснения КЭШ памяти случайное, наименее популярного.
- **43) Процесс вытеснения** сквозное кэширование, кэширование с обратной связью.
- **44) Сквозное кэширование** при появлении команды записи менять содержимое соответствующего операнда в блоке КЭШа и в блоке оперативной памяти.
- **45) Кэширование с обратной связью** при появлении команд записи меняется содержимое машинного слова только в КЭШе, при вытеснении модифицированного блока его содержимое сбрасывается в ОП. (Идет работа с тегом модификации)
- **46) Прерывание** событие в компьютере, при возникновении которого в процессоре происходит предопределенная последовательность действий. (Короткое не требует больших затрат. Фатальное продолжение выполнения программы невозможно.)
- **47) Внутренние прерывания** инициируются схемами контроля работы процессора.
- **48) Внешние прерывания** события, возникающие в компьютере в результате взаимодействия ЦП с внешними устройствами.

- **49) Этап аппаратной обработки прерываний** завершение текущей команды, блокировка прерываний, сохранение (частичное) состояния процессора, программная обработка прерывания.
- 50) Программная обработка прерывания:




Рис. 33. Программный этап обработки прерываний.

- 51) ВЗУ Последовательного доступа: Магнитная лента.
- **52) ВЗУ Прямого доступа**: магнитные диски, магнитный барабан, магнитоэлектронные ВЗУ прямого доступа.
- 53) Модели синхронизации при обмене с внешними устройствами:




54) Иерархия устройств хранения информации:



- **55) Мультипрограммный режим** режим при котором возможна организация переключения выполнения с одной программы на другую.
- 56) Аппаратные средства компьютера, необходимые для поддержания мультипрограммного режима: аппарат прерываний (хотя бы прерывание по таймеру, чтобы зацикленная программа прерывалась и управление передавалось ОС), аппарат защиты памяти, специальный режим ОС (привилегированный в этом режиме работы процессор может исполнить любую их своих машинных команд).
- **57) Аппарат виртуальной памяти** аппаратные средства компьютера, обеспечивающие преобразование программных адресов, используемых в программе адресам физической памяти в которой размещена программа при выполнении.
- **58)** Базирование адресов реализация одной из моделей аппарата виртуальной памяти. При базировании выделяется регистр базы, в котором будет храниться адрес, начиная с которого размещается программа. (решение проблемы перемещаемости программы по ОЗУ)
- **59) Страница** область адресного пространства фиксированного размера. Размер страницы 2<sup>K</sup>.
- **60) Страничная организация** аппаратная организация памяти, при которой все пространство делится на фрагменты одного размера (обычно 2<sup>^</sup>K).
- 61) Классификация Флинна классификация архитектур многопроцессорных ассоциаций: поток управляющей информации собственно команд (инструкций), и поток данных. Считаем потоки данных и команд независимыми (условно). Рассматриваем все возможные комбинации.
- 62) ОКОД (SISD single instruction (одиночный поток команд), single data stream, (одиночный поток данных)) традиционные компьютеры, которые мы называем однопроцессорными.
- 63) OKMД (SIMD single instruction(одиночный поток команд), multiple data stream(множественный поток данных)) для каждой команды порция данных (векторная или матричная обработка данных)

- 64) МКОД (MISD multiple instruction(множественный поток команд), single data stream(одиночный поток данных)) это вырожденная категория, считается, что ее нет. (Но есть вырожденные случаи обработка графики или конвейерные системы)
- 65) МКМД (MIMD multiple instruction(множественный поток команд), multiple data stream(множественный поток данных)) множество процессоров одновременно выполняют различные последовательности команд над своими данными.
- 66) Иерархия МІМО-систем:



- **67)** В системе с **общей оперативной памятью** имеется ОЗУ и любой процессорный элемент имеет доступ к любой точке общего ОЗУ.
- **68) UMA Uniform Memory Access** характеристики доступа любого процессорного элемента в любую точку ОЗУ не зависят от конкретного элемента и адреса (т.е. все процессоры равноценны относительно доступа к памяти).
- **69) SMP:** (+ простота реализации, явная централизация общая шина, ограничение на количество процессорных элементов, синхронизация кэша (решение кэш-память с отслеживанием)




Рис. 60. Схема SMP-системы.

- 70) NUMA Non-Uniform Memory Access процессорные элементы работают на общем адресном пространстве, но характеристики доступа процессора к ОЗУ зависят от того, куда он обращается. Проблема с синхронизацией кэша осталась (можно юзать либо процессоры без кэша, либо юзать ссNUMA, но ссNUMA будет заполнять общую шину служебной информацией)
- 71) Преимущества NUMA: степень параллелизма выше, чем в SMP.


- 72) Системы с распределенной оперативной памятью представляются как объединение компьютерных узлов, каждый из которых состоит из процессора и ОЗУ, непосредственный доступ к которой имеет только "свой" процессорный элемент. Класс наиболее перспективных систем.
- **73) MPP Massively Parallel Processors** Используются спец. средства коммуникации, более дорогие и более специализированные. Имеют высокую эффективность при решении определенного класса задач. Эти системы могут выстраиваться в различные топологии.
- **74) COW Claster of Workstations** многомашинная система, машины в которой объединены специальной быстрой сетью. Преимущества: прозрачность архитектуры, относительная универсальность (большой круг задач). Минусы: топология (отвод тепла и коммуникации).
- 75) Терминальный комплекс это многомашинная ассоциация предназначенная для организации массового доступа удаленных и локальных пользователей к ресурсам некоторой вычислительной системы. (Состав предполагает: основную ВС, локальные мультиплексоры, локальные терминалы, модемы, удаленные терминалы, удаленные мультиплексоры)
- **76) Виды каналов:** коммутируемые (каждый раз новый), выделенные (на постоянной основе).
- **77) Количество участников общения:** канал точка-точка (без мультиплексирования), многоточечный канал (через локальный мультиплексор).
- **78) Направление движения информации:** симплексные каналы (в одном направлении), дуплексные (в двух направлениях), полудуплексные (в двух направлениях, но когда передает один, другой ждет).
- 79) Компьютерная сеть объединение компьютеров (или вычислительных систем), взаимодействующих через коммуникационную среду. (свойства: большое число связанных узлов, распределение обработки информации, расширяемость сети, применение симметричных интерфейсов обмена информации внутри сети)
- 80) Коммуникационная среда каналы и средства передачи данных.
- **81) Состав сети:** абонентские машины (хосты) и коммуникационные (вспомогательные: шлюзы, маршрутизаторы).
- **82) Модели построения компьютерной сети:** сеть коммутации каналов, сеть коммутации сообщений, сеть коммутации пакетов.
- **83) Сообщение** логически целостная порция данных, имеющая произвольный размер.
- 84) Сеанс связи состоит из обмена сообщениями между абонентами.
- **85) Сеть коммутации каналов** обеспечивает выделение коммуникаций абонентам на весь сеанс связи.
- **86) Сеть коммутации сообщений** взаимодействие представляется в виде последовательности обменов сообщений.
- **87) Сеть коммутации пакетов** все сообщения разделяются на блоки фиксированного размера **пакеты** (структура пакеты: заголовок, данные).

- 88) Модель ISO/OSI система открытых интерфейсов, состоит из 7 уровней: Физический (передача двоичной информации), Канальный (решаются задачи обеспечения передачи данных, вопросы синхронизации и доступности физической линии), Сетевой (решаются задачи взаимодействия сети: обеспечивается связь между взаимодействующими устройствами), Транспортный (программное взаимодействие: корректная транспортировка данных, может обеспечиваться выявление исправление ошибок при передаче), Сеансовый (управление сеансами связи: определение активной стороны, подтверждение полномочий и т.п.), Представительский (унификация кодировок и форматов данных), Прикладной (формализуются правила взаимодействия с прикладными системами). В каждом уровне модель ISO/OSI предполагает наличие некоторого количества протоколов, каждый из которых может осуществлять взаимодействие с одноименным протоколом на другой взаимодействующей машине (возможно виртуальной).
- **89) Протокол** формальное описание сообщений и правил, по которым сетевые устройства (вычислительные системы) осуществляют обмен информацией. Правила взаимодействия одноименных (одноранговых) уровней сети.
- 90) Интерфейс правила взаимодействия вышестоящего уровня с нижестоящим.
- **91) Служба или сервис** набор операций, предоставляемых нижестоящим уровнем вышестоящему.
- **92) Стек протоколов** перечень разноуровневых протоколов, реализованных в системе.
- 93) Семейство протоколов TCP/IP Уровень доступа к сети (1-2) (специфицирует доступ к физической сети, на этом уровне фреймы), Межсетевой уровень (3) (в отличие от OSI, не устанавливает соединений с другими устройствами), Транспортный уровень (4-5) (обеспечивает доставку данных от компьютера к компьютеру, есть два протокола: TCP, UDP), Уровень прикладных программ (6-7) (в отличие от OSI, прикладные программы сами стандартизуют представление данных).
- **94) IP-адрес** это 32-разрядное число, которое кодирует информацию о номере конкретной сети и номере сетевого устройства этой сети.
- **95) Протокол IP** межсетевой протокол БЕЗ логического установления соединения. Протокол IP НЕ обеспечивает обнаружение и исправление ошибок. Он формирует дейтаграммы, поддерживает систему адресации, разбивает и обратно собирает дейтаграммы и организует маршрутизацию дейтаграмм.
- 96) Дейтаграмма это пакет протокола IP.
- 97) Шлюз устройство, передающее пакеты между различными сетями.
- 98) Маршрутизация процесс выбора шлюза или маршрутизатора.
- 99) Протокол контроля передачи (TCP, Transmission Control Protocol) обеспечивает надежную доставку данных с обнаружением и исправлением ошибок и с установлением логического соединения. (TCP обеспечивает последовательную передачу пакетов, контроль доставки пакетов, отработку сбоев)
- 100) Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP, User Datagram Protocol) отправляет пакеты с данными, не контролируя их доставку.
- **101)** Протоколы, опирающиеся на TCP: TELNET (Network Terminal Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- **102)** Протоколы, опирающиеся на UDP: DNS (Domain Name Service), RIP (Routing Information Protocol), NFS (Network File System)
- **103) Требования к ОС:** надежность (ошибки min), защита (от несанкционированного доступа), эффективность (удовлетворение критериям), предсказуемость (известны заранее проблемы и последствия различных действий). (НЕТ универсальных ОС)
- **104) Ядро (Kernel)** резидентная (постоянно находящаяся в ОП) часть ОС, работающая в режиме супервизора (т.е. может исполнять все множество команд ЦП). Обычно работает в режиме физической адресации.
- **105)** Динамически подгружаемые драйверы устройств: резидентные/нерезидентные, работают в пользовательском/привилегированном режиме.
- **106)** Системный вызов обращение к ОС за предоставление той или иной функции (возможности, услуги, сервиса).
- **107)** Подходы к структурной организации операционных систем: монолитное ядро, микроядерная архитектура (накладные расходы: один запрос распадается на множество подзапросов ввиду архитектуры).
- **108) Монолитное ядро** ядро, которое включает в себя все возможности операционной системы, запускается как единый процесс.
- **109) Микроядро** обеспечивает минимальные функции ОС: работа с адресным пространством, взаимодействие процессов, планирование.
- 110) Логические функции ОС: управление процессами, управление ОП, планирование (обработка очередей за обладание теми или иными ресурсами, обработка прерываний, распределение времени центрального процессора), управление устройствами и файловой системой, сетевое взаимодействие, безопасность (один пользователь в системе не мог добраться до инфы другого, плюс из-за открытых интерфейсов OSI,TCP/IP у компьютера появились "входы" через которые можно связывать компы и воровать данные).
- **111) Типы операционных систем:** пакетная, разделения времени, реального времени.
- **112)** Пакетная ОС выполняет пакеты программ. Переключение с одного процесса на другой происходит только если: выполняемый процесс завершен, возникло прерывание, зацикливание процесса. (Критерий эффективности максимальная загрузка процессора)
- **113) Квант времени ЦП** некоторый фиксированный ОС промежуток времени работы ЦП.
- 114) ОС Разделения времени развитие модели пакетных ОС. Переключение с одного процесса на другой происходит по тем же причинам, как и в пакетной ОС + если исчерпался выделенный квант времени. (Критерий эффективности минимизация времени отклика системы на запрос пользователя) В таких системах процессы делятся по критериям (например, интерактивные, счетотладка, основной счет), для каждой из этих групп определяется квант времени и определяется приоритет для каждой из категорий процессов + эти приоритеты определяются по расписанию.
- **115) Системы реального времени** являются специализированными системами в которых все функции планирования ориентированы на обработку фиксированного набора событий за время, не превосходящее некоторого предельного времени. (процесс кипячение молока)


- **116) Сетевая ОС** ОС, которая обеспечивает функции распределения приложений в сети. (например почтовое приложение: клиентская часть, серверы и т.д.)
- 117) Распределённая ОС ОС, функционирующая на многопроцессорном/многомашинном комплексе, в котором на каждом из узлов функционирует своё ядро, а также система, обеспечивающая распределение возможностей (ресурсов) ОС (т.н. сервисы или услуги). (пример функции распределенная файловая система)
- 118) Процесс совокупность машинных команд и данных, исполняющаяся в рамках ВС и обладающая правами на владение некоторым набором ресурсов.
- **119) Жизненный цикл процесса** образование процесса, обработка процесса, ожидание постановки на выполнение, завершение процесса.
- **120) Буфер ввода процессов (БВП)** пространство, в котором размещаются и хранятся сформированные процессы от момента их образования, до момента начала выполнения.
- **121)** Буфер обрабатываемых процессов (БОП) буфер для размещения процессов, находящихся в системе в мультипрограммной обработке.
- 122) «Полновесные процессы» это процессы, выполняющиеся внутри защищенных участков оперативной памяти.
- 123) Легковесные процессы (нити) не имеют собственных защищенных областей памяти. Они работают в мультипрограммном режиме одновременно с активировавшим их "полновесным" процессом и используют его виртуальное адресное пространство.
- 124) Организация процесса: однонитевая, многонитевая (в одном процессе).
- 125) Контекст процесса совокупность данных, характеризующих актуальное состояние процесса. В Unix состоит из Пользовательской составляющей (тело процесса, состоит из сегмента кода и сегмента данных), Аппаратной составляющей (содержит все регистры и аппаратные таблицы ЦП, используемые активным или исполняемым процессом) и Системной составляющей (содержатся различные атрибуты процесса ріd, состояние, список областей памяти, таблицы открытых файлов, идентификаторы:, реальный идентификатор идентификатор владельца файла, эффективный идентификатор идентификатор пользователя, запустившего файл, сохраненные значения аппаратной составляющей, инфа о сигналах и т.п.)
- **126) Процесс в ОС Unix** объект, зарегистрированный в таблице процессов Unix или объект, порожденный системным вызовом fork().
- **127) Таблица процессов** содержит pid, часть контекста, ссылки на остальные части контекста.
- **128)** Составляющие контекста, наследуемые при вызове fork(): окружение; файлы, открытые в процессе-отце; способы обработки сигналов; разрешение переустановки эффективного идентификатора пользователя; разделяемые ресурсы процесса-отца; текущий рабочий каталог и домашний каталог и т.п.
- 129) Составляющие контекста, ненаследуемые при вызове fork(): идентификатор процесса; идентификатор родительского процесса; сигналы, ждущие доставки в родительский процесс; время посылки ожидающего сигнала, установленное системным вызовом alarm(); блокировки файлов, установленные родительским процессом.

- **130)** Замена тела при ехес, **сохраняются**: pid, ppid, таблица дескрипторов файлов, приоритет и большинство атрибутов.
- **131)** Замена тела при ехес, **изменяются**: режимы обработки сигналов, эффективные идентификаторы владельца и группы, файловые дескрипторы (закрытие некоторых файлов)
- **132) Завершить процесс можно:** системный вызов \_exit(), выполнение оператора return в main() или выход на закрывающую скобку объемлющего блока функции, получение сигнала.
- 133) При завершении процесса: освобождаются сегмент кода и сегмент данных процесса, закрываются все открытые дескрипторы файлов, если у процесса имеются потомки, их предком назначается процесс с идентификатором 1, освобождается большая часть контекста процесса, однако сохраняется запись в таблице процессов и та часть контекста, в которой хранится статус завершения процесса и статистика его выполнения, процессу-предку завершаемого процесса посылается сигнал SIGCHLD.
- **134) Очистка зомби:** используем wait(int \* status), старший байт пользовательский код завершения, младший байт системный код завершения, после этого все структуры, связанные с зомби освобождаются и удаляется запись из таблицы процессов.
- 135) Жизненный цикл процессов ОС Unix:




- 136) Начальная загрузка это загрузка ядра системы в основную память и ее запуск. Состоит из нескольких этапов: 1. Аппаратный загрузчик читает нулевой блок системного устройства и передает точку входа. 2. После чтения этой программы она выполняется, т.е. ищется и считывается в память файл /unix, расположенный в корневом каталоге и который содержит код ядра системы. 3. Осуществляется запуск ядра операционной системы.
- 137) 0 процесс (некоторые действия по инициализации системы: инициализация аппаратных компонентов компьютера начальная инициализация компонентов компьютера (настройка часов, инициализация контроллера памяти). Инициализация системных структур данных) не имеет кодового сегмента это просто структура данных, используемая ядром

**138) 1 процесс:** (копируется 0 процесс, создается кодовый сегмент, копирование программы, реализующей системный вызов ехес, запуск init, подключение интерпретатора команд к системной консоли, создание многопользовательской среды)



**139) Getty** — процесс, обеспечивающий работу конкретного терминала (то есть сеанс работы пользователя). Init создает процесс getty стандартным образом, и потом все все процессы создаются по схеме fork-exec.



140) Схема работы пользователя в ОС Unix:





Рис. 90. Схема работы пользователя с ОС Unix.

- **141) Параллельные процессы** процессы, выполнение которых хотя бы частично перекрывается по времени.
- **142) Независимые процессы** процессы, использующие независимое множество ресурсов.

- **143) Взаимодействующие процессы** совместно используют ресурсы, и выполнение одного может оказывать влияние на результат другого.
- **144) Разделение ресурса** совместное использование несколькими процессами ресурса BC.
- **145) Критические ресурсы** разделяемые ресурсы, которые должны быть доступны в текущий момент времени только одному процессу.
- **146) Критическая секция, или критический интервал** часть программы (фактически набор операций), в которой осуществляется работа с критическим ресурсом.
- **147) Требование мультипрограммирования**: результат выполнения процессов не должен зависеть от порядка переключения выполнения между процессами.
- **148) Гонка процессов (race condition)** ситуация, когда процессы конкурируют за разделяемый ресурс.
- **149) Взаимное исключение** способ работы с разделяемым ресурсом, при котором в тот момент, когда один из процессов работает с разделяемым ресурсом, все остальные процессы не могут иметь к нему доступ.
- **150) Тупик (deadlock)** ситуация, при которой из-за некорректной организации доступа и разделения ресурсов происходит взаимоблокировка.
- **151) Блокирование (дискриминация)** ситуация, когда доступ одного из процессов к разделяемому ресурсу не обеспечивается из-за активности других, более приоритетных процессов.
- **152) Способы реализации взаимного исключения** (способы, которые позволяют работать с разделяемыми ресурсами: аппаратные и алгоритмические модели) Запрещение прерываний и специальные инструкции, Алгоритм Петерсона, Активное ожидание, Семафоры Дейкстры, Мониторы Хоара, Обмен сообщениями.
- 153) Семафоры Дейкстры формальная модель, предложенная голландцем Дейкстрой, которая основывается на следующем предположении: имеется тип данных, именуемой семафором (только 2 значения). Над семафором определенны 2 операции: увеличить на 1, уменьшить на 1. Процессы выбираются случайным образом, приоритетов нет.
- **154)** Операций **атомарная**, если она не может быть прервана внешним воздействием ни в каком случае.
- 155) Двоичный семафор семафор, максимальное значение которого равно 1.
- 156) Монитор Хоара совокупность процедур и структур данных, объединенных в программный модуль специального вида. Структуры монитора доступны только для процедур, которые вошли в этот монитор. Процесс «входит» в монитор по вызову одной из его процедур. В любой момент времени внутри монитора может находиться не более одного процесса, чтобы понять, надо представить телефонную будку.
- 157) Аппарат обмена сообщениями. У него 2 функции: передачи данных и синхронизации. send(destination, source), receive(source, message). Для однопроцессорных систем и систем с общей памятью, для распределенных систем (когда каждый процессор имеет доступ только к своей памяти). Функции могут быть блокирующими и неблокирующими. Адресация может быть прямой и косвенной. Если блокирующий send, то отправитель заблокирован, пока получатель не получит, Блокирующий receive: получатель заблокирован пока не будет получено сообщение.


- 158) Задача «Обедающие философы» (доступ равноправных процессов к разделяемому ресурсу) пять философов собираются за круглым столом, перед каждым из них стоит блюдо со спагетти, и между каждыми двумя соседями лежит вилка. Каждый из философов некоторое время размышляет, затем берет две вилки (одну в правую руку, другую в левую) и ест спагетти, затем опять размышляет и так далее. Каждый из них ведет себя независимо от других, однако вилок запасено ровно столько, сколько философов, хотя для еды каждому из них нужно две. Задача состоит в том, чтобы найти алгоритм, который позволит философам организовать доступ к вилкам таким образом, чтобы каждый имел возможность насытиться, и никто не умер с голоду.
- 159) Задача «Читатели и писатели» (задача резервирования ресурса) Процессы-читатели считывают, а процессы-писатели записывают информацию в общую область памяти. Одновременно может быть несколько активных процессов-читателей. При записи информации область памяти рассматривается как критический ресурс для всех процессов, т. е. если работает процесс-писатель, то он должен быть единственным активным процессом. Задача состоит в определении структуры управления, которая не приведет к тупику и не допустит нарушения критерия взаимного исключения.
- 160) Задача о «спящем парикмахере» (клиент-сервер с ограничением на длину очереди) Рассмотрим парикмахерскую, в которой работает один парикмахер, имеется одно кресло для стрижки и несколько кресел в приемной для посетителей, ожидающих своей очереди. Если в парикмахерской нет посетителей, парикмахер засыпает прямо на своем рабочем месте. Появившийся посетитель должен его разбудить, в результате чего парикмахер приступает к работе. Если в процессе стрижки появляются новые посетители, они должны либо подождать своей очереди, либо покинуть парикмахерскую, если в приемной нет свободного кресла для ожидания. Задача состоит в том, чтобы корректно запрограммировать поведение парикмахера и посетителей.

#### 161) Взаимодействие процессов:



- **162) Сигнал** средство асинхронного уведомления процесса о наступлении некоторого события в системе.
- 163) kill(pid\_t pid,int sig), если pid=0, то сигнал будет передан всем процессам, которые принадлежат той же группе, что и процесс, посылающий сигнал, за исключением процессов с идентификаторами 0 и 1; если sig=0, то будет выполнена проверка корректности обращения к kill (в частности существование процесса с идентификатором pid), но никакой сигнал посылаться не будет; если процесс-отправителя не обладает правами привилегированного пользователя, то он может послать сигнал только процессам, у которых реальный или эффект pid владельца совпадает с реальным или эффект pid процесса-отправителя.
- **164)** void (\* signal (int sig, void (\*disp)(int))) (int), int в disp это номер отправляемого сигнала
- 165) Неименованный канал- область памяти(на диске), управляемой операционной системой, к которой не возможен доступ по имени, а только с помощью двух дескрипторов с ней ассоциированных. Область памяти, которая осуществляет выделение взаимодействующих процессам частей из этой области памяти для совместной работы, то есть это разделяемый ресурс. Fd[1] запись в канал, fd[0] чтение из канала. Для создания неименованного канала системный вызов ріре(). Если срабатывает, то возвращает 0. Порядок FIFO.
- **166) При чтении из неименованного канала:** при чтении из пустого канала процесс блокируется до появления данных; если делается попытка прочитать больше данных, чем имеется в канале, то будет прочитано доступное количество данных; блокировка происходит лишь при условии, что есть хотя бы один открытый дескриптор записи в канал.

- 167) При записи в неименованный канал: если процесс пытается записать больше доступного объема в канал, то он записывает максимальное и блокируется до тех пор, пока не станет доступно достаточно памяти; если процесс пытается записать в канал больше предельного размера канала, то он блокируется и записывает при освобождении хотя бы 1 байта и так по циклу, пока не закончит; если пытается записать в канал, у которого не ассоциирован ни один дескриптор чтения, то он получает сигнал SIGPIPE.
- **168) Конвейер** это две или более программ, которые исполняются параллельно и при этом стандартный вывод первой программы посылается на стандартный ввод второй программы, т.е. по мере того, как 1-й процесс генерирует свой вывод, он сразу же выдается на ввод второму процессу.
- 169) Именованные каналы каналы, которые имеют имя, как и файлы. Каждому именованному каналу соответствует один элемент некоторого каталога ОС UNIX, поэтому возможна ссылка к нему по имени файла, которое хранится в поле имени соответствующего элемента каталога. Системный доступ реализован последовательно. У именованных каналов имеются имя владельца, права доступа, размер не ограничен. int mkfifo (char \*pathname, mode\_t mode), 0 -успех, -1 ошибка. Если открыть на чтение (без записывающих процессов) или наоборот, то блокировка до появления, чтобы не было блокировки О NONBLOCK.
- 170) Трассировка процесс пошагового выполнения программы. Выполнение отлаживаемого процесса-потомка приостанавливается всякий раз при получении им какого-либо сигнала, а также при выполнении вызова ехес(). Если в это время отлаживающий процесс осуществляет системный вызов wait(), этот вызов немедленно возвращает управление. В то время, как трассируемый процесс находится в приостановленном состоянии, процесс-отладчик имеет возможность анализировать и изменять данные в адресном пространстве отлаживаемого процесса и в пользовательской составляющей его контекста. Далее, процесс-отладчик возобновляет выполнение трассируемого процесса до следующей приостановки (либо, при пошаговом выполнении, для выполнения одной инструкции).
- **171) ptrace(int cmd, int pid, int addr, int data) :** cmd код выполняемой программы, pid идентификатор процесса-потомка, addr некоторый адрес в адресном пространстве потомка, data слово информации.
- 172) Общая схема трассировки процессов:



- **173)** Отладчики бывают двух типов: адресно-кодовыми и символьными. Адресно-кодовые отладчики оперируют адресами тела отлаживаемого процесса, в то время как символьные отладчики позволяют оперировать объектами языка, т.е. переменными и операторами языка.
- **174) Установка breakpoint в адресно-кодовом**: из адреса А кидает в таблицу отладчика, а туда ставим например деление на ноль, как приходим, проверяем, если это действительно тот адрес, то значит breakpoint, иначе ошибка. Потом вставляем машинное слово обратно и пошагово идем.
- 175) Установка breakpoint в символьном: там используется компилятор и редактор связей, так как нужна инфа, которую они собирают. Если статическая переменная то берем адрес и отлаживаем. Если автоматическая то в стек (контекст процесса). Если регистровая то обращение к базе данных, сегменту кода.
- 176) Межпроцессное взаимодействие (Inter-Process Communication, IPC) набор способов обмена данными между процессами. Состав: Очереди сообщений, Семафоры, Разделяемая память.
- 177) key\_t fork (char\* filename, char proj)
- 178) Очередь сообщений хранилище типизированных сообщений, организованное по принципу FIFO. Любой процесс может помещать новые сообщения в очередь и извлекать из очереди имеющиеся там сообщения. Каждое сообщение имеет тип, представляющий собой некоторое целое число. (Команды: msgqet(key,msqflq), msqflq: IPC PRIVATE, IPC CREAT, IPC EXCL; msgsend(msgid,msgbuf,msgsz,msgflg), msgbuf состоит из long msgtype, char msgtext[] - тело сообщения, msgsz - размер тела сообщения, msgflg - 0 (блокировка, если недостаточно системных ресурсов), IPC NOWAIT; msgrcv(msgid,msgbuf,msgtype,msgflg), msgflg - IPC NOWAIT (если сообщения в очереди нет), MSG NOERROR (разрешение получать сообщение, даже если его длина больше ёмкости буфера, msgtype может быть 0 - любой, отрицательный - минимальный по модулю меньший); msgctl(msgid,cmd,struct msqid ds \*buf), cmd - IPC STAT (скопировать в buf), IPC SET (заменить на buf), IPC\_RMID - удалить очередь может только процесс, у которого эффективный идентификатор совпадает с владельцем или создателем очереди), msq id структура, в полях которой хранятся права доступа к очереди, статистика обращений и т.д.)
- 179) Разделяемая память механизм разделяемой памяти позволяет нескольким процессам получить отображение некоторых страниц из своей виртуальной памяти на общую область физической памяти. Данные, находящиеся в этой области памяти, будут доступны для чтения и модификации всем процессам, подключившимся к данной области памяти. (Команды: shmget(key,size,shmflag), size размер области памяти (если подключаемся, то меньше реальной должно быть); char \* shmat(shmid, char\* shmaddr, shmflg) подключение области разделяемой памяти (возвращает адрес в виртуальном адресном пространстве, начиная с которого будет отображаться присоединяемая разделяемая память), shmaddr адрес подключения, начиная с которого надо подключить разделяемую память (0 -автоматически или >=0), shmflag например SHM\_RDONLY, в случае успеха возвращает адрес, начиная с которого будет отображаться присоединяемая разделяемая память; shmdt(char \*shmaddr), shmaddr то что получили при shmat отсоединение от разделяемой

памяти; **shmct**l(shmid,cmd,struct shmid\_ds \*buf), cmd - IPC\_STAT, IPC\_SET, IPC\_RMID, SHM\_LOCK,SHM\_UNLOCK - блокировать или разблокировать область памяти, buf - управляющие параметры)


180) Семафоры представляют собой одну из форм IPC и используются для синхронизации доступа нескольких процессов к разделяемым ресурсам, т.е. фактически они разрешают или запрещают процессу использование разделяемого ресурса. (Команды: semget(key,nsems,semflg); semop(semid, struct sembuf \* cmd\_buf, size\_t nops), cmd\_buf - массив из эл-тов типа sembuf, nops - кол-во элементов в массиве cmd\_buf; semctl(semid,num,cmd,union semun arg), num - номера массива в массиве, cmd: IPC\_SET - изменить параметры семафора, SETVAL - установить значение семафора, IPC\_RMID, GETVAL - возвратить значение семафора, arg - управляющие параметры) struct sembuf {

```
short sem num; /* номер семафора в векторе */
      short sem_op; /* производимая операция */
      short sem flg; /* флаги операции */
}
union semun {
     int val; /* значение одного семафора */
     struct semid ds *buf; /* параметры массива семафоров в
     целом */
               *array; /* массив значений семафоров */
     ushort
}
Если sem op != 0, то
пока (val sem op < 0) [процесс блокирован]
val = val + sem_op
Если sem op = 0, то
пока (val !=0) [процесс блокирован]
[возврат из вызова]
```


- 181) Сокеты название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между собой сетью. Типы сокетов: Соединение с использованием виртуального канала последовательный поток байтов, гарантирующий надежную доставку сообщений с сохранением порядка их следования; Датаграммное соединение используется для передачи отдельных пакетов, содержащих порции данных датаграмм (нет гарантий доставки в том же порядке), как правило датаграммное более быстрое
- 182) Функция создания сокета socket(int domain, int type, int protocol), domain коммуникационный домен (AF\_UNIX или AF\_INET), type тип сокета (SOCK\_STREAM виртуальный канал, SOCK\_DGRAM датаграммы), protocol протокол для создания соединения в рамках данного домена (0 автоматический выбор протокола, IPPROTO\_TCP/UDP протокол TCP/UDP).
- **183)** Связывание сокета и имя, по которому к нему обращается клиент. int bind(int sockfd, struct sockaddr \* myaddr, int protocol). Успешное связывание 0, иначе -1. Клиент обязан знать имя сокета, а сокет, созданный на сервере,

- не обязан знать имён клиентов. Т.е. с помощью команды bind() происходит связывание сокета с конкретным адресом.
- 184) Есть сокеты с предварительным установлением соединения, когда до начала передачи данных устанавливаются адреса сокетов отправителя и получателя, а есть сокеты без установления соединение, когда соединение до начала передачи данных не устанавливается, а адреса сокетов отправителя и получателя передаются с каждым сообщением. Если виртуалный канал то 1 тип, если датаграмма то как правило 2.
- 185) Прослушивание сокета. listen(int дескриптор сокета, максимальный размер очереди на соединение). Этот вызов используется процессоромсервером для того, чтобы сообщить системе о том, что он готов к обработке запросов на соединение, поступающих на данный сокет. Пока владелец сокета не вызовет listen(), все запросы на соединение с данным сокетом будут возвращать ошибку.
- **186) Запрос на соединение. connect(дескриптор сокета, указатель на структуру с адресом сокета, длина этой структуры)**. Это клиент говорит, что хочет установить соединение с сервером (его имя передаётся в параметре). Если не было listen, то connect работать не будет.
- 187) Подтверждение соединения. int accept(int дескриптор сокета, struct указатель на структуру с адресом сокета, int длина адреса). Этот вызов извлекает первый запрос из очереди запросов, ожидающих соединения, и устанавливает с ним соединение. Если к моменту вызова ассерt() очередь запросов на соединение пуста, процесс, вызвавший ассерt(), блокируется до поступления запросов. Пока не сработает ассерt, общения с клиентом не произойдёт. Ассерt() создает новый сокет, который будет использоваться для работы с данным соединением, и возвращает дескриптор этого нового сокета.
- 188) Получение и передача данных. int send (int sockfd, const void \*msg, int len, unsigned int flags), int recv(int sockfdm void \*buf,int len, unsugned int flags). Только для сокета с предварительно установленным соединением. Можно также использовать read и write. Флаги: MSG\_OOB прием/передача экстренных сообщений, MSG\_PEEK чтение порции данных без удаления их из сокета. Для сокетов без установления соединения можно использовать int sendto,int recvfrom.
- **189) Завершение работы с сокетом int shutdown(int sockfd, int mode):** mode 0 закрытие на чтение, 1 на запись, 2 и то, и то. После этого еще надо сделать сlose- чтобы закрыть дескриптор файла.

## 190) Общая схема работы с сокетами с предварительным установлением соединения:




# 191) Общая схема работы с сокетами без предварительного установления соединения:



- **192) Файловая система** это компонента ОС, которая обеспечивает организацию хранения и доступ к данным пользователей посредством имен файлов и самих файлов.
- 193) Структурная организация файлов: последовательность байтов, последовательность записей произвольной длины, последовательность записей постоянной длины, иерархическая организация файла (дерево) записи находятся в узлах дерева (запись состоит из двух полей: поле ключа и поле данных).

- 194) Атрибуты файла имя, права доступа, персонификация (информация о создателе, владельце файла), тип файла (способ организации файла и интерпретация его содержимого: явная и неявная), размер записи (стационарный и нестационарный), размер файла, указатель чтения / записи, время создания, время последней модификации, время последнего обращения, предельный размер файла и т.д.
- **195)** Файловый дескриптор системная структура данных, содержащая информацию об актуальном состоянии «открытого» файла.
- **196) Основные сценарии работы с файлами:** открытие, работа с содержимым или с атрибутами файлами, закрытие
- **197) Каталог** компонент файловой системы, содержащий информацию о содержащихся в файловой системе файлах. Каталог является специальным видом файлов.
- 198) Модели организации каталогов: одноуровневая файловая система (для бытовой техники), двухуровневая файловая система (для многопользовательской работы), иерархическая файловая система (текущий каталог это каталог, на работу с которым в данный момент настроена ФС, имя файла это имя файла относительно текущего каталога, полное имя файла это перечень всех имен файлов от корня до узла с данным файлом, относительное имя файла это путь от некоторого каталога до данного файла, домашний каталог: для каждого пользователя задается полное имя каталога, который должен стать текущим каталогом при входе пользователя в систему)
- 199) Практическая реализация файловой системы:




Суперблок – блок ФС, в котором находится информация о настройках ФС и актуальном состоянии ФС (информация о свободных блоках, данных, которые содержат каталоги.)

**НЕ ПУТАТЬ:** 1) блок физического HDD, 2) блок файловой системы и 3) блок файла! (расположены по уровням)

**200) Модели реализации файлов:** непрерывные файлы; файлы, имеющие организацию связанного списка; использование таблицы размещения файловой системы; индексные узлы(дескрипторы).

- **201) Непрерывные файлы:** среди атрибутов надо: имя, блок начала и длина файл. Достоинства: простота реализации, высокая производительность. <u>Недостатки:</u> фрагментация свободного пространства, возможность увеличения размера существующего файла (при модификации).
- 202) Файлы, имеющие организацию связанного списка: Достоинства: отсутствие фрагментации свободного пространства (за исключением блочной фрагментации), простота реализации, эффективный последовательный доступ. Недостатки: сложность организации прямого доступа, фрагментация файла по диску, наличие ссылки в блоке файла (ситуация чтения 2-х блоков при необходимости чтения 1-го блока)
- 203) Таблица размещения файловой системы(FAT): Кол-во строк в таблице совпадает с кол-вом блоков в файловой системе, и имеется каталог в котором для каждого имени файла имеется запись, содержащая номер начального блока. Достоинства: возможность использования всего блока для хранения данных файла, оптимизация прямого доступа (при полном или частичном размещении таблицы в ОЗУ). Недостатки: желательно размещение всей таблицы в ОЗУ.
- 204) Индексный узел (дескриптор) системная структура данных, содержащая информацию о размещении блоков конкретного файла в файловой системе. Достоинства: нет необходимости в размещении в ОЗУ информации всей FAT обо всех файлах системы, в памяти размещаются атрибуты, связанные только с открытыми файлами. Недостатки: размер файла и размер индексного узла (в общем случае прийти к размерам таблицы размещения) решение: ограничение размера файла, иерархическая организация индексных узлов (размещаются первые N блоков, а остальные в виде косвенной ссылки)
- **205) Организация каталогов:** (во втором случае размеры атрибутов могут варьироваться)

Name <sub>1</sub>	Атрибуты	
	1 1	
Name <sub>2</sub>	Атрибуты	
Name <sub>3</sub>	Атрибуты	



- **206)** Соответствие имени файла и его содержимого: 1) Содержимому любого файла соответствует единственное имя файла; 2) Содержимому любого файла может соответствовать два и более имен файлов: жесткая связь (в атрибутах файлах новый счетчик имен, ссылающихся на этот файл) и символическая связь.
- 207) Координация использования пространства внешней памяти: Проблема определение оптимального размера блока файловой системы. Если большой эффективность обмена, но внутренняя фрагментация. Если маленький эффективное использование пространства, фрагментация данных файла по диску.

**208) Учёт свободных блоков ФС:** связный список свободных блоков (в ОЗУ размещается первый блок списка), битовый массив (свободен - 1, занят - 0) **209) Квотирование пространства ФС:** 

Учет использования квот на блоки	$\left\{ \begin{array}{c} \\ \end{array} \right.$	Гибкий лимит блоков
		Жесткий лимит блоков
		Использовано блоков
		Счетчик предупреждений
Учет использования квот на число файлов		Гибкий лимит числа файлов
		Жесткий лимит числа файлов
		Использовано файлов
		Счетчик предупреждений

Происходит учет кол-ва и размеров файлов конкретного пользователя. Жесткий лимит невозможно превысить. Если превысил гибкий лимит, то включается обратный счетчик предупреждений. Если он >0, то предупреждение, если 0 - то блокировка.

- **210) Надежность ФС:** мб потери информации из-за сбоев или случайное удаление файлов => резервное копирование (архивирование):
  - 1) избирательное копирование (копируются не все файлы ФС)
  - 2) инкрементное архивирование (единожды создаем "полную" копию, а потом просто добавляем обновленные файлы)
  - 3) использование компрессии (риск потери информации)
  - 4) проблема "архивирования на ход" (при копировании начали работу с файлом)
  - 5) распределенное хранение копий (в разных местах)

#### 211) Стратегии архивирования:


- 1) физическая "один в один", модификация интеллектуальное копирование (только занятых блоков => проблема обработки дефектных блоков)
- 2) логическая копирование файлов (а не блоков), модифицированных после заданной даты

### 212) Проверка целостности ФС:

Контроль непротиворечивости блоков ФС: есть две таблицы (свободные и занятые блоки), сначала они обнуляются, а потом по свободным блокам и индексным узлам заносится туда информация (увеличивается на 1 в соответствующей таблице). Затем идет анализ и коррекция ситуаций: 1)непротиворечивость (они дополняют друг друга), 2)пропавший (занятый) блок: либо оставить как есть, либо добавить в список свободных, 3)дубликат свободного блока - пересоздание списка свободных блоков, 4)дубликат занятого блока - автоматически решить нельзя, можем потерять инфу, действия следующие: а) копируются два файла, которые конфликтуют, б)старые удаляются, в)переопределение списка свободных блоков, г)обратное переименование файлов и фиксация факта их возможной проблемности. Контроль непротиворечивости файлов ФС:

Пусть кол-во жестких связей к файлу = L, а в атрибуте файла счетчик M. Тогда: если L=M => OK, если L < M или L > M => счетчик = L

- **213)** Файл Unix это специальным образом именованный набор данных, размещенный в файловой системе.
- **214) Виды файлов:** обычный, каталог, специальный файл устройств, именованный канал, ссылка, сокет.
- **215) Обычный файл (regular file)** традиционный тип файла, содержащий данные пользователя.
- **216) Каталог -** файл данного типа содержит имена и ссылки на атрибуты, которые содержатся в данном каталоге.
- **217) Специальный файл устройств (special device file)** система позволяет ассоциировать внешние устройства с драйверами и предоставляет доступ к внешним устройствам, согласно общим интерфейсам работы с файлами.
- **218) FIFO-файл** отдельный тип файла в файловой системе UNIX, который обладает всеми атрибутами файла, такими как имя владельца, права доступа и размер, но доступ к которому организован последовательно.
- **219) Ссылка (link)** позволяет создавать дополнительные ссылки к содержимому файла из различных точек файловой системы.
- **220) Права на доступ к файлу разделяются на три категории пользователей:** владельца файла; права группы, к которой принадлежит владелец файла; права всех остальных пользователей системы.
- 221) Логическая структура каталогов:



/unix - файл загрузки ядра ОС

/bin - файлы, реализующие общедоступные команды системы

/etc - в этом каталоге содержатся системные таблицы и команды

/tmp - каталог для хранения временных системных файлов. При перезагрузке системы не гарантируется сохранение его содержимого

/mnt - каталог, к которому осуществляется монтирование дополнительных физических файловых систем для получения единого дерева логической файловой системы

/dev - каталог содержит специальные файлы устройств, с которыми ассоциированы драйверы устройств

/lib - здесь находятся библиотечные файлы языка Си и других языков программирования

/usr - размещается вся информация, связанная с обеспечением работы пользователей. Здесь также имеется подкаталог, содержащий часть библиотечных файлов (/usr/lib), подкаталог /usr/users (или /usr/home), который становится текущим при входе пользователя в систему, подкаталог, где находятся дополнительные команды (/usr/bin), подкаталог, содержащий файлы заголовков (/usr/include), в котором, в свою очередь, подкаталог, содержащий include-файлы, характеризующие работу системы (например, signal.h - интерпретация сигналов)

## 222) Модель ФС версии System V (s5fs):


Суперблок	Область индексных	Блоки файлов
	дескрипторов	влоки фаилов

Суперблок файловой системы содержит оперативную информацию о текущем состоянии файловой системы, а также данные о параметрах настройки (например, размер блока файла). Хранит информацию о свободных ресурсах ФС - свободных блоках и свободных индексных дескрипторах. Резидентно в ОП.

**Индексный дескриптор -** специальная структура данных ФС, которая ставится во взаимно однозначное соответствие с каждым файлом.

Блоки - свободные, занятые под системную информацию, занятые файлами.

## 223) Работа с массивами номеров свободных блоков:



если есть запрос на получение свободного блока, то ищем первую ячейку с содержательной (ненулевой) информацией => обнуляем ячейку и блок с найденным номеров выдаем в ответ на запрос

если блок освобождается, то действия в противоположном порядке

### 224) Работа с массивом свободных индексных дескрипторов:

Освобождение ИД: есть свободное место => номер -> элемент массива, нет свободного места - номер забывается.

Запрос ИД -> Поиск в массиве: массив пустой - и если в суперблоке есть информация о наличии свободных ИД => обновление массива, массив не пустой => изымается первый содержательный элемент

- 225) Индексный дескриптор хранит информацию о типе файла, правах доступа, информацию о владельце файла, размере файла в байтах, количестве имен, зарегистрированных в каталогах файловой системы и ссылающихся на данный индексный дескриптор. В частности, признаком свободного индексного дескриптора является нулевое значение последнего из указанных атрибутов. В индексном дескрипторе также собирается различная статистическая информация о времени создания, времени последней модификации, времени последнего доступа. И, наконец, в индексном дескрипторе находится массив блоков файла.
- **226) Адресация блоков файла:** как пример массив блоков файла состоит из 13 элементов. Первые 10 используются для указания номеров первых десяти блоков файла, оставшиеся используются для организации косвенной адресации.

**227)** Файл-каталог: каждая запись в нем имеет фиксированный размер (пусть 16 байтов). Первые два байта хранят номер индексного дескриптора, оставишеся 14 - имя файла. При создании каталога он получает две записи, которые нельзя модифицировать или удалить - '.' и '..'

Так же есть установление связей между индексными дескрипторами и именами файлов: жесткая и символическая.

## 228) Достоинства System V:

- 1) Оптимизация в работе со списками номеров свободных ИД и блоков;
- 2) Организация косвенной адресации блоков файлов

#### 229) Недостатки System V:

- 1) Концентрация важной информации в суперблоке;
- 2) Как следствие, проблема надежности (при потери суперблока);
- 3) Фрагментация файла по диску
- 4) Ограничения на возможную длину имени файла.
- **230) Основные задачи ОП:** контроль состояния каждой единицы памяти, распределение, выделение, освобождение.


## 231) Стратегии и методы управления:

- 1) Одиночное непрерывное распределение
- 2) Распределение неперемещаемыми разделами
- 3) Распределение перемещаемыми разделами
- 4) Страничное распределение
- 5) Сегментное распределение
- 6) Сегментно-страничное распределение
- 232) Одиночное непрерывное распределение: это модель распределения оперативной памяти, прикол которой в том, что все адресное пространство подразделяется на 2 компонента. В одной части памяти располагается и функционирует ОС, а другая часть выделяется для выполнения прикладных процессов. "+" примитивная простота, "-" часть памяти, выделяемая под процесс, не используется, процессом память занимается все время выполнения, ограничение на размеры процесса.
- 233) Распределение неперемещаемыми разделами: это модель распределения оперативной памяти, прикол которой в том, что все адресное пространство подразделяется на 2 части. Одна часть отводится под ОС, а все оставшееся про-во под работу прикладных процессов, причем это пр-во заблаговременно делится на N частей (назовем их разделы), каждая из которых в общем случае имеет произвольный фиксированный размер. Эта настройка происходит на уровне ОС. Необходимые аппаратные средства: регистры границ, режим ОС. Очередь прикладных процессов разделяется по этим разделам. Существует 2 варианта организации этой очереди:
  - 1) Присутствует только одна сквозная очередь, которая по каким-то соображениям распределяется между этими разделами. (Алг: процесс размещается в разделе минимального размера, достаточного для размещения) 2) С каждым разделом ассоциируется своя очередь и поступающий процесс сразу попадает в одну из этих очередей. (Алг 1: Освобождение раздела => поиск первого процесса, который может размещаться. Алг 2: Освобождение раздела => поиск процесса макс размера, который входит. Алг 3: модификация алг.2, но используем счетчик дискриминации, если больше предельного значения, то обходить нельзя)

- "+" простое средство организации мультипрограммирования, простые средства аппаратной поддержки, простые алгоритмы.
- "-" фрагментация, ограничение размерами физической памяти, весь процесс размещается в памяти возможно неэффективное использование.
- 234) Распределение перемещаемыми разделами: эта модель распределения разрешает загрузку произвольного числа процессов в оперативную память, и под каждый процесс отводится раздел необходимого размера, ну и также выделяется место под ОС. Система допускает перемещение раздела => и процесса. Такой подход позволяет избавиться от фрагментации. После завершения тех или иных процессов пространство оперативной памяти все больше и больше освобождается места, т..е происходит фаргментация. Для борьбы с этим используют специальный процесс компрессии.
  - "+" ликвидация фрагментации
  - "-" ограничение размером физической памяти, затраты на перекомпоновку.
- 235) Страничное распределение: эта модель распределения, которая предполагает разделение адресного пространства, как виртуального, так и физического на некоторые блоки фиксированного размера, которые называются страницами. Виртуальные страницы принадлежат каждому процессу. Физические страницы это аппаратный ресурс.
  - "+" отсутствие фрагментации памяти.
  - "-" размер таблицы страниц (любой процесс имеет собственную таблицу страниц), скорость отображения + аппаратные средства (полностью аппаратная таблица страниц, таблица страниц в ОЗУ + регистр начала таблицы страниц в памяти, гибридные решения)


**Таблица страниц** – это отображение номеров виртуальных страниц на номера физических.

# 236) TLB (Translation Lookaside Buffer) – таблица быстрого преобразования адресов.




Проблема - большой размер таблицы страниц. Дальше пойдут решения.


## 237) Решение - использование иерархической таблицы страниц.



#### 238) Хэш-таблицы:




## 239) Инвертированные таблицы страниц:



Плюс - единственная таблица страниц. Нет необходимости перегрузки таблицы при смене обрабатываемых процессов.


- **240) Плюс страничной организации:** некоторые страницы процесса могут быть откачены во внешнюю память.
- **241) Проблема Замещения страниц**: в связи с использованием страничной организации памяти возникает проблема выбора той страницы, которая должна быть откачена во внешнюю память (т.е. необходимо выбрать страницу для удаления из памяти), если возникла необходимость загрузить какую-то страницу из внешней памяти. Алгоритмы замещения:

- **242) Алгоритм NRU (Not Recently Used не использовавшийся в последнее время)** Используются биты статуса страницы. R обращение, M модификация. Устанавливаются аппаратно при обращении или модификации. Удаляется та страница, у которой минимальной кол-во единиц в этих битах в таком порядке: 00,01,10,11.
- **243) Алгоритм FIFO first in, first out. Модификация алгоритма (алгоритм вторая попытка): 1)** выбирается самая старая страница. Если R=0, то она заменяется. 2)Если R=1, то R обнуляется, и страница переносится в конец очереди. Далее на п.1
- **244) Алгоритм Часы:** 1) Если R=0, то выгрузка и стрелка на позицию вправо, 2)Если R=1, то R обнуляется, стрелка на позицию вправо, на п.1
- **245)** Алгоритм NFU (Not Frequently Used редко использовавшаяся страница): для каждой страницы счетчик. В начале счетчик = 0, по таймеру к счетчик прибавляется R. Удаляется страница с минимальным значением счетчика. Недостатки: помнит старую активность и возможно переполнение счетчика.
- **246) Модификация NFU (алгоритм старения): 1)** значение счетчика сдвигается на один разряд вправо, 2) значение R добавляется в крайний левый разряд счетчика
- **247) Сегментная организация памяти:** представляется в виде совокупности сегментов, где каждый из сегментов есть непрерывное пространство памяти и связанных с ним адресов. Каждый сегмент может иметь свою виртуальную адресацию. Он формируется, как: номер сегмента и смещение.



**248) Сегментно-страничная организация памяти**: концептуально это сегментная память, где каждый сегмент разделен на страницы.

249) Управление внешними устройствами. Архитектуры: непосредственное управление внешними устройствами ЦП, синхронное управление внешними устройствами с использованием контроллеров внешних устройств, асинхронное управление ВУ с использованием контроллеров внешних устройств, использование контроллера прямого доступа к памяти (DMA) при обмене, управление ВУ использованием процессора или канала ввода/вывода.



250) Программное управление внешними устройствами: унификация программных интерфейсов доступа к внешним устройствам, обеспечение конкретной модели синхронизации при выполнении обмена, выявление и локализация ошибок (а также устранение их последствий), буферизация обмена, обеспечение стратегии доступа к устройству, планирование выполнения операций обмена.

## 251) Алгоритмы планирования дисковых обменов:

FIFO - по очереди

LIFO - в обратном порядке

<u>SSTF</u> (Shortest Service Time First - "жадный алгоритм") - на каждом шаге поиск обмена с минимальным перемещением

PRI - алгоритм, основанный на приоритетах процессов

SCAN ("лифтовый алгоритм") - сначала движение в одну сторону до упора, затем в другую сторону до упора. Известно, что для любого набора запросов потребуется перемещений <= 2\*число\_дорожек\_на\_диске. Может привести к голоданию процессов.

Путь головки	L	
$15 \rightarrow 35$	20	
35 → 40	5	
<b>40</b> → <b>14</b>	26	
<b>14</b> → <b>11</b>	3	
<b>11</b> → <b>7</b>	4	
<b>7</b> → <b>4</b>	3	
Итого: 61 Средний путь: 10,16		

<u>C\_SCAN</u> - идем до минимального, а потом от максимального движемся вверх N-step-SCAN - разделение очереди на подочереди длины <=N запросов каждая. последовательная обработка очередей, обрабатываемая очередь не обновляется, обновление очередей, отличных от обрабатываемой. Борьба с "залипанием" головки

**252) RAID система** представляет собой набор независимых дисков, которые рассматриваются ОС как единое дисковое устройство, где данные представляются в виде последовательности записей, которые называются полосы.


RAID 0 - без избыточности

полоса 0	полоса 1	полоса 2	полоса 3
полоса 4	полоса 5	полоса 6	полоса 7
полоса 8	полоса 9	полоса 10	полоса 11
полоса 12	полоса 13	полоса 14	полоса 15


RAID 1 - зеркалирование




RAID 2 - избыточность с кодами Хэмминга => исправляет одну ошибку и выявляет две (синхронизированные головки, т.е. используются не независимые устройства)




RAID 3 - чётность с чередующимися битами. Для этого один из дисков назначается для хранения избыточной информации - полос, дополняющих до четности соответствующие полосы на других дисках (можно восстановить данные)




RAID 4 - упрощение RAID 3 с несинхронизированными устройствами (проблема поддержания корректного состояния диска четности)



RAID 5 - распределенная четность (циклическое распределение четности)



RAID 6 - двойная избыточность (циклическое распределение четности с использованием двух схем контроля; требуется N+2 дисков)



- **253)** Файлы байториентированных устройств (драйверы обеспечивают возможность побайтного обмена данными и, обычно, не используют централизованной внутрисистемной кэш-буферизации)
- **254)** Файлы блокориентированных устройств (обмен с данными устройствами осуществляется фиксированными блоками данных, обмен осуществляется с использованием специального внутрисистемного буферного кэша)
- **255) Содержимое файлов устройств** размещается исключительно в соответствующем индексном дескрипторе.
- 256) Структура ИД файла устройства:

"старший номер" устройства - номер драйвера в таблице драйверов, соответствующей типу файла устройств тип устройства (блок или байт)

- "младший номер" устройства некоторая дополнительная информация, передаваемая драйверу
- 257) bdevsw таблица драйверов блокориентированных устройств
- 258) cdevsw таблица драйверов байториентированных устройств
- **259)** Запись таблицы **Коммутатор устройства** структура, в которой размещены указатели на соответствующие точки входа (функции) драйвера.
- 260) Ситуации, вызывающие обращение к функциям драйвера:

старт системы, определение ядром состава доступных устройств обработка запроса ввода/вывода обработка прерывания, связанного с данным устройством выполнение специальных команд управления

### 261) Включение/удаление драйверов в систему:

- 1) "жесткое" встраивание драйверов код ядра
- 2) динамическое включение драйверов в систему: загрузка и динамическое связывание драйвера с кодом ядра, инициализация драйвера и соответствующего ему устройства
- 262) Организация обмена данными с файлами:




Таблица индексных дескрипторов открытых файлов (находится в ОП): для каждого открытого в рамках системы файла формируется запись в таблице ТИДОФ, содержащая: копии индексного дескриптора (ИД) открытого файла, кратность - счетчик открытых в системе файлов, связанных с данным ИД.

**Таблица файлов (находится в ОП)**: таблица файлов содержит сведения обо всех файловых дескрипторах открытых в системе файлов

Таблица открытых файлов (в адресном пространстве процесса): С каждым процессом связана таблица открытых файлов (ТОФ). Номер записи в данной таблице есть номер ФД, который может использоваться в процессе. Каждая строка этой таблицы имеет ссылку на соответствующую строку ТФ.

## 263) Буферизация при блок-ориентированном обмене:

- 1. Поиск заданного блока в буферном пуле. Если удачно, то переход на п.4
- 2. Поиск буфера в буферном пуле для чтения и размещения заданного блока.
- 3. Чтение блока в найденный буфер.
- 4. Изменение счетчика времени во всех буферах.
- 5. Содержимое данного буфера передается в качестве результата.
- "+" оптимизация работы ОС за счет минимизации реальных обращений к физическому устройству
- "-" критичность к несанкционированному отключению питания, разорванность во времени факта обращения к системе за обменом и реальным обменом

## 264) Борьба со сбоями:

- 1) наличие параметра (его можно менять), определяющего периоды времени, через которые сбрасываются системные данные
- 2) пользовательская команда SYNC сброс этой инфы по желанию пользователя
- 3) избыточность системы => возможность восстановить информацию