Konfiguracja Routera

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie z zasadą działania i konfiguracji routera:

- konfiguracja statycznej i dynamicznej po stronie WAN,
- konfiguracji i określenia podsieci po stronie LAN,
- konfiguracji firewall,
- konfiguracji NAT, dokonanie przekierowania portów,
- zmiana sposób dostępu do routera,
- zmiana stawień systemowych,
- konfiguracja sieci bezprzewodowej,
- dokonanie diagnostyki sieci i routera.

Bibliografia:

Instrukcja obsługi Vigor2830Vn-plus (**V2830_UserGuide_v2.2.pdf** oraz **V2830_QuickStartGuide_PL.pdf**)

Założenie:


Uczeń potrafi:

- Konfigurować kartę sieciową komputera PC(ustalać adres IP, MASKĘ, Bramę)
- Znać zasadę przydzielania adresów IP do urządzeń w sieciach lokalnych
- Znać pojęcia: sieć maskowalna, sieć bezklasowa, pula adresów IP,
- Znać topologie sieci przewodowych opartych o przewód kategorii 5e,

Wiadomości wstępne:

Router (po polsku - trasownik, IPA: /ˈrutɛr/) – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania.

Routery mogą posiadać wiele wejść pozwalając na pracę z wieloma podsieciami:




Stosowane są w sieciach o dość złożonej strukturze, i korzysta się w nich ze specjalnych protokołów routingu pozwalających na odpowiednie przekierowywanie pakietów do kolejnych routerów lub podsieci docelowych.

Najczęściej jednak routery utożsamiane są z urządzeniami wykorzystywanymi do tworzenia własnych sieci lokalnych. W takich sytuacjach najważniejszymi funkcjami którymi musi dysponować urządzenie to:

- wbudowany serwer DHCP,
- firewall
- możliwość translacji portów (NAT)
- QOS (czyli zarządzanie ruchem/przepływem)
- zapis informacji o błędach lub próbach ataku
- diagnostyka sieci

W takim przypadku wystarczy zwykły router firm (Linksys, TPLink, Pentagram, Dlink...), w większości sytuacji spełniają one wyżej wymienione założenia. Niektóre mają dodatkowo wbudowany punkt dostępowy oraz przełącznik (najczęściej na 4 wyjścia LAN)



Przedstawiony powyżej rysunek pokazuje możliwe do uzyskania konfiguracje, między innymi:

- stworzenie 4 sieci lokalnych o różnych adresach sieciowych,
- obsługę 3 różnych wejść WAN (3/4G, ADSL, Ethernet)
- obsługę telefonów VoIP poprzez wbudowaną bramkę VoIP,
- tworzenie sieci bezprzewodowych
- print serwer

- ...

W sytuacji, gdy od swojego operatora użytkownik otrzymuje tylko jeden adres publiczny a chciał by uruchomić usługi na różnych komputerach w sieci lokalnej, które to wymagają bezpośredniego dostępu do sieci, konieczne jest zastosowanie w routerze z funkcji NAT!!! Taka sytuacja, może także wystąpić, gdy ktoś od strony internetu chce nawiązać z nami połączenie. Bez włączonej funkcji NAT jego zapytanie przesłane do nas zostanie odrzucone przez router, gdyż nie będzie wiedział na który z komputerów znajdujących się w sieci lokalnej ma je przekierować.

NAT (skr. od ang. *Network Address Translation*, tłumaczenie adresów sieciowych; czasem *Native Address Translation*, tłumaczenie adresów rodzimych), znane również jako *maskarada sieci* lub *maskarada IP* (od ang. *network/IP masquerading*) – technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, która wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, zwykle również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu. Zmieniane są także sumy

kontrolne (zarówno w pakiecie IP jak i w segmencie TCP/UDP), aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Większość systemów korzystających z NAT ma na celu umożliwienie dostępu wielu hostom w sieci prywatnej do internetu przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP (zob. brama sieciowa). Niemniej NAT może spowodować komplikacje w komunikacji między hostami i może mieć pewien wpływ na osiągi.


Full-cone NAT, also known as *one-to-one NAT*

- Once an internal address (iAddr:iPort) is mapped to an external address (eAddr:ePort), any packets from iAddr:iPort will be sent through eAddr:ePort.
- Any external host can send packets to iAddr:iPort by sending packets to eAddr:ePort.

}-->

Pełen NAT, znany także jako NAT jeden-do-jednego

- * W momencie, gdy wewnętrzny adres (iAddr:iPort) zostanie zamapowany do adresu zewnętrznego (eAddr:ePort), jakikolwiek pakiet z adresu wewnętrznego o konkretnym porcie(iAddr:iPort), bedzie przesłany do adresu zewnetrznego o konkretnym porcie (eAddr:ePort)
- * Jakikolwiek zewnętrzny host, może przesłać pakiet do hosta wewnętrznego o adresie (iAddr:iPort) przez zwykłe przesłanie pakietu na adres zewnętrzny urządzenia o konkretnym porcie (eAddr:ePort).




Zadania do wykonania:

0. Router ma wbudowany serwer DHCP więc nie ma konieczności ustalania adres IP karty sieciowej w sposób statyczny.

Pamiętaj!!! Przed rozpoczęciem dalszej części ćwiczenia dokonaj zresetowania DrayTek'a zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji.

Reset przez sprzęt


Podczas pracy routera (miga kontrolka ACT), naciśnij przycisk Factory Reset i przytrzymaj go ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, ze kontrolka ACT zaczyna szybko migać, zwolnij przycisk. Następnie router uruchomi się ponownie z ustawieniami domyślnymi.



Po przywróceniu ustawień domyślnych, możesz ponownie skonfigurować router w sposób odpowiadający Twoim wymaganiom.

- 1. Konfiguracja statyczna i dynamiczna po stronie WAN,
- Dokonaj konfiguracji interfejsu WAN2 odnoszącego się do portu Ethernet
- w pierwszej kolejności ustaw automatyczne pobieranie adresu IP z zewnętrznego serwera DHCP. Spisz dane odnoszące się do zyskanego adresu IP, Bramy i serwerów DNS.
- następnie dokonaj statycznej konfiguracji wejścia WAN2, aby były zgodne z wcześniej uzyskanymi parametrami sieci (zyskanymi dynamicznie).

 Podpowiedz 1 Rysunki poniżei



OK

Anuluj

Aktualny stan WAN i LAN możesz zaobserwować w zakładce Status Online->Połączenia Fizyczne.



Status LAN	Podstawowy DNS: 8.8.8.8			Zapasowy DNS: 8.8.4.4		
Adres IP	Pakiety TX	Pakie	ty RX			
192.168.20.254	89839	20425	57			
Status WAN 1						
Włącz	Linia	Nazwa	Tryb	Czas aktywności		
Tak	ADSL			00:00:00		
IP	GW IP	Pakiety TX	Prędk. TX(Bps)	Pakiety RX	Prędk. RX(Bps)	
2-2		0	0	0	0	
Status WAN 2			1900000		>> Zwoln	
Włącz	Linia	Nazwa	Tryb	Czas aktywności		
Tak	Ethernet	DraytekB	Klient DHCP	1:58:56		
IP	GW IP	Pakiety TX	Prędk. TX(Bps)	Pakiety RX	Prędk. RX(Bps)	
10.5.1.85	10.5.1.1	23053	12	144918	163	

2. Konfiguracji i określenia podsieci po stronie LAN

W zadaniu tym masz stworzyć 2 podsieci z klas B i C:

- pierwsza podsieć ma mieć adres IP 172.30.102.XXX gdzie XXX to suma numerów z dziennika maska natomiast to 255.255.255.128
- druga podsieć ma mieć adres 192.168.102.XXX z maską 27 bitową

tawienia ogólne				
Indeks	Status	DHCP	Adres IP	
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Szczegóły
LAN 2	•	•	192.168.3.1	Szczegóły
LAN 3		✓	192.168.5.1	Szczegóły
LAN 4		•	192.168.7.1	Szczegóły
Podsieć routowana IP		✓	192.168.2.1	Szczegóły

Obie sieci mają mieć włączoną usługę DHCP z pulą 30 adresów dynamicznych do przydziału dla urządzeń znajdujących się w ich zasięgu.

Lan 2 Ustawienia Etherne	t TCP / IP oraz DHCP					
Konfiguracja sieci		Konfiguracja DHCP				
○ Włącz	•	● Włącz serwer ○ w	● Włącz serwer ○ Wyłącz serwer			
Dla celów NAT	O Dla celów routingu	Adres początkowy	192.168.3.10			
Adres IP	192.168.3.1	• Pula IP (rozmiar)	100			
Maska podsieci	255.255.255.0	Adres IP bramy	192.168.3.1			

Pierwsza sieć LAN1 ma być dostępna na porcie 1 i 2 (musi być przypisana do VLAN0) Druga podsieć LAN2 ma być dostępna na porcie 3 i 4(musi być przypisana do VLAN1)

(!!! pamiętaj aby wcześniej włączyć VLAN)



3. Konfiguracja firewall


Wykonaj konfigurację ściany ogniowej (firewall) tak aby zabezpieczyć się przed atakami: SYN flood, ICMP flood – czas progu analizy określ na numer z dziennika [sekund], a próg na dzień miesiąca [pakietów/sek]

Włącz także blokadę Smurf oraz Ping of Death




4. Konfiguracji NAT

Dokonaj przekierowania portów zewnętrznych o wartościach 12345 i 23456 na adresy sieciowe dwóch urządzeń znajdujących się odpowiednio w sieciach LAN1 i LAN2 zgodne z Adresami Początkowymi serwera DHCP. Port prywatny ustaw zawsze na 100+numer z dziennika.



5. Zmiana sposób dostępu do routera

Zmień hasło administratora na: "nr*1000" i określ godziny dostępu pomiędzy 8.00, a 17.00 od poniedziałku do piątku.



Stwórz nowego użytkownika o nazwie "twoje nazwisko" i hasłem 123456789, który będzie mógł się logować tylko w niedzielę.

6. Zmiana stawień systemowych

Dokonaj ustawienia aktualnej godziny i daty za pomocą serwera czas NTP

- znajdź i zastosuj odpowiedni serwerów

Wykonaj kopię konfiguracji rotera.

Włącz zarządzanie z internetu

- odznacz możliwość zarządzania przez Telnet
- zezwól na Ping z Internetu.

7. Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Stwórz sieć bezprzewodową o nazwie "4pierwsze litery waszych nazwisk" na kanale 12.

Hasło to: qwertyuiop. Wykorzystaj metodę WPA2/PSK

Tworzona sieć ma być tylko w standardzie 802.11g

Wyklucz możliwość logowania z komputera z kartą bezprzewodową o ardesie fizycznym **FF:EE:DD:00:11:nr dziennika** (podpowiedź – Czarna lista)

8. Dokonanie diagnostyki sieci i routera

Wykonaj pingowanie interfejsu Wan2, serwera DNS i strony gazeta.pl,

Wyznacz trasę do strony times.com,

Wykonaj zrzuty tablic: rotingu, ARP i DHCP.

9. Sprawozdanie powinno zawierać:

- Zrzuty ekranowe potwierdzające wszystkie wykonywane czynności konfiguracyjne wraz z opisami,
- Opracowane wnioski z przeprowadzonej diagnostyki
- Opis technologii VLAN
- Czym jest: SYN FLOOD, UDP FLOOD, SMURF i PING of DEATH
- Opis poszczególnych elementów zakładki NAT->Hosty DMZ->WAN2
- Zalecenia eksploatacyjne dla użytkowników routera DrayTek Vigor2830Vn-plus
- Wykonaj tablę ze specyfikacją urządzenia.