第2章 Win2008的基本设置

宣江华 宁波工程学院

§ 1、常用命令


- n 注册表编辑命令: regedit
- n 服务管理命令: services.msc
- n 组策略编辑命令: gpedit.msc


环境变量



更改环境变量

- n 系统环境变量和用户环境变量
 - n 系统环境变量:适用于每个在此台计算机登录的用户
 - n 用户环境变量:每个用户都可自定义,只适用于该用户
- n 操作步骤:
 - n (1) 打开【系统属性】对话框,切换到【高级】选项卡
 - n (2) 在【环境变量】对话框中,上半部为用户环境变量区,下半部为系统环境变量区
 - n (3) 新建、编辑和删除环境变量






使用环境变量

- n 环境变量的前后加上%,例如:
 - n %username%: 用户账户名称
 - n % windir %: Windows系统文件目录



注册表编辑命令: regedit



注册表文件


- n 注册表文件格式
- n 添加、修改、删除键值
- n regedit /s

服务管理命令: services.msc

製服务						×	
文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)							
₩ 服务(本地)	名称 🗡	描述	状态	启动类型	登录为		
	Alerter Alerter	通知选定的用户和		禁用	本地服务		
	Application Experienc	在应用程序启动时	已启动	自动	本地系统		
	Application Layer Gat	为 Internet 连接		手动	本地服务		
	Application Management	为 Active Direct		手动	本地系统		
	Automatic Updates	允许下载并安装 W	已启动	自动	本地系统		
	Background Intelligen	在后台传输客户端		手动	本地系统		
	ClipBook ClipBook	启用"剪贴簿查看		禁用	本地系统		
	COM+ Event System	支持系统事件通知	已启动	自动	本地系统		
	COM+ System Application	管理基于组件对象		手动	本地系统		
	Computer Browser	维护网络上计算机	已启动	自动	本地系统		
	Cryptographic Services	提供三种管理服务	已启动	自动	本地系统		
	DCOM Server Process L	为 DCOM 服务提供	已启动	自动	本地系统		
	DHCP Client	为此计算机注册并	已启动	自动	网络服务		
	Distributed File System	将分散的文件共享		手动	本地系统		
	Distributed Link Trac	启用客户端程序跟	已启动	自动	本地系统		
	Distributed Link Trac	启用同域内的分布		禁用	本地系统		
	Distributed Transacti	协调跨多个数据库	已启动	自动	网络服务		
	DNS Client	为此计算机解析和	已启动	自动	网络服务		
	Reporting Service	收集、存储和向 M	产点动	白計	本地系统	_	
	\扩展 入 标准 ∕						

- n 停止或启用一个服务的命令:
- n net start <service name>
- n net stop <service name>

组策略编辑命令: gpedit.msc




§ 2、登录、关机

- n CTRL+ALT+DEL组合键
- n 关机事件
- n 密码策略

登录



登录




设置CTRL+ALT+DEL组合键

n 为了安全,ws2008默认:用户在能够登录到计算机之前,必须键入Ctrl+Alt+Del。

n 组策略: 计算机配置→Windows设置→安全设置 →本地策略→安全选项→交互式登录: 无须按 Ctrl+Alt+Del→勾选"已启用"


n 是否允许系统未登录的情况下关闭?



显示关机事件

n 组策略: 计算机配置→管理模板→系统→显示"关 闭事件跟踪程序"





注册表

Windows Registry Editor Version 5.00

;禁用关机事件

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Window s NT\Reliability]

"ShutdownReasonOn"=dword:00000000

;禁止系统未登录时,关闭计算机

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System]

"shutdownwithoutlogon"=dword:00000000


;禁用Ctrl+Alt+Del登录

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System]

"disablecad"=dword:00000001

密码策略

- n 组策略: 计算机配置→ windows设置→安全设置
 - →账户策略→密码策略
- n 密码必须符合复杂性要求:
 - n 不能包含用户的帐户名,不能包含用户姓名中超过两个连续字符的部分
 - n 至少有六个字符长
 - n 包含以下四类字符中的三类字符:
 - n 英文大写字母(A 到 Z)
 - n 英文小写字母(a 到 z)
 - n 10 个基本数字(0 到 9)
 - n 非字母字符(例如!、\$、#、%)
 - n 在更改或创建密码时执行复杂性要求。



设置自启动程序

- n 系统在启动的同时启动某个程序
- n 方案(一)放弃
 - n "Startup" (启动)菜单:
 - n %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 - n 例如: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
 Menu\Programs\Startup
 - n %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 - n 例如:

C:\Users\xjh\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

设置自启动程序


- n 方案 (二)
 - n HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run\
 - n HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Wind ows\Current Version\Run\
- n 方案 (三): 服务
- n 驱动
- n 实用工具: msconfig、AutoRun

- n 控制面板
- n "区域和语言"设置
- n 配置IE SEC: IE增强的安全配置
- n 配置网络参数
- n 防火墙、下载更新
- n "系统"设置
 - n 计算机名、工作组
 - n 性能、处理器优化性能、虚拟内存
 - n 启动和故障恢复
 - n 远程管理

更改计算机名与工作组名

- n (1)双击【控制面板】中【系统】图标
- n (2)在【系统属性】对话框中,选择【计算机名】选项卡,单击 【更改】按钮
- n (3)在【计算机名/域名】对话框中,输入新的计算机名和工作组
- n (4) 提示必须重新启动计算机才能生效
- n (5) 重新启动系统并应用新的计算机名和工作组名称





启用远程桌面功能


n 远程桌面

- n 为方便管理员管理、维护服务器而推出的一项服务
- n 使用TCP/IP连接对网络上的一台计算机进行远程管理
- n 默认情况下,该功能没有启用
- n 默认端口为3389

n 启用过程

- n (1) 双击【控制面板】窗口中的【系统】图标,打开【系统属性】对话框
- n (2) 在【系统属性】对话框中,选择【远程】选项卡,选中【远程桌面】 组合框中的【允许运行任意版本远程桌面的计算机连接(较不安全)】 单选按钮
- n (3)增加远程桌面管理用户
- n 和其他远程控制的区别:例如VNC协议






启用远程桌面功能

n 启用过程(续)

- n (5) 在远程计算机中,启动【远程桌面连接】应用程序。在【计算机】文本框中输入远程终端服务器的计算机名称或IP地址,单击【连接】按钮
- n 或者直接运行mstsc [/admin]
- n 最多只允许两个管理员同时登录的到服务器



配置Windows防火墙






配置Windows防火墙









确定

设置TCP/IP属性





2.4.2 设置TCP/IP属性

n (4) 在【Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性】对话框中,若要通过DHCP获得IP地址,则保留默认选择【自动获取IP地址】单选按钮。对于一台服务器来说,通常需要设置静态IP地址,此时可选中【使用下面的IP地址】单选按钮,并在相应的文本框中输入IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器的IP地址。IP地址等参数设置完毕后,单击【确定】保存设置

Internet 协议版本 4 (ICP/IPv4	() 属性 ? ×					
常规						
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。						
○ 自动获得 IP 地址(0)						
┌ ● 使用下面的 IP 地址(S): ————————————————————————————————————						
IP 地址(I):	222 . 192 . 68 . 10					
子网掩码(V):	255 .255 .255 . 0					
默认网关(0):	222 . 192 . 68 . 1					
○ 自动获得 DMS 服务器地址 (8) ○ 使用下面的 DMS 服务器地址 (8):						
首选 DMS 服务器(P):	202 . 102 . 192 . 68					
备用 DMS 服务器(A):	202 . 102 . 199 . 68					
高级(Y)						
	确定 取消					

