Inhalt

- Sperrsynchronisation
- Verklemmungen
- Reihenfolgensynchronisation mit Bedingungsvariablen

Synchronisation

Wenn nebenläufige Programme gemeinsame Betriebsmittel verwenden, muss der Zugriff synchronisiert erfolgen.

Gemeinsame Betriebsmittel sind z.B.:

- Daten (gemeinsame Speicherbereiche, DB-Records, Dateien, ...)
- Geräte (I/O-Geräte, Sensoren/Aktoren, ...)
- Software (Treiber, Collection-Klassen, ...)
 - siehe thread safety

Es wird unterschieden zwischen:

- Sperrsynchronisation und
- Reihenfolgensynchronisation




Sperrsynchronisation

(auch: wechselseitiger Ausschluss, mutual exclusion)

- Die Sperrsynchronisation stellt sicher, dass ein bestimmter Programmabschnitt nur von einer nebenläufigen Programmeinheit <u>ohne</u>
 <u>Unterbrechung</u>* ("atomar") ausgeführt wird.
- Weitere Zugriffe auf diesen kritischen Abschnitt (critical section) werden <u>blockiert</u> und <u>gepuffert</u>.
- Die Abarbeitung des Puffers erfolgt systemabhängig,
 z.B. entsprechend dem aktuellen Scheduling.
- Die Sperrsynchronisation definiert keine Abarbeitungsreihenfolge.

Problemstellung zur Sperrsynchronisation


a) mehrere nebenläufige Einheiten können Datensätze (time und speed) in gemeinsamen Speicher schreiben:



Ergebnis: time = 12:16 speed = 42

Der resultierende Datenbestand ist inkonsistent (nicht zusammen passend).


b) mehrere nebenläufige Einheiten lesen und schreiben gemeinsame Datenbereiche (globale Variable *sum*):



Das Ergebnis hängt von der zeitlichen Abfolge der Bearbeitung ab (race condition).

Lösung

Der kritische Abschnitt wird mit einer "Sperrvariablen" (Mutex) geschützt. Ein Mutex kann belegt (lock) und freigegeben (unlock) werden.





- Sperrvariablen (Mutexe) sind selbst kritische Abschnitte und können nicht mit "Bordmitteln" selbst erstellt werden (Interruptsperren, test-and-set, …).
- Sperrvariablen sind nur <u>Vereinbarungen</u>.
- Es wird keine tatsächliche Sperre errichtet.
- Der wechselseitige Ausschluss ist nur gewährleistet, wenn alle den Vereinbarungen folgen:
 - ohne lock-Anforderung besteht immer Zugriff

Probleme mit Sperrvariablen:

- lock/unlock wird leicht vergessen
- die Fehler treten evtl. nur sporadisch auf
- fehlerhafte lock/unlock Aufrufsequenzen führen zu Verklemmungen (deadlocks).




Verklemmungen (deadlocks)

- Eine Verklemmung liegt vor, wenn nebenläufige Aktivitäten auf die Freigabe von resources (z.B. Mutexe) warten, die nur von den Wartenden selbst freigegeben werden können.
- Vermeiden kann man Verklemmungen durch "sauberes Softwaredesign" (Petri-Netze)
 - → leider ist das Verfahren bzw. die Modellierung selbst sehr komplex und damit fehleranfällig.
- Betriebssysteme bzw. system calls können nur beschränkt deadlocks erkennen.
- Bei sicherheitskritischen Systemen werden watchdog Schaltungen eingesetzt.

Typische deadlock-Situation

Zwei threads t1 und t2 verwenden zwei Mutexe in unterschiedlicher Folge:




mehrere Mutexe:

→ immer identische lock/unlock Sequenz verwenden

Demo: V04Beispiele no01, no02, no03

Reihenfolgensynchronisation (Kooperation)

- Anders als bei der Sperrsynchronisation wird hier die Reihenfolge nebenläufiger Aktivitäten erzwungen.
- Nebenläufige Aktivitäten kooperieren z.B.:
 - wenn sie auf Daten anderer Aktivitäten warten
 - wenn sie auf gemeinsame zeitliche Bedingungen warten
- Sprachmittel sind: Bedingungsvariablen, Semaphore, ...
- Abhängigkeitsdiagramme veranschaulichen kooperative Aktivitäten, z.B.:





Bedingungsvariablen (condition variables)

Es wird gewartet (condition-wait), bis eine beliebige global definierte Bedingung von einer anderen nebenläufigen Aktivität erfüllt ist (condition-signal).

→ Bedingungsvariablen erfordern einen **Mutex**

Prinzip:

global definiert: condVar

wartende Aktivität:

```
-lock mutex
```

```
-teste "globale Bedingung":
```

false: warte an condVar und unlock mutex

-evtl.Bearbeitung des krit.
Bereichs

-unlock mutex

signalisierende Aktivität:

```
-lock mutex
```

```
-bearbeite condVar ...
```

```
-teste "globale Bedingung":
    true: Signal an condVar
```

```
-evtl.Bearbeitung des krit.
Bereichs
```

-unlock mutex

12

POSIX pthread condition variables

- Eine Bedingungsvariable vom Typ pthread_cond_t hat eine Warteschlange für wartende threads.
- Die Operation pthread_cond_wait erfordert als Parameter:
 - eine Bedingungsvariable condVar und
 - einen Mutex mutX

wait führt folgende Operation atomisch aus:

- → aufrufenden thread an condvar blockieren (Warteschlange) UND mutx freigeben (unlock)
- Die Operation pthread_cond_signal (condvar) "weckt einen der an condvar wartenden threads auf". Dieser kann aber nur im Besitz des Mutex den kritischen Bereich weiter ausführen. Daher:
 - signal führt folgende Operation aus:
 - es wird ein thread aus der condvar-Warteschlange in die Warteschlange des Mutex dieser condvar überführt.

pthread_cond_wait und pthread_cond_signal

global definiert: mutX, condVar, globDat

t1 lock mutX while(!globDat) wait (condVar, mutX)t1 blockiert in *t2* condVar-Queue und lock mutX unlock mutX unlock mutX globDat = ...if (globDat) t1 von ----- signal (condVar) condVar-Queue in mutX-Queue unlock mutX