
# Programmiertechnik 1

Teil 1: Rechner und Zahlen Hauptspeicher / Programmierumgebung / Stellenwertsysteme / Zeichencodes

# Rechner: Prinzipieller Aufbau







CPU = <u>C</u>entral <u>P</u>rocessing <u>U</u>nit

RAM = Random
Access
Memory

E/A = <u>E</u>in-/ <u>A</u>usgabe (I/O = <u>I</u>nput/<u>O</u>utput)

CD = <u>C</u>ompact <u>D</u>isk

**ROM** = <u>R</u>ead <u>O</u>nly <u>M</u>emory

**USB** = <u>U</u>niversal <u>S</u>erial <u>B</u>us

## Rechner: Prinzipielle Arbeitsweise

Ein Rechner kann intern nur mit **Zahlen** umgehen.

 Der Prozessor kann Zahlen arithmetisch und logisch verknüpfen, d.h. vergleichen, addieren, usw.

Die Zahlen müssen dafür im Hauptspeicher liegen.


Der Prozessor kann <u>Programme</u> ausführen, d.h. Zahlenfolgen als Befehle interpretieren.

Ein Programm muss dafür im Hauptspeicher liegen.

- Der Bus überträgt Zahlen zwischen Prozessor, Hauptspeicher und Peripheriegeräten.
- Zahlen im Hauptspeicher gehen verloren, wenn das zugehörige Programm zu Ende läuft oder der Rechner abgeschaltet wird (flüchtiger Speicher).
- Zahlen im Hintergrundspeicher bleiben erhalten, wenn ein Programm zu Ende läuft oder der Rechner abgeschaltet wird (dauerhafter Speicher).

1-2


# Rechner: Aufbau des Hauptspeichers (1)



Prof. Dr. H. Drachenfels Hochschule Konstanz Programmiertechnik 1

# Rechner: Aufbau des Hauptspeichers (2)





Der Hauptspeicher ist logisch aufgeteilt:

- in einen Bereich für die Befehle eines Programms
- in der Regel 3 Bereiche für die Daten eines Programms

# Rechner: Speichereinheiten



1 **Bit**: kleinste Speichereinheit

Kann genau eine Binärziffer speichern.

1 **Byte**: Bitkombination, kleinste in Programmen adressierbare Einheit

Auf allen "normalen" Rechnern 8 Bit.

1 Wort: Bytekombination, Transporteinheit auf dem Bus

Größe rechnerabhängig, typisch 8 Byte.

1 KiB: Kibibyte =  $2^{10}$  Byte = 1024 Byte  $\approx 10^3$  Byte = 1 kB

1 MiB: Mebibyte =  $2^{20}$  Byte =  $1024 \cdot 1024$  Byte  $\approx 10^6$  Byte = 1 MB

1 GiB: Gibibyte =  $2^{30}$  Byte =  $1024 \cdot 1024 \cdot 1024$  Byte  $\approx 10^{9}$  Byte =  $1 \cdot 10^{9}$  Byte

## **Rechner: Programmierung**

Programme werden in einer Programmiersprache geschrieben.

 Programmiersprachen können automatisch in Maschinencode übersetzt werden, d.h. in Zahlenfolgen, die der Prozessor ausführen kann.

Die primitivsten Programmiersprachen sind die **Assembler-Sprachen**:

- lediglich lesbare Namen für Maschinenbefehle
- automatische Rückübersetzung von Maschinencode in Assemblercode möglich
- rechnerabhängig
- Benutzung mühsam und fehleranfällig

Heute fast ausschließlich höhere Programmiersprachen:

- keine automatische Rückübersetzung des Maschinencodes mehr möglich
- rechnerunabhängig
- Beispiele: Fortran, Cobol, C, C++, Java, C#, ...
- in dieser Lehrveranstaltung: Java

# Rechner: Java Programmier-Umgebung (1)

 mit einem Editor wird der Quellcode (Source Code) von Java-Programmen erstellt, im Prinzip ist jeder Texteditor geeignet, unter Linux z.B. vi oder pluma:

vi Beispiel.java Guter Editor für Maus-Feinde pluma Beispiel.java Maus-gesteuerter Editor mit Syntaxhervorhebung

 mit dem Übersetzer (Compiler) wird Quellcode auf die korrekte Benutzung der Programmiersprache geprüft und ausführbarer <u>Bytecode</u> erzeugt:

javac Beispiel.java Java-Compiler
(prüft syntaktische Korrektheit und erzeugt Bytecode Beispiel.class)

• mit der virtuellen Maschine wird Bytecode ausgeführt:

java Beispiel Java Virtuelle Maschine

(lädt Beispiel.class in den Hauptspeicher

und führt das Programm aus)

Programmiertechnik 1 1–7

# Rechner: Java Programmier-Umgebung (2)

aus Quellcode kann Dokumentation generiert werden:

```
javadoc -d doc Beispiel.java erzeugt im Unterverzeichnis doc Dokumentation im HTML-Format
```

• mit statischen Analysewerkzeugen können Qualitätseigenschaften geprüft werden (Aufruf am besten über ant, siehe unten):

```
checkstyle untersucht Quellcode auf Einhaltung von Java <u>Stilregeln</u>
spotbugs untersucht Bytecode auf Fehlerquellen
```

mit einem Build-Werkzeug kann die Programmerstellung automatisiert werden,
 z.B mit ant:

```
ant compile javac aufrufen
ant style checkstyle aufrufen
ant bugs spotbugs aufrufen
```

Datei <u>build.xml</u> erforderlich, die die Arbeitsschritte für compile, style und bugs enthält

1-8

# Rechner: Linux-Umgebung (1)



- das Linux-Dateisystem kann ähnlich wie das von Windows über den File-Manager der grafischen Benutzeroberfläche benutzt werden.
- Geübte bevorzugen oft Konsolen-Kommandos:

#### Mit Verzeichnissen (Directories) umgehen

mkdir directory neues Verzeichnis anlegen rmdir directory leeres Verzeichnis löschen

cd directory Arbeitsverzeichnis wechseln

cd .. zum übergeordneten Verzeichnis

cd zum Heimverzeichnis

1s directory Verzeichnisinhalt auflisten

1s aktuelles Arbeitsverzeichnisses auflisten

pwd aktuelles Arbeitsverzeichnis anzeigen

# Rechner: Linux Umgebung (2)

• ... Fortsetzung Konsolen-Kommandos:

#### Mit Dateien (Files) umgehen

rm file Datei löschen

mv source target Datei umbenennen oder in ein anderes Verzeichnis verschieben

cp source target Datei kopieren

#### Hilfe zu einem Kommando anfordern

man command zeigt die Beschreibung des Kommandos im Handbuch (Manual) an

und vieles mehr ...

## Zahlen: 1, 2, 3, 4, viele ...

Motto der Programmiertechnik:

"Alles ist eine Zahl"









- auf einen Blick kann ein Mensch höchstens die Anzahl 4 sicher erkennen
- bei größerer Anzahl hilft nur abzählen dazu braucht man ein <u>Zahlensystem</u>

## Zahlen: Dezimalsystem (10er-System)

Das Dezimalsystem ist ein **Stellenwertsystem**,

d.h. der Wert einer Ziffer hängt davon ab, an welcher Stelle sie in einer Zahl steht.

$$\frac{5582}{5 \cdot 1000} = \frac{5 \cdot 1000 + \frac{5}{5} \cdot 100 + \frac{8}{5} \cdot 10 + \frac{2}{5} \cdot 10^{0}}{5 \cdot 10^{3} + \frac{5}{5} \cdot 10^{2} + \frac{8}{5} \cdot 10^{1} + \frac{2}{5} \cdot 10^{0}}$$

**Ziffern** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**Basis** 10 (grösste Ziffer plus 1)

Stellenwerte 1, 10, 100, 1000, ... (10 i -1 für die i-te Stelle von hinten)

Vorteile von Stellenwertsystemen:

- Mit kleinem Zeichenvorrat (Ziffern) beliebig grosse Zahlen darstellbar
- Einfaches Rechnen

## Zahlen: Stellenwertsysteme

Stellenwertsysteme sind mit beliebiger Basis möglich:

$$z_3 z_2 z_1 z_0 = z_3 \cdot b^3 + z_2 \cdot b^2 + z_1 \cdot b^1 + z_0 \cdot b^0$$

Basis  $b \ge 2$ 

**Ziffern**  $z_i \in \{0, 1, ..., b-1\}$ 

**Stellenwerte** 1,  $b^1$ ,  $b^2$ ,  $b^3$ , ...

Wert(
$$z_{n-1} ... z_2 z_1 z_0$$
) =  $\sum_{i=0}^{n-1} Wert(z_i) \cdot b^i$ 

Beim Programmieren übliche Stellenwertsysteme:

System	Basis	Ziffern	Stellenwerte
Binär (Dual)	2	0,1	1,2,4, <u>8,16,</u>
Oktal	8	0,1,2,3,4,5,6,7	1, <u>8</u> ,64,512,
Dezimal	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,10,100,1000,
Hexadezimal (Sedezimal)	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F	1, <u>16</u> ,256,4096,

# Zahlen: Binärsystem (2er-System)

- Rechner stellen Zahlen im Binärsystem dar, weil sich die beiden Ziffern gut <u>kodieren</u> lassen:
  - Ziffer 1: Strom fließt / Kondensator geladen
  - Ziffer 0: kein Strom / Kondensator nicht geladen
- Binärzahlen sind für Menschen eher unübersichtlich:

$$5582_{10} = 1010111001110_2$$

Oktal- oder Hexadezimalsystem als Kurzschreibweise:

Jede Oktalziffer fasst 3 Binärziffern zusammen.

$$5582_{10} = 001 010 111 001 110_2 = 1 2 7 1 6_8$$

Jede Hexadezimalziffer fasst 4 Binärziffern zusammen.

$$5582_{10} = 0001 0101 1100 1110_2 = 1.5 C E_{16}$$

Prof. Dr. H. Drachenfels
Programmiertechnik 1

1-14

Hochschule Konstanz

# Zahlen: Umrechnung vom Dezimal- zum Binärsystem



• wiederholte Division durch 2 liefert die Binärstellen von rechts nach links:

```
123 / 2 = 61 Rest 1
61 / 2 = 30 Rest 1
30 / 2 = 15 Rest 0
15 / 2 = 7 Rest 1
7 / 2 = 3 Rest 1
3 / 2 = 1 Rest 1
1 / 2 = 0 Rest 1
Binärzahl: 1111011
```

# Zahlen: Vorzeichen-Darstellung





- Feste Anzahl Stellen für alle Zahlen verwenden.
- Die vorderste Stelle als Vorzeichen interpretieren:
  - o bedeutet positives Vorzeichen
  - bedeutet negatives Vorzeichen
- Die restlichen Stellen geben den Betrag an, bei negativen Zahlen in <u>2er-Komplement-Darstellung</u>.

Das 2er-Komplement einer Zahl erhält man durch bit-weise Invertierung und anschließende Addition von 1.

```
Beispiele mit 4-stelliger Zahlendarstellung:
```

$$+0_{10} = 0000_2$$
  $-0_{10}$  gibt es nicht  
 $+1_{10} = 0001_2$   $-1_{10} = 1111_2$   
 $+7_{10} = 0111_2$   $-7_{10} = 1001_2$   
 $+8_{10}$  nicht darstellbar  $-8_{10} = 1000_2$ 

## Zahlen: Vorzeichenwechsel durch 2er-Komplement

erster Schritt: bit-weise invertieren

zweiter Schritt: 1 addieren

erneute Anwendung liefert ursprüngliches Vorzeichen:

Prof. Dr. H. Drachenfels
Programmiertechnik 1

1-17

Hochschule Konstanz

## Zahlen: Festkomma-Darstellung

Stellenwertsysteme mit Nachkommateil:

$$z_1 z_0$$
,  $z_{-1} z_{-2} = z_1 \cdot b^1 + z_0 \cdot b^0 + z_{-1} \cdot b^{-1} + z_{-2} \cdot b^{-2}$ 

Basis  $b \ge 2$ 

**Ziffern** 
$$z_i \in \{0, 1, ..., b-1\}$$

**Stellenwerte** ..., 
$$b^{-2}$$
,  $b^{-1}$ , 1,  $b^{1}$ ,  $b^{2}$ , ...

Komma fest hinter der Ziffer mit Stellenwert 1

Wert(
$$z_{n-1} ... z_0$$
,  $z_{-1} ... z_{-m}$ ) =  $\sum_{i=-m}^{n-1} Wert(z_i) \cdot b^i$ 

Beispiele:

Rechner verwenden <u>keine</u> Festkomma-Darstellung, weil sie für sehr große und sehr kleine Zahlen zu viel Speicherplatz braucht.

# Zahlen: Umrechnung von Nachkommastellen



• wiederholte Multiplikation mit 2 liefert die Binärstellen von links nach rechts:

Binärzahl wird in diesem Beispiel ab der zweiten Nachkommastelle periodisch

Binärzahl: 0,01001

# Zahlen: Gleitkomma-Darstellung







Mantisse · 2 Exponent

Rechner stellen gebrochene und sehr große Zahlen als Binärzahlen-Paar mit Gleitkomma dar.

- Die Mantisse ist eine Binärzahl mit Vorzeichen und Komma Das Komma steht meist hinter der ersten I von links.
- Der **Exponent** ist eine ganze Binärzahl mit Vorzeichen.

Die Details sind rechnerabhängig, aber weit verbreitet ist der Standard IEEE 754:

Vorzeichen <mark>v</mark> *(1 Stelle)* Exponent e (8 Stellen) | Mantisse m (23 Stellen)

Falls e = 0:

$$Wert(vem) = (-1)^{v} \cdot 0.m \cdot 2^{-126}$$

Falls 
$$1 \le e \le 254$$
: Wert(vem) =  $(-1)^{V} \cdot l.m \cdot 2^{e-127}$ 

Der Exponent 255 ist für die speziellen Werte Unendlich und NaN (Not a Number) reserviert.

Beispiel:

#### Zahlen: Wertebereiche

32-stellige ganze Binärzahl mit Vorzeichen:

• grösster Wert:  $2\ 147\ 483\ 647 = 2^{31} - 1 \approx 2 \cdot 10^{9}$ 

• kleinster Wert:  $-2\,147\,483\,648 = -2^{31} \approx -2\cdot 10^{9}$ 

32-stellige Gleitkomma-Zahl nach IEEE 754:

• grösster Wert:  $(2-2^{-23}) \cdot 2^{127} \approx 3,4 \cdot 10^{38}$ 

• kleinster Wert:  $-(2-2^{-23}) \cdot 2^{127} \approx -3.4 \cdot 10^{38}$ 

• kleinster positiver Wert:  $2^{-149} \approx 1.4 \cdot 10^{-45}$ 

Achtung: Gleitkommazahlen sind ungenau!

Der größte Wert z.B. hat zwar stolze 128 Binärstellen (entspricht ungefähr 39 Dezimalstellen), von denen werden aber nur die ersten 24 dargestellt (entspricht ungefähr 7 Dezimalstellen).

# Zahlen: Codierung nicht-numerischer Daten

#### **Codierung**:

Alle vorkommenden nicht-numerischen Werte auflisten und durchnummerieren.

Der Rechner verwendet die Nummern statt der Werte.

#### Beispiele:

- durchnummerierte Liste von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen (z.B. Satzzeichen) und Steuerzeichen (z.B. Zeilenvorschub).
- durchnummerierte Liste von Befehlen, die ein Prozessor ausführen kann.
- durchnumerierte Liste der am Bildschirm darstellbaren Farben
- USW.

## Zahlen: Zeichencodierung

• **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange)

7-Bit Code mit den "wichtigsten" internationalen Zeichen

Normen: ISO/IEC 646, DIN 6603

Latin-1 ist Erweiterung auf 8-Bit mit z.B. westeuropäischen Umlauten

Normen: ISO/IEC 8859, DIN 6603

EBCDIC (<u>E</u>xtended <u>B</u>inary <u>C</u>oded <u>D</u>ecimal <u>I</u>nterchange <u>C</u>ode)
 8-Bit Code, z.B. auf IBM Großrechnern üblich

#### Unicode

Industriestandard mit dem Anspruch sämtliche Sinn tragenden Schriftzeichen aller bekannten Schriftkulturen zu erfassen (auch Keilschrift!)

anfangs 16-Bit-, inzwischen 21-Bit-Code

enthält ASCII mit Latin-1 als Untermenge

Normen: ISO/IEC 10646 (Universal Character Set, mit Unicode kompatibler 32-Bit-Code)

Programmiertechnik 1 1-23

## Zahlen: ASCII – Zeichentabelle

	0	1	2	3	4	5	6	7
00	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL
01	BS	НТ	NL	VT	NP	CR	SO	SI
02	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB
03	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
04	SP	!	11	#	\$	%	&	•
05	(	)	*	+	,	ı	•	/
06	0	1	2	3	4	5	6	7
07	8	9	•	•	<b>'</b>	Ш	<b>^</b>	?
10	@	A	В	С	D	Е	F	G
11	Η		٦	K		М	Z	0
12	Р	Q	R	S	Τ	J	V	W
13	Χ	Υ	Z	[	\	]	٨	ı
14	`	а	b	С	d	е	f	g
15	h	i	j	k	-	m	n	0
16	р	q	r	S	t	u	٧	W
17	Χ	y	Z	{		}	~	DEL

## Beispiele:

Code	Zeichen			
	<mark>'3'</mark>	<mark>'A'</mark>		
oktal	63	101		
hex	33	41		
dezimal	51	65		
binär	IIOOII	1000001		

#### Zahlen: Unicode

• <u>Code Point</u> = mögliche Zeichennummer im Zahlenbereich 000000 – 10ffff

Der Zahlenbereich ist in derzeit 17 Planes (Ebenen) mit je 65536 Code Points unterteilt (nicht alle dieser Code Points sind mit Zeichen belegt).

Die Plane 0 (Zahlenbereich 0 – ffff) heißt <u>Basic Multilingual Plane</u> (BMP) (viele Anwendungen brauchen nur die Zeichen der BMP).

Die ersten 128 Zeichen (Zahlenbereich 0 - 7£) entsprechen dem ASCII-Code.

- <u>Codierungsform</u> = Darstellung von Code Points als Folge von <u>Code Units</u>
   Beim <u>Unicode Transformation Format</u> (UTF) ist der Speicherplatzbedarf zeichenabhängig:
  - UTF-8 1 bis 4 Code Units zu je 8 Bit stellen einen Code Point dar (verbreitet bei Internetdiensten wie z.B. E-Mail)
  - UTF-16 1 bis 2 Code Units zu je 16 Bit stellen einen Code Point dar (verwendet z.B. in Windows und Java)
- <u>Codierungsschema</u> = Darstellung von Code Units als Bytesequenzen
   <u>Legt die Reihenfolge der Bytes einer Code Unit fest.</u>

Prof. Dr. H. Drachenfels
Programmiertechnik 1

1-25

Hochschule Konstanz

### Zahlen: UTF-8

Die erste Code-Unit eines Zeichens zeigt am Anfang die Länge der Bytesequenz an, eventuelle Folgebytes beginnen immer mit 10:

• 1-Byte-Zeichen:	0 xxxxxxx				7 Bit
• 2-Byte-Sequenz:	110xxxxx	10xxxxxx			11 Bit
• 3-Byte-Sequenz:	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx		16 Bit
• 4-Byte-Sequenz:	<mark>11110</mark> xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10 xxxxxx	21 Bit

#### Beispiele:

<u>Zeichen</u>	<u>UTF-16</u>	<u>UTF-16 binär</u>	<u>UTF-8 binär</u>
Α	U+0041	00000000 01000001	<mark>0</mark> 1000001
Ä	U+00C4	00000000 11000100	110 <mark>00011 10</mark> 000100
€	U+20AC	00100000 10101100	11100010 10000010 10101100

Prof. Dr. H. Drachenfels

Programmiertechnik 1

1-26

Hochschule Konstanz

#### Zahlen: UTF-16

Zeichen außerhalb der Basic Multilingual Plane (U+10000 bis U+10FFFF) werden in ein High-Surrogate und ein Low-Surrogate mit je 16 Bit aufgeteilt:

• 4-Byte-Sequenz: **110110**xx xxxxxxxx **110111**xx xxxxxxxx

High-Surrogate

Low-Surrogate

Berechnungsvorschrift:

vom gegebenen Code-Point 10000<sub>16</sub> subtrahieren
 es entsteht eine 20-Bit-Zahl zwischen 00000<sub>16</sub> und FFFFF<sub>16</sub>

In der BMP sind die Bereiche der Surrogates nicht mit Zeichen belegt!

- die höherwertigen 10 Bit zu D800<sub>16</sub> addieren
   es entsteht das High-Surrogate mit Werten zwischen D800<sub>16</sub> und DBFF<sub>16</sub>
- die niederwertigen 10 Bit zu DC00<sub>16</sub> addieren
   es entsteht das Low-Surrogate mit Werten zwischen DC00<sub>16</sub> und DFFF<sub>16</sub>

#### Beispiel:

<u>Zeichen</u> <u>Unicode</u> <u>UTF-16 hex</u> <u>UTF-16 binär</u>

U+1D11E D834 DD1E 110110 00 00110100 110111 01 00011110

Prof. Dr. H. Drachenfels Hochschule Konstanz 1-27

## Rechner und Zahlen: Index



ant 1-8 ASCII 1-23,1-24 Assemblersprache 1-6 Binärsystem 1-14,1-15 Bit 1-5 BMP 1-25 Bus 1-1,1-2 Byte 1-5 Bytecode 1-7 checkstyle 1-8 Code Point 1-25 Code Unit 1-25 Codesegment 1-4 Codierung 1-22 Codierungsform 1-25 Codierungsschema 1-25 Compiler 1-7 CPU 1-1	EBCDIC 1-23 Editor 1-7 Einerkomplement 1-17 Festkommazahl 1-18 GB 1-5 GiB 1-5 Gleitkommazahl 1-20,1-21 Hauptspeicher 1-1,1-2,1-3,1-4 Heapsegment 1-4 Hexadezimalsystem 1-13,1-14 High-Surrogate 1-27 höhere Programmiersprache 1-6 IEEE-754 1-20,1-21 ISO 8859 1-23 java 1-7 javadoc 1-8	Latin-1 1-23 Low-Surrogate 1-27 MB 1-5 MiB 1-5 Objectcode 1-7 Oktalsystem 1-13,1-14 Peripheriegerät 1-1 Prozessor 1-1,1-2 Quellcode 1-7 spotbugs 1-8 Stacksegment 1-4 Stellenwertsystem 1-12,1-13 Übersetzer 1-7 Unicode 1-23,1-25 UTF-16 1-25,1-27 UTF-8 1-25,1-26
Datensegment 1-4 Dezimalsystem 1-12	kB 1-5 KiB 1-5	Wort 1-5 Zeichencodierung 1-25,1-26 Zweierkomplement 1-16,1-17