

Übersicht Kapitel 2

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets


2.4 Grundlagen der Datenübertragung

- 2.4.1 Paketvermittlung
- 2.4.2 Verzögerungen
- 2.4.3 Paketverlust
- 2.4.4 Durchsatz
- 2.4.5 Messungen im Internet
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung



Paketvermittlung

- Protokolle der Transportschicht teilen Nachrichten der Anwendung in Pakete (Segmente) auf bzw. segmentieren Pakete
- Die Netzwerk- bzw.
 Netzzugangsschicht schreibt in den Header jedes Pakets seine Zieladresse
- Pakete werden von Netzknoten (Switch, Router) aufgrund der Zieladresse auf dem richtigen Port über den richtigen Link an der richtigen Nachbarknoten weitergeleitet






Routing und Forwarding: Hauptfunktionen des Internets

Routing:

- bestimmt f
 ür jede Zieladresse die Route, die das Paket vom Ursprung zum Ziel nimmt
- speichert den Ausgangsport und die Adresse des n\u00e4chsten Routers in der Forwarding Tabelle

Forwarding:


- schaut in der Forwarding Table den Ausgangsport zur Zieladresse eines Pakets nach
- leitet innerhalb des Routers das Paket vom Eingangsport zum Ausgangsport weiter





Paketvermittlung

- Mehrere Verkehrsflüsse teilen sich einen Link, indem ihre Daten Paket für Paket in der Reihenfolge des Eintreffens nach dem Prinzip FCFS (First Come First Serve) weitergeleitet werden
 - ein Verkehrsfluss belegt einen Link immer nur für die kurze Zeit, während der ein Paket dieses Paketflusses gesendet wird
 - durch die Paketvermittlung kann eine Leitung sehr effizient von verschiedenen Verkehrsflüssen, die auch unterschiedliche Datenraten haben können, gleichzeitig genutzt werden





Übersicht Kapitel 2

- 2.1 Aufbau des Internets
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets

2.4 Grundlagen der Datenübertragung

- 2.4.1 Paketvermittlung
- 2.4.2 Verzögerungen
 - 2.4.2.1 Beispiel: WAN-Link
 - 2.4.2.2 Beispiel: LAN-Link
 - 2.4.2.3 Beispiel: Übertragung eines "Packet Bursts"
 - 2.4.2.4 Verzögerungen in einem Knoten
 - 2.4.2.5 Theoretisches Modell
- 2.4.3 Paketverlust
- 2.4.4 Durchsatz
- 2.4.5 Messungen im Internet
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung



Dauer der Übertragung eines Paket über einen WAN-Link

- Link
 - Kapazität $oldsymbol{C}$
 - $-\,$ Physikalische Länge l
 - Ausbreitungsgeschwindigkeit: υ
- Paket:
 - ${\sf L}$ Größe L

Beispiel

$$C = 10 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000 km/s$$

$$L = 10 \text{ kbit}$$

- Wie lange dauert die Übertragung eines Paket über den Link?
 - Übertragungsverzögerung?
 - Ausbreitungsverzögerung ?
 - Gesamtverzögerung?







Dauer der Übertragung eines Paket über einen WAN-Link

- Link
 - Kapazität $oldsymbol{C}$
 - $-\,$ Physikalische Länge l
 - Ausbreitungsgeschwindigkeit: u
- Paket:
 - $_{-}\,$ Größe L

Beispiel

$$C = 10 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000km/s$$

$$L = 10 \text{ kbit}$$

Wie lange dauert die Übertragung eines Paket über den Link?

_ Übertragungsverzögerung:
$$t_{tx} = \frac{L}{C} = \frac{10 \text{ kbit}}{10 \text{ Gbps}} = \frac{10e3 \text{ bit}}{10e9 \text{ bps}} = 1\mu s$$

_ Ausbreitungsverzögerung:
$$t_{prop} = \frac{l}{v} = \frac{200 \text{ km}}{200000 \text{ km/s}} = \frac{2e5 \text{ m}}{2e8 \text{ m/s}} = 1ms$$

— Gesamtverzögerung: $t_{link} = t_{tx} + t_{prop} = 1 \mu s + 1 ms = 1,001 ms$









Illustration des Übertragungsvorgangs (WAN-Link)

Situation vor dem Versenden



Situation während der Übertragungsverzögerung



Situation nach der Übertragungsverzögerung



Situation während der Ausbreitungsverzögerung



Situation nach der Ausbreitungsverzögerung



Dauer der Übertragung eines Paket über zwei WAN-Links

- Links
 - Kapazität C
 - $-\,$ Physikalische Länge l
 - Ausbreitungsgeschwindigkeit: u
- Paket:
 - $\, \,$ Größe L

Beispiel

$$C = 10 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000km/s$$

$$L = 10 \text{ kbit}$$

- Wie lange dauert die Übertragung eines Paket über zwei Links?
 - Antwort 1: $t_{e2e} = t_{tx} + t_{prop}$
 - Antwort 2: $t_{e2e} = t_{tx} + 2 \cdot t_{prop}$
 - − Antwort 3: $t_{e2e} = 2 \cdot t_{tx} + t_{prop}$
 - _ Antwort 4: $t_{e2e} = 2 \cdot \left(t_{tx} + t_{prop}\right)$



$$t_{e2e} = 2,002ms$$















Packet-Switching Prinzip: Store-and-forward

- Store-and-forward (Speichern und Weiterleiten):
 - Ein Paket muss erst vollständig empfangen werden, bevor es zum nächsten Router weitergeschickt werden kann.






Illustration des Übertragungsvorgangs

Situation vor dem Versenden



- Situation nach Übertragungs- und Ausbreitungsverzögerung Link 1
- Situation nach Bearbeitung (Überpruren der Korrektheit des Pakets, Forwarding) im Router

• Station nach Übertragungs und Ausbreitungsverzogerung Link 2



Dauer der Übertragung von zwei Paketen über einen WAN-Link

- Link
 - Kapazität C
 - $-\,$ Physikalische Länge l
 - Ausbreitungsgeschwindigkeit: υ
- 2 Pakete:
 - $_{-}\,$ Größe L

Beispiel

$$C = 10 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000km/s$$

$$L = 10 \text{ kbit}$$

- Wie lange dauert die Übertragung von zwei Paketen?
 - Antwort 1: $t_{e2e} = t_{tx} + t_{prop}$
 - Antwort 2: t_{e2e} = t_{tx} + 2 t_{prop}
 - − Antwort 3: $t_{e2e} = 2 \cdot t_{tx} + t_{prop}$



$$t_{e2e} = 1,002 \ ms$$

_ Antwort 4: $t_{e2e} = 2 \cdot \left(t_{tx} + t_{prop}\right)$







Illustration des Übertragungsvorgangs

Situation vor dem Versenden



Situation nach einer Übertragungsverzögerung



Situation nach zwei Übertragungsverzögerungen



Situation nach Übertragungs- plus Ausbreitungsverzögerung



Situation nach zwei Übertragungs- und einer Ausbreitungsverz.





Übertragung von zwei Paketen über zwei WAN Links

- 2 Pakete:
- Größe L = 10kbit
- Link 1:

$$C = 10 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000km/s$$

$$t_{tx,1} = 1\mu s$$

Link 2: ()

$$C = 1 Gbps$$

$$l = 200 \ km$$

$$v = 200000km/s$$

$$t_{tx,2} = 10\mu s$$

- Wie lange dauert die Übertragung von zwei Paketen?
 - Antwort 1: $t_{e2e} = t_{tx,1} + t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$
 - Antwort 2: $t_{e2e} = 2 \cdot t_{tx,1} + t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$
 - Antwort 3: $t_{e2e} = t_{tx,1} + 2 \cdot t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$ $t_{e2e} = 2,021 \text{ ms}$


















Illustration des Übertragungsvorgangs (WAN-Link)












































Dauer der Übertragung eines Paket über einen LAN-Link

- Link
 - Kapazität $oldsymbol{C}$
 - $-\,$ Physikalische Länge l
 - Ausbreitungsgeschwindigkeit: u
- Paket:
 - $-\,$ Größe L

Beispiel

$$C = 100 Mbps$$

$$l = 200 \ m$$

$$v = 200000km/s$$

$$L = 10 \text{ kbit}$$

Wie lange dauert die Übertragung eines Paket über den Link?

_ Übertragungsverzögerung:
$$t_{tx} = \frac{L}{C} = \frac{10 \text{ kbit}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{10e3 \text{ bit}}{100e6 \text{ bps}} = 1ms$$

_ Ausbreitungsverzögerung:
$$t_{prop} = \frac{l}{v} = \frac{200 \text{ m}}{200000 \text{ km/s}} = \frac{2e2 \text{ m}}{2e8 \text{ m/s}} = 1\mu s$$

- Gesamtverzögerung:
$$t_{link} = t_{tx} + t_{prop} = 1 \ ms + 1 \ \mu s = 1,001 \ ms$$










Illustration des Übertragungsvorgangs (LAN-Link)





Übertragung von zwei Paketen über zwei LAN Links

- 2 Pakete:
- Größe L = 10kbit
- Link 1:

$$C = 100 \; Mbps$$

$$l = 200 \ m$$

$$v = 200000km/s$$

$$t_{tx,1} = 1$$
ms

Link 2:

$$C = 10 Mbps$$

$$l = 200 \ m$$

$$v = 200000 km/s$$

$$t_{tx,2} = 10 \text{ms}$$

- Wie lange dauert die Übertragung von zwei Paketen?
 - Antwort 1: $t_{e2e} = t_{tx,1} + t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$
 - Antwort 2: $t_{e2e} = 2 \cdot t_{tx,1} + t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$
 - Antwort 3: $t_{e2e} = t_{tx,1} + 2 \cdot t_{tx,2} + 2 \cdot t_{prop}$





$$t_{e2e} = 21,002 \ ms$$














Illustration des Übertragungsvorgangs (LAN-Link)






























Situation nach $2 \bullet t_{tx,1} + t_{prop}$


















Situation nach $t_{tx,1} + t_{prop} + t_{tx,2}$


















Situation nach $t_{tx,1} + t_{prop} + 2 \cdot t_{tx,2}$















Situation nach $t_{tx,1} + t_{prop} + 2 \cdot t_{tx,2} + t_{prop}$
















Beispiel: Mehrere Pakete über eine Übertragungsstrecke



l: Link

 C_l : Linkkapazität

 d_l : Linkdelay $\left(= t_{prop} \right)$


L: Paketgröße

 $T_l(k)$: Übertragungsdauer für k Pakete über den Link l

 $\vec{T}_{E2E}(k)$: Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für k Pakete




Beispiel: Übertragung von einem Paket



$$T_{E2E}(1) = T_{l_1}(1) + T_{l_2}(1) = \frac{12e3bit}{12Mbps} + 5ms + \frac{12e3bit}{6Mbps} + 5ms = 1ms + 5ms + 2ms + 5ms = 13ms$$




Beispiel: Übertragung von 5 Paketen





Beispiel: Übertragung von einem Block aus 5 Paketen




$$T_{E2E}(5) = T_{l_1}(1) + 5 \cdot \frac{L}{C_{l_2}} + d_{l_2} = 1ms + 5ms + 10ms + 5ms = 21ms$$

- 1. Übertragung Paket 1 auf Link l_1 (1ms)
- 2. Übertragung aller Pakete über den Bottleneck-Link (5 · 2ms=10ms)
 - da der Bottleneck-Link die größte Übertragungsdauer hat, ist das zweite
 Datenpaket schon am Bottleneck, bevor das erste Paket fertig übertragen ist
- 3. Ausbreitungsverzögerung von Link l_2 (5ms)



Beispiel



Allgemein:


 Ende-zu-Ende Verzögerung von n Paketen ist die Ende-zu-Ende-Verzögerung für ein Paket plus die (n-1)-fache Übertragungsverzögerung eines Pakets auf dem Bottleneck-Link, d.h. dem Link mit kleinster Bandbreite

$$T_{E2E}(n) = T_{E2E}(1) + (n-1)\frac{L}{\min(C_l)} = 13ms + 4 \cdot 2ms = 21ms$$



Puffern von Paketen im Router

Wenn Pakete schneller ankommen, als sie weitergeleitet werden können, warten sie im Paketpuffer der Ausgangsleitung.



Paketpuffer pro Ausgangsleitung (engl. output buffer) als Warteschlange (engl. queue): hier warten Pakete auf ihre Übertragung. Wenn der Paketpuffer voll ist, müssen Pakete verworfen werden und es kommt zu Paketverlust.



Speichern von Paketen in einem Puffer

- Wenn die Ankunftsrate der Pakete für eine Ausgangsleitung temporär die Übertragungsrate dieser Ausgangsleitung übersteigt, werden Pakete im Puffer der Ausgangsleitung (engl. output buffer) zwischengespeichert und warten darauf abgearbeitet d.h. weitergeschickt zu werden.
- Dadurch entsteht eine Wartezeit im Router. Die Wartezeit beträgt eine Übertragungsverzögerung pro Paket, das vorher in der Warteschlange eingereiht ist. Bei einer FIFO (First In First Out) Queue werden die Pakete in der Reihenfolge ihres Eintreffens weitergeleitet. Es gibt aber auch andere Varianten, in denen bestimmte Pakete priorisiert (Priority Queueing) werden oder jeder Verkehrsfluss die gleiche Datenrate erhält (Round Robin). Die unterschiedlichen Abarbeitungsstrategien werden als Scheduling bezeichnet.




Speichern von Paketen in einem Puffer

- Die Puffer im Router sind begrenzt. Wenn die Ankunftsrate längerfristig die Übertragungsrate übersteigt, läuft der Puffer voll und Pakete gehen verloren.
 Die Packet Drop Policy bestimmt, wie Pakete verworfen werden
 - ankommendes Paket verwerfen
 - vorderstes Paket verwerfen oder Pakete nach einer bestimmten Wartezeit verwerfen
 - die Idee diesen Strategien ist, dass Pakete oftmals nach einer zu langen Übertragungsdauer nutzlos sind, da sie zu spät ankommen
 - Beispiel: Sprachübertragung
 - zufällig Pakete in Abhängigkeit der Warteschlangenlänge verwerfen (Random Early Discard)
 - gut für TCP



Verzögerungen in einem Knoten



$$t_{node} = t_{proc} + t_{queue} + t_{tx} + t_{prop}$$



Zusammensetzung der Paketverzögerungen



Die Paketverzögerung in einem Knoten ist die Zeit vom Eintreffen an einem Knoten bis zur Ankunft am nächsten Knoten und beinhaltet 4 Komponenten:

- Verarbeitungsverzögerung (Processing Delay):
 - die Zeit zum Verarbeiten des Pakets im Knoten
 - < 1ms und daher meist vernachlässigbar</p>
- Wartezeit (Waiting Time): die Zeit, die das Paket wartet, bis es zum nächsten Knoten übertragen werden kann
 - abhängig von der Last/Auslastung des Links
- Übertragungsverzögerung (Transmission Delay): die Zeit zur Übertragung der Bits eines Pakets auf eine Leitung
 - Paketgröße/Kapazität
- Ausbreitungsverzögerung (Propagation Delay): die Zeit die ein Bit von einem Ende einer Leitung zum anderen braucht
 - Link-Länge/Ausbreitungsgeschwindigkeit



Beispiel DSL



Parameter DSL Downlink:

- Übertragungsrate: 16 Mbps
- Länge der DSL Strecke (last mile): 1600m
- Ausbreitungsgeschwindigkeit: 200000km/s
- Paketgröße: 1500 Bytes
- Warteschlangenlänge bei Eintreffen des Pakets: 10

Last-unabhängige Größen:

- Ausbreitungsverzögerung "last mile"?
- Übertragungsverzögerung eines Pakets?
- Gesamt-Verzögerung (ohne Warte- und Verarbeitungsverzögerung)?
- Wie viele Bits passen auf die DSL-Leitung?
- Wie viele Pakete passen auf die DSL Leitung?
- Physikalische Länge
 - eines Bits?
 - eines Pakets?
- Last-abhängige Größen
 - Wartezeit?
 - Gesamtverzögerung mit Wartezeit aber ohne Verarbeitungsverzögerung?



Beispiel DSL



Parameter DSL Downlink:

- Übertragungsrate: 16 Mbps
- Länge der DSL Strecke (last mile): 1600m
- Ausbreitungsgeschwindigkeit: 200000km/s
- Paketgröße: 1500 Bytes

Last-unabhängige Größen:

- Ausbreitungsverzögerung "last mile": 1600m/2e8m/s=8μs
- Übertragungsverzögerung eines Pakets: 12e3b/16e6bps=750μs
- Gesamt-Verzögerung (ohne Warte- und Verarbeitungsverzögerung): 758μs
- Wie viele Bits passen auf die DSL-Leitung?
 - Dauer einer Bitübertragung: 750μs/12000=62,5ns (=1/16e6bps)
 - Anzahl Bits auf der Leitung: 8μs/62,5ns=128 bits
- Wie viele Pakete passen auf die DSL Leitung?

128bits/12000bits≈0,01 (ein Hundertstel Paket)

- Physikalische Länge
 - eines Bits: 62,5ns*2e8m/s=12,5m
 - eines Pakets: 750µs*2e8m=150km
- Last-abhängige Größen
 - Warteverzögerung bei 10 Paketen in der Warteschlange? 10*750μs=7,5ms
 - Gesamtverzögerung mit Warteverzögerung aber ohne Verarbeitungsverzögerung?
 - 7,5ms+750μs+8μs=8,258 ms



Übersicht Kapitel 2

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets

2.4 Grundlagen der Datenübertragung

- 2.4.1 Paketvermittlung
- 2.4.2 Verzögerungen
- 2.4.3 Paketverlust
- 2.4.4 Durchsatz
- 2.4.5 Messungen im Internet
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung




Paketverlust

- Warteschlange vor einer Ausgangsleitung hat endlich viele Pufferplätze
 - wenn alle Pufferplätze belegt sind, werden neu ankommende Pakete verworfen: Paketverlust
 - verlorene Pakete können vom vorangegangenen Knoten oder vom Sender erneut übertragen werden – oder auch gar nicht!





Beispiel: Pakete im Buffer vor Link 2



- Ereignis-orientierte Simulation für Link 2
 - Ereignisse: Paketankünfte (An) und Paketabgänge (Dn)
 - Simulation startet mit erster Paketankunft (A1) an Link 2
 - Zustand: Pakete in Warteschlange



Beispiel: Pakete im Buffer vor Link 2



Zwischenankunftszeit: 1ms

Übertragungsverzögerung: 2ms

Puffer: 2 Pakete

Zeit	Ereignisse	Pakete im Buffer (kurz nach Ereignis)	übertragenes Paket (kurz nach Ankunft)	Ende der Übertragungsverzögerung (Paket vollständig auf dem Link)



Beispiel: Pakete im Buffer vor Link 2



Zwischenankunftszeit: 1ms

Übertragungsverzögerung: 2ms

Puffer: 2 Pakete

Zeit	Ereignisse	Pakete im Buffer (kurz nach Ereignis)	übertragenes Paket (kurz nach Ankunft)	Ende der Übertragungsverzögerung (Paket vollständig auf dem Link)
0ms	A1		P1	2ms
1ms	A2	P2		
2ms	D1		P2	4ms
	А3	P3		
3ms	A4	P4,P3		
4ms	D2	P4	P3	6ms
	A 5	P5,P4		
5ms	A6 (dropped)			
6ms	D3	P5	P4	8ms
_	A7	P7,P5		
7ms	A8 (dropped)			



Beispiel: Pakete im Buffer vor Link 2



Zwischenankunftszeit: 1ms


Übertragungsverzögerung: 2ms

Puffer: 2 Pakete

Zeit	Ereignisse	Pakete im B		übertragenes Paket dem sechsten Pake	Ende der Übertragungsverzägerung et geht jedes zweite Pak	 œt					
0ms	A1			loren!!!	o ,						
1ms	A2	• Jedes zweite Paket erhöht den Puffer → P2,P4 in Puffer, P6,P8, gehen verloren.									
2ms	D1										
	А3	7	 Ergebnis nur abhängig von Verhältnis Zwischenankunftszeit zu Übertragungsverzögerung 								
3ms	A4	F4.									
4ms	D2	// P									
	A5	P5,	und Puffergröße-								
5ms	A6 (dropped)	Analyse ist nicht immer so einfach									
6ms	D3	P5		P4	8ms						
	A7 /	P7,P5									
7ms	A8 (dropped)]					



Darstellung der Übertragung mit begrenztem Puffer



Annahme: Bei gleichzeitigem Empfang eines Pakets und Fertigstellung der Übertragung eines Pakets, wird erst das nächste Paket nach S übertragen, so dass ein Platz im Puffer frei wird.



Umgang mit Paketverlusten


- Ursachen f

 ür Paketverluste sind
 - überlaufende Puffer durch Überlast
 - Übertragungsfehler
- Paketverluste werden am Sender durch ausbleibende Bestätigungen erkannt
 - alle Pakete enthalten im Header eine Sequenznummer
 - der Empfänger bestätigt ein korrekt empfangenes Paket mit einem
 Acknowledgement (ACK), das die Sequenznummer des Pakets enthält
 - selektive ACKs: Bestätigung für ein spezielles Paket
 - **kumulative** ACKs: Bestätigung für alle Pakete bis inklusive der gesendeten Paketnummer
 - erhält der Sender nach einiger Zeit kein ACK für ein Paket, wird eine
 Timeout ausgelöst und das Paket als verloren gewertet
 - das Paket wird dann noch einmal übertragen, d.h. eine wiederholte Übertragung durchgeführt (engl. Retransmission)
 - ein einfaches Protokoll dafür ist das Send-and-Wait-Protokoll
 - auch Stop-and-Wait-Protokoll



Wiederholungsaufforderung: Send-and-Wait


- Sender überträgt ein Paket und wartet auf eine Bestätigung
- nach korrektem Empfang eines Datenpakets sendet der Empfänger eine Bestätigung (Acknowledgement, ACK)
- nach Erhalt der Bestätigung überträgt der Sender das nächste Datenpaket
- falls nach einiger Zeit keine Bestätigung eintrifft (Timeout), wiederholt der Sender die Übertragung des Datenpakets






Wiederholungsaufforderung: Send-and-Wait

- Sender überträgt ein Paket und wartet auf eine Bestätigung
- nach korrektem Empfang eines Datenpakets sendet der Empfänger eine Bestätigung (Acknowledgement, ACK)
- nach Erhalt der Bestätigung überträgt der Sender das nächste Datenpaket
- falls nach einiger Zeit keine Bestätigung eintrifft (Timeout), wiederholt der Sender die Übertragung des Datenpakets



Send-and-Wait: Durchsatz und Auslastung



- Der Durchsatz D (engl. throughput) bezeichnet das erfolgreich übertragene Datenvolumen pro Zeit
- Abschätzung des maximalen Durchsatzes über die **virtuelle Übertragungszeit**, d.h. die Zeit, die eine Paket die Leitung virtuell belegt
 - _ "Virtuelle" Übertragungszeit für ein Datenpaket (ohne Fehler): $t_v = t_{\mathrm{tx}} + 2t_p$


Maximaler Durchsatz:
$$D_{max} = \frac{1}{t_v} = \frac{1}{t_{\rm tx} + 2t_p}$$
 in Paketen / s

• Die **Auslastung** ρ einer Leitung bezeichnet den Anteil der Zeit, zu dem über die Leitung effektiv Daten übertragen werden.

- Auslastung:
$$\rho = \frac{t_{\rm tx}}{t_{\rm tx} + 2t_p}$$



Send-and-Wait: Beispiele



- Beispiele:
 - Paketgröße: 1 kbit
 - Übertragungskapazität: 64 kbps
 - Ausbreitungsverzögerung
 - LAN: 0,1 ms
 - Satellit: 250 ms
 - Wie groß ist der maximale Durchsatz? Wie groß ist die Auslastung?
 - Ist das einfache Send-and-Wait-Protokoll für beide Strecken geeignet?



Send-and-Wait: Beispiele

• Übertragungsverzögerung
$$t_{\rm tx} = \frac{1 \; kbit}{64 \; kbps} \approx 0.016 \; s = 16 \; ms$$

LAN:

- Durchsatz:
$$D_{max} = \frac{1}{t_{tx} + 2t_p} = \frac{1}{16,2 \text{ ms}} \approx 62 \frac{Pakete}{s}$$
- Auslastung: $\rho = \frac{t_{tx}}{t_{tx} + 2t_p} = \frac{16 \text{ ms}}{16,2 \text{ ms}} \approx 0.98 = 98\%$

Satellit:

Durchsatz:
$$D_{max} = \frac{1}{t_{tx} + 2t_p} = \frac{1}{516 \text{ ms}} \approx 2 \frac{Pakete}{s}$$

Auslastung: $\rho = \frac{t_{tx}}{t_{tx} + 2t_p} = \frac{16 \text{ ms}}{516 \text{ ms}} \approx 0.03 = 3\%$

- Send-and-Wait ist für Übertragungsstrecken mit hoher Ausbreitungsverzögerung oder großer Übertragungskapazität ungeeignet
 - andere Verfahren zur Datenflusssteuerung in Kapitel 4 Transportschicht



Übersicht Kapitel 2

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets


2.4 Grundlagen der Datenübertragung

- 2.4.1 Paketvermittlung
- 2.4.2 Verzögerungen
- 2.4.3 Paketverlust
- 2.4.4 Durchsatz
 - 2.2.4.1 Ende-zu-Ende-Durchsatz
 - 2.2.4.2 Max-Min-Fairness
- 2.4.5 Messungen im Internet
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung



Durchsatz


- Durchsatz eines Links: Daten, die über einen Link transportiert werden.
 Der Durchsatz eines Links ist immer kleiner als die Kapazität des Links und der Durchsatz ist auch immer kleiner als der ankommende Verkehr
- Ende-zu-Ende-Durchsatz eines Verkehrsflusses: Rate (Bit/Zeiteinheit), mit der Daten zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden.
 - Analogie: Wasserleitung






Durchsatz

- Die Leitung auf dem Ende-zu-Ende-Pfad, welche den Ende-zu-Ende-Durchsatz begrenzt, bildet den Engpass und wird als Flaschenhals (Bottleneck) bezeichnet. Der Bottleneck-Link bestimmt den Ende-zu-Ende Durchsatz.
- Rs < Rc: Was ist der durchschnittliche Ende-zu-Ende-Durchsatz?




Rs > Rc: Was ist der durchschnittliche Ende-zu-Ende-Durchsatz?





Durchsatz im Internet

- Durchsatz für Ende-zu-Ende-Verbindungen: min(Rc,Rs,R/10)
- In der Realität: Häufig sind Rc oder Rs die Engpässe
- Anmerkung: Ein faires Aufteilen der Bottleneck-Bandbreite trifft nur zu, wenn es sich um Verbindungen handelt, die in jedweder Hinsicht <u>identisch</u> sind (Protokoll, Ausbreitungsverzögerung, Paketgröße, Charakteristik des erzeugten Verkehrs, etc.)



10 Verbindungen teilen sich fair die Rate R des Bottleneck- Links im Backbone



Theoretischer Ende-zu-Ende Durchsatz von Flüssen

- Wir unterscheiden zwei Arten von "fairen" Verkehrsflüssen
 - adaptive saturierte Verkehrsflüsse: die Quelle hat unbegrenzt Daten zu senden und sendet diese mit der Bottleneckrate
 - Verkehrsflüsse mit fester Datenrate: die Quelle sendet Pakete mit einer bestimmten Rate
 - ist die Datenrate kleiner als die Bottleneckrate, dann kann der Fluss seine faire Bottleneckrate nicht voll ausschöpfen und der ungenutzte Anteil wird fair unter den anderen Flüssen aufgeteilt
 - ist die Datenrate größer als die Bottleneckrate, dann geht ein Teil der Pakete verloren




Theoretischer Ende-zu-Ende Durchsatz von Flüssen

- Der Ende-zu-Ende-Durchsatz D eines Flusses v ist das Minimum aus der Datenrate S_v , mit der die Quelle sendet und der Bottleneckdatenrate B_v
- Die Bottleneckdatenrate B_v ist die kleinste Rate pro Verkehrsfluss R_l für einen Link l, der auf dem Pfad P_v des Verkehrsflusses liegt $B_v = \min_{l \in P_v} R_l = \min_{l \in P_v} \frac{C_l}{N_l}$
 - dabei ist C_l die Kapazität des Links und N_l die Anzahl der Flüsse, die durch diesen Link laufen
 - diese Berechnung ist nur korrekt, wenn für alle diese N_l Flüsse Link l der Bottlenecklink ist und die Datenrate S_v mindestens so groß wie die berechnete Bottleneckdatenrate ist

Beispiel: Ende-zu-Ende Durchsatz


- 6 Verkehrsflüsse:
 - Hosts 1 und 2 kommunizieren jeweils mit Hosts 3, 4 und 5
- 7 Links:
 - Links A-E mit jeweils 24 Mbps
 - Links S mit 60 Mbps
 - Link T mit 120 Mbps
- 3 Router, die nur Verkehr weiterleiten
- Wie groß sind die Ende-zu-Ende Durchsätze der Flüsse?





Beispiel: Ende-zu-Ende Durchsatz

- 8 Hosts, die alle miteinander kommunizieren
 - es gibt 28 saturierte Verkehrsflüsse
- 10 Links A-H sowie S und T mit jeweils 100 Mbps
- 3 Router, die nur Verkehr weiterleiten
- Wie groß sind die Ende-zu-Ende Durchsätze der Flüsse?





Max-Min Fairness



- In einem Netz mit zahlreichen Ende-zu-Ende Flüssen können die Flüsse verschiedene Bottlenecks haben. In diesem Fall wird der Bottleneck nach dem Prinzip der Max-Min-Fairness bestimmt
 - die Kapazität wird so verteilt, dass der minimale Ende-zu-Ende-Durchsatz maximiert wird

Algorithmus:

- (1) bestimme für alle Links l die Anzahl N_l von Flüssen durch den Link
- (2) bestimme für jeden Link die Rate pro Fluss $R_l = C_l/N_l$
- (3) bestimme den Bottleneck-Link l^st mit minimaler Rate pro Fluss
- (4) für alle Flüsse v durch den Bottleneck-Link l^*
 - setze den Ende-zu-Ende Durchsatz auf $D_v=R_{l^st}$
 - für alle Links $l \in P_v$, die von dem Fluss v durchlaufen werden, setze
 - die verbleibende Kapazität auf $C_l = C_l R_{l^st}$
 - die verbleibenden Flüsse auf $N_{I}=N_{I}-1$
- (5) brich ab, wenn für alle Flüsse der Ende-zu-Ende-Durchsatz bestimmt wurde, sonst weiter mit (2)



Max-Min-Fair-Share-Algorithmus




Link								
Α								
В								
С								
D								
Е								
F								
G								
Н								
S								
Т								

Schritt 1



- Bottleneck: T
- 15 Flüsse durch T: {1,2,3,4,5}→{6,7,8}
- Durchsatz (Ende-zu-Ende Datenrate) pro Fluss: $6,\overline{6}$ Mbps
- Exemplarisch: 5 Flüsse {1,2,3,4,5}→6 durch T







Netz nach Schritt 1



- Netz nach Schritt 1 ohne Link T und ohne Flüsse durch Link T
- Verbleibende Flüsse:
 - 12 Flüsse zwischen Knoten 1-5
 - 3 Flüsse zwischen Knoten 6-8
- Verbleibende Kapazitäten



- Bottleneck: S
- 6 Flüsse durch S: {1,2}→{3,4,5}
- Durchsatz (Ende-zu-Ende Datenrate) pro Fluss: 10 Mbps
- Exemplarisch: 3 Flüsse 1→{3,4,5} durch S






Netz nach Schritt 2



- Netz nach Schritt 2 ohne Links T und S und ohne Flüsse durch Links T oder S
- Verbleibende Flüsse:
 - 1 Fluss zwischen Knoten 1 und 2
 - 3 Flüsse zwischen Knoten 3-4
 - 3 Flüsse zwischen Knoten 6-8
- Verbleibende Flüsse und Links sowie deren Kapazitäten





Rechnernetze - Kapitel 2

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets


2.4 Grundlagen der Datenübertragung

- 2.4.1 Paketvermittlung
- 2.4.2 Verzögerungen
- 2.4.3 Paketverlust
- 2.4.4 Durchsatz
- 2.4.5 Messungen im Internet
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung



Delay-Messungen im Internet

- Wie können wir messen, welche Verzögerung wir zu einem Host im Internet haben und wo die Verzögerungen auftreten?
- Ping schickt ein Paket zu einem Rechner, der mit einem Paket antwortet. Wenn das Paket eintrifft, kann die Round-Trip-Time (RTT) oder auch Ping-Dauer bestimmt werden. Diese Pakete sind im Protokoll ICMP (Internet Control Message Protocol) festgelegt.
- TraceRoute ermittelt die RTTs zu allen Routern auf dem Ende-zu-Ende Pfad. Der Sender schickt drei Ping-Pakete an den Zielrechner mit aufsteigender TTL (Time-To-Live). Erhält ein Router ein Ping-Paket mit TTL=1, so schickt er das Ping-Paket nicht weiter sondern antwortet direkt dem Sender.







TraceRoute




Schritt 1: senden 3 Ping-Pakete (Probes) mit TTL=1; 1. Router antwortet



Schritt 2: senden 3 Ping-Pakete (Probes) mit TTL=2; 2. Router antwortet



• Schritt 3: senden 3 Ping-Pakete (Probes) mit TTL=3; 3. Router antwortet





TraceRoute zu Uni Würzburg

```
C:\Usees\dstaehle>teaceet www.uni-wusezbueg.ds
Routenveefolgung zu wezili4.ez.uni-wusezbueg.de [132.187.1.114] Ubee maximal 39 Abschnitte:
                   9
B
                             B nec
                                    konstanz-ez-1-19qs-9-1-9-1.bslwus.nst [129.143.47.77]
                     ПΒ
                                    konstanz-bib-1-19ge-9-9-9-9.belwus.net [129.143.58.54]
tusbingsn-mor-1-19gs-9-1-9-1.belwus.net [129.143.57.185]
                               ПΒ
           ПΒ
                     ПΒ
                               ПΒ
           μB
                     ПΒ
                                    stuttgaet-nuz-1-19ge-9-1-9-1.beluue.net [129.143.57.89]
           ΠĐ
                     ПΒ
                               ПΒ
                                    ce-seli-ts9-7-9-14.x-win.dfn.ds [188.1.233.229]
                  1B
           ПΒ
                     ПΒ
                  16
                                    xe-wae1-te2-2.x-win.dfn.de [188.1.145.157]
                            16
                                    Zeitübeescheeitung der Anforderung.
                                    Zeitübeescheeitung der Anforderung.
                                    Zeitübeescheeitung der Anforderung.
```





TraceRoute cs.umass.edu (Kurose)

```
C:\Users\detaekle>tracert cs.umass.edu
Routenveefolgung zu celumassiedu [128.119.248.93] Ubee maximal 39 Abschnitte:
                                     konstanz-ez-1-19ge-9-1-9-1.belwus.net [129.143.47.77]
 103456789011234
                              9999
         4
                      ΠB
                                     tuebingen-wae-1-10ge-0-1-0-0.belwue.net [129.143.59.73]
           ΠB
                                ПB
                                     stuttgart-al30-1-10gs-0-2-0-2.belwus.nst [129.143.57.85]
           ΠB
                      ΠĐ
                                ΠB
                                     stuttgaet-nwz-1-19ge-9-9-9-9.belwue.net [129.143.57.2]
           ПΕ
                      ΠĐ
                             13
24
                                     ce-seli-ts9-7-9-14.x-win.dfn.ds [188.1.233.229]
           ПΕ
                      ПΒ
                                ΠB
                                     ce-tub1-hundeedgige0-1-0-0-7.x-win.dfn.de [188.1.144.185]
                      LP
                                IJS.
                             \bar{34}
                                     dfn.mx1.ams.nl.geant.net [62.40.112.145]
                                IJS.
                      US
                                     xe-9-3-0.102.ete.newy32ava.net.internet2.edu [198.71.45.236]
                            10B
           III S
                                INS.
                      LP
                            113
                                ШS
                                     nox300ga1-ol-110-nox-12.nox.org [192.5.89.221]
                      LP
                            114
                                     nox300jw1-peee-nox-mass-192-5-89-102.nox.org [192.5.89.102]
                                US
                            115
       111
                                     coee1-et-xe-0-0-0.go.umass.edu [192.80.83.101]
                      US
                                IJIS'
                                     lyec-et-196-8-po-19.gw.umass.edu [128.119.9.233]
                            115
           IJS.
                      US
                                III S
                                     128.119.3.32
                            115
           IIIS
                      US
                                IIIS
       123
                 127
                            126
                                     loki.cs.umass.edu [128.119.240.93]
Ablaufoeefolgung beendet.
                                                                                Mannhaim
                                                                                                 Selve, Flori
                                                                                Karlaruhe
                                                                                           Labelpitory
                                                                                          Shuttgart
                                                                                           Habenbeim
                                                                                             College
                                                                                                        Halderbale
                                                                                              Glaphyles
                                                                                              Stages Seminary
                                                                                    Tübingen
                                                                                      By y
                                                                                                  utim
                                                                    Freiburg
                                                                                     Konstanz
```



Wie finde ich mehr über die Route raus?

- Es gibt Seiten im Internet, die das AS (Autonomous System) siehe Kapitel Routing) zu einer IP-Adresse verraten und auch zu welchem ISPs dieses AS gehört
 - Beispiel: https://www.ultratools.com/tools/asnInfo
- ISPs bieten im Internet den Dienst an, Ping oder TraceRoute von ihren Routern auszuführen
 - Beispiel: lg.he.net
- ISPs bieten oft Karten mit ihrer Netztopologie an
 - Hurricane Electric: http://he.net/HurricaneElectricNetworkMap.pdf
 - BelWue: http://www.belwue.de/typo3temp/pics/6e95b882e5.png
 - DFN: https://www.dfn.de/fileadmin/1Dienstleistungen/XWIN/ Netzentwurf_20140110_Seite1.pdf



Durchsatz-Messungen

- Durchsatz-Messungen werden durchgeführt, in dem versucht wird, zwischen einem Sender und einem Empfänger möglichst viel Verkehr zu senden
 - UDP-Verkehr mit fester Datenrate:
 - geeignet um die minimale Link-Kapazität zu ermitteln
 - verdrängt langfristig TCP-Verkehr auf dem Bottleneck-Link
 - großes Datenvolumen über TCP:
 - geeignet, um die Bottleneck-Link Datenrate für eine TCP Verbindung zu ermitteln
 - die Kapazität des Bottleneck abzüglich des UDP Verkehrs wird ansatzweise fair unter (langlebigen) TCP Verbindungen aufgeteilt

Tools:

- iPerf: einfaches Command-Line Tool
 - kann als Client und Server installiert werden und TCP- und UDP-Verkehr generieren
 - es gibt iPerf-Server im Internet
 - aktuelle Version ist iPerf3
 - GUI (jPerf) existiert für iPerf2
- DSL-Speed-Testseiten:
 - Transfer von Datenblöcken unterschiedlicher Größe über TCP zwischen PC und Server



Rechnernetze - Kapitel 2

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets
- 2.4 Grundlagen der Datenübertragung
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung